

sgcUI 2026.10

October 2026

Documentazione per Delphi

Copyright © 2012-2026 eSeGeCe Software
info@esegece.com
www.esegece.com

Contents

sgcUI 26

sgcUI Overview 26
Installazione 27
Piattaforme e pacchetti 29
Editions 31
.NET Packages 32

sgcPDF 33

Introduzione 33
Installazione 35
Architettura 38
Guida rapida 41
TsgcPDFDocument 44
TsgcPDFEditor 48
TsgcPDFViewer 51
TsgcPDFTextExtractor 53
TsgcPDFExporter 55
TsgcPDFOptimizer 57
TsgcPDFSignatureHandler 59
TsgcPDFSignatureVerifier 61
Testo e font 63
Immagini 65
Grafica, trasparenza e sfumature 66
Tabelle 67
Codici a barre 69
Annotazioni 71
Segnalibri 78
Livelli 80

Moduli 81
Crittografia 83
Firme digitali 85
PDF/A 87
Ottimizzazione dei file PDF 89
Unione, divisione ed estrazione delle pagine 90
Estrazione del testo 91
Rendering ed esportazione 93
Gestione degli errori e input ostili 94
Architettura del renderer 96
TsgcPDFRendererRaster 98
TsgcPDFRendererGDI 101
Funzionalità di rendering supportate 103
TsgcPDFViewerControl 105
TsgcPDFThumbnailView 112
TsgcPDFOutlineView 113
TsgcPDFCommentsView 114
TsgcPDFViewerFMX 116
TsgcPDFCommentsViewFMX 120
Font OpenType 122
Script complessi e shaping 123
Testo cinese, giapponese e coreano 125
Estrazione del testo: posizioni dei caratteri 126
Limiti per file non attendibili 128
Decoder di immagini 129
Importazione TIFF 131
TsgcPDFImageExtractor 133
TsgcPDFCanvas 136
EMF in PDF 138
TsgcPDFVCLCanvasHelper 140
HTML in PDF 141

Codici a barre 2D e GS1-128 144
TsgcPDFBarcodeControl 146
TsgcPDFBarcodeFMX 150
TsgcPDFBarcodeSymbol 153
Linux 158
macOS, iOS e Android 160
C++Builder 161
Allegati 162
Fatture Factur-X e ZUGFeRD 165
Salvataggio incrementale e output compatto 167
File di grandi dimensioni 169
FDF e XFDF 170
Valori e aspetto dei moduli 172
Firme PAdES 174
Marche temporali e validazione a lungo termine 176
Verifica delle firme 178
TsgcPDFPAdESSigner (bridge sgcSign) 180
Crittografia con certificati 182
TsgcPDFRedactor 184
PDF taggato 187
PDF/UA e PDF/A livello A 190
Validatore di accessibilità 191
FAQ 193

sgcReports 195

Introduction 195
Installazione 196
Getting Started 198
Report Model 200
Expressions and Text Templates 202
Data Sources 204

Groups, Headers, Footers and Columns 205
Fonts 206
Thread Safety and Server Use 207
Accessibility (PDF/UA) 209
PDF/A 210
TsgcReport 211
TsgcReportEngine 212
TsgcReportDataSetSource 214
TsgcReportJSONSource 215
TsgcReportEventSource 216
TsgcReportPDFExport 218
TsgcReportXLSXExport 220
TsgcReportCSVExport 222
TsgcReportImageExport 223
TsgcReportPreviewVCL 224
TsgcReportPreviewFMX 226
TsgcReportHTTPEndpoint 227
TsgcReportHTMLViewer 229
TsgcReportHTMLDesigner 230
TsgcReportBuilder 231
JSON Report Definitions 233
How To: Invoice with Master-Detail Data 235
How To: A Grouped Report with Totals 237
How To: Export to XLSX, CSV and PNG 239
How To: An Accessible PDF Validated with veraPDF 240
How To: Serve Reports Over HTTP 241
How To: A Linux64 Report Daemon 242
How To: A Mobile FMX Report 243
How To: The Web Report Designer 244

sgcCharts 245

Introduction 245
Architecture 246
Editions 248
Installazione 249
Piattaforme 251
Quick Start 254
Demos 259
TsgcChart 262
TsgcChartSeries 266
Axes 270
Title, Legend and Margins 274
Themes and Palette 277
Aree di tracciamento 279
Scala colori 282
TsgcChartSeries_Line, TsgcChartSeries_FastLine, TsgcChartSeries_StepLine 285
TsgcChartSeries_Area 289
TsgcChartSeries_Bar 291
TsgcChartSeries_Scatter 293
TsgcChartSeries_Candlestick, TsgcChartSeries_OHLC 295
TsgcChartSeries_Pie 298
TsgcChartSeries_Radar 302
TsgcChartSeries_Heatmap 305
TsgcChartSeries_Treemap 308
TsgcChartSeries_Funnel 312
TsgcVCLChart 315
TsgcFMXChart 318
TsgcChartRenderer 321
TsgcChartInteraction 324
TsgcChartDataSource 331
TsgcChartDataSource_Manual 333
TsgcChartDataSource_DataSet 335

TsgcChartDataSource_JSON 337
TsgcChartDataSource_CSV 339
TsgcChartDataSource_Table 341
Bridge Overview 345
TsgcChartDataSource_MQTT 346
TsgcChartDataSource_WebSocket 348
TsgcChartDataSource_SSE 350
TsgcChartDataSource_Binance 352
TsgcChartSeries_Indicator 354
TsgcChartSeries_Oscillator 359
TsgcChartSeries_Volume 363
Panes 366
TsgcChartAggregator 370
TsgcChartDrawing 373
TsgcChartBuffer 378
Decimation 381
Canvas 382
Fonts 385
Indicators 388
.NET Overview 391
Quick Start: WinForms 393
Quick Start: WPF 394
Quick Start: Avalonia 395
Headless Rendering 397
Series Gallery 399
Bridge 402
.NET Differences from Delphi 405
Troubleshooting 408

sgcMaps 409

Introduzione 409

Panoramica 410
Installazione 412
Avvio rapido VCL 414
Avvio rapido FMX 416
Demo 418
01 Mappa offline 419
02 Funzionalità della mappa 420
03 Servizi 422
04 Servizi offline 424
05 Rendering statico 425
06 FireMonkey 427
07 Tile vettoriali 428
TsgcVCLMap 429
TsgcFMXMap 434
Tile, livelli e provider 438
Tile vettoriali 441
Marcatori e clustering 444
Forme ed etichette 447
Mappe di calore 449
GeoJSON, GPX e KML 451
Funzioni di geometria 453
Rendering statico delle mappe 455
Tile offline e downloader dei tile 458
Lettore OpenStreetMap 460
Indice di geocodifica offline 462
Grafi stradali e routing offline 463
TsgcMapService 465
TsgcMapGeocoder 467
TsgcMapDirections 470
TsgcMapPlaces 473
TsgcMapElevation 475

TsgcMapTimeZone 477
TsgcMapRouteCalculator 479
TsgcMapOfflineRouter 482
TsgcMapOfflineGeocoder 484
TsgcMapGeoIndexBuilder 486
TsgcMapLocation 488
Strumenti 491
GeoIndexBuilder 492
RouteGraphBuilder 494
Lazarus 495
Panoramica .NET 497
Installazione .NET 500
Avvio Rapido: WinForms 502
Rendering headless 504
Dati offline .NET 506
Mappatura delle classi 509
Differenze .NET rispetto a Delphi 512
Demo .NET 514
Risoluzione dei problemi 516

sgcDashboard 520

Introduzione 520
Architettura 521
Edizioni 523
Installazione 524
Piattaforme 526
Avvio rapido VCL 529
Avvio rapido FMX 531
Avvio rapido C++Builder 532
Demo 533
TsgcVCLDashboard 534

TsgcVCLDashboardTile 537
TsgcFMXDashboard 539
TsgcFMXDashboardTile 542
TsgcDashboardKPI 544
TsgcVCLKPICard 547
TsgcFMXKPICard 549
TsgcDashboardSource 551
TsgcDashboardSource_WebSocket 553
TsgcDashboardSource_MQTT 555
TsgcDashboardSource_SSE 557
Layout 559
Temi 561
Persistenza 562
Dati in tempo reale 564
Immagini KPI headless 566
Panoramica .NET 567
Installazione da NuGet 570
Avvio rapido WinForms 572
Avvio rapido WPF 573
Avvio rapido Avalonia 574
Classi .NET 575
Differenze di .NET rispetto a Delphi 578
Data binding in .NET 581
Rendering headless .NET 583
Feed live .NET 585
Demo .NET 587
Risoluzione dei problemi 589

sgcGrid 591

Introduzione 591
Architettura 592

Edizioni 594
Installazione 595
Piattaforme 597
Prestazioni 600
Avvio rapido VCL 601
Avvio rapido FMX 602
Avvio rapido C++Builder 603
Demo 604
TsgcVCLGrid 605
TsgcFMXGrid 611
TsgcGridColumn 616
TsgcGridColumns 618
TsgcGridData 620
TsgcGridLineView 623
TsgcGridDataStore 627
TsgcGridRenderer 629
TsgcGridFormatRule 632
TsgcGridFormatRules 634
IsgcGridDataHost e IsgcUITable 635
TsgcGridSource_DataSet 637
TsgcGridFeedSource 639
TsgcGridFeedSource_WebSocket 641
TsgcGridFeedSource_MQTT 643
TsgcGridFeedSource_SSE 645
TsgcGridAIQuery 647
Aggiornamenti live e thread 649
Ordinamento 651
Filtraggio 652
Raggruppamento 653
Riepiloghi 656
Righe ad albero 658

Master detail 661
Selezione e tastiera 665
Ridimensionamento delle colonne 667
Colonne bloccate 668
Lampeggio alla modifica 669
Formattazione condizionale 670
Modifica diretta 672
Modalità virtuale 674
JSON e CSV 675
Esportazione in Excel 676
Collegamento a un DataSet 679
Feed live 680
Interroga la griglia 682
Grafici dalla griglia 684
Temi 685
Rendering headless 686
Panoramica .NET 688
Installazione da NuGet 691
Avvio rapido WinForms 693
Avvio rapido WPF 694
Avvio rapido Avalonia 695
Classi .NET 696
Differenze di .NET rispetto a Delphi 700
Data binding in .NET 703
Rendering headless in .NET 706
Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET 707
Modifica diretta in .NET 709
Feed live in .NET 710
Interroga la griglia in .NET 712
Prestazioni di .NET 713
Raggruppamento e riepiloghi .NET 715

Righe ad albero e master detail .NET 718
Esportazione in Excel .NET 721
Demo .NET 723
Risoluzione dei problemi 725

sgcNavigation 727

Introduzione 727
Architettura 729
Edizioni 730
Installazione 731
Piattaforme 733
Avvio rapido VCL 736
Avvio rapido FMX 738
Avvio rapido C++Builder 739
Demo 740
TsgcVCLNavigationBar 741
TsgcFMXNavigationBar 744
TsgcNavigationItem 747
TsgcNavigationItems 750
TsgcNavigationModel 752
Modalità Sidebar 755
Modalità Accordion 757
Compressione e animazione 758
Immagini e glifi 760
Badge 762
Tastiera e focus 763
Collegamenti alle azioni 765
Temi 766
Rendering headless 767
Panoramica .NET 770
Installazione da NuGet 772

Avvio rapido WinForms 773
Avvio rapido WPF 774
Avvio rapido Avalonia 775
Classi .NET 776
Differenze .NET rispetto a Delphi 778
Data binding in .NET 780
Rendering headless .NET 782
Demo .NET 784
Risoluzione dei problemi 786

sgcToolbar 787

Introduzione 787
Architettura 788
Edizioni 790
Installazione 791
Piattaforme 793
Avvio rapido VCL 796
Avvio rapido FMX 798
Avvio rapido C++Builder 799
Demo 800
TsgcVCLToolbar 801
TsgcFMXToolbar 804
TsgcVCLStatusBar 807
TsgcFMXStatusBar 809
TsgcToolbarItem 812
TsgcToolbarItems 815
TsgcStatusBarPanel 816
TsgcStatusBarPanels 818
TsgcToolbarModel 819
TsgcStatusBarModel 822
Tipi di elemento 824

Pulsanti a due stati e gruppi a scelta esclusiva 826
Menu a discesa 827
Overflow 828
Collegamenti alle azioni 829
Immagini e glifi 830
Pannelli di stato 831
Progresso e indicatori 832
Aggiornamenti thread-safe 833
Maniglia di ridimensionamento 835
Tastiera 836
Temi 837
Rendering headless 838
Panoramica .NET 840
Installazione da NuGet 842
Avvio rapido WinForms 843
Avvio rapido WPF 844
Avvio rapido Avalonia 845
Classi .NET 846
Differenze di .NET rispetto a Delphi 849
Data binding in .NET 852
Rendering headless .NET 854
Demo .NET 855
Risoluzione dei problemi 857

sgcWizard 859

Introduzione 859
Architettura 860
Edizioni 862
Installazione 863
Piattaforme 865
Avvio rapido VCL 868

Avvio rapido FMX ... 870
Avvio rapido C++Builder ... 872
Demo ... 873
TsgcVCLWizard ... 874
TsgcVCLWizardPage ... 877
TsgcFMXWizard ... 879
TsgcFMXWizardPage ... 882
TsgcVCLStepper ... 884
TsgcFMXStepper ... 886
TsgcWizardStep ... 888
TsgcWizardSteps ... 890
TsgcStepperModel ... 891
Navigazione e pagine saltate ... 893
Convalida ... 895
Finish e Cancel ... 896
Tastiera ... 897
Stati dei passaggi ... 898
Layout dello stepper ... 900
Didascalie dei pulsanti e localizzazione ... 902
Temi ... 903
Tempo di progettazione ... 904
Rendering headless ... 905
Panoramica .NET ... 907
Installazione da NuGet ... 909
Avvio rapido WinForms ... 910
Avvio rapido WPF ... 911
Avvio rapido Avalonia ... 912
Classi .NET ... 913
Differenze .NET rispetto a Delphi ... 916
Data binding in .NET ... 918
Rendering headless .NET ... 920

Demo .NET 922
Risoluzione dei problemi 924

sgcPivotGrid 925

Introduzione 925
Architettura 927
Edizioni 929
Installazione 930
Piattaforme 932
Avvio rapido VCL 935
Avvio rapido FMX 937
Avvio rapido C++Builder 939
Avvio rapido DataSet 940
Avvio rapido senza interfaccia 942
Demo 944
TsgcVCLPivotGrid 945
TsgcFMXPivotGrid 949
TsgcVCLPivotFieldList 952
TsgcFMXPivotFieldList 954
TsgcPivotEngine 956
TsgcPivotField 960
TsgcPivotCalculatedField 962
TsgcPivotSource_DataSet 963
TsgcPivotSource_Table 964
TsgcPivotGridRenderer 966
TsgcPivotFormatRule 968
Aree 970
Aggregazioni 972
Raggruppamento delle date 974
Totali 976
Filtri 978

Top N 981
Mostra valori come 982
Campi calcolati 984
Persistenza del layout 986
Esportazione 988
Espandi e comprimi 990
Ordinamento 992
Drill-down 994
Formattazione condizionale 996
Interoperabilità con i grafici 998
Tastiera e accessibilità 1000
Prestazioni 1002
TsgcPivotGridAIQuery 1004
Chiedi alla tua tabella pivot 1008
Panoramica di .NET 1013
Installazione da NuGet 1015
Avvio rapido WinForms 1016
Avvio rapido WPF 1017
Avvio rapido Avalonia 1018
Classi .NET 1019
Differenze di .NET rispetto a Delphi 1022
Associazione dati in .NET 1024
Rendering senza interfaccia in .NET 1026
Demo .NET 1027
Risoluzione dei problemi 1028

sgcPlanner 1030

Introduzione 1030
Architettura 1031
Edizioni 1034
Installazione 1036

Piattaforme 1038
Avvio rapido VCL 1042
Avvio rapido FMX 1044
Avvio rapido C++Builder 1045
Demo 1046
TsgcPlannerData 1048
TsgcVCLScheduler 1053
TsgcFMXScheduler 1057
TsgcVCLGantt 1060
TsgcFMXGantt 1064
TsgcVCLKanban 1068
TsgcFMXKanban 1072
TsgcPlannerSource_DataSet 1075
TsgcPlannerICalendar 1078
TsgcPlannerMSProject 1080
TsgcPlannerRenderer 1082
Dati condivisi 1085
Viste sincronizzate 1087
Calendario lavorativo 1089
Ricorrenza 1091
Scala temporale e zoom 1094
Trascinamento 1096
Dependencies 1099
Pianificazione automatica 1101
Percorso critico 1103
Linee di base 1105
Corsie e limiti WIP 1107
Collegamento DataSet 1109
Persistenza JSON 1111
iCalendar 1113
XML di MS Project 1115

Rendering senza finestra 1117
Temi 1119
Funzionalità per edizione 1121
Sincronizzazione con Google Calendar 1123
TsgcPlannerGoogleSync 1127
TsgcPlannerICalSubscription 1132
Panoramica .NET 1136
Installazione da NuGet 1139
Avvio rapido WinForms 1140
Avvio rapido WPF 1141
Avvio rapido Avalonia 1143
Classi .NET 1144
Differenze di .NET rispetto a Delphi 1147
Dati e pianificazione in .NET 1149
Collegamento dati in .NET 1150
JSON, iCalendar e MS Project in .NET 1152
Rendering senza finestra in .NET 1153
Sincronizzazione con Google Calendar e iCalendar in .NET 1154
Demo .NET 1156
Risoluzione dei problemi 1158

sgcEditors 1161

Introduzione 1161
Architettura 1163
Controlli 1166
Installazione 1168
Piattaforme 1170
Avvio rapido VCL 1173
Avvio rapido FMX 1175
Avvio rapido C++Builder 1177
Avvio rapido data-aware 1178

Calendario mensile 1180
Selettore di data 1184
Selettore di ora 1188
Selettore di data e ora 1191
Cursore di intervallo 1194
Selettore di colore 1197
Token edit 1200
Valutazione 1203
Spin edit 1206
Selettore di data DB 1209
Selettore di ora DB 1211
Spin edit DB 1213
Valutazione DB 1215
Cursore di intervallo DB 1217
TsgcEditorModel 1219
TsgcEditorLocale 1223
TsgcEditorFieldLink 1226
Inserimento del testo e IME 1229
Tastiera e accessibilità 1232
Temi 1234
Localizzazione 1236
DPI 1238
Output senza finestra 1240
Edizioni 1242
Panoramica .NET 1244
Installazione da NuGet 1246
Avvio rapido WinForms 1247
Avvio rapido WPF 1248
Avvio rapido Avalonia 1249
Classi .NET 1250
Differenze di .NET rispetto a Delphi 1253

Data binding in .NET 1255
Rendering senza finestra in .NET 1256
Demo .NET 1257
Risoluzione dei problemi 1258

sgcGauges 1260

Introduzione 1260
Architettura 1261
Tipi di indicatore 1263
Installazione 1265
Piattaforme 1267
Avvio rapido VCL 1270
Avvio rapido FMX 1272
Avvio rapido senza finestra 1274
Avvio rapido C++Builder 1275
Indicatore radiale 1276
Indicatore lineare 1278
Indicatore digitale 1280
LED 1282
Barra di LED 1284
Anello di avanzamento 1286
VU meter 1288
Orologio 1290
Bussola 1292
Annunciator 1294
TsgcCustomGauge 1296
TsgcGaugeScale e TsgcGaugeRange 1299
TsgcGaugePointer, TsgcGaugeThreshold e TsgcGaugeAnimation 1301
Scale 1304
Fasce 1306
Puntatori 1308

Soglie 1310
Animazione 1312
Temi 1314
Output senza finestra 1316
Edizioni 1318
Panoramica del bridge 1320
Sorgente MQTT 1323
Sorgente WebSocket 1325
Sorgente di eventi inviati dal server 1327
Panoramica .NET 1329
Installazione da NuGet 1332
Avvio rapido WinForms 1333
Avvio rapido WPF 1334
Avvio rapido Avalonia 1335
Classi .NET 1336
Differenze di .NET rispetto a Delphi 1339
Data binding in .NET 1340
Rendering senza finestra in .NET 1341
Bridge sgcWebSockets per .NET 1342
Demo .NET 1344
Risoluzione dei problemi 1345

sgcDiagram 1347

Introduzione 1347
Cos'è sgcDiagram 1349
Architettura 1350
Edizioni 1352
Piattaforme 1353
Avvio rapido VCL 1357
Avvio rapido FMX 1359
Avvio rapido C++Builder 1360

Avvio rapido senza finestra 1361
TsgcVCLDiagramView 1362
TsgcFMXDiagramView 1364
TsgcVCLDiagramPalette 1365
TsgcFMXDiagramPalette 1367
TsgcDiagramDataBinding 1368
Eventi 1370
TsgcDiagramDocument 1372
TsgcDiagramNode 1375
TsgcDiagramConnector 1377
TsgcDiagramPort 1379
TsgcDiagramStyle 1380
TsgcDiagramLayer 1381
TsgcDiagramController 1382
TsgcDiagramRenderer 1384
Formato JSON 1385
Layout a livelli 1388
Layout ad albero 1390
Associazione ai dati 1392
Forme 1394
Connettori e instradamento 1396
Porte e ancoraggio 1398
Modifica e tastiera 1400
Aggancio e guide 1402
Annulla e appunti 1403
Livelli 1404
Serializzazione 1405
Esportazione 1407
Temi 1408
Modalità visualizzatore 1409
Panoramica .NET 1410

Installazione da NuGet 1413
Avvio rapido WinForms 1414
Avvio rapido WPF 1415
Avvio rapido Avalonia 1416
Classi .NET 1417
Differenze di .NET rispetto a Delphi 1419
Data binding in .NET 1421
Rendering senza finestra in .NET 1423
Demo .NET 1424
Risoluzione dei problemi 1425

Index 1426

Panoramica di sgcUI

sgcUI è la suite di componenti visuali e documentali di eSeGeCe per Delphi e C++Builder. I prodotti condividono una cartella dei sorgenti, un file include di versione, un installer e questa guida. Ogni prodotto ha una licenza propria, e l'installer installa solo i prodotti coperti dalla propria licenza.

I prodotti

Prodotto	A cosa serve
sgcPDF	Una libreria PDF nativa per creare, modificare e renderizzare documenti PDF, con testo e font, disegno, immagini, sicurezza, accessibilità e controlli viewer. Vedere sgcPDF.
sgcReports	Un motore di report headless costruito su sgcPDF, per servizi Windows, daemon Linux64 ed endpoint HTTP oltre che per applicazioni VCL e FMX. Vedere sgcReports.
sgcCharts	Grafici di dati live. Le origini dati aggiungono punti o candele OHLC a un buffer circolare, e il grafico disegna uno snapshot decimato, così anche i feed veloci vengono renderizzati in modo fluido. Vedere sgcCharts.
sgcMaps	Mappe interattive. I controlli mappa disegnano nativamente tile raster e vettoriali, senza controllo browser, e mostrano sopra di esse marcatori, percorsi, forme, etichette e mappe di calore. Vedere sgcMaps.
sgcDashboard	Un dashboard composto da una griglia di tile. Ogni tile ospita qualsiasi controllo, come un grafico, una mappa, un visualizzatore PDF o un'anteprima di report. Vedere sgcDashboard.
sgcGrid	Una griglia per dati in tempo reale. Le righe vengono aggiornate per chiave da qualsiasi thread, le celle modificate lampeggiano e sfumano, e le raffiche di aggiornamenti vengono accorpate in ridisegni temporizzati. Vedere sgcGrid.
sgcNavigation	Una barra di navigazione che mostra le pagine di un'applicazione come elenco di voci con icone, didascalie, badge e intestazioni di gruppo. Vedere sgcNavigation.
sgcToolbar	Una barra degli strumenti e una barra di stato, con pulsanti, toggle, gruppi a scelta esclusiva, pulsanti a discesa, etichette, separatori e spaziatori. Vedere sgcToolbar.
sgcWizard	Procedure guidate passo dopo passo e indicatori di passaggio: contenitori di pagine con una banda stepper e una barra dei pulsanti. Vedere sgcWizard.
sgcUICore	La base condivisa di sgcCharts, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard. Non viene venduta né selezionata da sola: l'installer la aggiunge ogni volta che uno di questi prodotti viene installato.

Come proseguire

- Installazione spiega l'installer sgcUI e come sceglie i prodotti.
- Edizioni elenca le edizioni Registered, Trial e Community di ogni prodotto.
- Pacchetti .NET elenca i pacchetti NuGet di ogni prodotto.

Installazione

Tutti i prodotti sgcUI vengono installati da un unico installer. Non è necessario scaricare o eseguire un installer separato per ogni prodotto.

Accesso

L'installer Registered chiede di accedere con il nome utente e la password del proprio account eSeGeCe. È possibile anche riutilizzare la licenza memorizzata da un'installazione precedente oppure attivare una licenza offline. Il server delle licenze risponde con i prodotti di cui l'account è titolare, e una licenza All-Access comprende ogni prodotto.

Scelta dei prodotti

La pagina dei componenti mostra una casella di controllo per ogni prodotto. Un prodotto non coperto dalla licenza è disattivato e non selezionato. Selezionare i prodotti da installare, insieme alle demo e ai file della guida.
Alcuni prodotti ne richiedono altri, e l'installer li aggiunge automaticamente:

- Selezionando sgcReports viene installato anche sgcPDF, il motore su cui si basa.
- sgcCharts, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard si basano su sgcUICore, quindi sgcUICore viene installato ogni volta che ne viene selezionato uno.

Integrazioni con sgcWebSockets

Il gruppo **sgcWebSockets bridges** offre sgcCharts for sgcWebSockets, sgcDashboard for sgcWebSockets, sgcGrid for sgcWebSockets e sgcReports HTML for sgcWebSockets. Un bridge è disponibile solo se sgcWebSockets è già installato sul computer e si possiede il prodotto che estende. In caso contrario è disattivato.

Compilazione dei package

Dopo aver copiato i file, l'installer compila i package sul computer per ogni versione di Delphi e C++Builder scelta e registra i package design time nell'IDE. I package vengono compilati in ordine di dipendenza: prima sgcUICore, poi i prodotti che si basano su di esso, quindi sgcPDF, sgcReports e sgcMaps, e infine i bridge sgcWebSockets.

Passaggio dalle installazioni autonome

Le versioni precedenti di sgcPDF, sgcReports, sgcMaps e sgcCharts avevano installer propri. Quando l'installer sgcUI trova una di queste installazioni, elenca i percorsi delle librerie e i package design time che la vecchia installazione ha aggiunto a ogni IDE, e li rimuove solo dopo la conferma di quella pagina. Vengono rimosse anche le voci dei percorsi di ricerca e di esplorazione che puntano ancora a una cartella di prodotto autonomo, così l'IDE non trova mai due copie di una unit.

Edizioni Trial e Community

- L'installer Trial installa ogni prodotto nella sua edizione Trial, senza licenza. Esiste un installer Trial per Delphi e uno per C++Builder.
- L'installer Community installa sgcCharts, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard, insieme a sgcUICore. Propone anche sgcReports quando un sgcPDF con licenza è già installato, perché sgcPDF non ha un'edizione Community. L'installer Community non propone mai i bridge sgcWebSockets. Vedere Edizioni.

Dettagli dei prodotti

Ogni prodotto descrive i propri package, requisiti e file installati nel proprio argomento Installazione:

- sgcPDF
- sgcReports
- sgcCharts
- sgcMaps
- sgcDashboard
- sgcGrid
- sgcNavigation
- sgcToolbar
- sgcWizard

Piattaforme e pacchetti

sgcUICore e ogni prodotto di componenti sgcUI includono un pacchetto runtime indipendente dal framework (sgc<Product>), un pacchetto runtime VCL (sgc<Product>VCL), un pacchetto runtime FireMonkey da XE6 (sgc<Product>FMX), e un pacchetto design time VCL e uno FireMonkey (dclsgc<Product> e dclsgc<Product>FMX). sgcUICore non ha un pacchetto design time. Il pacchetto neutro viene compilato per Win32 e Win64, e da Delphi 10.3 anche per Linux64 e macOS. Il pacchetto FireMonkey viene compilato per macOS da Delphi 10.3 e per Android e iOS da Delphi 10.4. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. Ogni prodotto elenca i propri pacchetti, le versioni dell'IDE e le piattaforme di destinazione nel proprio argomento:

Prodotto	Argomento
sgcCharts	Piattaforme
sgcDashboard	Piattaforme
sgcGrid	Piattaforme
sgcNavigation	Piattaforme
sgcToolbar	Piattaforme
sgcWizard	Piattaforme
sgcPivotGrid	Piattaforme
sgcPlanner	Piattaforme
sgcEditors	Piattaforme
sgcGauges	Piattaforme
sgcDiagram	Piattaforme

C++Builder Win64: pacchetti runtime

C++Builder Win64 (toolchain classica, C++Builder 12 e 13): i pacchetti runtime Win64 di sgcUI sono collegati dal compilatore Delphi, quindi le eccezioni gestite all'interno del codice sgcUI funzionano quando la vostra applicazione usa pacchetti runtime. Il linker C++ Win64 (ilink64) ha ancora un difetto proprio: il codice Delphi che collega staticamente in un'applicazione compilata con pacchetti runtime va in crash in `_DelphiExceptionHandler` la prima volta che un blocco `except on E: <class>` intercetta un'eccezione la cui classe si trova in un pacchetto runtime.

- Quando Collega con pacchetti runtime è abilitato (Opzioni del progetto, Pacchetti, Pacchetti runtime), elencate ogni pacchetto runtime sgcUI usato dal progetto, in modo che nessuna unità sgcUI venga collegata nell'eseguibile.
- Nel .cbproj ognuno di questi pacchetti deve essere sia in PackageImports sia in LinkPackageImports. Un pacchetto elencato solo in PackageImports non viene collegato.
- Quando Collega con pacchetti runtime è disabilitato, tutto viene collegato staticamente e funziona.
- Win32 e Win64x (Modern) non sono interessati.

C++Builder 10.3 Rio, Win64: eccezioni nei thread secondari

Quando un'eccezione Delphi viene sollevata in un thread secondario, ad esempio all'interno di un gestore di evento eseguito in un thread di sgcWebSockets o in un qualsiasi TThread, e il codice C++ di quel thread la intercetta, oppure la fa risalire attraverso una funzione C++ che distrugge un oggetto locale come una UnicodeString temporanea, l'applicazione va in crash con una violazione di accesso. È un difetto del runtime di C++Builder 10.3 Win64 (cc64260mt.dll). Si verifica anche senza codice sgc, e C++Builder 10.1, 10.2, 10.4, 11, 12 e 13 non sono interessa-

ti. Soluzioni: usate C++Builder 10.4 o successivo, oppure nel codice Win64 eseguito nei thread secondari evitate di sollevare eccezioni, ad esempio TryStrToInt invece di StrToInt.

C++Builder 13 Win64x: nomi dei file dei pacchetti

I pacchetti runtime Win64x (Modern) hanno gli stessi nomi di file dei pacchetti Win64 classici, ad esempio sgcUICoreC13.bpl, ed entrambi sono a 64 bit, quindi Windows non può distinguerli. Un'applicazione Win64x che usa pacchetti runtime e trova per primo il bpl Win64 non si avvia (0xC0000139, punto di ingresso non trovato). Mettete la cartella dei bpl Win64x (Bpl\Win64x) nel PATH prima della cartella Win64, oppure distribuite i bpl Win64x nella stessa cartella dell'eseguibile. Le applicazioni collegate senza pacchetti runtime non sono interessate.

Delphi XE7 FireMonkey: prima FMX.Forms

Solo Delphi XE7: un programma FireMonkey può terminare con "Runtime error 216" alla chiusura quando FMX.Types o una unità FMX di sgcUI precede FMX.Forms nell'ordine uses del programma ed è stato usato un controllo con stile (FMX libera il servizio picker prima dello stile predefinito). XE6, XE8 e le versioni successive non sono interessati. Soluzione: elencate FMX.Forms come prima unità nella clausola uses del .dpr, come fa l'IDE per le nuove applicazioni FMX.

Catturare un form VCL con PaintTo

Per catturare in una bitmap con PaintTo un form VCL che contiene controlli sgcUI, bloccate il canvas della bitmap attorno alla chiamata (`Bitmap.Canvas.Lock`, poi `Unlock`). PaintTo su un canvas non bloccato può perdere il suo contesto di dispositivo quando un controllo nativo del form elabora un messaggio durante la cattura, e la bitmap risulta vuota o parziale. Un form FireMonkey usa invece MakeScreenshot.

Vedere anche

- Installazione
- Editions

Edizioni

Ogni prodotto sgcUI viene compilato dallo stesso codice sorgente in ogni edizione. L'edizione decide solo quali unit e funzionalità include una build.

- **Registered**: ogni unit dei prodotti inclusi nella licenza, compresi i bridge sgcWebSockets.
- **Trial**: tutti i prodotti, per la valutazione. Le build Trial vengono compilate con il define `SGC_TRIAL`.
- **Community**: un'edizione gratuita per i prodotti elencati di seguito, compilata con il define `SGC_COMMUNITY`. Non include mai i bridge sgcWebSockets.

Edizione Community per prodotto

Prodotto	Community	Non incluso in Community
sgcPDF	No	L'installer Community non distribuisce sgcPDF.
sgcReports	Sì, sopra un sgcPDF con licenza	Il bridge HTML di sgcReports per sgcWebSockets. sgcReports Community viene offerto solo quando un sgcPDF con licenza è già installato.
sgcCharts	Sì	Le funzionalità financial: indicatori, serie financial, l'aggregatore e gli strumenti di disegno. Il bridge sgcWebSockets.
sgcMaps	No	L'installer Community non distribuisce sgcMaps.
sgcDashboard	Sì	Trascinamento e ridimensionamento dei tile a runtime, e SaveLayout e LoadLayout. Il bridge sgcWebSockets.
sgcGrid	Sì	Modifica delle celle sul posto. Il bridge sgcWebSockets.
sgcNavigation	Sì	I collegamenti Action sulle voci di navigazione.
sgcToolbar	Sì	Il menu di overflow e i collegamenti Action.
sgcWizard	Sì	Niente. La build Community ha il set completo di funzionalità.
sgcUICore	Sì	Installato con i prodotti Community che ne hanno bisogno.

Ogni prodotto spiega le proprie edizioni più nel dettaglio nella propria guida, per esempio Edizioni di sgcCharts.

Pacchetti .NET

Le versioni .NET dei prodotti sgcUI vengono distribuite come pacchetti NuGet. Ogni prodotto ha un pacchetto principale, che porta il nome del prodotto, e pacchetti aggiuntivi per un framework UI o un'integrazione. Aggiungere il pacchetto principale e i pacchetti aggiuntivi necessari all'applicazione.

Prodotto	Pacchetto principale	Pacchetti aggiuntivi
sgcPDF	`esegece.sgcPDF`	`esegece.sgcPDF.WinForms`, `esegece.sgcPDF.sgcSign`
sgcReports	`esegece.sgcReports`	`esegece.sgcReports.WinForms`, `esegece.sgcReports.AspNetCore`, `esegece.sgcReports.HTML`, `esegece.sgcReports.sgcSign`
sgcCharts	`esegece.sgcCharts`	`esegece.sgcCharts.Rendering`, `esegece.sgcCharts.WinForms`, `esegece.sgcCharts.Wpf`, `esegece.sgcCharts.Avalonia`, `esegece.sgcCharts.sgcWebSockets`
sgcMaps	`esegece.sgcMaps`	`esegece.sgcMaps.Rendering`, `esegece.sgcMaps.WinForms`, `esegece.sgcMaps.Offline`
sgcDashboard	`esegece.sgcDashboard`	`esegece.sgcDashboard.Rendering`, `esegece.sgcDashboard.WinForms`, `esegece.sgcDashboard.Wpf`, `esegece.sgcDashboard.Avalonia`, `esegece.sgcDashboard.sgcWebSockets`
sgcGrid	`esegece.sgcGrid`	`esegece.sgcGrid.Rendering`, `esegece.sgcGrid.WinForms`, `esegece.sgcGrid.Wpf`, `esegece.sgcGrid.Avalonia`, `esegece.sgcGrid.sgcWebSockets`, `esegece.sgcGrid.sgcHTML`
sgcNavigation	`esegece.sgcNavigation`	`esegece.sgcNavigation.Rendering`, `esegece.sgcNavigation.WinForms`, `esegece.sgcNavigation.Wpf`, `esegece.sgcNavigation.Avalonia`
sgcToolbar	`esegece.sgcToolbar`	`esegece.sgcToolbar.Rendering`, `esegece.sgcToolbar.WinForms`, `esegece.sgcToolbar.Wpf`, `esegece.sgcToolbar.Avalonia`
sgcWizard	`esegece.sgcWizard`	`esegece.sgcWizard.Rendering`, `esegece.sgcWizard.WinForms`, `esegece.sgcWizard.Wpf`, `esegece.sgcWizard.Avalonia`
sgcUICore	`esegece.sgcUICore`	`esegece.sgcUICore.Rendering`, `esegece.sgcUICore.WinForms`, `esegece.sgcUICore.Wpf`, `esegece.sgcUICore.Avalonia`. Questi pacchetti sono dipendenze dei prodotti basati su sgcUICore, quindi NuGet li ripristina automaticamente.

Pacchetti Community

Una build Community di un pacchetto ha lo stesso id con il suffisso `.Community`, per esempio `esegece.sgcGrid.Community`. Vedere Edizioni per sapere che cosa l'edizione Community di ogni prodotto lascia fuori.

Introduzione

sgcPDF è una libreria Delphi per creare, aprire, modificare, firmare, rendere e visualizzare documenti PDF. È scritta in puro Object Pascal e viene compilata all'interno del proprio eseguibile, quindi non è necessario distribuire alcuna DLL del motore PDF né concedere in licenza librerie di terze parti.

Funzionalità principali

- Creazione di documenti PDF da codice: testo con i 14 font standard o font TrueType e OpenType (CFF) incorporati con subsetting, testo Unicode incluso il CJK, shaping di script complessi (giunzione araba, legature, testo da destra a sinistra), linee, curve, immagini, trasparenza, gradienti e pattern.
- Disegno con un'API simile a TCanvas (TsgcPDFCanvas), conversione di disegni EMF e VCL canvas in PDF vettoriale, e conversione di HTML con CSS in pagine PDF.
- Immagini: importazione di JPEG, PNG, BMP e TIFF multipagina; decoder in puro Pascal per JPEG (baseline e progressivo), JPEG 2000, CCITT G3/G4 e JBIG2; estrazione delle immagini in PNG, JPEG o BMP.
- Tabelle con intestazioni, bordi, colori alternati delle righe e interruzioni di pagina automatiche.
- Codici a barre: Code 128, GS1-128, Code 39, EAN-13, EAN-8, UPC-A, ITF, Codabar, QR Code (versioni da 1 a 40), DataMatrix e PDF417.
- Annotazioni, segnalibri (outline), livelli di contenuto opzionale e moduli interattivi: creazione, compilazione, appiattimento, caselle di riepilogo a selezione multipla, aspetto dei campi Unicode, importazione ed esportazione FDF e XFDF.
- Apertura di documenti esistenti, modifica, aggiunta di filigrane, intestazioni, piè di pagina e numeri di pagina, unione, divisione, estrazione, rotazione ed eliminazione delle pagine.
- Salvataggio incrementale che mantiene valide le firme, output compatto con object stream e cross-reference stream, e lettura su richiesta di file più grandi di 2 GB.
- File incorporati con relazioni PDF/A-3, e fatture elettroniche Factur-X, ZUGFeRD e XRechnung.
- Estrazione del testo con posizione, font e dimensione di ogni carattere.
- Crittografia con password (RC4 a 40 e 128 bit, AES-128, AES-256 revisione 6) o con certificati del destinatario (crittografia a chiave pubblica).
- Firme digitali con file PFX, l'archivio certificati di Windows o qualsiasi firmatario esterno, PAdES (ETSI.CAdES.detached), marche temporali del documento, DSS per la convalida a lungo termine, verifica delle firme, e PAdES da B-B a B-LTA tramite il bridge opzionale sgcSign.
- Oscuramento reale che rimuove testo, pixel delle immagini, grafica e annotazioni dalle aree contrassegnate o dai risultati di ricerca.
- PDF taggato con un'API ad albero di struttura, output PDF/UA-1 e PDF/A-1a, 2a e 3a, output PDF/A-1b, 2b e 3b, e un validatore PDF/A e PDF/UA.
- Ottimizzatore che comprime gli stream, rimuove gli oggetti duplicati e inutilizzati e riduce la risoluzione delle immagini.
- Rendering delle pagine in puro Pascal in PNG e BMP su ogni piattaforma, un renderer GDI, e controlli di visualizzazione per VCL e FireMonkey con zoom, selezione, ricerca, compilazione dei moduli e stampa.
- Windows, Linux 64 bit, macOS, iOS e Android, con Delphi dalla 7 alla 13 e C++Builder dal 2007 alla 13.

Requisiti

- Delphi 7 fino a Delphi 13, C++Builder 2007 fino a C++Builder 13.
- Windows a 32 bit e 64 bit per tutte le funzionalità.
- Linux 64 bit, macOS, iOS e Android per il core multipiattaforma, il renderer raster e il visualizzatore FireMonkey (Delphi XE5 o successivo per FireMonkey).
- Il renderer GDI, TsgcPDFViewer, TsgcPDFExporter e i controlli di visualizzazione VCL utilizzano il GDI di Windows. La firma con file PFX o l'archivio certificati di Windows e la crittografia con certificati utilizzano la CryptoAPI di Windows (crypt32.dll, parte di Windows).

Componenti

Dopo l'installazione, i seguenti componenti compaiono nella scheda **sgcPDF** della Tool Palette:

Componente	Package	Descrizione
TsgcPDFDocument	Core	Il documento PDF: creazione di pagine, disegno di contenuti, caricamento, salvataggio, crittografia.
TsgcPDFEditor	Core	Modifica di file PDF esistenti: filigrane, numeri di pagina, unione, moduli.
TsgcPDFTextExtractor	Core	Testo di una pagina con font e posizioni dei caratteri.
TsgcPDFOptimizer	Core	Riduce le dimensioni di un file PDF.
TsgcPDFSignatureHandler	Core	Firma documenti PDF.
TsgcPDFSignatureVerifier	Core	Verifica le firme di un documento PDF.
TsgcPDFRedactor	Core	Rimuove testo, immagini e grafica dalle aree delle pagine.
TsgcPDFImageExtractor	Core	Elenca e salva le immagini di un PDF.
TsgcPDFHTMLRenderer	Core	Converte HTML e CSS in pagine PDF.
TsgcPDFViewer	VCL	Una finestra nativa che visualizza, ricerca e stampa un PDF.
TsgcPDFExporter	VCL	Rende le pagine in file BMP, PNG o JPEG e miniature.
TsgcPDFViewerControl	VCL	Controllo di visualizzazione VCL: zoom, selezione, ricerca, compilazione dei moduli, stampa.
TsgcPDFThumbnailView	VCL	Miniature delle pagine per TsgcPDFViewerControl.
TsgcPDFOutlineView	VCL	Albero dei segnalibri per TsgcPDFViewerControl.
TsgcPDFBarcodeControl	VCL	Controllo per codici a barre e QR Code: undici simbologie, rotazione, output PNG, SVG e PDF.
TsgcPDFViewerFMX	FMX	Controllo di visualizzazione FireMonkey per Windows, macOS, iOS, Android e Linux.
TsgcPDFBarcodeFMX	FMX	Controllo FireMonkey per codici a barre e QR Code.

Iniziare con Installazione e poi passare a Guida rapida.

Installazione

Requisiti

- Delphi 7 fino a Delphi 13, oppure C++Builder 2007 fino a C++Builder 13.
- Windows a 32 bit e 64 bit per tutte le funzionalità. Linux 64 bit, macOS, iOS e Android per le unità multipiattaforma (Delphi XE5 o successivo per FireMonkey), vedere Linux e macOS, iOS e Android.

Package

sgcPDF è suddiviso in tre package runtime, in modo che le applicazioni e i servizi che non utilizzano la VCL o FireMonkey necessitino solo del core:

Package	Richiede	Contenuto
sgcPDFDxx (core runtime)	rtl	Ogni unità indipendente dalla piattaforma: documento, editor, parser, writer, font, shaping, immagini e decoder, moduli, annotazioni, crittografia, firme, PDF/A, PDF taggato, oscuramento, allegati, estrazione di testo e immagini, ottimizzatore, TsgcPDFCanvas, HTML in PDF e il renderer raster.
sgcPDFVCLDxx (VCL runtime)	rtl, vcl, sgcPDFDxx	Unità Windows e VCL: TsgcPDFRendererGDI, TsgcPDFViewer, TsgcPDFExporter, TsgcPDFViewerControl, TsgcPDFThumbnailView, TsgcPDFOutlineView, TsgcPDFBarcodeControl, TsgcPDFEMFPlayer e TsgcPDFVCLCanvasHelper.
sgcPDFFMXDxx (runtime FMX, XE5 e successivi)	rtl, fmx, sgcPDFDxx	TsgcPDFViewerFMX, TsgcPDFBarcodeFMX e TsgcPDFRendererFMX.
dclsgcPDFDxx (design time)	designide, rtl, vcl, sgcPDFDxx, sgcPDFVCLDxx	Registra i componenti core e VCL.
dclsgcPDFFMXDxx (design time, XE5 e successivi)	designide, rtl, fmx, sgcPDFDxx, sgcPDFFMXDxx	Registra TsgcPDFViewerFMX e TsgcPDFBarcodeFMX.

xx è il suffisso di versione di Delphi, e i file si trovano nella cartella **Packages**:

Versione Delphi	Suffisso	Package FMX
Delphi 7	D7	No
Delphi 2007	D2007	No
Delphi 2009	D2009	No
Delphi 2010	D2010	No
Delphi XE fino a XE4	DXE ... DXE4	No

Versione Delphi	Suffisso	Package FMX
Delphi XE5 fino a XE8	DXE5 ... DXE8	Sì
Delphi 10 Seattle	D10	Sì
Delphi 10.1 Berlin	D10_1	Sì
Delphi 10.2 Tokyo	D10_2	Sì
Delphi 10.3 Rio	D10_3	Sì
Delphi 10.4 Sydney	D10_4	Sì
Delphi 11 Alexandria	D11	Sì
Delphi 12 Athens	D12	Sì
Delphi 13	D13	Sì

Ad esempio, Delphi 13 utilizza sgcPDFD13.dpk, sgcPDFVCLD13.dpk, sgcPDFFMXD13.dpk, dclsgcPDFD13.dpk e dclsgcPDFFMXD13.dpk. C++Builder utilizza i package .cbproj sgcPDFCxx, sgcPDFVCLCxx e dclsgcPDFCxx, vedere C++Builder.

Installazione dei package

1. Aprire e compilare (o eseguire il build di) i package runtime in questo ordine: **sgcPDFDxx.dpk**, **sgcPDFVCLDxx.dpk** e, se si utilizza FireMonkey, **sgcPDFFMXDxx.dpk**.
2. Aprire il package design time **dclsgcPDFDxx.dpk**, compilarlo e selezionare **Install**. Per FireMonkey, procedere allo stesso modo con **dclsgcPDFFMXDxx.dpk**.
3. Aggiungere la cartella **Source** di sgcPDF al library path: *Tools* > *Options* > *Language* > *Delphi* > *Library* > *Library Path* (nelle versioni precedenti *Tools* > *Options* > *Library*). Aggiungerla per ogni piattaforma utilizzata: Windows a 32 bit, Windows a 64 bit, Linux 64 bit, macOS, iOS e Android.

Verifica dell'installazione

Creare una nuova applicazione VCL e aprire la Tool Palette. La scheda **sgcPDF** contiene questi componenti (TsgcPDFViewerFMX e TsgcPDFBarcodeFMX compaiono nelle applicazioni FireMonkey):

Componente	Package	Descrizione
TsgcPDFDocument	Core	Il documento PDF: creazione di pagine, disegno di contenuti, caricamento, salvataggio, crittografia.
TsgcPDFEditor	Core	Modifica di file PDF esistenti: filigrane, numeri di pagina, unione, moduli.
TsgcPDFTextExtractor	Core	Testo di una pagina con font e posizioni dei caratteri.
TsgcPDFOptimizer	Core	Riduce le dimensioni di un file PDF.
TsgcPDFSignatureHandler	Core	Firma documenti PDF.
TsgcPDFSignatureVerifier	Core	Verifica le firme di un documento PDF.

Componente	Package	Descrizione
TsgcPDFRedactor	Core	Rimuove testo, immagini e grafica dalle aree delle pagine.
TsgcPDFImageExtractor	Core	Elenca e salva le immagini di un PDF.
TsgcPDFHTMLRenderer	Core	Converte HTML e CSS in pagine PDF.
TsgcPDFViewer	VCL	Una finestra nativa che visualizza, ricerca e stampa un PDF.
TsgcPDFExporter	VCL	Rende le pagine in file BMP, PNG o JPEG e miniature.
TsgcPDFViewerControl	VCL	Controllo di visualizzazione VCL: zoom, selezione, ricerca, compilazione dei moduli, stampa.
TsgcPDFThumbnailView	VCL	Miniature delle pagine per TsgcPDFViewerControl.
TsgcPDFOutlineView	VCL	Albero dei segnalibri per TsgcPDFViewerControl.
TsgcPDFBarcodeControl	VCL	Controllo per codici a barre e QR Code: undici simbologie, rotazione, output PNG, SVG e PDF.
TsgcPDFViewerFMX	FMX	Controllo di visualizzazione FireMonkey per Windows, macOS, iOS, Android e Linux.
TsgcPDFBarcodeFMX	FMX	Controllo FireMonkey per codici a barre e QR Code.

Trascinare un componente sul form e compilare il progetto.

Utilizzo di sgcPDF senza installazione

Tutti i componenti possono anche essere creati a runtime. Ogni componente dispone di un costruttore che non richiede un form, ad esempio `TsgcPDFDocument.Create`, quindi le applicazioni console, i servizi, i server web e le DLL necessitano solo della cartella **Source** nel percorso di ricerca. La maggior parte degli esempi di questa guida sono programmi console.

Architettura

sgcPDF è suddiviso in unità per funzionalità. Nella clausola *uses* vanno aggiunte solo le unità i cui tipi vengono utilizzati.

Unità core

Unità	Contenuto
sgcPDF_Document	TsgcPDFDocument, TsgcPDFPage, TsgcPDFDocumentInfo
sgcPDF_Editor	TsgcPDFEditor, TsgcPDFWatermarkOptions, sgcPDFMergeFiles, sgcPDFExtractPages, sgcPDFGetPageCount
sgcPDF_Fonts	TsgcPDFStandardFont (i 14 font standard), sgcPDFMeasureTextWidth
sgcPDF_Fonts_TrueType	TsgcTrueTypeFont: analisi, subsetting, incorporamento e shaping di font TrueType e OpenType (CFF)
sgcPDF_Shaping	TsgcPDFShaper: shaping OpenType GSUB/GPOS, giunzione araba, algoritmo bidirezionale Unicode
sgcPDF_Fonts_CFF, sgcPDF_Fonts_Type1	Programmi font CFF e Type 1 utilizzati dai renderer
sgcPDF_Fonts_CJK	TsgcPDFCIDFont, TsgcPDFCJKFontManager (basso livello, solo Windows)
sgcPDF_ContentStream	TsgcPDFContentBuilder (operatori di disegno della pagina), TsgcPDFContentParser
sgcPDF_Graphics	TsgcPDFExtGState, TsgcPDFShading, TsgcPDFPattern, TsgcPDFGraphicsResources
sgcPDF_Canvas	TsgcPDFCanvas: disegno in stile TCanvas sulle pagine PDF
sgcPDF_HTML	TsgcPDFHTMLRenderer: da HTML e CSS a PDF
sgcPDF_Images	TsgcPDFImage: caricamento di JPEG, PNG, BMP e TIFF
sgcPDF_JPEG, sgcPDF_JPX, sgcPDF_CCITT, sgcPDF_JBIG2	Decoder di immagini: JPEG, JPEG 2000, CCITT fax e JBIG2
sgcPDF_ColorSpaces	Spazio colore e valutazione delle funzioni condivisi dai renderer e dall'estrattore di immagini
sgcPDF_ImageExtract	TsgcPDFImageExtractor, sgcPDFEncodePNG, sgcPDFEncodeBMP
sgcPDF_Tables	TsgcPDFTable, TsgcPDFTableRow, TsgcPDFTableCell
sgcPDF_Barcodes	TsgcPDFBarcodeGenerator, TsgcPDFBarcodeOptions: codici a barre lineari, QR Code, DataMatrix, PDF417, GS1-128
sgcPDF_Barcode_Symbol	TsgcPDFBarcodeSymbol: layout di codici a barre indipendente dal framework con output SVG, PNG e PDF

Unità	Contenuto
sgcPDF_Annotations	TsgcPDFAnnotationManager e le classi delle annotazioni
sgcPDF_Bookmarks	TsgcPDFBookmarks, TsgcPDFBookmarkItem
sgcPDF_Layers	TsgcPDFLayerManager, TsgcPDFLayer, TsgcPDFLayerGroup
sgcPDF_Forms	TsgcPDFAcroForm, TsgcPDFFormField
sgcPDF_Attachments	TsgcPDFAttachments: file incorporati e allegati PDF/A-3
sgcPDF_Tagged	Albero di struttura del PDF taggato
sgcPDF_Redaction	TsgcPDFRedactor
sgcPDF_Encryption	TsgcPDFEncryptionMethod, TsgcPDFEncryptionHandler, funzioni di supporto per hash e cifratura
sgcPDF_Signatures	TsgcPDFSignatureHandler, TsgcPDFSignatureVerifier
sgcPDF_PDFA	TsgcPDFALevel, TsgcPDFAValidator, TsgcPDFAConverter, TsgcPDFXMPMetadata
sgcPDF_Optimize	TsgcPDFOptimizer, TsgcPDFOptimizeOptions, sgcPDFOptimizeFile
sgcPDF_TextExtract	TsgcPDFTextExtractor, sgcPDFExtractPageText, sgcPDFExtractAllText, sgcPDFFindText, sgcPDFCreatePageTextExtractor
sgcPDF_Renderer	TsgcPDFRenderer: l'interprete di contenuto indipendente dalla piattaforma
sgcPDF_Renderer_Canvas	TsgcPDFRenderCanvas: il backend di disegno astratto
sgcPDF_Renderer_Fonts	Programmi font e contorni dei glifi per i renderer
sgcPDF_Renderer_Raster	TsgcPDFRendererRaster, TsgcPDFRasterCanvas, sgcPDFRasterAddFontDirectory
sgcPDF_Parser	TsgcPDFParser: il lettore PDF di basso livello
sgcPDF_Writer	TsgcPDFWriter: lo scrittore PDF di basso livello
sgcPDF_Filters	Filtri di stream (Flate, LZW, ASCII85, ASCIIHex, RunLength, CCITT, JBIG2, predictor) e sgcPDFMaxDecodedSize
sgcPDF_Types	Modello a oggetti PDF (TsgcPDFDictionary, TsgcPDFArray, TsgcPDFStream...), TsgcPDFRect, TBytes

Unità VCL (Windows)

Unità	Contenuto
sgcPDF_Renderer_GDI	TsgcPDFRendererGDI, TsgcPDFGDICanvas: rendering su un contesto di dispositivo di Windows
sgcPDF_Export	TsgcPDFExporter, TsgcPDFExportOptions, sgcPDFPageToImage, sgcPDFToImages

Unità	Contenuto
sgcPDF_Viewer	TsgcPDFViewer
sgcPDF_ViewerVCL	TsgcPDFViewerControl, TsgcPDFThumbnailView, TsgcPDFOutlineView
sgcPDF_EMF	TsgcPDFEMFPlayer, sgcPDFEMFAddPage
sgcPDF_CanvasVCL	TsgcPDFVCLCanvasHelper
sgcPDF_Barcode_VCL	TsgcPDFBarcodeControl

Unità FireMonkey (XE5 e successivi)

Unità	Contenuto
sgcPDF_Renderer_FMX	TsgcPDFRendererFMX, TsgcPDFFMXCanvas, sgcPDFBGRAToFMXBitmap
sgcPDF_ViewerFMX	TsgcPDFViewerFMX
sgcPDF_Barcode_FMX	TsgcPDFBarcodeFMX, TsgcPDFBarcodeTextSettingsFMX

L'unità opzionale sgcPDF_Sign_sgcSign (firme PAdES tramite sgcSign) non fa parte dei package. Aggiungerla al proprio progetto quando viene utilizzata.

Coordinate e unità

Tutte le posizioni e le dimensioni sono espresse in punti PDF (1/72 di pollice). L'origine è l'angolo **inferiore sinistro** della pagina e l'asse Y cresce verso l'alto. Una pagina A4 è 595 x 842 punti e una pagina US Letter è 612 x 792 punti. I rettangoli passati come *Left, Bottom, Right, Top* utilizzano lo stesso spazio di coordinate. I colori vengono forniti come componenti R, G, B comprese tra 0 e 1. TsgcPDFCanvas è l'eccezione: utilizza un'origine in alto a sinistra e l'unità scelta, come un TCanvas della VCL.

Indici di pagina

Gli indici di pagina sono a base zero: la prima pagina è 0 e l'ultima pagina è `PageCount - 1`.

Stringhe

I metodi che disegnano con i font standard richiedono `AnsiString` (codifica WinAnsi). I metodi che disegnano con font TrueType, il testo estratto, i contenuti delle annotazioni, i titoli dei segnalibri e i valori dei moduli utilizzano `WideString`, in modo da supportare qualsiasi carattere Unicode contenuto nel font.

Guida rapida

I seguenti esempi sono procedure complete tratte da programmi console compilati ed eseguiti. Aggiungere le unità elencate in ogni sezione alla propria clausola *uses*.

Creare un PDF

Unità: sgcPDF_Fonts, sgcPDF_Document.

```
procedure CreateHelloPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.Info.Title := 'Hello sgcPDF';
    oPDF.Info.Author := 'eSeGeCe';
    // A4 portrait: 595 x 842 points, origin at the bottom left corner
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    oPage.DrawTextColor('Hello sgcPDF', 50, 780, sfHelveticaBold, 24, 0, 0.2, 0.6);
    oPage.DrawLine(50, 770, 545, 770, 1.5);
    oPage.DrawText('A PDF written in pure Pascal.', 50, 740, sfHelvetica, 12);
    oPage.DrawRectangle(40, 40, 515, 762, 1.0);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Aprire e modificare un PDF

Unità: sgcPDF_Fonts, sgcPDF_Editor. TsgcPDFEditor carica un documento, applica le modifiche a ogni pagina e lo salva.

```
procedure StampExistingPDF(const AInput, AOutput: string);
var
  oEditor: TsgcPDFEditor;
  oWatermark: TsgcPDFWatermarkOptions;
begin
  oEditor := TsgcPDFEditor.Create;
  try
    oEditor.LoadFromFile(AInput);
    oWatermark.Text := 'CONFIDENTIAL';
    oWatermark.Font := sfHelveticaBold;
    oWatermark.FontSize := 48;
    oWatermark.Rotation := 45;
    oWatermark.Opacity := 0.3;
    oWatermark.R := 0.5;
    oWatermark.G := 0.5;
    oWatermark.B := 0.5;
    oEditor.AddWatermarkAllPages(oWatermark);
    oEditor.AddHeaderText('Internal report', sfHelvetica, 9);
    oEditor.AddPageNumbers(sfHelvetica, 10, 'Page %d of %d');
    oEditor.AddText(0, 'Reviewed', 450, 60, sfHelveticaOblique, 11);
    oEditor.SaveToFile(AOutput);
  finally
    oEditor.Free;
  end;
end;
```

Estrarre il testo

Unità: sgcPDF_Document.

```
procedure PrintAllText(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    for i := 0 to oPDF.PageCount - 1 do
    begin
      WriteLn('--- page ', i + 1, ' ---');
      WriteLn(string(oPDF.ExtractTextW(i)));
    end;
    if oPDF.FindText(0, 'Hello') then
      WriteLn('Page 1 contains "Hello"');
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Rendere una pagina in un'immagine

Unità: sgcPDF_Document, sgcPDF_Export.

```
procedure ExportPages(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oExporter: TsgcPDFExporter;
  oOptions: TsgcPDFExportOptions;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  oExporter := TsgcPDFExporter.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    oOptions := sgcPDFDefaultExportOptions;
    oOptions.Format := efPNG;
    oOptions.DPI := 150;
    oExporter.ExportPage(oPDF, 0, 'out\page1.png', oOptions);
    oExporter.ExportThumbnail(oPDF, 0, 'out\thumb1.bmp', 200, 200);
  finally
    oExporter.Free;
    oPDF.Free;
  end;
  // one call helpers that open the file themselves
  sgcPDFPageToImage(AFileName, 'out\page1_96.png', 0, 96);
end;
```

Visualizzare un PDF

Unità: sgcPDF_Viewer. TsgcPDFViewer apre una finestra nativa. In un programma console, `RunMessageLoop` mantiene attiva la finestra finché non viene chiusa.

```
procedure ShowViewer(const AFileName: string);
var
  oViewer: TsgcPDFViewer;
begin
  oViewer := TsgcPDFViewer.Create;
  try
    oViewer.ViewMode := vmContinuous;
    // top level window; use CreateWindow(AParent, X, Y, W, H) to embed it
```

```
    oViewer.CreateWindow(100, 100, 800, 900, 'My PDF Viewer');
    oViewer.LoadFromFile(AFileName);
    oViewer.ZoomFit;
    oViewer.Show;
    oViewer.RunMessageLoop;
  finally
    oViewer.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- Testo e font
- Rendering ed esportazione

TsgcPDFDocument

Unità: sgcPDF_Document
La classe centrale di sgcPDF. Contiene le pagine di un documento, disegna nuovi contenuti, carica file esistenti e salva il risultato, eventualmente crittografato o come PDF/A. Fornisce inoltre l'accesso a segnalibri, annotazioni, campi modulo e livelli del documento.

Creazione e caricamento

Metodo	Descrizione
Create / Create(AOwner)	Crea un documento vuoto.
LoadFromFile(const AFileName: string)	Carica un file PDF. Per i file crittografati, chiamare prima SetPassword.
LoadFromStream(AStream: TStream)	Carica un PDF da uno stream.
LoadFromBytes(const AData: TBytes)	Carica un PDF dalla memoria.
SaveToFile(const AFileName: string)	Scrive il documento su un file.
SaveToStream(AStream: TStream)	Scrive il documento su uno stream.

Pagine

Membro	Descrizione
AddPage: TsgcPDFPage	Aggiunge una pagina A4 (595 x 842 punti).
AddPage(AWidth, AHeight: Double): TsgcPDFPage	Aggiunge una pagina delle dimensioni indicate, in punti.
InsertPage(AIndex: Integer; AWidth, AHeight: Double): TsgcPDFPage	Inserisce una pagina in una posizione.
DeletePage(AIndex: Integer)	Rimuove una pagina.
GetPage(AIndex: Integer) / Pages[AIndex]	Restituisce una pagina (proprietà predefinita).
PageCount: Integer	Numero di pagine.
AppendDocument(ADoc: TsgcPDFDocument)	Aggiunge le pagine di un altro documento.

Risorse

Metodo	Descrizione
AddTrueTypeFont(const AFontName: WideString; ABold, AItalic: Boolean): Integer	Carica un font TrueType installato e restituisce il relativo indice per TsgcPDFPage.DrawTextTT.
AddImage(const AFileName: string): Integer	Carica un file JPEG, PNG o BMP e restituisce il relativo indice immagine.
AddImageFromStream(AStream: TStream): Integer	Come AddImage, mediante uno stream.

Testo

Metodo	Descrizione
ExtractText(APageIndex: Integer): AnsiString	Testo di una pagina come AnsiString.
ExtractTextW(APageIndex: Integer): WideString	Testo di una pagina come Unicode.
FindText(APageIndex: Integer; const AText: WideString): Boolean	True quando la pagina contiene il testo.
GetPageContentStream(APageIndex: Integer): TBytes	Lo stream di contenuto decodificato di una pagina.

Sicurezza e conformità

Metodo	Descrizione
SetEncryption(AMethod: TsgcPDFEncryptionMethod; const AUserPassword, AOwnerPassword: AnsiString)	Crittografa il documento al momento del salvataggio.
SetPassword(const APassword: AnsiString)	Password utilizzata per aprire un file crittografato. Chiamarla prima di LoadFromFile.
SetPDFALevel(ALevel: TsgcPDFALevel)	Salva il documento come PDF/A-1b, PDF/A-2b o PDF/A-3b.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Info	TsgcPDFDocumentInfo	Title, Author, Subject, Keywords, Creator e Producer.
Bookmarks	TsgcPDFBookmarks	Struttura ad albero del documento. Vedere Segnalibri.
Annotations	TsgcPDFAnnotationManager	Annotazioni di tutte le pagine. Vedere Annotazioni.
AcroForm	TsgcPDFAcroForm	Campi modulo interattivi. Vedere Moduli.
Layers	TsgcPDFLayerManager	Gruppi di contenuto opzionale. Vedere Livelli.

Proprietà	Tipo	Descrizione
GraphicsResources	TsgcPDFGraphicsResources	Stati di trasparenza, gradienti e pattern.
IsLoaded	Boolean	True dopo che un documento è stato caricato.
Parser	TsgcPDFParser	Il parser di un documento caricato, utilizzato dall'estrattore di testo, dal validatore e dal renderer.
PDFALevel	TsgcPDFALevel	Il livello PDF/A impostato con SetPDFALevel.
Version (pubblicata)	AnsiString	Versione PDF scritta nell'header del file.

TsgcPDFPage

Restituito da AddPage e GetPage. I suoi metodi di disegno aggiungono operatori al contenuto della pagina.

Metodo	Descrizione
DrawText(const AText: AnsiString; X, Y: Double; AFont: TsgcPDFStandardFont; AFontSize: Double)	Testo con un font standard, a partire dal punto di base X, Y.
DrawTextColor(..., R, G, B: Double)	Come sopra, con un colore del testo.
DrawTextTT(const AText: WideString; X, Y: Double; AFontIndex: Integer; AFontSize: Double)	Testo Unicode con un font TrueType aggiunto tramite AddTrueTypeFont.
DrawTextTTColor(..., R, G, B: Double)	Come sopra, con un colore del testo.
DrawLine(X1, Y1, X2, Y2: Double; ALineWidth: Double = 1.0)	Linea. DrawLineColor aggiunge un colore.
DrawRectangle(X, Y, W, H: Double; ALineWidth: Double = 1.0)	Contorno del rettangolo. DrawRectangleFill lo riempie con un colore.
DrawCircle(CX, CY, Radius: Double; ALineWidth: Double = 1.0)	Contorno del cerchio. DrawCircleFill lo riempie con un colore.
DrawImageFromIndex(AImageIndex: Integer; X, Y, W, H: Double)	Disegna un'immagine aggiunta tramite AddImage.
DrawImageFile(const AFileName: string; X, Y, W, H: Double)	Carica e disegna un'immagine con un'unica chiamata.
SetOpacity(AOpacity: Double)	Opacità (da 0 a 1) per le operazioni successive.
DrawRectangleTransparent(X, Y, W, H: Double; R, G, B, AOpacity: Double)	Rettangolo riempito semitrasparente.
DrawLinearGradient(X, Y, W, H: Double; R0, G0, B0, R1, G1, B1: Double)	Rettangolo riempito con un gradiente lineare.

Proprietà della pagina: **Width**, **Height**, **MediaBox**, **PageIndex**, **PageDict** e **Content**, il TsgcPDFContentBuilder che consente di accedere a ogni operatore di disegno (vedere Grafica).

Eventi

TsgcPDFDocument non ha eventi.

Esempio

```
procedure CreateHelloPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.Info.Title := 'Hello sgcPDF';
    oPDF.Info.Author := 'eSeGeCe';
    // A4 portrait: 595 x 842 points, origin at the bottom left corner
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    oPage.DrawTextColor('Hello sgcPDF', 50, 780, sfHelveticaBold, 24, 0, 0.2, 0.6);
    oPage.DrawLine(50, 770, 545, 770, 1.5);
    oPage.DrawText('A PDF written in pure Pascal.', 50, 740, sfHelvetica, 12);
    oPage.DrawRectangle(40, 40, 515, 762, 1.0);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- Testo e font
- Unione, divisione ed estrazione delle pagine

TsgcPDFEditor

Unità: sgcPDF_Editor
Modifica di alto livello di un PDF esistente. L'editor racchiude un TsgcPDFDocument (proprietà **Document**) e aggiunge operazioni in un'unica chiamata: filigrane, intestazioni, piè di pagina, numeri di pagina, unione, estrazione di pagine, compilazione e appiattimento di moduli.

Costruttori

Costruttore	Descrizione
Create / Create(AOwner: TComponent)	Crea l'editor con un proprio documento.
Create(ADocument: TsgcPDFDocument)	Modifica un'istanza esistente di TsgcPDFDocument.

Metodi

Metodo	Descrizione
LoadFromFile / SaveToFile	Carica e salva il documento.
AddBlankPage / AddBlankPage(AWidth, AHeight: Double)	Aggiunge una pagina vuota.
DeletePage(AIndex: Integer)	Rimuove una pagina.
RotatePage(AIndex: Integer; ADegrees: Integer)	Ruota una pagina. ADegrees deve essere 90, 180 o 270.
AddText / AddTextColor(APageIndex, AText, X, Y, AFont, AFontSize [, R, G, B])	Disegna testo su una pagina.
AddTransparentText(APageIndex, AText, X, Y, AFont, AFontSize, AOpacity)	Disegna testo semitrasparente.
AddLine / AddRectangle / AddRectangleFill	Disegna forme su una pagina.
AddImageToPage(APageIndex: Integer; const AImageFile: string; X, Y, W, H: Double)	Disegna un file immagine su una pagina.
AddWatermark(APageIndex; const AOptions: TsgcPDFWatermarkOptions)	Testo ruotato e semitrasparente su una pagina.
AddWatermarkAllPages(const AOptions: TsgcPDFWatermarkOptions)	Lo stesso su ogni pagina.
AddHeaderText / AddFooterText(const AText: AnsiString; AFont; AFontSize)	Testo nella parte superiore o inferiore di ogni pagina.
AddPageNumbers(AFont; AFontSize: Double; const AFormat: AnsiString)	Numeri di pagina su ogni pagina. AFormat richiede due %d: pagina corrente e numero totale di pagine.
AddTextAnnotation / AddLinkAnnotation / AddHighlightAnnotation	Aggiunge annotazioni.

Metodo	Descrizione
AddBookmark(const ATitle: WideString; APageIndex: Integer)	Aggiunge un segnalibro di primo livello. AddBookmarkChild ne aggiunge uno annidato.
MergeFrom(const AFileName: string)	Aggiunge tutte le pagine di un altro PDF.
ExtractPages(AFromIndex, AToIndex: Integer; const AOutputFileName: string)	Salva un intervallo di pagine in un nuovo file.
ExtractText(APageIndex): AnsiString / ExtractTextUnicode(APageIndex): WideString / ExtractAllText	Estrazione del testo.
SearchText(APageIndex: Integer; const AText: WideString): Boolean	True quando la pagina contiene il testo.
FillFormField(const AFieldName: AnsiString; const AValue: WideString)	Imposta il valore di un campo modulo.
FlattenForm	Trasforma i campi modulo in contenuto statico della pagina.
SetEncryption(AMethod; const AUserPassword, AOwnerPassword: AnsiString)	Crittografa l'output.
ConvertToPDFA(ALevel: TsgcPDFALevel)	Salva l'output come PDF/A.
SignDocument(const AOutputFile: string; const ACertSubjectName, AReason, ALocation: WideString)	Salva e firma con un certificato dell'archivio di Windows, individuato in base al nome del soggetto.

TsgcPDFWatermarkOptions

Record con i campi Text, Font, FontSize, Rotation (gradi), Opacity (da 0 a 1) e R, G, B.

Funzioni di supporto

Funzione	Descrizione
sgcPDFMergeFiles(const AInputFiles: array of string; const AOutputFile: string)	Unisce più file.
sgcPDFExtractPages(const AInputFile, AOutputFile: string; AFromPage, AToPage: Integer)	Estrae un intervallo di pagine a base zero.
sgcPDFGetPageCount(const AFileName: string): Integer	Numero di pagine di un file.

Eventi

TsgcPDFEditor non ha eventi.

Esempio

```
procedure StampExistingPDF(const AInput, AOutput: string);
var
  oEditor: TsgcPDFEditor;
  oWatermark: TsgcPDFWatermarkOptions;
begin
  oEditor := TsgcPDFEditor.Create;
  try
    oEditor.LoadFromFile(AInput);
    oWatermark.Text := 'CONFIDENTIAL';
    oWatermark.Font := sfHelveticaBold;
    oWatermark.FontSize := 48;
    oWatermark.Rotation := 45;
    oWatermark.Opacity := 0.3;
    oWatermark.R := 0.5;
    oWatermark.G := 0.5;
    oWatermark.B := 0.5;
    oEditor.AddWatermarkAllPages(oWatermark);
    oEditor.AddHeaderText('Internal report', sfHelvetica, 9);
    oEditor.AddPageNumbers(sfHelvetica, 10, 'Page %d of %d');
    oEditor.AddText(0, 'Reviewed', 450, 60, sfHelveticaOblique, 11);
    oEditor.SaveToFile(AOutput);
  finally
    oEditor.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- Unione, divisione ed estrazione delle pagine
- Moduli

TsgcPDFViewer

Unità: sgcPDF_Viewer
Un visualizzatore PDF implementato come finestra nativa di Windows. Non dipende dalla VCL, quindi funziona nelle applicazioni VCL (incorporato in qualsiasi controllo con finestra tramite il suo Handle) e nei programmi console o non visuali (come finestra di primo livello). Le pagine vengono disegnate con il renderer GDI.

Finestra

Metodo	Descrizione
CreateWindow(AParent: HWND; X, Y, W, H: Integer)	Crea il visualizzatore come finestra figlia, ad esempio di un TPanel.Handle.
CreateWindow(X, Y, W, H: Integer; const ATitle: AnsiString)	Crea una finestra di primo livello.
Show / Hide / Invalidate / DestroyWindow	Gestione della finestra.
RunMessageLoop	Esegue un ciclo di messaggi finché la finestra non viene chiusa. Utilizzarlo solo nei programmi privi di un proprio ciclo di messaggi, come i programmi console.

Documento e navigazione

Metodo	Descrizione
LoadFromFile(const AFileName: string)	Apre un file PDF.
LoadDocument(ADocument: TsgcPDFDocument; AOwns: Boolean = False)	Visualizza un documento già in memoria.
CloseDocument	Chiude il documento.
FirstPage / LastPage / NextPage / PrevPage / GotoPage(AIndex)	Navigazione.
ZoomIn / ZoomOut / ZoomFit / ZoomFitPage / SetZoom(APercent: Double)	Zoom.
FindText(const AText: WideString): Boolean / FindNext / ClearSearch	Ricerca del testo.
Print / PrintPage(APageIndex: Integer)	Stampa.
GetPageText(APageIndex: Integer): WideString	Testo di una pagina.
ExportPageToBitmap(APageIndex: Integer; const AFileName: string; AWidth, AHeight: Integer)	Rende una pagina in un file BMP.

La finestra risponde anche alla tastiera: Sinistra e Pagina su vanno alla pagina precedente, Destra e Pagina giù alla successiva, Home e Fine alla prima e all'ultima pagina, i tasti più e meno zoomano, e Su e Giù scorrono.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
ViewMode (pubblicata)	TsgcPDFViewer-Mode	vmSinglePage (predefinito) o vmContinuous.
BackColor (pubblicata)	COLORREF	Colore di sfondo intorno alle pagine. Valore predefinito $00C8C8C8.
ShowAnnotations (pub-blicata)	Boolean	Disegna le annotazioni. Valore predefinito True.
Handle	HWND	Handle della finestra.
CurrentPage	Integer	Indice a base zero della pagina corrente.
PageCount	Integer	Numero di pagine.
Zoom	Double	Zoom corrente.
Document	TsgcPDFDocu-ment	Il documento visualizzato.

Eventi

TsgcPDFViewer non ha eventi.

Esempio

```
procedure ShowViewer(const AFileName: string);
var
  oViewer: TsgcPDFViewer;
begin
  oViewer := TsgcPDFViewer.Create;
  try
    oViewer.ViewMode := vmContinuous;
    // top level window; use CreateWindow(AParent, X, Y, W, H) to embed it
    oViewer.CreateWindow(100, 100, 800, 900, 'My PDF Viewer');
    oViewer.LoadFromFile(AFileName);
    oViewer.ZoomFit;
    oViewer.Show;
    oViewer.RunMessageLoop;
  finally
    oViewer.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- Rendering ed esportazione

TsgcPDFTextExtractor

Unità: sgcPDF_TextExtract
Estrae il testo di una pagina, mantenendo posizione, nome del font, dimensione del font e larghezza di ogni frammento di testo. Decodifica codifiche standard, Differences dei font, mappe ToUnicode e font CID, in modo che il testo scritto con font TrueType e CJK venga restituito come Unicode.

Costruttori

Costruttore	Descrizione
Create(AParser: TsgcPDFParser; APageDict: TsgcPDFDictionary)	Prepara l'estrazione di una pagina. Passare TsgcPDFDocument.Parser e TsgcPDFPage.PageDict di un documento caricato.
Create(AOwner: TComponent)	Costruttore del componente, utilizzato dall'IDE. Utilizzare il costruttore precedente per estrarre il testo da codice.

Metodi

Metodo	Descrizione
Extract	Analizza il contenuto della pagina. Chiamarlo prima degli altri metodi.
GetText: WideString	Il testo della pagina nell'ordine di lettura, una riga per ogni riga di testo.
GetTextWithPositions: WideString	Il testo con le coordinate di ogni frammento.
GetFragmentCount: Integer	Numero di frammenti.
GetFragment(AIndex: Integer): TsgcPDFTextFragment	Un frammento: Text, X, Y, FontSize, FontName e Width.
FindText(const ASearchText: WideString; ACaseSensitive: Boolean = False): Boolean	Cerca nel testo della pagina.

Funzioni di supporto

Funzione	Descrizione
sgcPDFExtractPageText(AParser: TsgcPDFParser; APageIndex: Integer): WideString	Testo di una pagina.
sgcPDFExtractAllText(AParser: TsgcPDFParser): WideString	Testo di tutte le pagine.
sgcPDFFindText(AParser: TsgcPDFParser; APageIndex: Integer; const AText: WideString): Boolean	Cerca in una pagina.

Un TsgcPDFParser utilizzato direttamente deve essere caricato e quindi analizzato: chiamare `LoadFromFile` e poi `Parse`.

Eventi

TsgcPDFTextExtractor non ha eventi.

Esempio

```
procedure PrintTextPositions(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oExtractor: TsgcPDFTextExtractor;
  oFragment: TsgcPDFTextFragment;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    oExtractor := TsgcPDFTextExtractor.Create(oPDF.Parser,
      oPDF.Pages[0].PageDict);
    try
      oExtractor.Extract;
      for i := 0 to oExtractor.GetFragmentCount - 1 do
      begin
        oFragment := oExtractor.GetFragment(i);
        WriteLn(Format('%.1f, %.1f  %s  (%s %.1f pt)', [oFragment.X, oFragment.Y,
          string(oFragment.Text), string(oFragment.FontName), oFragment.FontSize]));
      end;
    finally
      oExtractor.Free;
    end;
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- Estrazione del testo

TsgcPDFExporter

Unità: sgcPDF_Export
Rende le pagine di un TsgcPDFDocument in immagini BMP, PNG o JPEG utilizzando il renderer GDI (TsgcPDFRendererGDI).

Metodi

Metodo	Descrizione
ExportPage(ADocument: TsgcPDFDocument; APageIndex: Integer; const AFileName: string)	Rende una pagina con la proprietà Options.
ExportPage(ADocument; APageIndex; const AFileName: string; const AOptions: TsgcPDFExportOptions)	Rende una pagina con opzioni esplicite.
ExportPageToStream(ADocument; APageIndex; AStream: TStream; const AOptions)	Rende una pagina su uno stream.
ExportAllPages(ADocument; const AOutputDir, AFilePrefix: string [; const AOptions])	Rende ogni pagina in una cartella.
ExportPages(ADocument; AFromPage, AToPage: Integer; const AOutputDir, AFilePrefix: string; const AOptions)	Rende un intervallo di pagine.
ExportThumbnail(ADocument; APageIndex; const AFileName: string; AMaxWidth, AMaxHeight: Integer)	Rende una pagina scalata per adattarsi al riquadro indicato.
ExportAllThumbnails(ADocument; const AOutputDir, AFilePrefix: string; AMaxWidth, AMaxHeight: Integer)	Miniature di ogni pagina.

TsgcPDFExportOptions

Campo	Predefinito	Descrizione
Format	efPNG	efBMP, efPNG o efJPEG.
DPI	150	Risoluzione. 72 DPI rende un pixel per punto.
JPEGQuality	85	Qualità JPEG, da 1 a 100.
BackgroundColor	$00FFFFFF	Sfondo della pagina (COLORREF).
AntiAlias	False	Attenua l'output.

Ottenere i valori predefiniti con `sgcPDFDefaultExportOptions`.

Funzioni di supporto

Funzione	Descrizione
sgcPDFPageToImage(const APDFFile, AImageFile: string; APageIndex: Integer; ADPI: Integer = 150)	Apre un file e rende una pagina.
sgcPDFToImages(const APDFFile, AOutputDir: string; AFormat: TsgcPDFExportFormat = efPNG; ADPI: Integer = 150)	Apre un file e rende ogni pagina.

Eventi

TsgcPDFExporter non ha eventi.

Esempio

```
procedure ExportPages(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oExporter: TsgcPDFExporter;
  oOptions: TsgcPDFExportOptions;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  oExporter := TsgcPDFExporter.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    oOptions := sgcPDFDefaultExportOptions;
    oOptions.Format := efPNG;
    oOptions.DPI := 150;
    oExporter.ExportPage(oPDF, 0, 'out\page1.png', oOptions);
    oExporter.ExportThumbnail(oPDF, 0, 'out\thumb1.bmp', 200, 200);
  finally
    oExporter.Free;
    oPDF.Free;
  end;
  // one call helpers that open the file themselves
  sgcPDFPageToImage(AFileName, 'out\page1_96.png', 0, 96);
end;
```

Vedi anche

- Rendering ed esportazione

TsgcPDFOptimizer

Unità: sgcPDF_Optimize
Riscrive un file PDF per renderlo più piccolo: comprime gli stream non compressi, rimuove gli oggetti duplicati e non referenziati e può ridurre la risoluzione delle immagini e rimuovere contenuti opzionali come metadati, segnalibri, annotazioni, JavaScript e miniature.

Metodi

Metodo	Descrizione
Optimize(const AInputFile, AOutputFile: string)	Ottimizza un file.
OptimizeStream(AInputStream, AOutputStream: TStream)	Ottimizza uno stream.
GetSizeReduction: Int64	Byte risparmiati dall'ultima ottimizzazione.
GetLog: TStringList	Report dell'ultima ottimizzazione. Di proprietà dell'ottimizzatore, non deallocarlo.

TsgcPDFOptimizeOptions

Campo	Predefinito	Descrizione
CompressStreams	True	Flate comprime gli stream non compressi.
RemoveDuplicateObjects	True	Unisce gli oggetti identici.
RemoveUnusedObjects	True	Elimina gli oggetti non raggiungibili dal documento.
DownsampleImages	False	Riduce le immagini superiori a MaxImageDPI.
MaxImageDPI	150	Risoluzione di destinazione per la riduzione della risoluzione.
JPEGQuality	75	Qualità delle immagini ricompresse.
RemoveMetadata	False	Rimuove i metadati XMP.
RemoveBookmarks	False	Rimuove l'outline.
RemoveAnnotations	False	Rimuove le annotazioni.
RemoveJavaScript	False	Rimuove le azioni JavaScript.
FlattenForms	False	Appiattisce i campi modulo.
RemoveThumbnails	False	Rimuove le miniature delle pagine incorporate.

Ottenere i valori predefiniti con `sgcPDFDefaultOptimizeOptions`, oppure ottimizzare un file con i valori predefiniti in un'unica chiamata con `sgcPDFOptimizeFile(const AInputFile, AOutputFile: string)`.

Eventi

TsgcPDFOptimizer non ha eventi.

Esempio

```
procedure OptimizePDF(const AInput, AOutput: string);
var
  oOptimizer: TsgcPDFOptimizer;
  oOptions: TsgcPDFOptimizeOptions;
begin
  oOptimizer := TsgcPDFOptimizer.Create;
  try
    oOptions := sgcPDFDefaultOptimizeOptions;
    oOptions.DownsampleImages := True;
    oOptions.MaxImageDPI := 150;
    oOptions.RemoveMetadata := True;
    oOptimizer.Options := oOptions;
    oOptimizer.Optimize(AInput, AOutput);
    WriteLn('Saved ', oOptimizer.GetSizeReduction, ' bytes');
    WriteLn(oOptimizer.GetLog.Text);
  finally
    oOptimizer.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- Ottimizzazione dei file PDF

TsgcPDFSignatureHandler

Unità: sgcPDF_Signatures
Firma i documenti PDF con un certificato X.509 e la relativa chiave privata. La firma è una firma PKCS#7 (CMS) distaccata (*/SubFilter /adbe.pkcs7.detached*) creata tramite la CryptoAPI di Windows e viene aggiunta come aggiornamento incrementale, in modo che i byte originali rimangano invariati.

Certificato

Metodo	Descrizione
LoadCertificateFromPFX(const AFileName: string; const APassword: AnsiString)	Carica un certificato e la relativa chiave privata da un file PFX (PKCS#12).
LoadCertificateFromStore(const ASubjectName: WideString)	Individua un certificato in base al nome del soggetto nell'archivio MY dell'utente corrente.
LoadCertificateFromThumbprint(const AThumbprint: AnsiString)	Individua un certificato in base all'impronta digitale SHA-1.
ListCertificates: TStringList	Certificati dell'archivio. L'elenco deve essere deallocato dal chiamante.
GetCertificateInfo: TsgcPDFCertificateInfo	SubjectName, IssuerName, SerialNumber, NotBefore, NotAfter e Thumbprint del certificato caricato.

Firma

Metodo	Descrizione
SetField(const AName: AnsiString; APageIndex: Integer; ALeft, ABottom, ARight, ATop: Double)	Campo firma visibile su una pagina.
SetInvisible	Firma invisibile.
SignDocument(const AInputFile, AOutputFile: string)	Firma un file.
SignDocumentStream(AInputStream, AOutputStream: TStream)	Firma uno stream.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
SignerName (pubblicata)	WideString	Nome del firmatario scritto nella firma. Uguale a Name.
Reason (pubblicata)	WideString	Motivo della firma.
Location (pubblicata)	WideString	Luogo della firma.
ContactInfo (pubblicata)	AnsiString	Informazioni di contatto.

Proprietà	Tipo	Descrizione
HashAlgorithm (pubblicata)	TsgcPDFSignatureHashAlgorithm	shaSHA1, shaSHA256 (predefinito), shaSHA384 o shaSHA512.
Appearance	TsgcPDFSignatureAppearance	Aspetto della firma visibile: ShowName, ShowDate, ShowReason, ShowLocation, Text, FontName, FontSize, ImageData.
CertInfo	TsgcPDFCertificateInfo	Informazioni del certificato caricato.

Eventi

TsgcPDFSignatureHandler non ha eventi.

Esempio

```
procedure SignPDF(const AInput, AOutput: string);
var
  oSigner: TsgcPDFSignatureHandler;
begin
  oSigner := TsgcPDFSignatureHandler.Create;
  try
    oSigner.LoadCertificateFromPFX('signer.pfx', 'test123');
    WriteLn('Signing as ', string(oSigner.GetCertificateInfo.SubjectName));
    oSigner.Reason := 'Document approval';
    oSigner.Location := 'Barcelona';
    oSigner.HashAlgorithm := shaSHA256;
    // visible signature field on page 1: Left, Bottom, Right, Top
    oSigner.SetField('Signature1', 0, 50, 50, 250, 100);
    oSigner.SignDocument(AInput, AOutput);
  finally
    oSigner.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFSignatureVerifier
- Firme digitali

TsgcPDFSignatureVerifier

Unità: sgcPDF_Signatures
Verifica le firme digitali di un documento PDF: controlla che ciascuna firma sia crittograficamente valida, se gli intervalli di byte firmati coprono ancora l'intero file, e se il certificato del firmatario risale a una radice attendibile nell'archivio certificati di Windows.

Metodi

Metodo	Descrizione
LoadDocument(const AFileName: string)	Carica un PDF firmato.
GetSignatureCount: Integer	Numero di firme.
VerifySignature(AIndex: Integer): Boolean	True quando la firma corrisponde ai byte firmati.
IsDocumentModified(AIndex: Integer): Boolean	True quando il file è stato modificato dopo questa firma.
IsSignatureTrusted(AIndex: Integer): Boolean	True quando la catena di certificati è attendibile per Windows.
GetSignatureInfo(AIndex: Integer): TsgcPDFCertificateInfo	Informazioni del certificato del firmatario.

Un certificato di test autofirmato risulta valido ma non attendibile.

Eventi

TsgcPDFSignatureVerifier non ha eventi.

Esempio

```
procedure VerifyPDF(const AFileName: string);
var
  oVerifier: TsgcPDFSignatureVerifier;
  oCert: TsgcPDFCertificateInfo;
  i: Integer;
begin
  oVerifier := TsgcPDFSignatureVerifier.Create;
  try
    oVerifier.LoadDocument(AFileName);
    for i := 0 to oVerifier.GetSignatureCount - 1 do
    begin
      oCert := oVerifier.GetSignatureInfo(i);
      WriteLn('Signer:   ', string(oCert.SubjectName));
      WriteLn('Valid:    ', oVerifier.VerifySignature(i));
      WriteLn('Modified: ', oVerifier.IsDocumentModified(i));
      WriteLn('Trusted:  ', oVerifier.IsSignatureTrusted(i));
    end;
  finally
    oVerifier.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFSignatureHandler
- Firme digitali

Testo e font

sgcPDF disegna il testo con due tipi di font: i 14 font PDF standard, forniti da ogni lettore PDF, e i font TrueType, incorporati nel file.

Font standard

I font standard vengono selezionati con **TsgcPDFStandardFont** (unità sgcPDF_Fonts): sfCourier, sfCourierBold, sfCourierOblique, sfCourierBoldOblique, sfHelvetica, sfHelveticaBold, sfHelveticaOblique, sfHelveticaBoldOblique, sfTimesRoman, sfTimesBold, sfTimesItalic, sfTimesBoldItalic, sfSymbol e sfZapfDingbats. Non sono incorporati, quindi mantengono i file compatti, ma coprono solo il set di caratteri WinAnsi. Utilizzarli con `TsgcPDFPage.DrawText` e `DrawTextColor`.
`sgcPDFMeasureTextWidth(AFont, AText, AFontSize)` restituisce la larghezza di una stringa in punti, il modo per centrare o allineare a destra il testo.

TrueType e Unicode

`TsgcPDFDocument.AddTrueTypeFont(AFontName, ABold, AItalic)` carica un font Windows installato in base al nome della famiglia e restituisce un indice del font. Il testo disegnato con `DrawTextTT` o `DrawTextTTColor` è una WideString, quindi è possibile utilizzare qualsiasi carattere contenuto nel font. Al salvataggio del documento, vengono incorporati solo i glifi effettivamente utilizzati (subsetting del font) insieme a una mappa ToUnicode, in modo che il testo possa essere cercato, copiato ed estratto.

```
procedure CreateFontsPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  vArial, vTimes: Integer;
  vWidth: Double;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    // TrueType fonts are loaded from the installed system fonts, subset and embedded
    vArial := oPDF.AddTrueTypeFont('Arial', False, False);
    vTimes := oPDF.AddTrueTypeFont('Times New Roman', True, False);
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    // the 14 standard fonts need no embedding
    oPage.DrawText('Standard Helvetica', 50, 780, sfHelvetica, 14);
    oPage.DrawText('Standard Courier', 50, 760, sfCourier, 14);
    // TrueType text is Unicode (WideString)
    oPage.DrawTextTT('Arial TrueType', 50, 720, vArial, 14);
    oPage.DrawTextTTColor('Times New Roman Bold', 50, 700, vTimes, 14, 0.6, 0, 0);
    oPage.DrawTextTT('Cyrillic: ' + WideString(#$041F#$0440#$0438#$0432#$0435#$0442),
      50, 670, vArial, 14);
    oPage.DrawTextTT('Greek: ' + WideString(#$0391#$03BB#$03C6#$03B1), 50, 650,
      vArial, 14);
    // measure a standard font string to right align it at x = 545
    vWidth := sgcPDFMeasureTextWidth(sfHelvetica, 'Right aligned', 12);
    oPage.DrawText('Right aligned', 545 - vWidth, 620, sfHelvetica, 12);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Testo CJK

Il testo cinese, giapponese e coreano funziona allo stesso modo: aggiungere un font TrueType che contenga i caratteri e disegnare con DrawTextTT. Il font viene incorporato come font CID con codifica Identity-H. L'enumerazione

TsgcPDFCJKFont (unità sgcPDF_Fonts_CJK) elenca i font CJK comuni di Windows e `sgcPDFCJKFontNameFromEnum` ne restituisce i nomi delle famiglie:

Valore	Font	Lingua
cjkMSGothic, cjkMSMincho, cjkMeiryo	MS Gothic, MS Mincho, Meiryo	Giapponese
cjkSimSun, cjkSimHei, cjkMicrosoftYaHei	SimSun, SimHei, Microsoft YaHei	Cinese semplificato
cjkMingLiU, cjkMicrosoftJhengHei	MingLiU, Microsoft JhengHei	Cinese tradizionale
cjkBatang, cjkGulim, cjkMalgunGothic	Batang, Gulim, Malgun Gothic	Coreano

```
procedure CreateCJKPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  vKorean: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    // any installed TrueType font that covers the script works the same way
    vKorean := oPDF.AddTrueTypeFont(sgcPDFCJKFontNameFromEnum(cjkMalgunGothic),
      False, False);
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    // "Annyeonghaseyo" in Hangul
    oPage.DrawTextTT(WideString(#$C548#$B155#$D558#$C138#$C694), 50, 780,
      vKorean, 20);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Il font deve essere installato sulla macchina che crea il PDF. Chi legge il PDF non ne ha bisogno, poiché i glifi sono incorporati.

Vedi anche

- TsgcPDFDocument
- Estrazione del testo
- PDF/A

Immagini

sgcPDF incorpora immagini JPEG, PNG e BMP. I dati JPEG vengono memorizzati così come sono (DCTDecode) senza ricompressione. I pixel PNG e BMP vengono compressi con Flate.
Aggiungere un'immagine una sola volta con `TsgcPDFDocument.AddImage` (o `AddImageFromStream`) e disegnarla tutte le volte necessarie con `TsgcPDFPage.DrawImageFromIndex`. Il file memorizza l'immagine una sola volta. `DrawImageFile` carica e disegna un file in un'unica chiamata. X e Y sono l'angolo inferiore sinistro dell'immagine e W e H le sue dimensioni sulla pagina, in punti.

```
procedure CreateImagesPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  vLogo: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    // JPEG is embedded as is (DCTDecode), PNG and BMP are recompressed
    vLogo := oPDF.AddImage('img.png');
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    // the image is added once and can be drawn many times
    oPage.DrawImageFromIndex(vLogo, 50, 600, 200, 100);
    oPage.DrawImageFromIndex(vLogo, 300, 600, 100, 50);
    // or load and draw a file in one call
    oPage.DrawImageFile('img.jpg', 50, 400, 300, 150);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

La classe **TsgcPDFImage** (unità sgcPDF_Images) carica e ispeziona un'immagine senza un documento: Width, Height, BitsPerComponent, ColorSpace, HasAlpha. Altri formati, come TIFF, generano un'eccezione.

Vedi anche

- TsgcPDFDocument
- Ottimizzazione dei file PDF

Grafica, trasparenza e sfumature

TsgcPDFPage dispone di funzioni di supporto per le forme comuni: DrawLine, DrawRectangle, DrawRectangleFill, DrawCircle, DrawCircleFill e le loro varianti a colori. Per la trasparenza utilizzare `SetOpacity` (influisce sulle operazioni successive) oppure `DrawRectangleTransparent`. `DrawLinearGradient` riempie un rettangolo con un gradiente di colore, disegnato come sottili bande di colore dal primo colore al secondo.

Il generatore di contenuti

`TsgcPDFPage.Content` restituisce il **TsgcPDFContentBuilder** della pagina (unità sgcPDF_ContentStream). Espone uno per uno gli operatori di disegno PDF, e tutto ciò che scrive va nello stesso contenuto di pagina delle funzioni di supporto:

- Stato grafico: SaveState, RestoreState, SetMatrix, SetLineWidth, SetLineCap, SetLineJoin, SetMiterLimit, SetDashPattern.
- Colori: SetStrokeColorRGB, SetFillColorRGB, SetStrokeColorCMYK, SetFillColorCMYK, SetStrokeGray, SetFillGray.
- Percorsi: MoveTo, LineTo, CurveTo, CurveToV, CurveToY, Rectangle, ClosePath.
- Disegno: Stroke, CloseAndStroke, Fill, FillEvenOdd, FillAndStroke, EndPath, ClipNonZero, ClipEvenOdd.
- Testo: BeginText, EndText, SetFont, SetCharSpacing, SetWordSpacing, SetTextRise, SetTextRenderMode, SetTextScale, MoveTextPos, SetTextMatrix, ShowText.
- Altro: SetGraphicsState, DrawXObject, BeginMarkedContent, EndMarkedContent e AddOperator per scrivere qualsiasi operatore.

Abbinare sempre SaveState a RestoreState in modo che le modifiche non si propaghino ai disegni successivi.

```
procedure CreateGraphicsPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  oContent: TsgcPDFContentBuilder;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    // shapes, gradients and transparency through the page helpers
    oPage.DrawLinearGradient(50, 680, 495, 100, 0.2, 0.4, 0.8, 0.9, 0.9, 1.0);
    oPage.DrawRectangleFill(70, 520, 200, 120, 1, 1, 0);
    oPage.DrawRectangleTransparent(150, 550, 200, 120, 1, 0, 0, 0.5);
    oPage.SetOpacity(0.6);
    oPage.DrawCircleFill(450, 580, 60, 0, 0.5, 0);
    oPage.SetOpacity(1.0);
    // low level path operators through the content builder
    oContent := oPage.Content;
    oContent.SaveState;
    oContent.SetStrokeColorCMYK(0, 1, 1, 0);
    oContent.SetLineWidth(3);
    oContent.SetDashPattern([6, 3], 0);
    oContent.MoveTo(50, 400);
    oContent.CurveTo(150, 500, 250, 300, 350, 400);
    oContent.Stroke;
    oContent.RestoreState;
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFDocument
- Livelli

Tabelle

TsgcPDFTable (unità sgcPDF_Tables) dispone righe e colonne, esegue il ritorno a capo del testo all'interno delle celle e disegna bordi e sfondi.

- Crearla con il numero di colonne e impostare le larghezze con SetColumnWidths, SetColumnWidth o SetColumnWidthPercent.
- SetHeaders aggiunge una riga di intestazione. AddRowData aggiunge una riga di dati da un array di stringhe. AddRow e AddHeaderRow restituiscono una TsgcPDFTableRow per il controllo completo delle proprie celle (TsgcPDFTableCell con Style, ColSpan e RowSpan).
- Stile: SetDefaultFont, SetHeaderFont, SetHeaderBackground, SetAlternateRowColors, SetBorder, SetPadding, oppure i record DefaultStyle e HeaderStyle.

Disegno

Metodo	Descrizione
DrawOnPage(APage: TObject; AX, AY: Double)	Disegna l'intera tabella su un TsgcPDFPage. AX, AY è l'angolo superiore sinistro.
DrawOnPageWithOverflow(APage: TObject; AX, AY, AMaxHeight: Double): Integer	Disegna le righe di intestazione e le righe di dati che rientrano in AMaxHeight, e restituisce l'indice della prima riga che non è rientrata.
DrawMultiPage(ADocument: TObject; AX, AY, AMaxHeight: Double; APageWidth, APageHeight: Double)	Aggiunge una pagina delle dimensioni indicate a un TsgcPDFDocument, disegna la tabella a partire da AX, AY e aggiunge altre pagine secondo necessità, ripetendo le righe di intestazione su ogni pagina.

```
procedure CreateTablePDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oTable: TsgcPDFTable;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oTable := TsgcPDFTable.Create(3);
    try
      oTable.SetColumnWidths([200, 150, 145]);
      oTable.SetHeaders(['Product', 'Quantity', 'Price']);
      oTable.SetHeaderBackground(0.2, 0.4, 0.7);
      oTable.SetAlternateRowColors(0.93, 0.95, 1.0);
      oTable.SetBorder(0.5, 0.6, 0.6, 0.6);
      for i := 1 to 80 do
        oTable.AddRowData([AnsiString('Item ' + IntToStr(i)),
          AnsiString(IntToStr(i * 3)), AnsiString(Format('%d.00', [i * 10]))]);
      // rows that do not fit continue on new A4 pages
      oTable.DrawMultiPage(oPDF, 50, 790, 740, 595, 842);
    finally
      oTable.Free;
    end;
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFDocument

Codici a barre

TsgcPDFBarcodeGenerator (unità sgcPDF_Barcodes) disegna i codici a barre come grafica vettoriale, in modo che vengano stampati nitidi a qualsiasi dimensione. Simbologie supportate (TsgcPDFBarcodeType): bcCode128, bcCode39, bcEAN13, bcEAN8, bcUPCA, bcITF, bcCodabar, bcQRCode, bcDataMatrix, bcPDF417 e bcGS1_128. Le versioni e i livelli di correzione d'errore di QR Code, DataMatrix, PDF417 e GS1-128 sono descritti in Codici a barre 2D e GS1-128.
Il primo parametro dei metodi Draw è la pagina (TsgcPDFPage) o il suo **generatore di contenuti**, `TsgcPDFPage.Content`. Qualsiasi altro oggetto genera un'eccezione. AX e AY sono l'angolo inferiore sinistro.

Metodo	Descrizione
DrawBarcode(APage: TObject; ABarcodeType; const AData: AnsiString; AX, AY: Double)	Disegna con le opzioni predefinite.
DrawBarcode(APage: TObject; ABarcodeType; const AData: AnsiString; AX, AY: Double; const AOptions: TsgcPDFBarcodeOptions)	Disegna con opzioni personalizzate.
DrawQRCode(APage: TObject; const AData: AnsiString; AX, AY, AModuleSize: Double)	Disegna un QR Code i cui moduli sono larghi AModuleSize punti.
EncodeLinear(ABarcodeType: TsgcPDFBarcodeType; const AData: AnsiString): TBytes	Restituisce le larghezze di barre e spazi in moduli di una simbologia lineare (Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, UPC-A, ITF, Codabar e GS1-128), a partire da una barra: le stesse larghezze che DrawBarcode disegna. I tipi 2D generano un'eccezione, hanno codificatori propri, vedere Codici a barre 2D e GS1-128.

TsgcPDFBarcodeOptions

Ottenere i valori predefiniti con `sgcPDFDefaultBarcodeOptions`: BarWidth 1.0, Height 50, ShowText True, TextFont sf-Helvetica, TextFontSize 8, QuietZone 10, primo piano nero e sfondo bianco (ForegroundR/G/B, BackgroundR/G/B).

```
procedure CreateBarcodesPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  oBarcodes: TsgcPDFBarcodeGenerator;
  oOptions: TsgcPDFBarcodeOptions;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    // barcodes are drawn into the page content builder
    oBarcodes := TsgcPDFBarcodeGenerator.Create;
    try
      oBarcodes.DrawBarcode(oPage.Content, bcCode128, 'SGC-2026-0001', 50, 700);
      oOptions := sgcPDFDefaultBarcodeOptions;
      oOptions.Height := 60;
      oOptions.BarWidth := 1.2;
      oBarcodes.DrawBarcode(oPage.Content, bcEAN13, '5901234123457', 50, 580, oOptions);
      // QR code, 3 points per module
      oBarcodes.DrawQRCode(oPage.Content, 'https://www.esegece.com', 350, 580, 3);
    finally
      oBarcodes.Free;
    end;
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
```

```
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Controlli per codici a barre

Per mostrare un codice a barre su un form, inserire un TsgcPDFBarcodeControl (VCL) o un TsgcPDFBarcodeFMX (FireMonkey) e impostare Symbology e Text. Entrambi i controlli supportano le undici simbologie, compresi i simboli 2D e GS1-128 descritti in Codici a barre 2D e GS1-128, e disegnano ogni modulo su pixel interi. Ospitano un TsgcPDFBarcodeSymbol, che funziona anche senza form, ad esempio in un servizio o su Linux:

- SaveToPNG e SaveToSVG salvano il simbolo come immagine.
- DrawToPDF disegna il simbolo su una pagina PDF come rettangoli vettoriali, con gli stessi moduli, la stessa rotazione, la stessa zona di quiete e la stessa riga di testo del controllo.
- Runs, ModuleAt e LayoutAxes restituiscono i moduli e il layout in pixel per il disegno personalizzato.

Vedi anche

- TsgcPDFDocument
- Codici a barre 2D e GS1-128
- TsgcPDFBarcodeControl
- TsgcPDFBarcodeSymbol

Annotazioni

Le annotazioni sono gestite da `TsgcPDFDocument.Annotations` (TsgcPDFAnnotationManager, unità sgcPDF_Annotations). Ogni metodo Add richiede l'indice di pagina a base zero e restituisce la nuova annotazione, in modo da poterne impostare il colore (SetColor), Author, Contents, Opacity e Flags.

Metodo	Annotazione
AddText(APageIndex; ALeft, ABottom, ARight, ATop: Double; const AText: WideString)	Nota adesiva (TsgcPDFTextAnnotation, con Icon e Open).
AddLink(APageIndex; ALeft, ABottom, ARight, ATop: Double; ADestPage: Integer)	Collegamento a un'altra pagina.
AddLinkURI(APageIndex; ALeft, ABottom, ARight, ATop: Double; const AURI: AnsiString)	Collegamento a un indirizzo web.
AddFreeText(APageIndex; ALeft, ABottom, ARight, ATop: Double; const AText: WideString)	Casella di testo (SetFont, SetTextColor, Alignment).
AddHighlight / AddUnderline / AddStrikeOut(APageIndex; const AQuadPoints: array of Double)	Evidenziazione del testo. Ogni gruppo di 8 numeri è un quadrilatero.
AddStamp(APageIndex; ALeft, ABottom, ARight, ATop: Double; const AStampName: AnsiString)	Timbro, ad esempio Approved o Draft.
AddLine(APageIndex; AX1, AY1, AX2, AY2: Double)	Linea con StartStyle e EndStyle (ad esempio OpenArrow).
AddInk(APageIndex; const APoints: array of Double)	Disegno a mano libera da coppie X, Y.
AddSquare / AddCircle(APageIndex; ALeft, ABottom, ARight, ATop: Double)	Rettangolo o ellisse (TsgcPDFShapeAnnotation, con SetInteriorColor).
AddReply(AParent: TsgcPDFAnnotation; const AText: WideString)	Annotazione di testo che risponde ad AParent.

Quando un documento viene caricato, le sue annotazioni esistenti vengono lette nello stesso gestore come oggetti tipizzati, in modo che `Count`, `GetAnnotationsForPage` e `Annotations` le elenchino. Possono essere modificate e salvate di nuovo, vedere Lettura delle annotazioni e Modifica e salvataggio di seguito.

```
procedure CreateAnnotationsPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oNote: TsgcPDFTextAnnotation;
  oHighlight: TsgcPDFHighlightAnnotation;
  oLine: TsgcPDFLineAnnotation;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.AddPage(595, 842).DrawText('Annotated page', 70, 790, sfHelveticaBold, 20);
    // sticky note: page index, then Left, Bottom, Right, Top
    oNote := oPDF.Annotations.AddText(0, 70, 680, 94, 704, 'Please review');
    oNote.SetColor(1, 1, 0);
    oNote.Icon := 'Comment';
    oNote.Author := 'Reviewer';
    // web link
    oPDF.Annotations.AddLinkURI(0, 70, 625, 280, 645, 'https://www.esegece.com');
    // highlight: one quadrilateral, 8 numbers (x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4)
    oHighlight := oPDF.Annotations.AddHighlight(0,
```

```
      [70, 786, 240, 786, 70, 806, 240, 806]);
    oHighlight.SetColor(1, 1, 0);
    oHighlight.Opacity := 0.5;
    oPDF.Annotations.AddStamp(0, 350, 420, 530, 470, 'Approved');
    oLine := oPDF.Annotations.AddLine(0, 70, 350, 300, 350);
    oLine.SetColor(1, 0, 0);
    oLine.EndStyle := 'OpenArrow';
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Forme

`AddSquare` e `AddCircle` aggiungono un rettangolo o un'ellisse inscritta nel rettangolo indicato, e restituiscono una **TsgcPDFShapeAnnotation**. SetColor imposta il colore del bordo, SetInteriorColor il colore di riempimento (senza riempimento se non viene chiamato) e BorderWidth lo spessore del bordo in punti. Le forme vengono salvate con un flusso di aspetto, in modo che ogni visualizzatore le disegni allo stesso modo.

```
procedure CreateShapesPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oBox, oCircle: TsgcPDFShapeAnnotation;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.AddPage(595, 842);
    // rectangle: page index, then Left, Bottom, Right, Top
    oBox := oPDF.Annotations.AddSquare(0, 70, 600, 270, 700);
    oBox.SetColor(0, 0, 1);
    oBox.SetInteriorColor(0.85, 0.9, 1);
    oBox.BorderWidth := 2;
    oBox.Contents := 'Check this block';
    // ellipse inscribed in the rectangle
    oCircle := oPDF.Annotations.AddCircle(0, 320, 600, 420, 700);
    oCircle.SetColor(1, 0, 0);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Lettura delle annotazioni

LoadFromFile e LoadFromStream leggono le annotazioni di ogni pagina in `Annotations`. Ciascuna viene creata come la classe del suo tipo, con le proprietà compilate a partire dal file, in modo che il consueto test `is` o un cast consenta di accedervi:

Sottotipo nel file	Classe e proprietà lette
Text	TsgcPDFTextAnnotation: Icon, Open.
Link	TsgcPDFLinkAnnotation: DestPage, oppure l'indirizzo web.
FreeText	TsgcPDFFreeTextAnnotation: carattere, colore del testo, Alignment.
Highlight, Underline, StrikeOut	TsgcPDFHighlightAnnotation (AnnotType indica quale): QuadCount, QuadPoint.
Stamp	TsgcPDFStampAnnotation: StampName.

Sottotipo nel file	Classe e proprietà lette
Line	TsgcPDFLineAnnotation: X1, Y1, X2, Y2, StartStyle, EndStyle.
Ink	TsgcPDFInkAnnotation: PathCount, PathPointCount, GetPathPoint.
Square, Circle	TsgcPDFShapeAnnotation: HasInteriorColor, InteriorR, InteriorG, InteriorB.
Popup, FileAttachment, Widget e altri	TsgcPDFAnnotation, la classe base.

Ogni classe di annotazione ha questi membri, sia per le annotazioni caricate da un file sia per quelle nuove:

Membro	Descrizione
Author, Contents: WideString	Autore (/T) e testo (/Contents). Il testo salvato in UTF-16, come lo scrivono Acrobat e altri visualizzatori per i commenti con accenti o non latini, viene decodificato in Unicode.
ModDate: TDateTime	Data di modifica (/M) come ora locale, 0 se non presente.
Name: AnsiString	Nome dell'annotazione (/NM).
InReplyTo: TsgcPDFAnnotation	L'annotazione a cui questa risponde, o con cui è raggruppata (/IRT). nil per un'annotazione di primo livello.
ReplyType: AnsiString	Vuoto o R per una risposta, Group per un membro di un gruppo (/RT).
IsReply: Boolean	True quando InReplyTo è impostato e ReplyType non è Group.
BorderWidth: Double	Spessore del bordo o della linea, in punti.
HasColor, ColorR, ColorG, ColorB	Il colore (/C), come letto dal file o impostato con SetColor. Le componenti vanno da 0 a 1.
Modified: Boolean	True quando un'annotazione caricata è cambiata dal caricamento del documento, o dall'ultimo ResetModified. Un indicatore per l'interfaccia utente. Sempre False per un'annotazione creata nel codice.
ChangedSinceLoad: Boolean	True quando un'annotazione caricata differisce dallo stato che aveva al caricamento del documento, in modo che il prossimo salvataggio la scriva di nuovo. ResetModified non lo modifica. Sempre False per un'annotazione creata nel codice.
MoveBy(ADX, ADY: Double)	Sposta l'annotazione di ADX, ADY punti: il suo Rect e i punti della linea, i punti dei quadrilateri o i tracciati a mano libera.
SourceObjectNumber: Integer	Numero di oggetto di un'annotazione caricata nel file, 0 per un'annotazione creata nel codice.

La geometria di linee, evidenziazioni del testo e tracciati a mano libera si legge con X1, Y1, X2 e Y2 (TsgcPDFLineAnnotation), QuadCount e QuadPoint(AIndex) con AIndex da 0 a QuadCount * 8 - 1 (TsgcPDFHighlightAnnotation), e PathCount, PathPointCount(APath) e GetPathPoint(APath, AIndex, AX, AY) (TsgcPDFInkAnnotation).

```
procedure ListAnnotations(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oAnnot: TsgcPDFAnnotation;
  oReplies: TList;
  i, j: Integer;
```

```
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    for i := 0 to oPDF.Annotations.Count - 1 do
    begin
      oAnnot := TsgcPDFAnnotation(oPDF.Annotations.Annotations[i]);
      // replies are listed under their parent, popups have no content
      if oAnnot.IsReply or (oAnnot.AnnotType = atPopup) then
        Continue;
      Write(Format('Page %d: %s', [oAnnot.PageIndex + 1, oAnnot.ClassName]));
      if oAnnot.Author <> '' then
        Write(', by ', oAnnot.Author);
      if oAnnot.ModDate <> 0 then
        Write(', ', DateTimeToStr(oAnnot.ModDate));
      WriteLn;
      if oAnnot.Contents <> '' then
        WriteLn('  ', oAnnot.Contents);
      if oAnnot is TsgcPDFStampAnnotation then
        WriteLn('  stamp: ', TsgcPDFStampAnnotation(oAnnot).StampName);
      oReplies := oPDF.Annotations.GetReplies(oAnnot);
      try
        for j := 0 to oReplies.Count - 1 do
          WriteLn('  reply from ', TsgcPDFAnnotation(oReplies[j]).Author, ': ',
            TsgcPDFAnnotation(oReplies[j]).Contents);
      finally
        oReplies.Free;
      end;
    end;
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;

procedure WriteGeometry(AAnnot: TsgcPDFAnnotation);
var
  oLine: TsgcPDFLineAnnotation;
  oMarkup: TsgcPDFHighlightAnnotation;
  oInk: TsgcPDFInkAnnotation;
  i: Integer;
  vX, vY: Double;
begin
  if AAnnot is TsgcPDFLineAnnotation then
  begin
    oLine := TsgcPDFLineAnnotation(AAnnot);
    WriteLn(Format('Line from %.1f, %.1f to %.1f, %.1f',
      [oLine.X1, oLine.Y1, oLine.X2, oLine.Y2]));
  end
  else if AAnnot is TsgcPDFHighlightAnnotation then
  begin
    // highlight, underline or strike-out: 8 numbers per quadrilateral
    oMarkup := TsgcPDFHighlightAnnotation(AAnnot);
    for i := 0 to oMarkup.QuadCount - 1 do
      WriteLn(Format('Quad %d: first corner %.1f, %.1f',
        [i, oMarkup.QuadPoint(i * 8), oMarkup.QuadPoint(i * 8 + 1)]));
  end
  else if AAnnot is TsgcPDFInkAnnotation then
  begin
    oInk := TsgcPDFInkAnnotation(AAnnot);
    for i := 0 to oInk.PathCount - 1 do
    begin
      oInk.GetPathPoint(i, 0, vX, vY);
      WriteLn(Format('Path %d: %d points, starts at %.1f, %.1f',
        [i, oInk.PathPointCount(i), vX, vY]));
    end;
  end;
  if AAnnot.HasColor then
```

```
    WriteLn(Format('Color %.2f %.2f %.2f, border %.1f',
      [AAnnot.ColorR, AAnnot.ColorG, AAnnot.ColorB, AAnnot.BorderWidth]));
end;
```

Risposte

Una risposta è un'annotazione il cui `InReplyTo` punta a un'altra annotazione (la voce /IRT del file), come le risposte a un commento in Acrobat. LoadFromFile collega ogni risposta al suo genitore, anche quando il genitore si trova in un'altra pagina. Il gestore ha questi membri per le risposte e per l'elenco stesso:

Membro	Descrizione
GetAnnotationsForPage(APageIndex: Integer): TList	Le annotazioni di una pagina, nell'ordine dell'elenco. Liberare l'elenco.
GetReplies(AAnnotation: TsgcPDFAnnotation): TList	Le risposte dirette di un'annotazione, nell'ordine dell'elenco. Liberare l'elenco.
AddReply(AParent: TsgcPDFAnnotation; const AText: WideString): TsgcPDFTextAnnotation	Aggiunge un'annotazione di testo che risponde ad AParent, nella sua pagina e con il suo Rect.
Remove(AAnnotation: TsgcPDFAnnotation)	Rimuove e libera un'annotazione, tutte le annotazioni che le rispondono o sono raggruppate con essa (ricorsivamente) e il suo popup.
LinkReplies	Risolve l'/IRT delle annotazioni caricate nell'annotazione caricata con quel numero di oggetto. LoadFromFile lo chiama, chiamarlo direttamente solo dopo LoadFromPage.
Modified: Boolean	True quando un'annotazione è stata aggiunta o rimossa, oppure un'annotazione caricata è cambiata, dal caricamento del documento o dall'ultimo ResetModified. L'indicatore «modifiche non salvate» per l'interfaccia utente.
ChangedSinceLoad: Boolean	True quando un'annotazione è stata aggiunta o rimossa, oppure un'annotazione caricata differisce dal file, dal caricamento del documento. ResetModified non lo modifica.
ResetModified	Azzera Modified, ad esempio dopo un salvataggio. Le modifiche vengono mantenute e il prossimo salvataggio le scrive comunque. Vedere Tracciamento delle modifiche.
MarkLoaded	Assume lo stato attuale come stato del file e azzera Modified e ChangedSinceLoad. Il documento lo chiama dopo il caricamento. Vedere Tracciamento delle modifiche.

Le risposte vengono scritte con /IRT che punta al loro genitore da SaveToFile e da SaveIncremental, in modo che vengano rilette come risposte da sgcPDF e da altri visualizzatori. AddReply non imposta Author né ModDate, impostarli direttamente.

Modifica e salvataggio

Le proprietà di un'annotazione caricata si possono modificare come quelle di una nuova: Contents, Author, Rect, il colore, Flags, ModDate e così via, oppure MoveBy. SaveToFile e SaveIncremental scrivono le modifiche.

- SaveIncremental scrive di nuovo un'annotazione modificata con il proprio numero di oggetto, dopo i byte originali del file. Le nuove annotazioni e le risposte vengono aggiunte alla loro pagina nella stessa revisione.
- Quando ModDate non è stato modificato dal codice, viene impostato all'ora corrente.
- Il flusso di aspetto del file viene mantenuto quando cambiano solo Contents, Author, Name, ModDate, Rect, Flags o le voci delle risposte. Per le altre modifiche, i timbri e le forme ricevono un nuovo aspetto, e gli altri tipi perdono il proprio in modo che i visualizzatori li ridisegnino a partire dalle loro proprietà.
- Remove elimina un'annotazione con le sue risposte e il suo popup, e il prossimo salvataggio scrive la pagina senza di essi.

Poiché SaveIncremental non modifica i byte originali, l'intervallo di byte di ogni firma esistente resta lo stesso e il valore della firma rimane valido. L'accettazione della nuova revisione da parte di un validatore dipende dalle autorizzazioni della firma. Una firma di certificazione con autorizzazione DocMDP P=3, o solo firme di approvazione, consente di aggiungere e modificare commenti. Con P=1 o P=2 il validatore segnala una modifica non consentita. Un salvataggio completo con SaveToFile riscrive l'intero file e invalida le firme esistenti, quindi va usato solo per documenti non firmati. Vedere Salvataggio incrementale e Firme digitali.

```
procedure ReviewNotes(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oList: TList;
  oAnnot: TsgcPDFAnnotation;
  oReply: TsgcPDFTextAnnotation;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    oList := oPDF.Annotations.GetAnnotationsForPage(0);
    try
      for i := 0 to oList.Count - 1 do
      begin
        oAnnot := TsgcPDFAnnotation(oList[i]);
        if (oAnnot is TsgcPDFTextAnnotation) and not oAnnot.IsReply then
        begin
          // change a loaded note
          oAnnot.Contents := oAnnot.Contents + ' (checked)';
          // and answer it
          oReply := oPDF.Annotations.AddReply(oAnnot, 'Fixed in version 2');
          oReply.Author := 'Reviewer';
          oReply.ModDate := Now;
          Break;
        end;
      end;
    finally
      oList.Free;
    end;
    // appends the changes after the original bytes of the file
    if oPDF.Annotations.Modified then
      oPDF.SaveIncremental(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Tracciamento delle modifiche

Due indicatori mostrano che cosa è cambiato, e ciascuno ha il proprio compito.

- `Modified` è l'indicatore «modifiche non salvate» dell'interfaccia utente. `Annotations.Modified` è True quando un'annotazione è stata aggiunta o rimossa, oppure un'annotazione caricata è cambiata, dal caricamento del documento o dall'ultimo ResetModified. La proprietà `Modified` di ogni annotazione indica quali annotazioni caricate sono cambiate. Usarli per abilitare un pulsante Salva, o per interpellare l'utente prima della chiusura.
- `ChangedSinceLoad` confronta con il file. `Annotations.ChangedSinceLoad` è True quando un'annotazione è stata aggiunta o rimossa, oppure un'annotazione caricata differisce dallo stato che aveva al caricamento del documento. SaveToFile e SaveIncremental usano la funzione `ChangedSinceLoad` di ogni annotazione per decidere quali annotazioni caricate scrivere con le loro modifiche.

`ResetModified` azzera solo Modified. Chiamarlo dopo un salvataggio, in modo che l'interfaccia utente mostri che non resta nulla da salvare. Non modifica ChangedSinceLoad, quindi non perde mai una modifica: il prossimo SaveToFile o SaveIncremental scrive comunque ogni modifica fatta dal caricamento del documento, insieme a quelle più recenti. Non occorre ricaricare il file salvato, e l'esempio continua a funzionare sullo stesso documento.
`MarkLoaded` assume lo stato attuale delle annotazioni come stato del file e azzera entrambi gli indicatori. LoadFromFile e LoadFromStream lo chiamano dopo aver letto le annotazioni, quindi le applicazioni raramente ne hanno bisogno. Per azzerare l'indicatore «modifiche non salvate» dopo un salvataggio, chiamare invece ResetModified.

```
procedure MoveNoteAndSave(ADocument: TsgcPDFDocument; const AFileName: string);
var
  oAnnot: TsgcPDFAnnotation;
  i: Integer;
begin
  for i := 0 to ADocument.Annotations.Count - 1 do
  begin
    oAnnot := TsgcPDFAnnotation(ADocument.Annotations.Annotations[i]);
    if oAnnot is TsgcPDFTextAnnotation then
    begin
      // 20 points right and 20 points down
      oAnnot.MoveBy(20, -20);
      WriteLn('Note changed: ', oAnnot.Modified);
      Break;
    end;
  end;
  if ADocument.Annotations.Modified then
  begin
    ADocument.SaveIncremental(AFileName);
    // saved: clear the "unsaved changes" flag of the user interface
    ADocument.Annotations.ResetModified;
  end;
  WriteLn('Unsaved changes: ', ADocument.Annotations.Modified);
  // still True: the next save writes the note again, with the later changes
  WriteLn('Changed since load: ', ADocument.Annotations.ChangedSinceLoad);
end;
```

Rendering delle annotazioni modificate

Per un uso avanzato, `TsgcPDFDocument.BuildPageAnnotations(APageIndex)` restituisce le annotazioni di una pagina così come sono ora, modifiche incluse, come TsgcPDFArray per la proprietà Annotations di un renderer. Il chiamante libera l'array. I visualizzatori lo usano per disegnare le pagine le cui annotazioni sono state modificate, quindi la maggior parte delle applicazioni non lo chiama mai.

Vedi anche

- TsgcPDFDocument
- Segnalibri
- Salvataggio incrementale
- TsgcPDFViewerControl
- TsgcPDFViewerFMX
- TsgcPDFCommentsView

Segnalibri

I segnalibri (l'outline del documento) sono gestiti da `TsgcPDFDocument.Bookmarks` (TsgcPDFBookmarks, unità sgcPDF_Bookmarks). `Add` crea una voce di primo livello e `TsgcPDFBookmarkItem.AddChild` una annidata. Ogni voce ha Title, PageIndex, Top, Left, Zoom, ColorR/G/B, Bold, Italic e Open.

```
procedure CreateBookmarksPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oChapter: TsgcPDFBookmarkItem;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    for i := 0 to 4 do
      oPDF.AddPage(595, 842).DrawText(AnsiString('Page ' + IntToStr(i + 1)),
        50, 780, sfHelvetica, 14);
    oPDF.Bookmarks.Add('Cover', 0);
    oChapter := oPDF.Bookmarks.Add('Chapter 1', 1);
    oChapter.Bold := True;
    oChapter.Open := True;
    oChapter.AddChild('Section 1.1', 2);
    oChapter.AddChild('Section 1.2', 3);
    oPDF.Bookmarks.Add('Appendix', 4);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Lettura dei segnalibri

I segnalibri di un documento caricato sono disponibili tramite la stessa proprietà.

```
procedure PrintBookmarks(AItem: TsgcPDFBookmarkItem; const AIndent: string);
var
  i: Integer;
begin
  WriteLn(AIndent, string(AItem.Title), ' -> page ', AItem.PageIndex + 1);
  for i := 0 to AItem.ChildCount - 1 do
    PrintBookmarks(AItem.GetChild(i), AIndent + '  ');
end;

procedure ListBookmarks(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    for i := 0 to oPDF.Bookmarks.Count - 1 do
      PrintBookmarks(oPDF.Bookmarks[i], '');
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFDocument

- Annotazioni

Livelli

I livelli (gruppi di contenuto opzionale) permettono al lettore di mostrare o nascondere parti di una pagina. Sono gestiti da `TsgcPDFDocument.Layers` (TsgcPDFLayerManager, unità sgcPDF_Layers).

- `AddLayer(AName, ADefaultState)` crea un livello inizialmente attivo (lsOn) o disattivato (lsOff). TsgcPDFLayer dispone anche di Intent, Visible, Printable e Locked.
- Il contenuto appartiene a un livello quando viene scritto tra `BeginLayerMarkedContent(ALayer)` e `EndLayerMarkedContent`. Entrambi restituiscono il testo dell'operatore, che va aggiunto alla pagina con `Content.AddOperator`.
- `AddGroup` raggruppa i livelli nel pannello dei livelli del lettore. `FindLayer`, `GetLayer`, `LayerCount` e `RemoveLayer` gestiscono l'elenco, che viene popolato anche al caricamento di un documento.

```
procedure CreateLayersPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  oNotes: TsgcPDFLayer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.Layers.AddLayer('Background', lsOn);
    oNotes := oPDF.Layers.AddLayer('Notes', lsOff);
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    oPage.DrawText('Always visible', 50, 780, sfHelvetica, 14);
    // wrap the drawing operators that belong to the layer in marked content
    oPage.Content.AddOperator(oPDF.Layers.BeginLayerMarkedContent(oNotes));
    oPage.DrawText('Only visible when the Notes layer is on', 50, 740,
      sfHelvetica, 14);
    oPage.Content.AddOperator(oPDF.Layers.EndLayerMarkedContent);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFDocument
- Grafica

Moduli

I moduli interattivi (AcroForm) sono gestiti da `TsgcPDFDocument.AcroForm` (TsgcPDFAcroForm, unità sgcPDF_Forms).

Creazione dei campi

Metodo	Campo
AddTextField(const AName: AnsiString; APageIndex: Integer; ALeft, ABottom, ARight, ATop: Double)	Casella di testo.
AddCheckBox(...)	Casella di controllo.
AddRadioGroup(const AName: AnsiString) and AddRadioButton(AGroup; APageIndex; ALeft, ABottom, ARight, ATop; const AExportValue)	Pulsanti di opzione.
AddComboBox(...; const AOptions: array of WideString)	Elenco a discesa.
AddListBox(...; const AOptions: array of WideString)	Casella di riepilogo.
AddButton(...; const ACaption: WideString)	Pulsante.
AddSignatureField(...)	Campo firma vuoto.

Ogni metodo restituisce un TsgcPDFFormField con Value, DefaultValue, ReadOnly, Required, MaxLen, FontName, FontSize e Alignment. Impostare `NeedAppearances` su True affinché i lettori rigenerino gli aspetti dei campi.

```
procedure CreateFormPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    oPage.DrawText('Name:', 50, 737, sfHelvetica, 12);
    oPage.DrawText('Country:', 50, 697, sfHelvetica, 12);
    oPage.DrawText('Subscribe:', 50, 657, sfHelvetica, 12);
    oPDF.AcroForm.AddTextField('name', 0, 160, 730, 400, 755).FontSize := 12;
    oPDF.AcroForm.AddComboBox('country', 0, 160, 690, 400, 715,
      ['Germany', 'Spain', 'United States']);
    oPDF.AcroForm.AddCheckBox('subscribe', 0, 160, 650, 178, 668);
    oPDF.AcroForm.NeedAppearances := True;
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Compilazione dei campi

Quando un documento viene caricato, i suoi campi vengono letti in AcroForm. Utilizzare FillField, SetCheckBox, GetFieldValue, FindField, GetField e FieldCount.

```
procedure FillFormPDF(const AInput, AOutput: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AInput);
    for i := 0 to oPDF.AcroForm.FieldCount - 1 do
      WriteLn('Field: ', string(oPDF.AcroForm.GetField(i).FullName));
    oPDF.AcroForm.FillField('name', 'John Smith');
    oPDF.AcroForm.FillField('country', 'Spain');
    oPDF.AcroForm.SetCheckBox('subscribe', True);
    oPDF.SaveToFile(AOutput);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Appiattimento

L'appiattimento disegna i valori correnti dei campi come normale contenuto di pagina e rimuove i campi, in modo che i valori non possano più essere modificati. Utilizzare `TsgcPDFAcroForm.FlattenFields` o `TsgcPDFEditor.FlattenForm`.

```
procedure FillAndFlatten(const AInput, AOutput: string);
var
  oEditor: TsgcPDFEditor;
begin
  oEditor := TsgcPDFEditor.Create;
  try
    oEditor.LoadFromFile(AInput);
    oEditor.FillFormField('name', 'Jane Doe');
    // the field values become ordinary page content, the fields are removed
    oEditor.FlattenForm;
    oEditor.SaveToFile(AOutput);
  finally
    oEditor.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFDocument
- TsgcPDFEditor

Crittografia

Chiamare `SetEncryption` prima del salvataggio per crittografare un documento con il gestore di sicurezza standard. **TsgcPDFEncryptionMethod** (unità sgcPDF_Encryption) seleziona l'algoritmo:

Valore	Algoritmo
emRC4_40	RC4 a 40 bit (PDF 1.1, solo legacy)
emRC4_128	RC4 a 128 bit (PDF 1.4)
emAES_128	AES-128 (PDF 1.6)
emAES_256	AES-256 (PDF 2.0, consigliato)

La password utente è necessaria per aprire il file. La password proprietario concede l'accesso completo. SetEncryption su TsgcPDFDocument e TsgcPDFEditor concede tutti i permessi (stampa, modifica, copia, annotazione, compilazione dei moduli, estrazione, assemblaggio e stampa ad alta qualità).

```
procedure CreateEncryptedPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.AddPage(595, 842).DrawText('Secret', 50, 780, sfHelveticaBold, 24);
    // user password opens the file, owner password grants full rights
    oPDF.SetEncryption(emAES_256, 'user123', 'owner456');
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Apertura di file crittografati

Chiamare `SetPassword` prima di `LoadFromFile`. Sia la password utente sia la password proprietario aprono il file.

```
procedure OpenEncryptedPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    // set the password before loading
    oPDF.SetPassword('user123');
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    WriteLn(string(oPDF.ExtractTextW(0)));
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Accesso di basso livello

TsgcPDFEncryptionHandler implementa direttamente il gestore di sicurezza: `SetupEncryption` con un set TsgcPDFPermissions, `Authenticate`, e le routine di crittografia e decrittografia per stringhe e stream. L'unità espone anche

sgcPDFMD5, sgcPDFSHA256, sgcPDFSHA384, sgcPDFSHA512, sgcPDFRC4, sgcPDFAESEncryptCBC e sgcPDFAESDecryptCBC. Gli errori in questa unità generano **EsgcPDFEncryptionError**.

Vedi anche

- TsgcPDFDocument
- Firme digitali

Firme digitali

TsgcPDFSignatureHandler firma un PDF con un certificato dotato di chiave privata, caricato da un file PFX, dall'archivio certificati di Windows in base al nome del soggetto, oppure in base all'impronta digitale. La firma è una firma PKCS#7 distaccata (adbe.pkcs7.detached) aggiunta come aggiornamento incrementale, in modo che i byte del file originale rimangano invariati all'inizio del file firmato.

Firma

```
procedure SignPDF(const AInput, AOutput: string);
var
  oSigner: TsgcPDFSignatureHandler;
begin
  oSigner := TsgcPDFSignatureHandler.Create;
  try
    oSigner.LoadCertificateFromPFX('signer.pfx', 'test123');
    WriteLn('Signing as ', string(oSigner.GetCertificateInfo.SubjectName));
    oSigner.Reason := 'Document approval';
    oSigner.Location := 'Barcelona';
    oSigner.HashAlgorithm := shaSHA256;
    // visible signature field on page 1: Left, Bottom, Right, Top
    oSigner.SetField('Signature1', 0, 50, 50, 250, 100);
    oSigner.SignDocument(AInput, AOutput);
  finally
    oSigner.Free;
  end;
end;
```

Chiamare `SetField` per un rettangolo di firma visibile, oppure `SetInvisible` per una firma priva di aspetto. `HashAlgorithm` seleziona SHA-1, SHA-256 (predefinito), SHA-384 o SHA-512.

Verifica

TsgcPDFSignatureVerifier indica, per ogni firma, se è valida, se il documento è stato modificato dopo la firma e se il certificato è attendibile per Windows.

```
procedure VerifyPDF(const AFileName: string);
var
  oVerifier: TsgcPDFSignatureVerifier;
  oCert: TsgcPDFCertificateInfo;
  i: Integer;
begin
  oVerifier := TsgcPDFSignatureVerifier.Create;
  try
    oVerifier.LoadDocument(AFileName);
    for i := 0 to oVerifier.GetSignatureCount - 1 do
    begin
      oCert := oVerifier.GetSignatureInfo(i);
      WriteLn('Signer:   ', string(oCert.SubjectName));
      WriteLn('Valid:    ', oVerifier.VerifySignature(i));
      WriteLn('Modified: ', oVerifier.IsDocumentModified(i));
      WriteLn('Trusted:  ', oVerifier.IsSignatureTrusted(i));
    end;
  finally
    oVerifier.Free;
  end;
end;
```

Firma con l'editor

`TsgcPDFEditor.SignDocument(AOutputFile, ACertSubjectName, AReason, ALocation)` salva e firma il documento modificato con un certificato dell'archivio di Windows in un'unica chiamata.

Vedi anche

- Crittografia
- PDF/A

PDF/A

PDF/A è lo standard ISO per l'archiviazione a lungo termine. sgcPDF scrive i livelli di conformità **b** (basic) di PDF/A-1, PDF/A-2 e PDF/A-3, selezionati con **TsgcPDFALevel** (unità sgcPDF_PDFA): paA1b, paA2b e paA3b.
Quando `SetPDFALevel` è impostato, il documento viene salvato con metadati XMP che dichiarano il livello di conformità e ripetono i campi Info, un output intent sRGB e un ID documento. Anche il proprio contenuto deve rispettare le regole PDF/A:

- Incorporare ogni font: disegnare il testo con font TrueType (AddTrueTypeFont e DrawTextTT), non con i font standard.
- Non crittografare il documento.
- PDF/A-1b non consente la trasparenza, quindi evitare SetOpacity e il disegno trasparente a quel livello.

```
procedure CreatePDFA(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  vFont: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.SetPDFALevel(paA2b);
    oPDF.Info.Title := 'Archived invoice';
    oPDF.Info.Author := 'eSeGeCe';
    // PDF/A requires embedded fonts, so use a TrueType font
    vFont := oPDF.AddTrueTypeFont('Arial', False, False);
    oPDF.AddPage(595, 842).DrawTextTT('PDF/A-2b document', 50, 780, vFont, 20);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Convalida

TsgcPDFAValidator verifica un documento caricato rispetto a un livello: metadati XMP, incorporamento dei font, spazi colore, trasparenza, crittografia, annotazioni, azioni e struttura del file. `Errors` elenca i problemi trovati. È un controllo rapido integrato, non un sostituto di un validatore di conformità completo come veraPDF.

```
procedure ValidatePDFA(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oValidator: TsgcPDFAValidator;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  oValidator := TsgcPDFAValidator.Create(paA2b);
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    if oValidator.Validate(oPDF.Parser) then
      WriteLn('No PDF/A-2b problems found')
    else
      WriteLn(oValidator.Errors.Text);
  finally
    oValidator.Free;
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

`TsgcPDFEditor.ConvertToPDFA(ALevel)` imposta il livello su un documento aperto con l'editor.

Vedi anche

- TsgcPDFDocument
- Testo e font

Ottimizzazione dei file PDF

TsgcPDFOptimizer riscrive un PDF per ridurne le dimensioni. Per impostazione predefinita comprime gli stream, unisce gli oggetti duplicati ed elimina gli oggetti inutilizzati. La riduzione della risoluzione delle immagini e la rimozione di metadati, segnalibri, annotazioni, JavaScript e miniature sono opzioni attivabili tramite `Options`.

```
procedure OptimizePDF(const AInput, AOutput: string);
var
  oOptimizer: TsgcPDFOptimizer;
  oOptions: TsgcPDFOptimizeOptions;
begin
  oOptimizer := TsgcPDFOptimizer.Create;
  try
    oOptions := sgcPDFDefaultOptimizeOptions;
    oOptions.DownsampleImages := True;
    oOptions.MaxImageDPI := 150;
    oOptions.RemoveMetadata := True;
    oOptimizer.Options := oOptions;
    oOptimizer.Optimize(AInput, AOutput);
    WriteLn('Saved ', oOptimizer.GetSizeReduction, ' bytes');
    WriteLn(oOptimizer.GetLog.Text);
  finally
    oOptimizer.Free;
  end;
end;
```

Un file già compatto, ad esempio un file scritto dallo stesso sgcPDF, potrebbe non diventare più piccolo. In tal caso GetSizeReduction restituisce 0 e il log riporta le dimensioni di input e output.

Vedi anche

- Immagini

Unione, divisione ed estrazione delle pagine

Funzioni di supporto in un'unica chiamata

L'unità sgcPDF_Editor dispone di funzioni che operano direttamente sui file:

- `sgcPDFMergeFiles(AInputFiles, AOutputFile)` unisce i file nell'ordine indicato.
- `sgcPDFExtractPages(AInputFile, AOutputFile, AFromPage, AToPage)` copia un intervallo di pagine a base zero, inclusivo, in un nuovo file (divisione).
- `sgcPDFGetPageCount(AFileName)` restituisce il numero di pagine.

```
procedure MergeAndSplit;
begin
  // merge several files into one
  sgcPDFMergeFiles(['out\hello.pdf', 'out\bookmarks.pdf', 'out\tables.pdf'],
    'out\merged.pdf');
  WriteLn('Merged pages: ', sgcPDFGetPageCount('out\merged.pdf'));
  // extract pages 2 to 4 (zero based indexes 1 to 3) into a new file
  sgcPDFExtractPages('out\merged.pdf', 'out\pages_2_4.pdf', 1, 3);
end;
```

Con l'editor

TsgcPDFEditor combina le operazioni sulle pagine di un documento aperto: MergeFrom, ExtractPages, DeletePage, RotatePage e AddBlankPage.

```
procedure ReorganizePages(const AInput, AOutput: string);
var
  oEditor: TsgcPDFEditor;
begin
  oEditor := TsgcPDFEditor.Create;
  try
    oEditor.LoadFromFile(AInput);
    oEditor.MergeFrom('out\hello.pdf');
    oEditor.RotatePage(0, 90);
    oEditor.DeletePage(1);
    oEditor.AddBlankPage(595, 842);
    oEditor.SaveToFile(AOutput);
  finally
    oEditor.Free;
  end;
end;
```

Con un TsgcPDFDocument, utilizzare AppendDocument, InsertPage e DeletePage.

Vedi anche

- TsgcPDFEditor

Estrazione del testo

sgcPDF estrae il testo dagli stream di contenuto della pagina. Decodifica le codifiche standard (WinAnsi, MacRoman, Standard), le Differences dei font, le mappe ToUnicode e i font CID, in modo che il testo scritto con font TrueType o CJK incorporati venga restituito come Unicode. Le pagine scansionate che contengono solo immagini non hanno testo da estrarre.

Testo semplice

`TsgcPDFDocument.ExtractTextW` restituisce il testo di una pagina e `FindText` lo cerca.

```
procedure PrintAllText(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    for i := 0 to oPDF.PageCount - 1 do
    begin
      WriteLn('--- page ', i + 1, ' ---');
      WriteLn(string(oPDF.ExtractTextW(i)));
    end;
    if oPDF.FindText(0, 'Hello') then
      WriteLn('Page 1 contains "Hello"');
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Testo con posizioni

TsgcPDFTextExtractor restituisce ogni frammento di testo con le proprie coordinate, font e dimensione.

```
procedure PrintTextPositions(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oExtractor: TsgcPDFTextExtractor;
  oFragment: TsgcPDFTextFragment;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    oExtractor := TsgcPDFTextExtractor.Create(oPDF.Parser,
      oPDF.Pages[0].PageDict);
    try
      oExtractor.Extract;
      for i := 0 to oExtractor.GetFragmentCount - 1 do
      begin
        oFragment := oExtractor.GetFragment(i);
        WriteLn(Format('%.1f, %.1f  %s  (%s %.1f pt)', [oFragment.X, oFragment.Y,
          string(oFragment.Text), string(oFragment.FontName), oFragment.FontSize]));
      end;
    finally
      oExtractor.Free;
    end;
  finally
    oPDF.Free;
  end;
```

```
end;
```

Utilizzo diretto del parser

Le funzioni sgcPDFExtractPageText, sgcPDFExtractAllText e sgcPDFFindText operano con un TsgcPDFParser. Chiamare `Parse` dopo il caricamento.

```
function GetDocumentText(const AFileName: string): WideString;
var
  oParser: TsgcPDFParser;
begin
  oParser := TsgcPDFParser.Create;
  try
    oParser.LoadFromFile(AFileName);
    oParser.Parse;
    Result := sgcPDFExtractAllText(oParser);
  finally
    oParser.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFTextExtractor

Rendering ed esportazione

Le pagine vengono rese con **TsgcPDFRendererGDI** (unità sgcPDF_Renderer_GDI), che disegna il contenuto della pagina (percorsi, testo, immagini, sfumature) in un contesto di dispositivo di Windows. Viene utilizzato direttamente raramente:

- TsgcPDFExporter salva le pagine come file BMP, PNG o JPEG, o come miniature.
- TsgcPDFViewer visualizza le pagine in una finestra.
- `TsgcPDFRendererGDI.RenderPage(ADC, AParser, APageDict, AWidth, AHeight)` disegna una pagina in qualsiasi HDC, ad esempio un canvas TBitmap o una stampante.

Esportazione delle pagine

```
procedure ExportPages(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oExporter: TsgcPDFExporter;
  oOptions: TsgcPDFExportOptions;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  oExporter := TsgcPDFExporter.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    oOptions := sgcPDFDefaultExportOptions;
    oOptions.Format := efPNG;
    oOptions.DPI := 150;
    oExporter.ExportPage(oPDF, 0, 'out\page1.png', oOptions);
    oExporter.ExportThumbnail(oPDF, 0, 'out\thumb1.bmp', 200, 200);
  finally
    oExporter.Free;
    oPDF.Free;
  end;
  // one call helpers that open the file themselves
  sgcPDFPageToImage(AFileName, 'out\page1_96.png', 0, 96);
end;
```

Visualizzazione

```
procedure ShowViewer(const AFileName: string);
var
  oViewer: TsgcPDFViewer;
begin
  oViewer := TsgcPDFViewer.Create;
  try
    oViewer.ViewMode := vmContinuous;
    // top level window; use CreateWindow(AParent, X, Y, W, H) to embed it
    oViewer.CreateWindow(100, 100, 800, 900, 'My PDF Viewer');
    oViewer.LoadFromFile(AFileName);
    oViewer.ZoomFit;
    oViewer.Show;
    oViewer.RunMessageLoop;
  finally
    oViewer.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFExporter
- TsgcPDFViewer

Gestione degli errori e input ostili

sgcPDF segnala gli errori generando eccezioni. Il caricamento di un file danneggiato o non supportato, un indice di pagina errato, un certificato mancante o un'immagine non supportata genera un'eccezione la cui Message descrive il problema (ad esempio *PDF parse error: cannot find startxref* oppure *sgcPDF: Invalid page index*). Gli errori di crittografia generano **EsgcPDFEncryptionError**. Racchiudere in try..except il caricamento di file non controllati direttamente.

```
procedure OpenUntrustedPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
begin
  // cap every decoded stream at 64 MB instead of the default 256 MB
  sgcPDFMaxDecodedSize := 64 * 1024 * 1024;
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    try
      oPDF.LoadFromFile(AFileName);
      WriteLn('Pages: ', oPDF.PageCount);
    except
      on E: Exception do
        WriteLn('Rejected: ', E.Message);
    end;
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Limiti per file non attendibili

I file PDF possono essere creati appositamente per esaurire la memoria o lo stack, ad esempio con un piccolo stream compresso che si decomprime in gigabyte, oppure con oggetti annidati in profondità. Il parser e i decoder applicano dei limiti e generano un'eccezione quando uno di essi viene superato:

Limite	Valore	Descrizione
sgcPDFMaxDecodedSize	268435456 (256 MB)	Dimensione massima decodificata di uno stream (Flate, LZW, ASCII85, ASCIIHex, RunLength). È una variabile globale in sgcPDF_Filters, quindi può essere ridotta per i servizi che elaborano caricamenti, oppure aumentata per immagini legittime molto grandi.
Annidamento degli oggetti	512 livelli	Array e dizionari annidati nel parser.
Numero di oggetti	8388607	Numero di oggetto massimo accettato dai dati di cross-reference.
Sezioni di cross-reference	4096	Sezioni e stream xref concatenati.
Dimensione dell'immagine	2^{27} pixel, 1 GB di dati	Immagine più grande che viene decodificata.
Annidamento dello stream di contenuto	64 livelli	Profondità di annidamento accettata dal parser dello stream di contenuto.

Limite	Valore	Descrizione
Albero delle pagine	64 livelli, 1000000 nodi	Profondità e dimensione dell'albero delle pagine attraversato dall'estrattore di testo.

Solo sgcPDFMaxDecodedSize può essere modificato. Gli altri limiti sono fissi. Impostare sgcPDFMaxDecodedSize una sola volta all'avvio, poiché si applica a ogni documento nel processo.

Vedi anche

- FAQ

Architettura del renderer

sgcPDF disegna le pagine PDF con un unico interprete di contenuto e diversi backend di disegno. L'interprete legge lo stream di contenuto della pagina, risolve font, immagini, spazi colore, sfumature e annotazioni, e trasforma ogni coordinata in pixel del dispositivo. Il backend deve solo disegnare percorsi, raster e glifi. La stessa pagina appare quindi identica su ogni backend.

Classe	Unità	Ruolo
TsgcPDFRenderer	sgcPDF_Renderer	L'interprete di contenuto. Indipendente dalla piattaforma, in puro Pascal.
TsgcPDFRenderCanvas	sgcPDF_Renderer_Canvas	Backend di disegno astratto: percorsi, ritaglio, immagini, raster, livelli e testo di sistema.
TsgcPDFRasterCanvas	sgcPDF_Renderer_Raster	Rasterizzatore software con anti-aliasing. Disegna in un buffer di pixel BGRA. Funziona su ogni piattaforma.
TsgcPDFGDICanvas	sgcPDF_Renderer_GDI	Backend GDI di Windows. Disegna su qualsiasi contesto di dispositivo (schermo, bitmap, stampante).
TsgcPDFFMXCanvas	sgcPDF_Renderer_FMX	Il rasterizzatore software con output bitmap FireMonkey e testo di sistema FMX. Delphi XE5 o successivo.

Normalmente l'interprete non viene utilizzato direttamente. Ogni backend dispone di una classe renderer già pronta che possiede un interprete e un canvas:

Renderer	Output	Piattaforme
TsgcPDFRendererRaster	File o stream PNG, file BMP, pixel BGRA	Windows, Linux, macOS, iOS, Android
TsgcPDFRendererGDI	Contesto di dispositivo Windows, file BMP	Windows
TsgcPDFRendererFMX	FireMonkey TBitmap	Tutte le piattaforme FMX

Proprietà comuni

Tutte le classi renderer espongono l'interprete come `Renderer` e il backend come `Canvas`, oltre a queste proprietà:

Proprietà	Descrizione
RenderAnnotations: Boolean	Disegna le annotazioni della pagina e i campi modulo dopo il contenuto della pagina. Valore predefinito True.
AnnotationMode: TsgcPDFAnnotRenderMode	**armView** (predefinito) salta le annotazioni con il flag NoView, **armPrint** disegna solo le annotazioni con il flag Print. Utilizzare armPrint per la stampa e per le immagini che devono corrispondere a una stampa. Non disponibile su TsgcPDFRendererFMX, che utilizza sempre armView.

Scrivere un backend personalizzato

Per disegnare su un'altra destinazione (una libreria grafica, un convertitore da PDF a SVG, un registratore di test), derivare da **TsgcPDFRenderCanvas**, implementarne i metodi astratti e passarlo a `TsgcPDFRenderer.Create(ACanvas)`. Quindi chiamare `RenderPage(AParser, APageDict, AWidth, AHeight)`. L'interprete chiama il canvas nello spazio del dispositivo: le coordinate sono pixel con Y crescente verso il basso, i colori sono byte RGB e l'alfa va da 0 a 255. I buffer raster sono a 32 bit BGRA, dall'alto verso il basso e non premoltiplicati.

Vedi anche

- TsgcPDFRendererRaster
- TsgcPDFRendererGDI
- Funzionalità di rendering supportate
- Rendering ed esportazione

TsgcPDFRendererRaster

TsgcPDFRendererRaster (unità sgcPDF_Renderer_Raster) rende le pagine PDF in immagini senza GDI, VCL o FMX. È scritto in puro Pascal, quindi lo stesso codice funziona in un servizio Windows, in un server web Linux o in uno strumento console su macOS. Utilizzarlo per creare anteprime e miniature di pagine su un server, per convertire PDF in PNG, o per fornire i pixel della pagina a codice di OCR o elaborazione immagini.

Metodi

Metodo	Descrizione
RenderPageToPNG(AParser; APageDict; AWidth, AHeight: Integer; const AFileName: string)	Rende una pagina a AWidth x AHeight pixel su uno sfondo bianco e la salva come PNG.
RenderPageToBitmap(AParser; APageDict; AWidth, AHeight: Integer; const AFileName: string)	Come sopra, salvato come file BMP a 32 bit.
RenderPageToImage(AParser; APageDict; AWidth, AHeight: Integer)	Rende solo nel canvas. Leggere i pixel da `Canvas.Bits` oppure salvarli con i metodi del canvas.
RenderPage(AParser; APageDict; ARenderWidth, ARenderHeight: Integer; AOffsetX: Integer = 0; AOffsetY: Integer = 0)	Disegna sul contenuto corrente del canvas senza ridimensionarlo o cancellarlo. Impostare prima le dimensioni del canvas con `Canvas.SetSize` .
Render(AContentData: TBytes; AMediaBox: TsgcPDFRect; ...)	Rende uno stream di contenuto grezzo (senza risorse).

AParser è `TsgcPDFDocument.Parser` di un documento caricato e APageDict è `TsgcPDFDocument.Pages[i].PageDict`. La rotazione della pagina (/Rotate) viene applicata.

TsgcPDFRasterCanvas

La proprietà `Canvas` contiene il raster della pagina:

Membro	Descrizione
Width, Height	Dimensione del raster in pixel.
Bits: TBytes	I pixel: BGRA, dall'alto verso il basso, 4 * Width byte per riga. Il canale alfa è sempre 255.
SetSize(AWidth, AHeight)	Ridimensiona il raster e lo riempie di bianco.
Clear(R, G, B: Byte)	Riempie il raster con un colore.
SaveToPNGFile, SaveToPNGStream, SaveToBMPFile	Salva il raster.

Esempio: da pagina a PNG

```
procedure RenderPageToPNG(const APDFFile, APNGFile: string; ADPI: Integer);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oRenderer: TsgcPDFRendererRaster;
  oPage: TsgcPDFPage;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(APDFFile);
    oPage := oPDF.Pages[0];
    oRenderer := TsgcPDFRendererRaster.Create;
    try
      // page size in points (1/72 inch) to pixels
      oRenderer.RenderPageToPNG(oPDF.Parser, oPage.PageDict,
        Round(oPage.Width * ADPI / 72), Round(oPage.Height * ADPI / 72),
        APNGFile);
    finally
      oRenderer.Free;
    end;
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Esempio: tutte le pagine, pixel e stream

```
procedure RenderAllPagesToPixels(const APDFFile: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oRenderer: TsgcPDFRendererRaster;
  oStream: TFileStream;
  i: Integer;
begin
  // extra folder with TrueType fonts for text in non embedded fonts
  sgcPDFRasterAddFontDirectory('/opt/myapp/fonts');
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(APDFFile);
    oRenderer := TsgcPDFRendererRaster.Create;
    try
      // annotations are drawn by default; armPrint draws the printable ones
      oRenderer.AnnotationMode := armPrint;
      for i := 0 to oPDF.PageCount - 1 do
      begin
        oRenderer.RenderPageToImage(oPDF.Parser, oPDF.Pages[i].PageDict,
          800, 1131);
        // Canvas.Bits: BGRA pixels, top-down, 4 * Width bytes per row
        WriteLn(Format('page %d: %d x %d, %d bytes', [i + 1,
          oRenderer.Canvas.Width, oRenderer.Canvas.Height,
          Length(oRenderer.Canvas.Bits)]));
        oStream := TFileStream.Create(Format('out\page%d.png', [i + 1]),
          fmCreate);
        try
          oRenderer.Canvas.SaveToPNGStream(oStream);
        finally
          oStream.Free;
        end;
      end;
    finally
      oRenderer.Free;
    end;
  finally
    oPDF.Free;
```

```
  end;
end;
```

Font per il testo non incorporato

Il testo con font incorporati (TrueType, OpenType, CFF, Type 1 e Type 3) viene disegnato a partire dal programma font nel PDF. Il testo con font non incorporati, come i 14 font standard, viene disegnato con un font TrueType di sistema con lo stesso nome o un sostituto simile. Il renderer analizza queste cartelle:

- Windows: %WINDIR%\Fonts e %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\Fonts.
- Linux: /usr/share/fonts, /usr/local/share/fonts, ~/.fonts e ~/.local/share/fonts.
- macOS: /System/Library/Fonts, /Library/Fonts e ~/Library/Fonts.
- Android: /system/fonts.

Chiamare `sgcPDFRasterAddFontDirectory(const ADirectory: string)` prima del rendering per aggiungere un'altra cartella (viene analizzata ricorsivamente). Su un server Linux minimale o un container privo di font, installare un pacchetto di font (ad esempio fonts-dejavu o fonts-liberation) oppure distribuire i propri font e registrarne la cartella.

Limiti

La dimensione del raster è limitata a CS_CANVAS_MAX_RASTER pixel (67.108.864, ad esempio 8192 x 8192) per proteggere il processo da allocazioni enormi. Suddividere gli output più grandi in tile con `RenderPage` e i parametri di offset.

Vedi anche

- Architettura del renderer
- Funzionalità di rendering supportate
- Linux
- TsgcPDFRendererGDI

TsgcPDFRendererGDI

TsgcPDFRendererGDI (unità sgcPDF_Renderer_GDI) rende le pagine PDF su un contesto di dispositivo di Windows. Utilizza lo stesso interprete di contenuto del renderer raster e disegna tramite **TsgcPDFGDICanvas**. TsgcPDFViewer, TsgcPDFViewerControl, TsgcPDFThumbnailView, TsgcPDFExporter e la stampa sono costruiti su di esso. Solo Windows.

Metodi

Metodo	Descrizione
RenderPage(ADC: HDC; AParser; APageDict; ARenderWidth, ARenderHeight: Integer; AOffsetX: Integer = 0; AOffsetY: Integer = 0)	Disegna una pagina su un contesto di dispositivo: il canvas di un form o di un controllo (`Canvas.Handle`), una bitmap in memoria o una stampante.
Render(ADC: HDC; AContentData: TBytes; AMediaBox: TsgcPDFRect; ...)	Disegna uno stream di contenuto grezzo.
RenderPageToBitmap(AParser; APageDict; AWidth, AHeight: Integer; const AFileName: string)	Rende una pagina in un file BMP.
RenderToBitmap(AContentData: TBytes; AMediaBox: TsgcPDFRect; AWidth, AHeight: Integer; const AFileName: string)	Rende uno stream di contenuto grezzo in un file BMP.

Proprietà: `Renderer`, `Canvas`, `RenderAnnotations` e `AnnotationMode`, vedere Architettura del renderer.

Esempio: da pagina a file bitmap

```
procedure RenderPageWithGDI(const APDFFile, ABMPFile: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oRenderer: TsgcPDFRendererGDI;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(APDFFile);
    oRenderer := TsgcPDFRendererGDI.Create;
    try
      // skip annotations and form fields, draw the page content only
      oRenderer.RenderAnnotations := False;
      oRenderer.RenderPageToBitmap(oPDF.Parser, oPDF.Pages[0].PageDict,
        1240, 1754, ABMPFile);
    finally
      oRenderer.Free;
    end;
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Esempio: disegnare su un contesto di dispositivo

```
procedure PaintPage(ADC: HDC; APDF: TsgcPDFDocument; APageIndex, AWidth,
  AHeight: Integer);
var
  oRenderer: TsgcPDFRendererGDI;
begin
  oRenderer := TsgcPDFRendererGDI.Create;
  try
    // draws on any device context: a form canvas, a bitmap or a printer
    oRenderer.RenderPage(ADC, APDF.Parser, APDF.Pages[APageIndex].PageDict,
      AWidth, AHeight);
  finally
    oRenderer.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- Architettura del renderer
- TsgcPDFRendererRaster
- TsgcPDFViewerControl

Funzionalità di rendering supportate

Questa pagina elenca ciò che l'interprete di contenuto disegna. Si applica a tutti i renderer (raster, GDI e FMX) e ai visualizzatori costruiti su di essi.

Grafica

- Percorsi: linee, curve di Bezier, rettangoli, riempimento con le regole nonzero ed even-odd, tratto, ritaglio.
- Larghezza della linea, cap, join, miter limit e pattern tratteggiati.
- Operatori di colore per ogni spazio colore (cs, CS, sc, SC, scn, SCN, g, rg, k e le rispettive varianti stroke).
- Alfa costante di riempimento e tratto (ExtGState /ca e /CA).
- Modalità di fusione: Normal e Multiply vengono composte esattamente. Le altre modalità di fusione vengono disegnate come Normal.
- Sfumature: basate su funzione (tipo 1), assiale (tipo 2), radiale (tipo 3), mesh Gouraud a forma libera e a reticolo (tipi 4 e 5), patch Coons e tensor product (tipi 6 e 7), utilizzate con l'operatore sh e come pattern di sfumatura.
- Pattern a piastrelle, colorati e non colorati.
- XObject di tipo form con la propria matrice e riquadro di delimitazione.

Spazi colore

DeviceGray, DeviceRGB, DeviceCMYK, CalGray, CalRGB, Lab, ICCBased (tramite il proprio alternate o numero di componenti), Indexed, Separation e DeviceN, con funzioni di trasformazione tinta campionate (tipo 0), esponenziali (tipo 2) e calcolatore PostScript (tipo 4). Il CMYK viene convertito in RGB con una formula semplice, senza gestione del colore ICC.

Immagini

- XObject immagine e immagini inline (BI, ID, EI).
- Filtri: DCTDecode (JPEG baseline e progressivo), JPXDecode (JPEG 2000), CCITTFaxDecode (Group 3 e Group 4), JBIG2Decode, FlateDecode e LZWDecode con predictor, RunLengthDecode, ASCII85Decode e ASCIIHexDecode. Vedere Decoder di immagini.
- 1, 2, 4, 8 e 16 bit per componente, array /Decode, maschere immagine (stencil mask), maschere a chiave di colore, stream /Mask e maschere soft /SMask con /Matte.
- Posizionamento con rotazione, inclinazione e ribaltamento, con riduzione della risoluzione uniforme.

Testo e font

- Font TrueType incorporati (FontFile2), font CFF e OpenType CFF (FontFile3), font Type 1 (FontFile), e font Type 3 (glifi disegnati come stream di contenuto).
- Font semplici con codifiche WinAnsi, MacRoman, Standard e /Differences, font simbolici, e font compositi (Type0) con Identity-H, Identity-V e le CMap CJK predefinite.
- Scrittura verticale (Identity-V e le CMap verticali, con metriche /W2).
- Spaziatura tra caratteri e parole, scala orizzontale, rise, e le modalità di rendering del testo (fill, stroke, clip, invisible).
- I font non incorporati vengono disegnati con un font di sistema installato con lo stesso nome o un sostituto. Il testo piccolo viene sottoposto a supersampling in modo da rimanere leggibile a basse risoluzioni.

Annotazioni e moduli

- Stream di aspetto delle annotazioni (/AP /N), con lo stato /AS delle caselle di controllo e dei pulsanti di opzione, i flag Hidden, NoView e Print, e la mappatura del riquadro di delimitazione dell'aspetto sul /Rect dell'annotazione.
- Un disegno di fallback semplice per i tipi comuni di annotazione privi di uno stream di aspetto.

- Quando il modulo imposta **/NeedAppearances** su true, i campi di testo, i campi di scelta e i pulsanti privi di un aspetto normale vengono disegnati a partire dai valori dei campi.
  `sgcPDFWidgetAppearanceGenerated(AParser, AWidget)` indica se un widget viene disegnato in questo modo.
- Impostare `RenderAnnotations := False` per disegnare solo il contenuto della pagina, e `AnnotationMode := arm-Print` per disegnare ciò che una stampante stamperebbe.

Non supportato

- I dizionari soft mask in ExtGState (/SMask diverso da /None) vengono ignorati, e i gruppi di trasparenza non sono isolati né knocked out.
- Il contenuto opzionale (livelli) non viene valutato: il contenuto dei livelli nascosti viene disegnato.
- Le modalità di fusione diverse da Normal e Multiply vengono approssimate come Normal.

Vedi anche

- Architettura del renderer
- Decoder di immagini
- Font OpenType

TsgcPDFViewerControl

TsgcPDFViewerControl (unità sgcPDF_ViewerVCL) è un controllo VCL che mostra documenti PDF all'interno dei propri form. Trascinarlo su un form, oppure crearlo a runtime, e caricare un file. Le pagine vengono rese da TsgcPDFRendererGDI in background in una cache di pagine con dimensione limitata, in modo che i documenti di grandi dimensioni si aprano rapidamente e scorrano senza problemi. È presente nella scheda **sgcPDF** della palette insieme ai controlli complementari TsgcPDFThumbnailView, TsgcPDFOutlineView e TsgcPDFCommentsView.
Funzionalità: layout continuo o a pagina singola, modalità di zoom, navigazione con tastiera, rotellina del mouse e strumento mano, selezione e copia del testo, ricerca con evidenziazione, navigazione tra i collegamenti, compilazione interattiva dei moduli, revisione e modifica delle annotazioni e stampa. Supporto High DPI su Delphi 10.3 e successivi.

Proprietà pubblicate

Proprietà	Descrizione
Document: TsgcPDFDocument	Mostra un TsgcPDFDocument di propria gestione. Lasciarlo vuoto per consentire al controllo di caricare i file autonomamente.
FileName: string	Carica un file (anche in fase di progettazione).
PageIndex: Integer	Pagina corrente, a base zero.
Zoom: Double	Zoom in percentuale. Impostarlo commuta ZoomMode su zmCustom.
ZoomMode: TsgcPDFViewerZoomMode	zmFitWidth (predefinito), zmFitPage, zmActualSize o zmCustom.
ViewMode: TsgcPDFViewerViewMode	pvmContinuous (predefinito, tutte le pagine una sotto l'altra) o pvmSinglePage.
PageGap: Integer	Spazio tra le pagine in pixel. Valore predefinito 10.
BackgroundColor: TColor	Colore intorno alle pagine. Valore predefinito clAppWorkSpace.
ShowPageShadow: Boolean	Disegna un'ombra sotto ogni pagina. Valore predefinito True.
CacheSize: Integer	Numero di pagine rese mantenute in memoria. Valore predefinito 12.
SelectionMode: TsgcPDFViewerSelectionMode	psmText (predefinito) seleziona il testo con il mouse, psmHand trascina le pagine.
SelectionColor, SearchColor, SearchCurrentColor: TColor	Colori della selezione del testo, di tutte le corrispondenze di ricerca e della corrispondenza corrente.
FormFilling: Boolean	Consente all'utente di compilare campi di testo, caselle di controllo, pulsanti di opzione, caselle di riepilogo e caselle combinate. Valore predefinito True.
OpenLinksInBrowser: Boolean	Apre i collegamenti http, https e mailto con l'applicazione predefinita. Valore predefinito False.
AnnotationEditing: Boolean	Consente all'utente di selezionare, spostare, ridimensionare ed eliminare annotazioni, modificarne il testo e aggiungerne di nuove. I collegamenti vengono quindi selezionati invece di essere seguiti. Impostarlo a False azzera la selezione e mantiene

Proprietà	Descrizione
	lo strumento, perché gli strumenti funzionano anche quando AnnotationEditing è False. Valore predefinito False.
AnnotationTool: TsgcPDFViewerAnnotationTool	Strumento per la prossima annotazione inserita in una pagina, sia che AnnotationEditing sia True sia che sia False: vatNone (predefinito), vatNote, vatFreeText, vatHighlight, vatUnderline, vatStrikeOut, vatLine, vatArrow, vatSquare, vatCircle, vatInk o vatStamp.
AnnotationAuthor: string	Autore delle annotazioni e delle risposte aggiunte dall'utente.
AnnotationColor: TColor	Colore delle nuove annotazioni. clDefault (predefinito) usa il colore abituale di ogni strumento.
AnnotationStampName: string	Nome del timbro inserito da vatStamp, ad esempio Approved (predefinito), Draft o Confidential.
ShowAnnotationPopups: Boolean	Apre un popup quando si fa clic su un'annotazione con contenuto o risposte. Valore predefinito True.

Eventi

Evento	Descrizione
OnPageChange: TNotifyEvent	La pagina corrente è cambiata.
OnZoomChange: TNotifyEvent	Lo zoom è cambiato.
OnLinkClick(Sender; APageIndex: Integer; const AURI: string; var AHandled: Boolean)	È stato fatto clic su un collegamento. AURI è vuoto per un collegamento a una pagina del documento. Impostare AHandled su True per annullare l'azione predefinita.
OnFieldChange(Sender; AField: TsgcPDFFormField)	L'utente ha modificato il valore di un campo modulo.
OnSearchProgress(Sender; APageIndex, APageCount: Integer; var ACancel: Boolean)	Chiamato per ogni pagina durante la ricerca di FindText. Impostare ACancel per interrompere.
OnAnnotationClick(Sender; AAnnotation: TsgcPDFAnnotation; var AHandled: Boolean)	È stata cliccata un'annotazione con contenuto o risposte. Impostare AHandled a True per saltare il popup.
OnAnnotationSelect(Sender; AAnnotation: TsgcPDFAnnotation)	L'annotazione selezionata è cambiata. AAnnotation è nil quando la selezione è stata azzerata.
OnAnnotationAdd(Sender; AAnnotation: TsgcPDFAnnotation)	L'utente ha aggiunto un'annotazione con uno strumento, o una risposta nel popup.
OnAnnotationChange(Sender; AAnnotation: TsgcPDFAnnotation)	L'utente ha spostato, ridimensionato o modificato un'annotazione.
OnAnnotationDelete(Sender; AAnnotation: TsgcPDFAnnotation; var AAllow: Boolean)	Un'annotazione sta per essere eliminata insieme alle sue risposte. Impostare AAllow a False per mantenerla.

Metodi pubblici

Metodo	Descrizione
LoadFromFile, LoadFromStream, Close	Apre e chiude i documenti.
GotoPage, NextPage, PrevPage, FirstPage, LastPage	Navigazione.
ZoomIn, ZoomOut	Modifica lo zoom di un passo.
Print(AFromPage: Integer = 0; AToPage: Integer = -1; const ATitle: string = '')	Stampa un intervallo di pagine (a base zero, -1 è l'ultima pagina) sulla stampante corrente, con le annotazioni in modalità stampa.
RenderPageToBitmap(APageIndex: Integer; ABitmap: TBitmap; AZoomPercent: Double = 100; ADPI: Integer = 0)	Rende una pagina in una bitmap VCL.
FindText(const AText: WideString; ACaseSensitive: Boolean = False; AWholeWord: Boolean = False; ABackward: Boolean = False): Boolean	Trova ed evidenzia ogni corrispondenza nel documento e scorre fino alla prima.
FindNext, FindPrevious, ClearSearch, GetSearchMatch(AIndex)	Si sposta tra le corrispondenze. SearchResults è il numero di corrispondenze e SearchIndex quella corrente.
SelectText(APageIndex, AFirstChar, ACharCount), SelectPage, SelectAll, ClearSelection, CopyToClipboard	Selezione del testo. SelectedText e HasSelection leggono la selezione.
PageText(APageIndex): TsgcPDFTextExtractor	Testo di una pagina con le posizioni dei caratteri (di proprietà del visualizzatore).
DeviceToPage, PageToDevice, GetPageRect, PageRotation	Converte tra pixel client e spazio utente PDF.
WidgetCount, GetWidget(AIndex), EditWidget	Accede ai widget dei campi modulo e avvia la modifica di uno di essi.
ClearCache, RenderVisiblePages, CachedPageCount	Controllo della cache delle pagine.
AnnotationAt(X, Y: Integer): TsgcPDFAnnotation	L'annotazione più in alto in un punto del client, nil se non ce n'è. Risposte, popup, widget dei moduli e annotazioni nascoste vengono saltati, e i collegamenti vengono restituiti solo quando AnnotationEditing è True.
SelectedAnnotation, SelectAnnotation(AAnnotation), DeleteSelectedAnnotation: Boolean	L'annotazione selezionata. SelectAnnotation(nil) azzera la selezione. DeleteSelectedAnnotation funziona quando AnnotationEditing è True, genera OnAnnotationDelete e restituisce True quando l'annotazione è stata eliminata.
ShowAnnotationPopup(AAnnotation), CloseAnnotationPopup	Aprono il popup di un'annotazione dal codice, e lo chiudono.
GotoAnnotation(AAnnotation)	Scorre fino a rendere visibile l'annotazione. Quando AnnotationEditing è True, viene anche selezionata.
AnnotationsChanged	Chiamarlo dopo aver modificato Document.Annotations nel codice. Il visualizzato-

Metodo	Descrizione
	re si ridisegna e abbandona la selezione o il popup di un'annotazione rimossa.

Mouse e tastiera

- La rotellina del mouse scorre, Ctrl + rotellina esegue lo zoom.
- I tasti freccia, Pagina su, Pagina giù, Spazio, Home e Fine scorrono e cambiano pagina.
- Ctrl+A seleziona tutto il testo del documento, Ctrl+C e Ctrl+Insert copiano la selezione.
- Tab sposta tra i campi modulo durante la compilazione.
- Un clic su un'annotazione con contenuto o risposte ne apre il popup. Quando AnnotationEditing è True, un clic seleziona un'annotazione, un trascinamento la sposta, le maniglie la ridimensionano, Canc la elimina e i tasti freccia la spostano (di 10 punti con Maiusc).
- Esc durante un trascinamento di strumento, spostamento o ridimensionamento annulla solo quel trascinamento. Altrimenti chiude il popup dell'annotazione, azzera la selezione e annulla lo strumento di annotazione.

Esempio: visualizzatore con miniature e segnalibri

```
constructor TMainForm.CreateViewer(AOwner: TComponent);
begin
  CreateNew(AOwner);
  Width := 1100;
  Height := 800;
  // page thumbnails on the left
  FThumbnails := TsgcPDFThumbnailView.Create(Self);
  FThumbnails.Parent := Self;
  FThumbnails.Align := alLeft;
  FThumbnails.Width := 160;
  FThumbnails.ThumbnailWidth := 120;
  // bookmarks (outline) tree on the right
  FOutline := TsgcPDFOutlineView.Create(Self);
  FOutline.Parent := Self;
  FOutline.Align := alRight;
  FOutline.Width := 220;
  // the viewer fills the rest of the form
  FViewer := TsgcPDFViewerControl.Create(Self);
  FViewer.Parent := Self;
  FViewer.Align := alClient;
  FViewer.ZoomMode := zmFitWidth;
  FViewer.ViewMode := pvmContinuous;
  FViewer.OnPageChange := OnPageChangeEvent;
  FViewer.OnLinkClick := OnLinkClickEvent;
  FViewer.OnFieldChange := OnFieldChangeEvent;
  FViewer.OnSearchProgress := OnSearchProgressEvent;
  // link the side panels to the viewer
  FThumbnails.Viewer := FViewer;
  FOutline.Viewer := FViewer;
  FViewer.LoadFromFile('sample.pdf');
end;
```

Esempio: eventi

```
procedure TMainForm.OnPageChangeEvent(Sender: TObject);
begin
  Caption := Format('Page %d of %d, zoom %.0f%%',
    [FViewer.PageIndex + 1, FViewer.PageCount, FViewer.Zoom]);
end;

procedure TMainForm.OnLinkClickEvent(Sender: TObject; APageIndex: Integer;
  const AURI: string; var AHandled: Boolean);
```

```
begin
  // AURI is empty for links to a page of the same document
  if AURI <> '' then
    AHandled := MessageDlg('Open ' + AURI + '?', mtConfirmation,
      [mbYes, mbNo], 0) <> mrYes;
end;

procedure TMainForm.OnFieldChangeEvent(Sender: TObject;
  AField: TsgcPDFFormField);
begin
  // a form field was edited in the viewer: save the filled form
  FViewer.Document.SaveToFile('filled.pdf');
end;

procedure TMainForm.OnSearchProgressEvent(Sender: TObject;
  APageIndex, APageCount: Integer; var ACancel: Boolean);
begin
  Caption := Format('Searching page %d of %d', [APageIndex + 1, APageCount]);
end;
```

Esempio: ricerca e copia

```
procedure TMainForm.SearchAndCopy;
begin
  // every match of the document is highlighted, the first one is shown
  if FViewer.FindText('invoice', False, True) then
  begin
    ShowMessage(Format('%d matches', [FViewer.SearchResults]));
    FViewer.FindNext;
  end;
  // select the text of the current page and copy it to the clipboard
  FViewer.SelectPage(FViewer.PageIndex);
  if FViewer.HasSelection then
    FViewer.CopyToClipboard;
end;
```

Esempio: stampa

```
procedure TMainForm.PrintPages;
begin
  // pages 1 to 3 (zero based indexes) on the default printer
  FViewer.Print(0, 2, 'My document');
end;
```

Annotazioni

Il visualizzatore disegna le annotazioni di `Document.Annotations`. Facendo clic su un'annotazione con contenuto o risposte si apre un popup con il suo autore, la data, il contenuto e le risposte. Gestire OnAnnotationClick, oppure impostare ShowAnnotationPopups a False, per mostrare invece una propria interfaccia utente.
Con **AnnotationEditing** impostato a True l'utente può anche modificare le annotazioni:

- Un clic seleziona un'annotazione e ne mostra le maniglie. Trascinare l'annotazione per spostarla, oppure trascinare una maniglia per ridimensionarla.
- Canc elimina l'annotazione selezionata con le sue risposte. OnAnnotationDelete può rifiutarlo.
- I tasti freccia spostano l'annotazione selezionata di 1 punto, o di 10 punti con Maiusc.
- Il testo del popup può essere modificato, e la sua casella Rispondi aggiunge una risposta scritta da AnnotationAuthor.
- Esc durante un trascinamento di strumento, spostamento o ridimensionamento annulla solo quel trascinamento. Altrimenti chiude il popup, azzera la selezione e annulla lo strumento corrente.

Impostare **AnnotationTool** per inserire una nuova annotazione: fare clic su una pagina, oppure trascinare su di essa, e l'annotazione viene creata con AnnotationAuthor e AnnotationColor. OnAnnotationAdd viene generato e lo strumento torna a vatNone.

Strumento	Annotazione inserita
vatNone	Nessuno strumento (predefinito). I clic selezionano le annotazioni.
vatNote	Nota adesiva (TsgcPDFTextAnnotation).
vatFreeText	Casella di testo (TsgcPDFFreeTextAnnotation).
vatHighlight, vatUnderline, vatStrikeOut	Evidenziazione del testo (TsgcPDFHighlightAnnotation) sul testo selezionato con il mouse.
vatLine, vatArrow	Linea, o linea con una freccia all'estremità (TsgcPDFLineAnnotation).
vatSquare, vatCircle	Rettangolo o ellisse (TsgcPDFShapeAnnotation).
vatInk	Disegno a mano libera (TsgcPDFInkAnnotation).
vatStamp	Timbro con il nome AnnotationStampName (TsgcPDFStampAnnotation).

Il salvataggio resta compito dell'applicazione. Il visualizzatore modifica il documento solo in memoria, e `Document.Annotations.Modified` indica se c'è qualcosa da salvare. Chiamare `Document.SaveIncremental` per aggiungere le modifiche e mantenere valide le firme esistenti, oppure `Document.SaveToFile` per un salvataggio completo. Vedere Annotazioni. Dopo aver modificato `Document.Annotations` nel codice, chiamare AnnotationsChanged. Per mostrare le annotazioni come elenco di commenti accanto al visualizzatore, collegare ad esso un TsgcPDFCommentsView.

Esempio: annotazioni

```
procedure TMainForm.SetupAnnotations;
begin
  FViewer.AnnotationEditing := True;
  FViewer.AnnotationAuthor := 'Reviewer';
  // clDefault (the default) uses the usual colour of each tool
  FViewer.AnnotationColor := clRed;
  FViewer.AnnotationStampName := 'Draft';
  FViewer.OnAnnotationSelect := OnAnnotationSelectEvent;
  FViewer.OnAnnotationAdd := OnAnnotationAddEvent;
  FViewer.OnAnnotationChange := OnAnnotationChangeEvent;
  FViewer.OnAnnotationDelete := OnAnnotationDeleteEvent;
  FViewer.OnAnnotationClick := OnAnnotationClickEvent;
end;

procedure TMainForm.NoteButtonClick(Sender: TObject);
begin
  // the next click on a page places a sticky note
  FViewer.AnnotationTool := vatNote;
end;

procedure TMainForm.DeleteButtonClick(Sender: TObject);
begin
  FViewer.DeleteSelectedAnnotation;
end;

procedure TMainForm.SaveButtonClick(Sender: TObject);
begin
  if FViewer.Document.Annotations.Modified then
    // the original bytes are kept, and so are the signatures of the file
    FViewer.Document.SaveIncremental(ChangeFileExt(FViewer.FileName, '') +
      '_reviewed.pdf');
end;

procedure TMainForm.OnAnnotationSelectEvent(Sender: TObject;
  AAnnotation: TsgcPDFAnnotation);
```

```
begin
  // AAnnotation is nil when the selection is cleared
  DeleteButton.Enabled := AAnnotation <> nil;
end;

procedure TMainForm.OnAnnotationAddEvent(Sender: TObject;
  AAnnotation: TsgcPDFAnnotation);
begin
  StatusBar.SimpleText := Format('%s added on page %d',
    [AAnnotation.ClassName, AAnnotation.PageIndex + 1]);
end;

procedure TMainForm.OnAnnotationChangeEvent(Sender: TObject;
  AAnnotation: TsgcPDFAnnotation);
begin
  StatusBar.SimpleText := 'Changed: ' + AAnnotation.Contents;
end;

procedure TMainForm.OnAnnotationDeleteEvent(Sender: TObject;
  AAnnotation: TsgcPDFAnnotation; var AAllow: Boolean);
begin
  AAllow := MessageDlg('Delete this annotation and its replies?',
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes;
end;

procedure TMainForm.OnAnnotationClickEvent(Sender: TObject;
  AAnnotation: TsgcPDFAnnotation; var AHandled: Boolean);
begin
  // no popup for stamps in this application
  AHandled := AAnnotation is TsgcPDFStampAnnotation;
end;
```

Compilazione dei moduli

Con FormFilling impostato su True, facendo clic su un campo di testo o di scelta si apre un editor sopra il campo, e facendo clic su una casella di controllo o un pulsante di opzione lo si commuta. I valori dei campi vengono scritti nel documento (TsgcPDFDocument.AcroForm) e la pagina viene ridisegnata. Gestire OnFieldChange per reagire, e salvare il documento con `Document.SaveToFile` per mantenere i valori compilati.

Vedi anche

- TsgcPDFThumbnailView
- TsgcPDFOutlineView
- TsgcPDFCommentsView
- TsgcPDFViewerFMX
- TsgcPDFViewer
- Annotazioni

TsgcPDFThumbnailView

TsgcPDFThumbnailView (unità sgcPDF_ViewerVCL) mostra una colonna scorrevole di miniature delle pagine per un TsgcPDFViewerControl. Fare clic su una miniatura per andare a quella pagina. La pagina corrente viene evidenziata, e le miniature vengono rese su richiesta e memorizzate nella cache.

Membro	Descrizione
Viewer: TsgcPDFViewerControl	Il visualizzatore il cui documento viene mostrato. Le miniature seguono il suo documento e la sua pagina corrente.
ThumbnailWidth: Integer	Larghezza di una miniatura in pixel. Valore predefinito 120.
ItemCount	Numero di miniature (pagine).
GetItemRect(AIndex): TRect, ItemAtPos(X, Y): Integer	Layout delle miniature in coordinate client.
RenderVisibleThumbnails, CachedThumbnailCount	Controllo di rendering e cache.

Sono pubblicate le consuete proprietà VCL (Align, Color, Font, PopupMenu...) e gli eventi OnClick, OnMouseDown e OnResize. Vedere l'esempio in TsgcPDFViewerControl.

Vedi anche

- TsgcPDFViewerControl
- TsgcPDFOutlineView

TsgcPDFOutlineView

TsgcPDFOutlineView (unità sgcPDF_ViewerVCL) è una vista ad albero che mostra i segnalibri (outline) del documento di un TsgcPDFViewerControl. Selezionando un nodo, il visualizzatore scorre fino alla destinazione del segnalibro.

Membro	Descrizione
Viewer: TsgcPDFViewer-Control	Il visualizzatore da seguire. L'albero viene ricostruito quando il visualizzatore carica un altro documento.
RebuildOutline	Ricarica l'albero dal documento.
NavigateToNode(ANode: TTreeNode)	Va alla destinazione di un nodo.

Discende da TCustomTreeView e pubblica le consuete proprietà della vista ad albero (Items, Indent, ShowButtons, ShowLines, ShowRoot, HideSelection...) e gli eventi OnClick e OnChange.

Vedi anche

- TsgcPDFViewerControl
- TsgcPDFCommentsView
- Segnalibri

TsgcPDFCommentsView

TsgcPDFCommentsView (unità sgcPDF_ViewerVCL) è una vista ad albero che elenca i commenti del documento di un TsgcPDFViewerControl, come il pannello dei commenti di un lettore PDF. Vengono elencate tutte le annotazioni tranne i campi modulo, i collegamenti e i popup.

Membro	Descrizione
Viewer: TsgcPDFViewerControl	Il visualizzatore da seguire. L'elenco viene ricostruito quando il visualizzatore carica o chiude un documento e quando le sue annotazioni cambiano.
GroupByPage: Boolean	Elenca i commenti sotto un nodo per pagina, con il testo Page N (conteggio). Quando è False, i commenti formano un unico elenco piatto in ordine di pagina. Valore predefinito True.
ShowReplies: Boolean	Mostra le risposte di un commento come suoi nodi figlio. Quando è False, vengono elencati solo i commenti di primo livello. Valore predefinito True.
RebuildComments	Ricarica l'elenco dal documento del visualizzatore. L'elenco segue già il visualizzatore, e dopo aver modificato Document.Annotations nel codice lo ricostruisce anche il metodo AnnotationsChanged del visualizzatore.
SelectedAnnotation: TsgcPDFAnnotation	Sola lettura. L'annotazione del nodo selezionato, nil quando non è selezionato alcun nodo o è selezionato un nodo di pagina.

Ogni nodo si legge `Autore, data: contenuto`. Il contenuto viene mostrato su una sola riga, e i testi lunghi vengono troncati a 120 caratteri. Quando il contenuto è vuoto, viene mostrato invece il tipo dell'annotazione, ad esempio Highlight o Stamp (Approved). Un'annotazione senza autore mostra (no author), e la data viene omessa quando l'annotazione non ne ha.

- Selezionando un nodo il visualizzatore scorre fino all'annotazione con GotoAnnotation. Quando AnnotationEditing del visualizzatore è True, l'annotazione viene selezionata anche nel visualizzatore.
- Un doppio clic apre il popup dell'annotazione.
- Il tasto Canc elimina l'annotazione selezionata e le sue risposte quando AnnotationEditing del visualizzatore è True. OnAnnotationDelete del visualizzatore può rifiutarlo.
- Quando l'utente seleziona un'annotazione nel visualizzatore, il suo nodo viene selezionato nell'elenco.

Deriva da TCustomTreeView e pubblica le consuete proprietà di una vista ad albero (Items, Indent, ShowButtons, ShowLines, ShowRoot, HideSelection...) e gli eventi OnClick e OnChange. L'albero è di sola lettura, e HideSelection è False per impostazione predefinita in modo che il commento selezionato resti visibile.

Esempio: pannello dei commenti

```
procedure TMainForm.CreateCommentsPanel;
begin
  FComments := TsgcPDFCommentsView.Create(Self);
  FComments.Parent := Self;
  FComments.Align := alRight;
  FComments.Width := 280;
  // one flat list instead of the "Page N (count)" groups
  FComments.GroupByPage := False;
  FComments.ShowReplies := True;
  FComments.OnChange := OnCommentChangeEvent;
  // from now on the list follows the document, the annotations and the
  // selection of the viewer
  FComments.Viewer := FViewer;
  // a selected comment is also selected in the viewer, Delete removes it
  FViewer.AnnotationEditing := True;
end;
```

```
procedure TMainForm.OnCommentChangeEvent(Sender: TObject; Node: TTreeNode);
var
  oAnnot: TsgcPDFAnnotation;
begin
  // nil for a page group node
  oAnnot := FComments.SelectedAnnotation;
  if oAnnot <> nil then
    StatusBar.SimpleText := Format('%s, page %d', [oAnnot.Author,
      oAnnot.PageIndex + 1]);
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFViewerControl
- TsgcPDFOutlineView
- TsgcPDFCommentsViewFMX
- Annotazioni

TsgcPDFViewerFMX

TsgcPDFViewerFMX (unità sgcPDF_ViewerFMX) è un controllo FireMonkey che mostra documenti PDF su Windows, macOS, iOS, Android e Linux (FMXLinux). Le pagine vengono disegnate dal rasterizzatore software in puro Pascal (TsgcPDFRendererRaster con output bitmap FMX) in un layout verticale continuo, e mantenute in una cache di pagine con dimensione limitata. Richiede Delphi XE5 o successivo ed è installato dai package FMX, nella scheda **sgcPDF** della palette.

Proprietà pubblicate

Proprietà	Descrizione
Document: TsgcPDFDocument	Mostra un TsgcPDFDocument di propria gestione.
PageIndex: Integer	Pagina corrente, a base zero.
Zoom: Single	Fattore di zoom, 1 corrisponde al 100 percento. Impostarlo commuta ZoomMode su fzmCustom.
ZoomMode: TsgcPDFViewerFMX-ZoomMode	fzmFitWidth (predefinito), fzmFitPage o fzmCustom.
PageGap: Single	Spazio tra le pagine.
BackgroundColor: TAlphaColor	Colore intorno alle pagine. Valore predefinito $FF808080.
CacheSize: Integer	Numero di pagine rese mantenute in memoria. Valore predefinito 8.
OnPageChange, OnZoomChange, OnLayerChange: TNotifyEvent	Notifiche di pagina, zoom e visibilità dei livelli.
OnLinkClick(Sender; APageIndex: Integer; const AURI: string; var AHandled: Boolean)	È stato toccato o cliccato un collegamento. I collegamenti alle pagine del documento vengono seguiti a meno che AHandled non sia impostato.
AnnotationEditing: Boolean	Consente all'utente di selezionare, spostare, ridimensionare ed eliminare annotazioni, modificarne il testo e aggiungerne di nuove. Impostarlo a False azzera la selezione e mantiene lo strumento, perché gli strumenti funzionano anche quando AnnotationEditing è False. Un popup aperto viene riaperto nella nuova modalità. Valore predefinito False.
AnnotationTool: TsgcPDFViewerAnnotationTool	Strumento per la prossima annotazione inserita in una pagina, sia che AnnotationEditing sia True sia che sia False: vatNone (predefinito), vatNote, vatFreeText, vatHighlight, vatUnderline, vatStrikeOut, vatLine, vatArrow, vatSquare, vatCircle, vatInk o vatStamp.
AnnotationAuthor: string	Autore delle annotazioni e delle risposte aggiunte dall'utente.
AnnotationColor: TAlphaColor	Colore delle nuove annotazioni. TAlphaColorRec.Null (predefinito) usa il colore abituale di ogni strumento.
AnnotationStampName: string	Nome del timbro inserito da vatStamp. Valore predefinito Approved.
ShowAnnotationPopups: Boolean	Apre un popup quando si tocca o si fa clic su un'annotazione con contenuto o risposte. Valore predefinito True.

Proprietà	Descrizione
OnAnnotationClick(Sender; AAnnotation: TsgcPDFAnnotation; var AHandled: Boolean)	È stata toccata o cliccata un'annotazione con contenuto o risposte. Impostare AHandled a True per saltare il popup.
OnAnnotationSelect(Sender; AAnnotation: TsgcPDFAnnotation)	L'annotazione selezionata è cambiata. AAnnotation è nil quando la selezione è stata azzerata.
OnAnnotationAdd(Sender; AAnnotation: TsgcPDFAnnotation)	L'utente ha aggiunto un'annotazione con uno strumento, o una risposta nel popup.
OnAnnotationChange(Sender; AAnnotation: TsgcPDFAnnotation)	L'utente ha spostato, ridimensionato o modificato un'annotazione.
OnAnnotationDelete(Sender; AAnnotation: TsgcPDFAnnotation; var AAllow: Boolean)	Un'annotazione sta per essere eliminata insieme alle sue risposte. Impostare AAllow a False per mantenerla.

Metodi pubblici

LoadFromFile, LoadFromStream, Close, GotoPage, NextPage, PrevPage, FirstPage, LastPage, ZoomIn, ZoomOut, ClearCache, SetScrollPosition, GetPageRect, DeviceToPage, PageToDevice, PageRotation e CachedPageCount. Livelli (contenuto opzionale): GetLayers, SetLayerVisible e LayerVisible, come in TsgcPDFViewerControl. Sola lettura: PageCount, ScrollX, ScrollY, ContentWidth, ContentHeight e FileName.
Annotazioni: AnnotationAt(X, Y: Single), SelectedAnnotation (lettura e scrittura), SelectAnnotation, DeleteSelectedAnnotation (restituisce True quando l'annotazione è stata eliminata), ShowAnnotationPopup, CloseAnnotationPopup, GotoAnnotation e AnnotationsChanged, da chiamare dopo aver modificato Document.Annotations nel codice. Funzionano come in TsgcPDFViewerControl: DeleteSelectedAnnotation funziona solo quando AnnotationEditing è True, e GotoAnnotation scorre fino a rendere visibile l'annotazione e, quando AnnotationEditing è True, la seleziona anche.

Tocco, mouse e tastiera

- Trascinare con il dito o con il mouse per scorrere e spostare la visuale.
- Pizzicare per lo zoom (il controllo abilita il gesto interattivo Zoom).
- La rotellina del mouse scorre, Maiusc + rotellina scorre lateralmente, Ctrl + rotellina esegue lo zoom.
- Pagina su, Pagina giù, Home, Fine e i tasti freccia consentono la navigazione.
- Quando AnnotationEditing è False, toccare un collegamento per seguirlo, e toccare un'annotazione con contenuto o risposte per aprirne il popup.
- Quando AnnotationEditing è True, un tocco seleziona un'annotazione e un tocco su uno spazio vuoto azzera la selezione. Un doppio clic apre il popup. Un trascinamento sull'annotazione selezionata la sposta, un trascinamento su una delle sue maniglie la ridimensiona, e un trascinamento altrove sposta la visuale. Canc elimina l'annotazione selezionata, e i tasti freccia la spostano di 1 punto, o di 10 punti con Maiusc.
- Esc durante un trascinamento di strumento, spostamento o ridimensionamento annulla solo quel trascinamento. Altrimenti chiude il popup dell'annotazione, azzera la selezione e annulla lo strumento di annotazione.

Esempio

```
constructor TMainForm.CreateViewer(AOwner: TComponent);
begin
  CreateNew(AOwner);
  FViewer := TsgcPDFViewerFMX.Create(Self);
  FViewer.Parent := Self;
  FViewer.Align := TAlignLayout.Client;
  FViewer.ZoomMode := fzmFitWidth;
  FViewer.BackgroundColor := TAlphaColors.Lightgray;
  FViewer.OnPageChange := OnPageChangeEvent;
  // on mobile, open a file from the application documents folder
```

```
  FViewer.LoadFromFile('sample.pdf');
end;

procedure TMainForm.OnPageChangeEvent(Sender: TObject);
begin
  Caption := Format('Page %d of %d', [FViewer.PageIndex + 1,
    FViewer.PageCount]);
end;
```

Annotazioni

Il visualizzatore FMX offre lo stesso supporto alle annotazioni di TsgcPDFViewerControl, con gli stessi strumenti e gli stessi eventi. Toccando o facendo clic su un'annotazione con contenuto o risposte si apre un popup con il suo autore, la data, il contenuto e le risposte. Quando AnnotationEditing è True il testo del popup può essere modificato e la sua casella Rispondi aggiunge una risposta scritta da AnnotationAuthor.

- Quando AnnotationEditing è True, un tocco o un clic seleziona un'annotazione e un doppio clic ne apre il popup. Un trascinamento sull'annotazione selezionata la sposta, le sue maniglie la ridimensionano e Canc la elimina con le sue risposte. I tasti freccia spostano l'annotazione selezionata di 1 punto, o di 10 punti con Maiusc. Ogni modifica genera OnAnnotationChange.
- Esc durante un trascinamento di strumento, spostamento o ridimensionamento annulla solo quel trascinamento. Altrimenti chiude il popup, azzera la selezione e annulla lo strumento corrente.
- AnnotationTool inserisce un'annotazione con un tocco o un trascinamento e poi torna a vatNone. Quando AnnotationEditing è True, la nuova annotazione viene selezionata. Una nuova nota apre il suo popup, quando ShowAnnotationPopups è True, in modo che se ne possa digitare il testo. Un nuovo testo libero apre un editor sul posto. Ctrl+Invio, o un tocco fuori dall'editor, aggiunge l'annotazione con il testo digitato. Esc, o un testo vuoto, la scarta.
- Il visualizzatore FMX non ha la selezione del testo, quindi vatHighlight, vatUnderline e vatStrikeOut evidenziano il testo all'interno del rettangolo trascinato, un quadrilatero per riga. Quando il rettangolo non contiene testo, non viene aggiunto nulla e lo strumento resta attivo.
- Le posizioni sono in coordinate del controllo (Single): AnnotationAt(X, Y) e PageToDevice(APageIndex, APDFX, APDFY): TPointF.

Il salvataggio resta compito dell'applicazione, come nel visualizzatore VCL: chiamare `Document.SaveIncremental` o `Document.SaveToFile` quando `Document.Annotations.Modified` è True. Dopo il salvataggio, `Document.Annotations.ResetModified` azzera quell'indicatore, e il prossimo salvataggio scrive comunque ogni modifica fatta dal caricamento del documento. Vedere Annotazioni. Per mostrare le annotazioni come elenco di commenti accanto al visualizzatore, collegare ad esso un TsgcPDFCommentsViewFMX.

Esempio: annotazioni

```
procedure TMainForm.SetupAnnotations;
begin
  FViewer.AnnotationEditing := True;
  FViewer.AnnotationAuthor := 'Reviewer';
  // TAlphaColorRec.Null (the default) uses the usual colour of each tool
  FViewer.AnnotationColor := TAlphaColorRec.Red;
  FViewer.OnAnnotationAdd := OnAnnotationAddEvent;
  FViewer.OnAnnotationChange := OnAnnotationChangeEvent;
  FViewer.OnAnnotationDelete := OnAnnotationDeleteEvent;
end;

procedure TMainForm.HighlightButtonClick(Sender: TObject);
begin
  // drag a rectangle over the text to highlight it
  FViewer.AnnotationTool := vatHighlight;
end;

procedure TMainForm.SaveButtonClick(Sender: TObject);
begin
  if FViewer.Document.Annotations.Modified then
    FViewer.Document.SaveIncremental(TPath.Combine(TPath.GetDocumentsPath,
      'reviewed.pdf'));
end;
```

```
procedure TMainForm.OnAnnotationAddEvent(Sender: TObject;
  AAnnotation: TsgcPDFAnnotation);
begin
  Caption := Format('%s added on page %d', [AAnnotation.ClassName,
    AAnnotation.PageIndex + 1]);
end;

procedure TMainForm.OnAnnotationChangeEvent(Sender: TObject;
  AAnnotation: TsgcPDFAnnotation);
begin
  Caption := 'Changed: ' + AAnnotation.Contents;
end;

procedure TMainForm.OnAnnotationDeleteEvent(Sender: TObject;
  AAnnotation: TsgcPDFAnnotation; var AAllow: Boolean);
begin
  // only the annotations of this user can be deleted
  AAllow := AAnnotation.Author = FViewer.AnnotationAuthor;
end;
```

Rendering in una bitmap FMX

TsgcPDFRendererFMX (unità sgcPDF_Renderer_FMX) rende una pagina in un TBitmap FMX, ad esempio per un'anteprima personalizzata o per condividere un'immagine di pagina. Il testo con font non incorporati e non disponibili come file TrueType viene disegnato con il layout di testo FMX della piattaforma.

```
procedure RenderPageToFMXBitmap(ADocument: TsgcPDFDocument;
  APageIndex: Integer; ABitmap: TBitmap);
var
  oRenderer: TsgcPDFRendererFMX;
begin
  oRenderer := TsgcPDFRendererFMX.Create;
  try
    // 800 x 1131 pixels, the bitmap is resized to the page raster
    oRenderer.RenderPageToBitmap(ADocument.Parser,
      ADocument.Pages[APageIndex].PageDict, 800, 1131, ABitmap);
  finally
    oRenderer.Free;
  end;
end;
```

La selezione del testo, la ricerca e la compilazione dei moduli sono disponibili solo nel visualizzatore VCL.

Vedi anche

- TsgcPDFViewerControl
- TsgcPDFCommentsViewFMX
- macOS, iOS e Android
- Architettura del renderer
- Annotazioni

TsgcPDFCommentsViewFMX

TsgcPDFCommentsViewFMX (unità sgcPDF_ViewerFMX) è la versione FireMonkey di TsgcPDFCommentsView. È un TTreeView che elenca i commenti del documento di un TsgcPDFViewerFMX. Vengono elencate tutte le annotazioni tranne i campi modulo, i collegamenti e i popup. Richiede Delphi XE5 o successivo e viene installato dai package FMX, nella scheda **sgcPDF** della palette.

Membro	Descrizione
Viewer: TsgcPDFViewerFMX	Il visualizzatore da seguire. L'elenco viene ricostruito quando il visualizzatore carica o chiude un documento e quando le sue annotazioni cambiano.
GroupByPage: Boolean	Elenca i commenti sotto un elemento per pagina, con il testo Page N (conteggio). Quando è False, i commenti formano un unico elenco piatto in ordine di pagina. Valore predefinito True.
ShowReplies: Boolean	Mostra le risposte di un commento come suoi elementi figlio. Quando è False, vengono elencati solo i commenti di primo livello. Valore predefinito True.
RebuildComments	Ricarica l'elenco dal documento del visualizzatore. L'elenco segue già il visualizzatore, e dopo aver modificato Document.Annotations nel codice lo ricostruisce anche il metodo AnnotationsChanged del visualizzatore.
SelectedAnnotation: TsgcPDFAnnotation	Sola lettura. L'annotazione dell'elemento selezionato, nil quando non è selezionato alcun elemento o è selezionato un elemento di pagina.

Ogni elemento si legge `Autore, data: contenuto`. Il contenuto viene mostrato su una sola riga, e i testi lunghi vengono abbreviati. Quando il contenuto è vuoto, viene mostrato invece il tipo dell'annotazione, ad esempio Highlight. Un'annotazione senza autore mostra (no author), e la data viene omessa quando l'annotazione non ne ha.

- Selezionando un elemento il visualizzatore scorre fino all'annotazione con GotoAnnotation. Quando AnnotationEditing del visualizzatore è True, l'annotazione viene selezionata anche nel visualizzatore.
- Un doppio clic apre il popup dell'annotazione.
- Il tasto Canc elimina l'annotazione selezionata e le sue risposte quando AnnotationEditing del visualizzatore è True. OnAnnotationDelete del visualizzatore può rifiutarlo.
- Quando l'utente seleziona un'annotazione nel visualizzatore, il suo elemento viene selezionato nell'elenco.

Le altre proprietà e gli altri eventi, come Align, Width e OnChange, sono quelli del TTreeView FMX. Gli elementi vengono creati dal documento e non vengono salvati nel form.

Esempio: pannello dei commenti

```
procedure TMainForm.CreateCommentsPanel;
begin
  FComments := TsgcPDFCommentsViewFMX.Create(Self);
  FComments.Parent := Self;
  FComments.Align := TAlignLayout.Right;
  FComments.Width := 280;
  FComments.GroupByPage := True;
  FComments.ShowReplies := True;
  FComments.OnChange := OnCommentChangeEvent;
  // from now on the list follows the document, the annotations and the
  // selection of the viewer
  FComments.Viewer := FViewer;
  // a selected comment is also selected in the viewer, Delete removes it
  FViewer.AnnotationEditing := True;
end;

procedure TMainForm.OnCommentChangeEvent(Sender: TObject);
var
```

```
  oAnnot: TsgcPDFAnnotation;
begin
  // nil for a page group item
  oAnnot := FComments.SelectedAnnotation;
  if oAnnot <> nil then
    Caption := Format('%s, page %d', [oAnnot.Author, oAnnot.PageIndex + 1]);
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFViewerFMX
- TsgcPDFCommentsView
- Annotazioni

Font OpenType

`TsgcPDFDocument.AddTrueTypeFont` (un font installato) e `AddTrueTypeFontFromFile` (un file .ttf, .otf o il primo font di un file .ttc) accettano entrambe le varianti di font OpenType:

Contorni del font	Incorporato come
TrueType (tabella glyf, file .ttf e la maggior parte dei file .otf)	Font Type0 con discendente CIDFontType2 e programma FontFile2 in sottoinsieme.
PostScript / CFF (tabella CFF, file .otf che iniziano con OTTO)	Font Type0 con discendente CIDFontType0 e programma FontFile3 in sottoinsieme di sottotipo CIDFontType0C.

In entrambi i casi vengono incorporati solo i glifi utilizzati nel documento, viene scritta una CMap ToUnicode in modo che il testo possa essere copiato e cercato, e le larghezze dei glifi vengono scritte in /W. `TsgcTrueTypeFont.IsCFF` indica quale variante ha un font caricato. Il testo viene disegnato con `TsgcPDFPage.DrawTextTT` o `DrawTextTTColor`, che applicano anche le funzionalità di layout OpenType descritte in Script complessi e shaping.

Esempio

```
procedure CreateOpenTypeCFFPDF(const AOTFFile, AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  vFont: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    // an .otf font with PostScript (CFF) outlines is embedded as a
    // CIDFontType0 font with a subset FontFile3 /CIDFontType0C program
    vFont := oPDF.AddTrueTypeFontFromFile(AOTFFile);
    oPage.DrawTextTT('OpenType CFF text, subset and embedded', 50, 780,
      vFont, 16);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

AddTrueTypeFontFromFile è il modo per utilizzare i font su server, su Linux e sulle piattaforme mobili, dove il font potrebbe non essere installato. `FindTrueTypeFont(AFamilyName, ABold, AItalic)` restituisce l'indice di un font già aggiunto, oppure -1.

Vedi anche

- Script complessi e shaping
- Testo cinese, giapponese e coreano
- Testo e font

Script complessi e shaping

Il testo disegnato con un font TrueType o OpenType incorporato (`DrawTextTT`, `DrawTextTTColor`, TsgcPDFCanvas e TsgcPDFHTMLRenderer con font TrueType, e gli aspetti dei campi modulo) passa attraverso lo shaper OpenType di sgcPDF (unità sgcPDF_Shaping, classe TsgcPDFShaper). È scritto in puro Pascal e funziona su ogni piattaforma. Il testo viene passato in ordine logico, così come viene digitato, e lo shaper produce i glifi in ordine visivo:

- **Arabo**: forme di giunzione (isol, init, medi, fina), legature obbligatorie (rlig) come lam alef, e posizionamento dei segni.
- **Ebraico** e altro testo da destra a sinistra, con caratteri speculari come le parentesi.
- **Testo bidirezionale**: l'algoritmo bidirezionale Unicode (UAX #9) ordina i run misti da sinistra a destra e da destra a sinistra, numeri inclusi. La direzione del paragrafo deriva dal primo carattere forte.
- **Legature e forme contestuali**: ccmp, locl, liga, clig e calt dalla tabella GSUB.
- **Kerning e posizionamento dei segni**: kern, mark, mkmk e curs dalla tabella GPOS, oppure la tabella kern legacy quando il font non dispone di kerning GPOS.

Quando il testo contiene run da destra a sinistra, il testo logico viene scritto anche come /ActualText, in modo che copia e incolla ed estrazione del testo restituiscano il testo nell'ordine in cui è stato digitato.

Esempio: arabo, ebraico e kerning

```
procedure CreateMultilingualPDF(const AFontFile, AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  vFont: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    // a TrueType or OpenType font file; the used glyphs are embedded
    vFont := oPDF.AddTrueTypeFontFromFile(AFontFile);
    // Latin with kerning and ligatures from the GPOS / GSUB tables
    oPage.DrawTextTT('Office affinity, AVATAR', 50, 780, vFont, 18);
    // Arabic: joining forms and right to left order are applied
    oPage.DrawTextTT(WideString(#$0645#$0631#$062D#$0628#$0627), 50, 740,
      vFont, 18);
    // Hebrew mixed with numbers (Unicode bidirectional algorithm)
    oPage.DrawTextTT(WideString(#$05E9#$05DC#$05D5#$05DD) + ' 2026', 50, 700,
      vFont, 18);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Utilizzo diretto dello shaper

`TsgcTrueTypeFont.ShapeText(const AText: WideString; ABaseLevel: Integer = -1): TsgcPDFShapedGlyphs` restituisce i glifi posizionati (GlyphID, Cluster, Text, XAdvance, YAdvance, XOffset, YOffset e il Level bidi) in ordine visivo, con gli avanzamenti in unità del font. ABaseLevel è 0 per sinistra verso destra, 1 per destra verso sinistra e -1 per rilevarlo automaticamente. `EncodeShapedText(AText, AFontSize)` restituisce gli operatori dello stream di contenuto per un testo sottoposto a shaping. L'unità sgcPDF_Shaping espone anche le funzioni di supporto bidi `sgcPDFBidiVisual`, `sgcPDFBidiLevels` e `sgcPDFBidiReorder`.

```
procedure ShowShapedGlyphs(const AText: WideString);
var
  oFont: TsgcTrueTypeFont;
  vGlyphs: TsgcPDFShapedGlyphs;
  i: Integer;
begin
  oFont := TsgcTrueTypeFont.Create;
```

```
  try
    oFont.LoadFromFile('C:\Windows\Fonts\arial.ttf');
    // -1: the paragraph direction comes from the first strong character
    vGlyphs := oFont.ShapeText(AText, -1);
    for i := 0 to Length(vGlyphs) - 1 do
      WriteLn(Format('glyph %d  cluster %d  advance %d  level %d',
        [vGlyphs[i].GlyphID, vGlyphs[i].Cluster, vGlyphs[i].XAdvance,
        vGlyphs[i].Level]));
  finally
    oFont.Free;
  end;
end;
```

Campi modulo

I valori dei campi modulo con caratteri esterni alla codifica dei font standard (cirillico, greco, CJK, arabo, ebraico) ottengono aspetti disegnati con un font TrueType incorporato e sottoposti a shaping nello stesso modo. Impostare `TsgcPDFAcroForm.AppearanceFontFile` o `AppearanceFontName` per scegliere il font. Quando entrambi sono vuoti, viene utilizzato il primo font installato che copre i caratteri (Arial Unicode MS, Segoe UI, Arial, Yu Gothic, MS Gothic, Microsoft YaHei, Malgun Gothic, Noto Sans).

Limitazioni

- Gli script che richiedono un motore di shaping dedicato, come gli script indiani (devanagari, bengalese, tamil) e gli script del sud-est asiatico (thailandese, khmer), vengono disegnati solo con le funzionalità generiche, senza il riordino delle sillabe.
- I caratteri espliciti di incorporamento e sovrascrittura bidi (LRE, RLE, LRO, RLO, isolati) vengono ignorati.

Vedi anche

- Font OpenType
- Testo cinese, giapponese e coreano
- Moduli

Testo cinese, giapponese e coreano

Per scrivere testo in cinese, giapponese o coreano, aggiungere un font che contenga i caratteri con `AddTrueTypeFont` o `AddTrueTypeFontFromFile` e disegnare con `DrawTextTT`. Il font viene incorporato come sottoinsieme (solo i glifi utilizzati), quindi l'output rimane compatto anche con font CJK di grandi dimensioni, e viene visualizzato allo stesso modo su ogni computer. Le collezioni TrueType (.ttc) sono accettate: viene utilizzato il primo font della collezione.

```
procedure CreateJapanesePDF(const AFontFile, AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  vFont: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    // for example C:\Windows\Fonts\msgothic.ttc (the first face is used)
    vFont := oPDF.AddTrueTypeFontFromFile(AFontFile);
    oPage.DrawTextTT(WideString(#$65E5#$672C#$8A9E#$306E#$30C6#$30AD#$30B9#$30C8),
      50, 780, vFont, 20);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Font tipici di Windows: MS Gothic, Yu Gothic e Meiryo (giapponese), SimSun e Microsoft YaHei (cinese semplificato), MingLiU e Microsoft JhengHei (cinese tradizionale), Batang, Gulim e Malgun Gothic (coreano). Su Linux utilizzare ad esempio i font Noto Sans CJK o WenQuanYi con AddTrueTypeFontFromFile.

Lettura e rendering di documenti CJK

L'estrazione del testo e i renderer supportano documenti CJK creati da altri strumenti: font compositi con codifiche Identity-H e Identity-V e le CMap CJK predefinite, font CID incorporati (TrueType e CFF) e scrittura verticale. I documenti che utilizzano font CJK senza incorporarli vengono resi con un font installato del sistema.

TsgcPDFCJKFontManager

L'unità sgcPDF_Fonts_CJK (solo Windows) mantiene le classi di basso livello più vecchie TsgcPDFCIDFont e TsgcPDFCJKFontManager e le funzioni di supporto `sgcPDFIsCJKCodePoint` e `TsgcPDFCJKFontManager.ContainsCJK`. Queste classi non sono collegate a TsgcPDFDocument. Utilizzare AddTrueTypeFont e DrawTextTT per il nuovo codice.

Vedi anche

- Font OpenType
- Script complessi e shaping

Estrazione del testo: posizioni dei caratteri

Oltre al testo semplice e ai frammenti, **TsgcPDFTextExtractor** (unità sgcPDF_TextExtract) restituisce ogni carattere con la propria posizione, raggruppato in parole e righe nell'ordine di lettura. È ciò che il visualizzatore VCL utilizza per la selezione del testo e l'evidenziazione della ricerca, e può essere utilizzato per la ricerca di testo con coordinate, l'estrazione di dati da layout fissi o l'oscuramento del testo trovato.

API per caratteri, parole e righe

Metodo	Descrizione
GetCharCount, GetChar(AIndex): TsgcPDFTextChar	Caratteri nell'ordine di lettura di GetText. TsgcPDFTextChar contiene il quadrilatero del glifo (da X1, Y1 a X4, Y4, seguendo la direzione del testo), il riquadro di delimitazione (Left, Bottom, Right, Top), l'origine (OriginX, OriginY), FontSize, LineIndex, WordIndex (-1 per gli spazi bianchi) e Synthetic (uno spazio inserito dall'estrattore tra due run di testo).
GetWordCount, GetWord(AIndex): TsgcPDFTextWord	Parole come intervallo di caratteri (FirstChar, CharCount), con LineIndex e riquadro di delimitazione.
GetLineCount, GetLine(AIndex): TsgcPDFTextLine	Righe come intervallo di caratteri con il proprio riquadro di delimitazione.
GetCharsText: WideString	I caratteri uniti con CRLF tra le righe. Stesso testo di GetText.
CharAt(AX, AY: Double; ATolerance: Double = 0): Integer	Indice del carattere in un punto dello spazio utente, oppure -1. ATolerance amplia i riquadri dei caratteri.
IncludeAnnotations: Boolean	Estrae anche il testo mostrato dagli stream di aspetto delle annotazioni visibili (valori dei campi modulo, testo libero e timbri). Valore predefinito False.

`sgcPDFCreatePageTextExtractor(AParser, APageIndex)` crea un estrattore per una pagina ed esegue Extract (da deallocare a cura del chiamante, nil quando la pagina non esiste). Tutte le posizioni sono nello spazio utente PDF: punti, origine nell'angolo inferiore sinistro.

Esempio

```
procedure ListCharacterPositions(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oText: TsgcPDFTextExtractor;
  vChar: TsgcPDFTextChar;
  vWord: TsgcPDFTextWord;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    oText := TsgcPDFTextExtractor.Create(oPDF.Parser, oPDF.Pages[0].PageDict);
    try
      // also read the text shown by annotation appearance streams
      oText.IncludeAnnotations := True;
      oText.Extract;
```

```
      for i := 0 to oText.GetWordCount - 1 do
      begin
        vWord := oText.GetWord(i);
        WriteLn(Format('word %d: line %d, box %.1f %.1f %.1f %.1f',
          [i, vWord.LineIndex, vWord.Left, vWord.Bottom, vWord.Right,
          vWord.Top]));
      end;
      if oText.GetCharCount > 0 then
      begin
        vChar := oText.GetChar(0);
        WriteLn(Format('first char at %.1f, %.1f size %.1f',
          [vChar.OriginX, vChar.OriginY, vChar.FontSize]));
        // hit test: the character under a point of the page (user space)
        WriteLn('char at point: ', oText.CharAt(vChar.OriginX + 1,
          vChar.OriginY + 2, 1));
      end;
    finally
      oText.Free;
    end;
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Estrazione avanzata

- Il testo all'interno degli XObject di tipo form viene estratto, con la matrice del form applicata alle posizioni.
- /ActualText del contenuto marcato sostituisce i glifi che copre, in modo che legature, arabo con shaping e segni di sillabazione vengano estratti come testo originale.
- I font privi di una CMap ToUnicode vengono mappati tramite la loro codifica, /Differences e i nomi dei glifi.

Vedi anche

- TsgcPDFTextExtractor
- Estrazione del testo
- TsgcPDFViewerControl

Limiti per file non attendibili

sgcPDF viene spesso utilizzato per aprire file provenienti dall'esterno: caricamenti, allegati e-mail, documenti scansionati. Ogni parser e decoder controlla il proprio input e genera un'eccezione in caso di dati danneggiati invece di leggere fuori dai limiti. Le allocazioni sono limitate da queste variabili globali, che è possibile ridurre (o aumentare) prima di caricare i documenti:

Variabile	Unità	Predefinito	Limite
sgcPDFMaxDecodedSize: Int64	sgcPDF_Filters	268435456 (256 MB)	Dimensione massima decodificata di uno stream (Flate, LZW, RunLength, ASCII85, ASCIIHex, CCITT, JBIG2). Protegge dalle decompression bomb.
sgcPDFJPEGMaxPixels: Int64	sgcPDF_JPEG	67108864	Frame JPEG massimo (larghezza x altezza).
sgcPDFJPEGMaxMemory: Int64	sgcPDF_JPEG	1073741824 (1 GB)	Memoria di lavoro del decoder JPEG per una singola immagine.
sgcPDFJPXMaxPixels: Int64	sgcPDF_JPX	67108864	Immagine JPEG 2000 massima (larghezza x altezza).
CS_CANVAS_MAX_RASTER (costante)	sgcPDF_Renderer_Canvas	67108864	Raster massimo costruito dai renderer, in pixel.

```
procedure ConfigureLimits;
begin
  // largest decoded stream (default 256 MB); larger streams raise
  sgcPDFMaxDecodedSize := 64 * 1024 * 1024;
end;
```

Sono integrate altre protezioni: limiti di ricorsione per gli XObject di tipo form annidati, i pattern, i glifi Type 3, gli alberi di pagina e gli outline, il rilevamento di cicli nei riferimenti agli oggetti e cache con dimensione limitata nei visualizzatori. Un'immagine danneggiata viene saltata o disegnata parzialmente, e il resto della pagina viene comunque reso.
Queste variabili sono globali al processo. Impostarle una sola volta all'avvio, non mentre altri thread stanno caricando documenti.

Vedi anche

- Gestione degli errori
- Decoder di immagini

Decoder di immagini

sgcPDF include decoder in puro Pascal per ogni compressione di immagine utilizzata nei file PDF. I renderer, i visualizzatori, TsgcPDFImageExtractor e l'ottimizzatore li utilizzano, ed è possibile chiamarli direttamente. Funzionano su ogni piattaforma e non necessitano di alcuna DLL.

Formato	Unità e funzione	Supportato
JPEG (DCTDecode)	sgcPDF_JPEG: sgcPDFDecodeJPEG, TsgcPDFJPEGDecoder	Huffman baseline e progressivo, 8 bit, 1, 3 o 4 componenti, qualsiasi fattore di campionamento, marcatori restart, trasformazioni JFIF e Adobe (YCbCr, YCCK, CMYK). La codifica aritmetica, il JPEG lossless e a 12 bit generano EsgcPDFJPEGError.
JPEG 2000 (JPXDecode)	sgcPDF_JPX: sgcPDFDecodeJPX	File JP2 e codestream raw, tile, tutti gli ordini di progressione, wavelet reversibili 5/3 e irreversibili 9/7, sottocampionamento dei componenti, da 1 a 16 bit, tavolozze, canali alfa, sYCC.
CCITT Group 3 e Group 4 (CCITTFaxDecode)	sgcPDF_CCITT: sgcPDFCCITTFaxDecode, sgcPDFCCITTFaxDecodeParms	Group 3 monodimensionale (MH), Group 3 bidimensionale (MR) e Group 4 (MMR), EndOfLine, EncodedByteAlign, EndOfBlock, BlackIs1.
JBIG2 (JBIG2Decode)	sgcPDF_JBIG2: sgcPDFJBIG2Decode	Regioni generiche (aritmetiche e MMR), dizionari di simboli e regioni di testo con codifica aritmetica, / JBIG2Globals. I segmenti halftone, pattern, refinement e i segmenti di simboli e testo con codifica Huffman non sono supportati e generano un'eccezione.

Firme

- `sgcPDFDecodeJPEG(const AData: TBytes; out AWidth, AHeight, AComponents: Integer): TBytes` e un overload con `AColorTransform: Integer` (il valore PDF /ColorTransform, -1 se assente). Restituisce campioni a 8 bit interleaved.
- `sgcPDFDecodeJPX(const AData: TBytes; out AInfo: TsgcPDFJPXInfo; AKeep16: Boolean = False): TBytes`. AInfo fornisce Width, Height, Components, ColorComponents, HasAlpha, BitsPerComponent, ColorSpace (sgcJPXColorGray, sgcJPXColorRGB, sgcJPXColorCMYK, sgcJPXColorICC) e il profilo ICC.
- `sgcPDFCCITTFaxDecode(const AData: TBytes; AK, AColumns, ARows: Integer; AEndOfLine, AEncodedByteAlign, AEndOfBlock, ABlackIs1: Boolean; ADamagedRowsBeforeError: Integer = 0): TBytes`. AK < 0 è Group 4, 0 è Group 3 MH, > 0 è Group 3 MR. Restituisce righe a 1 bit allineate al byte.
- `sgcPDFJBIG2Decode(const AData, AGlobals: TBytes; out AWidth, AHeight: Integer): TBytes`. Restituisce righe a 1 bit con la convenzione PDF (0 è nero).

Esempio

```
procedure DecodeJPEGFile(const AFileName: string);
var
  vPixels: TBytes;
  vWidth, vHeight, vComponents: Integer;
begin
  // 1 (gray), 3 (RGB) or 4 (CMYK) bytes per pixel
  vPixels := sgcPDFDecodeJPEG(ReadFileBytes(AFileName), vWidth, vHeight,
    vComponents);
  WriteLn(Format('%d x %d, %d components', [vWidth, vHeight, vComponents]));
end;
```

Tutti i decoder rifiutano i dati danneggiati con un'eccezione e limitano le proprie allocazioni, vedere Limiti per file non attendibili.

Vedi anche

- TsgcPDFImageExtractor
- Importazione TIFF
- Funzionalità di rendering supportate

Importazione TIFF

TsgcPDFImage e TsgcPDFDocument.AddImage caricano file TIFF oltre a JPEG, PNG e BMP. Questo semplifica la trasformazione in PDF di documenti scansionati e file fax.

File TIFF supportati

- Little e big endian (II e MM), strip e tile.
- Compressione: nessuna, PackBits, LZW, Deflate (con predictor orizzontale), CCITT Group 3 e Group 4, e JPEG.
- Immagini bilivello, scala di grigi, RGB, tavolozza e CMYK, da 1 a 16 bit per campione (16 bit vengono ridotti a 8).
- File multipagina: è possibile aggiungere ogni pagina (IFD).

Le pagine CCITT e JPEG a strip singola vengono incorporate senza ricodifica, come stream CCITTFaxDecode e DCTDecode, in modo che una pagina fax scansionata mantenga le proprie dimensioni e qualità originali. Le altre pagine vengono compresse con Flate.

API

Membro	Descrizione
TsgcPDFDocument.AddImage(const AFileName: string; APageIndex: Integer): Integer	Aggiunge la pagina APageIndex (a base zero) di un file TIFF multipagina. Gli altri formati accettano solo la pagina 0.
TsgcPDFImage.TIFFPageCount(const AData: TBytes): Integer	Funzione di classe: numero di pagine di un file TIFF.
TsgcPDFImage.LoadTIFF(const AData: TBytes; APageIndex: Integer = 0)	Carica una pagina in un TsgcPDFImage (quindi aggiungerla con TsgcPDFDocument.AddImageObject).
TsgcPDFImage.IsCCITT: Boolean	True quando la pagina è incorporata come dati CCITT senza ricodifica.

Esempio: da TIFF multipagina a PDF

```
procedure TIFFToPDF(const ATIFFFile, APDFFile: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  vPages, vImage, i: Integer;
begin
  // number of pages (IFDs) of the TIFF file
  vPages := TsgcPDFImage.TIFFPageCount(ReadFileBytes(ATIFFFile));
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    for i := 0 to vPages - 1 do
    begin
      oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
      // APageIndex selects the TIFF page; CCITT G3/G4 and JPEG strips are
      // embedded without re-encoding
      vImage := oPDF.AddImage(ATIFFFile, i);
      oPage.DrawImageFromIndex(vImage, 50, 300, 495, 371);
    end;
    oPDF.SaveToFile(APDFFile);
  finally
```

```
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- Immagini
- Decoder di immagini

TsgcPDFImageExtractor

TsgcPDFImageExtractor (unità sgcPDF_ImageExtract) elenca le immagini di un PDF e le salva come file PNG, JPEG o BMP, oppure ne restituisce i pixel. Individua gli XObject immagine, le immagini inline e le immagini all'interno degli XObject di tipo form (e opzionalmente all'interno delle annotazioni), con la posizione in cui ogni immagine viene disegnata. È presente nella scheda sgcPDF della palette.

Proprietà

Proprietà	Descrizione
Document: TsgcPDFDocument	Un documento caricato.
Parser: TsgcPDFParser	Un parser esplicito. Ha priorità su Document.
IncludeInline: Boolean	Elenca le immagini inline (BI, ID, EI). Valore predefinito True.
IncludeAnnotations: Boolean	Elenca le immagini disegnate dagli stream di aspetto delle annotazioni. Valore predefinito False.
IncludeUnused: Boolean	Elenca le immagini delle risorse di pagina che il contenuto non disegna mai. Valore predefinito True.
UniqueOnly: Boolean	Elenca ogni oggetto immagine una sola volta. UseCount indica quante volte viene disegnato. Valore predefinito False.
IncludeAlpha: Boolean	Aggiunge la trasparenza /SMask o /Mask come canale alfa. Valore predefinito True.
MaxFormDepth: Integer	Annidamento massimo degli XObject di tipo form. Valore predefinito 16.
FileNamePattern: string	Nome file utilizzato da ExtractAll, senza estensione: %p numero di pagina, %i numero di immagine, %n numero di immagine all'interno della pagina, %o numero di oggetto, %r nome della risorsa.
Count, Items[AIndex]: TsgcPDFImageItem	Le immagini trovate. La scansione viene eseguita su richiesta.
Errors: TStringList	Immagini che ExtractAll non è riuscito a salvare.

Metodi

Metodo	Descrizione
Scan, ScanPage(APageIndex), Clear	Elenca le immagini di tutte le pagine o di una pagina.
SaveToFile(AIndex; const AFileName: string)	Sceglie il formato in base all'estensione: .png, .jpg, .jpeg, .bmp. Le estensioni .jp2, .jpx, .j2k, .jb2, .bin e .raw salvano i dati dello stream così come memorizzati.
SaveAsPNG, SaveAsJPEG, SaveAsBMP, SaveToStream(AIndex; AStream; AFormat)	Salva una singola immagine. AFormat: pifAuto (le immagini JPEG come JPEG, JPEG 2000 così come memorizzato, le altre come PNG), pifPNG, pifJPEG, pifBMP o pifRaw.

Metodo	Descrizione
ExtractAll(const AFolder: string; AFormat = pifAuto): Integer	Salva ogni immagine elencata e restituisce il numero di file scritti.
GetPixels(AIndex; out AWidth, AHeight, AChannels: Integer): TBytes	Pixel decodificati a 8 bit, dall'alto verso il basso: 1 Gray, 2 Gray e alfa, 3 RGB, 4 RGBA.
GetRawBytes, GetJPEGBytes, GetPNGBytes, GetBMPBytes, CanSaveAsJPEG	Dati dell'immagine in memoria. L'output JPEG è disponibile per le immagini DCTDecode, che vengono salvate senza ricompressione.

TsgcPDFImageItem descrive una singola immagine: PageIndex, ObjectNumber, Name, Source (pisXObject o pisInline), Width, Height, BitsPerComponent, ColorSpace, Filters, Matrix, Rect (l'area disegnata in punti), Placed, InAnnotation, HasSMask, HasMask, IsImageMask, UseCount e Stream.

Esempio: elencare e salvare le immagini

```
procedure ExtractImages(const APDFFile, AFolder: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oExtractor: TsgcPDFImageExtractor;
  oItem: TsgcPDFImageItem;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(APDFFile);
    oExtractor := TsgcPDFImageExtractor.Create(nil);
    try
      oExtractor.Document := oPDF;
      oExtractor.UniqueOnly := True;
      for i := 0 to oExtractor.Count - 1 do
      begin
        oItem := oExtractor.Items[i];
        WriteLn(Format('page %d: %dx%d %s [%s] at %.0f,%.0f', [oItem.PageIndex +
          1, oItem.Width, oItem.Height, oItem.ColorSpace, oItem.Filters,
          oItem.Rect.Left, oItem.Rect.Bottom]));
      end;
      // one file per image: page number and image number in the name
      oExtractor.FileNamePattern := 'page%p_img%n';
      WriteLn('files written: ', oExtractor.ExtractAll(AFolder, pifPNG));
      // or a single image in the format given by the extension
      if oExtractor.Count > 0 then
        oExtractor.SaveToFile(0, IncludeTrailingPathDelimiter(AFolder) +
          'first.bmp');
    finally
      oExtractor.Free;
    end;
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Esempio: pixel

```
procedure ReadImagePixels(const APDFFile: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oExtractor: TsgcPDFImageExtractor;
  vPixels: TBytes;
  vWidth, vHeight, vChannels: Integer;
```

```
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(APDFFile);
    oExtractor := TsgcPDFImageExtractor.Create(nil);
    try
      oExtractor.Document := oPDF;
      oExtractor.ScanPage(0);
      if oExtractor.Count > 0 then
      begin
        // decoded samples, 8 bits per channel, top-down rows
        vPixels := oExtractor.GetPixels(0, vWidth, vHeight, vChannels);
        WriteLn(Format('%d x %d, %d channels, %d bytes', [vWidth, vHeight,
          vChannels, Length(vPixels)]));
      end;
    finally
      oExtractor.Free;
    end;
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Gli encoder sono disponibili anche come funzioni: `sgcPDFEncodePNG` e `sgcPDFEncodeBMP(const APixels: TBytes; AWidth, AHeight, AChannels: Integer): TBytes`.

Vedi anche

- Decoder di immagini
- Immagini

TsgcPDFCanvas

TsgcPDFCanvas (unità sgcPDF_Canvas) disegna su una pagina PDF con un'API modellata sul TCanvas della VCL: oggetti Pen, Brush e Font, MoveTo e LineTo, Rectangle, Ellipse, Arc, Pie, TextOut, TextRect e così via. Tutto viene scritto come grafica vettoriale e testo reale nel contenuto della pagina. È il modo più semplice per portare in PDF codice di stampa TCanvas esistente, ed è multipiattaforma (senza VCL, senza GDI).

Coordinate

L'origine del canvas è l'angolo **superiore sinistro** della pagina e l'asse Y cresce verso il basso, come in un TCanvas. Scegliere l'unità nel costruttore: `Create(APage: TsgcPDFPage; AUnit: TsgcPDFCanvasUnit = pcuPoints; ADPI: Double = 96)`, con pcuPoints, pcuPixels (a ADPI), pcuMillimeters o pcuInches. Translate, Rotate, Scale, MultiplyTransform, SetTransform e ResetTransform modificano la trasformazione.

Membri principali

Membro	Descrizione
Pen	Color, Width (0 disegna la linea visibile più sottile), Style (ppsSolid, ppsDash, ppsDot, ppsDashDot, ppsDashDotDot, ppsClear), Cap, Join, MiterLimit, GapFill e GapColor.
Brush	Color e Style (pbsSolid, pbsClear).
Font	Name, Size (punti), Style (pfsBold, pfsItalic, pfsUnderline, pfsStrikeOut) e Color.
Opacity: Double	Alpha di riempimento e tratto, da 0 a 1.
TrueTypeFonts: Boolean	I font diversi da Arial/Helvetica, Times e Courier vengono incorporati come TrueType se installati. False associa ogni font ai 14 font standard.
MoveTo, LineTo, Rectangle, FillRect, FrameRect, RoundRect, Ellipse, Arc, ArcTo, Pie, Chord, Polygon, Polyline, PolylineTo, PolyBezier, PolyBezierTo	Linee e forme, con le convenzioni dei parametri del TCanvas.
BeginPath, EndPath, CloseFigure, FillPath, StrokePath, StrokeAndFillPath, ClipPath	Percorsi.
IntersectClipRect, ExcludeClipRect, ResetClip, SaveState, RestoreState	Ritaglio e stato.
TextOut, TextOutEx, TextRect, TextWidth, TextHeight, TextAscent, TextDescent	Testo, con allineamento, ritorno a capo automatico, avanzamento dei caratteri e rotazione (TextOutEx).
DrawImage(X, Y, W, H; AImageIndex | AData: TBytes | AStream | AImage: TsgcPDFImage)	Immagini.
EndDraw	Chiude il gruppo di ritaglio aperto. Chiamarlo al termine del disegno di una pagina.

I colori sono valori TsgcPDFCanvasColor nel layout TColor ($00BBGGRR). Crearli con `sgcPDFCanvasRGB(R, G, B)`.

Esempio

```
procedure DrawWithCanvas(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oCanvas: TsgcPDFCanvas;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    // millimeters, origin at the top left corner, Y grows downwards
    oCanvas := TsgcPDFCanvas.Create(oPDF.AddPage(595, 842), pcuMillimeters);
    try
      oCanvas.Pen.Color := sgcPDFCanvasRGB(0, 64, 128);
      oCanvas.Pen.Width := 0.5;
      oCanvas.Brush.Color := sgcPDFCanvasRGB(220, 235, 250);
      oCanvas.RoundRect(20, 20, 190, 60, 6, 6);
      oCanvas.Font.Name := 'Arial';
      oCanvas.Font.Size := 18;
      oCanvas.Font.Style := [pfsBold];
      oCanvas.TextRect(20, 20, 190, 60, 'Drawn with TsgcPDFCanvas', ptaCenter,
        ptvCenter);
      oCanvas.Brush.Color := sgcPDFCanvasRGB(255, 200, 0);
      oCanvas.Pie(20, 80, 80, 140, 80, 110, 50, 80);
      oCanvas.Pen.Style := ppsDash;
      oCanvas.MoveTo(100, 80);
      oCanvas.LineTo(190, 140);
      // semi transparent overlay
      oCanvas.Opacity := 0.4;
      oCanvas.Brush.Color := sgcPDFCanvasRGB(255, 0, 0);
      oCanvas.Ellipse(120, 90, 170, 130);
      oCanvas.EndDraw;
    finally
      oCanvas.Free;
    end;
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- EMF in PDF
- TsgcPDFVCLCanvasHelper
- HTML in PDF
- Grafica

EMF in PDF

TsgcPDFEMFPlayer (unità sgcPDF_EMF, solo Windows) riproduce i metafile avanzati di Windows (EMF) in un TsgcPDFCanvas. Linee, forme, percorsi, testo e bitmap del metafile diventano grafica vettoriale, testo reale e immagini nel PDF, in modo che grafici e report disegnati da altri componenti rimangano nitidi a qualsiasi zoom e il testo sia ricercabile.

API

Membro	Descrizione
Create(ACanvas: TsgcPDFCanvas)	Il canvas che riceve il disegno.
Play(AHandle: HENHMETAFILE; X, Y, W, H: Double)	Riproduce un metafile in modo che il suo frame riempia il rettangolo (unità del canvas).
PlayFromFile, PlayFromStream, PlayFromBytes	Come sopra, da un file .emf, uno stream o byte.
GetFrameSize(AHandle; out AWidth, AHeight: Double)	Procedura di classe: dimensione del frame del metafile in punti.
RecordCount, SkippedRecords	Numero di record riprodotti e di record non supportati.
sgcPDFEMFAddPage(ADocument; AHandle | AFileName): TsgcPDFPage	Aggiunge una pagina con le dimensioni del frame del metafile e vi disegna il metafile.

Esempio

```
procedure EMFToPDF(const AEMFFile, APDFFile: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oCanvas: TsgcPDFCanvas;
  oPlayer: TsgcPDFEMFPlayer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    // a page with the size of the metafile frame
    sgcPDFEMFAddPage(oPDF, AEMFFile);
    // or play a metafile into a rectangle of any page
    oCanvas := TsgcPDFCanvas.Create(oPDF.AddPage(595, 842));
    try
      oPlayer := TsgcPDFEMFPlayer.Create(oCanvas);
      try
        oPlayer.PlayFromFile(AEMFFile, 50, 50, 300, 225);
        WriteLn(Format('records %d, skipped %d', [oPlayer.RecordCount,
          oPlayer.SkippedRecords]));
      finally
        oPlayer.Free;
      end;
      oCanvas.EndDraw;
    finally
      oCanvas.Free;
    end;
    oPDF.SaveToFile(APDFFile);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
```

```
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFCanvas
- TsgcPDFVCLCanvasHelper

TsgcPDFVCLCanvasHelper

TsgcPDFVCLCanvasHelper (unità sgcPDF_CanvasVCL) collega la grafica VCL a un TsgcPDFCanvas. Solo Windows e VCL.

Membro	Descrizione
Create(ACanvas: TsgcPDFCanvas)	Il canvas di destinazione.
DrawMetafile(AMetafile: TMetafile; X, Y, W, H: Double)	Riproduce un TMetafile come grafica vettoriale.
DrawGraphic(AGraphic: TGraphic; X, Y, W, H: Double)	Disegna qualsiasi TGraphic: i metafile come grafica vettoriale, bitmap, immagini PNG e JPEG come immagini.
DrawControl(AControl: TWinControl; X, Y, W, H: Double)	Disegna un controllo e i suoi figli (ad esempio un grafico o una griglia) come grafica vettoriale, tramite un metafile avanzato.
ControlToMetafile(AControl: TWinControl): TMetafile	Funzione di classe: registra un controllo in un nuovo metafile (da deallocare a cura del chiamante).

X, Y, W e H sono espressi in unità del canvas.

Esempio

```
procedure GraphicToPDF(AGraphic: TGraphic; const APDFFile: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oCanvas: TsgcPDFCanvas;
  oHelper: TsgcPDFVCLCanvasHelper;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oCanvas := TsgcPDFCanvas.Create(oPDF.AddPage(595, 842));
    try
      oHelper := TsgcPDFVCLCanvasHelper.Create(oCanvas);
      try
        // a TMetafile is played as vector graphics, other graphics as images
        oHelper.DrawGraphic(AGraphic, 50, 50, 400, 300);
      finally
        oHelper.Free;
      end;
      oCanvas.EndDraw;
    finally
      oCanvas.Free;
    end;
    oPDF.SaveToFile(APDFFile);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFCanvas
- EMF in PDF

HTML in PDF

TsgcPDFHTMLRenderer (unità sgcPDF_HTML) converte HTML con CSS in pagine PDF paginate. Dispone di un proprio motore di layout scritto in puro Pascal, quindi non necessita di un browser e funziona su ogni piattaforma. Utilizzarlo per fatture, report, lettere e archivi di e-mail generati da modelli HTML. È presente nella scheda sgcPDF della palette.

Metodi

Metodo	Descrizione
HTMLToPDFFile(const AHTML, APDFFileName: string; const ABasePath: string = '')	Crea un file PDF da una stringa HTML.
HTMLFileToPDFFile(const AHTMLFileName, APDFFileName: string)	Crea un file PDF da un file HTML.
RenderHTML(const AHTML: string; ADocument: TsgcPDFDocument; const ABasePath: string = ''): Integer	Aggiunge le pagine a un documento e restituisce il numero di pagine aggiunte. RenderHTMLW accetta una WideString, RenderHTMLBytes byte grezzi (la codifica viene rilevata dal BOM, da <meta charset> o dal rilevamento UTF-8) e RenderHTMLFile un file.

ABasePath risolve i percorsi relativi di immagini e fogli di stile. Nelle versioni di Delphi precedenti alla 2009, un AnsiString può contenere UTF-8 o Windows-1252, che viene rilevato automaticamente.

Proprietà

Proprietà	Descrizione
PageWidth, PageHeight: Double	Dimensioni della pagina in punti. La regola CSS @page size la sovrascrive.
Margins: TsgcPDFHTMLMargins	Left, Top, Right e Bottom in punti. La regola CSS @page margin li sovrascrive.
DefaultFontName, DefaultFontSize	Font del testo privo di font-family o font-size.
TrueTypeFonts: Boolean	Incorpora come font TrueType le famiglie di font diverse dai 14 standard. Necessario per il testo esterno al set di caratteri Windows-1252.
HeaderText, FooterText: string	Testo centrato nei margini superiore e inferiore. {page} e {pages} vengono sostituiti dal numero di pagina e dal numero totale di pagine.
MaxPages: Integer	Si interrompe dopo questo numero di pagine.
OnPageHeader, OnPageFooter(Sender; ACanvas: TsgcPDFCanvas; APageNumber, APageCount: Integer)	Disegnare intestazione e piè di pagina personalizzati con un TsgcPDFCanvas.
LastPageCount	Pagine aggiunte dall'ultimo rendering.

HTML supportato

- Elementi di blocco: html, body, div, p, da h1 a h6, blockquote, pre, hr, address, center, section, article, header, footer, nav, aside, main, figure, figcaption, form, fieldset, details, summary.
- Elenchi: ul, ol e li (disc, circle, square, decimal, decimal-leading-zero, alpha minuscolo e maiuscolo, latin e roman), dl, dt e dd.
- Elementi inline: span, a, b, strong, i, em, u, ins, s, strike, del, small, big, sub, sup, code, kbd, samp, tt, cite, var, dfn, br.
- Tabelle: table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th e td, con colspan e rowspan. Le righe di intestazione vengono ripetute su ogni pagina.
- Immagini: img con file JPEG, PNG, BMP e TIFF (percorsi locali relativi ad ABasePath) e URI data: in base64, con width e height.
- Collegamenti: a href diventa un'annotazione di collegamento.
- Fogli di stile: blocchi <style>, attributi style e <link rel="stylesheet"> verso file locali.

CSS supportato

- Selettori: elemento, classe, id, combinatori discendente e figlio, :first-child, con specificità, ereditarietà e !important.
- Box model: margin, padding, border (larghezza, stile solid, dashed e dotted, colore, per lato), width, max-width, height, background-color, border-collapse e border-spacing.
- Testo: color, font, font-family, font-size (incluse le parole chiave, em, rem, %, px, pt, mm, cm, in), font-weight, font-style, line-height, letter-spacing, text-align (incluso justify), text-indent, text-decoration, vertical-align, white-space.
- Elenchi e display: list-style, list-style-type, display (block, inline, list-item, table e le parti di table, none).
- Impaginazione: page-break-before, page-break-after, page-break-inside, break-before, break-after, break-inside, e @page con size (A3, A4, A5, B5, letter, legal, landscape) e margin. Righe, immagini e righe di tabella non vengono mai divise tra le pagine.
- Colori come nomi, #rgb, #rrggbb, rgb() e rgba().

Non supportati: JavaScript, floats, posizionamento absolute e fixed, flexbox, grid, web font (@font-face), immagini caricate via HTTP, SVG e controlli dei moduli. Le proprietà non supportate vengono ignorate.

Esempio: da stringa HTML a PDF

```
procedure HTMLToPDF(const APDFFile: string);
var
  oHTML: TsgcPDFHTMLRenderer;
begin
  oHTML := TsgcPDFHTMLRenderer.Create(nil);
  try
    oHTML.PageWidth := 595;
    oHTML.PageHeight := 842;
    oHTML.FooterText := 'Page {page} of {pages}';
    oHTML.HTMLToPDFFile(
      '<html><head><style>' +
      'h1 { color: #003366; border-bottom: 1px solid #999 }' +
      'td, th { border: 1px solid #ccc; padding: 4px }' +
      '.total { font-weight: bold; text-align: right }' +
      '</style></head><body>' +
      '<h1>Invoice 2026-001</h1>' +
      '<p>Thank you for your order. See <a href="https://www.esegece.com">' +
      'our website</a>.</p>' +
      '<table><tr><th>Item</th><th>Amount</th></tr>' +
      '<tr><td>sgcPDF license</td><td class="total">299.00</td></tr></table>' +
      '<ul><li>Delivery by download</li><li>One year of updates</li></ul>' +
      '</body></html>', APDFFile);
  finally
    oHTML.Free;
  end;
end;
```

Esempio: aggiungere HTML a un documento

```
function AppendHTML(ADocument: TsgcPDFDocument;
  const AHTMLFile: string): Integer;
var
  oHTML: TsgcPDFHTMLRenderer;
begin
  oHTML := TsgcPDFHTMLRenderer.Create(nil);
  try
    oHTML.Margins.Left := 50;
    oHTML.Margins.Right := 50;
    oHTML.DefaultFontName := 'Arial';
    oHTML.DefaultFontSize := 11;
    // relative image and stylesheet paths resolve from the HTML file folder
    Result := oHTML.RenderHTMLFile(AHTMLFile, ADocument);
  finally
    oHTML.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFCanvas
- Tabelle

Codici a barre 2D e GS1-128

TsgcPDFBarcodeGenerator (unità sgcPDF_Barcodes) disegna simboli 2D e codici a barre GS1 come grafica vettoriale, in aggiunta ai codici a barre lineari descritti in Codici a barre. Il parametro APage di ogni metodo Draw accetta un TsgcPDFPage o il suo generatore di contenuti (`Page.Content`). Qualsiasi altro oggetto genera un'eccezione.

Simbologia	Metodo	Opzioni
QR Code	DrawQRCode(APage; const AData: AnsiString; AX, AY, AModuleSize: Double; AErrorLevel: TsgcPDFQRErrorLevel; AMode: TsgcPDFQRMode; AVersion: Integer)	Versioni da 1 a 40 (0 sceglie la più piccola che si adatta; una versione fissa genera un'eccezione quando i dati non ci stanno), correzione d'errore qrecL, qrecM, qrecQ, qrecH, modalità qrmAuto, qrmNumeric, qrmAlphanumeric, qrmByte. Gli overload più brevi utilizzano i valori predefiniti.
DataMatrix ECC200	DrawDataMatrix(APage; const AData: AnsiString; AX, AY, AModuleSize: Double; AShape: TsgcPDFDataMatrixShape = dmsSquare)	24 dimensioni quadrate e 6 rettangolari, dmsSquare, dmsRectangle o dmsAuto (simbolo più piccolo di qualsiasi forma). Codifica ASCII e Base256.
PDF417	DrawPDF417(APage; const AData: AnsiString; AX, AY, AModuleWidth: Double; ASecurityLevel: Integer = -1; AColumns: Integer = 0)	Livelli di sicurezza da 0 a 8 (-1 automatico), da 1 a 30 colonne di dati (0 automatico), da 3 a 90 righe. Compattazione testo, numerica e byte.
GS1-128	DrawBarcode(APage; bcGS1_128; const AData: AnsiString; AX, AY: Double [; const AOptions])	Identificatori applicativi tra parentesi, ad esempio (01)09501101530003(17)261231. FNC1 viene inserito e la cifra di controllo GTIN viene verificata.

DataMatrix e PDF417 sono disponibili anche tramite DrawBarcode con bcDataMatrix e bcPDF417, utilizzando i campi TsgcPDFBarcodeOptions QRVersion, QRErrorLevel, QRMode, DataMatrixShape, PDF417SecurityLevel, PDF417Columns e PDF417RowHeight. Gli encoder `EncodeQRCodeMatrix`, `EncodeDataMatrix`, `EncodePDF417` e `EncodeGS1_128`, e `EncodeLinear` per ogni simbologia lineare, restituiscono la matrice dei moduli o le larghezze delle barre se si desidera disegnare il simbolo autonomamente. TsgcPDFBarcodeSymbol svolge questo lavoro per qualsiasi simbologia: aggiunge la zona di quiete, la riga di testo e la rotazione, ed è il simbolo mostrato dai controlli per codici a barre VCL e FireMonkey.

Esempio

```
procedure Create2DBarcodes(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  oBarcodes: TsgcPDFBarcodeGenerator;
  oOptions: TsgcPDFBarcodeOptions;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    oBarcodes := TsgcPDFBarcodeGenerator.Create;
    try
      // QR Code: level H, alphanumeric mode, version 0 = smallest that fits
      oBarcodes.DrawQRCode(oPage, 'HTTPS://WWW.ESEGECE.COM', 50, 650, 3,
        qrecH, qrmAlphanumeric, 0);
      // DataMatrix ECC200, square or rectangular symbols
      oBarcodes.DrawDataMatrix(oPage, 'SGC-PDF-2026', 250, 700, 3);
      oBarcodes.DrawDataMatrix(oPage, 'SGC-PDF-2026', 350, 700, 3,
        dmsRectangle);
```

```
      // PDF417: security level 5, 4 data columns
      oBarcodes.DrawPDF417(oPage, 'sgcPDF PDF417 sample text', 50, 520, 1, 5, 4);
      // GS1-128: application identifiers in parentheses
      oOptions := sgcPDFDefaultBarcodeOptions;
      oOptions.Height := 40;
      oBarcodes.DrawBarcode(oPage, bcGS1_128, '(01)09501101530003(17)261231',
        50, 400, oOptions);
    finally
      oBarcodes.Free;
    end;
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Non implementato: codifica DataMatrix C40 e Text, e la segmentazione in modalità mista di QR Code. L'output rimane comunque valido, solo meno compatto per alcuni dati.

Vedi anche

- Codici a barre
- TsgcPDFCanvas
- TsgcPDFBarcodeSymbol
- TsgcPDFBarcodeControl

TsgcPDFBarcodeControl

TsgcPDFBarcodeControl (unità sgcPDF_Barcode_VCL) è un controllo VCL che mostra un codice a barre o un simbolo 2D su un form. Ospita un TsgcPDFBarcodeSymbol, che codifica il testo con i codificatori di TsgcPDFBarcodeGenerator, e disegna un rettangolo pieno per ogni serie di moduli scuri, in modo che ogni modulo inizi e termini su un pixel intero e il simbolo resti nitido per i lettori. Supporta le undici simbologie di sgcPDF: Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, UPC-A, ITF, Codabar, GS1-128, QR Code, DataMatrix e PDF417.
Il controllo disegna solo con il canvas della VCL, senza GDI+, quindi funziona a partire da Delphi 7. Viene installato dai pacchetti VCL, nella pagina della palette **sgcPDF**. Lo stesso simbolo può essere salvato come PNG o SVG, oppure disegnato su una pagina PDF con gli stessi moduli visibili a schermo.

Proprietà pubblicate

Proprietà	Descrizione
Symbology: TsgcPDFBarcodeType	La simbologia: bcCode128 (predefinita), bcCode39, bcEAN13, bcEAN8, bcUPCA, bcITF, bcCodabar, bcGS1_128, oppure le simbologie 2D bcQRCode, bcDataMatrix e bcPDF417.
Text: string	I dati da codificare. QR Code, DataMatrix e PDF417 codificano i byte UTF-8 del testo. Una simbologia lineare accetta solo il proprio set di caratteri, e GS1-128 accetta gli identificatori di applicazione tra parentesi.
QuietZone: Integer	Il margine chiaro in moduli. -1 (predefinito) usa lo standard della simbologia: 10 per i simboli lineari, a sinistra e a destra, e 4 per QR Code, 1 per DataMatrix e 2 per PDF417, sui quattro lati.
BarHeight: Integer	L'altezza delle barre di un simbolo lineare in moduli. 0 (predefinito) riempie l'altezza disponibile.
ShowText: Boolean	Disegna la riga leggibile sotto le barre di un simbolo lineare. Predefinito True. I simboli 2D non hanno riga di testo.
Rotation: TsgcPDFBarcodeRotation	br0 (predefinito), br90, br180 o br270: rotazioni di un quarto di giro in senso orario. La riga di testo ruota con il simbolo.
Fit: TsgcPDFBarcodeFit	bfFitInteger (predefinito): il numero intero più grande di pixel per modulo che entra, centrato. bfModuleSize: esattamente ModuleSize pixel per modulo, centrato. bfStretch: il simbolo riempie il controllo e i moduli possono differire di un pixel.
ModuleSize: Integer	Pixel per modulo per bfModuleSize. Predefinito 2. Viene scalato con il form sugli schermi ad alta densità.
Color: TColor	Lo sfondo e i moduli chiari. Predefinito clWhite.
BarColor: TColor	I moduli scuri. Predefinito clBlack.
Font, ParentFont	Il carattere, lo stile e il colore della riga di testo. La sua altezza segue la dimensione del modulo (8 moduli in una banda di 12 moduli sotto le barre), quindi Font.Size viene ignorato. Viene sempre usato un carattere TrueType.
Transparent: Boolean	Lascia lo sfondo non dipinto, in modo che il genitore sia visibile tra le barre. Predefinito False.
QRErrorLevel: TsgcPDFQRErrorLevel	Correzione degli errori di QR Code: qrecL, qrecM (predefinito), qrecQ o qrecH.

Proprietà	Descrizione
QRMode: TsgcPDFQRMode	Modalità di codifica di QR Code: qrmByte (predefinita), qrmAuto, qrmNumeric o qrmAlphanumeric.
QRVersion: Integer	0 (predefinito) sceglie la versione di QR Code più piccola che entra, da 1 a 40 fissa la versione.
DataMatrixShape: TsgcPDFDataMatrixShape	dmsSquare (predefinito), dmsRectangle o dmsAuto (il simbolo più piccolo di qualsiasi forma).
PDF417SecurityLevel: Integer	Livello di sicurezza di PDF417 da 0 a 8, -1 (predefinito) è automatico.
PDF417Columns: Integer	Colonne di dati di PDF417 da 1 a 30, 0 (predefinito) è automatico.
PDF417RowHeight: Integer	L'altezza di una riga di PDF417 in moduli. Predefinito 3.
Align, Anchors, Visible, Hint	Proprietà VCL standard.

Eventi

Evento	Descrizione
OnError: TsgcPDFBarcodeErrorEvent	Chiamato con Sender e aError (Symbol.LastError) quando il testo non può essere codificato, una volta per ogni modifica del simbolo. Il controllo disegna allora un sottile riquadro tratteggiato. Il disegno non genera mai eccezioni.
OnClick: TNotifyEvent	Il controllo è stato cliccato.

Metodi pubblici

Metodo	Descrizione
IsValid: Boolean	True quando il testo può essere codificato. Symbol.LastError indica il motivo in caso contrario.
PaintTo(aCanvas: TCanvas; const aRect: TRect)	Disegna il simbolo in aRect di un canvas qualsiasi, ad esempio una bitmap o il canvas di una stampante, come il controllo disegna se stesso: lo sfondo (a meno che sia attivo Transparent), i moduli e la riga di testo, oppure il riquadro tratteggiato quando il testo non è valido.
SaveToPNG(const aFileName: string; aModuleSize: Integer), SaveToPNG(aStream: TStream; aModuleSize: Integer)	Salva il simbolo come immagine PNG con aModuleSize pixel per modulo, BarColor su Color. La riga di testo usa il carattere di Font e BarColor.
SaveToSVG(const aFileName: string; aModuleSize: Integer), SaveToSVG(aStream: TStream; aModuleSize: Integer)	Salva il simbolo come SVG con aModuleSize unità per modulo, con gli stessi colori e lo stesso carattere di SaveToPNG.

Metodo	Descrizione
Symbol: TsgcPDFBarcodeSymbol	Il simbolo ospitato, di sola lettura. Il controllo ne è proprietario e usa il suo OnChange. Serve per disegnare il simbolo su una pagina PDF (DrawToPDF) o per leggere Runs, ModuleWidth e ModuleHeight.

SaveToPNG e SaveToSVG generano un'eccezione con Symbol.LastError quando il testo non è valido, prima di creare qualsiasi file.

Esempio

```
procedure TMainForm.CreateBarcode;
begin
  FBarcode := TsgcPDFBarcodeControl.Create(Self);
  FBarcode.Parent := Self;
  FBarcode.SetBounds(16, 16, 320, 140);
  FBarcode.Symbology := bcEAN13;
  FBarcode.Text := '5901234123457';
  FBarcode.BarHeight := 60;
  FBarcode.BarColor := clNavy;
  FBarcode.Font.Name := 'Arial';
  FBarcode.OnError := OnBarcodeError;
end;

procedure TMainForm.OnBarcodeError(Sender: TObject; const aError: string);
begin
  // the control draws a hatched frame, the event tells why
  Caption := aError;
end;

procedure TMainForm.SaveBarcode(const aFileName: string);
begin
  if FBarcode.IsValid then
  begin
    // 4 pixels per module, BarColor on Color
    FBarcode.SaveToPNG(ChangeFileExt(aFileName, '.png'), 4);
    FBarcode.SaveToSVG(ChangeFileExt(aFileName, '.svg'), 4);
  end;
end;
```

Aggiungere il controllo a un PDF

TsgcPDFBarcodeSymbol.DrawToPDF disegna il simbolo del controllo su una pagina PDF come rettangoli vettoriali, con gli stessi moduli, la stessa rotazione, la stessa zona di quiete e la stessa riga di testo visibili a schermo. DrawToPDF riceve i colori come $RRGGBB, mentre un TColor della VCL è $BBGGRR, quindi scambiare prima i byte del rosso e del blu.

```
procedure AddBarcodeToPDF(aControl: TsgcPDFBarcodeControl;
  const aFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  vFore, vBack: Cardinal;
begin
  // TColor is $BBGGRR and DrawToPDF takes $RRGGBB: swap red and blue
  vFore := Cardinal(ColorToRGB(aControl.BarColor));
  vFore := ((vFore and $FF) shl 16) or (vFore and $FF00) or
    ((vFore shr 16) and $FF);
  vBack := Cardinal(ColorToRGB(aControl.Color));
  vBack := ((vBack and $FF) shl 16) or (vBack and $FF00) or
    ((vBack shr 16) and $FF);
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
```

```
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    // the modules, rotation, quiet zone and text line of the control,
    // fitted in a 250 x 100 points box whose bottom left corner is 50, 680
    aControl.Symbol.DrawToPDF(oPage, 50, 680, 250, 100, vFore, vBack,
      sfHelvetica);
    oPDF.SaveToFile(aFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFBarcodeFMX
- TsgcPDFBarcodeSymbol
- Codici a barre
- Codici a barre 2D e GS1-128

TsgcPDFBarcodeFMX

TsgcPDFBarcodeFMX (unità sgcPDF_Barcode_FMX) è la versione FireMonkey di TsgcPDFBarcodeControl. Ospita lo stesso TsgcPDFBarcodeSymbol e disegna un rettangolo per ogni serie di moduli scuri. Il layout viene calcolato in pixel del dispositivo, con la scala del canvas, in modo che ogni modulo inizi e termini su un pixel intero del dispositivo e resti nitido sugli schermi ad alta densità. Il controllo limita il disegno ai propri bordi.
Richiede Delphi XE5 o successivo (con compilatori meno recenti l'unità è vuota) e viene installato dai pacchetti FMX, nella pagina della palette **sgcPDF**.

Proprietà pubblicate

Proprietà	Descrizione
Symbology: TsgcPDFBarcodeType	La simbologia: bcCode128 (predefinita), bcCode39, bcEAN13, bcEAN8, bcUPCA, bcITF, bcCodabar, bcGS1_128, oppure le simbologie 2D bcQRCode, bcDataMatrix e bcPDF417.
Text: string	I dati da codificare. QR Code, DataMatrix e PDF417 codificano i byte UTF-8 del testo. Una simbologia lineare accetta solo il proprio set di caratteri, e GS1-128 accetta gli identificatori di applicazione tra parentesi.
QuietZone: Integer	Il margine chiaro in moduli. -1 (predefinito) usa lo standard della simbologia: 10 per i simboli lineari, a sinistra e a destra, e 4 per QR Code, 1 per DataMatrix e 2 per PDF417, sui quattro lati.
BarHeight: Integer	L'altezza delle barre di un simbolo lineare in moduli. 0 (predefinito) riempie l'altezza disponibile.
ShowText: Boolean	Disegna la riga leggibile sotto le barre di un simbolo lineare. Predefinito True. I simboli 2D non hanno riga di testo.
Rotation: TsgcPDFBarcodeRotation	br0 (predefinito), br90, br180 o br270: rotazioni di un quarto di giro in senso orario. La riga di testo ruota con il simbolo.
Fit: TsgcPDFBarcodeFit	bfFitInteger (predefinito): il numero intero più grande di pixel del dispositivo per modulo che entra, centrato. bfModuleSize: ModuleSize unità logiche per modulo, arrotondate a pixel interi del dispositivo, centrato. bfStretch: il simbolo riempie il controllo e i moduli possono differire di un pixel del dispositivo.
ModuleSize: Integer	Unità logiche per modulo per bfModuleSize, come qualsiasi altra dimensione FireMonkey. Predefinito 2.
Color: TAlphaColor	Lo sfondo e i moduli chiari. Predefinito bianco.
BarColor: TAlphaColor	I moduli scuri. Predefinito nero.
TextSettings: TsgcPDFBarcodeTextSettingsFMX	Font (famiglia e stile) e FontColor della riga di testo. La sua altezza segue la dimensione del modulo, quindi Font.Size viene ignorato.
Transparent: Boolean	Lascia lo sfondo non dipinto. Predefinito False.
QRErrorLevel: TsgcPDFQRErrorLevel	Correzione degli errori di QR Code: qrecL, qrecM (predefinito), qrecQ o qrecH.
QRMode: TsgcPDFQRMode	Modalità di codifica di QR Code: qrmByte (predefinita), qrmAuto, qrmNumeric o qrmAlphanumeric.

Proprietà	Descrizione
QRVersion: Integer	0 (predefinito) sceglie la versione di QR Code più piccola che entra, da 1 a 40 fissa la versione.
DataMatrixShape: TsgcPDFDataMatrixShape	dmsSquare (predefinito), dmsRectangle o dmsAuto (il simbolo più piccolo di qualsiasi forma).
PDF417SecurityLevel: Integer	Livello di sicurezza di PDF417 da 0 a 8, -1 (predefinito) è automatico.
PDF417Columns: Integer	Colonne di dati di PDF417 da 1 a 30, 0 (predefinito) è automatico.
PDF417RowHeight: Integer	L'altezza di una riga di PDF417 in moduli. Predefinito 3.
Align, Anchors, Margins, Position, Width, Height, Size, Visible, Hint, ShowHint	Proprietà FireMonkey standard. Size è pubblicata da Delphi XE7, Hint e ShowHint da Delphi XE6.

Eventi

Evento	Descrizione
OnError: TsgcPDFBarcodeErrorEvent	Chiamato con Sender e aError (Symbol.LastError) quando il testo non può essere codificato, una volta per ogni modifica del simbolo. Il controllo disegna allora un sottile riquadro tratteggiato. Il disegno non genera mai eccezioni.
OnClick: TNotifyEvent	Il controllo è stato cliccato o toccato.

Metodi pubblici

Metodo	Descrizione
IsValid: Boolean	True quando il testo può essere codificato. Symbol.LastError indica il motivo in caso contrario.
SaveToPNG(const aFileName: string; aModuleSize: Integer), SaveToPNG(aStream: TStream; aModuleSize: Integer)	Salva il simbolo come immagine PNG con aModuleSize pixel per modulo, BarColor su Color. La riga di testo usa la famiglia di TextSettings.Font.
SaveToSVG(const aFileName: string; aModuleSize: Integer), SaveToSVG(aStream: TStream; aModuleSize: Integer)	Salva il simbolo come SVG con aModuleSize unità per modulo, con gli stessi colori e lo stesso carattere di SaveToPNG.
Symbol: TsgcPDFBarcodeSymbol	Il simbolo ospitato, di sola lettura. Il controllo ne è proprietario e usa il suo OnChange.

SaveToPNG e SaveToSVG generano un'eccezione con Symbol.LastError quando il testo non è valido, prima di creare qualsiasi file.

Colori

Un TAlphaColor è $AARRGGBB, e i metodi di TsgcPDFBarcodeSymbol ricevono $RRGGBB e ignorano il byte più alto. Quindi Color e BarColor si passano così come sono a DrawToPDF, SaveToSVG e SaveToPNG del simbolo, senza scambio di byte.

Esempio

```
procedure TMainForm.CreateQRCode;
begin
  FQRCode := TsgcPDFBarcodeFMX.Create(Self);
  FQRCode.Parent := Self;
  FQRCode.Align := TAlignLayout.Client;
  FQRCode.Symbology := bcQRCode;
  FQRCode.QRErrorLevel := qrecH;
  FQRCode.Text := 'https://www.esegece.com';
  FQRCode.BarColor := TAlphaColors.Navy;
  FQRCode.OnError := OnBarcodeError;
end;

procedure TMainForm.OnBarcodeError(Sender: TObject; const aError: string);
begin
  Caption := aError;
end;

procedure TMainForm.SaveQRCode;
begin
  // on mobile, write to the documents folder of the application
  if FQRCode.IsValid then
    FQRCode.SaveToPNG(TPath.Combine(TPath.GetDocumentsPath, 'qrcode.png'), 8);
end;

procedure TMainForm.AddQRCodeToPDF(const aFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    // a TAlphaColor is $AARRGGBB and DrawToPDF ignores the top byte
    FQRCode.Symbol.DrawToPDF(oPDF.AddPage(595, 842), 50, 600, 200, 200,
      FQRCode.BarColor, FQRCode.Color);
    oPDF.SaveToFile(aFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- TsgcPDFBarcodeControl
- TsgcPDFBarcodeSymbol
- macOS, iOS e Android

TsgcPDFBarcodeSymbol

TsgcPDFBarcodeSymbol (unità sgcPDF_Barcode_Symbol) è il codice a barre indipendente dal framework che sta dietro a TsgcPDFBarcodeControl e TsgcPDFBarcodeFMX. Codifica un codice a barre con i codificatori di TsgcPDFBarcodeGenerator, lo dispone su una griglia di moduli e lo scrive come testo SVG, come immagine PNG o come rettangoli vettoriali su una pagina PDF. Non usa VCL, FMX né GDI, quindi fa parte del pacchetto core e funziona anche nei servizi, nelle applicazioni console e su Linux a 64 bit.

La griglia dei moduli

- La griglia contiene l'intero simbolo dopo la rotazione, compresa la zona di quiete e, per una simbologia lineare con ShowText, la banda della riga leggibile.
- La banda di testo è alta 12 moduli e si trova sotto le barre prima della rotazione. Il testo è alto 8 moduli, la sua linea di base dista 10 moduli dal bordo della banda vicino alle barre ed è centrato lungo la banda. I caratteri di controllo appaiono come spazi.
- Un simbolo lineare con BarHeight 0 conta 50 moduli di barre in ModuleHeight e nell'output SVG e PNG. I controlli e DrawToPDF fanno invece riempire alle sue barre l'altezza disponibile.
- Rotation ruota il simbolo in senso orario per quarti di giro.
- I colori sono $RRGGBB e il byte più alto viene ignorato, quindi un TAlphaColor di FireMonkey si passa così com'è, mentre i byte del rosso e del blu di un TColor della VCL vanno scambiati.

Proprietà pubblicate

Proprietà	Descrizione
Symbology: TsgcPDFBarcodeType	La simbologia: bcCode128 (predefinita), bcCode39, bcEAN13, bcEAN8, bcUPCA, bcITF, bcCodabar, bcGS1_128, oppure le simbologie 2D bcQRCode, bcDataMatrix e bcPDF417.
Text: string	I dati da codificare. QR Code, DataMatrix e PDF417 codificano i byte UTF-8 del testo. Una simbologia lineare accetta solo il proprio set di caratteri, e GS1-128 accetta gli identificatori di applicazione tra parentesi.
QuietZone: Integer	Il margine chiaro in moduli. -1 (predefinito) usa lo standard della simbologia: 10 per i simboli lineari, a sinistra e a destra, e 4 per QR Code, 1 per DataMatrix e 2 per PDF417, sui quattro lati.
BarHeight: Integer	L'altezza delle barre di un simbolo lineare in moduli. 0 (predefinito) riempie l'altezza disponibile.
ShowText: Boolean	Disegna la riga leggibile sotto le barre di un simbolo lineare. Predefinito True. I simboli 2D non hanno riga di testo.
Rotation: TsgcPDFBarcodeRotation	br0 (predefinito), br90, br180 o br270: rotazioni di un quarto di giro in senso orario. La riga di testo ruota con il simbolo.
QRErrorLevel: TsgcPDFQRErrorLevel	Correzione degli errori di QR Code: qrecL, qrecM (predefinito), qrecQ o qrecH.
QRMode: TsgcPDFQRMode	Modalità di codifica di QR Code: qrmByte (predefinita), qrmAuto, qrmNumeric o qrmAlphanumeric.
QRVersion: Integer	0 (predefinito) sceglie la versione di QR Code più piccola che entra, da 1 a 40 fissa la versione.

Proprietà	Descrizione
DataMatrixShape: TsgcPDFDataMatrixShape	dmsSquare (predefinito), dmsRectangle o dmsAuto (il simbolo più piccolo di qualsiasi forma).
PDF417SecurityLevel: Integer	Livello di sicurezza di PDF417 da 0 a 8, -1 (predefinito) è automatico.
PDF417Columns: Integer	Colonne di dati di PDF417 da 1 a 30, 0 (predefinito) è automatico.
PDF417RowHeight: Integer	L'altezza di una riga di PDF417 in moduli. Predefinito 3.
OnChange: TNotifyEvent	Una proprietà è cambiata. I controlli per codici a barre usano l'OnChange del proprio Symbol per ridisegnarsi, quindi non sostituirlo lì.

Metodi e proprietà pubblici

Membro	Descrizione
Encode: Boolean	Codifica il simbolo quando una proprietà è cambiata dall'ultima chiamata e restituisce True quando il testo è valido. Gli altri metodi lo chiamano quando serve.
LastError: string	Il motivo per cui il testo non può essere codificato.
ModuleWidth, ModuleHeight: Integer	La dimensione della griglia ruotata in moduli, comprese la zona di quiete e la banda di testo. 0 quando il testo non è valido.
ModuleAt(aCol, aRow: Integer): Boolean	True quando il modulo in aCol, aRow della griglia ruotata è scuro.
Runs: TsgcPDFBarcodeRuns	I moduli scuri come rettangoli TsgcPDFBarcodeRun (Col, Row, Cols, Rows), uniti per riga e poi tra le righe, ordinati per riga e colonna. Vuoto quando il testo non è valido.
TextBounds(out aCol, aRow, aCols, aRows: Integer): Boolean	La banda della riga di testo sulla griglia ruotata. False quando il simbolo non disegna testo: simbologie 2D, ShowText disattivato o testo non valido.
FitModuleSize(aWidth, aHeight: Integer): Integer	La dimensione intera più grande del modulo con cui il simbolo entra in aWidth per aHeight pixel, 0 quando un pixel per modulo non entra. Per un simbolo lineare con BarHeight 0, attraverso le barre contano solo la banda di testo e un modulo di barre, perché le barre riempiono l'altezza.
LayoutAxes(aFit: TsgcPDFBarcodeFit; aModuleSize, aLeft, aTop, aWidth, aHeight: Integer; out aX, aY: TsgcPDFBarcodeAxis)	Il layout completo in pixel della griglia in un riquadro, quello con cui disegnano i controlli. Vedere Disegno personalizzato.
SaveToSVG(const aFileName: string; aModuleSize: Integer; aFore, aBack: Cardinal; const aFontName: string), SaveToSVG(aStream: TStream; ...)	Scrive il simbolo come SVG con aModuleSize unità per modulo, aFore su aBack. La riga di testo usa la famiglia di caratteri aFontName.
SaveToPNG(const aFileName: string; aModuleSize: Integer; aFore, aBack: Cardinal; const aFontName: string), SaveToPNG(aStream: TStream; ...)	Scrive il simbolo come immagine PNG con aModuleSize pixel per modulo, tramite il canvas raster in Pascal puro. La riga di testo usa il carattere TrueType del sistema operativo aFontName, oppure un carattere sans serif se non è installato. Senza alcun carattere utilizzabile, il PNG non ha riga di testo.

Membro	Descrizione
DrawToPDF(aPage: TObject; aX, aY, aWidth, aHeight: Double; aFore, aBack: Cardinal; aFont: TsgcPDF-StandardFont = sfHelvetica)	Disegna il simbolo su una pagina PDF. Vedere Disegnare su una pagina PDF.
Assign(Source: TPersistent)	Copia le proprietà pubblicate di un altro simbolo.

SaveToSVG e SaveToPNG generano un'eccezione quando aModuleSize è minore di 1, e con LastError quando il testo non è valido, prima di creare qualsiasi file.

Disegnare su una pagina PDF

DrawToPDF disegna il simbolo come grafica vettoriale, quindi una pagina PDF mostra esattamente ciò che mostra un controllo per codici a barre. Sostituisce la mappatura manuale delle proprietà di un controllo su TsgcPDFBarcodeOptions: la rotazione, la zona di quiete, l'altezza delle barre e la riga di testo provengono dal simbolo. TsgcPDFBarcodeGenerator.DrawBarcode resta il modo più breve per disegnare un codice a barre direttamente dai dati.

Parametro	Descrizione
aPage: TObject	Un TsgcPDFPage o il suo generatore di contenuto, `TsgcPDFPage.Content`, come per DrawBarcode. Qualsiasi altro oggetto genera un'eccezione.
aX, aY: Double	L'angolo inferiore sinistro del riquadro in punti. L'asse y del PDF è rivolto verso l'alto.
aWidth, aHeight: Double	La dimensione del riquadro in punti. Un riquadro vuoto genera un'eccezione.
aFore: Cardinal	Il colore delle barre e della riga di testo, $RRGGBB.
aBack: Cardinal	Il colore dipinto sotto l'intero simbolo, zona di quiete inclusa, $RRGGBB.
aFont: TsgcPDFStandard-Font	Il carattere PDF standard della riga di testo. Predefinito sfHelvetica.

- Dimensione: il simbolo assume la dimensione di modulo più grande che entra nel riquadro, non solo in punti interi, ed è centrato al suo interno. Un simbolo lineare con BarHeight 0 riempie il riquadro attraverso le barre, come FitModuleSize e LayoutAxes.
- Output: il rettangolo aBack, poi un rettangolo pieno per ogni voce di Runs in aFore, in modo che ogni bordo di modulo cada esattamente sulla griglia, poi la riga di testo, tutto all'interno di uno stato grafico salvato.
- Testo: la riga di testo è disegnata in aFont con una dimensione di 8 moduli, la linea di base a 10 moduli dal bordo della banda vicino alle barre, centrata sulla banda, e ruota in senso orario con il simbolo.
- Errori: un testo non valido genera un'eccezione con LastError e non disegna nulla.

Esempio

Un'etichetta GS1-128 disegnata due volte su una pagina PDF, la seconda volta ruotata di un quarto di giro, e salvata come SVG e PNG, senza form e senza controllo:

```
procedure CreateShippingLabel(const aFileName: string);
var
  oSymbol: TsgcPDFBarcodeSymbol;
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
begin
```

```
  oSymbol := TsgcPDFBarcodeSymbol.Create;
  try
    oSymbol.Symbology := bcGS1_128;
    oSymbol.Text := '(01)09501101530003(17)261231';
    oSymbol.BarHeight := 30;
    if not oSymbol.Encode then
      raise Exception.Create(oSymbol.LastError);
    oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
    try
      oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
      // black on white in a 300 x 90 points box, bottom left corner 50, 700
      oSymbol.DrawToPDF(oPage, 50, 700, 300, 90, $000000, $FFFFFF);
      // a quarter turn clockwise, navy, the text line in Courier
      oSymbol.Rotation := br90;
      oSymbol.DrawToPDF(oPage.Content, 450, 350, 90, 300, $000080, $FFFFFF,
        sfCourier);
      oPDF.SaveToFile(aFileName);
    finally
      oPDF.Free;
    end;
    // the same symbol as SVG (2 units per module) and PNG (3 pixels)
    oSymbol.Rotation := br0;
    oSymbol.SaveToSVG(ChangeFileExt(aFileName, '.svg'), 2, $000000, $FFFFFF,
      'Arial');
    oSymbol.SaveToPNG(ChangeFileExt(aFileName, '.png'), 3, $000000, $FFFFFF,
      'Arial');
  finally
    oSymbol.Free;
  end;
end;
```

Disegno personalizzato

LayoutAxes calcola il layout completo in pixel con cui disegnano i controlli, per un riquadro di aWidth per aHeight pixel il cui angolo superiore sinistro è aLeft, aTop. aFit imposta la dimensione del modulo (aModuleSize pixel con bfModuleSize), il simbolo è centrato e un simbolo lineare con BarHeight 0 riempie il riquadro attraverso le barre. Restituisce un TsgcPDFBarcodeAxis per asse, e `sgcPDFBarcodeAxisPos(aAxis, aIndex)` restituisce il pixel della linea di griglia aIndex (da 0 a Count). Le serie vicine condividono i bordi, quindi non compaiono spazi tra i moduli.

```
procedure PaintSymbol(aSymbol: TsgcPDFBarcodeSymbol; aCanvas: TCanvas;
  const aRect: TRect);
var
  vX, vY: TsgcPDFBarcodeAxis;
  vRuns: TsgcPDFBarcodeRuns;
  i: Integer;
begin
  if not aSymbol.Encode then
    Exit;
  // the largest whole module size that fits, centred in aRect
  aSymbol.LayoutAxes(bfFitInteger, 0, aRect.Left, aRect.Top,
    aRect.Right - aRect.Left, aRect.Bottom - aRect.Top, vX, vY);
  aCanvas.Brush.Style := bsSolid;
  aCanvas.Brush.Color := clBlack;
  vRuns := aSymbol.Runs;
  for i := 0 to Length(vRuns) - 1 do
    aCanvas.FillRect(Rect(sgcPDFBarcodeAxisPos(vX, vRuns[i].Col),
      sgcPDFBarcodeAxisPos(vY, vRuns[i].Row),
      sgcPDFBarcodeAxisPos(vX, vRuns[i].Col + vRuns[i].Cols),
      sgcPDFBarcodeAxisPos(vY, vRuns[i].Row + vRuns[i].Rows)));
end;
```

Tipi e costanti

Nome	Descrizione
TsgcPDFBarcodeRotation	br0, br90, br180, br270: rotazioni di un quarto di giro in senso orario.
TsgcPDFBarcodeFit	bfFitInteger, bfModuleSize, bfStretch: come i controlli e LayoutAxes dimensionano i moduli.
TsgcPDFBarcodeRun, TsgcPDFBarcodeRuns	Un rettangolo di moduli scuri sulla griglia ruotata (Col, Row, Cols, Rows) e l'array che Runs restituisce.
TsgcPDFBarcodeAxis	Come le linee di griglia di un asse corrispondono a pixel interi: Origin, Module (pixel per modulo) e Count (moduli); con Module 0 (bfStretch), Span pixel sono distribuiti su Count moduli. FillStart, FillCount e FillPixels descrivono la banda che riempie il riquadro, le barre di un simbolo lineare con BarHeight 0.
sgcPDFBarcodeAxisPos(const aAxis: TsgcPDFBarcodeAxis; aIndex: Integer): Integer	Il pixel della linea di griglia aIndex su un asse di LayoutAxes.
TsgcPDFBarcodeErrorEvent	`procedure(Sender: TObject; const aError: string) of object` , l'evento OnError di entrambi i controlli per codici a barre.
CS_SGC_PDF_BARCODE_TEXT_BAND, CS_SGC_PDF_BARCODE_TEXT_SIZE, CS_SGC_PDF_BARCODE_TEXT_BASELINE	La riga di testo in moduli: altezza della banda 12, dimensione del carattere 8, linea di base 10.
CS_SGC_PDF_BARCODE_BAR_HEIGHT	50, l'altezza delle barre in moduli di un simbolo lineare con BarHeight 0 in ModuleHeight, SVG e PNG.

Vedi anche

- TsgcPDFBarcodeControl
- TsgcPDFBarcodeFMX
- Codici a barre
- Codici a barre 2D e GS1-128

Linux

Il core di sgcPDF viene compilato ed eseguito su Linux 64 bit (Delphi 10.2 Tokyo e successivi con la piattaforma Linux64). Questo copre il tipico lavoro server: creazione, modifica, unione, compilazione, crittografia e lettura di documenti PDF, e rendering delle pagine in immagini, ad esempio in un servizio web o in un batch job.

Disponibile su Linux

- TsgcPDFDocument, TsgcPDFEditor e il parser e il writer, incluso il salvataggio incrementale, gli object stream compressi e i file superiori a 2 GB.
- Testo, font TrueType e OpenType (caricati da file con AddTrueTypeFontFromFile, oppure dalle cartelle dei font di sistema), shaping, tabelle, codici a barre, annotazioni, segnalibri, livelli, moduli, allegati, PDF taggato, output e convalida PDF/A.
- Crittografia con password (RC4 e AES), oscuramento, l'ottimizzatore.
- Estrazione del testo con posizioni dei caratteri, TsgcPDFImageExtractor e tutti i decoder di immagini.
- TsgcPDFRendererRaster: da pagina a PNG o BMP, e pixel della pagina.
- TsgcPDFCanvas e TsgcPDFHTMLRenderer.
- Firme digitali tramite l'evento OnExternalSign (ad esempio con sgcSign o il proprio HSM), vedere Firme digitali.

Solo Windows

- TsgcPDFRendererGDI, TsgcPDFViewer, TsgcPDFExporter e i controlli VCL TsgcPDFViewerControl, TsgcPDFThumbnailView e TsgcPDFOutlineView.
- TsgcPDFEMFPlayer e TsgcPDFVCLCanvasHelper.
- La firma e la verifica con certificati da file PFX o dall'archivio certificati di Windows, e la crittografia con certificati (chiave pubblica), che utilizzano la CryptoAPI di Windows. Su Linux queste chiamate generano un'eccezione.
- Le classi CJK di basso livello di sgcPDF_Fonts_CJK (il testo CJK in sé funziona tramite AddTrueTypeFontFromFile).

Font su Linux

`AddTrueTypeFont` cerca i font installati in /usr/share/fonts e /usr/local/share/fonts. Il renderer raster analizza anche ~/.fonts e ~/.local/share/fonts, e altre cartelle aggiunte con `sgcPDFRasterAddFontDirectory`. I server minimali e i container spesso non hanno alcun font: installare un pacchetto come fonts-dejavu-core, fonts-liberation o fonts-noto, oppure distribuire i propri font con l'applicazione e utilizzare `AddTrueTypeFontFromFile`. I documenti con font incorporati vengono resi correttamente senza alcun font installato.

Esempio: miniature lato server

Lo stesso codice utilizzato su Windows:

```
procedure RenderPageToPNG(const APDFFile, APNGFile: string; ADPI: Integer);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oRenderer: TsgcPDFRendererRaster;
  oPage: TsgcPDFPage;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(APDFFile);
    oPage := oPDF.Pages[0];
    oRenderer := TsgcPDFRendererRaster.Create;
    try
      // page size in points (1/72 inch) to pixels
```

```
      oRenderer.RenderPageToPNG(oPDF.Parser, oPage.PageDict,
        Round(oPage.Width * ADPI / 72), Round(oPage.Height * ADPI / 72),
        APNGFile);
    finally
      oRenderer.Free;
    end;
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- macOS, iOS e Android
- TsgcPDFRendererRaster
- Installazione

macOS, iOS e Android

A partire da Delphi XE5, sgcPDF può essere utilizzato nelle applicazioni FireMonkey per macOS, iOS e Android, e per Windows e Linux (FMXLinux). Sono disponibili le stesse unità non Windows di Linux, oltre al visualizzatore FireMonkey.

Funzionalità	Unità	Note
Creazione, modifica, lettura ed estrazione	Unità core di sgcPDF	Come su Linux. Caricare i font dai file distribuiti con l'applicazione (AddTrueTypeFontFromFile), poiché le piattaforme mobili non espongono i propri font di sistema come file in modo portabile.
Controllo di visualizzazione	sgcPDF_ViewerFMX	TsgcPDFViewerFMX: scorrimento, zoom con pizzico, adatta a larghezza o pagina, collegamenti.
Immagini di pagina	sgcPDF_Renderer_FMX, sgcPDF_Renderer_Raster	TsgcPDFRendererFMX rende in un TBitmap FMX, TsgcPDFRendererRaster in PNG, BMP o pixel.
Firme	sgcPDF_Signatures	Solo tramite OnExternalSign (nessuna CryptoAPI).

Installazione

Installare i package FMX (sgcPDFFMXDxx e dclsgcPDFFMXDxx) oltre ai package core per ottenere TsgcPDFViewerFMX sulla palette. Per le destinazioni mobili l'IDE compila le unità della cartella Source nella propria applicazione: aggiungere la cartella Source di sgcPDF al library path di ogni piattaforma (Android a 32 e 64 bit, iOS Device a 64 bit, macOS a 64 bit e ARM a 64 bit, Linux a 64 bit).

Distribuzione dei file

Utilizzare il Deployment Manager per aggiungere file PDF e font all'applicazione, e aprirli dalla cartella dei documenti, ad esempio con `TPath.Combine(TPath.GetDocumentsPath, 'sample.pdf')` (unità System.IOUtils).

Vedi anche

- TsgcPDFViewerFMX
- Linux
- Architettura del renderer

C++Builder

sgcPDF supporta C++Builder dalla versione 2007 alla 13 con package runtime e design time, sulla piattaforma Win32 per ogni versione e su Win64 a partire da C++Builder XE6 (inclusa la piattaforma Win64 Modern di C++Builder 13).

Package

La cartella Packages contiene, per ogni versione di C++Builder, il package runtime core **sgcPDFCxx.cbproj**, il package runtime VCL **sgcPDFVCLCxx.cbproj** e il package design time **dclsgcPDFCxx.cbproj**, ad esempio sgcPDFC13.cbproj, sgcPDFVCLC13.cbproj e dclsgcPDFC13.cbproj. Eseguire il build dei due package runtime, quindi eseguire il build e installare il package design time. Il build genera l'header .hpp di ogni unità e i file di import .lib o .a.

Utilizzo di sgcPDF da C++

- Includere l'header di ogni unità utilizzata, ad esempio sgcPDF_Document.hpp, sgcPDF_Fonts.hpp e sgcPDF_Renderer_Raster.hpp.
- Le classi e le funzioni hanno gli stessi nomi di Delphi, nel namespace della propria unità (ad esempio `Sgcpdf_document::TsgcPDFDocument`). La maggior parte degli header viene portata anche nel namespace globale dalle direttive using generate.
- Creare i componenti con `new` e deallocarli con `delete`. I componenti che discendono da TComponent richiedono un owner nel costruttore (passare NULL per nessuno).
- I parametri WideString e AnsiString accettano le classi stringa di C++Builder con lo stesso nome, TBytes è `System::DynamicArray<System::Byte>`.

Gli header annullano la definizione delle macro di Windows che entrano in conflitto con i nomi dei metodi (DrawText, FindText, GetObject, GetCharWidth, CreateWindow, CertNameToStr), in modo che metodi come `TsgcPDFTextExtractor::FindText` possano essere chiamati normalmente.

Vedi anche

- Installazione

Allegati

Un PDF può contenere altri file al proprio interno: i dati sorgente di un report, un foglio di calcolo, l'XML di una fattura. **TsgcPDFDocument.Attachments** (classe TsgcPDFAttachments, unità sgcPDF_Attachments) aggiunge, elenca, estrae ed elimina questi file incorporati. Vengono scritti nell'albero dei nomi `/EmbeddedFiles` del catalogo e, con la loro relazione, nell'array `/AF` del catalogo richiesto da PDF/A-3.

Aggiunta di file

```
procedure CreateWithAttachments(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oFile: TsgcPDFAttachment;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.AddPage(595, 842).DrawText('Report with attachments', 50, 780,
      sfHelveticaBold, 18);
    // from bytes: name, data, MIME type, description, relationship
    oPDF.Attachments.AddFromBytes('data.csv', StrBytes('id;qty'#13#10'1;10'),
      'text/csv', 'Source data of the report', afrSource);
    // from a file on disk, the file name becomes the attachment name
    oFile := oPDF.Attachments.AddFromFile(Dir + 'notes.txt', 'text/plain',
      'Notes');
    oFile.Relationship := afrSupplement;
    // the viewer opens the attachments panel
    oPDF.Attachments.ShowAttachmentsPanel := True;
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Metodo	Descrizione
AddFromBytes(AName; AData; AMimeType; ADescription; ARelationship)	Incorpora AData con il nome AName. Sono obbligatori solo AName e AData.
AddFromStream(AName; AStream; ...)	Incorpora il resto di AStream.
AddFromFile(AFileName; AMimeType; ADescription; ARelationship)	Incorpora un file dal disco. L'allegato prende il nome del file.
Delete(AIndex), Clear, IndexOf(AName)	Rimuove gli allegati e ne individua uno in base al nome.

I nomi devono essere univoci: aggiungere un secondo file con lo stesso nome genera un'eccezione. Ogni allegato memorizza le proprie dimensioni, le date di creazione e modifica e un checksum MD5, come raccomandato dalla specifica.

Relazione (AFRelationship)

ARelationship, o la proprietà `Relationship` di TsgcPDFAttachment, indica a un lettore come il file si relaziona al documento (PDF 2.0 e PDF/A-3):

Valore	Significato
afrSource	L'origine originale del contenuto del documento, ad esempio il foglio di calcolo da cui è stato creato un report.
afrData	Dati utilizzati per costruire il documento, ad esempio i valori di un grafico.
afrAlternative	Una rappresentazione alternativa del contenuto, ad esempio l'XML di una fattura elettronica.
afrSupplement	Una rappresentazione supplementare, ad esempio una copia leggibile da una macchina.
afrEncrypted-Payload	Un documento con payload crittografato.
afrFormData	Dati associati ai campi modulo del documento.
afrSchema	Una definizione di schema di un oggetto associato.
afrUnspecified	Nessuna relazione specificata (valore predefinito).

Lettura ed estrazione

I documenti caricati popolano automaticamente l'elenco Attachments. Ogni TsgcPDFAttachment espone Name, Description, MimeType, Relationship, CreationDate, ModDate e Size, e restituisce i propri dati con `GetBytes`, `SaveToStream` o `SaveToFile`.

```
procedure ListAttachments(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    for i := 0 to oPDF.Attachments.Count - 1 do
      WriteLn(string(oPDF.Attachments[i].Name), ' ',
        oPDF.Attachments[i].Size, ' bytes ',
        string(oPDF.Attachments[i].MimeType));
    i := oPDF.Attachments.IndexOf('data.csv');
    if i >= 0 then
      oPDF.Attachments[i].SaveToFile(Dir + 'extracted.csv');
    // remove one attachment and save a copy without it
    oPDF.Attachments.Delete(oPDF.Attachments.IndexOf('notes.txt'));
    oPDF.SaveToFile(Dir + 'attachments_deleted.pdf');
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Allegati e PDF/A

Livello	Regola
PDF/A-1b	I file incorporati non sono consentiti: aggiungerne uno genera un'eccezione.
PDF/A-2b	Solo file che sono a loro volta documenti PDF/A. Impostare `Attachments.PDFACompliantFiles` su True per confermarlo prima di aggiungerli, altrimenti l'aggiunta genera un'eccezione.

Livello	Regola
PDF/A-3b	Qualsiasi tipo di file, ciascuno con il proprio AFRelationship nell'array /AF del catalogo.

Impostare `ShowAttachmentsPanel` su True per scrivere `/PageMode /UseAttachments`, in modo che il visualizzatore apra il proprio pannello degli allegati. Gli allegati vengono mantenuti dai documenti crittografati e da SaveIncremental.

Vedi anche

- Fatture Factur-X e ZUGFeRD
- PDF/A
- TsgcPDFDocument

Fatture Factur-X e ZUGFeRD

Factur-X (Francia) e ZUGFeRD 2 (Germania) sono lo stesso formato ibrido di fattura elettronica: un documento PDF/A-3 che le persone possono leggere, con la fattura strutturata (XML UN/CEFACT Cross Industry Invoice) incorporata al suo interno per il software di contabilità. XRechnung utilizza lo stesso contenitore con un proprio nome di file.
sgcPDF crea il contenitore PDF. L'XML della fattura viene creato dalla propria applicazione (o dal proprio ERP) e passato come byte ad **Attachments.AddFacturX**:

```
procedure CreateFacturX(const AInvoiceXML, AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oXML: TMemoryStream;
  vXML: TBytes;
  vFont: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  oXML := TMemoryStream.Create;
  try
    // the invoice XML (CII) is created by your application
    oXML.LoadFromFile(AInvoiceXML);
    SetLength(vXML, oXML.Size);
    Move(oXML.Memory^, vXML[0], oXML.Size);
    oPDF.Info.Title := 'Invoice 2026-001';
    // PDF/A requires embedded fonts
    vFont := oPDF.AddTrueTypeFont('Arial', False, False);
    oPDF.AddPage(595, 842).DrawTextTT('Invoice 2026-001', 50, 780, vFont, 18);
    // embeds factur-x.xml with the relationship of the profile, adds the
    // Factur-X XMP extension schema and saves the document as PDF/A-3b
    oPDF.Attachments.AddFacturX(vXML, fxpEN16931);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oXML.Free;
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Cosa fa AddFacturX

- Incorpora l'XML come **factur-x.xml** (**xrechnung.xml** per fxpXRechnung, oppure l'AFileName specificato) con tipo MIME text/xml.
- Imposta la relazione richiesta dal profilo: **Data** per MINIMUM e BASIC WL, che non sono fatture complete, e **Alternative** per BASIC, EN 16931, EXTENDED e XRECHNUNG.
- Aggiunge lo schema di estensione XMP Factur-X (fx:DocumentType, fx:DocumentFileName, fx:Version, fx:ConformanceLevel) ai metadati.
- Commuta un documento senza livello PDF/A a **PDF/A-3b**. Un documento già impostato su PDF/A-1b o PDF/A-2b genera un'eccezione, poiché Factur-X richiede PDF/A-3.
- Sostituisce un XML di fattura precedente: un documento contiene una sola fattura.

Profilo (TsgcPDFFacturXProfile)	ConformanceLevel	Relationship
fxpMinimum	MINIMUM	Data
fxpBasicWL	BASIC WL	Data
fxpBasic	BASIC	Alternative
fxpEN16931	EN 16931	Alternative
fxpExtended	EXTENDED	Alternative

Profilo (TsgcPDFFacturXProfile)	ConformanceLevel	Relationship
fxpXRechnung	XRECHNUNG	Alternative

Il parametro opzionale AVersion imposta fx:Version (valore predefinito 1.0). Le regole PDF/A si applicano all'intero documento, quindi disegnare il testo con font TrueType incorporati (AddTrueTypeFont e DrawTextTT).
I documenti caricati riportano la fattura in `Attachments.FacturX`, `FacturXProfile` e `FacturXFileName`.
L'esempio precedente è stato verificato con veraPDF (PDF/A-3b: PASS) e la fattura è stata estratta senza modifiche dalla libreria Python factur-x.

Vedi anche

- Allegati
- PDF/A

Salvataggio incrementale e output compatto

SaveIncremental

TsgcPDFDocument.SaveIncremental aggiorna un PDF caricato aggiungendo una nuova revisione: i byte originali vengono scritti invariati, seguiti solo dagli oggetti nuovi e modificati, da una sezione di cross-reference dello stesso tipo di quella originale (tabella o stream) e da un trailer con `/Prev`. Le voci `/ID` e `/Encrypt` vengono riportate.
Utilizzarlo per modificare documenti firmati senza invalidarne le firme, per aggiungere rapidamente annotazioni o valori dei moduli a file di grandi dimensioni, e per mantenere la cronologia di un documento.

```
procedure AppendChanges(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    oPDF.Info.Title := 'Reviewed';
    oPDF.Annotations.AddText(0, 300, 700, 320, 720, 'Checked by QA');
    // the original bytes are kept, only the changes are appended
    oPDF.SaveIncremental(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Sono disponibili due overload: `SaveIncremental(AStream: TStream)` scrive il file aggiornato completo su uno stream, e `SaveIncremental(AFileName: string)` scrive un file, che può essere il file da cui il documento è stato caricato. Un documento senza modifiche produce i byte originali.
Le modifiche alle annotazioni vengono salvate allo stesso modo. Un'annotazione modificata del file viene scritta di nuovo con il proprio numero di oggetto, e le nuove annotazioni e risposte vengono aggiunte nella nuova revisione, in modo che l'intervallo di byte di ogni firma esistente resti lo stesso. Un validatore accetta la revisione quando la firma consente i commenti: una firma di certificazione con autorizzazione DocMDP P=3, o solo firme di approvazione. Con P=1 o P=2 segnala una modifica non consentita. Vedere Annotazioni.

Limiti

SaveIncremental genera un'eccezione, ed è necessario un salvataggio completo (SaveToFile o SaveToStream), quando:

- il documento non è stato caricato da un PDF (documento nuovo);
- sono stati aggiunti altri documenti con AppendDocument;
- sono stati aggiunti nuovi livelli o nuovi campi modulo (compilare i campi esistenti è consentito);
- la crittografia è stata modificata;
- il documento è stato oscurato dopo essere stato aperto con una password (vedere TsgcPDFRedactor).

CompressObjects

Con **CompressObjects** impostato su True, un salvataggio completo scrive gli oggetti che non sono stream in object stream compressi e la cross-reference come stream di cross-reference compresso (PDF 1.5). Nei test, i documenti con molti oggetti piccoli (pagine, annotazioni, campi modulo, alberi di struttura) diventano dal 39 al 57 percento più piccoli. La crittografia è supportata. La proprietà viene ignorata per PDF/A-1, che non consente gli object stream.

```
procedure SaveCompact(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
```

```
  try
    for i := 1 to 50 do
      oPDF.AddPage(595, 842).DrawText(AnsiString('Page ' + IntToStr(i)), 50,
        780, sfHelvetica, 12);
    // object streams and a compressed cross-reference stream (PDF 1.5)
    oPDF.CompressObjects := True;
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Vedi anche

- File di grandi dimensioni
- Marche temporali e validazione a lungo termine
- Ottimizzazione dei file PDF
- Annotazioni

File di grandi dimensioni

sgcPDF utilizza ovunque offset di file a 64 bit, quindi legge e scrive file più grandi di 2 GB, e non ha bisogno di caricare in memoria un file di grandi dimensioni per lavorarci.

MemoryThreshold

TsgcPDFDocument.LoadFromFile carica in memoria i file fino a **MemoryThreshold** byte (valore predefinito 64 MB). Un file più grande viene aperto in lettura condivisa e i suoi oggetti vengono letti su richiesta tramite una cache di lettura, quindi l'apertura di un file da 3 GB legge solo la sua cross-reference e gli oggetti utilizzati. Impostare MemoryThreshold su 0 per leggere ogni file su richiesta.

```
procedure OpenLargeFile(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    // files larger than MemoryThreshold (default 64 MB) are read on demand
    // from the file instead of being loaded into memory
    oPDF.MemoryThreshold := 16 * 1024 * 1024;
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    WriteLn('Pages: ', oPDF.PageCount, ', read on demand: ',
      oPDF.Parser.StreamBacked);
    WriteLn(string(oPDF.ExtractTextW(0)));
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Comportamento

- `Parser.StreamBacked` è True quando il documento viene letto su richiesta, e `Parser.Size` è la dimensione del file come Int64.
- Il file rimane aperto finché non viene caricato un altro documento o il documento non viene deallocato. Nel frattempo, altri processi possono leggerlo ma non eliminarlo o sovrascriverlo.
- SaveIncremental funziona su un documento letto su richiesta e può scrivere sullo stesso file: i byte originali vengono copiati a blocchi, il file viene sostituito e il parser riapre il nuovo file.
- LoadFromStream e LoadFromBytes caricano sempre in memoria. Per leggere uno stream su richiesta, utilizzare direttamente il parser: `TsgcPDFParser.LoadFromStream(AStream, AOwnsStream)`. Lo stream deve rimanere attivo e invariato per tutta la durata dell'utilizzo del parser.
- Un processo a 32 bit non può contenere 2 GB in un unico array: il caricamento di una tale origine in memoria genera un'eccezione che richiede la lettura su richiesta.

Vedi anche

- Salvataggio incrementale e output compatto
- Gestione degli errori e input ostili

FDF e XFDF

I file FDF (ISO 32000, 12.7.8) e XFDF (ISO 19444-1, XML) contengono solo i valori dei campi modulo di un PDF. Utilizzarli per inviare dati compilati a un server, per precompilare un modulo da un database o per spostare valori tra due versioni di un modulo. TsgcPDFAcroForm (`TsgcPDFDocument.AcroForm`) esporta e importa entrambi i formati.

Esportazione

```
procedure ExportFormData(const APDFFile, AFDFFile, AXFDFFile: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(APDFFile);
    // the optional second parameter names the PDF the data belongs to
    oPDF.AcroForm.ExportFDF(AFDFFile, ExtractFileName(APDFFile));
    oPDF.AcroForm.ExportXFDF(AXFDFFile, ExtractFileName(APDFFile));
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Metodo	Descrizione
ExportFDF(AStream or AFileName; ASourceFile)	Scrive un file FDF con il valore di ogni campo sotto il proprio nome completo. ASourceFile (opzionale) viene scritto come /F.
ExportXFDF(AStream or AFileName; ASourceFile)	Scrive un file XFDF (UTF-8). ASourceFile (opzionale) viene scritto come <f href>.

Importazione

```
procedure ImportFormData(const APDFFile, AXFDFFile, AOutput: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  vCount: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.LoadFromFile(APDFFile);
    vCount := oPDF.AcroForm.ImportXFDF(AXFDFFile);
    WriteLn(vCount, ' values set, ', oPDF.AcroForm.ImportUnknownCount,
      ' unknown fields');
    // the appearances are regenerated from the imported values
    oPDF.SaveToFile(AOutput);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

`ImportFDF` e `ImportXFDF` impostano il valore di ogni campo individuato in base al proprio nome completo (ad esempio `address.city`) e restituiscono il numero di valori impostati. I nomi che non corrispondono a nessun campo vengono conteggiati in `ImportUnknownCount`. Gli aspetti dei campi modificati vengono rigenerati al salvataggio del documento. I valori di testo sono Unicode in entrambi i formati, le caselle di controllo e i pulsanti di opzione utilizzano il proprio valore di esportazione (ad esempio Off o Yes), e le caselle di riepilogo a selezione multipla scrivono un valore per ogni opzione selezionata.

Vedi anche

- Valori e aspetto dei moduli
- Moduli interattivi

Valori e aspetto dei moduli

```
procedure CreateForm(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oList: TsgcPDFFormField;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.AddPage(595, 842);
    oPDF.AcroForm.AddTextField('name', 0, 50, 740, 300, 760);
    oPDF.AcroForm.AddCheckBox('agree', 0, 50, 700, 65, 715);
    oList := oPDF.AcroForm.AddListBox('languages', 0, 50, 600, 200, 680,
      ['Delphi', 'C++', 'Pascal', 'Python']);
    // multi-select list box: flag bit 22 (MultiSelect)
    oList.Flags := oList.Flags or $200000;
    oList.SetValues(['Delphi', 'Pascal']);
    // Cyrillic value: the appearance embeds a font that covers it
    oPDF.AcroForm.AppearanceFontName := 'Arial';
    oPDF.AcroForm.FillField('name', 'Иван Петров');
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Caselle di riepilogo a selezione multipla

Una casella di riepilogo con il flag MultiSelect (bit 22 di `Flags`, valore $200000) può contenere più valori. `SetValues` li seleziona, `ValueCount` e `GetValues(AIndex)` li leggono, e `Value` restituisce il primo. I valori vengono scritti come array in /V e come indici /I delle opzioni selezionate, e vengono mantenuti da FDF e XFDF.

Aspetti Unicode

L'aspetto del valore di un campo con caratteri esterni alla codifica dei font standard (cirillico, greco, CJK, arabo, ebraico...) viene disegnato con un font TrueType o OpenType incorporato, registrato come `/SgcU` nelle risorse di aspetto e nel dizionario /DR del modulo, in modo che il valore venga visualizzato e stampato correttamente anche dai visualizzatori che non ricostruiscono gli aspetti.

Proprietà	Descrizione
AppearanceFontFile: string	File del font (.ttf, .otf) utilizzato per questi valori. Ha priorità su AppearanceFontName.
AppearanceFontName: WideString	Font installato utilizzato per questi valori.

Quando entrambi sono vuoti, viene utilizzato il primo font installato tra Arial Unicode MS, Segoe UI, Arial, Yu Gothic, MS Gothic, Microsoft YaHei, Malgun Gothic e Noto Sans che copre i caratteri. Su Linux o su un server privo di questi font, impostare AppearanceFontFile.

NeedAppearances

`AcroForm.NeedAppearances` scrive `/NeedAppearances true`, che chiede al visualizzatore di ricostruire gli aspetti dei campi all'apertura del file. È True per impostazione predefinita per i nuovi moduli. I documenti caricati mantengono il valore del file. sgcPDF scrive sempre i propri aspetti, quindi i campi risultano corretti anche nei visualizzatori che ignorano il flag; impostarlo su False per i file PDF/A, poiché gli standard PDF/A non ne consentono il valore true.

Vedi anche

- FDF e XFDF
- Moduli interattivi

Firme PAdES

PAdES (ETSI EN 319 142-1) è il profilo europeo delle firme PDF utilizzato per le firme elettroniche avanzate e qualificate secondo eIDAS. TsgcPDFSignatureHandler crea firme PAdES baseline B-B con la CryptoAPI di Windows, accetta un CMS prodotto da qualsiasi firmatario esterno, e aggiunge marche temporali del documento e dati di convalida per i livelli B-T, B-LT e B-LTA.

SubFilter

SubFilter (TsgcPDFSignatureSubFilter)	Scritto come	Utilizzo
pssPKCS7Detached (predefinito)	/adbe.pkcs7.detached	Firme PDF classiche, compatibili con ogni lettore.
pssCAdESDetached	/ ETSI.CAdES.detached	Firme PAdES baseline. Il CMS contiene l'attributo ESS signing-certificate-v2.

```
procedure SignPAdES(const AInput, AOutput, APFXFile: string);
var
  oSigner: TsgcPDFSignatureHandler;
begin
  oSigner := TsgcPDFSignatureHandler.Create;
  try
    oSigner.LoadCertificateFromPFX(APFXFile, 'test123');
    // PAdES baseline: /SubFilter /ETSI.CAdES.detached
    oSigner.SubFilter := pssCAdESDetached;
    oSigner.HashAlgorithm := shaSHA256;
    oSigner.SignerName := 'John Smith';
    oSigner.Reason := 'Approved';
    oSigner.Location := 'Barcelona';
    oSigner.SetField('Signature1', 0, 350, 50, 550, 110);
    oSigner.SignDocument(AInput, AOutput);
  finally
    oSigner.Free;
  end;
end;
```

Firmatari esterni (OnExternalSign)

Quando la chiave privata non è disponibile per la CryptoAPI (un servizio di firma remoto, un HSM, un middleware per smart card, un cloud key vault), assegnare **OnExternalSign**. Non è necessario caricare alcun certificato: sgcPDF prepara il dizionario di firma e gli intervalli di byte, e l'evento restituisce il CMS.

```
procedure TSignEvents.DoExternalSign(Sender: TObject; const AData: TBytes;
  const ADigest: TBytes; var ASignature: TBytes);
begin
  // AData: the bytes covered by /ByteRange, ADigest: their SHA-256 digest.
  // Return a complete DER encoded detached CMS SignedData
  ASignature := SignWithRemoteService(AData);
end;

procedure SignExternal(const AInput, AOutput: string; AEvents: TSignEvents);
var
  oSigner: TsgcPDFSignatureHandler;
begin
  oSigner := TsgcPDFSignatureHandler.Create;
  try
    // no certificate is loaded: the CMS comes from the event
```

```
    oSigner.OnExternalSign := AEvents.DoExternalSign;
    oSigner.SignerName := 'Remote signer';
    oSigner.SetInvisible;
    oSigner.SignDocument(AInput, AOutput);
  finally
    oSigner.Free;
  end;
end;
```

Parametro	Descrizione
AData	I byte coperti da /ByteRange (il file senza il segnaposto /Contents).
ADigest	Il digest di AData con HashAlgorithm, per i servizi che firmano un hash.
ASignature	Restituire un CMS SignedData distaccato, completo e codificato DER. Deve rientrare in PlaceholderSize byte (predefinito 8192, aumentarlo per catene di certificati lunghe o marche temporali incorporate).

Per firme PAdES complete create con sgcSign (qualsiasi provider di chiavi, marche temporali di firma, OCSP), utilizzare il bridge TsgcPDFPAdESSigner.

Vedi anche

- Marche temporali e validazione a lungo termine
- Verifica delle firme
- Firme digitali
- TsgcPDFSignatureHandler

Marche temporali e validazione a lungo termine

Una firma può essere convalidata solo finché il suo certificato è valido e il suo stato di revoca può essere verificato. La validazione a lungo termine (LTV) mantiene una firma verificabile anche in seguito, incorporando i dati di convalida nel documento e proteggendo tutto con una marca temporale. TsgcPDFSignatureHandler scrive entrambi come aggiornamenti incrementali, in modo che le firme precedenti rimangano valide.

Marche temporali del documento

TimestampDocument (e TimestampDocumentStream) aggiunge una firma invisibile di tipo `/DocTimeStamp` con SubFilter `/ETSI.RFC3161`. Il token della marca temporale proviene dall'evento **OnTimestamp**: sgcPDF passa il digest da marcare temporalmente, e il proprio codice invia una richiesta RFC 3161 a un'autorità di marcatura temporale (TSA) e restituisce il TimeStampToken della risposta.

```
procedure TSignEvents.DoTimestamp(Sender: TObject; const ADigest: TBytes;
  AHashAlgorithm: TsgcPDFSignatureHashAlgorithm; var AToken: TBytes);
begin
  // send an RFC 3161 request with ADigest to your time-stamp authority and
  // return the TimeStampToken of the response (DER)
  AToken := RequestTimeStampToken(ADigest, AHashAlgorithm);
end;

procedure AddDocumentTimestamp(const AInput, AOutput: string;
  AEvents: TSignEvents);
var
  oSigner: TsgcPDFSignatureHandler;
begin
  oSigner := TsgcPDFSignatureHandler.Create;
  try
    oSigner.OnTimestamp := AEvents.DoTimestamp;
    // appends a /DocTimeStamp (ETSI.RFC3161) as an incremental update
    oSigner.TimestampDocument(AInput, AOutput);
  finally
    oSigner.Free;
  end;
end;
```

OnTimestamp viene utilizzato solo per le marche temporali del documento. Le marche temporali di firma all'interno del CMS (PAdES B-T) vengono aggiunte da TsgcPDFPAdESSigner.

Document Security Store (DSS)

Il DSS (`/DSS` nel catalogo) contiene i certificati, le risposte OCSP e le CRL di cui un validatore ha bisogno, oltre a una voce `/VRI` per ogni firma del documento.

```
procedure AddValidationData(const AInput, AOutput: string);
var
  oSigner: TsgcPDFSignatureHandler;
begin
  oSigner := TsgcPDFSignatureHandler.Create;
  try
    // certificates of the chain, CRLs and OCSP responses (DER)
    oSigner.AddDSSCertificate(LoadBytes(Pki + 'ica.der'));
    oSigner.AddDSSCertificate(LoadBytes(Pki + 'root.der'));
    oSigner.AddDSSCRL(LoadBytes(Pki + 'ica.crl'));
    oSigner.AddDSSCRL(LoadBytes(Pki + 'root.crl'));
    // writes /DSS with a /VRI entry per signature (incremental update)
    oSigner.AddDSSDocument(AInput, AOutput);
```

```
  finally
    oSigner.Free;
  end;
end;
```

Metodo	Descrizione
AddDSSCertificate(AData)	Aggiunge un certificato DER (CA intermedia, CA radice, certificato TSA).
AddDSSOCSPResponse(AData)	Aggiunge una risposta OCSP DER.
AddDSSCRL(AData)	Aggiunge un elenco di revoca dei certificati (CRL) DER.
ClearDSS	Cancella i dati raccolti.
AddDSSDocument(AInputFile, AOutputFile), AddDSSStream(AInput, AOutput)	Scrive il DSS come aggiornamento incrementale di un documento firmato.

Livelli

Livello	Come
B-B	Firmare con SubFilter pssCAdESDetached.
B-T	B-B con una marca temporale di firma, oppure una marca temporale del documento aggiunta subito dopo la firma.
B-LT	Aggiungere il DSS con la catena e i dati di revoca.
B-LTA	Aggiungere una marca temporale del documento dopo il DSS. Ripetere DSS e marca temporale prima della scadenza del certificato di marcatura temporale.

L'output degli esempi di questa pagina è stato convalidato con pyHanko: la firma CAdES è intatta, valida e attendibile, le modifiche successive vengono riconosciute solo come aggiornamenti LTA, e la marca temporale del documento è intatta e attendibile.

Vedi anche

- Firme PAdES
- TsgcPDFPAdESSigner
- Verifica delle firme

Verifica delle firme

TsgcPDFSignatureVerifier controlla ogni firma e marca temporale del documento di un PDF. `GetSignature(AIndex)` restituisce un TsgcPDFSignatureInfo con i dettagli di ciascuna.

```
procedure VerifyAll(const AFileName: string);
var
  oVerifier: TsgcPDFSignatureVerifier;
  oSig: TsgcPDFSignatureInfo;
  i: Integer;
begin
  oVerifier := TsgcPDFSignatureVerifier.Create;
  try
    oVerifier.LoadDocument(AFileName);
    for i := 0 to oVerifier.GetSignatureCount - 1 do
    begin
      oVerifier.VerifySignature(i);
      oSig := oVerifier.GetSignature(i);
      WriteLn(string(oSig.FieldName), ' ', string(oSig.SubFilter));
      WriteLn('  doc time-stamp: ', oSig.IsDocTimeStamp);
      WriteLn('  signer: ', string(oSig.CertInfo.SubjectName));
      WriteLn('  signed: ', DateTimeToStr(oSig.SignDate));
      WriteLn('  valid: ', oSig.IsValid, ', trusted: ', oSig.IsTrusted,
        ', modified: ', oSig.IsModified);
    end;
  finally
    oVerifier.Free;
  end;
end;
```

Proprietà	Descrizione
FieldName	Nome del campo firma.
SubFilter	Ad esempio adbe.pkcs7.detached, ETSI.CAdES.detached o ETSI.RFC3161.
IsDocTime-Stamp	True per una marca temporale del documento (/Type /DocTimeStamp). Il suo token viene verificato rispetto ai byte coperti.
SignDate	La voce /M della firma, oppure il genTime (UTC) del token di una marca temporale del documento.
CertInfo	SubjectName, IssuerName, SerialNumber, NotBefore, NotAfter e Thumbprint del certificato del firmatario (o della TSA).
IsValid	La firma CMS corrisponde agli intervalli di byte firmati.
IsTrusted	Il certificato del firmatario risale a una radice attendibile per Windows. Verificato separatamente: una firma valida di un firmatario sconosciuto è valida ma non attendibile.
IsModified	La firma non copre l'intero file. Gli aggiornamenti incrementali dopo la firma (compilazione dei moduli, annotazioni, DSS, marche temporali) lo impostano.
Name, Rea-son, Location	I valori del dizionario di firma.

VerifySignature(AIndex) restituisce IsValid. IsSignatureTrusted(AIndex) e IsDocumentModified(AIndex) restituiscono gli altri due risultati. L'attendibilità viene valutata con l'archivio certificati di Windows, quindi i certificati di test vengono segnalati come non attendibili. Per la convalida delle policy PAdES rispetto a un elenco di attendibilità specifico, utilizzare un validatore dedicato come sgcSign.

Vedi anche

- Firme PAdES
- TsgcPDFSignatureVerifier

TsgcPDFPAdESSigner (bridge sgcSign)

TsgcPDFPAdESSigner (unità **sgcPDF_Sign_sgcSign**) crea firme PAdES baseline B-B, B-T, B-LT e B-LTA con **sgcSign**, la libreria di firma digitale di eSeGeCe. sgcPDF gestisce la parte PDF (campo, aspetto, aggiornamenti incrementali, DSS, marca temporale del documento) e sgcSign gestisce la crittografia: il CMS con gli attributi richiesti da PAdES, il provider di chiavi, i client TSA e OCSP.
Poiché la chiave privata viene acceduta tramite un provider di chiavi sgcSign, funziona qualsiasi archivio di chiavi supportato da sgcSign: file PFX e PEM, token PKCS#11 e smart card, l'archivio certificati di Windows e gli HSM cloud.

Requisiti

- Una licenza di sgcSign e la sua cartella Source nel percorso di ricerca del progetto, accanto a sgcPDF.
- sgcPDF_Sign_sgcSign.pas è un'unità opzionale: **non** fa parte dei package sgcPDF. Aggiungerla al proprio progetto.

Esempio

```
procedure SignPAdESLT(const AInput, AOutput: string);
var
  oKey: TsgcPEMKeyProvider;
  oSigner: TsgcPDFPAdESSigner;
begin
  oKey := TsgcPEMKeyProvider.Create(nil);
  oSigner := TsgcPDFPAdESSigner.Create(nil);
  try
    // any sgcSign key provider: PEM, PFX, PKCS#11, Windows store, cloud HSM
    oKey.LoadFromFile(Pki + 'signer.pem', Pki + 'signer.key');
    oSigner.KeyProvider := oKey;
    oSigner.Level := paBLT;
    oSigner.TSAURL := 'http://timestamp.digicert.com';
    // validation material: CA certificates and CRLs (or an OCSPClient)
    oSigner.AddCertificate(LoadDER(Pki + 'ica.der'));
    oSigner.AddCertificate(LoadDER(Pki + 'root.der'));
    oSigner.AddCRL(LoadDER(Pki + 'ica.crl'));
    oSigner.AddCRL(LoadDER(Pki + 'root.crl'));
    // signature field and appearance through the sgcPDF handler
    oSigner.Handler.SetField('Signature1', 0, 350, 50, 550, 110);
    oSigner.Handler.SignerName := 'John Smith';
    oSigner.Handler.Reason := 'Approved';
    oSigner.SignPDFFile(AInput, AOutput);
    oSigner.KeyProvider := nil;
  finally
    oSigner.Free;
    oKey.Free;
  end;
end;
```

Questo esempio è stato compilato con Delphi 13 rispetto ai sorgenti di sgcPDF e sgcSign ed eseguito con una TSA pubblica reale: pyHanko convalida il risultato come una firma ETSI.CAdES.detached intatta e attendibile, con una marca temporale di firma valida e un /DSS.

Membro	Descrizione
KeyProvider: IsgcKeyProvider	Il provider di chiavi sgcSign con il certificato del firmatario e la chiave privata.
Level: TsgcPDFPAdESLevel	paBB, paBT, paBLT o paBLTA. Valore predefinito paBB.

Membro	Descrizione
TSAURL: string / TSAClient: Isgc-TSAClient	Autorità di marcatura temporale per B-T e livelli superiori: un URL (viene utilizzato un client TSA interno di sgcSign) oppure un proprio client.
OCSPClient: IsgcOCSPClient	Opzionale. Quando assegnato, la risposta OCSP del certificato del firmatario viene recuperata e memorizzata per B-LT.
HashAlgorithm	shaSHA256 (predefinito), shaSHA384 o shaSHA512.
AddCertificate, AddCRL, AddOC-SPResponse, ClearValidationData	Materiale di convalida. I certificati vengono incorporati anche nel CMS; le CRL e le risposte OCSP vanno nel /DSS.
Handler: TsgcPDFSignatureHandler	Campo firma, aspetto, motivo, luogo e dimensione del segnaposto.
SignPDF(AInput, AOutput), SignPDFFile(AInputFile, AOutputFi-le)	Firma al livello selezionato.
ExtendToLTA(AInput, AOutput)	Aggiunge il DSS e una marca temporale del documento a un PDF già firmato.

Il bridge non scrive un attributo CMS signing-time, che PAdES vieta accanto alla voce /M del dizionario di firma.

Vedi anche

- Firme PAdES
- Marche temporali e validazione a lungo termine

Crittografia con certificati

La crittografia con password condivide un unico segreto con ogni lettore. La crittografia con certificati (chiave pubblica), il gestore di sicurezza `/Adobe.PubSec`, crittografa invece la chiave del documento per il certificato X.509 di ogni destinatario: solo i possessori delle chiavi private corrispondenti possono aprire il file, non viene scambiata alcuna password, e ogni destinatario può ottenere permessi diversi.

Crittografia

```
procedure EncryptForRecipients(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.AddPage(595, 842).DrawText('For the finance team only', 50, 780,
      sfHelvetica, 14);
    // every recipient gets its own permissions
    oPDF.AddEncryptionRecipient(Pki + 'signer.der', [ppPrint, ppCopy,
      ppExtract]);
    oPDF.AddEncryptionRecipient(Pki + 'tsa.pem', [ppPrint]);
    // emAES_256 writes /Adobe.PubSec with /SubFilter /adbe.pkcs7.s5
    oPDF.SetCertificateEncryption(emAES_256);
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Metodo	Descrizione
AddEncryptionRecipient(ACertificate: TBytes; APermissions)	Aggiunge un destinatario da un certificato DER o PEM.
AddEncryptionRecipient(ACertificateFile: string; APermissions)	Come sopra, da un file .cer, .der o .pem.
AddEncryptionRecipientFromStore(ACertificateId; APermissions; AStoreName)	Un certificato dell'archivio di Windows, tramite impronta digitale SHA-1 (esadecimale) o parte del soggetto. AStoreName è predefinito su MY.
SetCertificateEncryption(AMethod)	Abilita la crittografia per i destinatari aggiunti. emAES_256 e emAES_128 scrivono /SubFilter /adbe.pkcs7.s5 (crypt filter), emRC4_128 e emRC4_40 il legacy /adbe.pkcs7.s4.

APermissions è un set di TsgcPDFPermission: ppPrint, ppModify, ppCopy, ppAnnotate, ppFillForms, ppExtract, ppAssemble e ppPrintHigh.

Apertura

```
procedure OpenWithCertificate(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    // the private key of one recipient opens the document
```

```
    oPDF.SetDecryptionCertificate(Pki + 'signer.pfx', 'test123');
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    WriteLn(string(oPDF.ExtractTextW(0)));
    WriteLn('Can print: ', ppPrint in oPDF.Encryption.Permissions);
    WriteLn('Can modify: ', ppModify in oPDF.Encryption.Permissions);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Impostare la chiave privata prima di LoadFromFile o LoadFromStream con `SetDecryptionCertificate(APFXFileName, APassword)`, `SetDecryptionCertificate(APFX: TBytes, APassword)` oppure `SetDecryptionCertificateFromStore(AStoreName)`, che prova i certificati con una chiave privata dell'archivio dell'utente corrente. `Encryption.Permissions` contiene quindi i permessi del destinatario che ha aperto il file.

Piattaforma

La crittografia e la decrittografia con certificati utilizzano la CryptoAPI di Windows (crypt32.dll, parte di Windows), quindi sono disponibili solo su Windows. Il file prodotto nell'esempio è stato decrittografato in modo indipendente da pyHanko con il PFX del primo destinatario.

Note sulla sicurezza

- Le chiavi del file, i vettori di inizializzazione AES e i salt provengono dal CSPRNG del sistema operativo (CryptGenRandom su Windows, /dev/urandom su Linux, macOS, iOS e Android).
- emAES_256 scrive la revisione 6 del gestore di sicurezza di PDF 2.0 (ISO 32000-2). I file con la revisione 5 deprecata (Acrobat 9) vengono comunque aperti.
- La crittografia può essere modificata solo con un salvataggio completo: SaveIncremental genera un'eccezione quando è stata modificata.

Vedi anche

- Crittografia
- TsgcPDFRedactor

TsgcPDFRedactor

TsgcPDFRedactor (unità sgcPDF_Redaction) esegue un oscuramento reale: il testo, i pixel delle immagini, la grafica vettoriale e le annotazioni all'interno delle aree contrassegnate vengono rimossi dal file, non semplicemente coperti da un riquadro nero. Il contenuto oscurato non può essere selezionato, copiato, estratto o recuperato dall'output.

```
procedure RedactFile(const AInput, AOutput: string);
var
  oRedactor: TsgcPDFRedactor;
  vOptions: TsgcPDFRedactionOptions;
begin
  oRedactor := TsgcPDFRedactor.Create;
  try
    // every occurrence of a text, on all pages
    oRedactor.AddText('John Smith');
    // an area of page 0: left, bottom, right, top in points
    oRedactor.AddArea(0, 45, 735, 300, 752);
    oRedactor.AddArea(0, 50, 500, 250, 650);
    vOptions := oRedactor.Options;
    vOptions.OverlayText := 'REDACTED';
    vOptions.FillColorR := 0;
    vOptions.FillColorG := 0;
    vOptions.FillColorB := 0;
    vOptions.RemoveMetadata := True;
    oRedactor.Options := vOptions;
    oRedactor.Apply(AInput, AOutput);
    WriteLn('Text matches: ', oRedactor.TextMatches);
    WriteLn('Removed glyphs: ', oRedactor.RemovedGlyphs);
    WriteLn('Removed paths: ', oRedactor.RemovedPaths);
  finally
    oRedactor.Free;
  end;
end;
```

Contrassegno

Metodo	Descrizione
AddArea(APageIndex; ARect: TsgcPDFRect)	Un rettangolo in punti, nello spazio utente predefinito della pagina (origine in basso a sinistra, prima del /Rotate della pagina).
AddArea(APageIndex; ALeft, ABottom, ARight, ATop)	Come sopra, con coordinate.
AddQuad(APageIndex; AQuad: TsgcPDFRedactionQuad)	Qualsiasi quadrilatero convesso, per testo ruotato. sgcPDFRedactionQuadFromRect converte un rettangolo.
AddText(AText; ACaseSensitive; AWholeWord; APageIndex)	Ogni occorrenza di AText su una pagina, oppure su tutte le pagine quando APageIndex è -1. Le corrispondenze vengono cercate all'interno di una riga di testo, e le sequenze di spazi bianchi corrispondono a qualsiasi spazio bianco.
Clear	Rimuove ogni contrassegno.

Applicazione

Metodo	Descrizione
Apply(ADocument: TsgcPDFDocument)	Oscura un documento caricato: viene salvato, oscurato e ricaricato dai byte oscurati.
Apply(AInputFile, AOutputFile)	Oscura un file.
ApplyToStream(AInput, AOutput), ApplyToBytes(AData)	Oscura uno stream o un array di byte.

L'output è sempre un nuovo file completo (un salvataggio completo): i byte originali, che un aggiornamento incrementale manterrebbe, non vengono mai scritti. Dopo Apply sono disponibili le statistiche TextMatches, RemovedGlyphs, RedactedImages, RemovedImages, RemovedPaths e RemovedAnnotations, e `GetLog` restituisce un log dell'operazione.

Opzioni

Campo di TsgcPDFRedactionOptions	Descrizione
FillColorR, FillColorG, FillColorB	Colore (da 0 a 1) dei rettangoli disegnati sopra le aree. Valore predefinito nero.
OverlayText, OverlayFontSize	Testo disegnato centrato in ogni area (Helvetica), 0 adatta l'area.
RemoveAnnotationsInArea	Rimuove le annotazioni il cui rettangolo interseca un'area, inclusi i collegamenti e i widget dei campi modulo con i rispettivi campi. Valore predefinito True.
RemoveMetadata	Rimuove il dizionario /Info e i metadati XMP.
RemoveAttachments	Rimuove i file incorporati e le annotazioni di allegato file.
RemoveJavaScript	Rimuove JavaScript, /OpenAction, le azioni aggiuntive e le azioni JavaScript, Launch, SubmitForm e ImportData.

Documenti crittografati

Aprire il documento con la propria password e chiamare `Apply(ADocument)`. Il contenuto viene oscurato decrittografato e il documento mantiene le proprie impostazioni di crittografia, quindi il successivo SaveToFile o SaveToStream lo scrive di nuovo crittografato. SaveIncremental genera un'eccezione dopo un oscuramento. Gli overload per file, stream e byte rifiutano input crittografati, poiché non accettano una password.

```
procedure RedactEncrypted(const AFileName, APassword, AOutput: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oRedactor: TsgcPDFRedactor;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  oRedactor := TsgcPDFRedactor.Create;
  try
    oPDF.SetPassword(AnsiString(APassword));
    oPDF.LoadFromFile(AFileName);
    oRedactor.AddText('Salary', False, True);
    oRedactor.Apply(oPDF);
    // full save: written encrypted again with the same settings
```

```
    oPDF.SaveToFile(AOutput);
  finally
    oRedactor.Free;
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Come viene rimosso il contenuto

- **Testo**: ogni glifo il cui riquadro interseca un'area viene rimosso dallo stream di contenuto; i glifi rimanenti mantengono le proprie posizioni.
- **Immagini**: le immagini che sgcPDF può decodificare, da 1 a 8 bit per componente, vengono riscritte con i pixel oscurati disegnati nel colore di riempimento (RedactedImages). Le immagini che non possono essere decodificate, ad esempio con un filtro non supportato, troppo grandi o con 16 bit per componente, vengono rimosse completamente (RemovedImages).
- **Grafica vettoriale**: un subpath che si trova completamente all'interno di un'area viene rimosso (RemovedPaths). I subpath che attraversano solo un'area rimangono, sotto il rettangolo di riempimento. I percorsi di ritaglio non vengono modificati.
- Gli **XObject di tipo form** vengono oscurati ricorsivamente. Un XObject di tipo form annidato troppo in profondità o con un filtro non supportato viene rimosso interamente.
- Una pagina il cui stream di contenuto utilizza un filtro non supportato genera EsgcPDFRedactionError invece di rimanere non oscurata.

Nell'esempio, pypdf non trova traccia delle parole oscurate nell'output, né nel testo estratto né in alcuno stream di contenuto, e il file ha un'unica revisione.

Vedi anche

- Crittografia con certificati
- Estrazione del testo

PDF taggato

Un PDF taggato (ISO 32000-1, 14.8) contiene un albero di struttura logica accanto al contenuto della pagina: titoli, paragrafi, elenchi, tabelle, figure con testo alternativo e collegamenti, nell'ordine di lettura. Viene utilizzato dagli screen reader, dal reflow sui dispositivi mobili e dall'esportazione del testo, ed è richiesto dalla conformità PDF/UA e PDF/A livello A.

Creazione della struttura

Impostare **TsgcPDFDocument.Tagged** su True e racchiudere le chiamate di disegno di ogni pagina tra `Page.Tagging.BeginElement` e `EndElement`. Il tagging della pagina scrive gli operatori di contenuto marcato (BDC/EMC con MCID) e li collega all'elemento; `StructureTree` raccoglie gli elementi, il ParentTree e la RoleMap, e scrive /MarkInfo, /Lang e gli /StructParents della pagina al momento del salvataggio del documento.

```
procedure CreateTaggedPDF(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oPage: TsgcPDFPage;
  oTag: TsgcPDFPageTagging;
  oFigure, oCell: TsgcPDFStructElement;
  vFont: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.Info.Title := 'Quarterly report';
    oPDF.Tagged := True;
    oPDF.StructureTree.Lang := 'en-US';
    vFont := oPDF.AddTrueTypeFont('Arial', False, False);
    oPage := oPDF.AddPage(595, 842);
    oTag := oPage.Tagging;
    // running header: not part of the logical content
    oTag.BeginArtifact(akPagination, asHeader);
    oPage.DrawTextTT('ACME Corp.', 50, 810, vFont, 8);
    oTag.EndArtifact;
    oTag.BeginElement(stH1);
    oPage.DrawTextTT('Quarterly report', 50, 770, vFont, 20);
    oTag.EndElement;
    oTag.BeginElement(stP);
    oPage.DrawTextTT('Sales grew in every region.', 50, 740, vFont, 11);
    oTag.EndElement;
    // figures need an alternate text
    oFigure := oTag.BeginElement(stFigure);
    oFigure.Alt := 'Blue bar chart of the sales per region';
    oFigure.SetBBox(50, 600, 250, 700);
    oPage.DrawRectangleFill(50, 600, 200, 100, 0.2, 0.4, 0.8);
    oTag.EndElement;
    // grouping elements (no content) are opened on the tree
    oPDF.StructureTree.BeginElement(stTable);
    oPDF.StructureTree.BeginElement(stTR);
    oCell := oTag.BeginElement(stTH);
    oCell.Scope := tsColumn;
    oPage.DrawTextTT('Region', 50, 570, vFont, 11);
    oTag.EndElement;
    oCell := oTag.BeginElement(stTH);
    oCell.Scope := tsColumn;
    oPage.DrawTextTT('Sales', 200, 570, vFont, 11);
    oTag.EndElement;
    oPDF.StructureTree.EndElement;
    oPDF.StructureTree.BeginElement(stTR);
    oTag.BeginElement(stTD);
    oPage.DrawTextTT('North', 50, 550, vFont, 11);
    oTag.EndElement;
```

```
    oTag.BeginElement(stTD);
    oPage.DrawTextTT('1200', 200, 550, vFont, 11);
    oTag.EndElement;
    oPDF.StructureTree.EndElement;
    oPDF.StructureTree.EndElement;
    // a link: the annotation added inside the Link element is attached to it
    oTag.BeginElement(stLink).Alt := 'eSeGeCe web site';
    oPage.DrawTextTT('www.esegece.com', 50, 520, vFont, 11);
    oPDF.Annotations.AddLinkURI(0, 50, 515, 150, 532,
      'https://www.esegece.com');
    oTag.EndElement;
    // PDF/UA-1 and PDF/A-2a in the same file
    oPDF.SetPDFALevel(paA2a);
    oPDF.PDFUA := True;
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

Membro	Descrizione
Page.Tagging.BeginElement(AType; ATitle)	Apre un elemento il cui contenuto viene disegnato su questa pagina, come figlio dell'elemento corrente. Restituisce il TsgcPDFStructElement.
StructureTree.BeginElement(AType; ATitle)	Apre un elemento di raggruppamento senza contenuto di pagina (Table, TR, L, Sect, Part...).
EndElement	Chiude l'elemento corrente (sul tagging della pagina o sull'albero, in corrispondenza della chiamata Begin).
BeginCustomElement(ATypeName...) e StructureTree.AddRole	Tipi di struttura personalizzati, mappati su un tipo standard tramite /RoleMap.
Page.Tagging.BeginArtifact(AKind; ASubtype), EndArtifact	Contenuto che non fa parte del documento: intestazioni e piè di pagina ricorrenti, numeri di pagina, filigrane, elementi decorativi. AKind: akPagination, akLayout, akPage, akBackground. ASubtype: asHeader, asFooter, asWatermark.
StructureTree.Lang	Lingua naturale del documento (catalogo /Lang), ad esempio en-US.

TsgcPDFStructType include tutti i tipi standard: stDocument, stPart, stArt, stSect, stDiv, stH, da stH1 a stH6, stP, stL, stLI, stLbl, stLBody, stTable, stTHead, stTBody, stTFoot, stTR, stTH, stTD, stFigure, stCaption, stLink, stSpan, stQuote, stNote, stReference, stCode, stBlockQuote, stFormula, stTOC, stTOCI e stAnnot.

Proprietà dell'elemento

Proprietà	Descrizione
Alt	Testo alternativo. Obbligatorio per Figure e Formula: salvare una Figure senza Alt genera EsgcPDFTaggedError.
ActualText, Expansion, Lang, Title, ID	Testo sostitutivo, espansione dell'abbreviazione, lingua dell'elemento, titolo e identificatore.
SetBBox(ALeft, ABottom, ARight, ATop)	Riquadro di delimitazione di una Figure, Formula o Table.

Proprietà	Descrizione
Scope, RowSpan, ColSpan, Headers	Celle della tabella: ambito di una TH (tsRow, tsColumn, tsBoth), span e ID delle celle di intestazione.

Collegamenti e annotazioni

Un'annotazione aggiunta con `Annotations.AddLinkURI` (o un altro metodo Add) mentre è aperto un elemento Link viene collegata a esso come riferimento a oggetto, con il proprio /StructParent. `Page.Tagging.AddAnnotation` ne collega una in modo esplicito.

Tabelle

Una TsgcPDFTable disegnata su un documento taggato viene taggata automaticamente come Table, THead, TBody, TR, TH e TD. Con DrawMultiPage, le righe di intestazione ripetute nelle pagine successive vengono taggate come artefatti di paginazione, in modo che uno screen reader le legga una sola volta.

```
procedure CreateTaggedTable(const AFileName: string);
var
  oPDF: TsgcPDFDocument;
  oTable: TsgcPDFTable;
  i: Integer;
begin
  oPDF := TsgcPDFDocument.Create;
  try
    oPDF.Tagged := True;
    oPDF.StructureTree.Lang := 'en-US';
    oTable := TsgcPDFTable.Create(2);
    try
      oTable.SetHeaders(['Product', 'Quantity']);
      for i := 1 to 60 do
        oTable.AddRowData([AnsiString('Item ' + IntToStr(i)),
          AnsiString(IntToStr(i))]);
      // tagged as Table / TR / TH / TD; the header repeated on the next
      // pages is tagged as a pagination artifact
      oTable.DrawMultiPage(oPDF, 50, 790, 495, 595, 842);
    finally
      oTable.Free;
    end;
    oPDF.SaveToFile(AFileName);
  finally
    oPDF.Free;
  end;
end;
```

I documenti taggati caricati mantengono il proprio albero di struttura al salvataggio.

Vedi anche

- PDF/UA e PDF/A livello A
- Validatore di accessibilità
- Tabelle

PDF/UA e PDF/A livello A

PDF/UA-1

PDF/UA-1 (ISO 14289-1) è lo standard per i PDF universalmente accessibili, richiesto dalle leggi sull'accessibilità per i documenti pubblici in molti paesi. Impostare **TsgcPDFDocument.PDFUA** su True: il documento viene salvato con pdfuaid:part 1 e dc:title nei metadati XMP e /DisplayDocTitle nelle preferenze del visualizzatore.
Il salvataggio genera un'eccezione quando non è possibile soddisfare un requisito PDF/UA:

- il documento non è taggato (`Tagged` è False);
- `StructureTree.Lang` è vuoto;
- `Info.Title` è vuoto;
- il testo viene disegnato con uno dei 14 font standard, che non sono incorporati: utilizzare AddTrueTypeFont (o AddTrueTypeFontFromFile) e DrawTextTT;
- il documento è crittografato senza il permesso ppExtract, necessario per le tecnologie assistive.

PDF/A livello A

Il livello A (accessibile) di PDF/A aggiunge i requisiti del PDF taggato al livello B. Passare **paA1a**, **paA2a** o **paA3a** a SetPDFALevel, e taggare il contenuto come per PDF/UA. PDF/UA e PDF/A possono essere combinati nello stesso file:

```
oPDF.SetPDFALevel(paA2a);
oPDF.PDFUA := True;
```

Il file creato in PDF taggato utilizza esattamente questa combinazione e supera veraPDF sia per PDF/UA-1 sia per PDF/A-2a.

TsgcPDFALevel	Standard
paA1b, paA1a	PDF/A-1 (ISO 19005-1), livello B o A
paA2b, paA2a	PDF/A-2 (ISO 19005-2), livello B o A
paA3b, paA3a	PDF/A-3 (ISO 19005-3), livello B o A. Consente qualsiasi file incorporato.

Checklist

- Impostare Info.Title e StructureTree.Lang.
- Incorporare ogni font (TrueType o OpenType).
- Taggare tutto il contenuto: ogni testo e ogni elemento grafico appartiene a un elemento o a un artefatto.
- Assegnare un testo Alt a ogni Figure e Formula.
- Utilizzare i titoli in ordine (H1, poi H2...), celle TH con Scope nelle tabelle, ed elementi Link per i collegamenti.
- Convalidare il file salvato con il validatore.

Vedi anche

- PDF taggato
- Validatore di accessibilità
- PDF/A

Validatore di accessibilità

TsgcPDFAValidator (unità sgcPDF_PDFA) verifica un file salvato rispetto a un livello PDF/A. Per i livelli A verifica anche la struttura, e con **PDFUA** impostato su True esegue anche i controlli PDF/UA-1.

```
procedure ValidateAccessible(const AFileName: string);
var
  oParser: TsgcPDFParser;
  oValidator: TsgcPDFAValidator;
  i: Integer;
begin
  oParser := TsgcPDFParser.Create;
  oValidator := TsgcPDFAValidator.Create(paA2a);
  try
    oParser.LoadFromFile(AFileName);
    oParser.Parse;
    // PDF/UA-1 checks in addition to the PDF/A-2a ones
    oValidator.PDFUA := True;
    if oValidator.Validate(oParser) then
      WriteLn('PDF/A-2a and PDF/UA-1: no errors')
    else
      for i := 0 to oValidator.Errors.Count - 1 do
        WriteLn('Error: ', oValidator.Errors[i]);
    for i := 0 to oValidator.Warnings.Count - 1 do
      WriteLn('Warning: ', oValidator.Warnings[i]);
  finally
    oValidator.Free;
    oParser.Free;
  end;
end;
```

Cosa viene verificato

Metodo	Verifiche
CheckStructure	Albero di struttura, /MarkInfo /Marked, /Lang.
CheckContentTagged	Ogni operatore di testo e di disegno di ogni pagina appartiene a un elemento di struttura o a un artefatto.
CheckStructureElements	Testo alternativo di Figure e Formula, sequenza dei titoli, struttura delle tabelle e celle di intestazione.
CheckFontUnicode	Ogni font dispone di una mappa ToUnicode o di una codifica standard, in modo che il testo possa essere letto.
CheckPDFUA	pdfuaid:part, dc:title, /DisplayDocTitle, annotazioni nella struttura, /Tabs /S della pagina.

Validate esegue tutti i controlli del livello (e PDF/UA se abilitato) e restituisce True quando non ci sono errori. I singoli metodi possono essere chiamati singolarmente.

Errori e avvisi

`Errors` elenca i problemi che compromettono la conformità. Ogni messaggio inizia con la clausola dello standard a cui si riferisce, in modo da poterla consultare, ad esempio:

```
[PDF/A-2a 6.7.3.3] [PDF/UA-1 7.1] Page 1: 1 content operator(s) neither tagged nor marked as artifact (first: TJ)
[PDF/UA-1 5] XMP metadata without pdfuaid:part 1
```

`Warnings` elenca i problemi che non sono errori dello standard ma che compromettono l'accessibilità, ad esempio:

```
[PDF/UA-1 7.4.2] Heading level skipped: H1 followed by H3
```

Il validatore è un controllo integrato e rapido per il proprio output. Non sostituisce un controllo di conformità completo come veraPDF o PAC per documenti provenienti da altre fonti.

Vedi anche

- PDF/UA e PDF/A livello A
- PDF taggato
- PDF/A

FAQ

È necessario distribuire una DLL?

No. sgcPDF viene compilato all'interno del proprio eseguibile. Utilizza solo librerie che fanno parte di Windows: GDI per il rendering e il caricamento dei font, e CryptoAPI per le firme digitali.

Quali piattaforme sono supportate?

Windows a 32 bit e 64 bit con Delphi 7 fino a Delphi 13 e C++Builder 2007 fino a 13. Il core, il renderer raster e il visualizzatore FireMonkey funzionano anche su Linux 64 bit, macOS, iOS e Android. Vedere Installazione.

Dove si trova l'origine delle coordinate della pagina?

Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, in punti (1/72 di pollice). L'asse Y cresce verso l'alto. Vedere Architettura.

Perché i caratteri accentati o non latini non vengono visualizzati?

I font standard coprono solo il set di caratteri WinAnsi. Utilizzare un font TrueType con AddTrueTypeFont e DrawTextTT. Vedere Testo e font.

Come si scrive testo in cinese, giapponese o coreano?

Aggiungere un font TrueType CJK installato, ad esempio il nome restituito da sgcPDFCJKFontNameFromEnum(cjkMSGothic), e disegnare con DrawTextTT.

Come si apre un PDF protetto da password?

Chiamare SetPassword prima di LoadFromFile. Vedere Crittografia.

Il mio codice a barre non viene visualizzato.

Passare il generatore di contenuti della pagina (`Page.Content`) a TsgcPDFBarcodeGenerator, non la pagina. Vedere Codici a barre.

sgcPDFExtractAllText restituisce una stringa vuota.

Un TsgcPDFParser deve essere analizzato dopo essere stato caricato: chiamare Parse dopo LoadFromFile. TsgcPDFDocument.LoadFromFile lo fa automaticamente.

Perché la firma è valida ma non attendibile?

Il certificato del firmatario non risale a una radice attendibile per Windows, il che è normale per i certificati di test autofirmati. Per la produzione, utilizzare un certificato rilasciato da un'autorità di certificazione attendibile.

L'ottimizzatore non ha ridotto il mio file.

I file già compressi e privi di oggetti duplicati non possono diventare più piccoli. Attivare DownsampleImages o le opzioni Remove per ridurli ulteriormente. Vedere Ottimizzazione dei file PDF.

È possibile limitare la memoria utilizzata durante l'apertura di file caricati?

Sì. Ridurre sgcPDFMaxDecodedSize. Vedere Gestione degli errori e input ostili.

sgcPDF funziona su Linux?

Sì. Le unità core vengono compilate con il compilatore Delphi Linux a 64 bit: creare, modificare, crittografare con password, estrarre testo e rendere le pagine in PNG con TsgcPDFRendererRaster in un'applicazione server o console. Caricare i font dai file con AddTrueTypeFontFromFile. Vedere Linux.

È possibile utilizzare sgcPDF da C++Builder?

Sì. Sono inclusi i package per C++Builder dalla versione 2007 alla 13 e gli header generati sono pronti all'uso. Vedere C++Builder.

Come si crea un file PDF/A-3 con una fattura incorporata (Factur-X, ZUGFeRD)?

Creare l'XML della fattura nella propria applicazione e passarlo ad Attachments.AddFacturX. Il documento viene salvato come PDF/A-3b con l'XML e i metadati Factur-X. Vedere Fatture Factur-X e ZUGFeRD.

sgcPDF può creare firme PAdES?

Sì. Impostare SubFilter su pssCAdESDetached per PAdES B-B, quindi aggiungere i dati di convalida con AddDSSDocument e una marca temporale del documento con TimestampDocument per B-LT e B-LTA. Con sgcSign, TsgcPDFPAdESSigner crea ogni livello con un'unica chiamata utilizzando qualsiasi provider di chiavi sgcSign. Vedere Firme PAdES.

Un rettangolo nero nasconde il testo sottostante?

No, il testo rimane comunque nel file. Utilizzare TsgcPDFRedactor, che rimuove il testo, i pixel delle immagini e la grafica sotto le aree oscurate. Vedere TsgcPDFRedactor.

Come si crea un PDF accessibile?

Taggare il contenuto con Page.Tagging, impostare Info.Title e StructureTree.Lang, incorporare i font e impostare PDFUA su True. Vedere PDF taggato.

Introduzione

sgcReports è un motore di report headless, neutro rispetto alla piattaforma per Delphi, costruito su sgcPDF. Punta innanzitutto alla generazione di report server e web: servizi Windows, daemon Linux64 ed endpoint HTTP, e funziona invariato in applicazioni desktop e mobile VCL e FMX.
Il motore produce per impostazione predefinita output PDF accessibile (PDF/UA-1) e PDF archivistico (PDF/A-3). Un report può anche essere esportato in XLSX, CSV o PNG dalle stesse pagine preparate.

Headless per progettazione

Il nucleo (modello di report, espressioni, sorgenti dati, font, layout, motore ed export) non ha dipendenze VCL o FMX né alcuna DLL esterna. Si compila ed esegue su Windows, Linux64, macOS, iOS e Android. I componenti di anteprima (`TsgcReportPreviewVCL`, `TsgcReportPreviewFMX`) e il visualizzatore da browser sono package opzionali aggiuntivi.

Accessibile e archivistico per impostazione predefinita

L'export PDF tagga automaticamente l'albero di struttura: intestazioni, paragrafi, tabelle con righe di intestazione, figure con testo alternativo e artefatti, quindi la proprietà `PDFUA` è `True` per impostazione predefinita. L'output archivistico PDF/A-3 è controllato dalla proprietà `PDFA` e può essere combinato con PDF/UA. Vedere Accessibilità e PDF/A.

Piattaforme

Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13. Windows, Linux64, macOS, iOS e Android tramite FireMonkey. Il nucleo si compila su Delphi 7 senza generics, metodi anonimi, variabili inline o metodi di record.

Edizioni e Requisiti

Package	Richiede	Necessario per
`sgcReports` (nucleo)	sgcPDF	Modello di report, espressioni, sorgenti dati, font, layout, motore, export PDF/XLSX/CSV/PNG, API fluente, definizioni JSON. sgcPDF è richiesto in ogni configurazione.
`sgcReportsVCL` / `sgcReportsFMX`	nucleo, VCL o FMX	`TsgcReportPreviewVCL` o `TsgcReportPreviewFMX`.
`sgcReportsHTML`	nucleo, sgcWebSockets (edizione Professional o superiore), sgcHTML	`TsgcReportHTTPEndpoint`, `TsgcReportHTMLViewer` e `TsgcReportHTMLDesigner`. sgcWebSockets è necessario solo per questo package; non viene mai utilizzato dal nucleo.

Prossimo passo: Installazione, poi Guida introduttiva.

Installazione

sgcReports fa parte della distribuzione sgcUI. Un unico installer copre i prodotti sgcUI (sgcUICore, sgcCharts, sgcPDF, sgcReports, sgcMaps, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard) e installa solo i prodotti inclusi nella propria licenza. sgcReports richiede sgcPDF e l'installer se ne occupa.

Requisiti

- Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 o 13 (o la versione corrispondente di C++Builder, da C2007 a C13).
- sgcPDF, stessa versione di Delphi. L'installer sgcUI lo installa insieme a sgcReports.
- sgcWebSockets edizione Professional o superiore, e sgcHTML, solo quando è installato il package `sgcReportsHTML`.

Installazione con l'installer sgcUI

1. Eseguire l'installer sgcUI e accedere con il nome utente e la password del proprio account eSeGeCe.
2. Scegliere le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti, selezionare **sgcReports (installs sgcPDF)** e gli altri prodotti desiderati. Il server delle licenze restituisce i prodotti di cui si è titolari e l'installer mostra una casella di controllo per ogni prodotto. I prodotti non inclusi nella licenza sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca ogni prodotto.
4. L'installer copia i file, poi compila i package sul computer per ogni IDE selezionato, in ordine di dipendenza, e installa i package design time.

Cosa include sgcReports

- **sgcPDF**, il motore su cui si basa sgcReports. Selezionando sgcReports viene selezionato anche sgcPDF, e sgcPDF viene installato ogni volta che si installa sgcReports.
- **sgcReports HTML for sgcWebSockets**, elencato in **sgcWebSockets bridges**. Installa i package `sgcReportsHTML` (endpoint HTTP, visualizzatore da browser e designer web) per Delphi 10 Seattle e versioni successive. L'installer lo propone solo quando sgcWebSockets è già installato sul computer e la licenza include sgcReports. In caso contrario è disattivato.

Cartelle installate

Ogni prodotto viene installato in un'unica cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la Trial e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di ogni prodotto installato, inclusi sgcReports e sgcPDF. È l'unico library path di sgcUI.
`Packages`	I package di ogni prodotto installato, un set per prodotto e per versione dell'IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione dell'IDE e piattaforma, ad esempio `LibD13` .
`Demos\Reports`	Le demo di sgcReports.

L'installer aggiunge `sgcUI\Source` al library path e al browsing path di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate. sgcPDF si trova nella stessa cartella `Source`, quindi non richiede un percorso proprio.

Trial e Community

- **Trial**: l'installer sgcUI Trial installa ogni prodotto in modalità di prova, inclusi sgcReports e sgcPDF. Una build di prova mostra un avviso all'avvio (`sgcReports_License.pas`). Una build con licenza no.
- **Community**: sgcPDF non ha un'edizione Community, quindi l'installer gratuito sgcUI Community non lo installa. Propone sgcReports solo quando sul computer è già installato un sgcPDF con licenza, proveniente da un'installazione sgcUI registrata che include sgcPDF oppure da un'installazione sgcPDF standalone, e compila sgcReports rispetto a quel sgcPDF. In sua assenza, sgcReports è disattivato e l'installer chiede di installare prima sgcPDF. I bridge sgcWebSockets non fanno parte dell'installer Community.

Migrazione da installazioni standalone di sgcPDF e sgcReports

Se sgcPDF o sgcReports era stato installato in precedenza con un proprio installer standalone, l'installer sgcUI rileva tale installazione ed elenca i relativi library path e package design time nella pagina **Previous installations**. Quando si prosegue, li rimuove dall'IDE prima di compilare i nuovi package, così non esistono mai due copie di una unit nel percorso. La pagina viene mostrata solo quando viene trovata una vecchia installazione. Dopo la migrazione, entrambi i prodotti vengono compilati dall'unica cartella `sgcUI\Source`.

Compilazione manuale dei package

Per compilare i package manualmente, aprirli per la propria versione dell'IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, ad esempio `sgcReportsD13.dpk`.

Package	Contenuto
`sgcPDF<V>` , `sgcPDFVCL<V>` , `sgcPDFFMX<V>` / `dclsgcPDF<V>` , `dclsgcPDFFMX<V>`	sgcPDF, il motore richiesto da sgcReports (runtime / design time).
`sgcReports<V>`	Motore e export core (runtime).
`sgcReportsVCL<V>` / `dclsgcReports<V>`	Anteprima VCL (runtime / design time).
`sgcReportsFMX<V>` / `dclsgcReportsFMX<V>`	Anteprima FMX (runtime / design time).
`sgcReportsHTML<V>` / `dclsgcReportsHTML<V>`	Endpoint HTTP, visualizzatore da browser e designer web (runtime / design time).

Compilarli in ordine di dipendenza: prima i package runtime di sgcPDF, poi il nucleo di sgcReports, poi VCL o FMX, poi i package design time e infine `sgcReportsHTML`. Installare poi i package design time `dcl*`. `TsgcReport` compare nella pagina della palette **sgcReports** dopo l'installazione del package design time.

Search path

Aggiungere `sgcUI\Source` al library path della propria versione di Delphi (Tools > Options > Language > Delphi Options > Library > Library path), oppure aggiungerlo all'unit search path del progetto. sgcReports e sgcPDF condividono questa cartella, quindi una sola voce copre entrambi.

C++Builder

Aprire il progetto `.cbproj` corrispondente alla propria versione di C++Builder in `sgcUI\Packages`, ad esempio `sgcReportsC13.cbproj`, e compilarlo. Gli header `.hpp` generati appaiono accanto al package compilato.

Guida Introduttiva

Ci sono tre modi per costruire un report: l'API modello (riempire un componente TsgcReport con pagine, bande ed elementi), l'API fluente (concatenare chiamate su un TsgcReportBuilder), oppure una definizione di report JSON caricata a runtime. Tutte e tre finiscono nello stesso TsgcReportEngine e negli stessi export.

1. L'API modello

Trascinare su un form un `TsgcReport`, un `TsgcReportEngine` e un `TsgcReportPDFExport` (o crearli nel codice) e riempire il report con una pagina, una banda e un elemento testo:

```
var
  oPage: TsgcReportPage;
  oBand: TsgcReportBand;
  oPages: TsgcReportPreparedPages;
begin
  sgcReport.Units := ruPoints;
  with sgcReport.Styles.Add do
  begin
    Name := 'Title';
    Font.Name := 'Helvetica';
    Font.Size := 18;
    Font.Bold := True;
  end;

  oPage := sgcReport.Pages.Add;
  oPage.PaperSize := rpsA4;
  oPage.Margins.Left := 40;
  oPage.Margins.Top := 40;
  oPage.Margins.Right := 40;
  oPage.Margins.Bottom := 40;

  oBand := oPage.Bands.Add;
  oBand.BandType := rbtReportTitle;
  oBand.Height := 40;
  with oBand.Items.Add do
  begin
    Kind := rikText;
    Name := 'Title1';
    Text.Text := 'Hello, sgcReports';
    Width := 400;
    Height := 24;
    StyleName := 'Title';
  end;

  sgcEngine.Report := sgcReport;
  oPages := sgcEngine.Prepare;
  try
    sgcPDFExport.SaveToFile(oPages, 'hello.pdf');
  finally
    oPages.Free;
  end;
end;
```

2. L'API fluente

Lo stesso report con `TsgcReportBuilder`, che non richiede alcun componente sul form:

```
var
  vBuilder: TsgcReportBuilder;
begin
```

```
  vBuilder := TsgcReportBuilder.Create;
  try
    vBuilder.Units(ruPoints).Style('Title').Font('Helvetica', 18).Bold.EndStyle
      .Page.Paper(rpsA4).Margins(40, 40, 40, 40)
      .ReportTitle(40).Text('Hello, sgcReports', 0, 0, 400, 24).Style('Title')
      .EndBand.EndPage;
    vBuilder.SaveToPDF('hello.pdf');
  finally
    vBuilder.Free;
  end;
end;
```

Ogni chiamata a stile, pagina e banda restituisce un builder con ambito proprio (`TsgcReportStyleBuilder`, `TsgcReportPageBuilder`, `TsgcReportBandBuilder`); `EndStyle`, `EndBand` ed `EndPage` ritornano all'ambito contenitore così che la concatenazione possa proseguire.
Vedere TsgcReportBuilder per la concatenazione completa (stili, pagine, bande, elementi, dati, helper di export).

3. Una definizione di report JSON

Un report costruito in entrambi i modi può essere salvato come JSON e ricaricato senza ricompilare:

```
var
  vJSON: string;
  vLoaded: TsgcReport;
begin
  vJSON := sgcReportSaveToJSON(sgcReport);
  vLoaded := TsgcReport.Create(nil);
  try
    sgcReportLoadFromJSON(vLoaded, vJSON);
    // vLoaded now has the same pages, bands, items and styles as sgcReport
  finally
    vLoaded.Free;
  end;
end;
```

Vedere Definizioni di report JSON per il formato della busta, le regole di denominazione e lo schema generato.

Prossimi passi

- Modello di report: pagine, bande, elementi, stili e unità di misura.
- Sorgenti dati: leggere record da un `TDataSet`, JSON o eventi.
- Come fare: fattura con dati master-detail.

Modello di Report

Un report (TsgcReport) è un albero di pagine, bande, elementi e stili, costruito su `TCollection` in modo da essere salvato in streaming come DFM come qualsiasi altro componente. Lo stesso albero può anche essere caricato da e salvato in JSON, vedere Definizioni di report JSON.

Units

`TsgcReport.Units` (`TsgcReportUnits`: `ruMillimeters`, `ruPoints`, `ruInches`) è l'unità in cui vengono inseriti ogni `Left`, `Top`, `Width`, `Height` e margine. Internamente il layout e l'export PDF lavorano sempre in punti (1/72 di pollice); il report effettua la conversione in lettura e scrittura di queste proprietà.

Pages

`TsgcReportPage` (in `TsgcReport.Pages`) ha `PaperSize` (`rpsA3`, `rpsA4`, `rpsA5`, `rpsLetter`, `rpsLegal`, `rpsCustom`), `Orientation`, `Width` e `Height` (utilizzate solo quando `PaperSize` è `rpsCustom`), `Margins`, `Columns` e `ColumnSpacing`. Un report può avere più di una definizione di pagina; i subreport `rbtDetailData` referenziano una pagina per nome (`TsgcReportItem.SubreportPageName`).

Bande

`TsgcReportBand` (in `TsgcReportPage.Bands`) ha un `BandType` che decide quando e quante volte viene stampata:

BandType	Stampa
rbtReportTitle	Una volta, prima della prima intestazione di pagina.
rbtReportSummary	Una volta, dopo l'ultimo gruppo e i dati di dettaglio.
rbtPageHeader	In cima a ogni pagina.
rbtPageFooter	In fondo a ogni pagina.
rbtColumnHeader	In cima a ogni colonna, su una pagina a più colonne.
rbtColumnFooter	In fondo a ogni colonna.
rbtGroupHeader	Una volta per ogni valore distinto di `GroupExpression`, con `RepeatOnEveryPage` che opzionalmente la ripete quando un gruppo si estende oltre un'interruzione di pagina.
rbtGroupFooter	Una volta alla fine di ogni gruppo, dopo che i suoi aggregati sono completi.
rbtMasterData	Itera i record di `DataSourceName`; non stampa nulla di per sé.
rbtDetailData	Itera i record di `DataSourceName` sotto il record master corrente.
rbtChild	Stampata immediatamente dopo la sua banda genitore tramite `ChildBandName`, condividendo lo stesso record.

Altre proprietà della banda: `Height`, `CanGrow` e `CanShrink` (crescono o si riducono per adattarsi all'elemento più alto), `KeepTogether` (non dividere la banda su un'interruzione di pagina), `StartNewPage`, `PrintOnFirstPage` / `PrintOnLastPage`, `VisibleExpression` e `StyleName` (uno stile predefinito per i suoi elementi).

Elementi e tipi

`TsgcReportItem` (in `TsgcReportBand.Items`) ha un `Kind` (`TsgcReportItemKind`):

Kind	Sotto-opzioni	Note
rikText	`Text` (`TsgcReportTextOptions`)	`Text.Text` è un modello di testo, vedere Espressioni e modelli di testo.
rikImage	`Image` (`TsgcReportImageOptions`)	Byte dell'immagine incorporata, trasmessi in streaming come `PictureData`.
rikLine	—	Una riga orizzontale o verticale.
rikShape	`Shape` (`TsgcReportShapeOptions`)	`ShapeKind`: rettangolo, rettangolo arrotondato, ellisse, linea.
rikBarcode	`Barcode` (`TsgcReportBarcodeOptions`)	11 simbologie, vedere `TsgcReportBarcodeSymbology`; `Barcode.Value` è un modello di testo.
rikSubreport	`SubreportPageName`	Esegue un'altra pagina dello stesso report al proprio posto.
rikPageBreak	—	Forza una nuova pagina.

Proprietà comuni degli elementi: `Left`, `Top`, `Width`, `Height`, `StyleName`, `Visible` / `VisibleExpression`, `CanGrow` / `CanShrink`, `AltText` (accessibilità) e `TagRole` (vedere Accessibilità).

Stili

`TsgcReportStyle` (in `TsgcReport.Styles`) raggruppa `Font`, `BackColor`, `Frame`, `Padding`, `HAlign` e `VAlign` sotto un `Name` che una banda o un elemento referenzia tramite `StyleName`. I colori sono `TsgcReportColor`, un cardinale `$00RRGGBB` neutro rispetto alla piattaforma (non `Graphics.TColor`); `sgcReportColorNone`, `sgcReportColorBlack` e `sgcReportColorWhite` sono predefiniti.

Espressioni e Modelli di Testo

sgcReports compila ogni espressione una sola volta, poi la valuta una volta per record. I valori sono Variant.

Campi, variabili e ambito

Un campo si scrive `Source.Field`, dove `Source` è il `Name` di una sorgente dati aggiunta al motore (`TsgcReportEngine.AddDataSource`) e `Field` è uno dei suoi nomi di campo. Un identificatore nudo viene risolto come variabile del motore (`TsgcReportEngine.Variables`, coppie `Name=Value`), raggiungibile anche da `OnGetVariable`. Due identificatori sono sempre disponibili: `Page` (numero di pagina corrente) e `TotalPages`, risolto solo dopo l'ultima pagina (differito, due passaggi, "Pagina X di Y").
Un piè di gruppo o un piè di pagina vede i valori dei campi dell'**ultimo** record del suo gruppo o della sua pagina, non del record successivo che ha determinato l'interruzione.

Operatori

Aritmetici `+ - * /`, di confronto `= <> < <= > >=`, logici `and or not`, concatenazione di stringhe con `+`, e parentesi per il raggruppamento.

Funzioni

Funzione	Descrizione
IIF(cond, a, b)	a quando cond è vero, altrimenti b.
IsNull(v)	True quando v è Null o vuoto.
Coalesce(v1, v2, ...)	Il primo argomento che non è Null.
Upper(s)	Maiuscolo.
Lower(s)	Minuscolo.
Trim(s)	Rimuove gli spazi iniziali e finali.
Length(s)	Lunghezza della stringa.
Copy(s, from, count)	Sottostringa.
Pos(sub, s)	Posizione 1-based, 0 se non trovata.
Replace(s, from, to)	Sostituisce ogni occorrenza.
FormatFloat(fmt, v)	Formatta un numero.
FormatDateTime(fmt, v)	Formatta una data o un'ora.
Str(v)	Converte in stringa.
Round(v)	Arrotonda all'intero più vicino.
Trunc(v)	Tronca verso lo zero.
Abs(v)	Valore assoluto.

Int(v)	Parte intera.
MinOf(a, b)	Il più piccolo dei due.
MaxOf(a, b)	Il più grande dei due.
Now()	Data e ora correnti.
Date()	Data corrente.
Year(v)	Anno di una data.
Month(v)	Mese di una data.
Day(v)	Giorno di una data.

Aggregati

`Sum`, `Count`, `Avg`, `Min` e `Max` richiedono un argomento, ad esempio `Sum(Lines.Qty * Lines.Price)`. Un aggregato accumula nell'ambito in cui viene stampato: all'interno di un piè di gruppo si azzera a ogni gruppo, all'interno di un piè di pagina si azzera a ogni pagina, all'interno del riepilogo del report viene eseguito per l'intero report.

Semantica di Null

Un campo mancante o una variabile non impostata viene valutata come Null, che si propaga attraverso l'aritmetica (`Null + 1` è Null) e nel confronto non risulta né uguale né diversa da alcun valore non Null, coerentemente con le regole dei Variant di Delphi. Usare `IsNull` o `Coalesce` per sostituire un valore predefinito prima della formattazione.

Modelli di testo

`TsgcReportTextTemplate` (utilizzato da `TsgcReportItem.Text.Text` e `TsgcReportItem.Barcode.Value`) è testo letterale con espressioni incorporate tra parentesi quadre, ad esempio `'Invoice [Invoices.Number], total [Sum(Lines.Qty * Lines.Price)]'`. Tutto ciò che si trova al di fuori di `[ ]` viene copiato così com'è, quindi un valore di codice a barre come `STOCK-2026-09` senza parentesi viene stampato letteralmente, zeri iniziali inclusi. `TsgcReportTextOptions.DisplayFormat` (o `Barcode.DisplayFormat` dove applicabile) formatta il risultato valutato di un modello a espressione singola nello stesso modo in cui lo farebbero `FormatFloat` o `FormatDateTime`.

Sorgenti Dati

Una sorgente dati è una classe discendente da `TsgcReportDataSource`, aggiunta a un TsgcReportEngine con `AddDataSource`. La sua proprietà `SourceName` (non il `Name` del componente) è ciò a cui le espressioni delle bande fanno riferimento come `Source.Field`, e una banda `rbtMasterData` o `rbtDetailData` la referenzia con lo stesso nome tramite `DataSourceName`.

Tipi

Classe	Legge da
TsgcReportDataSetSource	Qualsiasi `TDataSet` (VCL `TClientDataSet`, FireDAC, dbExpress, ...).
TsgcReportJSONSource	Un array JSON di oggetti, da una stringa, un file o uno stream.
TsgcReportEventSource	Gestori evento `OnFirst`, `OnNext`, `OnEof` e `OnGetValue`, per dati che non hanno una forma dataset o JSON, come una chiamata REST paginata.

Master-detail

`TsgcReportDataSource` (la base comune) ha `MasterSource`, `MasterFields` e `DetailFields` (separati da punto e virgola, stesso numero su entrambi i lati). Quando una banda di dettaglio con `DataSourceName` che punta alla sorgente di dettaglio è annidata sotto una banda master, il motore riavvia la sorgente di dettaglio e la fa corrispondere al record master corrente su quei campi prima di ogni iterazione di dettaglio. È così che la demo delle fatture collega le righe fattura alla propria fattura, vedere Come fare: fattura con dati master-detail.

Record JSON

`TsgcReportJSONSource.RecordsPath` è un percorso puntato all'array dei record; lasciarlo vuoto quando la radice stessa del JSON è l'array. I nomi dei campi vengono individuati dai membri del primo record.

Sicurezza dei thread

Una sorgente dati non viene condivisa tra report preparati contemporaneamente; ogni thread deve usare le proprie istanze di sorgente (e il proprio motore). Vedere Sicurezza dei thread e utilizzo lato server.

Gruppi, Intestazioni, Piè di Pagina e Colonne

Gruppi

Una banda `rbtGroupHeader` con una `GroupExpression` (ad esempio `'Sales.Region'`) avvia un nuovo gruppo ogni volta che il valore di quell'espressione cambia; la corrispondente banda `rbtGroupFooter` chiude il gruppo dopo che i suoi aggregati sono definitivi. Impostare `RepeatOnEveryPage` sull'intestazione per ristamparla quando il gruppo si estende oltre un'interruzione di pagina, e `StartNewPage` per forzare ogni gruppo sulla propria pagina (usato per una pagina per fattura). I gruppi si annidano: una pagina può avere più di una coppia `rbtGroupHeader` / `rbtGroupFooter`, valutate nell'ordine in cui appaiono le bande.

Intestazioni e piè di pagina/colonna

`rbtPageHeader` e `rbtPageFooter` vengono stampati su ogni pagina. `rbtColumnHeader` e `rbtColumnFooter` vengono stampati su ogni colonna quando `TsgcReportPage.Columns` è maggiore di 1. `PrintOnFirstPage` e `PrintOnLastPage` (predefinito `True`) sopprimono un'intestazione o un piè di pagina sulla prima o sull'ultima pagina.

Mantieni insieme

`TsgcReportBand.KeepTogether := True` forza l'intera banda su un'unica pagina: se non entra nello spazio rimasto sulla pagina corrente, il motore inizia una nuova pagina prima di stamparla, invece di dividerla. Usato su blocchi di totali e altre bande che non devono essere interrotte da un'interruzione di pagina.

Colonne

`TsgcReportPage.Columns` (predefinito 1) e `ColumnSpacing` dispongono le bande master e detail in colonne in stile giornale; il motore riempie una colonna prima di passare alla successiva, stampando `rbtColumnHeader` / `rbtColumnFooter` a ogni confine di colonna.

Subreport

Un elemento `rikSubreport` (`TsgcReportItem.SubreportPageName`) esegue un'altra `TsgcReportPage` dello stesso report al proprio posto, nella posizione dell'elemento. La pagina del subreport può avere le proprie bande e i propri riferimenti a sorgenti dati, e viene preparata come parte della stessa esecuzione.

Pagina X di Y

`Page` e `TotalPages` sono i due identificatori riservati per il testo di impaginazione, tipicamente `'Page [Page] of [TotalPages]'` in una banda `rbtPageFooter`. `TotalPages` è differito: il motore esegue l'intero report una volta per contare le pagine, poi risolve ogni espressione differita in un secondo passaggio prima che le pagine vengano passate a un export.

Font

`TsgcReportFontManager` (unit `sgcReports_Fonts`) individua, misura e sostituisce i font sia per il motore di layout (a capo automatico, `CanGrow`) sia per l'export PDF. Non ha stato globale; ogni motore ed export fa riferimento a un gestore tramite la propria proprietà `FontManager`.

Gestore predefinito

Quando `FontManager` non è assegnato, il motore e gli export usano il `sgcReportDefaultFontManager` condiviso a livello di processo, un'istanza condivisa costruita dai font installati sul sistema, creata una sola volta al primo utilizzo. Assegnare un proprio `TsgcReportFontManager` quando un report ha bisogno di font che il gestore predefinito non possiede, o per mantenere isolato il caricamento dei font tra report concorrenti.

Individuazione

Il gestore analizza le cartelle dei font della piattaforma: la cartella Fonts di Windows, le directory standard dei font Linux, le posizioni dei font di sistema di macOS e iOS, e i percorsi dei font e degli asset di Android. I tipi TrueType individuati vengono indicizzati per nome della famiglia, peso e stile (grassetto, corsivo).

Font standard e fallback

I 14 font PDF standard (Helvetica, Times, Courier e le loro varianti grassetto e corsivo, più Symbol e ZapfDingbats) sono mappati per impostazione predefinita; uno stile con `Font.Name := 'Helvetica'` viene generato senza incorporamento a meno che l'export non richieda un font incorporabile (PDF/A, oppure un carattere che il font base non può rappresentare). Il gestore sostituisce quindi un font TrueType per la famiglia richiesta, e ricorre ulteriormente, glifo per glifo, a un altro font installato quando il font corrente non ha un glifo per un carattere, il che è ciò che permette a un font base latino di generare comunque testo CJK o cirillico presente nei dati.

Incorporamento

L'export PDF incorpora i font TrueType effettivamente utilizzati, in sottoinsieme rispetto ai glifi referenziati dal documento, tranne dove PDF/A richiede l'incorporamento completo di un font già parzialmente incorporato. `TsgcReportPDFExport.FontManager` risolve i font degli elementi che non hanno un font esplicito e, per l'output PDF/A, i sostituti TrueType dei 14 font standard tramite `TsgcReportFontManager.ResolveEmbeddable`.

Piattaforme mobili e headless

iOS non ha una cartella dei font di sistema leggibile da un'app sandboxed, e un daemon Linux64 può essere eseguito su un'immagine minima con pochi font installati. In entrambi i casi, distribuire un font TrueType (ad esempio DejaVu Sans, che ha una licenza priva di copyleft) accanto all'eseguibile o nel bundle dell'app e lasciare che l'individuazione dei font ricada su di esso; vedere Come fare: un report FMX mobile.

Sicurezza dei Thread e Uso Lato Server

sgcReports è progettato per la generazione di report server e web, dove molti report vengono preparati ed esportati contemporaneamente su thread diversi.

Regola

Un motore, il suo report, le sue sorgenti dati e i suoi export non vengono condivisi tra thread. Ogni thread worker deve creare e usare il proprio `TsgcReportEngine`, il proprio `TsgcReport` (o condividere una definizione di report di sola lettura e clonare solo il motore, poiché il motore mantiene lo stato di esecuzione), le proprie istanze di sorgente dati e i propri componenti export. Nulla nelle classi di modello, layout o export utilizza un blocco globale attorno allo stato proprio di un report, quindi due thread che condividono un motore o un export corrompono entrambe le esecuzioni.

Cosa può essere condiviso

Un `TsgcReportFontManager` può essere condiviso in sola lettura tra i thread una volta scoperti i suoi font, incluso il `sgcReportDefaultFontManager` condiviso a livello di processo: la scoperta e la misurazione dei font non modificano uno stato per chiamata da cui dipendano altri thread. Anche `TsgcReportFontManager.ResolveEmbeddable` non modifica l'impostazione `EmbedStandardFonts` del gestore, quindi è altrettanto sicuro chiamarlo su un gestore condiviso tra thread. Una `TsgcReportDefinition` (o le semplici funzioni `sgcReportLoadFromJSON` / `sgcReportSaveToJSON`) può essere chiamata da qualsiasi thread, purché ogni chiamata operi sulla propria istanza di `TsgcReport`.

Pattern: un pool di worker

Caricare all'avvio un'unica definizione di report JSON condivisa e di sola lettura. Ogni thread worker esegue quindi, per ogni job: creare un `TsgcReport`, chiamare `sgcReportLoadFromJSON` su di esso, creare un `TsgcReportEngine` e le sorgenti dati per quel job, aggiungerle, chiamare `Prepare`, esportare, quindi liberare tutto ciò che il thread ha creato. Questo è il design utilizzato dalla demo daemon Linux, verificato con uno stress test a 8 thread su Win32, Win64 e Linux64.

Applicazioni server su Windows

`sgcReportsConfigureForServer` (unità `sgcReports_Types`) è un'impostazione facoltativa per i server che preparano ed esportano report su molti thread contemporaneamente. Su Windows, con Delphi 2006 o versioni successive, imposta `System.NeverSleepOnMMThreadContention` su `True`, in modo che il gestore di memoria dell'RTL attenda attivamente invece di dormire quando due thread contendono lo stesso blocco di memoria; non ha alcun effetto su altre piattaforme né sui compilatori più vecchi. sgcReports non la chiama mai da sé, quindi non ha effetto finché non è l'applicazione stessa a chiamarla, e una volta fatto, l'impostazione si applica all'intero processo, a ogni allocazione di memoria dell'applicazione, non solo alle esportazioni dei report.
Chiamatela una sola volta, all'avvio dell'applicazione, prima che venga creato qualsiasi thread di lavoro, in un server multithread. Misurato con 8 thread che esportano 25 report ciascuno su Win64, il throughput è salito da circa x1,8 a circa x5 rispetto a un singolo thread, su due esecuzioni (da 13,6 s a 4,4 s, e da 7,8 s a 2,8 s). L'impostazione fa inoltre usare più CPU ai thread durante l'attesa, quindi lasciatela disattivata nelle applicazioni a thread singolo.

```
program sgcReportsServerStartup;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  sgcReports_Types;

begin
  // call once, at application start up, before any worker thread is created
```

```
  sgcReportsConfigureForServer;
end.
```

Endpoint HTTP

TsgcReportHTTPEndpoint registra un motore longevo per ogni nome di report e serve richieste concorrenti per esso; vedere l'argomento di quel componente per come sincronizza l'accesso al motore condiviso e alla sua cache di pagine preparate.

Accessibilità (PDF/UA)

TsgcReportPDFExport.PDFUA è `True` per impostazione predefinita: ogni PDF esportato è taggato per PDF/UA-1 (ISO 14289-1) a meno che non venga disattivato esplicitamente. Il tagging scrive un albero di struttura (intestazioni, paragrafi, tabelle con righe di intestazione, figure con testo alternativo, artefatti), il `/Lang` del documento, il titolo e l'identificatore `pdfuaid`, e incorpora ogni font utilizzato (i font standard vengono sostituiti con un font TrueType tramite il gestore font, poiché un PDF taggato non può basarsi su un font base non incorporato).

Regole automatiche di tagging

Il ruolo di ogni elemento nell'albero di struttura viene derivato dalla sua banda e dal suo tipo a meno che non venga sovrascritto:

Origine	Ruolo predefinito
Elemento testo in una banda `rbtReportTitle`	Intestazione (il livello dipende da `TagRole` se impostato, altrimenti un'intestazione di livello superiore).
Elemento testo in una banda `rbtGroupHeader`	Intestazione.
Altri elementi testo	Paragrafo.
Una tabella costruita da righe di dettaglio ripetute sotto una banda di intestazione colonna	Tabella, con le celle della banda di intestazione colonna contrassegnate come celle di intestazione tabella.
Elementi immagine e codice a barre	Figura, utilizzando `AltText` come testo alternativo.
Linee e forme decorative	Artefatto (escluso dall'ordine di lettura presentato alla tecnologia assistiva).

TagRole

Impostare `TsgcReportItem.TagRole` per sovrascrivere il ruolo automatico: `rtrAuto` (predefinito), `rtrHeading1`, `rtrHeading2`, `rtrHeading3`, `rtrParagraph`, `rtrFigure`, `rtrArtifact`, `rtrTableHeader` o `rtrTableCell`. Impostare sempre `AltText` su un elemento taggato `rtrFigure`, poiché il testo alternativo è ciò che PDF/UA richiede affinché una figura sia conforme.

Ordine di lettura

L'albero di struttura segue l'ordine in cui gli elementi vengono stampati, dall'alto in basso, da sinistra a destra all'interno di una banda, che per un layout di report normale corrisponde già all'ordine di lettura previsto; non esiste un passaggio separato di ordinamento manuale.

Verifica con veraPDF

Vedere Come fare: un PDF accessibile validato con veraPDF per il comando che verifica un file PDF/UA-1 rispetto al profilo ISO.

PDF/A

TsgcReportPDFExport.PDFA (`TsgcReportPDFAMode`) seleziona l'output archivistico: `rpaNone` (PDF semplice predefinito), `rpaA3b` (PDF/A-3b, riproducibilità visiva) o `rpaA3a` (PDF/A-3a, aggiunge requisiti di tagging e di lingua rispetto ad A-3b). PDF/A-3 consente di incorporare file arbitrari nel documento, il che lo rende la scelta archivistica per la fatturazione elettronica e flussi di lavoro simili in cui la sorgente leggibile da macchina (ad esempio l'XML della fattura) viaggia all'interno dello stesso PDF.

Combinazione con PDF/UA

`PDFA = rpaA3a` e `PDFUA = True` possono essere impostati insieme: entrambi richiedono un albero di struttura taggato, una lingua dichiarata e font incorporati, quindi l'export produce un unico albero di struttura che soddisfa entrambe le dichiarazioni di conformità. Questa è la combinazione utilizzata per le fatture e altri documenti che devono essere sia accessibili sia archiviabili; vedere la guida sulla fattura e la guida su veraPDF.

Font

PDF/A richiede che ogni font sia incorporato. Quando uno stile usa uno dei 14 font standard per nome, l'export sostituisce e incorpora un font TrueType tramite il gestore font invece di affidarsi al font base, cosa che PDF/A vieta come unica rappresentazione del testo; vedere Font.

Output riproducibile

`FixedCreationDate` e `FixedDocumentID` su `TsgcReportPDFExport` fissano le date di creazione e modifica e l'identificatore del file a un valore fornito dal chiamante invece dell'ora corrente, così che export ripetuti dello stesso report producano file byte-identici; utile per test golden-file e deduplicazione archivistica. Impostare l'uno o l'altro disabilita i flussi di oggetti PDF/A affinché i valori restino modificabili.

TsgcReport

Unit: sgcReports_Model
La definizione del report: pagine, bande, elementi e stili. Basata su `TComponent` e costruita su `TCollection`, quindi viene salvata in streaming come DFM come qualsiasi altro componente e può anche essere caricata da o salvata in JSON, vedere Definizioni di report JSON. Vedere Modello di report per la descrizione completa di pagine, bande, elementi e stili.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Units	TsgcReportUnits	Unità di misura in cui viene inserita ogni proprietà geometrica (Left, Top, Width, Height, margini): ruMillimeters, ruPoints o ruInches.
Pages	TsgcReportPages	Collezione di TsgcReportPage.
Stili	TsgcReportStyles	Collezione di TsgcReportStyle, referenziata tramite StyleName da bande ed elementi.
Title	string	Titolo del report; anche il titolo predefinito del documento PDF.
Author	string	Autore del report.

Esempio

Vedere Guida introduttiva per un esempio completo dell'API modello (stili, una pagina, una banda, un elemento testo) e Come fare: fattura con dati master-detail per un report completo.

TsgcReportEngine

Unit: sgcReports_Engine
Esegue un TsgcReport rispetto alle sue sorgenti dati: attraversa master-detail e gruppi, valuta espressioni e aggregati, e produce l'elenco di visualizzazione delle pagine preparate che gli export e i componenti di anteprima leggono. Basata su `TComponent`.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Report	TsgcReport	La definizione del report da eseguire.
Variables	TStrings	Parametri utente come Name=Value, esposti alle espressioni come identificatori nudi.
FontManager	TsgcReportFontManager	Non pubblicata (pubblica). Nil utilizza il sgcReportDefaultFontManager condiviso. Vedere Font.
OnBeforePrintBand	TsgcReportBeforePrintBandEvent	Si attiva prima che una banda venga stampata; permette al gestore di cambiare visibilità o valori.
OnGetVariable	TsgcReportGetVariableEvent	Risolve un identificatore non trovato in Variables.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
AddDataSource(aSource: TsgcReportDataSource)	—	Registra una sorgente dati sotto il proprio SourceName; le espressioni delle bande la referenziano quindi come SourceName.Field.
RemoveDataSource(aSource: TsgcReportDataSource)	—	Annulla la registrazione di una sorgente dati.
ClearDataSources	—	Rimuove ogni sorgente dati registrata.
Prepare	TsgcReportPreparedPages	Esegue il report; il chiamante possiede e libera il risultato.
Prepare(aPages: TsgcReportPreparedPages)	—	Overload che prepara all'interno di un TsgcReportPreparedPages già esistente e prima cancellato.

Esempio

```
sgcEngine.Report := sgcReport;
sgcEngine.AddDataSource(srcInvoices);
sgcEngine.AddDataSource(srcLines);
oPages := sgcEngine.Prepare;
try
```

```
  pdfExport.SaveToFile(oPages, 'invoice.pdf');
finally
  oPages.Free;
end;
```

TsgcReportDataSetSource

Unit: sgcReports_Data
Sorgente dati che legge record da qualsiasi `TDataSet` (`TClientDataSet`, FireDAC, dbExpress e così via). Discende da `TsgcReportDataSource`, che fornisce le proprietà comuni master-detail `MasterSource`, `MasterFields` e `DetailFields`, vedere Sorgenti dati.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DataSet	TDataSet	Il dataset da leggere. Se non è aperto, viene aperto e chiuso dalla sorgente durante un'esecuzione; se è già aperto, il suo stato e la sua posizione vengono ripristinati in seguito.
SourceName	string	Ereditata. Il nome che le espressioni delle bande usano come Source.Field; indipendente dal Name del componente.
MasterSource	TsgcReportDataSource	Ereditata. La sorgente master di cui questa è un dettaglio.
MasterFields	string	Ereditata. Nomi dei campi master separati da punto e virgola.
DetailFields	string	Ereditata. Nomi dei campi di dettaglio separati da punto e virgola, stesso numero di MasterFields.

Esempio

```
srcInvoices := TsgcReportDataSetSource.Create(Self);
srcInvoices.SourceName := 'Invoices';
srcInvoices.DataSet := cdsInvoices;

srcLines := TsgcReportDataSetSource.Create(Self);
srcLines.SourceName := 'Lines';
srcLines.DataSet := cdsLines;
srcLines.MasterSource := srcInvoices;
srcLines.MasterFields := 'Number';
srcLines.DetailFields := 'Invoice';
```

Vedere Come fare: fattura con dati master-detail per il report completo che utilizza questa coppia di sorgenti.

TsgcReportJSONSource

Unit: sgcReports_Data
Sorgente dati che legge record da un array JSON di oggetti, fornito come stringa, nome di file o stream. Discende da `TsgcReportDataSource`, quindi supporta anche `MasterSource`, `MasterFields` e `DetailFields`.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
JSON	string	Il testo JSON, quando impostato direttamente.
FileName	string	Un file da cui leggere il JSON.
RecordsPath	string	Percorso puntato all'array di record; vuoto quando la radice stessa del JSON è l'array.

Metodi

Metodo	Descrizione
LoadFromStream(aStream: TStream)	Analizza subito il JSON UTF-8 dallo stream; sostituisce JSON e FileName finché uno dei due non cambia.

Esempio

sales.json, un array sotto "sales":

```
{"sales": [
  {"region": "North", "customer": "Acme", "amount": 1200.50},
  {"region": "North", "customer": "Globex", "amount": 340.00}
]}
```

```
srcSales := TsgcReportJSONSource.Create(Self);
srcSales.SourceName := 'Sales';
srcSales.FileName := 'sales.json';
srcSales.RecordsPath := 'sales';
sgcEngine.AddDataSource(srcSales);
```

Vedere Come fare: un report raggruppato con totali.

TsgcReportEventSource

Unit: sgcReports_Data
Sorgente dati guidata interamente da eventi, per record che non hanno una forma `TDataSet` o JSON, ad esempio una risposta REST paginata recuperata su richiesta. Senza un gestore `OnEof` la sorgente non ha record.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
FieldNames	TStrings	I nomi dei campi esposti da questa sorgente, dato che non esiste un dataset o un oggetto JSON da cui scoprirli.
OnFirst	TNotifyEvent	Attivato per riportare l'iterazione al primo record.
OnNext	TNotifyEvent	Attivato per avanzare al record successivo.
OnEof	TsgcReportEofEvent	`procedure(Sender: TObject; var aEof: Boolean) of object` . Impostare aEof su True quando non ci sono più record.
OnGetValue	TsgcReportGetValueEvent	`procedure(Sender: TObject; const aFieldName: string; var aValue: Variant) of object` . Restituisce il valore di un campo del record corrente.

Esempio

`OnFirst`, `OnNext`, `OnEof` e `OnGetValue` sono eventi puntatore a metodo (dichiarati `of object`), quindi richiedono metodi con nome di un form o di una classe, non procedure anonime. Questo esempio utilizza due campi, `FIndex` e `FRows`, dichiarati sul form contenitore insieme ai quattro metodi handler sottostanti.

```
procedure TForm1.DoFirst(Sender: TObject);
begin
  FIndex := -1;
end;

procedure TForm1.DoNext(Sender: TObject);
begin
  Inc(FIndex);
end;

procedure TForm1.DoEof(Sender: TObject; var aEof: Boolean);
begin
  aEof := FIndex >= High(FRows);
end;

procedure TForm1.DoGetValue(Sender: TObject; const aFieldName: string;
  var aValue: Variant);
begin
  if aFieldName = 'region' then aValue := FRows[FIndex][0]
  else if aFieldName = 'amount' then aValue := StrToFloat(FRows[FIndex][1]);
end;

procedure TForm1.SetupEventSource;
begin
  FRows[0] := ['North', '1200.5'];
  FRows[1] := ['South', '340'];
```

```
  FIndex := -1;

  srcEvt.FieldNames.CommaText := 'region,amount';
  srcEvt.OnFirst := DoFirst;
  srcEvt.OnNext := DoNext;
  srcEvt.OnEof := DoEof;
  srcEvt.OnGetValue := DoGetValue;
end;
```

`FRows` è dichiarato come `array [0..1] of TArray<string>`. Questo schema funziona su ogni versione di Delphi supportata, da Delphi 7 a Delphi 13, poiché assegna normali puntatori a metodo anziché metodi anonimi.

TsgcReportPDFExport

Unit: sgcReports_Export_PDF
Genera le pagine preparate tramite sgcPDF: font TrueType incorporati e in sottoinsieme, i 14 font base, testo destra-sinistra, rotazione, ritaglio, testo giustificato, forme, immagini e codici a barre vettoriali. Produce output PDF/UA-1 con tag per impostazione predefinita e output archivistico PDF/A-3 opzionale. Basata su `TComponent`.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Compress	Boolean	True	Flussi di oggetti e una tabella dei riferimenti incrociati compressa; i flussi di contenuto sono sempre compressi.
PDFA	TsgcReportPDFAMode	rpaNone	rpaNone, rpaA3b o rpaA3a. Vedere PDF/A.
PDFUA	Boolean	True	Scrive l'albero di struttura PDF/UA-1; combinabile con PDFA. Vedere Accessibilità.
Title / Author / Subject / Keywords	string	—	Metadati del documento PDF.
Language	string	—	Lingua naturale BCP 47, scritta dall'export con tag.
Creator / Producer	string	—	Metadati del documento PDF.
OnAfterRender	TsgcReportPDFDocumentEvent	—	Si attiva una volta che ogni pagina è stata generata, prima che il documento venga salvato.
FontManager	TsgcReportFontManager	—	Non pubblicata (pubblica). Vedere Font.
FixedCreationDate	TDateTime	0	Non pubblicata (pubblica). Fissa le date di creazione e modifica PDF/A per un output byte-identico.
FixedDocumentID	string	—	Non pubblicata (pubblica). Fissa /ID all'MD5 di questo valore.

Metodi

Metodo	Descrizione
SaveToStream(aPages: TsgcReportPreparedPages; aStream: TStream)	Genera le pagine preparate su uno stream.
SaveToFile(aPages: TsgcReportPreparedPages; const aFileName: string)	Genera le pagine preparate su un file.

Esempio: PDF accessibile e archivistico

```
pdfExport.PDFA := rpaA3a;
pdfExport.PDFUA := True;
pdfExport.Language := 'en-US';
pdfExport.Title := sgcReport.Title;
oPages := sgcEngine.Prepare;
try
  pdfExport.SaveToFile(oPages, 'invoice_pdfa3a_ua1.pdf');
finally
  oPages.Free;
end;
```

TsgcReportXLSXExport

Unit: sgcReports_Export_XLSX
Esporta le pagine preparate come un unico foglio di lavoro di un workbook .xlsx. Discende da `TsgcReportGridExport`, che trasforma le pagine preparate in una griglia (una riga per istanza di banda, colonne unite dalle posizioni degli elementi entro una tolleranza) condivisa con TsgcReportCSVExport. Il pacchetto è uno ZIP con voci STORED (Content_Types, relazioni, workbook, un foglio e gli stili) che usa stringhe inline, scritto senza alcuna libreria zip esterna.

Proprietà (proprie)

Proprietà	Tipo	Descrizione
SheetName	string	Nome del foglio di lavoro.
FixedDateTime	TDate-Time	Data di modifica memorizzata nelle voci ZIP; 0 (predefinito) utilizza l'ora corrente. Da impostare per un output byte-identico.

Proprietà (ereditate da TsgcReportGridExport)

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
ExcludePageBands	Boolean	True	Esclude dalla griglia le bande di intestazione di pagina, piè di pagina, intestazione colonna e piè di colonna.
IncludeBandTypes	TsgcReportBandTypes	rbtReportTitle..rbtChild	Quali tipi di banda contribuiscono alle righe.
PageFrom / PageTo	Integer	0	Intervallo di pagine 1-based; 0 significa tutte le pagine.
DetectNumbers	Boolean	True	Le celle di testo interpretabili come numero vengono scritte come celle numeriche.
ColumnTolerance	Double	—	Le posizioni sinistre più vicine di questo valore (in punti) sono trattate come la stessa colonna.
DecimalSeparator / ThousandSeparator	Char	locale	Non pubblicata (pubblica). Utilizzata da DetectNumbers.

Metodi (ereditati)

Metodo	Descrizione
SaveToStream(aPages, aStream)	Scrive il workbook su uno stream.
SaveToFile(aPages, const aFileName)	Scrive il workbook su un file.

BuildGrid(aPages): TsgcReportGrid	Costruisce la griglia intermedia; il chiamante possiede il risultato.

Esempio

```
xlsxExport.SheetName := 'Sales';
xlsxExport.SaveToFile(oPages, 'sales.xlsx');
```

TsgcReportCSVExport

Unit: sgcReports_Export_CSV
Esporta le pagine preparate come testo CSV, usando la stessa griglia basata sul layout di TsgcReportXLSXExport (vedere le proprietà di `TsgcReportGridExport` in quella pagina: ExcludePageBands, IncludeBandTypes, PageFrom, PageTo, DetectNumbers, ColumnTolerance).

Proprietà (proprie)

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Delimiter	Char	','	Delimitatore di campo.
QuoteChar	Char	'"'	Carattere di quotatura; #0 disabilita la quotatura.
LineBreak	string	—	Separatore di riga.
WriteBOM	Boolean	True	Scrive un byte order mark UTF-8 all'inizio del file.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
GetCSV(aPages: TsgcReportPrepared-Pages)	string	Costruisce il testo CSV in memoria.
SaveToStream(aPages, aStream)	—	Scrive il CSV su uno stream.
SaveToFile(aPages, const aFileName)	—	Ereditato da TsgcReportGridExport; scrive il CSV su un file.

Esempio

```
csvExport.Delimiter := ';';
csvExport.SaveToFile(oPages, 'sales.csv');
```

TsgcReportImageExport

Unit: sgcReports_Export_Image
Esporta un'immagine PNG per pagina, al DPI scelto, tramite il renderer raster di sgcPDF, su ogni piattaforma. Basata su `TComponent`.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
DPI	Integer	150	Pixel per pollice delle immagini.
PageFrom / PageTo	Integer	0	Intervallo di pagine, 1-based, per SaveToFiles; 0 significa la prima / l'ultima pagina.
BackgroundColor	TsgcReportColor	sgcReportColorWhite	Colore di riempimento prima del rendering; sgcReportColorNone significa bianco.
FontManager	TsgcReportFontManager	—	Non pubblicata (pubblica). Risolve i font per gli elementi senza un font esplicito.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
PageCount(aPages: TsgcReportPreparedPages)	Integer	Numero di pagine che SaveToFiles scriverebbe, con PageFrom / PageTo applicati.
SaveToStream(aPages, aPageIndex: Integer, aStream: TStream)	—	Scrive una pagina (0-based, PageFrom / PageTo ignorati) come PNG.
SaveToFiles(aPages, const aFileNamePattern: string)	—	Scrive un file PNG per pagina dell'intervallo; aFileNamePattern contiene %d, sostituito dal numero di pagina 1-based.
ClearCache	—	Scarta il PDF memorizzato nella cache utilizzato internamente per la rasterizzazione; il prossimo export lo rigenera.

Esempio

```
imgExport.DPI := 150;
imgExport.SaveToFiles(oPages, 'sales_%d.png');
```

TsgcReportPreviewVCL

Unit: sgcReports_Preview_VCL
Pannello di anteprima VCL con navigazione, zoom, stampa ed export PDF. Discende da `TCustomPanel` e ospita internamente un `TsgcPDFViewerControl`, quindi un report viene sempre generato in PDF per l'anteprima.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Engine	TsgcReportEngine	—	Il motore su cui viene eseguito Prepare.
ShowToolbar	Boolean	True	Mostra la barra degli strumenti integrata di navigazione e zoom.
OnPageChange	TNotifyEvent	—	Si attiva quando la pagina mostrata cambia.
PageCount	Integer	—	Non pubblicata (pubblica), sola lettura.
CurrentPage	Integer	—	Non pubblicata (pubblica). 1-based, 0 quando non viene mostrato nulla.
Zoom	Double	—	Non pubblicata (pubblica). Percentuale, 100 è la dimensione reale.
FontManager	TsgcReportFontManager	—	Non pubblicata (pubblica). Vedere LoadPrepared.
Viewer	TsgcPDFViewerControl	—	Non pubblicata (pubblica), sola lettura. Il visualizzatore sgcPDF sottostante.

Metodi

Metodo	Descrizione
Prepare	Esegue Engine.Prepare e mostra il risultato.
LoadPrepared(aPages: TsgcReportPreparedPages)	Mostra pagine preparate altrove, generate con FontManager, altrimenti Engine.FontManager, altrimenti un gestore interno con i font di sistema; passare il gestore con cui le pagine sono state preparate.
Clear	Cancella l'anteprima.
FirstPage / PriorPage / NextPage / LastPage	Navigazione.
ZoomIn / ZoomOut / FitWidth / FitPage	Controllo dello zoom.
Print(const aTitle: string = '')	Stampa il documento mostrato.

SaveToPDF(const aFileName: string)	Scrive il PDF mostrato dall'anteprima.

Esempio

```
sgcPreview.Engine := sgcEngine;
sgcPreview.Prepare;
lblStatus.Caption := Format('%d pages prepared', [sgcPreview.PageCount]);
```

TsgcReportPreviewFMX

Unit: sgcReports_Preview_FMX
Anteprima FireMonkey per desktop e mobile, che rispecchia TsgcReportPreviewVCL su un `TControl` e un `TsgcPDFViewerFMX`. Funziona su Windows, Android e iOS.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Engine	TsgcReportEngine	—	Il motore su cui viene eseguito Prepare.
ShowToolbar	Boolean	True	Mostra la barra degli strumenti integrata di navigazione e zoom.
OnPageChange	TNotifyEvent	—	Si attiva quando la pagina mostrata cambia.
PageCount	Integer	—	Non pubblicata (pubblica), sola lettura.
CurrentPage	Integer	—	Non pubblicata (pubblica). 1-based.
Zoom	Double	—	Non pubblicata (pubblica). Percentuale, 100 è la dimensione reale.
Viewer	TsgcPDFViewerFMX	—	Non pubblicata (pubblica), sola lettura.

I metodi e il resto della superficie (Prepare, LoadPrepared, navigazione, zoom, SaveToPDF) sono gli stessi di TsgcReportPreviewVCL. Vedere Come fare: un report FMX mobile per un esempio completo, inclusa la distribuzione dei font su iOS e Android.

TsgcReportHTTPEndpoint

Unit: sgcReports_HTTP (package sgcReportsHTML)
Serve i report registrati tramite un server HTTP sgcWebSockets: PDF, XLSX, CSV, pagine PNG e un JSON informativo, con parametri di query in whitelist e una cache delle pagine preparate. Richiede sgcWebSockets edizione Professional o superiore. Basata su `TComponent`.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Server	TsgcHTTPServer_Base	—	Il server HTTP a cui agganciarsi. Opzionale: HandleRequest può essere chiamato invece dal proprio OnCommandGet.
BasePath	string	—	Prefisso URL di proprietà dell'endpoint, ad esempio /reports.
CacheSize	Integer	8	Set di parametri preparati mantenuti per report; 0 disabilita la cache.
MaxParamLength	Integer	256	Lunghezza massima accettata per il valore di un parametro di query.
DefaultDPI / MaxDPI	Integer	96 / 300	DPI utilizzato e consentito per la rotta della pagina PNG.
OnBeforePrepare	TsgcReportHTTPBeforePrepareEvent	—	Si attiva prima che un report venga preparato per una richiesta; può convalidare o rifiutare i parametri (ad esempio rispondendo 403).
DesignerEnabled	Boolean	False	Abilita le rotte del designer (schema, definizione, anteprima) utilizzate da TsgcReportHTMLDesigner.
MaxDefinitionSize	Integer	1048576	Dimensione massima accettata per il corpo di una definizione di report, in byte.
OnBeforeSaveDefinition	TsgcReportHTTPBeforeSaveDefinitionEvent	—	Si attiva prima che una definizione inviata dal designer venga salvata.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
RegisterReport(const aName: string; aEngine: TsgcReportEngine)	—	Registra un motore sotto un nome; il motore non è posseduto. aName: lettere, cifre, '_' e '-'.
UnregisterReport(const aName: string)	—	Annulla la registrazione di un report.

FindEngine(const aName: string)	TsgcReportEngine	Cerca un motore registrato.
GetReportParameters(const aName, aList: TStrings)	Boolean	Copia le Variables (Name=Value) del motore di un report; False se sconosciuto.
ClearCache(const aName: string = '')	—	Scarta le pagine preparate memorizzate nella cache di un report, o di ogni report quando aName è vuoto.
GetReportPath(const aName: string)	string	Percorso URL di un report senza estensione, ad esempio /reports/sales.
HandleRequest(ARequestInfo, AResponseInfo)	Boolean	Serve una richiesta appartenente a BasePath e restituisce True; da chiamare dal proprio OnCommandGet quando Server non è assegnato.

Route

Per un report registrato come "sales" sotto il BasePath "/reports": `/reports/sales.pdf`, `/reports/sales.xlsx`, `/reports/sales.csv`, `/reports/sales/page/1.png?dpi=96` e `/reports/sales/info` (JSON: nome, titolo, numero di pagine, parametri). Solo i parametri di query il cui nome esiste tra le Variables del motore raggiungono il report.

Route del designer

Disponibili solo quando `DesignerEnabled` è `True` (altrimenti ogni rotta risponde 404), e utilizzate da TsgcReportHTMLDesigner:

Metodo	Route	Descrizione
GET	BasePath/schema.json	Schema JSON delle definizioni di report, utilizzato per guidare l'ispettore delle proprietà del designer.
GET	BasePath/{name}/definition	La definizione di report corrente, come JSON.
PUT o POST	BasePath/{name}/definition	Convalida il corpo, attiva `OnBeforeSaveDefinition`, e sostituisce il report del motore registrato.
POST	BasePath/{name}/preview.png?page=1&dpi=96	Genera la definizione contenuta nel corpo della richiesta senza sostituire il report memorizzato; la risposta include l'header `X-Report-Page-Count`.

Il corpo della richiesta delle rotte di definizione e anteprima deve essere `application/json` e non più grande di `MaxDefinitionSize`; una richiesta che fallisce uno dei due controlli, o che fallisce la validazione dello schema, viene rifiutata con un corpo di errore JSON (`ok`, `path`, `message`), dove `path` è il percorso JSON del membro incriminato. Vedere Come fare: servire i report tramite HTTP per un server completo, e Come fare: il designer web dei report per il designer stesso.

TsgcReportHTMLViewer

Unit: sgcReports_HTML_Viewer (package sgcReportsHTML)
Visualizzatore da browser per un report servito da un TsgcReportHTTPEndpoint: navigazione tra le pagine, un form di parametri e link di download, incorporato in una pagina sgcHTML. Discende da `TsgcHTMLComponent`.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Endpoint	TsgcReportHTTPEndpoint	—	L'endpoint da cui il visualizzatore legge le rotte del report.
ReportName	string	—	Nome del report da mostrare, così come registrato sull'endpoint.
DPI	Integer	96	DPI utilizzato per le immagini di pagina.
ShowParameters	Boolean	—	Mostra un form di inserimento per i parametri del report (Variables del motore).
ShowToolbar	Boolean	—	Mostra la navigazione tra le pagine e i link di download.

Esempio

```
reportViewer.Endpoint := reportEndpoint;
reportViewer.ReportName := 'sales';
reportViewer.ShowParameters := True;
```

Vedere Come fare: servire i report tramite HTTP, che ospita il visualizzatore su "/" accanto all'endpoint su "/reports".

TsgcReportHTMLDesigner

Unit: sgcReports_HTML_Designer (package sgcReportsHTML)
Designer di bande basato su browser che modifica una definizione di report JSON rispetto allo schema, mostrando un'anteprima dal vivo tramite lo stesso endpoint. Discende da `TsgcHTMLComponent`. Richiede `TsgcReportHTTPEndpoint.DesignerEnabled := True`. Vedere Come fare: il designer web dei report.
La pagina che genera è un designer di bande completo con trascinamento della selezione (drag and drop), non un semplice editor di form:

- Un albero di pagine, bande ed elementi a sinistra, guidato dalla definizione corrente.
- Un'area di disegno della banda, in millimetri indipendentemente dagli `Units` propri del report, dove gli elementi vengono trascinati e ridimensionati con il puntatore, si allineano alla griglia e possono essere spostati con la tastiera.
- Un ispettore delle proprietà generato da `schema.json`, che segue quindi i campi e le enumerazioni della definizione del report invece di un form fisso.
- Salva, che invia la definizione a `{name}/definition` ed evidenzia il campo incriminato quando il server la rifiuta, in base al percorso JSON nella risposta di errore.
- Anteprima, che invia la definizione a `{name}/preview.png` e mostra la pagina generata senza salvare.
- Annulla e ripeti sulla cronologia di modifica in memoria, e un pulsante Scarica JSON che salva la definizione corrente come file.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Endpoint	TsgcReportHTTPEndpoint	L'endpoint da cui il designer legge le rotte di schema, definizione e anteprima; deve avere `DesignerEnabled` impostato su `True`.
ReportName	string	Nome della definizione di report in fase di modifica.
DesignerHeight	Integer	Altezza, in pixel CSS, del designer incorporato, predefinito 640.

Esempio

```
reportEndpoint.DesignerEnabled := True;
reportDesigner.Endpoint := reportEndpoint;
reportDesigner.ReportName := 'sales';
```

TsgcReportBuilder

Unit: sgcReports_Fluent
API fluente code-first: stili, pagine, bande ed elementi costruiti con chiamate concatenate che restituiscono `Self` o un sotto-builder con ambito, cosicché un intero report è un unico albero di espressioni. Funziona su Delphi 7 (una classe semplice, senza bisogno di metodi anonimi). Costruisce e possiede il proprio `TsgcReport` e `TsgcReportEngine` a meno che al costruttore non venga passato un report già esistente.

Costruttori

Costruttore	Descrizione
Create	Crea e possiede un nuovo TsgcReport.
Create(aReport: TsgcReport)	Costruisce all'interno di un report già esistente, non posseduto.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Title / Author / Subject / Keywords / Language(const aValue: string)	TsgcReportBuilder	Imposta la proprietà corrispondente di TsgcReport.
Units(aUnits: TsgcReportUnits)	TsgcReportBuilder	Imposta TsgcReport.Units.
Style(const aName: string)	TsgcReportStyleBuilder	Trova o aggiunge lo stile aName; concatenare Font, Bold, Italic, Underline, Color, BackColor, Frame, Padding sul risultato.
Page(const aName: string = '')	TsgcReportPageBuilder	Aggiunge una pagina a ogni chiamata; concatenare le chiamate PaperSize, Margins, Band e agli elementi Text/Barcode/Image/Line.
Data(aSource: TsgcReportDataSource)	TsgcReportBuilder	Aggiunge una sorgente dati al motore; non posseduta.
Variable(const aName, aValue: string)	TsgcReportBuilder	Imposta una variabile del motore.
FontManager(aManager: TsgcReportFontManager)	TsgcReportBuilder	Assegna il gestore font del motore; non posseduto.
Flush	—	Scrive i modificatori pendenti della banda o dell'elemento corrente.
Prepare	TsgcReportPreparedPages	Prepara il report; il chiamante possiede il risultato.
Prepare(aPages: TsgcReportPreparedPages)	—	Overload che prepara all'interno di un oggetto pages già esistente.

SaveToPDF(const aFileName) / SaveToPDFStream(aStream)	—	Prepara ed esporta tramite PDFExport; Title, Author, Subject, Keywords e Language del report vengono copiati in PDFExport prima di ogni salvataggio.
SaveToXLSX / SaveToXLSXStream	—	Prepara ed esporta in XLSX.
SaveToCSV / SaveToCSVStream	—	Prepara ed esporta in CSV.
SaveToPNG(const aFileNamePattern: string; aDPI: Integer = 150)	—	Un file PNG per pagina; aFileNamePattern contiene %d.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Report	TsgcReport	Il report, con i modificatori pendenti scritti.
Engine	TsgcReportEngine	Il motore del builder, collegabile a un TsgcReportPreviewVCL / TsgcReportPreviewFMX.
PDFExport	TsgcReportPDFExport	Creato al primo utilizzo, posseduto dal builder; impostare PDFA, PDFUA o Compress prima di salvare.

Esempio

Vedere Guida introduttiva per un esempio minimo, e Come fare: un report raggruppato con totali per un report completo costruito interamente con l'API fluente.

Definizioni di Report JSON

Unit: sgcReports_Definition
Carica e salva un intero TsgcReport come JSON, in modo che un report costruito una volta con il modello o con l'API fluente possa essere modificato, memorizzato e ridistribuito senza dover ricompilare.

Busta

```
{"format": "sgcReports", "version": 1, "report": { ... }}
```

Nella busta è accettato un membro stringa opzionale `"$schema"`.

Convenzioni

- Ogni proprietà pubblicata del modello viene scritta con il proprio nome Delphi in lowerCamelCase (`DataSourceName` diventa `dataSourceName`, `HAlign` diventa `hAlign`); il `Name` del componente del report non fa parte della definizione.
- Le enumerazioni sono scritte come i loro identificatori Delphi (`"rbtMasterData"`), i set come array di identificatori, i booleani come `true` / `false`, gli interi e i numeri decimali come numeri JSON; i colori sono interi `$00RRGGBB`.
- I sotto-oggetti `TPersistent` sono oggetti annidati, le collezioni sono array di oggetti elemento, i `TStrings` sono array di stringhe.
- I valori uguali al proprio predefinito vengono omessi, esattamente come in un DFM.
- I byte dell'immagine incorporata di un elemento immagine vengono scritti come la stringa base64 `pictureData` del suo oggetto `image`.

Il caricamento cancella prima il report. Qualsiasi errore genera `ESgcReportDefinitionError` con il percorso JSON del membro incriminato, ad esempio `report.pages[0].bands[2].height`. Un membro sconosciuto costituisce un errore a meno che `IgnoreUnknown` non sia `True`. Gli stream e i file sono in UTF-8 senza BOM al salvataggio; un BOM è tollerato al caricamento.

Funzioni

Funzione	Descrizione
sgcReportSaveToJSON(aReport: TsgcReport; aIndent: Boolean = True): string	Serializza un report in una stringa JSON.
sgcReportLoadFromJSON(aReport: TsgcReport; const aJSON: string)	Carica un report da una stringa JSON.
sgcReportSaveToJSONFile / sgcReportLoadFromJSONFile	Varianti su file.
sgcReportSaveToJSONStream / sgcReportLoadFromJSONStream	Varianti su stream.
sgcReportGenerateSchema: string	Schema JSON (draft 2020-12) della definizione, generato dalla RTTI; utilizzato come sgcReports.schema.json.

TsgcReportDefinition

La classe dietro alle semplici funzioni, per chi ha bisogno di controllare `IgnoreUnknown` o `Indent`: `SaveToJSON`, `LoadFromJSON`, `SaveToStream` / `LoadFromStream`, `SaveToFile` / `LoadFromFile`, e le proprietà `IgnoreUnknown` (predefinito False) e `Indent` (predefinito True, indentazione di due spazi e interruzioni di riga LF).

Esempio

Vedere Guida introduttiva e Come fare: il designer web dei report, che modifica un definition.json e un data.json.

Come Fare: Fattura con Dati Master-Detail

Questa guida percorre la demo `ReportInvoice` (`delphi\Demos\Delphi\ReportInvoice`): due `TClientDataSet` (fatture e righe fattura) letti tramite due TsgcReportDataSetSource, collegati da `MasterSource`, stampati come una pagina per fattura con un'intestazione colonna ripetuta, subtotale, IVA e totale, un codice QR con il numero fattura, e Pagina X di Y. Il report viene mostrato in un TsgcReportPreviewVCL ed esportato come file PDF/A-3a che è anche PDF/UA-1.

Collegare le due sorgenti

```
srcInvoices.SourceName := 'Invoices';
srcInvoices.DataSet := cdsInvoices;

srcLines.SourceName := 'Lines';
srcLines.DataSet := cdsLines;
srcLines.MasterSource := srcInvoices;
srcLines.MasterFields := 'Number';
srcLines.DetailFields := 'Invoice';

sgcEngine.AddDataSource(srcInvoices);
sgcEngine.AddDataSource(srcLines);
```

Una pagina per fattura

L'intestazione di gruppo che avvia ogni fattura imposta `StartNewPage`, e la sua `GroupExpression` è il numero fattura, quindi un nuovo gruppo (e una nuova pagina) inizia ogni volta che cambia:

```
oBand := oPage.Bands.Add;
oBand.BandType := rbtGroupHeader;
oBand.Name := 'InvoiceHeader';
oBand.Height := 110;
oBand.GroupExpression := 'Invoices.Number';
oBand.StartNewPage := True;
```

L'elemento di intestazione al suo interno è taggato `rtrHeading1` per PDF/UA, e il valore del codice QR è un modello di testo con il numero fattura, non un'espressione da sola, cosicché il testo letterale circostante verrebbe mantenuto:

```
oItem := oBand.Items.Add;
oItem.Kind := rikText;
oItem.Text.Text := 'INVOICE';
oItem.TagRole := rtrHeading1;
...
oItem := oBand.Items.Add;
oItem.Kind := rikBarcode;
oItem.Barcode.Symbology := rbsQRCode;
oItem.Barcode.Value := '[Invoices.Number]';
oItem.AltText := 'QR code with the invoice number';
```

La tabella delle righe e la sua intestazione ripetuta

L'intestazione colonna della tabella delle righe è una seconda banda `rbtGroupHeader` sulla stessa `GroupExpression`, con `RepeatOnEveryPage := True` in modo che si ristampi ogni volta che le righe di una fattura lunga continuano su una seconda pagina. La banda master itera le fatture e non stampa nulla; la banda detail itera le righe:

```
oBand := oPage.Bands.Add; // LinesHeader
oBand.BandType := rbtGroupHeader;
oBand.GroupExpression := 'Invoices.Number';
oBand.RepeatOnEveryPage := True;
```

```
oBand := oPage.Bands.Add; // InvoiceData (master), prints nothing
oBand.BandType := rbtMasterData;
oBand.DataSourceName := 'Invoices';

oBand := oPage.Bands.Add; // LineData (detail)
oBand.BandType := rbtDetailData;
oBand.DataSourceName := 'Lines';
```

Totali e IVA

Il piè di gruppo vede i campi dell'ultima riga stampata e della fattura stessa, quindi la sua aliquota IVA proviene direttamente da `Invoices.VATRate` anche se l'ultimo record iterato era una riga:

```
// Subtotal
'[Sum(Lines.Qty * Lines.Price)]'
// VAT, using the invoice's own field from the group footer
'VAT [Invoices.VATRate] %'
'[Sum(Lines.Qty * Lines.Price) * Invoices.VATRate / 100]'
// Total
'[Sum(Lines.Qty * Lines.Price) * (1 + Invoices.VATRate / 100)]'
```

PDF accessibile e archivistico

```
// PDFA and PDFUA are set on pdfExport in the form
oPages := sgcEngine.Prepare;
try
  pdfExport.SaveToFile(oPages, 'invoice_pdfa3a_ua1.pdf');
finally
  oPages.Free;
end;
```

Il progetto completo e compilabile è `delphi\Demos\Delphi\ReportInvoice\sgcReports_Demo_Invoice.dpr`.

Come Fare: Un Report Raggruppato con Totali

Questa guida percorre la demo `ReportFluent` (`delphi\Demos\Delphi\ReportFluent`): un elenco vendite letto da `sales.json`, raggruppato per regione, con un subtotale per regione e un totale complessivo, costruito interamente con TsgcReportBuilder. Un equivalente basato su sorgente JSON con l'API modello, raggruppato per regione e cliente, è la demo `ReportGroups`.

Sorgente dati e stili

```
FSales := TsgcReportJSONSource.Create(Self);
FSales.SourceName := 'Sales';
FSales.FileName := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'sales.json';

FBuilder := TsgcReportBuilder.Create;
FBuilder.Title('Sales by region').Author('eSeGeCe').Units(ruMillimeters)
  .Style('Base').Font('Arial', 10).EndStyle
  .Style('Title').Font('Arial', 18).Bold.EndStyle
  .Style('Group').Font('Arial', 11).Bold.BackColor($EEEEEE).EndStyle
```

Pagina, titolo e intestazioni di colonna

```
  .Page.Paper(rpsA4).Margins(15)
  .ReportTitle(14).Style('Title').Text('Sales by region', 0, 0, 180, 10)
    .TagRole(rtrHeading1).EndBand
  .PageHeader(8).Style('Base').Bold.Text('Customer', 2, 0, 68, 6)
    .Text('Product', 70, 0, 60, 6).Text('Amount', 130, 0, 50, 6)
    .AlignRight.EndBand
```

Raggruppa per regione, una riga per vendita, subtotale

```
const
  CS_TOTAL = '[FormatFloat(''#,0.00'', Sum(Sales.Amount))]';
begin
  ...
  .GroupHeader('Sales.Region', 9).Style('Group')
    .Text('Region: [Sales.Region]', 0, 1, 180, 7).TagRole(rtrHeading2).EndBand
  .MasterData('Sales', 6).Style('Base').Text('[Sales.Customer]', 2, 0, 68, 6)
    .Text('[Sales.Product]', 70, 0, 60, 6).Text('[Sales.Amount]', 130, 0, 50, 6)
    .AlignRight.Format('#,0.00').EndBand
  .GroupFooter(9).Style('Base')
    .Text('Region total ' + CS_TOTAL, 80, 1, 100, 6).AlignRight.Bold.EndBand
```

`GroupHeader` accetta un'espressione nuda (`'Sales.Region'`) oppure una racchiusa tra `[ ]`. L'aggregato `Sum` in un piè di gruppo si azzera a ogni regione; la stessa espressione nella banda di riepilogo sottostante viene eseguita per l'intero report.

Totale complessivo e numeri di pagina

```
  .Summary(12).Style('Base').Line(0, 2, 180, 2)
    .Text('Grand total ' + CS_TOTAL, 80, 4, 100, 7).AlignRight.Bold.EndBand
  .PageFooter(8).Style('Base').Text('Page [Page] of [TotalPages]', 0, 1, 180, 6)
    .AlignCenter.EndBand
  .EndPage.Data(FSales);
```

Anteprima ed export

```
FPreview.Engine := FBuilder.Engine;
FBuilder.Flush;
FPreview.Prepare;
...
FBuilder.SaveToPDF(OutputFile('sales.pdf'));
FBuilder.SaveToXLSX(OutputFile('sales.xlsx'));
FBuilder.SaveToCSV(OutputFile('sales.csv'));
FBuilder.SaveToPNG(OutputFile('sales_%d.png'), 96);
```

Il progetto completo e compilabile è `delphi\Demos\Delphi\ReportFluent\sgcReports_Demo_Fluent.dpr`; lo stesso schema di raggruppamento e totali con una sorgente `TDataSet` o API modello è mostrato anche da `ReportGroups`.

Come Fare: Esportare in XLSX, CSV e PNG

Questa guida percorre la demo `ReportExports` (`delphi\Demos\Delphi\ReportExports`): un report viene preparato una volta, poi esportato tramite quattro componenti diversi. Le pagine preparate (`TsgcReportPreparedPages`) vengono riutilizzate per ogni export, quindi il layout e l'attraversamento dei dati vengono eseguiti una sola volta.

```
sgcEngine.Report := sgcReport;
sgcEngine.AddDataSource(srcOrders);
FPages := sgcEngine.Prepare;
sgcPreview.LoadPrepared(FPages);
```

PDF

```
pdfExport.SaveToFile(FPages, OutputFolder + 'orders.pdf');
```

XLSX

TsgcReportXLSXExport trasforma le pagine preparate in una griglia (una riga di foglio per istanza di banda) prima di scrivere il workbook:

```
xlsxExport.SheetName := 'Orders';
xlsxExport.SaveToFile(FPages, OutputFolder + 'orders.xlsx');
```

CSV

```
csvExport.Delimiter := ',';
csvExport.SaveToFile(FPages, OutputFolder + 'orders.csv');
```

PNG, un file per pagina

```
imageExport.DPI := 150;
imageExport.SaveToFiles(FPages, OutputFolder + 'orders_%d.png');
```

Note

- Per impostazione predefinita (`ExcludePageBands = True`) le intestazioni e i piè di pagina/colonna non diventano righe di griglia nell'export XLSX e CSV, solo il titolo del report, i gruppi e le bande dati lo fanno.
- `DetectNumbers` (predefinito `True`) scrive una cella di testo interpretabile come numero come cella numerica XLSX invece che come testo.
- `SaveToFiles` nomina i file sostituendo il numero di pagina 1-based a `%d` nel modello, quindi `orders_%d.png` produce `orders_1.png`, `orders_2.png`, e così via.

Il progetto completo e compilabile è `delphi\Demos\Delphi\ReportExports\sgcReports_Demo_Exports.dpr`.

Come Fare: Un PDF Accessibile Validato con veraPDF

Questa guida percorre la demo `ReportPDFUA` (`delphi\Demos\Delphi\ReportPDFUA`): un titolo H1, intestazioni di gruppo H2, una tabella con righe di intestazione, un'immagine con testo alternativo e un codice a barre, esportati come PDF/UA-1, poi come PDF/A-3b, poi sia come PDF/A-3a sia come PDF/UA-1 insieme. Vedere Accessibilità e PDF/A per le regole di tagging e i livelli di conformità.

Taggare il contenuto

```
// title
oItem.TagRole := rtrHeading1;
// group heading
oItem.TagRole := rtrHeading2;
// logo, needs alternate text to satisfy PDF/UA
oItem.Kind := rikImage;
oItem.Image.FileName := 'logo.png';
oItem.AltText := 'eSeGeCe logo';
// decorative rule: excluded from the reading order
oItem.Kind := rikLine;
oItem.TagRole := rtrArtifact;
```

Una tabella costruita da una banda di intestazione gruppo o colonna seguita da righe di dettaglio viene taggata automaticamente; non serve altro perché le sue celle di intestazione siano contrassegnate `rtrTableHeader`.

Esportare le tre varianti

```
// PDF/UA-1 only
pdfExport.PDFA := rpaNone;
pdfExport.PDFUA := True;
pdfExport.Language := 'en-US';
pdfExport.SaveToFile(oPages, 'report_ua1.pdf');

// PDF/A-3b only (visual reproducibility, no tagging required)
pdfExport.PDFA := rpaA3b;
pdfExport.PDFUA := False;
pdfExport.SaveToFile(oPages, 'report_a3b.pdf');

// both: PDF/A-3a and PDF/UA-1
pdfExport.PDFA := rpaA3a;
pdfExport.PDFUA := True;
pdfExport.SaveToFile(oPages, 'report_a3a_ua1.pdf');
```

Validare con veraPDF

veraPDF è un validatore PDF/A e PDF/UA open source, riconosciuto ISO, eseguito separatamente da sgcReports come strumento a riga di comando. Verificare ogni file rispetto al profilo corrispondente:

```
verapdf --flavour ua1 report_ua1.pdf
verapdf --flavour 3b  report_a3b.pdf
verapdf --flavour 3a  report_a3a_ua1.pdf
verapdf --flavour ua1 report_a3a_ua1.pdf
```

Un'esecuzione riuscita riporta `compliant: true` per il profilo richiesto; un fallimento elenca la clausola ISO e l'oggetto che la viola, il modo più rapido per trovare un `AltText` mancante o un elemento che avrebbe dovuto essere taggato `rtrArtifact`.
Il progetto completo e compilabile è `delphi\Demos\Delphi\ReportPDFUA\sgcReports_Demo_PDFUA.dpr`.

Come Fare: Servire i Report tramite HTTP

Questa guida percorre la demo `ReportHTTPServer` (`delphi\Demos\Delphi\ReportHTTPServer`): un `TsgcWebSocketHTTPServer` sulla porta 8080 con un TsgcReportHTTPEndpoint che serve un report "sales", e una pagina sgcHTML su `/` che ospita un TsgcReportHTMLViewer. Richiede il package `sgcReportsHTML`: sgcWebSockets (edizione Professional o superiore), sgcHTML e sgcReports.

Registrare il report e agganciare il server

```
reportEndpoint.BasePath := '/reports';
reportEndpoint.Server := httpServer;
reportEndpoint.RegisterReport('sales', salesEngine);

httpServer.Port := 8080;
httpServer.Active := True;
```

Route servite

- `/reports/sales.pdf`, `/reports/sales.xlsx`, `/reports/sales.csv`
- `/reports/sales/page/1.png?dpi=96`
- `/reports/sales/info` (JSON: nome, titolo, numero di pagine, parametri)

Limitare i parametri

L'endpoint accetta solo parametri di query il cui nome esiste tra le `Variables` del motore di report, quindi un report con una sola variabile chiamata `Region` accetta solo `?Region=...`. `OnBeforePrepare` può convalidare ulteriormente il valore, ad esempio rifiutando qualsiasi cosa al di fuori di un elenco consentito prima che il report venga preparato:

```
salesEngine.Variables.Values['Region'] := 'All';
// OnBeforePrepare checks the incoming Region against an allowed list
// (All, North, South, East, West) and can reject the request (403)
// or load the rows for that region before the report is prepared.
```

Servire la pagina del visualizzatore

```
reportViewer.Endpoint := reportEndpoint;
reportViewer.ReportName := 'sales';
reportViewer.ShowParameters := True;
```

Note di compilazione

Compilare con la cartella `Source` di sgcWebSockets nel search path. Definire `SGC_CUSTOM_INDY` quando si effettua il linking rispetto ai package sgcWebSockets rilasciati (costruiti sul fork sgcIndy), oppure `SGC_REPORTS_STOCK_INDY` quando sgcWebSockets è stato compilato rispetto all'Indy fornito con l'IDE.
Il progetto completo e compilabile è `delphi\Demos\Delphi\ReportHTTPServer\sgcReports_Demo_HTTPServer.dpr`.

Come Fare: Un Daemon di Report Linux64

Questa guida percorre la demo `ReportLinuxDaemon` (`delphi\Demos\Delphi\ReportLinuxDaemon`), un'applicazione console che funziona invariata su Windows e Linux64, poiché il nucleo di sgcReports non ha dipendenze VCL o FMX. Vedere Sicurezza dei thread e utilizzo lato server per lo schema di pooling che utilizza.

File di job

Il daemon monitora una cartella jobs per file di job `*.json`. Un job specifica una definizione di report, un file dati e un formato di output (`pdf`, `xlsx`, `csv` o `png`); i percorsi relativi nel job vengono risolti rispetto alla cartella del file di job stesso. Un job viene preso in carico rinominandolo in `.json.working`, l'output viene scritto accanto ad esso, e il job termina come `.json.done` o `.json.failed`.

Pool di worker

Un pool di 4 thread worker genera i job in modo concorrente. Ogni thread carica la definizione di report del job con `sgcReportLoadFromJSON` nel proprio `TsgcReport`, crea il proprio `TsgcReportEngine` e la propria sorgente dati, prepara, esporta, quindi libera tutto ciò che ha creato, seguendo lo schema condiviso e di sola lettura descritto in Sicurezza dei thread e utilizzo lato server.

Eseguirlo

```
sgcReports_Demo_LinuxDaemon JOBS_FOLDER
sgcReports_Demo_LinuxDaemon --sample FOLDER   -- writes sample.job plus its report definition and data
```

SIGTERM o SIGINT su Linux, e Ctrl+C su Windows, arrestano il daemon in modo pulito: nessun nuovo job viene preso in carico, i job in esecuzione terminano, e il processo esce con codice 0.

Unit systemd

`sgcreports-daemon.service` esegue l'eseguibile compilato sotto un utente dedicato, monitora `/var/lib/sgcreports/jobs`, riavvia in caso di errore e si ferma su SIGTERM con un timeout di 60 secondi per la conclusione dei job in esecuzione. I log vengono inviati a stdout, leggibili con:

```
journalctl -u sgcreports-daemon -f
```

Il progetto completo e compilabile è `delphi\Demos\Delphi\ReportLinuxDaemon\sgcReports_Demo_LinuxDaemon.dpr`.

Come Fare: Un Report FMX Mobile

Questa guida percorre la demo `ReportMobileFMX` (`delphi\Demos\Delphi\ReportMobileFMX`), una piccola bolla di consegna A5 (un codice QR con il numero della bolla, righe articolo, unità totali e una riga per la firma) costruita con l'API fluente e mostrata in un TsgcReportPreviewFMX. Ha come target Win32, Win64, Android64 e iOS da un unico progetto.

Posizione di salvataggio

Il pulsante Salva PDF scrive `sgcReports_DeliveryNote.pdf` nella cartella documenti dell'app e ne mostra il percorso:

```
uses System.IOUtils;
...
vBuilder.SaveToPDF(TPath.Combine(TPath.GetDocumentsPath,
  'sgcReports_DeliveryNote.pdf'));
```

Font su mobile

La demo utilizza i font già presenti sul sistema tramite l'individuazione dei font (vedere Font). iOS non ha una cartella dei font di sistema leggibile da un'app sandboxed, quindi quando non viene trovato alcun font TrueType adatto la demo carica `DejaVuSans.ttf` dalla propria cartella; `DejaVu-LICENSE.txt` è la licenza di quel font e viene distribuito insieme ad esso.

Distribuire il font

Nell'IDE, Project > Deployment, aggiungere `DejaVuSans.ttf` per ogni piattaforma mobile con questi percorsi remoti:

Piattaforma	Percorso remoto
Android64	assets\internal\
iOS	StartUp\Documents\

Su Windows il font viene letto dalla cartella dell'eseguibile, quindi copiarlo lì quando il sistema non ha un font adatto installato.
Il progetto completo e compilabile è `delphi\Demos\Delphi\ReportMobileFMX\sgcReports_Demo_MobileFMX.dpr`; richiede sgcReports, sgcPDF e FireMonkey.

Come Fare: Il Designer Web dei Report

TsgcReportHTMLDesigner è un designer di bande basato su browser che modifica una definizione di report JSON rispetto a `sgcReports.schema.json`, con un'anteprima dal vivo servita dallo stesso TsgcReportHTTPEndpoint che un visualizzatore o un'applicazione usa per servire il report finito.

Abilitarlo

```
reportEndpoint.DesignerEnabled := True;
reportDesigner.Endpoint := reportEndpoint;
reportDesigner.ReportName := 'sales';
```

`DesignerEnabled` attiva le rotte di schema, definizione e anteprima chiamate dalla pagina del designer; lasciarlo `False` su un endpoint di produzione che serve solo report finiti, e abilitarlo solo dove la modifica è prevista, protetto dalla propria autenticazione.

Cosa offre il designer da browser

La pagina servita da `TsgcReportHTMLDesigner` è un designer di bande completo con trascinamento della selezione: un albero di pagine, bande ed elementi; un'area di disegno della banda in millimetri con trascinamento, ridimensionamento, allineamento e spostamento da tastiera; un ispettore delle proprietà generato da `schema.json`; Salva (con il campo incriminato evidenziato in base al percorso JSON di un errore di validazione lato server) e Anteprima; Annulla e ripeti; e un pulsante Scarica JSON. Vedere TsgcReportHTMLDesigner per l'elenco completo delle proprietà, e TsgcReportHTTPEndpoint per le rotte del designer che chiama (`schema.json`, `{name}/definition` e `{name}/preview.png`).

Modificare una definizione senza il designer da browser

La demo `ReportJSONDefinition` (`delphi\Demos\Delphi\ReportJSONDefinition`) mostra lo stesso ciclo da codice Delphi, utile per un editor desktop o per test automatizzati di una definizione: modifica `definition.json` e il suo `data.json` in due memo, un pulsante Render carica la definizione con `sgcReportLoadFromJSON` e mostra l'anteprima, gli errori vengono riportati nella barra di stato insieme al percorso JSON del membro incriminato (vedere Definizioni di report JSON), e un pulsante Salva definizione riscrive il report corrente in JSON con `sgcReportSaveToJSON`.
Il progetto completo e compilabile per l'editor basato su codice è `delphi\Demos\Delphi\ReportJSONDefinition\sgcReports_Demo_JSONDefinition.dpr`.

Introduzione

sgcCharts è una libreria di componenti Delphi per grafici di dati live. Un'origine dati aggiunge punti o candele OHLC a un buffer circolare, e un canvas disegna uno snapshot decimato di quel buffer, così un feed che pubblica migliaia di aggiornamenti al secondo continua comunque a essere disegnato a una frequenza di frame stabile.
La libreria è destinata a VCL, FireMonkey e rendering headless (output PNG o SVG senza finestra), quindi lo stesso codice di buffer e origine dati disegna su un form, su uno schermo mobile o all'interno di un'applicazione console o di un servizio.
Questa guida copre le parti di sgcCharts esistenti oggi: le origini dati che alimentano un buffer (TsgcChartDataSource e le sue discendenti), il bridge sgcWebSockets che alimenta un buffer da una connessione live (Panoramica del bridge), e i buffer e le funzioni di decimazione stessi (TsgcChartBuffer).

- Panoramica: il modello, i canvas, i buffer e le origini dati, e come si combinano tra loro.
- Edizioni: cosa include ciascuna tra Registered, Trial e Community.
- Avvio Rapido: stato attuale del percorso introduttivo.
- Origini Dati: manuale, dataset, JSON e CSV.
- Bridge: MQTT, WebSocket, SSE e Binance, tramite sgcWebSockets.
- Riferimento: le classi buffer e le funzioni di decimazione.

Architettura

sgcCharts separa i dati mostrati da un grafico dalla superficie su cui viene disegnato, così gli stessi dati possono alimentare un form VCL, una vista FireMonkey o un rendering headless PNG/SVG.

Un modello, più canvas

I dati di un grafico vivono in un buffer, non in un controllo. **TsgcChartBuffer** contiene punti X/Y e **TsgcChartOHLC-Buffer** contiene candele OHLC (apertura, massimo, minimo, chiusura, volume). Entrambe sono semplici classi senza alcuna dipendenza da VCL o FireMonkey, quindi possono essere create, alimentate e lette da un'applicazione console, un servizio o un thread in background. Il disegno è un passo separato: un canvas legge uno snapshot decimato di un buffer e lo disegna, usando un canvas raster (`sgcUICore_Canvas_Raster`) o un canvas SVG (`sgcUICore_Canvas_SVG`) dietro la superficie condivisa `sgcUICore_Canvas`.
Il livello di canvas, raster, font TrueType, SVG e temi che disegna questi grafici non fa parte di sgcCharts stesso. È il pacchetto condiviso **sgcUICore** (unit Delphi `sgcUICore_*` nel pacchetto runtime sgcUICore, pacchetti .NET `esegece.sgcUICore` e `esegece.sgcUICore.Rendering`). Viene installato automaticamente con sgcCharts e condiviso con gli altri prodotti visuali di eSeGeCe.

Buffer circolari con decimazione min/max

Entrambe le classi buffer sono buffer circolari a capacità fissa. In modalità `cbmOverwrite` un buffer pieno elimina il punto più vecchio alla successiva aggiunta; in modalità `cbmGrow` la sua capacità raddoppia invece. Ogni metodo pubblico di un buffer acquisisce un lock interno, così un thread di feed può aggiungere dati mentre un thread di rendering legge uno snapshot senza che i due entrino in collisione. **Snapshot** e **SnapshotRange** copiano i dati di cui il chiamante ha bisogno in un record di proprietà del chiamante sotto quel lock e lo rilasciano subito; il chiamante poi decima e disegna a partire dalla copia, fuori dal lock.
`sgcChartDecimate` riduce uno snapshot a circa un insieme di punti per colonna di pixel, usando `dmMinMax` (il primo, minimo, massimo e ultimo punto di ogni colonna, il che mantiene una polilinea live visivamente esatta) oppure `dmLTTB` (Largest Triangle Three Buckets, per una serie statica). `sgcChartDecimateOHLC` unisce allo stesso modo le candele che ricadono nella stessa colonna di pixel. Vedere TsgcChartBuffer e Decimazione.

Grafico, serie e assi

TsgcChart è il modello di grafico: un componente non visivo che contiene gli assi, le serie, il titolo, la legenda, i margini, il tema e la tavolozza, ma non disegna nulla da solo. Una serie è essa stessa un componente, non una parte annidata del grafico; assegnare la sua proprietà **Chart** è ciò che la registra, e una serie legge il proprio buffer direttamente (tramite uno dei tipi di serie concreti) piuttosto che passare attraverso il grafico. Una vista chiama **TsgcChart.Render** per disegnare l'intero modello su un TsgcUICanvas, così lo stesso grafico, con le stesse serie e assi, può essere mostrato da più di una vista, o disegnato in modo headless in PNG o SVG senza alcuna vista. Vedere TsgcChart e TsgcChartSeries.

Origini dati

Una discendente di **TsgcChartDataSource** legge record da qualche parte (un'applicazione che chiama direttamente **AppendValue**, un `TDataSet`, un documento JSON o testo CSV) e aggiunge i punti o le candele corrispondenti ai buffer assegnati alle sue proprietà **Buffer** e **OHLCBuffer**. Dove risiedono i campi di un record è descritto una sola volta, in **Mapping**, e ogni origine dati lo legge allo stesso modo. Vedere Origini Dati.

Bridge sgcWebSockets

Il pacchetto opzionale `sgcChartsWS` aggiunge origini dati che leggono da una connessione sgcWebSockets live: un topic MQTT, uno stream di messaggi WebSocket, uno stream Server-Sent Events, oppure l'API pubblica dei dati di mercato Binance. Ciascuna aggancia l'evento esistente del componente client a cui è puntata, così il gestore

dell'applicazione continua a essere invocato insieme al grafico. Questo pacchetto richiede sgcWebSockets; il pacchetto core `sgcCharts` no. Vedere Bridge.

Edizioni

Vedere Edizioni per cosa include ciascuna tra Registered, Trial e Community.

Edizioni

sgcCharts è compilato dallo stesso codice sorgente per ogni edizione; l'edizione cambia solo quali unit include una build.

Edizione	Include
Registered	Ogni unit: le origini dati core, gli indicatori e i pannelli financial, e le origini dati live (streaming) incluso il bridge sgcWebSockets. Nessun avviso di prova.
Trial	Le stesse unit di Registered. Una build compilata con `SGC_TRIAL` mostra un avviso una tantum una volta trascorsa la finestra di release indicata nella build; nient'altro cambia.
Community	Il nucleo grafico completo senza limiti funzionali: tutte e otto le serie (linea, linea veloce, linea a gradini, area, barre/colonne, dispersione, candele e OHLC), le viste VCL, FMX e headless, i buffer, le origini dati core (manuale, dataset, JSON, CSV) e l'interazione. Una build compilata con `SGC_COMMUNITY` esclude il pacchetto financial (pannelli, serie indicatore, serie volume, aggregatore, strumenti di disegno, marcatore dell'ultimo valore e banda bid/ask), e l'edizione Community non distribuisce le unit e i pacchetti del bridge sgcWebSockets.

L'edizione è una scelta a tempo di compilazione in `sgcVer.inc` (`SGC_COMMUNITY`, che disattiva anche `SGC_TRIAL`), non un interruttore a runtime.

Installazione

sgcCharts fa parte della distribuzione sgcUI. Un unico installer copre i prodotti sgcUI (sgcUICore, sgcCharts, sgcPDF, sgcReports, sgcMaps, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard) e installa solo i prodotti inclusi nella propria licenza.

Installazione con l'installer sgcUI

1. Eseguire l'installer sgcUI e accedere con il nome utente e la password del proprio account eSeGeCe.
2. Scegliere le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti, selezionare **sgcCharts** e gli altri prodotti desiderati. Il server delle licenze restituisce i prodotti di cui si è titolari e l'installer mostra una casella di controllo per ogni prodotto. I prodotti non inclusi nella licenza sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca ogni prodotto.
4. L'installer copia i file, poi compila i package sul computer per ogni IDE selezionato, in ordine di dipendenza, e installa i package design time.

Cosa include sgcCharts

- **sgcUICore**, la base condivisa di sgcCharts e dei prodotti di layout. Non ha una casella di controllo propria. L'installer lo installa automaticamente ogni volta che sgcCharts è selezionato.
- **sgcCharts for sgcWebSockets**, elencato in **sgcWebSockets bridges**. Installa i package sgcChartsWS con le origini dati live del bridge sgcWebSockets. L'installer lo propone solo quando sgcWebSockets è già installato sul computer e la licenza include sgcCharts. In caso contrario è disattivato.

Cartelle installate

Ogni prodotto viene installato in un'unica cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la Trial e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di ogni prodotto installato. È l'unico library path di sgcUI.
`Packages`	I package di ogni prodotto installato, un set per prodotto e per versione dell'IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione dell'IDE e piattaforma, ad esempio `LibD13` .
`Demos\Charts`	Le demo di sgcCharts. Vedere Demo.

L'installer aggiunge `sgcUI\Source` al library path e al browsing path di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate. sgcUICore si trova nella stessa cartella `Source`, quindi non richiede un percorso proprio.

Trial e Community

- **Trial**: l'installer sgcUI Trial installa ogni prodotto in modalità di prova, sgcCharts incluso.
- **Community**: l'installer gratuito sgcUI Community include sgcCharts, insieme a sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard. I bridge sgcWebSockets non fanno parte dell'installer Community, e sgcPDF e sgcMaps non fanno parte di Community. Vedere Edizioni per ciò che la build Community non include.

Migrazione da un'installazione standalone di sgcCharts

Se sgcCharts era stato installato in precedenza con un proprio installer standalone, l'installer sgcUI rileva tale installazione, insieme alla cartella sgcUICore scritta dall'installer standalone. Elenca i relativi library path e package design time nella pagina **Previous installations**. Quando si prosegue, li rimuove dall'IDE prima di compilare i nuovi package, così non esistono mai due copie di una unit nel percorso. La pagina viene mostrata solo quando viene trovata una vecchia installazione.

Compilazione manuale dei package

Per compilare i package manualmente, aprirli per la propria versione dell'IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, ad esempio `sgcChartsD13.dpk`.

Package	Contenuto
`sgcUICore<V>`	La base condivisa sgcUICore (runtime).
`sgcCharts<V>` / `dclsgcCharts<V>`	I componenti di sgcCharts (runtime / design time).
`sgcChartsWS<V>` / `dclsgcChartsWS<V>`	Il bridge sgcWebSockets (runtime / design time). Richiede sgcWebSockets.

Compilarli in ordine di dipendenza: `sgcUICore`, poi `sgcCharts`, poi `dclsgcCharts` e infine i package bridge. Installare poi i package design time `dcl*` e aggiungere `sgcUI\Source` al library path della propria versione di Delphi (Tools > Options > Language > Delphi Options > Library > Library path). Per C++Builder, aprire il progetto `.cbproj` corrispondente alla propria versione, ad esempio `sgcChartsC13.cbproj`, e compilarlo. Gli header `.hpp` generati appaiono accanto al package compilato.

.NET

Per .NET non cambia nulla. sgcCharts continua a essere distribuito come propri package NuGet (`esegece.sgcCharts` e i relativi package companion). Vedere la panoramica .NET.

Piattaforme

Destinazione	Supporto
Delphi	Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13.
C++Builder	C++Builder 2007, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13. I pacchetti generano gli header .hpp e i file .lib che un progetto C++Builder include e collega.
VCL	TsgcVCLChart su Windows, Win32 e Win64, in ogni versione di Delphi.
FireMonkey	TsgcFMXChart da Delphi XE6 in poi (SGC_CHARTS_FMX), su Win32, Win64, macOS, iOS e Android.
Linux64	Le unità indipendenti dal framework, TsgcChart e TsgcChartRenderer con l'output PNG e SVG headless, da Delphi 10.2 in poi (SGC_CHARTS_LINUX).
.NET	Un port in C# per WinForms, WPF e Avalonia, con output PNG e SVG headless, vedere Panoramica .NET.

Pacchetti

sgcCharts include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcChartsD13.dpk per Delphi 13 e sgcChartsC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede
sgcCharts	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey.	rtl, dbrtl, sgcUICore
sgcCharts-VCL	Runtime, VCL	sgcCharts_VCL (TsgcVCLChart)	rtl, vcl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcCharts
sgcCharts-FMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcCharts_FMX (TsgcFMXChart)	rtl, fmx, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcCharts
dclsgcCharts	Design time, VCL	Registra TsgcChart, TsgcChartRenderer e TsgcVCLChart nella pagina **SGC Charts** della palette.	designide, rtl, vcl, sgcCharts, sgcChartsVCL
dclsgcChartsFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra TsgcFMXChart nella pagina **SGC Charts** della palette.	designide, rtl, fmx, sgcCharts, sgcChartsFMX, dclsgcCharts
sgcCharts-WS, dclsgcCharts-WS	Runtime e design time, bridge sgcWebSockets	Il bridge dei dati live, indipendente dal framework.	rtl, sgcCharts, sgcWebSockets

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcChartsFMX richiede dclsgcCharts, quindi installate prima dclsgcCharts.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcCharts	sgc-ChartsV-CL	sgcChartsFMX	dclsgcCharts, dcl-sgcChartsFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32
10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, An-droid64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iO-SDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iO-SDevice64, iOSSi-mARM64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevi-ce64, iOSSimARM64	Win32
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE.

C++Builder	sgcCharts, sgcChartsV-CL	sgcChartsFMX	dclsgcCharts, dclsgcChartsF-MX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcCharts)
Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcCharts)
Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcChartsC13.cbproj, sgcChartsVCLC13.cbproj, sgcChartsFMXC13.cbproj, dclsgcChartsC13.cbproj e dclsgcChartsFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (TsgcFMXChart) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcChartsVCL funzionano solo su Windows.

- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcCharts_FMX.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcCharts viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa TsgcChart e TsgcChartRenderer, che renderizza un grafico in PNG o SVG senza finestra. Per Linux64 non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.

Vedere anche

- Installazione
- Edizioni
- Architettura
- Risoluzione dei problemi

Avvio Rapido

sgcCharts separa il **modello** del grafico dalla **vista** che lo disegna. Un TsgcChart contiene gli assi, le serie e i dati; non disegna nulla da solo. Una vista, un controllo VCL, un controllo FireMonkey o un renderer headless, disegna quel modello ogni volta che cambia. Questa guida costruisce un grafico passo dopo passo: prima su un form VCL, poi alimentato con dati live, poi disegnato senza alcuna vista per un servizio o un'applicazione console.

1. Il modello di grafico e la vista VCL

Creare un **TsgcChart** e assegnargli un asse inferiore e uno sinistro, poi creare un **TsgcVCLChart** e puntare la sua proprietà **Chart** al modello. La vista si registra come listener e si ridisegna ogni volta che il modello cambia; non serve altro per vedere un grafico (vuoto) sul form.

```
uses
  Forms, Classes, SysUtils, Controls,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Types,
  sgcCharts_VCL;

type
  TfrmMain = class(TForm)
  private
    FChart: TsgcChart;
    FView: TsgcVCLChart;
  public
    constructor Create(aOwner: TComponent); override;
  end;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcCharts Quick Start';
  Width := 820;
  Height := 480;

  FChart := TsgcChart.Create(Self);
  FChart.Axes.Add.Name := 'bottom';
  FChart.Axes[0].Position := capBottom;
  FChart.Axes.Add.Name := 'left';
  FChart.Axes[1].Position := capLeft;

  FView := TsgcVCLChart.Create(Self);
  FView.Parent := Self;
  FView.Align := alClient;
  FView.Chart := FChart;
end;
```

2. Aggiungere una serie e dati statici

Una serie è a pieno titolo un componente. Creare un TsgcChartSeries_Line, puntare la sua proprietà **Chart** al modello, indicare gli assi rispetto ai quali viene tracciata, e chiamare **AddXY** una volta per punto. Aggiungere le due righe seguenti al costruttore sopra, dopo che la vista è stata creata.

```
uses
  // ... as above, plus:
  Math,
  sgcCharts_Series;

// inside TfrmMain, add a field:
//   FSeries: TsgcChartSeries_Line;

// inside the constructor, after FView.Chart := FChart:
```

```
var
  i: Integer;
begin
  FSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(Self);
  FSeries.Chart := FChart;
  FSeries.AxisX := 'bottom';
  FSeries.AxisY := 'left';
  for i := 0 to 99 do
    FSeries.AddXY(i, Sin(i / 10) * 50 + 50);
end;
```

3. Alimentazione con dati live

Per continuare ad aggiungere punti dopo che il form è stato mostrato, inserire un `TTimer` e chiamare **AddY** dal suo evento **OnTimer**. **AddY** aggiunge un punto al successivo valore X progressivo, il che è comodo quando X è un indice di campione o un conteggio di tick piuttosto che un valore già in possesso del chiamante.

```
uses
  // ... as above, plus:
  ExtCtrls;

// inside TfrmMain, add fields:
//   FTimer: TTimer;
//   FTicks: Integer;
// and a method:
//   procedure DoTimer(aSender: TObject);

// inside the constructor, after the series loop:
FTimer := TTimer.Create(Self);
FTimer.Interval := 50;
FTimer.OnTimer := DoTimer;
FTimer.Enabled := True;

procedure TfrmMain.DoTimer(aSender: TObject);
begin
  Inc(FTicks);
  FSeries.AddY(Sin(FTicks / 5) * 50 + 50);
end;
```

Un timer che chiama **AddY** va bene per un test rapido, ma un'applicazione reale che grafica un feed live dovrebbe usare invece uno dei componenti origine dati: **TsgcChartDataSource_Manual** per valori che l'applicazione ha già a disposizione, **TsgcChartDataSource_DataSet** per un `TDataSet`, oppure **TsgcChartDataSource_JSON** / **TsgcChartDataSource_CSV** per un documento o un file. Aggiungono aggiunte thread-safe, notifiche limitate e (per l'origine dati dataset) una mappatura dei campi che un semplice timer non offre. Per un feed che arriva già tramite MQTT, un WebSocket, Server-Sent Events o uno stream di mercato Binance, le origini dati bridge si collegano direttamente al client sgcWebSockets corrispondente e non hanno bisogno di alcun polling.
Messi insieme, i passaggi da 1 a 3 danno il programma completo e compilabile qui sotto. Il form non usa alcun `.dfm`, costruisce il proprio layout in codice, motivo per cui il costruttore chiama **CreateNew** invece del consueto **Create** ereditato.

```
program QuickStartVCL;

{$APPTYPE GUI}

uses
  Forms, Classes, SysUtils, Math, ExtCtrls, Controls,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcCharts_VCL;

type
  TfrmMain = class(TForm)
  private
    FChart: TsgcChart;
    FView: TsgcVCLChart;
    FSeries: TsgcChartSeries_Line;
```

```
    FTimer: TTimer;
    FTicks: Integer;
    procedure DoTimer(aSender: TObject);
  public
    constructor Create(aOwner: TComponent); override;
  end;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  i: Integer;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcCharts Quick Start';
  Width := 820;
  Height := 480;

  FChart := TsgcChart.Create(Self);
  FChart.Axes.Add.Name := 'bottom';
  FChart.Axes[0].Position := capBottom;
  FChart.Axes.Add.Name := 'left';
  FChart.Axes[1].Position := capLeft;

  FView := TsgcVCLChart.Create(Self);
  FView.Parent := Self;
  FView.Align := alClient;
  FView.Chart := FChart;

  FSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(Self);
  FSeries.Chart := FChart;
  FSeries.AxisX := 'bottom';
  FSeries.AxisY := 'left';
  for i := 0 to 99 do
    FSeries.AddXY(i, Sin(i / 10) * 50 + 50);

  FTicks := 0;
  FTimer := TTimer.Create(Self);
  FTimer.Interval := 50;
  FTimer.OnTimer := DoTimer;
  FTimer.Enabled := True;
end;

procedure TfrmMain.DoTimer(aSender: TObject);
begin
  Inc(FTicks);
  FSeries.AddY(Sin(FTicks / 5) * 50 + 50);
end;

var
  vForm: TfrmMain;
begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TfrmMain, vForm);
  Application.Run;
end.
```

4. Rendering headless senza vista

Un servizio, un modulo ISAPI o un'applicazione console non hanno un form su cui posizionare una vista, e non ne hanno bisogno: lo stesso **TsgcChart** e le stesse serie eseguono il rendering tramite un TsgcChartRenderer invece che tramite un **TsgcVCLChart**. **TsgcChartRenderer** non ha alcuna dipendenza da VCL o FMX, quindi questo programma si collega soltanto alle unit core di sgcCharts.

```
program QuickStartHeadless;

{$APPTYPE CONSOLE}
```

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcCharts_Renderer;

var
  vChart: TsgcChart;
  vSeries: TsgcChartSeries_Line;
  vRenderer: TsgcChartRenderer;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Title.Text := 'Quick Start (headless)';
    vChart.Axes.Add.Name := 'bottom';
    vChart.Axes[0].Position := capBottom;
    vChart.Axes.Add.Name := 'left';
    vChart.Axes[1].Position := capLeft;

    vSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    try
      vSeries.Chart := vChart;
      vSeries.AxisX := 'bottom';
      vSeries.AxisY := 'left';
      for i := 0 to 99 do
        vSeries.AddXY(i, Sin(i / 10) * 50 + 50);

      vRenderer := TsgcChartRenderer.Create(nil);
      try
        vRenderer.Chart := vChart;
        vRenderer.Width := 800;
        vRenderer.Height := 400;
        vRenderer.RenderToPNGFile('quickstart.png');
      finally
        vRenderer.Free;
      end;
    finally
      vSeries.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Eseguirlo scrive `quickstart.png` accanto all'eseguibile, senza finestra, senza ciclo di messaggi e senza necessità di un desktop. Vedere TsgcChartRenderer per il rendering in SVG, in uno stream, o in un buffer di pixel grezzo.

Dove andare adesso

- Serie: linea, linea veloce, linea a gradini, area, barre, dispersione e serie a candele, e cosa disegna ciascuna.
- Viste: **TsgcVCLChart**, **TsgcFMXChart** e **TsgcChartRenderer**.
- Interazione: zoom, pan, reticolo e descrizioni comando su una vista visiva.
- Financial: indicatori, oscillatori, volume e grafici financial multi-pannello.
- Origini Dati: feed manuale, dataset, JSON e CSV.
- Origini Dati Bridge: feed live MQTT, WebSocket, SSE e Binance tramite sgcWebSockets.
- Demo: i progetti demo eseguibili su cui si basa questo avvio rapido.

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcChartSeries

- TsgcVCLChart
- TsgcChartRenderer
- TsgcChartBuffer

Demo

La distribuzione di sgcCharts include un progetto demo per ogni scenario di questa guida: un feed live, assi multipli, un grafico a candele da un CSV, un grafico collegato a un dataset, temi e HiDPI, un feed live collegato tramite bridge da sgcWebSockets, un grafico mobile FireMonkey, e rendering headless senza alcuna vista. I progetti Delphi si trovano in `Demos\Delphi\<Nome>\` e le controparti C++Builder in `Demos\CBuilder\<Nome>\`; ogni cartella demo include un `readme.html` con i dettagli.

Demo VCL

Queste demo posizionano un **TsgcChart**, un **TsgcVCLChart**, le serie e le origini dati su un form in fase di progettazione. Compilano con Delphi 7 fino a Delphi 13, Win32 e Win64.

Demo	Cosa mostra	Cartella
LiveLine	Un **TsgcChartSeries_FastLine** con un buffer circolare da 1.000.000 di punti, alimentato da un thread in background tramite un **TsgcChartDataSource_Manual** da 1.000 a 200.000 punti al secondo, con un **TimeWindow** di 10 s / 60 s / intero buffer, un selettore di tema chiaro/scuro, e un reticolo e una descrizione comando su un milione di punti.	Delphi\LiveLine\
MultiAxis	Tre serie linea su tre assi valore (sinistra, destra e un secondo asse sinistro), un asse inferiore data-ora e la legenda a destra; ogni serie sceglie i propri assi con **AxisX** e **AxisY**, con zoom a rotella, zoom a riquadro, pan e reset su ogni asse.	Delphi\MultiAxis\
Candlestick	Un anno di dati OHLCV giornalieri da un CSV compilato nell'eseguibile, caricato da **TsgcChartDataSource_CSV** in una serie a candele con il volume come barre su un secondo asse; i nomi delle colonne sono mappati su X, apertura, massimo, minimo, chiusura e volume con date ISO 8601, e un interruttore alterna tra candele e barre OHLC.	Delphi\Candlestick\
DataSetChart	Un `TClientDataSet` con 1.000 righe, mostrato in una `TDBGrid` e letto da due componenti **TsgcChartDataSource_DataSet** in una serie linea e una serie a barre; **XField** e **YField** indicano i campi del dataset, e modificare una riga nella griglia e ricaricare aggiorna il grafico.	Delphi\DataSetChart\
Themes	Lo stesso grafico nel tema chiaro e in quello scuro affiancati, con un selettore di scala (1.0, 1.5, 2.0) ed esportazione in PNG e SVG tramite **TsgcVCLChart.SaveToPNG** e **SaveToSVG**. Il progetto è `Themes\ChartThemes.dpr` .	Delphi\Themes\
PieDonut	Una **TsgcChartSeries_Pie** e un donut affiancati, alimentati live da una piccola `IsgcUITable` modificata in una string grid tramite **TsgcChartDataSource_Table**, con un cursore per la soglia Altri, esplode al clic, un selettore della modalità delle etichette ed esportazione in PNG e SVG.	Delphi\PieDonut\
RadarCompare	Tre prodotti su otto criteri con **TsgcChartSeries_Radar**: pieno o solo contorno, griglia poligonale o circolare e un timer che muove i punteggi.	Delphi\RadarCompare\
HeatmapLive	Uno spettrogramma **TsgcChartSeries_Heatmap** che aggiunge 30 righe al secondo su un asse data e ora con **Capacity** 300, e una matrice regione per mese caricata da una `IsgcUITable` con assi per categorie, etichette dei valori e una scala colori continua o a gradini.	Delphi\HeatmapLive\

Tree-map-Funnel	Una **TsgcChartSeries_Treemap** a tre livelli con drill-down e bread-crumb, e un **TsgcChartSeries_Funnel** live di vendita a sei fasi.	Delphi\TreemapFunnel\

Demo del bridge sgcWebSockets

Queste demo alimentano i grafici con dati live dai componenti sgcWebSockets tramite le origini dati bridge. Necessitano di sgcWebSockets installato e compilano con Delphi 2010 fino a Delphi 13, Win32 e Win64. I client e i server sgcWebSockets e le origini dati sono posizionati sul form in fase di progettazione.

Demo	Cosa mostra	Cartella
MQTT-Sensors	Tre **TsgcChartDataSource_MQTT** condividono un `TsgcWSPClient_MQTT` e graficano i topic `sgccharts/sensors/temperature`, `humidity` e `pressure`, sottoscritti una sola volta a `sgccharts/sensors/+`, verso test.mosquitto.org tramite WebSocket oppure un broker locale su TCP semplice; un pulsante Simulate pubblica valori casuali ogni 100 ms così la demo funziona con qualsiasi broker, e la pressione ottiene un proprio asse destro.	Delphi\MQTTSensors\
BinanceLive	Due **TsgcChartDataSource_Binance** su un unico `TsgcWSAPI_Binance`: uno stream kline alimenta una serie Candlestick che aggiorna la candela in formazione a ogni messaggio, e uno stream trade alimenta una serie Line; le ultime 60 candele vengono caricate tramite l'API REST di Binance prima della sottoscrizione, e il simbolo (BTCUSDT o ETHUSDT) e l'intervallo (1m o 5m) possono essere cambiati mentre è connesso.	Delphi\BinanceLive\
WebSocketFeed	Un `TsgcWebSocketServer` all'interno della demo trasmette `{"t":<unix ms>,"v":<value>}` ogni 20 ms, e un **TsgcChartDataSource_WebSocket** su un `TsgcWebSocketClient` lo traccia, leggendo **XPath** `t` come millisecondi Unix e **YPath** `v`; server e client vengono eseguiti nello stesso programma in loopback su 127.0.0.1.	Delphi\WebSocketFeed\
SSEFeed	Uno stream di eventi servito all'interno della demo, letto con `TsgcHTTP1Client.GetSSE` in un thread di lavoro e tracciato da un **TsgcChartDataSource_SSE**, che suddivide lo stream grezzo in eventi e ne legge i dati JSON mentre l'**OnSSEMessage** proprio del form continua comunque a essere invocato e annulla lo stream su Stop.	Delphi\SSEFeed\

Demo FMX

Questa demo posiziona un TsgcFMXChart su un form FireMonkey. Compila con Delphi 12 e 13, per Win32, Win64, macOS (OSX64, OSXARM64), iOSDevice64 e Android64.

Demo	Cosa mostra	Cartella
FMX-Mobile	Un controllo a schede con una **TsgcChartSeries_FastLine** live (un buffer circolare da 200.000 punti alimentato da un thread in background a 20.000 punti al secondo) e una **TsgcChartSeries_Candlestick** con 500 candele, dimensionata per il tocco; zoom con pizzicamento e pan sull'asse del tempo, il reticolo e la descrizione comando, un pulsante Reset, un **TimeWindow** di 10 s / 30 s, un selettore di tema chiaro/scuro, e i frame al secondo da **TsgcFMXChart.FrameCount**.	Delphi\FMXMobile\

Demo di rendering headless

Queste demo eseguono il rendering dei grafici senza alcun controllo visivo, tramite TsgcChartRenderer, che non ha alcuna dipendenza da VCL o FMX e quindi non richiede che nessuno dei due sia installato. Vengono eseguite in programmi console, servizi Windows, moduli ISAPI e demoni Linux64.

Demo	Cosa mostra	Cartella
Headless	Un programma console che costruisce in memoria una serie Line di 10.000 punti e una serie Candlestick di 500 candele ed esegue il rendering di ciascuna in un file PNG e SVG (`line.png` , `line.svg` , `candles.png` , `candles.svg`), stampando la dimensione e il CRC32 di ciascun file. I dati vengono generati con aritmetica intera e il rasterizzatore è identico bit per bit su tutte le piattaforme, quindi i file PNG scritti su Win64 e su Linux64 condividono lo stesso CRC32. Viene eseguito su Win32, Win64 e Linux64.	Delphi\Headless\
HeadlessService	Un servizio Windows, installato con `HeadlessService.exe /install` e rimosso con `/uninstall` , che aggiunge un valore a un grafico a linea ed esegue il rendering in `output\chart.png` ogni 10 secondi; poiché un servizio non ha un desktop, il grafico viene disegnato da **TsgcChartRenderer** invece che da un controllo visivo, e gli errori di rendering vengono scritti nel registro eventi di Windows. Viene eseguito su Win32 e Win64.	Delphi\HeadlessService\

Vedere anche

- Avvio Rapido
- Origini Dati
- Origini Dati Bridge
- TsgcChartRenderer

TsgcChart

Unità: sgcCharts_Chart
TsgcChart è il modello del grafico: un discendente di `TComponent` che contiene gli assi, le serie, titolo, sottotitolo, legenda e margini e il tema e la tavolozza, ma non disegna nulla di per sé e non dipende da alcun controllo visivo. Una vista (un controllo VCL o FireMonkey, oppure un renderer headless) chiama **AddListener** per sapere quando il modello è cambiato e **Render** per disegnarlo su un TsgcUICanvas. Poiché il modello e il disegno sono separati, lo stesso TsgcChart può essere mostrato da più viste contemporaneamente, oppure sottoposto a rendering direttamente in un file PNG o SVG senza alcuna vista.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Theme	TsgcUITheme	`utLight` , `utDark` o `utCustom` . Predefinito `utLight` . Vedere Temi e tavolozza.
Axes	TsgcChartAxes	La raccolta degli assi. Vedere Assi.
Title, Subtitle	TsgcChartTitle	Vedere Titolo, legenda e margini.
Legend	TsgcChartLegend	Vedere Titolo, legenda e margini.
Margins	TsgcChartMargins	Vedere Titolo, legenda e margini.
BackgroundColor, PlotBackgroundColor	TsgcUIColor	Memorizzato solo quando **Theme** è `utCustom` . Impostarne uno direttamente commuta **Theme** su `utCustom` , a meno che il componente non stia caricando da uno stream.
Palette	TsgcChartPalette	Gli 8 colori automatici delle serie. Vedere Temi e tavolozza.
MaxFPS	Integer	Limite di ridisegno che le viste devono rispettare. Predefinito 60.
TimeWindow	Double	Secondi, predefinito 0 (disattivato). Quando è diverso da zero, un asse inferiore numerico o data-ora automatico mostra `[newest X - TimeWindow, newest X]` anziché l'intero intervallo dei dati.
PlotRect	TsgcUIRect (sola lettura)	Il rettangolo di tracciamento calcolato dall'ultimo **Render**.
Scale	Double	Fattore HiDPI. La vista lo imposta prima di chiamare **Render**; modificarlo non genera alcuna notifica.
SeriesCount	Integer (sola lettura)	Numero di serie la cui proprietà **Chart** punta a questo grafico.
Series[Index: Integer]	TsgcChartSeries (sola lettura, predefinito)	La serie all'indice Index, con base 0.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
BeginUpdate / EndUpdate		Racchiude più modifiche in modo che i listener vengano notificati una sola volta, in corrispondenza di **EndUpdate**, anziché dopo ogni singola modifica.
Invalidate		Notifica immediatamente i listener, oppure rinvia la notifica al corrispondente **EndUpdate** quando è aperto un aggiornamento.
AddListener(aEvent: TNotifyEvent)		Registra un evento tramite cui una vista viene richiamata quando il grafico deve essere ridisegnato.
RemoveListener(aEvent: TNotifyEvent)		Annulla la registrazione di un listener aggiunto con **AddListener**.
Render(aCanvas: TsgcUICanvas; const aRect: TsgcUIRect)		Disegna lo sfondo, il titolo, il sottotitolo, la legenda, gli assi e ogni serie visibile all'interno di **aRect** (pixel del dispositivo) di **aCanvas**. Vedere Canvas.
FindAxis(const aName: string)	TsgcChartAxis	L'asse con questo Name (senza distinzione tra maiuscole e minuscole), nil se nessuno.
AxisRect(aAxis: TsgcChartAxis)	TsgcUIRect	La fascia che l'ultimo **Render** ha riservato ad aAxis al di fuori dell'area di tracciamento; un rettangolo vuoto se sconosciuta.
AreaCount, AreaRect(aIndex), AreaMode(aIndex), AreaAt(X, Y)	Integer, TsgcUIRect, TsgcChartPlotMode, Integer	Le aree di tracciamento dell'ultimo **Render**, i loro rettangoli e le loro modalità, e l'area sotto un pixel. Vedere Aree di tracciamento.
SeriesAreaRect(aSeries), IsSeriesDrawn(aSeries)	TsgcUIRect, Boolean	Dove l'ultimo **Render** ha disegnato una serie, e se l'ha disegnata o meno.

Modello e viste

TsgcChart non possiede una propria superficie di disegno: è un semplice componente, non un controllo, quindi può essere costruito, popolato e sottoposto a rendering da un servizio o da un'applicazione console esattamente come da una form. Le serie sono a loro volta componenti dotati di una proprietà **Chart** (vedere TsgcChartSeries); assegnare tale proprietà registra la serie presso il grafico, e azzerarla (o distruggere la serie) la rimuove. Una vista necessita solo di tre cose dal modello: **AddListener** per essere avvisata di quando ridisegnare, **Render** per eseguire il disegno, e **Scale** impostato in precedenza sul proprio fattore HiDPI.

Aggiornamenti e notifiche

Ogni modifica al grafico, alle sue serie o ai suoi assi chiama **Invalidate**, che notifica immediatamente i listener registrati. Racchiudere più modifiche tra **BeginUpdate** ed **EndUpdate** rinvia tale notifica fino al corrispondente **EndUpdate**, in modo che una vista si ridisegni una sola volta anziché a ogni modifica.

Esempio: costruire ed eseguire il rendering di un grafico da codice

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster, sgcUICore_Canvas_SVG;

var
  vChart: TsgcChart;
  vSeries: TsgcChartSeries_Line;
  vAxisX, vAxisY: TsgcChartAxis;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  vSVG: TsgcUICanvas_SVG;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Title.Text := 'Monthly Revenue';

    vAxisX := vChart.Axes.Add;
    vAxisX.Name := 'x';
    vAxisX.Position := capBottom;

    vAxisY := vChart.Axes.Add;
    vAxisY.Name := 'y';
    vAxisY.Position := capLeft;

    vSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    try
      vSeries.Chart := vChart;
      vSeries.AxisX := 'x';
      vSeries.AxisY := 'y';
      for i := 0 to 99 do
        vSeries.AddXY(i, Sin(i / 10) * 100);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(800, 400);
      try
        vChart.Scale := 1;
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));
        vRaster.SaveToPNGFile('chart.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;

      vSVG := TsgcUICanvas_SVG.Create(800, 400);
      try
        vChart.Render(vSVG, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));
        vSVG.SaveToFile('chart.svg');
      finally
        vSVG.Free;
      end;
    finally
      vSeries.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries
- Assi

- Aree di tracciamento
- Canvas

TsgcChartSeries

Unità: sgcCharts_Chart
TsgcChartSeries è la classe base astratta di ogni serie: un discendente di `TComponent` che un TsgcChart mostra tramite la propria proprietà **Chart**. Definisce le proprietà di colore, visibilità, legenda e collegamento agli assi condivise da ogni serie, e due membri astratti, **GetDataRange** e **Draw**, che un tipo concreto implementa. I tipi di serie concreti (linea, area, linea a gradini, barre, dispersione, candlestick, OHLC e gli altri) sono componenti a pieno titolo, dichiarati in `sgcCharts_Series` e documentati separatamente.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Chart	TsgcChart	Il grafico che mostra questa serie. Assegnarlo registra la serie presso il grafico; azzerarlo, oppure impostarlo su un grafico diverso, ne annulla prima la registrazione presso quello precedente.
Title	string	Testo mostrato nella legenda. Vedere **LegendText**.
Color	TsgcUIColor	0 (il valore predefinito) indica un colore automatico della tavolozza. Vedere **EffectiveColor**.
Visible	Boolean	Predefinito True.
ShowInLegend	Boolean	Predefinito True.
AxisX, AxisY	string	Il **Name** dell'asse rispetto al quale viene tracciata questa serie. Vedere Assi.
Decimation	TsgcChartDecimation	`dmNone` , `dmMinMax` o `dmLTTB` . Predefinito `dmMinMax` . Vedere Decimazione.
Index	Integer (sola lettura)	Posizione della serie nell'elenco delle serie del grafico, -1 quando non è collegata a un grafico.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Changed		Chiede a **Chart** di ridisegnarsi (chiama il suo **Invalidate**); non ha alcun effetto quando **Chart** è nil.
EffectiveColor	TsgcUIColor	**Color**, oppure il colore della tavolozza del grafico all'indice **Index** quando **Color** è 0.
XAxis	TsgcChartAxis	L'asse indicato da **AxisX**, risolto su **Chart**; il primo asse inferiore quando **AxisX** è vuoto, nil se non trovato.

YAxis	TsgcChartAxis	L'asse indicato da **AxisY**, risolto su **Chart**; il primo asse sinistro quando **AxisY** è vuoto, nil se non trovato.
GetDataRange(var aXMin, aXMax, aYMin, aYMax: Double)	Boolean (astratto)	L'estensione dei dati della serie; False quando non ha dati. Implementato dal tipo di serie concreto.
Draw(aCanvas: TsgcUICanvas; aXAxis, aYAxis: TsgcChartAxis; const aPlot: TsgcUIRect; aScale: Double)		Astratto. Disegna la serie all'interno di **aPlot**, già ritagliata (clipped) su di esso; i valori vengono convertiti con **aXAxis.ValueToPixel** e **aYAxis.ValueToPixel**.
DrawLegendSymbol(aCanvas: TsgcUICanvas; const aRect: TsgcUIRect; aScale: Double)		Disegna il simbolo della legenda. Quello predefinito è un quadrato pieno di colore **EffectiveColor**; i tipi concreti lo sovrascrivono.
LegendText	string	**Title** quando è impostato, altrimenti il **Name** del componente.
PlotMode	TsgcChartPlotMode (virtuale)	Modalità che questa serie assegna alla propria area di tracciamento: `cpmXY` (predefinito), `cpmPolar` o `cpmCell`. Vedere Aree di tracciamento.
DrawArea(aCanvas; const aRect; const aSeries: TsgcChartSeriesArray; aCount: Integer; aScale: Double)	(virtuale)	Disegna un'area polare (chiamato sul primo radar dell'area con ogni radar disegnato in **aSeries**) o una cella (**aSeries** contiene solo questa serie). Il canvas è ritagliato sull'area. Il comportamento predefinito non fa nulla.
HitTestArea(const aRect; const aSeries; aCount: Integer; X, Y: Double; var aHit: TsgcChartHitInfo)	Boolean (virtuale)	Hit test di un'area polare o di una cella, con gli argomenti di **DrawArea**. Il comportamento predefinito restituisce False.
HitTestPoint(const aPlot: TsgcUIRect; X, Y: Double; var aHit: TsgcChartHitInfo)	Boolean (virtuale)	Hit test di una serie XY che l'interazione non conosce, come la heatmap. Il comportamento predefinito restituisce False.
TooltipText(const aHit: TsgcChartHitInfo)	string (virtuale)	Tooltip di un hit di questa serie; una stringa vuota (predefinito) usa il formato dell'interazione. Più righe vengono disegnate come semplici righe.
AreaClick(const aHit: TsgcChartHitInfo)	(virtuale)	Un clic su un hit di questa serie, dopo **OnSeriesClick**. Qui vengono eseguiti explode (torta) e drill (treemap). Il comportamento predefinito non fa nulla.
LegendItemCount	Integer (virtuale)	Voci di legenda della serie, 1 per impostazione predefinita; una torta ne restituisce una per fetta.
MeasureLegendItem(aCanvas; aItem: Integer; const aFont; aScale: Double; out aWidth, aHeight: Double)	(virtuale)	Dimensione della voce di legenda **aItem**. Il comportamento predefinito è il simbolo, uno spazio e **LegendText** su una riga.
DrawLegendItem(aCanvas; aItem: Integer; const aRect; const aFont; aScale: Double)	(virtuale)	Disegna la voce di legenda **aItem** dentro **aRect**. Il comportamento predefinito chiama **DrawLegendSymbol** e disegna **LegendText**.
GetDataCategories(aAxis: TsgcChartAxis; aList: TStrings)	Boolean (virtuale)	Testi delle categorie in fase di esecuzione per un asse per categorie senza **Categories**; True quando **aList** è stato riempito. La heatmap lo usa per le etichette di righe e celle. Il comportamento predefinito restituisce False.

Collegamento al grafico e agli assi

Una serie non è di proprietà del proprio grafico: impostare **Chart** la registra soltanto, quindi l'applicazione continua a possedere e liberare l'istanza della serie (oppure le assegna un owner nel consueto modo Delphi). **AxisX** e **AxisY** collegano la serie a uno degli assi di **Chart.Axes** tramite **Name** (senza distinzione tra maiuscole e minuscole); un nome vuoto ricade sul primo asse inferiore per X e sul primo asse sinistro per Y, quindi un grafico con un solo asse per lato non richiede che ogni serie li indichi per nome.

Colore e tavolozza

Lasciando **Color** a 0, la serie assume il colore della **Palette** del grafico corrispondente al proprio **Index**, scorrendo ciclicamente tutti gli 8 colori della tavolozza. Impostare **Color** su un valore diverso da zero sostituisce la tavolozza per quella singola serie. Vedere Temi e tavolozza.

Decimation

Decimation controlla il modo in cui una serie concreta riduce un buffer di grandi dimensioni a circa un insieme di punti per colonna di pixel prima del disegno. Vedere Decimazione per sapere cosa conserva ciascuna modalità.

Hook delle aree di tracciamento

Ogni hook ha come comportamento predefinito quello XY, quindi una serie che sostituisce solo **GetDataRange** e **Draw** resta una serie XY. Le serie torta, radar, imbuto e treemap sostituiscono **PlotMode**, **DrawArea** e **HitTestArea**; la heatmap resta una serie XY e sostituisce **HitTestPoint** e **GetDataCategories**. Vedere Aree di tracciamento per come viene scelta una modalità.

Esempio: una serie a linea collegata ad assi con nome

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vSeries: TsgcChartSeries_Line;
  vBottom, vLeft: TsgcChartAxis;
  i: Integer;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    // ... keep the axes Axes.Add returns: Axes[0] and Axes[1] are the
    // default X and Y axes, not the new ones; no series uses the defaults
    // here, so they are hidden
    vChart.Axes.Find('X').Visible := False;
    vChart.Axes.Find('Y').Visible := False;
    vBottom := vChart.Axes.Add;
    vBottom.Name := 'bottom';
    vBottom.Position := capBottom;
    vLeft := vChart.Axes.Add;
    vLeft.Name := 'left';
    vLeft.Position := capLeft;

    vSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    try
      vSeries.Chart := vChart;
      vSeries.Title := 'Signal';
      vSeries.AxisX := 'bottom';
      vSeries.AxisY := 'left';
```

```
      for i := 0 to 199 do
        vSeries.AddXY(i, Sin(i / 15) * 50 + 50);

      Writeln('series index: ', vSeries.Index);
      Writeln('effective colour: $', IntToHex(vSeries.EffectiveColor, 8));

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(600, 300);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 600, 300));
        vRaster.SaveToPNGFile('series.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vSeries.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChart
- Assi
- Decimazione
- Aree di tracciamento

TsgcChartAxis e TsgcChartAxes

Unità: sgcCharts_Axis
TsgcChartAxes è la `TOwnedCollection` esposta come TsgcChart.**Axes**; ogni elemento è un **TsgcChartAxis** (un `TCollectionItem`). Un grafico può contenere più di un asse sullo stesso lato, ed è così che un grafico mostra due scale di valori contemporaneamente: le serie si collegano ciascuna a un asse per nome (vedere TsgcChartSeries).

Proprietà di TsgcChartAxis

Proprietà	Tipo	Descrizione
Name	string	Identificatore a cui le serie si collegano tramite **AxisX** / **AxisY**, e che **TsgcChart.FindAxis** ricerca.
AxisType	TsgcChartAxisType	`catNumeric` (predefinito), `catLogarithmic`, `catDateTime` o `catCategory`.
Position	TsgcChartAxisPosition	`capLeft` (predefinito), `capRight`, `capTop` o `capBottom`. Gli assi superiore e inferiore sono orizzontali (X); quelli sinistro e destro sono verticali (Y). Vedere **IsHorizontal**.
Title, TitleStyle	string, TsgcUITextStyle	Titolo dell'asse e relativo stile del testo.
LabelStyle	TsgcUITextStyle	Stile del testo delle etichette dei tick.
Visible	Boolean	Predefinito True.
Automatic	Boolean	Predefinito True. Quando è True, l'intervallo deriva dai dati delle serie collegate a questo asse. Quando è False, vengono utilizzati **Minimum** / **Maximum** così come impostati.
Minimum, Maximum	Double	Intervallo manuale, utilizzato quando **Automatic** è False.
Inverted	Boolean	Predefinito False.
LabelFormat	string	Vuoto per la formattazione automatica. Per `catNumeric` / `catLogarithmic`, una maschera `FormatFloat` indipendente dalle impostazioni locali (`'0.00'`, `'#,##0.0'`). Per `catDateTime`, le lettere di formato data-ora riportate di seguito.
GridVisible, GridColor, LineColor	Boolean, TsgcUIColor	Visibilità delle linee della griglia e colori della griglia e della linea dell'asse. **GridVisible** predefinito True.
TickLength	Double	Lunghezza del segno di tick in pixel del dispositivo alla scala 1.
MinTickSpacing	Double	Numero minimo di pixel del dispositivo alla scala 1 tra due tick. Predefinito 50.
Categories	TStrings	Etichette dei tick per un asse `catCategory`, una per posizione.

Metodi di TsgcChartAxis

Metodo	Restituisce	Descrizione
IsHorizontal	Boolean	True quando **Position** è `capTop` o `capBottom`.
SetDataRange(aMin, aMax: Double; aExact: Boolean = False)		Comunica l'estensione dei dati a partire dalla quale un asse automatico deve ampliarsi per arrotondare i valori; **aExact** mostra **[aMin, aMax]** così come fornito, senza ampliamento (utilizzato per **TimeWindow**).
ClearDataRange		Azzera l'estensione impostata da **SetDataRange**.
SetDataCategories(aList: TStrings)		Testi delle categorie in fase di esecuzione di un asse per categorie senza **Categories**; il grafico li imposta durante il rendering a partire da **GetDataCategories** della serie, come **SetDataRange**. Non vengono mai salvati nello stream.
ClearDataCategories		Cancella i testi impostati da **SetDataCategories**.
ZoomRange(aMin, aMax: Double)		Limita l'intervallo visibile a **[aMin, aMax]**.
ResetZoom		Azzera un intervallo impostato da **ZoomRange**.
Zoomed	Boolean (sola lettura)	True mentre è attivo un intervallo di zoom.
VisibleMin, VisibleMax	Double (sola lettura)	L'intervallo attualmente in vigore: l'intervallo di zoom, altrimenti l'intervallo manuale o quello dei dati.
Calculate(aCanvas: TsgcUICanvas; aPixelLength: Double; aScale: Double = 1)		Calcola i tick per un tracciato lungo **aPixelLength** pixel lungo questo asse. **aCanvas** misura le etichette ai fini del diradamento e può essere nil.
TickCount, TickValue[Index], TickLabel[Index]	Integer, Double, string	I tick calcolati dall'ultimo **Calculate**. **TickLabel** è vuoto per un'etichetta rimossa dal diradamento.
Step, DateTimeUnit	Double, TsgcChartDateTimeUnit	La distanza tra i tick e, per un asse `catDateTime`, l'unità a cui tale distanza è stata arrotondata.
ValueToPixel(aValue, aStart, aLength: Double)	Double	Converte un valore di dati in una posizione in pixel del dispositivo.
PixelToValue(aPixel, aStart, aLength: Double)	Double	L'inverso di **ValueToPixel**.
MeasureSize(aCanvas: TsgcUICanvas; aScale: Double = 1)	Double	Spessore richiesto da questo asse al di fuori dell'area di tracciamento (tick, etichette, titolo); 0 quando non è **Visible**.
Draw, DrawGrid		Disegna l'asse, o le sue linee della griglia, per l'ultimo **Calculate**.

Membri di TsgcChartAxes

Membro	Descrizione
Add: TsgcChartAxis	Accoda un nuovo asse e lo restituisce.
Find(const aName: string): TsgcChartAxis	Primo asse con questo Name (senza distinzione tra maiuscole e minuscole), nil se nessuno.
Items[Index: Integer]: TsgcChartAxis (default)	Asse all'indice Index.

Intervallo automatico e zoom

Mentre **Automatic** è True, a ogni rendering il grafico fornisce all'asse, tramite **SetDataRange**, l'estensione combinata dei dati di ogni serie a esso collegata; un asse automatico amplia tale intervallo per arrotondare i valori dei tick, a meno che il grafico non chiami **SetDataRange** con **aExact** a True, come avviene per **TsgcChart.TimeWindow**. Impostando **Automatic** su False e fornendo **Minimum** / **Maximum** si fissa invece l'intervallo. **ZoomRange** e **ResetZoom** si applicano sopra l'uno o l'altro, per lo zoom interattivo; **VisibleMin** / **VisibleMax** riportano l'intervallo effettivamente in vigore.

Formato delle etichette

Per un asse `catDateTime`, **LabelFormat** utilizza lettere di formato data-ora indipendenti dalle impostazioni locali, indipendentemente dalla locale in esecuzione: `yyyy`, `yy`, `mmmm`, `mmm`, `mm`, `m`, `dd`, `d`, `hh`, `h`, `nn`, `n`, `ss`, `s`, `zzz`. Il testo tra apici viene copiato così com'è. `mm` indica sempre il mese; utilizzare `nn` per i minuti. Se lasciato vuoto, l'asse sceglie automaticamente un formato in base all'unità **DateTimeUnit** della distanza tra i tick.

Categories

Un asse `catCategory` colloca un tick per ogni voce di **Categories**, nell'ordine dell'elenco, invece di calcolare tick numerici; le serie a esso collegate vengono tracciate in posizioni intere corrispondenti a tali voci. Quando **Categories** è vuoto, una serie può fornire i testi in fase di esecuzione: una heatmap etichetta in questo modo le proprie righe e celle.

Assi dei valori multipli

Un grafico non è limitato a un solo asse X e un solo asse Y: aggiungendo un secondo asse con la stessa **Position** di uno esistente, e indirizzando verso di esso alcune serie tramite **AxisX** / **AxisY**, tali serie ottengono una propria scala mentre le altre continuano a utilizzare il primo asse. Una serie che lascia vuoto **AxisX** o **AxisY** si collega rispettivamente al primo asse inferiore e al primo asse sinistro.

Esempio: un asse inferiore data-ora e un asse sinistro numerico

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vAxisX, vAxisY: TsgcChartAxis;
  vSeries: TsgcChartSeries_Line;
  vNow: TDateTime;
```

```
  i: Integer;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vAxisX := vChart.Axes.Add;
    vAxisX.Name := 'time';
    vAxisX.Position := capBottom;
    vAxisX.AxisType := catDateTime;
    vAxisX.LabelFormat := 'dd/mm hh:nn';

    vAxisY := vChart.Axes.Add;
    vAxisY.Name := 'value';
    vAxisY.Position := capLeft;
    vAxisY.LabelFormat := '0.00';

    vSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    try
      vSeries.Chart := vChart;
      vSeries.AxisX := 'time';
      vSeries.AxisY := 'value';
      vNow := Now;
      for i := 0 to 59 do
        vSeries.AddXY(vNow + (i / 1440), 50 + Sin(i / 5) * 10);

      { Step and VisibleMin / VisibleMax are only computed by Render (it
        calls Calculate on every axis), so read them after rendering }
      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(700, 350);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 700, 350));
        vRaster.SaveToPNGFile('axes.png');

        Writeln('X ticks: ', vAxisX.TickCount, ', unit: ', Ord(vAxisX.DateTimeUnit));
        Writeln('Y visible range: ', vAxisY.VisibleMin, ' .. ', vAxisY.VisibleMax);
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vSeries.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcChartSeries

Titolo, legenda e margini

Unità: sgcCharts_Chart
Tre piccole classi `TPersistent` contengono la decorazione che circonda il grafico: **TsgcChartTitle** (utilizzata sia per TsgcChart.**Title** sia per **Subtitle**), **TsgcChartLegend** (**TsgcChart.Legend**) e **TsgcChartMargins** (**TsgcChart.Margins**). Tutte e tre generano una notifica di modifica interna che invalida il grafico, per cui modificarle in fase di esecuzione ne provoca automaticamente il ridisegno.

Proprietà di TsgcChartTitle

Proprietà	Tipo	Descrizione
Text	string	Il testo del titolo. Un **Text** vuoto non riserva comunque spazio; il titolo viene omesso quando è vuoto o non è **Visible**.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Dimensione, grassetto e colore del carattere. Vedere sotto.
Visible	Boolean	Predefinito True.
Alignment	TAlignment	Predefinito `taCenter`.

Proprietà di TsgcChartLegend

Proprietà	Tipo	Descrizione
Visible	Boolean	Predefinito True.
Position	TsgcChartLegendPosition	`clpTop` (predefinito), `clpBottom`, `clpLeft` o `clpRight`.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Carattere delle voci della legenda.
BackgroundColor	TsgcUIColor	Predefinito 0 (alfa 0, trasparente).
Padding	Integer	Predefinito 4, pixel del dispositivo alla scala 1.

Una serie compare nella legenda quando il proprio **ShowInLegend** è True (vedere TsgcChartSeries); il testo della legenda è il **LegendText** della serie.

Proprietà di TsgcChartMargins

Proprietà	Tipo	Descrizione
Left, Top, Right, Bottom	Integer	Margine esterno in pixel del dispositivo alla scala 1, attorno all'intero grafico, all'esterno di titolo, legenda e assi. Predefinito 10 su ogni lato.

Proprietà di TsgcUITextStyle

Unità: sgcCharts_Types. Utilizzata da **TsgcChartTitle.TextStyle**, **TsgcChartLegend.TextStyle** e **TsgcChartAxis.TitleStyle** / **LabelStyle**.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Size	Double	Dimensione del carattere in punti. Predefinito 11.
Bold	Boolean	Predefinito False.
Color	TsgcUIColor	

ToFontStyle(aScale: Double = 1) restituisce il corrispondente **TsgcUIFontStyle** per una chiamata al canvas, con **Size** moltiplicato per **aScale**.

Voci di legenda e barre dei colori

Una serie può aggiungere più voci alla legenda, e le righe della legenda assumono l'altezza della loro voce più alta. Una torta aggiunge una voce per ogni fetta disegnata, Altri per ultima; un imbuto una per ogni fase disegnata; una treemap in modalità `ctcGroup` una per ogni gruppo di primo livello. Una heatmap, e una treemap in modalità `ctcValue`, aggiungono una barra dei colori con il minimo e il massimo della propria scala colori, orizzontale o verticale in base alla posizione della legenda. **ShowInLegend** False nasconde ogni voce di una serie, e una serie saltata dalla propria area di tracciamento non ne mostra alcuna.

Esempio: titolo, sottotitolo, posizione della legenda e margini

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vSeries: TsgcChartSeries_Line;
  i: Integer;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Title.Text := 'Server Load';
    vChart.Subtitle.Text := 'last 24 hours';
    vChart.Subtitle.TextStyle.Size := 9;

    vChart.Legend.Position := clpBottom;
    vChart.Legend.Padding := 6;

    vChart.Margins.Left := 16;
    vChart.Margins.Top := 16;
    vChart.Margins.Right := 16;
    vChart.Margins.Bottom := 16;

    vChart.Axes.Add.Position := capBottom;
    vChart.Axes.Add.Position := capLeft;

    vSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    try
      vSeries.Chart := vChart;
      vSeries.Title := 'CPU %';
```

```
      for i := 0 to 49 do
        vSeries.AddXY(i, 40 + Sin(i / 6) * 20);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(640, 360);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 640, 360));
        vRaster.SaveToPNGFile('title_legend.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vSeries.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcChartSeries

Temi e tavolozza

Unità: sgcCharts_Chart (TsgcChartPalette), sgcCharts_Types (TsgcUITheme)
TsgcChart.**Theme** sceglie in un solo passaggio i colori predefiniti di sfondo, testo, griglia e linea degli assi, oltre alla tavolozza predefinita delle serie; **Palette** è l'elenco di 8 colori che le serie utilizzano automaticamente in base all'indice.

TsgcUITheme

Valore	Descrizione
utLight	Predefinito. Sfondo chiaro, testo scuro, griglia chiara.
utDark	Sfondo scuro, testo chiaro, griglia scura.
utCustom	Lascia **BackgroundColor**, **PlotBackgroundColor** e **Palette** esattamente come sono; il grafico non applica alcun colore predefinito.

`utLight` e `utDark` hanno ciascuno una propria **Palette** predefinita (8 colori, utilizzati nell'ordine degli indici delle serie). Impostare direttamente **BackgroundColor**, **PlotBackgroundColor** o un qualsiasi colore di **Palette** commuta automaticamente **Theme** su `utCustom`, a meno che il grafico non stia caricando da uno stream; da quel momento, riportare **Theme** su `utLight` o `utDark` riapplica i colori di quel tema e sovrascrive quelli personalizzati.

Proprietà di TsgcChartPalette

Proprietà	Tipo	Descrizione
Colors[Index: Integer] (default)	TsgcUIColor	L'indice viene preso modulo 8, quindi non genera mai un'eccezione per un indice di serie fuori intervallo.
Color1 .. Color8	TsgcUIColor	Gli 8 colori come proprietà pubblicate, indice da 0 a 7.

Metodi di TsgcChartPalette

Metodo	Descrizione
LoadColors(const aColors: array of TsgcUIColor)	Copia fino a 8 colori da **aColors** in **Color1**.. **Color8** nell'ordine.

Una serie con **Color** = 0 (il valore predefinito) assume **Palette.Colors[Series.Index]** tramite **EffectiveColor**; vedere TsgcChartSeries.

Esempio: tema scuro, poi una tavolozza personalizzata

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
```

```
  vChart: TsgcChart;
  vSeries1, vSeries2: TsgcChartSeries_Line;
  i: Integer;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Theme := utDark;
    vChart.Axes.Add.Position := capBottom;
    vChart.Axes.Add.Position := capLeft;

    vSeries1 := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    vSeries2 := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    try
      vSeries1.Chart := vChart;
      vSeries1.Title := 'A';
      vSeries2.Chart := vChart;
      vSeries2.Title := 'B';
      for i := 0 to 39 do
      begin
        vSeries1.AddXY(i, Sin(i / 5) * 20 + 50);
        vSeries2.AddXY(i, Cos(i / 5) * 20 + 50);
      end;

      { override the first automatic colour; Theme switches to utCustom }
      vChart.Palette.Color1 := $FFFFA500;
      Writeln('theme after palette edit: ', Ord(vChart.Theme));

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(640, 320);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 640, 320));
        vRaster.SaveToPNGFile('theme_palette.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vSeries1.Free;
      vSeries2.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcChartSeries

Aree di tracciamento

Unità: sgcCharts_Chart
Un'area di tracciamento è il tracciato di un grafico, oppure un pannello visibile quando il grafico ha dei pannelli. A ogni rendering il grafico assegna a ogni area una modalità, calcolata a partire dalle serie visibili associate ad essa:

Modalità	Serie	Cosa disegna l'area
`cpmXY`	Serie a linee, ad area, a barre, a dispersione, a candele, heatmap e le altre serie XY	Assi, griglia e ogni serie XY tramite **Draw**.
`cpmPolar`	TsgcChartSeries_Radar	Una griglia polare; il primo radar disegna su di essa ogni radar dell'area.
`cpmCell`	TsgcChartSeries_Pie, TsgcChartSeries_Funnel, TsgcChartSeries_Treemap	Una griglia di celle, una per serie, ciascuna con una fascia del titolo; nessun asse.

La regola di combinazione

XY prevale ogni volta che nell'area è visibile una serie XY. Altrimenti la prima serie visibile decide tra polare e a celle. Le serie che non corrispondono alla modalità della loro area vengono saltate: non vengono disegnate, non partecipano all'hit test e non compaiono nella legenda. Per mostrare una torta accanto a un grafico a linee, assegnare al grafico due pannelli e associare ogni serie all'asse del proprio pannello, oppure usare due grafici.

Membri di area di TsgcChart

Metodo	Restituisce	Descrizione
AreaCount	Integer (sola lettura)	Aree di tracciamento dell'ultimo **Render**: 1 per il tracciato, oppure una per pannello visibile nell'ordine della collezione.
AreaRect(aIndex: Integer)	TsgcUIRect	Rettangolo di un'area, vuoto quando **aIndex** è fuori intervallo.
AreaMode(aIndex: Integer)	TsgcChartPlotMode	Modalità di un'area, `cpmXY` quando **aIndex** è fuori intervallo.
AreaAt(X, Y: Double)	Integer	Indice dell'area sotto un pixel del grafico, -1 se non ce n'è nessuna.
SeriesAreaRect(aSeries: TsgcChartSeries)	TsgcUIRect	La cella di una serie a celle disegnata, l'area di una serie polare disegnata, il rettangolo di tracciamento del pannello di una serie XY, vuoto per qualsiasi altra serie.
IsSeriesDrawn(aSeries: TsgcChartSeries)	Boolean	True quando l'ultimo **Render** ha disegnato la serie: visibile, della modalità della sua area e, per una serie XY, con entrambi i suoi assi.

Le celle sono disposte in una griglia che riempie l'area. Con più celle, ciascuna inizia sotto una fascia del titolo che contiene il **Title** della serie. L'interazione instrada hover, clic e tooltip alle serie di ogni modalità, ma zoom, pan e il mirino funzionano solo nelle aree XY. L'autore di una serie implementa gli hook elencati in TsgcChartSeries.

Esempio: due serie a celle, poi una serie XY

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Series_Category,
  sgcCharts_Series_Pie, sgcCharts_Series_Funnel;

const
  CS_MODES: array [TsgcChartPlotMode] of string = ('XY', 'polar', 'cell');

var
  vChart: TsgcChart;
  vPie: TsgcChartSeries_Pie;
  vFunnel: TsgcChartSeries_Funnel;
  vLine: TsgcChartSeries_Line;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  vRect: TsgcUIRect;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(800, 400);
  vPie := TsgcChartSeries_Pie.Create(nil);
  vFunnel := TsgcChartSeries_Funnel.Create(nil);
  vLine := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
  try
    vPie.Chart := vChart;
    vPie.Title := 'Share';
    vPie.SetValue('Web', 55);
    vPie.SetValue('Store', 30);
    vPie.SetValue('Phone', 15);

    vFunnel.Chart := vChart;
    vFunnel.Title := 'Pipeline';
    vFunnel.SetValue('Leads', 900);
    vFunnel.SetValue('Offers', 420);
    vFunnel.SetValue('Orders', 160);

    // two cell series: the plot area is split into two cells
    vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));
    vRaster.SaveToPNGFile('cells.png');
    Writeln('areas: ', vChart.AreaCount, ', mode: ',
      CS_MODES[vChart.AreaMode(0)]);
    vRect := vChart.SeriesAreaRect(vFunnel);
    Writeln('funnel cell: ', FormatFloat('0', vRect.Left), ', ',
      FormatFloat('0', vRect.Top), ' to ', FormatFloat('0', vRect.Right),
      ', ', FormatFloat('0', vRect.Bottom));

    // one visible XY series turns the area into an XY area:
    // the pie and the funnel are skipped
    vLine.Chart := vChart;
    vLine.Title := 'Orders per day';
    for i := 0 to 9 do
      vLine.AddXY(i, 10 + i * i);
    vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));
    vRaster.SaveToPNGFile('xy.png');
    Writeln('mode: ', CS_MODES[vChart.AreaMode(0)], ', pie drawn: ',
      vChart.IsSeriesDrawn(vPie), ', line drawn: ',
      vChart.IsSeriesDrawn(vLine));
  finally
    vLine.Free;
    vFunnel.Free;
    vPie.Free;
    vRaster.Free;
    vChart.Free;
```

```
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcChartSeries
- Pannelli
- TsgcChartInteraction

Scala colori

Unità: sgcCharts_ColorScale
TsgcChartColorScale associa un valore a un colore tramite una tabella di lookup (LUT) di 256 voci costruita da due o tre punti colore. È la proprietà **ColorScale** di TsgcChartSeries_Heatmap e di TsgcChartSeries_Treemap in modalità `ctcValue`, e la legenda la mostra come una barra dei colori con il minimo e il massimo.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
MinColor	TsgcUIColor	Colore del minimo; 0 (predefinito) usa lo sfondo del tracciato del tema.
MidColor	TsgcUIColor	Colore del centro dell'intervallo; 0 (predefinito) significa due punti colore.
MaxColor	TsgcUIColor	Colore del massimo; 0 (predefinito) usa il colore della serie, altrimenti il primo colore della tavolozza.
Steps	Integer	0 (predefinito) è una scala continua; da 2 a 32 è una tavolozza a gradini con quel numero di fasce.
Automatic	Boolean	Predefinito True: l'intervallo è il minimo e il massimo delle celle o dei riquadri visibili. False usa **Minimum** e **Maximum**.
Minimum, Maximum	Double	L'intervallo fisso. Predefiniti 0 e 100.
NullColor	TsgcUIColor	Colore delle celle NaN; 0 (predefinito) le lascia non dipinte.
RangeMin, RangeMax	Double (sola lettura)	L'intervallo impostato dall'ultimo rendering.
LUT[aIndex]	TsgcUIColor (sola lettura)	Una voce della tabella di lookup, da 0 a 255.
OnChange	TNotifyEvent	Scatta quando una proprietà cambia; la serie proprietaria si ridisegna.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Prepare(aDefaultMinColor, aDefaultMaxColor: TsgcUIColor; const aDataMin, aDataMax: Double)		Chiamato dalla serie prima di disegnare: risolve i colori pari a zero, ricostruisce la LUT quando un punto colore o **Steps** è cambiato e imposta l'intervallo. Un intervallo di ampiezza zero associa ogni valore alla voce 128.
IndexOf(const aValue: Double)	Integer	Voce della LUT di un valore, da 0 a 255; -1 per NaN.

ColorOf(const aValue: Double)	TsgcUIColor	Colore della LUT di un valore; **NullColor** per NaN.
DrawBar, MeasureColorBar, DrawColorBar		Disegnano la barra e la barra dei colori della legenda con le sue etichette; usati dalle voci di legenda della serie.

Esempio: una scala a semaforo a gradini su un intervallo fisso

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_ColorScale, sgcCharts_Series_Heatmap;

var
  vChart: TsgcChart;
  vHeat: TsgcChartSeries_Heatmap;
  vScale: TsgcChartColorScale;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  vValues: array [0 .. 9] of Double;
  vHour, j: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vHeat := TsgcChartSeries_Heatmap.Create(nil);
    try
      vHeat.Chart := vChart;
      vHeat.Title := 'Load %';
      // three colour stops and five steps on a fixed 0..100 range
      vScale := vHeat.ColorScale;
      vScale.MinColor := $FF2E7D32;
      vScale.MidColor := $FFFDD835;
      vScale.MaxColor := $FFC62828;
      vScale.Steps := 5;
      vScale.Automatic := False;
      vScale.Minimum := 0;
      vScale.Maximum := 100;
      vScale.NullColor := $FFBDBDBD;

      // one line per hour (X), ten servers per line (Y)
      vHeat.BeginUpdate;
      try
        for vHour := 0 to 23 do
        begin
          for j := 0 to High(vValues) do
            vValues[j] := (vHour * 7 + j * 13) mod 100;
          vHeat.AppendLine(vHour, vValues);
        end;
      finally
        vHeat.EndUpdate;
      end;

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(800, 360);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 360));
        vRaster.SaveToPNGFile('scale.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;

      // the range and the colours of the last render
      Writeln('range: ', FormatFloat('0', vScale.RangeMin), ' to ',
```

```
        FormatFloat('0', vScale.RangeMax));
      Writeln('42 is LUT entry ', vScale.IndexOf(42), ', colour $',
        IntToHex(vScale.ColorOf(42), 8));
    finally
      vHeat.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries_Heatmap
- TsgcChartSeries_Treemap
- Titolo, legenda e margini
- Temi e tavolozza

TsgcChartSeries_Line, TsgcChartSeries_FastLine, TsgcChartSeries_StepLine

Unità: sgcCharts_Series
Queste tre serie discendono da **TsgcChartSeries_XY**, la classe base comune di ogni serie X/Y (linea, linea veloce, linea a gradini, area, barre e dispersione, vedere TsgcChartSeries per le proprietà condivise da ogni serie). TsgcChartSeries_XY possiede il buffer di punti e i metodi che lo alimentano; **TsgcChartSeries_Line** disegna una polilinea con un motivo tratteggiato opzionale e marcatori di punto; **TsgcChartSeries_FastLine** è una variante più sottile pensata per grandi quantità di dati live; **TsgcChartSeries_StepLine** discende da TsgcChartSeries_Line e disegna una linea a gradini invece di segmenti diritti.

TsgcChartSeries_XY

TsgcChartSeries_XY possiede un **Buffer** di punti X/Y e implementa i metodi dati condivisi da ogni serie linea, area, linea a gradini, barre e dispersione. Non è astratta, ma normalmente viene usata tramite una delle sue discendenti piuttosto che da sola.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Buffer	TsgcChartBuffer (sola lettura)	Il buffer circolare sottostante. Vedere TsgcChartBuffer e TsgcChartOHLCBuffer.
Capacity	Integer	Numero massimo di punti contenuti nel buffer. Predefinito 100000.
BufferMode	TsgcChartBufferMode	`cbmOverwrite` (predefinito) elimina il punto più vecchio quando il buffer è pieno; `cbmGrow` raddoppia invece la capacità.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
AddXY(const aX, aY: Double)		Aggiunge un punto e chiama **Changed**.
AddY(const aY: Double)		Aggiunge un punto con X uguale alla X del punto più recente più 1 (0 per un buffer vuoto) e chiama **Changed**. Utile quando X è un indice progressivo piuttosto che una coordinata reale.
Clear		Svuota il buffer e chiama **Changed**.

TsgcChartSeries_Line

TsgcChartSeries_Line disegna i punti del buffer come una polilinea, con un motivo tratteggiato opzionale e marcatori di punto opzionali.

Proprietà	Tipo	Descrizione
LineWidth	Double	Pixel del dispositivo a scala 1. Predefinito 2.

Dash	TsgcChartDash-Style	`cdsSolid`, `cdsDash`, `cdsDot` o `cdsDashDot`. Predefinito `cdsSolid`.
Markers	TsgcChartSerie-sMarkers	Nascosti per impostazione predefinita (**Visible** è False). Vedere Tsgc-ChartSeriesMarkers sotto.

TsgcChartSeries_FastLine

TsgcChartSeries_FastLine è una linea sottile pensata per grandi quantità di dati live: non ha marcatori né motivo tratteggiato, e i suoi segmenti si uniscono con una giunzione a smusso invece della giunzione arrotondata usata da TsgcChartSeries_Line, il che la mantiene economica da ridisegnare a una frequenza di aggiornamento elevata.

Proprietà	Tipo	Descrizione
LineWidth	Double	Pixel del dispositivo a scala 1. Predefinito 1.

TsgcChartSeries_StepLine

TsgcChartSeries_StepLine discende da TsgcChartSeries_Line, quindi ha anche **LineWidth**, **Dash** e **Markers**, ma collega i punti consecutivi con un segmento orizzontale e uno verticale invece che con un segmento diagonale diritto.

Proprietà	Tipo	Descrizione
StepMode	TsgcChartStepMode	`csmBefore`, `csmAfter` o `csmCenter`. Predefinito `csmAfter`.

Con **csmAfter**, un valore rimane fino a quando non si raggiunge il punto successivo, quindi il gradino avviene esattamente in corrispondenza di ogni punto. Con **csmBefore**, il valore viene raggiunto al punto precedente, quindi il gradino avviene subito prima di esso. Con **csmCenter**, il gradino avviene a metà strada tra i due punti.

TsgcChartSeriesMarkers

TsgcChartSeriesMarkers è il piccolo oggetto persistente esposto dalla proprietà **Markers** di TsgcChartSeries_Line e di TsgcChartSeries_Scatter. Disegna una forma centrata su ogni punto visibile.

Pro-prietà	Tipo	Descrizione
Visible	Boolean	Se i marcatori vengono disegnati. Il valore predefinito dipende dalla serie proprietaria: False per TsgcChartSeries_Line e le sue discendenti, True per TsgcChartSeries_Scatter.
Shape	TsgcChart-Marker-Shape	`cmsSquare`, `cmsCircle`, `cmsTriangle` o `cmsDiamond`. Predefinito `cmsCircle`.
Size	Integer	Diametro in pixel del dispositivo a scala 1. Predefinito 6.

Esempio: serie linea, linea veloce e linea a gradini su un unico grafico

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
```

```
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vLine: TsgcChartSeries_Line;
  vFast: TsgcChartSeries_FastLine;
  vStep: TsgcChartSeries_StepLine;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Axes.Add.Name := 'x';
    vChart.Axes[0].Position := capBottom;
    vChart.Axes.Add.Name := 'y';
    vChart.Axes[1].Position := capLeft;

    vLine := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    vFast := TsgcChartSeries_FastLine.Create(nil);
    vStep := TsgcChartSeries_StepLine.Create(nil);
    try
      vLine.Chart := vChart;
      vLine.AxisX := 'x';
      vLine.AxisY := 'y';
      vLine.Dash := cdsDash;
      vLine.Markers.Visible := True;
      vLine.Markers.Shape := cmsDiamond;
      for i := 0 to 29 do
        vLine.AddXY(i, Sin(i / 5) * 40 + 60);

      vFast.Chart := vChart;
      vFast.AxisX := 'x';
      vFast.AxisY := 'y';
      vFast.LineWidth := 3;
      for i := 0 to 29 do
        vFast.AddXY(i, Cos(i / 5) * 20 + 20);

      vStep.Chart := vChart;
      vStep.AxisX := 'x';
      vStep.AxisY := 'y';
      vStep.StepMode := csmCenter;
      for i := 0 to 9 do
        vStep.AddXY(i * 3, (i mod 2) * 30);

      Writeln('line dash: ', Ord(vLine.Dash));
      Writeln('step mode: ', Ord(vStep.StepMode));

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(600, 300);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 600, 300));
        vRaster.SaveToPNGFile('line.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vLine.Free;
      vFast.Free;
      vStep.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcChartSeries
- TsgcChartSeries_Area
- TsgcChartSeries_Scatter

TsgcChartSeries_Area

Unità: sgcCharts_Series
TsgcChartSeries_Area deriva da TsgcChartSeries_Line, quindi disegna la stessa polilinea (con **LineWidth**, **Dash** e **Markers**) e riempie inoltre l'area tra quella linea e un valore di base.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Baseline	Double	Il riempimento va dalla linea verso il basso (o verso l'alto, quando la linea si trova sotto di essa) fino a questo valore. Predefinito 0.
FillOpacity	Double	0..1. Predefinito 0.35.
Gradient	Boolean	False (impostazione predefinita) riempie con un colore piatto a **FillOpacity**. True riempie con un gradiente verticale che va dal colore di riempimento a **FillOpacity** fino a completamente trasparente a **Baseline**.

Esempio: una serie ad area con una baseline sollevata e un riempimento a gradiente

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vArea: TsgcChartSeries_Area;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Axes.Add.Name := 'x';
    vChart.Axes[0].Position := capBottom;
    vChart.Axes.Add.Name := 'y';
    vChart.Axes[1].Position := capLeft;

    vArea := TsgcChartSeries_Area.Create(nil);
    try
      vArea.Chart := vChart;
      vArea.AxisX := 'x';
      vArea.AxisY := 'y';
      vArea.Baseline := 10;
      vArea.FillOpacity := 0.5;
      vArea.Gradient := True;

      for i := 0 to 59 do
        vArea.AddXY(i, Sin(i / 8) * 25 + 40);

      Writeln('baseline: ', vArea.Baseline: 0: 1);
      Writeln('fill opacity: ', vArea.FillOpacity: 0: 2);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(600, 300);
```

```
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 600, 300));
        vRaster.SaveToPNGFile('area.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vArea.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcChartSeries
- TsgcChartSeries_Line, TsgcChartSeries_FastLine, TsgcChartSeries_StepLine

TsgcChartSeries_Bar

Unità: sgcCharts_Series
TsgcChartSeries_Bar discende da **TsgcChartSeries_XY** (vedere TsgcChartSeries_XY per **Buffer**, **AddXY**, **AddY**, **Clear**, **Capacity** e **BufferMode**) e disegna una barra per ogni punto.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Decimation	TsgcChartDecimation	Predefinito `dmNone` per una serie a barre, a differenza del valore predefinito `dmMinMax` della classe base TsgcChartSeries: le barre sono pensate per essere mostrate una per colonna di pixel o più larghe, non per essere eliminate dalla decimazione. Vedere Decimazione.
Orientation	TsgcChartBarOrientation	`cboVertical` (predefinito) o `cboHorizontal`. Una serie a barre orizzontali associa la sua X (posizione) all'asse verticale e la sua Y (valore) all'asse orizzontale, così le barre crescono lateralmente invece che verso l'alto.
BarWidthPercent	Integer	Quota dello slot X occupata dalla barra, o dal gruppo di barre, 1..100. Predefinito 70.
Grouping	TsgcChartBarGrouping	`cbgNone` (predefinito), `cbgGrouped` o `cbgStacked`. Vedere sotto.

Raggruppamento e impilamento

Con **cbgGrouped**, le serie a barre visibili che condividono gli stessi assi, orientamento e raggruppamento vengono affiancate all'interno di ogni slot X. Con **cbgStacked**, quelle serie vengono invece impilate, nell'ordine delle serie: i valori positivi sono impilati sul lato positivo e i valori negativi sul lato negativo, quindi una serie con un valore negativo a una data X non spinge verso l'alto la pila positiva. **cbgNone** disegna ogni serie a barre per conto proprio, sovrapponendola alle altre alla stessa X.

Esempio: due serie a barre raggruppate

```
uses
  SysUtils,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vBar1, vBar2: TsgcChartSeries_Bar;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Axes.Add.Name := 'x';
    vChart.Axes[0].Position := capBottom;
    vChart.Axes.Add.Name := 'y';
    vChart.Axes[1].Position := capLeft;
```

```
    vBar1 := TsgcChartSeries_Bar.Create(nil);
    vBar2 := TsgcChartSeries_Bar.Create(nil);
    try
      vBar1.Chart := vChart;
      vBar1.AxisX := 'x';
      vBar1.AxisY := 'y';
      vBar1.Title := 'Budget';
      vBar1.Orientation := cboVertical;
      vBar1.Grouping := cbgGrouped;
      vBar1.BarWidthPercent := 80;

      vBar2.Chart := vChart;
      vBar2.AxisX := 'x';
      vBar2.AxisY := 'y';
      vBar2.Title := 'Actual';
      vBar2.Orientation := cboVertical;
      vBar2.Grouping := cbgGrouped;
      vBar2.BarWidthPercent := 80;

      for i := 0 to 5 do
      begin
        vBar1.AddXY(i, 40 + i * 5);
        vBar2.AddXY(i, 35 + i * 6);
      end;

      Writeln('bar1 orientation: ', Ord(vBar1.Orientation));
      Writeln('bar grouping: ', Ord(vBar1.Grouping));

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(600, 300);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 600, 300));
        vRaster.SaveToPNGFile('bars.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vBar1.Free;
      vBar2.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcChartSeries
- Decimazione

TsgcChartSeries_Scatter

Unità: sgcCharts_Series
TsgcChartSeries_Scatter discende da **TsgcChartSeries_XY** (vedere TsgcChartSeries_XY per **Buffer**, **AddXY**, **AddY**, **Clear**, **Capacity** e **BufferMode**) e disegna i suoi punti solo come marcatori, senza linea di collegamento.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Decimation	TsgcChartDecimation	Predefinito `dmNone` per una serie a dispersione, a differenza del valore predefinito `dmMinMax` della classe base TsgcChartSeries: un grafico a dispersione non ha una linea da mantenere visivamente esatta, quindi ogni punto viene conservato. Vedere Decimazione.
Markers	TsgcChartSeriesMarkers	Visibili per impostazione predefinita (a differenza dei Markers delle serie linea). Vedere TsgcChartSeriesMarkers per **Shape** e **Size**; impostare **Visible** su False nasconde i punti.

Esempio: una serie a dispersione con marcatori triangolari

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vScatter: TsgcChartSeries_Scatter;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Axes.Add.Name := 'x';
    vChart.Axes[0].Position := capBottom;
    vChart.Axes.Add.Name := 'y';
    vChart.Axes[1].Position := capLeft;

    vScatter := TsgcChartSeries_Scatter.Create(nil);
    try
      vScatter.Chart := vChart;
      vScatter.AxisX := 'x';
      vScatter.AxisY := 'y';
      vScatter.Markers.Shape := cmsTriangle;
      vScatter.Markers.Size := 8;

      for i := 0 to 49 do
        vScatter.AddXY(i, Sin(i / 3) * 30 + (i mod 7));

      Writeln('decimation: ', Ord(vScatter.Decimation));
      Writeln('markers visible: ', vScatter.Markers.Visible);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(600, 300);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 600, 300));
        vRaster.SaveToPNGFile('scatter.png');
      finally
```

```
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vScatter.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcChartSeries
- TsgcChartSeries_Line, TsgcChartSeries_FastLine, TsgcChartSeries_StepLine
- Decimazione

TsgcChartSeries_Candlestick, TsgcChartSeries_OHLC

Unità: sgcCharts_Series
Queste due serie discendono da **TsgcChartSeries_OHLCBase**, la classe base comune di ogni serie open/high/low/close. TsgcChartSeries_OHLCBase possiede un buffer OHLC invece del buffer X/Y usato dalle serie della famiglia linea, e implementa i metodi che lo alimentano; **TsgcChartSeries_Candlestick** disegna ogni barra come un corpo di candela pieno o vuoto con gli stoppini, e **TsgcChartSeries_OHLC** disegna ogni barra come una linea verticale con i trattini di apertura e chiusura.

TsgcChartSeries_OHLCBase

Proprietà	Tipo	Descrizione
OHLC-Buffer	TsgcChartOHLCBuffer (sola lettura)	Il buffer circolare di candele sottostante. Vedere TsgcChartBuffer e TsgcChartOHLCBuffer.
Capacity	Integer	Numero massimo di candele contenute nel buffer. Predefinito 100000.
BufferMode	TsgcChartBufferMode	`cbmOverwrite` (predefinito) elimina la candela più vecchia quando il buffer è pieno; `cbmGrow` raddoppia invece la capacità.
UpColor	TsgcUIColor	Colore usato quando la chiusura di una candela è maggiore o uguale alla sua apertura. Predefinito un verde, $FF1BAF7A.
DownColor	TsgcUIColor	Colore usato quando la chiusura di una candela è inferiore alla sua apertura. Predefinito un rosso, $FFE34948.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
AddOHLC(const aX, aOpen, aHigh, aLow, aClose: Double; const aVolume: Double = 0)		Aggiunge una candela e chiama **Changed**.
UpdateLastOHLC(const aX, aOpen, aHigh, aLow, aClose: Double; const aVolume: Double = 0)		Sostituisce la candela più recente quando la sua X è uguale a **aX**, altrimenti ne aggiunge una nuova, e chiama **Changed**. Pensato per un feed live che continua ad aggiornare la candela in corso finché il suo periodo non si chiude.
Clear		Svuota il buffer e chiama **Changed**.

TsgcChartSeries_Candlestick

TsgcChartSeries_Candlestick disegna ogni candela come un corpo tra apertura e chiusura, colorato con **UpColor** o **DownColor**, più uno stoppino dal massimo al minimo.

Proprietà	Tipo	Descrizione
WickColor	TsgcUIColor	Predefinito 0, il che significa che lo stoppino assume il colore del corpo della candela. Un valore diverso da zero lo sovrascrive per ogni candela.
BodyWidthPercent	Integer	Quota dello slot della candela occupata dal corpo, 1..100. Predefinito 70.
HollowUp	Boolean	Predefinito False. True disegna le candele rialziste (chiusura >= apertura) come un contorno in **UpColor** invece che come un corpo pieno.

TsgcChartSeries_OHLC

TsgcChartSeries_OHLC disegna ogni barra come una linea verticale dal massimo al minimo, con un breve trattino a sinistra in corrispondenza dell'apertura e un breve trattino a destra in corrispondenza della chiusura, colorata con **UpColor** o **DownColor**.

Proprietà	Tipo	Descrizione
TickWidthPercent	Integer	Quota dello slot della candela occupata dai trattini di apertura e chiusura, 1..100. Predefinito 70.
LineWidth	Double	Pixel del dispositivo a scala 1. Predefinito 1.

Esempio: una serie a candele e una serie OHLC

```
uses
  SysUtils,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vCandle: TsgcChartSeries_Candlestick;
  vOHLC: TsgcChartSeries_OHLC;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
  vOpen, vClose: Double;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Axes.Add.Name := 'x';
    vChart.Axes[0].Position := capBottom;
    vChart.Axes.Add.Name := 'y';
    vChart.Axes[1].Position := capLeft;

    vCandle := TsgcChartSeries_Candlestick.Create(nil);
    vOHLC := TsgcChartSeries_OHLC.Create(nil);
    try
      vCandle.Chart := vChart;
      vCandle.AxisX := 'x';
      vCandle.AxisY := 'y';
      vCandle.WickColor := $FF000000;
      vCandle.BodyWidthPercent := 60;
      vCandle.HollowUp := True;

      for i := 0 to 18 do
      begin
        vOpen := 100 + i;
        vClose := vOpen + (i mod 3) - 1;
```

```
        vCandle.AddOHLC(i, vOpen, vOpen + 3, vClose - 3, vClose);
      end;
      vCandle.UpdateLastOHLC(18, 118, 125, 110, 121);

      vOHLC.Chart := vChart;
      vOHLC.AxisX := 'x';
      vOHLC.AxisY := 'y';
      vOHLC.TickWidthPercent := 50;
      vOHLC.LineWidth := 2;
      for i := 0 to 18 do
        vOHLC.AddOHLC(i, 90 - i, 95 - i, 80 - i, 85 - i);

      Writeln('candlestick index: ', vCandle.Index);
      Writeln('ohlc index: ', vOHLC.Index);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(600, 300);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 600, 300));
        vRaster.SaveToPNGFile('candles.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vCandle.Free;
      vOHLC.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcChartSeries
- Pannelli, per suddividere una serie a candele nel proprio pannello sotto l'asse dei prezzi

TsgcChartSeries_Pie

Unità: sgcCharts_Series_Pie
TsgcChartSeries_Pie disegna un grafico a torta o, con **InnerRadiusPercent** maggiore di 0, un anello (donut). Discende da **TsgcChartSeries_Category** (unità `sgcCharts_Series_Category`), la base di ogni serie che contiene valori con nome: un elemento per fetta, conservato nella collezione **Slices**, che è anche l'editor in fase di progettazione e un archivio thread-safe per i dati live. Una torta è una serie a celle: ottiene una propria cella dell'area di tracciamento e non disegna assi, vedere Aree di tracciamento.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Slices	TsgcChartCategoryItems	Le fette, una **TsgcChartPieSlice** ciascuna (**Text**, **Value**, **Color** ed **Exploded**). I colori delle fette seguono l'indice della collezione, quindi una fetta mantiene il proprio colore con i dati live.
InnerRadiusPercent	Double	0 (predefinito) disegna una torta; fino a 90 disegna un anello il cui foro è questa percentuale del raggio.
StartAngle	Double	Angolo del primo bordo della fetta in gradi, 0 (predefinito) corrisponde alle ore 12.
Clockwise	Boolean	Predefinito True.
Labels	TsgcChartSliceLabels	`cslNone` , `cslInside` , `cslOutside` (predefinito) o `cslAuto` . Vedere Etichette più avanti.
LabelFormat	string	Predefinito `{text} ({percent})` . I token si scrivono come un nome tra parentesi graffe: `{text}` , `{value}` e `{percent}` .
ValueFormat	string	Maschera FormatFloat del token del valore; vuota (predefinito) mostra fino a 2 decimali.
PercentDecimals	Integer	Decimali del token della percentuale. Predefinito 1.
LabelStyle	TsgcUITextStyle	Carattere delle etichette. **Color** 0 usa il colore del testo del tema all'esterno della torta e un testo bianco o scuro, scelto in base al colore della fetta, al suo interno.
LeaderLineColor	TsgcUIColor	Colore delle linee guida delle etichette esterne; 0 (predefinito) usa il colore della fetta.
BorderColor	TsgcUIColor	Colore dei bordi delle fette; 0 (predefinito) usa il colore di sfondo del grafico.
BorderWidth	Double	Spessore dei bordi delle fette. Predefinito 1.
ExplodeOffset	Integer	Distanza di cui viene estratta una fetta separata, in pixel del dispositivo a scala 1. Predefinito 10.
ExplodeOnClick	Boolean	Predefinito False. Con True, un clic su una fetta commuta il suo flag **Exploded** (**OthersExploded** per la fetta Altri).

OthersThreshold	Double	Una percentuale, 0 (predefinito) significa disattivato. Le fette al di sotto di essa vengono unite in un'unica fetta Altri, disegnata per ultima, quando almeno due la soddisfano.
OthersText	string	Testo della fetta Altri. Predefinito `Others`.
OthersColor	TsgcUIColor	Colore della fetta Altri; 0 (predefinito) usa il colore del testo attenuato del tema.
OthersExploded	Boolean (public)	La fetta Altri viene estratta dalla torta.
Total	Double (sola lettura)	Somma dei valori disegnati nell'ultimo rendering.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SliceColor(aIndex: Integer)	TsgcUIColor	Il colore con cui viene disegnata la fetta **aIndex** (un indice della collezione, oppure **CS_CHART_OTHERS_INDEX**): il suo **Color**, altrimenti il colore della tavolozza del grafico per **aIndex**. La fetta Altri usa **OthersColor**, altrimenti il colore del testo attenuato del tema.

Metodi delle serie per categorie

Le serie torta, radar, imbuto e treemap condividono questi metodi di **TsgcChartSeries_Category**. Ognuno di essi può essere chiamato da qualsiasi thread: l'archivio ha un proprio lock e una scrittura che non modifica un valore non provoca un ridisegno.

Metodo	Restituisce	Descrizione
SetValue(const aText: string; aValue: Double)	Integer	Imposta il valore del primo elemento con questo testo (distingue maiuscole e minuscole), oppure aggiunge un nuovo elemento. Restituisce l'indice dell'elemento. Vince l'ultimo valore di un testo; i valori non vengono mai accumulati.
SetValueAt(aIndex: Integer; aValue: Double)		Imposta il valore dell'elemento in **aIndex**, aggiungendo elementi con testo vuoto e valore 0 fino a **aIndex** quando la collezione è più corta.
AddItem(const aText: string; aValue: Double; aColor: TsgcUIColor = 0)	Integer	Aggiunge un elemento, anche quando il testo è già usato. Restituisce il suo indice.
DeleteItem(aIndex: Integer)		Elimina un elemento.
ClearItems		Elimina ogni elemento.
IndexOfText(const aText: string)	Integer	Indice del primo elemento con questo testo (distingue maiuscole e minuscole), -1 se non ce ne sono.
ItemCount	Integer	Numero di elementi.

BeginUpdate / EndUpdate		Le scritture tra i due metodi ridisegnano il grafico una sola volta, all'ultimo **EndUpdate**.
BeginReload / EndReload		Mark and sweep: l'ultimo **EndReload** elimina gli elementi che non sono stati scritti dopo il primo **BeginReload**, quindi un ricaricamento mantiene i colori e i flag degli elementi che restano. È anche un aggiornamento, con un solo ridisegno alla fine.
GetSnapshot(var aSnap: TsgcChartCategorySnapshot)		Copia gli elementi in **aSnap** sotto il lock quando sono cambiati dall'ultima copia.

I token delle etichette di ogni serie per categorie vengono espansi da **sgcChartFormatLabel**, che riceve la percentuale e la quota precedente in unità percentuali (25 significa 25%) e aggiunge il segno `%`.

Etichette

cslInside centra ogni etichetta nella sua fetta. **cslOutside** colloca le etichette in due colonne, a sinistra e a destra della torta, collegate alle loro fette da linee guida; le etichette di una colonna vengono distribuite in modo che non si sovrappongano mai. **cslAuto** disegna un'etichetta all'interno quando entra nella corda e nello spessore dell'anello, e all'esterno in caso contrario. Un'etichetta più larga dello spazio disponibile viene accorciata per adattarsi.

Hit test, tooltip e legenda

Un hit su una fetta riempie **Index** e **SubIndex** con l'indice della collezione (**CS_CHART_OTHERS_INDEX**, -2, per la fetta Altri), **YValue** con il valore, **Percent** con la quota e **Text** con il testo della fetta. Il tooltip riporta `{text}: {value} ({percent})`. La legenda mostra una voce per ogni fetta disegnata, Altri per ultima. Vedere TsgcChartInteraction.

Esempio: un donut con Altri e una fetta separata

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series_Category, sgcCharts_Series_Pie;

var
  vChart: TsgcChart;
  vDonut: TsgcChartSeries_Pie;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vDonut := TsgcChartSeries_Pie.Create(nil);
    try
      vDonut.Chart := vChart;
      vDonut.Title := 'Revenue by region';
      vDonut.InnerRadiusPercent := 55; // a donut ring
      vDonut.Labels := cslAuto;
      vDonut.LabelFormat := '{text}: {value} ({percent})';
      vDonut.ValueFormat := '#,##0';
      vDonut.OthersThreshold := 5; // slices below 5% go into Others
      vDonut.ExplodeOnClick := True;

      // one repaint for the whole batch
      vDonut.BeginUpdate;
      try
        vDonut.SetValue('North', 420);
        vDonut.SetValue('South', 310);
        vDonut.SetValue('East', 275);
        vDonut.SetValue('West', 190);
```

```
        vDonut.SetValue('Islands', 12);
        vDonut.SetValue('Export', 9);
      finally
        vDonut.EndUpdate;
      end;
      // a live update: the latest value of a text wins
      vDonut.SetValue('South', 335);
      // pull the first slice out of the ring
      TsgcChartPieSlice(vDonut.Slices[0]).Exploded := True;

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(640, 400);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 640, 400));
        vRaster.SaveToPNGFile('donut.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;

      Writeln('total: ', FormatFloat('0', vDonut.Total));
      for i := 0 to vDonut.ItemCount - 1 do
        Writeln(vDonut.Slices[i].Text, ' $', IntToHex(vDonut.SliceColor(i), 8));
    finally
      vDonut.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries
- Aree di tracciamento
- TsgcChartInteraction
- Titolo, legenda e margini

TsgcChartSeries_Radar

Unità: sgcCharts_Series_Radar
TsgcChartSeries_Radar disegna valori su raggi attorno a un centro, come una linea poligonale o come un poligono pieno. È una serie per categorie (vedere i metodi delle serie per categorie dell'argomento sulla torta): ogni elemento di **Points** è un raggio. Un radar assegna alla propria area di tracciamento la modalità polare e tutti i radar di un'area condividono un'unica griglia polare i cui raggi sono l'unione dei testi dei loro elementi, nell'ordine del primo utilizzo. La scala radiale è **YAxis** della serie, quindi valgono **Automatic**, **Minimum**, **Maximum**, il numero di tacche e il formato delle etichette di quell'asse; i valori fuori dal suo intervallo vengono limitati al bordo.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Points	TsgcChartCategoryItems	Un elemento per raggio: **Text** dà il nome al raggio e **Value** è il valore radiale.
Filled	Boolean	Predefinito False. True riempie il poligono.
FillOpacity	Byte	Alpha del riempimento. Predefinito $40.
LineWidth	Double	Spessore del contorno in pixel del dispositivo a scala 1; 0 non disegna alcun contorno.
Markers	TsgcChartSeriesMarkers	Indicatori dei vertici, visibili per impostazione predefinita.
GridShape	TsgcChartRadarGrid	Anelli `crgPolygon` (predefinito) o `crgCircle`. Usato quando questo è il primo radar disegnato della sua area.
StartAngle	Double	Angolo del primo raggio in gradi, 0 (predefinito) corrisponde alle ore 12, in senso orario. Usato quando questo è il primo radar disegnato della sua area.
SpokeLabelStyle	TsgcUITextStyle	Carattere dei testi dei raggi; **Color** 0 usa il colore del testo del tema. Usato quando questo è il primo radar disegnato della sua area.

Le proprietà **GridVisible** e **GridColor** dell'asse Y controllano gli anelli e i raggi, e la sua proprietà **Visible** attiva o disattiva le etichette delle tacche. Viene aggiunto un anello esterno quando nessuna tacca cade sul bordo.

Geometria dell'ultimo rendering

Metodo	Restituisce	Descrizione
CenterX, CenterY, Radius	Double (sola lettura)	Centro e raggio della griglia polare.
SpokeCount	Integer (sola lettura)	Numero di raggi.
SpokeText[Index]	string (sola lettura)	Testo di un raggio.

VertexPoint(aSpoke: Integer; out aX, aY: Double)	Boolean	Pixel del vertice di questa serie sul raggio **aSpoke**. False (e il centro) per un raggio mancante, un valore non finito, o quando la serie non è stata disegnata.

Hit test e tooltip

Un hit restituisce il vertice più vicino dei radar dell'area entro il raggio del clic, a partire dalla geometria dell'ultimo rendering. **Index** è il raggio, **SubIndex** l'elemento, **YValue** il valore, **Text** il testo del raggio e **Distance** la distanza in pixel; **Percent** e **ZValue** sono NaN. Il tooltip riporta `Product A, Speed: 80`.

Esempio: due prodotti su sei criteri

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Series_Category,
  sgcCharts_Series_Radar;

const
  CS_CRITERIA: array [0 .. 5] of string = ('Speed', 'Price', 'Support',
    'Security', 'Features', 'Design');
  CS_PRODUCT_A: array [0 .. 5] of Double = (80, 65, 90, 70, 85, 60);
  CS_PRODUCT_B: array [0 .. 5] of Double = (60, 90, 70, 85, 55, 75);

var
  vChart: TsgcChart;
  vAxis: TsgcChartAxis;
  vA, vB: TsgcChartSeries_Radar;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  vX, vY: Double;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    // the radial scale of a radar is its Y axis
    vAxis := vChart.Axes.Find('Y');
    vAxis.Automatic := False;
    vAxis.Minimum := 0;
    vAxis.Maximum := 100;

    vA := TsgcChartSeries_Radar.Create(nil);
    vB := TsgcChartSeries_Radar.Create(nil);
    try
      vA.Chart := vChart;
      vA.Title := 'Product A';
      vA.Filled := True;
      vA.FillOpacity := $50;
      // the first radar of the area decides the grid
      vA.GridShape := crgCircle;

      vB.Chart := vChart;
      vB.Title := 'Product B';
      vB.LineWidth := 2;

      for i := 0 to High(CS_CRITERIA) do
      begin
        vA.SetValue(CS_CRITERIA[i], CS_PRODUCT_A[i]);
        vB.SetValue(CS_CRITERIA[i], CS_PRODUCT_B[i]);
      end;

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(500, 500);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 500, 500));
```

```
        vRaster.SaveToPNGFile('radar.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;

      // the geometry of the last render
      Writeln('spokes: ', vA.SpokeCount, ', radius: ',
        FormatFloat('0', vA.Radius));
      for i := 0 to vA.SpokeCount - 1 do
        if vA.VertexPoint(i, vX, vY) then
          Writeln(vA.SpokeText[i], ' at ', FormatFloat('0', vX), ', ',
            FormatFloat('0', vY));
    finally
      vB.Free;
      vA.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries
- Aree di tracciamento
- TsgcChartInteraction
- Axes

TsgcChartSeries_Heatmap

Unità: sgcCharts_Series_Heatmap
TsgcChartSeries_Heatmap disegna una matrice di valori come celle colorate sugli assi X e Y. È una serie XY (discendente diretta di **TsgcChartSeries**), quindi condivide il proprio tracciato con serie a linee, a barre o a dispersione e usa assi numerici, di data e ora o per categorie così come sono. I valori risiedono in un archivio thread-safe di righe, **Data** (**TsgcChartHeatmapData**): con **Orientation** `chmColumns` una riga è una colonna a una chiave X e le sue celle scorrono lungo Y; con `chmRows` una riga è una riga a una chiave Y. Con **Capacity** maggiore di 0 l'archivio conserva solo le righe più recenti, l'idea del buffer circolare applicata a una matrice, che trasforma una heatmap in uno spettrogramma scorrevole. I colori provengono da una scala colori.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Orientation	TsgcChartHeatmapOrientation	`chmColumns` (predefinito) o `chmRows`.
Capacity	Integer	0 (predefinito) lascia crescere l'archivio; un valore maggiore di 0 conserva solo le righe più recenti.
CellOrigin	Double	Centro della cella 0 sull'asse delle celle. Predefinito 0.
CellStep	Double	Distanza tra i centri delle celle, maggiore di 0. Predefinito 1.
LineStep	Double	Estensione di una riga sull'asse delle righe; 0 (predefinito) arriva a metà strada verso le righe vicine.
ColorScale	TsgcChartColorScale	Colori delle celle. Un **MaxColor** pari a 0 si risolve nel **Color** della serie, altrimenti nel primo colore della tavolozza; un **MinColor** pari a 0 nello sfondo del tracciato. Vedere Scala colori.
ShowValues	Boolean	Predefinito False. True scrive il valore in ogni cella disegnata del percorso vettoriale.
ValueFormat	string	Maschera FormatFloat dei testi dei valori; vuota (predefinito) mostra fino a 2 decimali.
ValueStyle	TsgcUITextStyle	Carattere dei testi dei valori; **Color** 0 sceglie un testo bianco o scuro in base alla luminanza della cella.
CellBorderColor	TsgcUIColor	Bordo disegnato all'interno di ogni cella disegnata del percorso vettoriale; 0 (predefinito) non ne disegna.
Data	TsgcChartHeatmapData (sola lettura)	L'archivio delle righe. Le scritture eseguite direttamente su **Data** non ridisegnano il grafico; i metodi della serie qui sotto sì.
Cells[aLine, aCell]	Double	Il valore di una cella; NaN se fuori intervallo. Una scrittura fuori intervallo viene ignorata. NaN è una cella nulla, mai disegnata e mai colpita.
ImagePath	Boolean (sola lettura)	True quando l'ultimo rendering ha riempito una sola immagine, False quando ha disegnato rettangoli.
DrawnCells	Integer (sola lettura)	Celle visibili dell'ultimo rendering.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
BeginUpdate / EndUpdate		Le scritture tra i due metodi ridisegnano il grafico una sola volta. Da qualsiasi thread.
Clear		Rimuove ogni riga.
SetSize(aLines, aCells: Integer)		Dimensiona la matrice a **aLines** righe di **aCells** celle.
AppendLine(const aValues: array of Double)		Aggiunge una riga con chiave pari al contatore progressivo delle righe dell'archivio.
AppendLine(const aKey: Double; const aValues: array of Double)		Aggiunge una riga alla chiave X (colonne) o Y (righe) **aKey**, per esempio un timestamp. Una riga più lunga del numero di celle corrente allarga ogni riga e la completa con celle nulle.
SetLineLabels(const aLabels: array of string) / SetLineLabels(aLabels: TStrings)		Testi delle righe, mostrati da un asse delle righe per categorie.
SetCellLabels(const aLabels: array of string) / SetCellLabels(aLabels: TStrings)		Testi delle celle, mostrati da un asse delle celle per categorie.

Assi e disegno

Su un asse per categorie una riga o una cella si trova al proprio indice logico, qualunque siano la sua chiave o **CellOrigin**, quindi un archivio scorrevole resta allineato alle proprie etichette, che raggiungono l'asse tramite **GetDataCategories**. Ogni bordo di cella viene agganciato a un pixel intero del dispositivo. La serie sceglie il percorso di disegno in base al numero e alla dimensione delle celle visibili, mai in base al canvas: fino a **CS_CHART_HEATMAP_VECTOR_CELLS** (20.000) celle di almeno **CS_CHART_HEATMAP_VECTOR_MIN_SIZE** (3) pixel vengono disegnate come rettangoli con bordi e testi dei valori; le matrici più grandi vengono riempite come un'unica immagine, senza bordi né testi. Il risultato è lo stesso sui canvas raster, SVG, VCL e FMX.

Hit test, tooltip e legenda

Un hit riempie **Area** con `chaPlot`, **Index** con la riga, **SubIndex** con la cella, **XValue** e **YValue** con il centro della cella, **ZValue** con il valore e **Text** con `line, cell` (il testo dell'asse quando un'etichetta è vuota); **Distance** è 0 e **Percent** è NaN. Il tooltip riporta `Sales, Mar, South: 64`. Quando sopra è disegnata una serie a linee, un punto della linea entro il raggio del clic prevale sulla cella. La legenda mostra una barra dei colori con il minimo e il massimo della scala.

Esempio: una matrice regione per mese

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcUICore_Theme, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster,
  sgcCharts_Types, sgcCharts_Chart, sgcCharts_HeatmapData,
  sgcCharts_Series_Heatmap;

var
  vChart: TsgcChart;
  vHeat: TsgcChartSeries_Heatmap;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
```

```
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    // category axes: one line per month on X, one cell per region on Y
    vChart.Axes.Find('X').AxisType := catCategory;
    vChart.Axes.Find('Y').AxisType := catCategory;

    vHeat := TsgcChartSeries_Heatmap.Create(nil);
    try
      vHeat.Chart := vChart;
      vHeat.Title := 'Sales';
      vHeat.Orientation := chmColumns;
      vHeat.ColorScale.MinColor := $FFE3F2FD;
      vHeat.ColorScale.MaxColor := $FF0D47A1;
      vHeat.ShowValues := True;
      vHeat.ValueFormat := '0';
      vHeat.CellBorderColor := $FFFFFFFF;

      // one repaint for the whole matrix
      vHeat.BeginUpdate;
      try
        vHeat.SetCellLabels(['North', 'South', 'East', 'West']);
        vHeat.SetLineLabels(['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun']);
        for i := 0 to 5 do
          vHeat.AppendLine([40 + i * 5, 30 + i * 3, 55 - i * 4, 20 + i * 8]);
      finally
        vHeat.EndUpdate;
      end;
      // a null cell is not painted and never hit
      vHeat.Cells[2, 1] := NaN;

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(700, 400);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 700, 400));
        vRaster.SaveToPNGFile('heatmap.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;

      Writeln('cells drawn: ', vHeat.DrawnCells, ', one image: ',
        vHeat.ImagePath);
      Writeln('Apr, West: ', FormatFloat('0', vHeat.Cells[3, 3]));
    finally
      vHeat.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries
- Aree di tracciamento
- TsgcChartInteraction
- Scala colori
- Axes

TsgcChartSeries_Treemap

Unità: sgcCharts_Series_Treemap
TsgcChartSeries_Treemap disegna una gerarchia come rettangoli annidati le cui aree seguono i valori. È una serie per categorie (vedere i metodi delle serie per categorie dell'argomento sulla torta): il **Text** di ogni elemento di **Nodes** è un percorso come `Europe/Spain/Madrid`, suddiviso da **PathDelimiter**, e i gruppi sono le somme dei loro figli. Il layout è squarified per livello, con spaziatura e strisce di intestazione, e mantiene l'ordine dei fratelli durante gli aggiornamenti live dei valori. Un clic entra in un gruppo e una breadcrumb sopra i riquadri permette di tornare indietro. Una treemap è una serie a celle, vedere Aree di tracciamento.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Nodes	TsgcChartCategoryItems	Le foglie: un percorso in **Text**, il valore in **Value**. Il **Color** di un elemento di primo livello sostituisce il suo colore della tavolozza.
PathDelimiter	Char	Separatore dei segmenti del percorso. Predefinito `/`.
MaxDepth	Integer	Livelli disegnati sotto la radice corrente; un valore inferiore a 1 significa nessun limite. Predefinito 2. I gruppi più profondi vengono disegnati ripiegati, come un unico riquadro.
ColorMode	TsgcChartTreemapColorMode	`ctcGroup` (predefinito): un colore della tavolozza per ogni gruppo di primo livello, schiarito (tema chiaro) o scurito (tema scuro) a ogni livello. `ctcValue`: riquadri colorati tramite **ColorScale**, sull'intervallo dei riquadri sotto la radice.
ColorScale	TsgcChartColorScale	Colori di `ctcValue`; **MaxColor** 0 è il **Color** della serie, altrimenti il primo colore della tavolozza. Vedere Scala colori.
Levels	TsgcChartTreemapLevels	Bordo, spaziatura e intestazione per livello; **Items[0]** è il livello 1, i figli della radice corrente. Vedere TsgcChartTreemapLevel più avanti.
LabelFormat	string	Predefinito `{text}`. I token si scrivono come un nome tra parentesi graffe: `{text}`, `{value}` e `{percent}`; text è l'ultimo segmento del percorso e percent è la quota della radice corrente.
ValueFormat	string	Maschera FormatFloat del token del valore; vuota (predefinito) mostra fino a 2 decimali.
PercentDecimals	Integer	Predefinito 1.
LabelStyle	TsgcUITextStyle	Carattere delle etichette; **Color** 0 sceglie un testo bianco o scuro in base al riempimento.
StableLayout	Boolean	Predefinito True: un aggiornamento di valore mantiene l'ordine dei fratelli, quindi i riquadri non saltano con i dati live.
DrillOnClick	Boolean	Predefinito True: un clic su un riquadro entra nel suo antenato di livello 1, un clic su una crumb risale ad essa.
OnDrill	TNotifyEvent	Scatta quando **DrillPath** cambia.

DrillPath	string (pubblica)	Percorso della radice corrente; vuoto è la radice dell'albero. Impostarlo fa scattare **OnDrill**.
Layout	TsgcChartTreemapLayout (sola lettura)	L'albero e la geometria dell'ultimo rendering: nodi, nodi disegnati, la breadcrumb (**Crumbs**) e il suo riquadro.

TsgcChartTreemapLevel

Proprietà	Tipo	Descrizione
BorderColor	TsgcUIColor	0 (predefinito) usa il colore di sfondo del grafico.
BorderWidth	Double	Pixel del dispositivo a scala 1; 0 non disegna alcun bordo.
Padding	Double	Spazio tra un gruppo di questo livello e i suoi figli, in pixel del dispositivo a scala 1.
ShowHeader	Boolean	Una striscia di intestazione con il nome del gruppo sopra i figli.

Un nuovo elemento di livello assume i valori predefiniti del proprio livello: 2 pixel di spaziatura e un'intestazione per il primo elemento, 1 pixel e nessuna intestazione per gli altri. Un livello senza elemento usa un bordo di 1 pixel.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
DrillDown(const aPath: string)		Rende un percorso di nodo la radice corrente; un percorso vuoto è la radice dell'albero.
DrillUp		Rende il genitore della radice corrente la nuova radice corrente.
DrillReset		Rende la radice dell'albero la radice corrente.
NodeColor(aNode: Integer)	TsgcUIColor	Riempimento del nodo di layout **aNode** nell'ultimo rendering, 0 se non disegnato.
CrumbRect(aIndex: Integer)	TsgcUIRect	Riquadro della crumb **aIndex** (nell'ordine di **Layout.Crumbs**) nell'ultimo rendering; vuoto se non disegnata. La prima crumb è la radice, con il testo `All` .

Etichette, hit test e legenda

Un'etichetta compare quando il suo riquadro è largo almeno quanto tre caratteri e alto una riga; un testo più lungo viene accorciato per adattarsi, un riquadro più piccolo non mostra alcuna etichetta. Un hit restituisce il riquadro più profondo sotto il punto: **Index** è l'elemento (-1 per un gruppo, che non ha un elemento proprio), **SubIndex** la profondità, **YValue** il valore, **Percent** la quota della radice corrente e **Text** il percorso. Un hit su una crumb ha **Percent** NaN. In `ctcGroup` la legenda elenca i gruppi di primo livello dell'intero albero; in `ctcValue` mostra una barra dei colori.

Esempio: un albero a tre livelli con drill-down

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series_Category, sgcCharts_Series_Treemap;

var
  vChart: TsgcChart;
  vTree: TsgcChartSeries_Treemap;
  vLevel: TsgcChartTreemapLevel;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vTree := TsgcChartSeries_Treemap.Create(nil);
    try
      vTree.Chart := vChart;
      vTree.Title := 'Sales';
      vTree.PathDelimiter := '/';
      vTree.MaxDepth := 2; // continents and countries below the root
      vTree.ColorMode := ctcGroup;
      vTree.LabelFormat := '{text} {percent}';
      // level 1: 3 pixels of padding and a header strip
      vLevel := vTree.Levels.Add;
      vLevel.Padding := 3;
      vLevel.ShowHeader := True;

      vTree.BeginUpdate;
      try
        vTree.SetValue('Europe/Spain/Madrid', 120);
        vTree.SetValue('Europe/Spain/Barcelona', 95);
        vTree.SetValue('Europe/France/Paris', 140);
        vTree.SetValue('Europe/France/Lyon', 45);
        vTree.SetValue('America/USA/New York', 160);
        vTree.SetValue('America/USA/Chicago', 70);
        vTree.SetValue('America/Mexico/Monterrey', 40);
        vTree.SetValue('Asia/Japan/Tokyo', 130);
        vTree.SetValue('Asia/India/Mumbai', 60);
      finally
        vTree.EndUpdate;
      end;

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(800, 500);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 500));
        vRaster.SaveToPNGFile('treemap.png');
        // drill into one continent: a breadcrumb shows the path
        vTree.DrillDown('Europe');
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 500));
        vRaster.SaveToPNGFile('treemap_europe.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;

      Writeln('root: ', vTree.DrillPath);
      vTree.DrillUp;
      Writeln('root after DrillUp: "', vTree.DrillPath, '"');
    finally
      vTree.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries
- Aree di tracciamento
- TsgcChartInteraction
- Scala colori

TsgcChartSeries_Funnel

Unità: sgcCharts_Series_Funnel
TsgcChartSeries_Funnel disegna le fasi di un processo, come una pipeline di vendita, come un imbuto che si restringe fino a una strozzatura. È una serie per categorie (vedere i metodi delle serie per categorie dell'argomento sulla torta): ogni elemento di **Stages** è una fase, dall'alto verso il basso nell'ordine della collezione. Un imbuto è una serie a celle, vedere Aree di tracciamento.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Stages	TsgcChartCategoryItems	Le fasi, dall'alto verso il basso.
NeckWidthPercent	Double	Larghezza della strozzatura, percentuale della larghezza dell'imbuto. Predefinito 30.
NeckHeightPercent	Double	Altezza della strozzatura, percentuale dell'altezza dell'imbuto. Predefinito 25.
ProportionalHeight	Boolean	False (predefinito): fasi di uguale altezza. True: altezze in base al valore.
Gap	Integer	Spazio tra due fasi, in pixel del dispositivo a scala 1. Predefinito 2.
Labels	TsgcChartSliceLabels	`cslOutside` (predefinito) disegna una colonna a destra con linee guida del colore della fase; `cslInside`, `cslAuto` e `cslNone` funzionano come nella torta.
LabelFormat	string	Predefinito `{text}: {value} ({percent})`. I token si scrivono come un nome tra parentesi graffe: `{text}`, `{value}` e `{percent}` (quota della prima fase) e `{previous}` (quota della fase precedente, 100% per la prima).
ValueFormat	string	Maschera FormatFloat del token del valore; vuota (predefinito) mostra fino a 2 decimali.
PercentDecimals	Integer	Predefinito 1.
LabelStyle	TsgcUITextStyle	**Color** 0 usa il colore del testo del tema all'esterno dell'imbuto e un testo bianco o scuro, scelto in base al colore della fase, al suo interno.
BorderColor	TsgcUIColor	0 (predefinito) usa il colore di sfondo del grafico.
BorderWidth	Double	Predefinito 1.

Metodi e geometria dell'ultimo rendering

Metodo	Restituisce	Descrizione
StageColor(aIndex: Integer)	TsgcUIColor	Il colore con cui viene disegnata la fase **aIndex**: il suo **Color**, altrimenti il colore della tavolozza del grafico per **aIndex**.

HalfWidthAt(aY: Double)	Double	Metà della larghezza della forma a **aY**; 0 sopra o sotto l'imbuto.
StageAt(X, Y: Double)	Integer	Posizione della fase disegnata (o della sua etichetta esterna) a **X, Y**, -1 se non ce n'è nessuna.
DrawnCount	Integer (sola lettura)	Numero di fasi disegnate.
DrawnStages[aPos]	TsgcChartFunnelStage (sola lettura)	Una fase disegnata, dall'alto verso il basso: **Index** (indice della collezione), **Value**, **Percent** (della prima fase), **Previous** (della fase precedente), **Top**, **Bottom**, le mezze larghezze, la posizione e il riquadro dell'etichetta, e i punti della linea guida.
CenterX, FunnelRect, NeckTop, NeckWidth	Double, TsgcUIRect (sola lettura)	Il centro orizzontale, il rettangolo di delimitazione della forma, la parte alta della strozzatura e la sua larghezza.

Hit test, tooltip e legenda

Un hit su una fase o sulla sua etichetta esterna riempie **Index** e **SubIndex** con l'indice della collezione, **YValue** con il valore, **Percent** con la quota della prima fase e **Text** con il testo della fase. Il tooltip riporta `{text}: {value} ({percent})`. La legenda mostra una voce per ogni fase disegnata.

Esempio: una pipeline di vendita

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series_Category, sgcCharts_Series_Funnel;

var
  vChart: TsgcChart;
  vFunnel: TsgcChartSeries_Funnel;
  vStage: TsgcChartFunnelStage;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vFunnel := TsgcChartSeries_Funnel.Create(nil);
    try
      vFunnel.Chart := vChart;
      vFunnel.Title := 'Sales pipeline';
      vFunnel.NeckWidthPercent := 25;
      vFunnel.NeckHeightPercent := 20;
      vFunnel.Labels := cslOutside;
      vFunnel.LabelFormat := '{text}: {value} ({previous} of the stage above)';
      vFunnel.ValueFormat := '#,##0';

      vFunnel.BeginUpdate;
      try
        vFunnel.SetValue('Visits', 12000);
        vFunnel.SetValue('Sign-ups', 4200);
        vFunnel.SetValue('Trials', 1800);
        vFunnel.SetValue('Quotes', 640);
        vFunnel.SetValue('Orders', 310);
      finally
        vFunnel.EndUpdate;
      end;
```

```
      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(700, 420);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 700, 420));
        vRaster.SaveToPNGFile('funnel.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;

      // the stages of the last render, top to bottom
      for i := 0 to vFunnel.DrawnCount - 1 do
      begin
        vStage := vFunnel.DrawnStages[i];
        Writeln(vFunnel.Stages[vStage.Index].Text, ': ',
          FormatFloat('0.0', vStage.Percent), '% of the first stage');
      end;
    finally
      vFunnel.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries
- Aree di tracciamento
- TsgcChartInteraction

TsgcVCLChart

Unità: sgcCharts_VCL
TsgcVCLChart è la vista VCL di un modello TsgcChart: una discendente di `TCustomControl`, solo Windows, che disegna il grafico assegnato alla sua proprietà **Chart**. Il controllo registra un listener sul grafico e si ridisegna ogni volta che il modello cambia; il modello stesso non contiene codice di disegno, quindi lo stesso grafico può essere mostrato anche da un TsgcFMXChart o disegnato in modo headless da un TsgcChartRenderer nello stesso momento.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Chart	TsgcChart	Il modello di grafico disegnato da questo controllo. Assegnarlo registra il controllo come listener; svuotarlo, o distruggere il grafico, interrompe il disegno da parte del controllo.
FrameCount	Cardinal (sola lettura)	Numero di frame completi disegnati da quando il controllo è stato creato.
OverlayFrameCount	Cardinal (sola lettura)	Numero di frame solo overlay disegnati da quando il controllo è stato creato. Vedere **Ridisegni solo overlay** sotto.

Le consuete proprietà di `TCustomControl` sono pubblicate senza modifiche: **Align**, **Anchors**, **Color**, **Constraints**, **DragCursor**, **DragKind**, **DragMode**, **Enabled**, **ParentColor**, **ParentShowHint**, **PopupMenu**, **ShowHint**, **TabOrder**, **TabStop**, **Visible**, e gli eventi del mouse, di trascinamento e di ridimensionamento.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG(const aFileName: string)		Esegue il rendering di **Chart** alle dimensioni client e ai PPI correnti del controllo in un nuovo file PNG. Non ha effetto quando **Chart** è nil.
SaveToSVG(const aFileName: string)		Esegue il rendering di **Chart** alle dimensioni client e ai PPI correnti del controllo in un file SVG. Non ha effetto quando **Chart** è nil.

Limitazione MaxFPS

MaxFPS non è una proprietà di questo controllo, appartiene al modello di grafico (vedere TsgcChart). Una notifica di modifica dal grafico marca solo il controllo come sporco e pianifica un ridisegno, al massimo **Chart.MaxFPS** volte al secondo: quando il frame successivo è già dovuto il controllo viene invalidato immediatamente, altrimenti un timer a scatto singolo lo invalida quando il frame diventa dovuto. I frame sono scanditi rispetto a una scadenza in corso (scadenza precedente più 1000 diviso **MaxFPS**), non rispetto a un intervallo fisso dall'ultimo disegno, quindi la granularità del timer di Windows non fa scendere la frequenza effettiva sotto il limite. Una notifica che arriva su un thread di feed non tocca mai direttamente il controllo, ma invia un messaggio privato che il thread principale riceve prima di pianificare il ridisegno.

Ridisegni solo overlay

Il controllo registra anche un secondo listener, overlay, sul grafico. Una modifica che sposta solo il reticolo, la descrizione comando o una selezione a banda elastica (**TsgcChart.InvalidateOverlay**) non esegue un ridisegno completo: gli assi, le serie, lo sfondo, il titolo e la legenda non vengono ridisegnati. Al loro posto i pixel dell'ultimo rendering completo vengono ricopiati nel raster interno e viene disegnato sopra solo **TsgcChart.RenderOverlay**, ed è per questo che **OverlayFrameCount** e **FrameCount** vengono tracciati separatamente. Un rendering completo avviene comunque ogni volta che il controllo è sporco per un altro motivo, come un ridimensionamento, una modifica dei PPI, o una modifica ai dati, agli assi, al tema o al layout del grafico.

Esempio: disegnare un grafico in un form VCL

```
uses
  Forms, Classes, SysUtils, Math, ExtCtrls, Controls,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcCharts_VCL;

type
  TfrmMain = class(TForm)
  private
    FChart: TsgcChart;
    FView: TsgcVCLChart;
    FSeries: TsgcChartSeries_Line;
  public
    constructor Create(aOwner: TComponent); override;
  end;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  i: Integer;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcCharts VCL Sample';
  Width := 820;
  Height := 480;

  FChart := TsgcChart.Create(Self);
  FChart.Axes.Add.Name := 'bottom';
  FChart.Axes[0].Position := capBottom;
  FChart.Axes.Add.Name := 'left';
  FChart.Axes[1].Position := capLeft;

  FSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(Self);
  FSeries.Chart := FChart;
  FSeries.AxisX := 'bottom';
  FSeries.AxisY := 'left';
  for i := 0 to 99 do
    FSeries.AddXY(i, Sin(i / 10) * 50 + 50);

  FView := TsgcVCLChart.Create(Self);
  FView.Parent := Self;
  FView.Align := alClient;
  FView.Chart := FChart;
end;

// elsewhere, e.g. from a menu action or before closing:
FView.SaveToPNG('chart.png');
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcFMXChart
- TsgcChartRenderer

- TsgcChartSeries_Line
- TsgcChartInteraction
- Pannelli

TsgcFMXChart

Unità: sgcCharts_FMX
TsgcFMXChart è la vista FireMonkey di un modello TsgcChart: una discendente di `TControl` che disegna il grafico assegnato alla sua proprietà **Chart** su Windows, macOS, iOS e Android. L'unit non compila in nulla a meno che `SGC_CHARTS_FMX` non sia definito, il che richiede Delphi XE6 o successivo. Il modello non contiene codice di disegno, quindi lo stesso grafico può essere mostrato anche da un TsgcVCLChart o disegnato in modo headless da un TsgcChartRenderer nello stesso momento.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Chart	TsgcChart	Il modello di grafico disegnato da questo controllo. Assegnarlo registra il controllo come listener; svuotarlo, o distruggere il grafico, interrompe il disegno da parte del controllo.
Frame-Count	Cardinal (sola lettura)	Numero di frame completi disegnati da quando il controllo è stato creato.
Overlay-Frame-Count	Cardinal (sola lettura)	Numero di frame solo overlay disegnati da quando il controllo è stato creato. Vedere **Ridisegni solo overlay** sotto.

Le consuete proprietà di `TControl` sono pubblicate senza modifiche: **Align**, **Anchors**, **ClipChildren**, **ClipParent**, **Cursor**, **DragMode**, **EnableDragHighlight**, **Enabled**, **Locked**, **Height**, **HitTest**, **Padding**, **Opacity**, **Margins**, **PopupMenu**, **Position**, **RotationAngle**, **RotationCenter**, **Scale**, **Visible**, **Width**, **TouchTargetExpansion**, e gli eventi del mouse, di trascinamento e di ridimensionamento.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG(const aFileName: string)		Esegue il rendering di **Chart** alla dimensione e scala scena correnti del controllo in un nuovo file PNG. Non ha effetto quando **Chart** è nil.
SaveToSVG(const aFileName: string)		Esegue il rendering di **Chart** alla dimensione e scala scena correnti del controllo in un file SVG. Non ha effetto quando **Chart** è nil.
DetectPixelOrder(var aData: TBitmapData) [class function]	TsgcFMXChartPixelOrder	Scrive un pixel di prova in dati bitmap mappati e lo rilegge per determinare se la bitmap della piattaforma memorizza in ordine `fpoBGRA`, `fpoRGBA` o un altro (`fpoOther`) ordine di canali. Usato internamente prima di copiare i pixel disegnati in una bitmap FMX; la maggior parte delle applicazioni non lo chiama mai direttamente.
CopyToBitmapData(aRasterizer: TsgcUIRasterizer; var aData: TBitmapData) [class procedure]		Converte i pixel ARGB non premoltiplicati di **aRasterizer** nei pixel premoltiplicati di dati bitmap mappati, sulla dimensione più piccola tra le due. Usato internamente da

		Paint; la maggior parte delle applicazioni non lo chiama mai direttamente.

Limitazione MaxFPS

MaxFPS non è una proprietà di questo controllo, appartiene al modello di grafico (vedere TsgcChart). Una notifica di modifica dal grafico marca solo il controllo come sporco e pianifica un ridisegno, al massimo **Chart.MaxFPS** volte al secondo: quando il frame successivo è già dovuto il controllo viene ridisegnato immediatamente, altrimenti un timer a scatto singolo lo ridisegna quando il frame diventa dovuto. I frame sono scanditi rispetto a una scadenza in corso (scadenza precedente più 1000 diviso **MaxFPS**), non rispetto a un intervallo fisso dall'ultimo disegno. Una notifica che arriva su un thread di feed non tocca mai direttamente il controllo, ma accoda una chiamata al thread principale con **TThread.Queue** (al massimo una chiamata in sospeso), e il thread principale pianifica il ridisegno; il distruttore rimuove una chiamata ancora in sospeso.

Ridisegni solo overlay

Il controllo registra anche un secondo listener, overlay, sul grafico. Una modifica che sposta solo il reticolo, la descrizione comando o una selezione a banda elastica (**TsgcChart.InvalidateOverlay**) non esegue un ridisegno completo: gli assi, le serie, lo sfondo, il titolo e la legenda non vengono ridisegnati. Al loro posto i pixel dell'ultimo rendering completo vengono ricopiati nel raster interno e viene disegnato sopra solo **TsgcChart.RenderOverlay**, ed è per questo che **OverlayFrameCount** e **FrameCount** vengono tracciati separatamente. Un rendering completo avviene comunque ogni volta che il controllo è sporco per un altro motivo, come un ridimensionamento, una modifica della scala scena, o una modifica ai dati, agli assi, al tema o al layout del grafico.

Esempio: disegnare un grafico in un form FMX

```
uses
  System.SysUtils, System.Types, System.Math, System.Classes,
  FMX.Types, FMX.Forms, FMX.Controls,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcCharts_FMX;

type
  TfrmMain = class(TForm)
  private
    FChart: TsgcChart;
    FView: TsgcFMXChart;
    FSeries: TsgcChartSeries_Line;
  public
    constructor Create(aOwner: TComponent); override;
  end;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  i: Integer;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcCharts FMX Sample';
  Width := 820;
  Height := 480;

  FChart := TsgcChart.Create(Self);
  FChart.Axes.Add.Name := 'bottom';
  FChart.Axes[0].Position := capBottom;
  FChart.Axes.Add.Name := 'left';
  FChart.Axes[1].Position := capLeft;

  FSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(Self);
  FSeries.Chart := FChart;
  FSeries.AxisX := 'bottom';
  FSeries.AxisY := 'left';
  for i := 0 to 99 do
```

```
    FSeries.AddXY(i, Sin(i / 10) * 50 + 50);

  FView := TsgcFMXChart.Create(Self);
  FView.Parent := Self;
  FView.Align := TAlignLayout.Client;
  FView.Chart := FChart;
end;

// elsewhere, e.g. from an action or before closing:
FView.SaveToPNG('chart.png');
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcVCLChart
- TsgcChartRenderer
- TsgcChartSeries_Line
- TsgcChartInteraction
- Pannelli

TsgcChartRenderer

Unità: sgcCharts_Renderer
TsgcChartRenderer è la vista headless di un modello TsgcChart: un semplice `TComponent` senza alcuna dipendenza da VCL o FMX e senza una propria finestra, quindi esegue il rendering di un grafico in un file o stream PNG, in un documento SVG o in un buffer di pixel ARGB grezzo da un programma console, un servizio Windows, un modulo ISAPI o un demone Linux64. Poiché non ha una superficie visiva, non è influenzato da **Chart.MaxFPS**: non esiste un ciclo di frame o un timer, ogni chiamata di rendering disegna il grafico in modo sincrono nel momento stesso in cui viene chiamata.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Chart	TsgcChart	Il modello di grafico disegnato da questo renderer. Ogni metodo Render* solleva **EsgcChartRendererError** quando questo valore è nil.
Width	Integer	Larghezza logica predefinita in pixel usata dagli overload che non specificano una dimensione. Predefinito 800.
Height	Integer	Altezza logica predefinita in pixel usata dagli overload che non specificano una dimensione. Predefinito 500.
Scale	Double	Pixel del dispositivo per pixel logico. Predefinito 1. L'output è `Round(Width * Scale)` per `Round(Height * Scale)` pixel del dispositivo; **Chart.Scale** viene impostato su questo valore per il rendering e ripristinato al valore precedente al termine.
CompressPNG	Boolean	Se l'output PNG è compresso con deflate. Predefinito True quando la libreria è stata compilata con `SGC_CHARTS_DEFLATE`, altrimenti predefinito False.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
RenderToPNGFile(const aFileName: string) RenderToPNGFile(const aFileName: string; aWidth, aHeight: Integer)		Esegue il rendering in un file PNG, a **Width**/**Height** oppure alla dimensione logica indicata senza modificare **Width** e **Height**.
RenderToPNGStream(aStream: TStream) RenderToPNGStream(aStream: TStream; aWidth, aHeight: Integer)		Esegue il rendering PNG (RGBA, 8 bit) in uno stream.
RenderToSVG RenderToSVG(aWidth, aHeight: Integer)	string	Esegue il rendering e restituisce un documento SVG 1.1 (ASCII puro) come stringa.
RenderToSVGFile(const aFileName: string) RenderToSVGFile(const aFileName: string; aWidth, aHeight: Integer)		Esegue il rendering SVG in un file.
RenderToSVGStream(aStream: TStream) RenderToSVGStream(aStream: TStream; aWidth, aHeight: Integer)		Esegue il rendering SVG in uno stream.

RenderToBuffer(var aBuffer: TsgcUICardinalArray; out aPixelWidth, aPixelHeight: Integer) RenderToBuffer(var aBuffer: TsgcUICardinalArray; out aPixelWidth, aPixelHeight: Integer; aWidth, aHeight: Integer)		Esegue il rendering in pixel $AARRGGBB non premoltiplicati, dall'alto verso il basso, con uno stride di riga pari a **aPixelWidth**; **aPixelWidth** e **aPixelHeight** vengono restituiti come dimensione del dispositivo.

Threading

Ogni metodo di rendering può essere chiamato da qualsiasi thread. Ogni **TsgcChartRenderer** possiede i propri canvas, uno raster e uno SVG, protetti da un lock privato di quella istanza del renderer. Inoltre, ogni rendering eseguito da qualsiasi **TsgcChartRenderer** nel processo passa attraverso un ulteriore lock condiviso dall'intera unit, perché **TsgcChart.Render** mantiene lo stato di layout sul grafico stesso mentre è in esecuzione. Mentre un rendering è in corso il grafico non deve essere modificato strutturalmente, cioè nessuna serie o asse aggiunto, rimosso o liberato, e nessuna proprietà che influisce sul layout modificata; l'aggiunta di dati tramite i buffer delle serie (**Buffer.Append**, **OHLCBuffer.Append**, le origini dati) è sicura, perché le serie disegnano a partire da uno snapshot acquisito sotto il lock proprio del buffer.
Il lock di rendering condiviso viene acquisito solo da **TsgcChartRenderer**. Una vista visiva, TsgcVCLChart o TsgcFMXChart, non lo acquisisce, quindi non eseguire il rendering dello stesso grafico con un renderer in un thread mentre una vista visiva lo sta disegnando nello stesso momento.

Esempio: rendering headless in PNG e SVG

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcCharts_Renderer;

var
  vChart: TsgcChart;
  vSeries: TsgcChartSeries_Line;
  vRenderer: TsgcChartRenderer;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Title.Text := 'Headless Render';
    vChart.Axes.Add.Name := 'bottom';
    vChart.Axes[0].Position := capBottom;
    vChart.Axes.Add.Name := 'left';
    vChart.Axes[1].Position := capLeft;

    vSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    try
      vSeries.Chart := vChart;
      vSeries.AxisX := 'bottom';
      vSeries.AxisY := 'left';
      for i := 0 to 99 do
        vSeries.AddXY(i, Sin(i / 10) * 100);

      vRenderer := TsgcChartRenderer.Create(nil);
      try
        vRenderer.Chart := vChart;
        vRenderer.Width := 800;
        vRenderer.Height := 400;
        vRenderer.RenderToPNGFile('renderer.png');
        vRenderer.RenderToSVGFile('renderer.svg');
      finally
        vRenderer.Free;
      end;
    finally
      vSeries.Free;
    end;
```

```
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChart
- TsgcVCLChart
- TsgcFMXChart
- TsgcChartSeries_Line
- Pannelli

TsgcChartInteraction

Unità: sgcCharts_Interaction
TsgcChartInteraction è l'API di input di un TsgcChart: un `TPersistent`, privo di dipendenze da framework, che trasforma le chiamate grezze di mouse, rotella e gesti in letture del reticolo, clic sui punti, zoom, pan e, nell'edizione financial, comportamento degli strumenti di disegno e degli splitter di pannello. Non porta alcuna dipendenza da VCL, FMX o da qualsiasi API di finestre; una vista inoltra qualunque cosa riceva dai propri eventi di input (un TsgcVCLChart, un TsgcFMXChart, o un ciclo host personalizzato) come coordinate in pixel del grafico, lo stesso spazio di pixel del dispositivo del rettangolo passato a **TsgcChart.Render**. Ogni grafico possiede esattamente un'istanza di interazione, creata nel suo costruttore ed esposta come **TsgcChart.Interaction**; le applicazioni la configurano lì invece di crearne una propria.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Crosshair	Boolean	Disegna il reticolo e le letture sugli assi mentre si passa sopra il grafico. Predefinito True.
CrosshairColor	TsgcUIColor	0 (l'impostazione predefinita) usa il colore del tema.
Tooltip	Boolean	Mostra la descrizione comando del punto più vicino durante il passaggio del cursore. Predefinito True.
ZoomMode	TsgcChartZoomMode	`czmNone`, `czmX`, `czmY` o `czmXY`: su quali assi agiscono zoom e pan. Predefinito `czmX`.
WheelZoom	Boolean	La rotella esegue lo zoom attorno al cursore; Shift + rotella esegue invece il pan orizzontale. Predefinito True.
BoxZoom	Boolean	Un trascinamento con il tasto sinistro disegna una banda elastica ed esegue lo zoom su di essa. Predefinito True. Ctrl + trascinamento sinistro esegue invece sempre il pan, e un trascinamento con il tasto destro o centrale esegue il pan indipendentemente da questa proprietà.
Pan	Boolean	Abilita il pan tramite trascinamento. Predefinito True.
AutoScrollResumeDelay	Integer	Millisecondi senza interazione prima che uno zoom orizzontale venga azzerato e un **TsgcChart.TimeWindow** torni a scorrere; 0 significa non riprendere mai automaticamente. Predefinito 3000. Vedere Scorrimento automatico.
SnapToPoint	Boolean	Il reticolo salta al punto più vicino: il più vicino in X, poi il più vicino in Y tra le serie a quella X (altrimenti il più vicino per distanza in pixel quando è False). Predefinito True.
DrawingTool	TsgcChartDrawingTool	Solo edizione financial. `cdtNone` (l'impostazione predefinita) permette a una pressione con il tasto sinistro di selezionare e trascinare un disegno esistente; qualsiasi altro valore (`cdtTrendLine`, `cdtHorizontalLine`, `cdtVerticalLine`, `cdtRectangle`, `cdtFibonacci`) fa sì che il successivo trascinamento con il tasto sinistro nel grafico crei un disegno di quel tipo (pressione = primo ancoraggio, rilascio = secondo ancoraggio), dopodiché la proprietà torna a `cdtNone`.

Paused	Boolean (sola lettura)	True mentre lo scorrimento automatico è in pausa a causa di uno zoom o di un pan. Vedere Scorrimento automatico.
Dragging	Boolean (sola lettura)	True mentre è in corso uno zoom a riquadro, un pan, un trascinamento di splitter o di disegno.
DragMode	TsgcChartDragMode (sola lettura)	`cdmNone` , `cdmBox` , `cdmPan` , oppure, nell'edizione financial, `cdmSplitter` (viene trascinato uno splitter di pannello, vedere Pannelli), `cdmDrawCreate` o `cdmDrawMove` (viene trascinato un disegno o uno dei suoi ancoraggi).
Chart	TComponent (sola lettura)	Il grafico a cui questa interazione è collegata.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
MouseMove(X, Y: Double)		Alimenta uno spostamento del puntatore, in pixel del grafico. Aggiorna il reticolo, continua un trascinamento in corso, oppure genera **TsgcChart.OnCrosshairMove** quando è inattivo sopra il grafico.
MouseDown(X, Y: Double; aButton: TsgcChartMouseButton; aShift: TsgcChartShiftState)		Alimenta una pressione di pulsante. **aButton** è `cmbLeft` , `cmbRight` o `cmbMiddle` ; **aShift** è un insieme di `cskShift` , `cskCtrl` , `cskAlt` . Avvia uno zoom a riquadro, un pan, un trascinamento di splitter o di disegno a seconda delle proprietà sopra.
MouseUp(X, Y: Double; aButton: TsgcChartMouseButton; aShift: TsgcChartShiftState)		Alimenta un rilascio di pulsante. Completa il trascinamento avviato da **MouseDown**, oppure, quando il puntatore non ha mai superato la soglia di trascinamento, risolve un clic e genera **TsgcChart.OnSeriesClick**.
MouseWheel(X, Y: Double; aDelta: Integer; aShift: TsgcChartShiftState)		Alimenta uno scatto della rotella. **aDelta** è 120 per scatto, positivo in allontanamento dall'utente (zoom in avanti).
MouseLeave		Alimenta l'uscita del puntatore dal controllo, nascondendo il reticolo e la descrizione comando.
DoubleClick(X, Y: Double)		Alimenta un doppio clic, in pixel del grafico. Chiama **ResetZoom**.
Gesture(aKind: TsgcChartGestureKind; aCenterX, aCenterY, aFactorOrDX, aDY: Double)		Alimenta un gesto tattile. Per `cgZoom` , **aFactorOrDX** è la scala del pizzicamento (maggiore di 1 esegue lo zoom in avanti) attorno a **aCenterX, aCenterY**; per `cgPan` , **aFactorOrDX** e **aDY** sono il movimento del dito in pixel.
ResetZoom		Azzera lo zoom di ogni asse e riprende lo scorrimento automatico.
DeleteSelectedDrawing	Boolean	Solo edizione financial. Rimuove il disegno selezionato di **TsgcChart.Drawings** a meno che non sia Locked; una vista lo

		chiama per il tasto Canc. True quando un disegno è stato rimosso.
HitTest(X, Y: Double)	TsgcChartHitInfo	Cosa si trova sotto una posizione in pixel del grafico dopo l'ultimo **TsgcChart.Render**, senza alcun effetto collaterale. Vedere HitTest e TsgcChartHitInfo.
CheckAutoScroll	Boolean	Chiamato da **TsgcChart.Render** prima che gli intervalli vengano calcolati. Azzera lo zoom orizzontale una volta trascorso **AutoScrollResumeDelay** dall'ultima interazione; True quando lo ha fatto. Vedere Scorrimento automatico.
DrawOverlay(aCanvas: TsgcUICanvas; const aRect: TsgcUIRect; aScale: Double)		Chiamato da **TsgcChart.Render** dopo il contenuto del grafico. Disegna il reticolo, la descrizione comando e la banda elastica all'interno di **aRect** di **aCanvas**.

Eventi

Questi tre eventi sono pubblicati su **TsgcChart** stesso, non su TsgcChartInteraction: è l'interazione a generarli sul grafico a cui è collegata, quindi un'applicazione li assegna sul grafico. Vedere TsgcChart.

Evento	Tipo	Descrizione
TsgcChart.OnCrosshairMove	TsgcChartHitEvent	Il puntatore si è spostato sul grafico mentre era inattivo (nessun trascinamento in corso); **aHit** è il risultato di **HitTest** alla posizione del puntatore.
TsgcChart.OnSeriesClick	TsgcChartHitEvent	Un clic con il tasto sinistro è caduto entro il raggio di clic di un punto; **aHit.Series** e **aHit.Index** lo identificano.
TsgcChart.OnZoom	TNotifyEvent	Generato dopo uno zoom interattivo, un pan o **ResetZoom**.

TsgcChartHitEvent è dichiarato come:

```
TsgcChartHitEvent = procedure(Sender: TObject; const aHit: TsgcChartHitInfo)
  of object;
```

HitTest e TsgcChartHitInfo

HitTest riporta su cosa cade una posizione in pixel del grafico, usando il rettangolo di grafico calcolato dall'ultimo **TsgcChart.Render**; non cambia nulla ed è sicuro da chiamare in qualsiasi momento, anche al di fuori di **MouseMove**, **MouseDown** o **MouseUp**. Restituisce un record **TsgcChartHitInfo** con questi campi:

Campo	Tipo	Descrizione
Area	TsgcChartHitArea	La parte del grafico sotto la posizione: `chaNone`, `chaPlot`, `chaAxis`, `chaLegend` o `chaTitle`.
Axis	TsgcChartAxis	L'asse sotto la posizione quando **Area** è `chaAxis`.
Series	TComponent	La **TsgcChartSeries** del punto più vicino, nil quando nessuna. Dichiarata come TComponent perché TsgcChartInteraction viene compilata prima di TsgcChart e dei tipi di serie.
SeriesIndex	Integer	Indice di **Series** nel grafico, -1 quando nessuna.

Index	Integer	Indice logico del punto nel buffer, 0 è il più vecchio, -1 quando nessuno.
XValue, YValue	Double	Valori del punto. **YValue** è la chiusura di una candela.
IsOHLC	Boolean	True quando il punto proviene da una serie OHLC o a candele.
Open, High, Low, Close	Double	Impostati solo quando **IsOHLC** è True.
PixelX, PixelY	Double	Posizione del punto in pixel del grafico.
Distance	Double	Distanza in pixel tra la posizione interrogata e il punto; 0 all'interno di una barra o di una candela.
CursorX, CursorY	Double	La posizione interrogata, come passata a **HitTest**.
SubIndex	Integer	Elemento della serie sotto la posizione: una fetta, un punto del radar, una cella della heatmap, una profondità della treemap o una fase dell'imbuto; -1 se non ce n'è nessuno.
ZValue	Double	Terzo valore dell'elemento (il valore della cella della heatmap), NaN se non c'è.
Percent	Double	Quota dell'elemento nella propria serie (torta, imbuto, treemap), NaN se non c'è.
Text	string	Testo di categoria dell'elemento (fetta, raggio, celle, percorso del nodo o fase), vuoto se non c'è.

TsgcChart.OnSeriesClick si attiva solo quando **Distance** rientra in un piccolo raggio di clic del punto; un clic che cade su un'area vuota del grafico chiama comunque internamente **HitTest** ma non genera l'evento.

Aree di tracciamento: hover, clic e azioni delle serie

Hover, clic e tooltip raggiungono le serie di ogni modalità di area di tracciamento: celle di torta, imbuto e treemap, aree polari dei radar e la heatmap in un'area XY. Zoom, pan, il mirino e il ripristino dello zoom con doppio clic funzionano solo nelle aree XY. Non ci sono nuovi eventi del grafico: l'hover genera **OnCrosshairMove** e un clic genera **OnSeriesClick**, entrambi con i campi hit indicati sopra; dopo **OnSeriesClick** la serie esegue la propria azione di clic tramite **AreaClick**, quindi una torta con **ExplodeOnClick** estrae la fetta e una treemap con **DrillOnClick** entra nel gruppo. Una serie può fornire un proprio testo di tooltip, che viene disegnato come semplici righe. Con una heatmap sotto una serie a linee, un punto della linea entro il raggio del clic prevale, altrimenti prevale la cella della heatmap.

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Interaction, sgcCharts_Series_Category,
  sgcCharts_Series_Pie;

var
  vChart: TsgcChart;
  vPie: TsgcChartSeries_Pie;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  vRect: TsgcUIRect;
  vHit: TsgcChartHitInfo;
  vX, vY: Double;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(400, 400);
```

```
  vPie := TsgcChartSeries_Pie.Create(nil);
  try
    vPie.Chart := vChart;
    vPie.ExplodeOnClick := True;
    vPie.SetValue('Web', 50);
    vPie.SetValue('Store', 30);
    vPie.SetValue('Phone', 20);
    // the hit test uses the geometry of the last render
    vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 400, 400));

    // a point right of 12 o'clock: inside the first slice
    vRect := vChart.SeriesAreaRect(vPie);
    vX := (vRect.Left + vRect.Right) / 2 + 20;
    vY := (vRect.Top + vRect.Bottom) / 2 - 40;
    vHit := vChart.Interaction.HitTest(vX, vY);
    if vHit.Series = vPie then
      Writeln('slice ', vHit.SubIndex, ' ', vHit.Text, ': ',
        FormatFloat('0.#', vHit.Percent), '%');

    // a click: OnSeriesClick fires, then the pie explodes the slice
    vChart.Interaction.MouseDown(vX, vY, cmbLeft, []);
    vChart.Interaction.MouseUp(vX, vY, cmbLeft, []);
    Writeln('exploded: ',
      TsgcChartPieSlice(vPie.Slices[vHit.SubIndex]).Exploded);
  finally
    vPie.Free;
    vRaster.Free;
    vChart.Free;
  end;
end.
```

Scorrimento automatico

Un grafico con un **TsgcChart.TimeWindow** diverso da zero mantiene normalmente il proprio asse orizzontale sui dati più recenti. Eseguire lo zoom o il pan sugli assi orizzontali blocca questo comportamento in modo che l'intervallo ingrandito resti a schermo mentre continuano ad arrivare nuovi dati; **Paused** riporta True mentre questo è in vigore. Non esiste un metodo separato di pausa o ripresa: **TsgcChart.Render** chiama **CheckAutoScroll** a ogni rendering, e una volta trascorsi **AutoScrollResumeDelay** millisecondi senza interazione, lo zoom orizzontale viene azzerato e la finestra temporale torna a scorrere; **AutoScrollResumeDelay** impostato a 0 disabilita la ripresa automatica, lasciando **ResetZoom** come unico modo per tornare indietro. Non è coinvolto alcun timer, il controllo avviene solo al momento del rendering.

Esempio: alimentare input sintetico e leggere l'hit

TsgcChartInteraction accetta semplici coordinate, quindi non serve alcun form VCL o FMX per esercitarla, un programma console può pilotarla direttamente una volta che il grafico è stato disegnato almeno una volta (così **PlotRect** è noto):

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster, sgcCharts_Interaction;

type
  THandler = class
    procedure OnCrosshair(Sender: TObject; const aHit: TsgcChartHitInfo);
    procedure OnClick(Sender: TObject; const aHit: TsgcChartHitInfo);
  end;

procedure THandler.OnCrosshair(Sender: TObject; const aHit: TsgcChartHitInfo);
begin
  Writeln('crosshair: seriesIndex=', aHit.SeriesIndex, ' index=', aHit.Index,
    ' x=', aHit.XValue: 0: 2, ' y=', aHit.YValue: 0: 2);
end;
```

```
procedure THandler.OnClick(Sender: TObject; const aHit: TsgcChartHitInfo);
begin
  if aHit.Series <> nil then
    Writeln('click: series=', TsgcChartSeries(aHit.Series).Name, ' index=',
      aHit.Index)
  else
    Writeln('click: no point near cursor');
end;

var
  vChart: TsgcChart;
  vSeries: TsgcChartSeries_Line;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  vHandler: THandler;
  vHit: TsgcChartHitInfo;
  vAxisX, vAxisY: TsgcChartAxis;
  vClickX, vClickY: Double;
  i: Integer;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  vHandler := THandler.Create;
  try
    // TsgcChart already owns a bottom and a left axis, and Interaction
    // (created automatically, as vChart.Interaction)
    vSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    try
      vSeries.Name := 'Signal';
      vSeries.Chart := vChart;
      for i := 0 to 99 do
        vSeries.AddXY(i, Sin(i / 10) * 50 + 50);

      vChart.OnCrosshairMove := vHandler.OnCrosshair;
      vChart.OnSeriesClick := vHandler.OnClick;

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(400, 300);
      try
        vChart.Scale := 1;
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 400, 300));

        // hover: fires OnCrosshairMove through the handler above
        vChart.Interaction.MouseMove(200, 150);

        // HitTest reports the point nearest to a chart pixel position
        vHit := vChart.Interaction.HitTest(200, 150);
        Writeln('HitTest: seriesIndex=', vHit.SeriesIndex, ' index=',
          vHit.Index, ' x=', vHit.XValue: 0: 2, ' y=', vHit.YValue: 0: 2);

        // click exactly on that point: fires OnSeriesClick
        vAxisX := vSeries.XAxis;
        vAxisY := vSeries.YAxis;
        vClickX := vAxisX.ValueToPixel(vHit.XValue, vChart.PlotRect.Left,
          vChart.PlotRect.Right - vChart.PlotRect.Left);
        vClickY := vAxisY.ValueToPixel(vHit.YValue, vChart.PlotRect.Top,
          vChart.PlotRect.Bottom - vChart.PlotRect.Top);
        vChart.Interaction.MouseDown(vClickX, vClickY, cmbLeft, []);
        vChart.Interaction.MouseUp(vClickX, vClickY, cmbLeft, []);
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vSeries.Free;
    end;
  finally
    vHandler.Free;
    vChart.Free;
```

```
  end;
end.
```

Questo stampa l'hit del reticolo, il risultato equivalente di **HitTest**, e la serie e l'indice risolti dal clic, per esempio:

```
crosshair: seriesIndex=0 index=46 x=46.00 y=0.32
HitTest: seriesIndex=0 index=46 x=46.00 y=0.32
click: series=Signal index=46
```

Vedere anche

- TsgcChart
- Axes
- TsgcChartSeries_Line
- TsgcVCLChart
- TsgcFMXChart
- Pannelli
- Aree di tracciamento

TsgcChartDataSource

Unità: sgcCharts_DataSource
Classe base per ogni origine dati del grafico. Accoda punti a un **Buffer** (TsgcChartBuffer) e candele a un **OHLCBuffer** (**TsgcChartOHLCBuffer**). Entrambi vengono impostati da codice e non sono di proprietà dell'origine dati. Ogni accodamento passa attraverso il lock proprio del buffer, in modo che un thread di alimentazione possa accodare mentre il thread di rendering legge uno snapshot.
Mapping indica all'origine dati dove si trovano X, Y e i valori OHLC in ciascun record in ingresso: un percorso JSON per l'input JSON, un nome di colonna o un indice di colonna a base 0 per l'input CSV, oppure un nome di campo per un dataset. Un **XPath** vuoto rende X l'indice del record a base 0. Un record produce un punto quando **Buffer** è assegnato e **YPath** è impostato, e una candela quando **OHLCBuffer** è assegnato e **OpenPath**, **HighPath**, **LowPath** e **ClosePath** sono impostati (**VolumePath** è facoltativo; un volume mancante è 0). I record i cui valori X o di valore non possono essere letti o convertiti vengono ignorati.
Mapping.TimeFormat converte X: `ctfNumber` mantiene il numero, `ctfUnixSeconds` e `ctfUnixMilliseconds` trasformano un tempo Unix in un `TDateTime` UTC, `ctfISO8601` analizza un testo ISO 8601 (uno scarto `Z` o `+hh:mm` viene convertito in UTC; un testo senza fuso viene mantenuto così com'è) e mantiene un numero semplice come `TDateTime`. I numeri vengono sempre analizzati con `.` come separatore decimale, indipendentemente dalla locale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Active	Boolean	True	False fa sì che l'origine dati ignori ogni accodamento.
Mapping	TsgcChartDataMapping	—	XPath, YPath, OpenPath, HighPath, LowPath, ClosePath, VolumePath, LabelPath e TimeFormat. Vedere sopra, e Serie per categorie e heatmap più avanti per **LabelPath**.
Throttle	Integer	0	Millisecondi tra le notifiche di **OnDataChanged**. Vedere sotto.
OnBeforeAppend	TsgcChartBeforeAppendEvent	nil	Viene generato prima che un punto venga accodato, con `aX` e `aY` scrivibili e `aAccept` impostato a True; impostare `aAccept` su False salta il punto.
OnBeforeAppendOHLC	TsgcChartBeforeAppendOHLCEvent	nil	Viene generato prima che una candela venga accodata, con `aX`, `aOpen`, `aHigh`, `aLow`, `aClose`, `aVolume` scrivibili e `aAccept` impostato a True; impostare `aAccept` su False salta la candela.
OnDataChanged	TNotifyEvent	nil	Viene generato dopo che uno o più punti o candele sono stati accodati. Vedere Notifica sotto.

Metodi

Metodo	Descrizione
BeginUpdate / EndUpdate	Rinvia le notifiche fino al corrispondente **EndUpdate**, che invia quindi una singola notifica (limitata) quando nel frattempo è stato accodato qualcosa. Si possono annidare liberamente; solo l'**EndUpdate** più esterno può generarsi.
Clear	Azzera **Buffer** e **OHLCBuffer**, svuota una serie per categorie o una heatmap collegata e reimposta l'indice di record utilizzato quando **XPath** è vuoto.

Notifica e threading

OnDataChanged è limitato (throttled): dopo un accodamento, l'evento viene generato immediatamente quando l'ultima notifica risale ad almeno **Throttle** ms prima, altrimenti un thread ausiliario lo genera alla chiusura della finestra di limitazione. Non è mai presente più di una notifica in sospeso, quindi una raffica di accodamenti produce un evento per finestra. **Throttle** = 0 notifica a ogni accodamento (comunque unificata mentre una notifica è in sospeso).
Delphi 2010 e versioni successive recapitano **OnDataChanged** nel thread principale, tramite `TThread.Queue`; un'applicazione console o un servizio deve chiamare `CheckSynchronize` per riceverlo. Delphi 7-2009 non dispone di `TThread.Queue`, quindi lì l'evento viene generato nel thread che ha effettuato l'accodamento, oppure nel thread di limitazione, e il gestore deve sincronizzarsi da sé prima di toccare un controllo.

Serie per categorie e heatmap

La proprietà **Series** collega una serie X/Y o a candele, e anche una serie per categorie (torta, radar, imbuto, treemap) o una heatmap. **Mapping.LabelPath** è il percorso JSON o la colonna CSV del testo dell'elemento. Un record di categoria con un'etichetta chiama **SetValue**(etichetta, Y), quindi vince l'ultimo valore di un testo; senza una mappatura dell'etichetta imposta l'elemento in X arrotondato all'indice più vicino (X è l'indice del record quando **XPath** è vuoto). Un record la cui etichetta è mappata ma mancante o vuota non scrive alcun elemento, e **OnBeforeAppend** continua a filtrare (X, Y). Un record di heatmap aggiunge una riga: un record JSON il cui **YPath** è un array (la chiave è X quando **XPath** è impostato, altrimenti il contatore progressivo delle righe), oppure le celle di un record CSV; i valori che non sono numeri sono celle nulle. Un caricamento scrive la serie collegata all'interno di **BeginUpdate** / **EndUpdate**, quindi si ridisegna una sola volta, e un'origine dati non scrive mai in una serie in fase di progettazione, quindi i dati live non arrivano mai in un DFM. Le origini dati dataset e tabella usano **LabelField** e **LabelColumn** al posto di **LabelPath**.

Discendenti

- TsgcChartDataSource_Manual: alimentata direttamente da codice.
- TsgcChartDataSource_DataSet: carica da un `TDataSet`.
- TsgcChartDataSource_JSON: carica da un documento JSON.
- TsgcChartDataSource_CSV: carica da testo CSV.
- TsgcChartDataSource_Table: carica da una tabella che implementa `IsgcUITable`, come un modello dati sgcGrid.
- Le origini dati bridge, alimentate da una connessione sgcWebSockets attiva.

TsgcChartDataSource_Manual

Unità: sgcCharts_DataSource
Il componente deriva da TsgcChartDataSource ed eredita **Buffer**, **OHLCBuffer**, **Mapping**, **Active**, **Throttle**, **BeginUpdate**/**EndUpdate**, **Clear** e gli eventi di pre-accodamento e di modifica dei dati. Non aggiunge nuove proprietà, solo i tre metodi che un'applicazione chiama direttamente quando ha già i valori a disposizione e non necessita di **Mapping** per individuarli in un record.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
AppendValue(const aX, aY: Double)	Boolean	Accoda un punto a **Buffer**. False quando l'origine dati è inattiva, **Buffer** è nil, oppure **OnBeforeAppend** ha rifiutato il punto.
AppendOHLC(const aX, aOpen, aHigh, aLow, aClose: Double; const aVolume: Double = 0)	Boolean	Accoda una candela a **OHLCBuffer**. False quando l'origine dati è inattiva, **OHLCBuffer** è nil, oppure **OnBeforeAppendOHLC** ha rifiutato la candela.
AppendJSON(const aJSON: string)	Boolean	Legge un oggetto JSON, o un array di oggetti o di array, tramite **Mapping**, allo stesso modo in cui TsgcChartDataSource_JSON legge un documento. Restituisce False in caso di JSON malformato; non genera mai un'eccezione per questo.
AppendCategory(const aText: string; aValue: Double)	Boolean	Scrive il valore di **aText** nella serie per categorie collegata (un upsert; X di **OnBeforeAppend** è l'indice dell'elemento). False quando l'origine dati è inattiva, nessuna serie per categorie è collegata, oppure **OnBeforeAppend** l'ha rifiutato.
AppendLine(aKey: Double; const aValues: array of Double)	Boolean	Aggiunge una riga alla chiave **aKey** della heatmap collegata. False quando l'origine dati è inattiva o nessuna heatmap è collegata.

Esempio: accodare punti da codice

```
var
  vBuffer: TsgcChartBuffer;
  vSource: TsgcChartDataSource_Manual;
  i: Integer;
begin
  vBuffer := TsgcChartBuffer.Create(1024, cbmOverwrite);
  try
    vSource := TsgcChartDataSource_Manual.Create(nil);
    try
      vSource.Buffer := vBuffer;
      for i := 0 to 99 do
        vSource.AppendValue(i, Sin(i / 10) * 100);
    finally
      vSource.Free;
    end;
  finally
    vBuffer.Free;
```

```
  end;
end;
```

Esempio: alimentare una torta e una heatmap

```
uses
  SysUtils,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_DataSource, sgcCharts_Series_Category,
  sgcCharts_Series_Pie, sgcCharts_Series_Heatmap;

var
  vPie: TsgcChartSeries_Pie;
  vHeat: TsgcChartSeries_Heatmap;
  vPieSource, vHeatSource: TsgcChartDataSource_Manual;
  i: Integer;
begin
  vPie := TsgcChartSeries_Pie.Create(nil);
  vHeat := TsgcChartSeries_Heatmap.Create(nil);
  vPieSource := TsgcChartDataSource_Manual.Create(nil);
  vHeatSource := TsgcChartDataSource_Manual.Create(nil);
  try
    // a category series: AppendCategory writes the value of a text
    vPieSource.Series := vPie;
    vPieSource.AppendCategory('Chrome', 64);
    vPieSource.AppendCategory('Safari', 19);
    vPieSource.AppendCategory('Chrome', 66); // replaces 64
    // JSON records: Mapping.LabelPath names the item text
    vPieSource.Mapping.LabelPath := 'browser';
    vPieSource.Mapping.YPath := 'share';
    vPieSource.AppendJSON('[{"browser":"Edge","share":5},' +
      '{"browser":"Firefox","share":3}]');
    for i := 0 to vPie.ItemCount - 1 do
      Writeln(vPie.Slices[i].Text, ' = ', FormatFloat('0', vPie.Slices[i].Value));

    // a heatmap: AppendLine adds one line with its key
    vHeatSource.Series := vHeat;
    vHeatSource.AppendLine(0, [1, 2, 3]);
    vHeatSource.AppendLine(1, [4, 5, 6]);
    Writeln('line 1, cell 2 = ', FormatFloat('0', vHeat.Cells[1, 2]));
  finally
    vHeatSource.Free;
    vPieSource.Free;
    vHeat.Free;
    vPie.Free;
  end;
end.
```

Vedere anche

- TsgcChartDataSource
- TsgcChartBuffer

TsgcChartDataSource_DataSet

Unità: sgcCharts_DataSource_DataSet
Carica i dati del grafico dalle righe di un `TDataSet`. Il componente deriva da TsgcChartDataSource ed eredita **Buffer**, **OHLCBuffer**, **Active**, **Throttle** e gli eventi di pre-accodamento e di modifica dei dati; non utilizza la proprietà ereditata **Mapping**, poiché i campi vengono indicati direttamente per nome.
XField, **YField** e da **OpenField** a **VolumeField** indicano i nomi dei campi. Un **XField** vuoto rende X l'indice del record a base 0. Un campo data/ora fornisce il proprio `TDateTime` come X; un campo numerico viene convertito da **Mapping.TimeFormat** (secondi o millisecondi Unix); un campo di testo viene analizzato come testo CSV. Una riga con X o Y nullo non produce alcun punto, una riga con open, high, low o close nulli non produce alcuna candela, e un volume nullo è 0.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DataSet	TDataSet	Il dataset da cui vengono caricate le righe.
XField	string	Campo che contiene X. Vuoto indica l'indice del record a base 0.
YField	string	Campo che contiene Y.
OpenField, HighField, LowField, CloseField	string	Campi che contengono i valori OHLC. Tutti e quattro devono essere impostati perché una riga produca una candela.
VolumeField	string	Campo che contiene il volume. Facoltativo; un campo nullo o non impostato vale 0.
LabelField	string	Campo del testo dell'elemento di una serie per categorie collegata (torta, radar, imbuto, treemap): ogni riga chiama **SetValue**(testo, Y), e una riga con testo nullo o vuoto non scrive alcun elemento. Senza **LabelField** ogni riga imposta l'elemento al proprio X (l'indice del record quando **XField** è vuoto). Vedere Serie per categorie e heatmap.

Metodi

Metodo	Descrizione
LoadFromDataSet	Accoda ogni riga del **DataSet** aperto, con i controlli disabilitati e il record corrente ripristinato al termine, e invia una notifica alla fine. Non ha alcun effetto quando **DataSet** è nil o chiuso.
Refresh	Azzera i buffer e richiama **LoadFromDataSet**. Non ha alcun effetto quando **DataSet** è nil o chiuso.

Esempio: caricare un buffer da un dataset

```
var
  vBuffer: TsgcChartBuffer;
  vSource: TsgcChartDataSource_DataSet;
  vDataSet: TClientDataSet;
begin
  vBuffer := TsgcChartBuffer.Create(4096, cbmOverwrite);
```

```
  try
    vDataSet := TClientDataSet.Create(nil);
    try
      vDataSet.FieldDefs.Add('ts', ftFloat);
      vDataSet.FieldDefs.Add('price', ftFloat);
      vDataSet.CreateDataSet;
      vDataSet.Open;
      vDataSet.AppendRecord([1.0, 100.5]);
      vDataSet.AppendRecord([2.0, 101.25]);

      vSource := TsgcChartDataSource_DataSet.Create(nil);
      try
        vSource.Buffer := vBuffer;
        vSource.DataSet := vDataSet;
        vSource.XField := 'ts';
        vSource.YField := 'price';
        vSource.LoadFromDataSet;
      finally
        vSource.Free;
      end;
    finally
      vDataSet.Free;
    end;
  finally
    vBuffer.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartDataSource
- TsgcChartBuffer

TsgcChartDataSource_JSON

Unità: sgcCharts_DataSource_JSON
Carica i dati del grafico da un documento JSON. Il componente deriva da TsgcChartDataSource ed eredita **Buffer**, **OHLCBuffer**, **Mapping**, **Active**, **Throttle** e gli eventi di pre-accodamento e di modifica dei dati.
ArrayPath seleziona i record; un **ArrayPath** vuoto indica la radice del documento. Un array di oggetti o di array produce un record per elemento, un oggetto produce un record. Ogni record viene quindi letto tramite **Mapping**, esattamente come descritto in TsgcChartDataSource. I caricamenti accodano ai buffer, quindi chiamare prima **Clear** per sostituire i dati anziché aggiungerli, e inviano una notifica al termine. JSON malformato o un **ArrayPath** mancante generano `EsgcChartJSONError`.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
ArrayPath	string	Percorso dell'array (o oggetto) di record all'interno del documento. Vuoto indica la radice del documento.

Metodi

Metodo	Descrizione
LoadFromString(const aJSON: string)	Carica da una stringa JSON.
LoadFromStream(aStream: TStream)	Carica da uno stream di testo UTF-8; il BOM è facoltativo.
LoadFromFile(const aFileName: string)	Carica da un file UTF-8; il BOM è facoltativo.

Esempio: caricare candele da un array JSON

```
var
  vOHLC: TsgcChartOHLCBuffer;
  vSource: TsgcChartDataSource_JSON;
const
  CS_JSON = '[{"t":1700000000,"o":100,"h":105,"l":99,"c":103,"v":10}]';
begin
  vOHLC := TsgcChartOHLCBuffer.Create(4096, cbmOverwrite);
  try
    vSource := TsgcChartDataSource_JSON.Create(nil);
    try
      vSource.OHLCBuffer := vOHLC;
      vSource.Mapping.XPath := 't';
      vSource.Mapping.TimeFormat := ctfUnixSeconds;
      vSource.Mapping.OpenPath := 'o';
      vSource.Mapping.HighPath := 'h';
      vSource.Mapping.LowPath := 'l';
      vSource.Mapping.ClosePath := 'c';
      vSource.Mapping.VolumePath := 'v';
      vSource.LoadFromString(CS_JSON);
    finally
      vSource.Free;
    end;
  finally
    vOHLC.Free;
```

```
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartDataSource
- TsgcChartDataSource_Manual (AppendJSON)
- TsgcChartBuffer

TsgcChartDataSource_CSV

Unità: sgcCharts_DataSource_CSV
Carica i dati del grafico da testo CSV (RFC 4180). Il componente deriva da TsgcChartDataSource ed eredita **Buffer**, **OHLCBuffer**, **Mapping**, **Active**, **Throttle** e gli eventi di pre-accodamento e di modifica dei dati.
I campi sono separati da **Delimiter**; un campo può essere racchiuso tra virgolette con ", e un campo tra virgolette può contenere il delimitatore, interruzioni di riga e virgolette doppie. Le righe terminano con CRLF, LF o CR; le righe vuote vengono ignorate. Quando **HasHeader** è True, il primo record denomina le colonne.
I percorsi di **Mapping** selezionano le colonne: un nome di intestazione (senza distinzione tra maiuscole e minuscole) oppure un indice di colonna a base 0. I numeri utilizzano **DecimalSeparator** (. per impostazione predefinita) indipendentemente dalla locale. Una riga i cui valori mappati sono mancanti o non numerici viene ignorata. I caricamenti accodano ai buffer (chiamare prima **Clear** per sostituire i dati) e inviano una notifica al termine.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Delimiter	Char	,	Separatore di campo.
HasHeader	Boolean	True	Quando è True, il primo record denomina le colonne e i percorsi di Mapping possono utilizzare tali nomi anziché un indice di colonna.
DecimalSeparator	Char	.	Separatore decimale utilizzato per analizzare i campi numerici, indipendentemente dalla locale.

Metodi

Metodo	Descrizione
LoadFromString(const aText: string)	Carica da una stringa CSV.
LoadFromStream(aStream: TStream)	Carica da uno stream di testo UTF-8; il BOM è facoltativo.
LoadFromFile(const aFileName: string)	Carica da un file UTF-8; il BOM è facoltativo.

Esempio: caricare punti da un file CSV

```
var
  vBuffer: TsgcChartBuffer;
  vSource: TsgcChartDataSource_CSV;
begin
  vBuffer := TsgcChartBuffer.Create(8192, cbmOverwrite);
  try
    vSource := TsgcChartDataSource_CSV.Create(nil);
    try
      vSource.Buffer := vBuffer;
      vSource.HasHeader := True;
      vSource.Mapping.XPath := 'time';
      vSource.Mapping.YPath := 'value';
      vSource.LoadFromFile('sensor.csv');
    finally
      vSource.Free;
    end;
  finally
```

```
    vBuffer.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartDataSource
- TsgcChartBuffer

TsgcChartDataSource_Table

Unità: sgcCharts_DataSource_Table
Carica i dati del grafico da qualsiasi tabella che implementi l'interfaccia `IsgcUITable` di sgcUICore (unit `sgcUICore_Table`), ad esempio il modello dati di una griglia sgcGrid, senza dipendenza tra i due prodotti. Il componente discende da TsgcChartDataSource ed eredita **Buffer**, **Series**, **Active**, **Throttle** e gli eventi prima dell'aggiunta e di modifica dei dati; non usa i percorsi **Mapping** ereditati, poiché le colonne sono indicate direttamente.
XColumn e **YColumn** indicano le colonne, confrontate senza distinzione tra maiuscole e minuscole con i nomi delle colonne della tabella (per sgcGrid, il **FieldName** della colonna). Un **XColumn** vuoto rende X l'indice di riga basato su 0. Un valore data/ora fornisce il suo `TDateTime` come X, un valore numerico viene convertito da **Mapping.TimeFormat** e un valore di testo viene analizzato come testo CSV. Una riga con X o Y vuoto o non convertibile non produce alcun punto. Le righe sono lette nell'ordine della tabella, che per sgcGrid è la vista ordinata e filtrata.
L'origine registra un listener sulla tabella. Ogni modifica della tabella ricarica l'intera tabella quando **Active** è True e la versione della tabella è cambiata dall'ultimo caricamento. Il ricaricamento viene eseguito nel thread che ha modificato la tabella, e la notifica al grafico viene poi consegnata come per le altre origini dati. Una tabella collegata con **SetTable** deve essere scollegata con `SetTable(nil)` prima di essere liberata; un componente **Table** viene scollegato automaticamente.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Table	TComponent	Un componente che implementa `IsgcUITable`. Assegnare un componente che non lo implementa genera un'eccezione.
XColumn	string	Colonna che contiene X. Vuoto significa l'indice di riga basato su 0.
YColumn	string	Colonna che contiene Y.
LabelColumn	string	Colonna del testo dell'elemento di una serie per categorie collegata, oppure più colonne separate da `;`, i cui testi vengono uniti con il **PathDelimiter** di una treemap (così una tabella con le colonne Region, Country e City alimenta una treemap a tre livelli) e con `/` negli altri casi; le parti finali vuote vengono scartate. Per una heatmap, le etichette delle righe.

Metodi

Metodo	Descrizione
SetTable	Collega qualsiasi oggetto che implementi `IsgcUITable`, ad esempio il modello **Data** di una griglia sgcGrid. nil scollega.
GetTable	Restituisce la tabella collegata, nil se non ce n'è nessuna.
LoadFromTable	Aggiunge ogni riga della tabella, mantenendo il blocco della tabella durante la lettura, e invia una notifica alla fine.
Refresh	Svuota i buffer e ricarica la tabella. Non fa nulla se nessuna tabella è collegata.

Serie per categorie e heatmap

Con una serie per categorie ogni riga chiama **SetValue**(etichetta, Y), e una riga con etichetta vuota non scrive alcun elemento; senza **LabelColumn** ogni riga imposta l'elemento al proprio X (l'indice di riga quando **XColumn** è vuoto). Un ricaricamento viene eseguito all'interno di **BeginReload** / **EndReload** della serie, quindi gli elementi mantengono i propri colori e flag e gli elementi delle righe rimosse scompaiono. Con una heatmap ogni caricamento sostituisce la matrice con una riga per ogni riga della tabella (la chiave è X quando **XColumn** è impostato, altrimenti l'indice di riga). Le celle sono le colonne **YColumn** separate da `;`, oppure, quando **YColumn** è vuoto, ogni colonna numerica tranne **XColumn** e le colonne delle etichette; le etichette delle celle sono i nomi delle colonne. Questo è il percorso per il risultato di un pivot o per una griglia.

Esempio: una torta alimentata da una tabella

```
uses
  Classes, SysUtils, Variants,
  sgcUICore_Table, sgcCharts_Chart, sgcCharts_DataSource_Table,
  sgcCharts_Series_Category, sgcCharts_Series_Pie;

type
  { a small table with two columns, Region (text) and Sales (number); a
    live table also keeps its listeners and calls them after a change }
  TSalesTable = class(TComponent, IsgcUITable)
  private
    FRegions: array of string;
    FSales: array of Double;
  public
    procedure AddRow(const aRegion: string; aSales: Double);
    // IsgcUITable
    function TableRowCount: Integer;
    function TableColCount: Integer;
    function TableColName(aCol: Integer): string;
    function TableValue(aRow, aCol: Integer): Variant;
    function TableText(aRow, aCol: Integer): string;
    procedure TableLock;
    procedure TableUnlock;
    function TableVersion: Cardinal;
    procedure TableAddListener(aListener: TNotifyEvent);
    procedure TableRemoveListener(aListener: TNotifyEvent);
  end;

procedure TSalesTable.AddRow(const aRegion: string; aSales: Double);
begin
  SetLength(FRegions, Length(FRegions) + 1);
  SetLength(FSales, Length(FSales) + 1);
  FRegions[High(FRegions)] := aRegion;
  FSales[High(FSales)] := aSales;
end;

function TSalesTable.TableRowCount: Integer;
begin
  Result := Length(FRegions);
end;

function TSalesTable.TableColCount: Integer;
begin
  Result := 2;
end;

function TSalesTable.TableColName(aCol: Integer): string;
begin
  if aCol = 0 then
    Result := 'Region'
  else
    Result := 'Sales';
end;
```

```
function TSalesTable.TableValue(aRow, aCol: Integer): Variant;
begin
  if aCol = 0 then
    Result := FRegions[aRow]
  else
    Result := FSales[aRow];
end;

function TSalesTable.TableText(aRow, aCol: Integer): string;
begin
  if aCol = 0 then
    Result := FRegions[aRow]
  else
    Result := FloatToStr(FSales[aRow]);
end;

procedure TSalesTable.TableLock;
begin
end;

procedure TSalesTable.TableUnlock;
begin
end;

function TSalesTable.TableVersion: Cardinal;
begin
  Result := Length(FRegions);
end;

procedure TSalesTable.TableAddListener(aListener: TNotifyEvent);
begin
end;

procedure TSalesTable.TableRemoveListener(aListener: TNotifyEvent);
begin
end;

var
  vTable: TSalesTable;
  vPie: TsgcChartSeries_Pie;
  vSource: TsgcChartDataSource_Table;
  i: Integer;
begin
  vTable := TSalesTable.Create(nil);
  vPie := TsgcChartSeries_Pie.Create(nil);
  vSource := TsgcChartDataSource_Table.Create(nil);
  try
    vTable.AddRow('North', 420);
    vTable.AddRow('South', 310);
    vTable.AddRow('East', 275);

    vSource.Series := vPie;
    vSource.LabelColumn := 'Region'; // the item texts
    vSource.YColumn := 'Sales'; // the values
    vSource.Table := vTable;
    vSource.Refresh;

    for i := 0 to vPie.ItemCount - 1 do
      Writeln(vPie.Slices[i].Text, ' = ', FormatFloat('0', vPie.Slices[i].Value));
  finally
    vSource.Free;
    vPie.Free;
    vTable.Free;
  end;
end.
```

See Also

- TsgcChartDataSource
- TsgcChartSeries_Pie
- TsgcChartSeries_Heatmap

Panoramica del bridge

Il pacchetto `sgcChartsWS` aggiunge origini dati per i grafici alimentate da una connessione sgcWebSockets attiva. È un pacchetto separato dal pacchetto principale `sgcCharts` e richiede sgcWebSockets per la compilazione; un progetto che utilizza solo le origini dati principali (TsgcChartDataSource e le sue discendenti manuale, dataset, JSON e CSV) non necessita affatto di sgcWebSockets.

Componenti

- TsgcChartDataSource_MQTT: rappresenta graficamente le pubblicazioni MQTT ricevute da un `TsgcWSPClient_MQTT`.
- TsgcChartDataSource_WebSocket: rappresenta graficamente i messaggi JSON ricevuti da un `TsgcWebSocketClient`.
- TsgcChartDataSource_SSE: rappresenta graficamente gli eventi Server-Sent Events ricevuti da un `TsgcHTTP1Client`.
- TsgcChartDataSource_Binance: sottoscrive e rappresenta graficamente un flusso di dati di mercato pubblico di Binance tramite un `TsgcWSAPI_Binance`.

Concatenamento dei gestori

Ogni origine dati bridge funziona allo stesso modo: mentre è **Active** e la relativa proprietà client è assegnata, installa un proprio gestore di eventi sul client (`OnMQTTPublish`, `OnMessage`, `OnSSEMessage`, oppure l'evento messaggio del client Binance) e conserva l'eventuale gestore già presente in precedenza. Ogni messaggio in arrivo viene prima rappresentato nel grafico e poi passato al gestore precedente, in modo che il gestore dell'applicazione continui a essere richiamato esattamente come se l'origine dati del grafico non fosse presente.
Impostando **Active** su False, azzerando la proprietà client oppure distruggendo l'origine dati si ripristina il gestore presente in precedenza, a meno che nel frattempo l'applicazione non abbia sostituito nuovamente il gestore. Questo aggancio avviene solo in fase di esecuzione, mai in fase di progettazione, quindi un'applicazione che assegna il proprio gestore dopo che l'origine dati è stata collegata deve assegnarlo prima di impostare la proprietà client (o prima di commutare **Active**) per conservare entrambi i gestori.
I messaggi arrivano nel thread da cui il client sottostante effettua la notifica, qualunque esso sia. Gli accodamenti passano attraverso il lock e la notifica limitata (throttled) della classe base TsgcChartDataSource, pertanto qualsiasi modalità di notifica è sicura da utilizzare con un'origine dati bridge.

TsgcChartDataSource_MQTT

Unità: sgcChartsWS_DataSource_MQTT
Origine dati per il grafico alimentata da un client MQTT di sgcWebSockets. Il componente deriva da TsgcChartDataSource ed eredita **Buffer**, **OHLCBuffer**, **Mapping**, **Throttle** e gli eventi di pre-accodamento e di modifica dei dati. Vedere Panoramica del bridge per il funzionamento del concatenamento dei gestori.
TopicFilter seleziona le pubblicazioni rappresentate nel grafico, con i caratteri jolly MQTT `+` (un livello) e `#` (questo livello e tutti quelli inferiori); un **TopicFilter** vuoto rappresenta ogni pubblicazione.
PayloadFormat con `cpfJSON` legge il payload tramite **Mapping** (un oggetto JSON o un array di record); `cpfNumber` analizza il payload come numero (Y, con `.` come separatore decimale indipendentemente dalle impostazioni locali) e utilizza `Now` come X.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Active	Boolean	True	Installa o rimuove l'aggancio su **Client**.
Client	TsgcWSPClient_MQTT	nil	Il client MQTT il cui `OnMQTTPublish` viene agganciato.
PayloadFormat	TsgcChartMQTTPayloadFormat	cpfJSON	`cpfJSON` o `cpfNumber`. Vedere sopra.
TopicFilter	string	''	Filtro dell'argomento (topic) MQTT (`+`, `#`). Vuoto rappresenta ogni pubblicazione.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ProcessPublish(const aTopic, aText: string)	Boolean	Rappresenta nel grafico una pubblicazione come se provenisse da **Client**. False quando l'argomento non corrisponde a **TopicFilter** oppure il payload non può essere letto.

Esempio: rappresentare le letture dei sensori da MQTT

La proprietà **Client** accetta il componente di protocollo `TsgcWSPClient_MQTT`, che a sua volta è collegato al client di trasporto (qui un `TsgcWebSocketClient`) tramite la propria proprietà **Client**, nello stesso modo in cui viene collegato qualsiasi client MQTT di sgcWebSockets.

```
var
  vBuffer: TsgcChartBuffer;
  vSource: TsgcChartDataSource_MQTT;
  vWSClient: TsgcWebSocketClient;
  vMQTT: TsgcWSPClient_MQTT;
begin
  vBuffer := TsgcChartBuffer.Create(4096, cbmOverwrite);
  try
    vWSClient := TsgcWebSocketClient.Create(nil);
    try
      vMQTT := TsgcWSPClient_MQTT.Create(nil);
      try
        vMQTT.Client := vWSClient;
```

```
        vWSClient.Host := 'broker.example.com';
        vWSClient.Port := 15675;

        vSource := TsgcChartDataSource_MQTT.Create(nil);
        try
          vSource.Buffer := vBuffer;
          vSource.Client := vMQTT;
          vSource.TopicFilter := 'sensors/+/temperature';
          vSource.PayloadFormat := cpfJSON;
          vSource.Mapping.XPath := 'ts';
          vSource.Mapping.TimeFormat := ctfUnixSeconds;
          vSource.Mapping.YPath := 'value';

          vWSClient.Active := True;
          vMQTT.Subscribe('sensors/+/temperature');
        finally
          vSource.Free;
        end;
      finally
        vMQTT.Free;
      end;
    finally
      vWSClient.Free;
    end;
  finally
    vBuffer.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Panoramica del bridge
- TsgcChartDataSource

TsgcChartDataSource_WebSocket

Unità: sgcChartsWS_DataSource_WebSocket
Origine dati per il grafico alimentata da un client WebSocket di sgcWebSockets. Il componente deriva da TsgcChartDataSource ed eredita **Buffer**, **OHLCBuffer**, **Mapping**, **Throttle** e gli eventi di pre-accodamento e di modifica dei dati. Vedere Panoramica del bridge per il funzionamento del concatenamento dei gestori.
Ogni messaggio di testo ricevuto dal client viene trattato come JSON e letto tramite **Mapping**. **MessageFilter** è un percorso facoltativo che deve esistere nel messaggio perché questo venga rappresentato nel grafico; lasciarlo vuoto per rappresentare ogni messaggio.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Active	Boolean	True	Installa o rimuove l'aggancio su **Client**.
Client	TsgcWebSocketClient	nil	Il client WebSocket il cui `OnMessage` viene agganciato.
MessageFilter	string	''	Un percorso che deve esistere nel messaggio perché questo venga rappresentato nel grafico. Vuoto rappresenta ogni messaggio.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ProcessMessage(const aText: string)	Boolean	Rappresenta nel grafico un messaggio come se provenisse da **Client**. False quando il messaggio non è JSON valido oppure **MessageFilter** non esiste al suo interno.

Esempio: rappresentare un feed JSON su WebSocket

```
var
  vBuffer: TsgcChartBuffer;
  vSource: TsgcChartDataSource_WebSocket;
  vClient: TsgcWebSocketClient;
begin
  vBuffer := TsgcChartBuffer.Create(4096, cbmOverwrite);
  try
    vClient := TsgcWebSocketClient.Create(nil);
    try
      vClient.URL := 'wss://example.com/feed';

      vSource := TsgcChartDataSource_WebSocket.Create(nil);
      try
        vSource.Buffer := vBuffer;
        vSource.Client := vClient;
        vSource.Mapping.XPath := 'ts';
        vSource.Mapping.TimeFormat := ctfUnixMilliseconds;
        vSource.Mapping.YPath := 'price';

        vClient.Active := True;
      finally
```

```
        vSource.Free;
      end;
    finally
      vClient.Free;
    end;
  finally
    vBuffer.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Panoramica del bridge
- TsgcChartDataSource

TsgcChartDataSource_SSE

Unità: sgcChartsWS_DataSource_SSE
Origine dati per il grafico alimentata dallo stream Server-Sent Events di un client HTTP di sgcWebSockets. Il componente deriva da TsgcChartDataSource ed eredita **Buffer**, **OHLCBuffer**, **Mapping**, **Throttle** e gli eventi di pre-accodamento e di modifica dei dati. Vedere Panoramica del bridge per il funzionamento del concatenamento dei gestori.
I dati di ogni evento SSE vengono letti come JSON tramite **Mapping**. Un evento suddiviso su più blocchi (chunk) dello stream viene memorizzato internamente in un buffer finché non è completo.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Active	Boolean	True	Installa o rimuove l'aggancio su **Client**.
Client	TsgcHTTP1Client	nil	Il client HTTP il cui `OnSSEMessage` viene agganciato.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ProcessChunk(const aText: string)	Integer	Rappresenta nel grafico gli eventi completi di un blocco (chunk) dello stream, come se provenissero da **Client**. Un evento incompleto attende il blocco successivo. Restituisce il numero di eventi i cui dati erano JSON valido.
ResetStream	—	Scarta un evento incompleto memorizzato nel buffer.

Esempio: rappresentare un feed SSE

```
var
  vBuffer: TsgcChartBuffer;
  vSource: TsgcChartDataSource_SSE;
  vClient: TsgcHTTP1Client;
begin
  vBuffer := TsgcChartBuffer.Create(4096, cbmOverwrite);
  try
    vClient := TsgcHTTP1Client.Create(nil);
    try
      vSource := TsgcChartDataSource_SSE.Create(nil);
      try
        vSource.Buffer := vBuffer;
        vSource.Client := vClient;
        vSource.Mapping.XPath := 'ts';
        vSource.Mapping.TimeFormat := ctfUnixSeconds;
        vSource.Mapping.YPath := 'value';

        vClient.GetSSE('https://example.com/stream');
      finally
        vSource.Free;
      end;
    finally
      vClient.Free;
```

```
    end;
  finally
    vBuffer.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Panoramica del bridge
- TsgcChartDataSource

TsgcChartDataSource_Binance

Unità: sgcChartsWS_DataSource_Binance
Origine dati per il grafico alimentata dal client API Binance di sgcWebSockets. Il componente deriva da TsgcChartDataSource ed eredita **Buffer**, **OHLCBuffer**, **Throttle** e gli eventi di pre-accodamento e di modifica dei dati (non utilizza la proprietà ereditata **Mapping**, poiché la forma dei messaggi Binance è fissa per ciascuno stream). Vedere Panoramica del bridge per il funzionamento del concatenamento dei gestori.
Stream seleziona cosa viene rappresentato nel grafico: `cbsKLine` rappresenta le candele (in **OHLCBuffer**) costruite dagli eventi kline/candlestick per **Symbol** e **Interval**; `cbsTicker` e `cbsTrade` rappresentano un valore (in **Buffer**) proveniente dal relativo stream ticker o trade per **Symbol**. **ClosedOnly**, quando si utilizza `cbsKLine`, rappresenta solo le kline la cui candela si è chiusa, anziché ogni aggiornamento in corso.
Con `cbsTrade`, **OnTrade** segnala ogni operazione (trade) di **Symbol** con il relativo orario, prezzo e quantità (il campo `q`) prima che venga rappresentata nel grafico. Nell'edizione financial, assegnare un TsgcChartAggregator a **Aggregator** per costruire le candele a partire dalle operazioni: ogni operazione viene quindi inviata a `Aggregator.AddTrade(time, price, quantity)` anziché a **Buffer**, in modo che le candele della serie dell'aggregatore riportino il volume scambiato, le operazioni stesse non vengano tracciate come linea e `OnBeforeAppend` non venga generato per esse. Con **Aggregator** pari a nil, le operazioni vengono rappresentate in **Buffer** come in precedenza.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Active	Boolean	True	Installa o rimuove l'aggancio sul client di **API**.
Aggregator	TsgcChartAggregator	nil	Edizione finanziaria. Con `Stream = cbsTrade`, ogni operazione viene passata a `Aggregator.AddTrade` con il relativo orario, prezzo e quantità, anziché essere accodata a **Buffer**. Viene azzerata quando l'aggregatore viene liberato.
API	TsgcWSAPI_Binance	nil	Il componente API Binance i cui messaggi client vengono agganciati.
ClosedOnly	Boolean	False	Con `Stream = cbsKLine`, rappresenta solo le candele chiuse.
Interval	TsgcWSBinanceChartIntervals	bci1m	Intervallo della kline, utilizzato quando `Stream = cbsKLine`.
Stream	TsgcChartBinanceStream	cbsKLine	`cbsKLine`, `cbsTicker` o `cbsTrade`.
Symbol	string	''	Il simbolo Binance da rappresentare nel grafico, ad esempio `BTCUSDT`.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Subscribe	Integer	Effettua la sottoscrizione a **Stream** per **Symbol** (e **Interval** per le kline). Restituisce l'id restituito dall'API.
Unsubscribe	Integer	Annulla la sottoscrizione dallo stesso stream. Restituisce l'id restituito dall'API.

ProcessMessage(const aText: string)	Boolean	Rappresenta nel grafico un messaggio Binance come se provenisse da **API.Client**. False quando non è un messaggio di **Stream**/**Symbol** /**Interval**, oppure non è stato rappresentato nulla.

Eventi

Evento	Descrizione
OnTrade(Sender: TObject; aTime: TDateTime; aPrice, aQty: Double)	Pubblico. Con `Stream = cbsTrade`, viene generato per ogni operazione di **Symbol** mentre l'origine è attiva, prima che l'operazione venga accodata o aggregata: aTime è l'orario dell'operazione (UTC), aPrice il prezzo e aQty la quantità (0 quando il messaggio non ha `q`).

Esempio: rappresentare le kline Binance in tempo reale

```
var
  vOHLC: TsgcChartOHLCBuffer;
  vSource: TsgcChartDataSource_Binance;
  vAPI: TsgcWSAPI_Binance;
begin
  vOHLC := TsgcChartOHLCBuffer.Create(2048, cbmOverwrite);
  try
    vAPI := TsgcWSAPI_Binance.Create(nil);
    try
      vSource := TsgcChartDataSource_Binance.Create(nil);
      try
        vSource.OHLCBuffer := vOHLC;
        vSource.API := vAPI;
        vSource.Stream := cbsKLine;
        vSource.Symbol := 'BTCUSDT';
        vSource.Interval := bci1m;
        vSource.ClosedOnly := False;

        vSource.Subscribe;
      finally
        vSource.Free;
      end;
    finally
      vAPI.Free;
    end;
  finally
    vOHLC.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Panoramica del bridge
- TsgcChartDataSource

TsgcChartSeries_Indicator

Unità: sgcCharts_Series_Financial
Solo nelle edizioni Registered e Trial (esclusa dall'edizione Community; vedere Edizioni).
TsgcChartSeries_Indicator è la classe base astratta di ogni serie di indicatori finanziari: un discendente di TsgcChartSeries che legge le barre di un'altra serie, il proprio **Source**, una serie candlestick o OHLC oppure una serie X/Y il cui Y rappresenta open, high, low e close senza volume, e mantiene i propri output calcolati in array interni anziché disegnare direttamente i dati sorgente. Gli indicatori concreti, TsgcChartSeries_SMA, TsgcChartSeries_EMA, TsgcChartSeries_WMA, TsgcChartSeries_Bollinger e TsgcChartSeries_VWAP, vengono tracciati sullo stesso asse del prezzo, quindi vengono in genere aggiunti sopra una serie candlestick. La famiglia degli oscillatori (TsgcChartSeries_Oscillator e le sue discendenti RSI e Stochastic), MACD, ATR e TsgcChartSeries_Volume derivano anch'essi da TsgcChartSeries_Indicator ma sono documentati in argomenti a parte poiché vengono normalmente disegnati anch'essi in un pannello separato sotto il prezzo.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Source	TsgcChartSeries	La serie tracciata da questo indicatore: una serie candlestick / OHLC, oppure una serie X/Y (il cui Y viene utilizzato come open, high, low e close, senza volume). Modificarla azzera gli output e forza un calcolo completo al successivo **Sync**.
LineWidth	Double	Pixel del dispositivo alla scala 1. Predefinito 1.5.
OutputCount	Integer (sola lettura)	Numero di linee di output calcolate dall'indicatore per ogni barra, 1 per un indicatore a linea singola come SMA, più per uno multilinea come Bollinger.
PointCount	Integer (sola lettura)	Numero di barre elaborate, con 0 la più vecchia.
XValues[aIndex: Integer]	Double (sola lettura)	La X (di norma l'orario della barra) della barra elaborata all'indice aIndex.
Values[aLine, aIndex: Integer]	Double (sola lettura)	Output aLine (a base 0, fino a **OutputCount** - 1) della barra elaborata all'indice aIndex. NaN durante il periodo di avvio (warm-up) dell'indicatore, quando non sono ancora state osservate barre a sufficienza per produrre un valore.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Sync		Allinea gli output a **Source**. Vedere Sincronizzazione con la sorgente.
Recalculate		Forza un calcolo completo al successivo **Sync**, ad esempio dopo aver riscritto in loco barre più vecchie di **Source**.

GetDataRange(var aXMin, aXMax, aYMin, aYMax: Double)	Boolean	Chiama prima **Sync**, quindi restituisce l'estensione X e Y degli output; False quando non ve ne sono.
Draw(aCanvas: TsgcUICanvas; aXAxis, aYAxis: TsgcChartAxis; const aPlot: TsgcUIRect; aScale: Double)		Disegna ogni output come una linea di **EffectiveColor**. Una discendente come Bollinger la sovrascrive per disegnare invece bande o barre.
DrawLegendSymbol(aCanvas: TsgcUICanvas; const aRect: TsgcUIRect; aScale: Double)		Disegna il simbolo della legenda per questo indicatore.

Sincronizzazione con la sorgente

Un indicatore non copia mai i dati di **Source**; ne legge le barre e conserva soltanto i propri output. **Sync** è ciò che riallinea tali output a **Source**, e viene chiamato automaticamente da **GetDataRange** (quindi a ogni rendering) e dal test di intersezione (hit test), oltre a poter essere chiamato direttamente. Ciò che fa dipende da cosa è cambiato dall'ultima chiamata:

- Nessun output ancora presente, una modifica di parametro (come l'impostazione di **Period**), oppure una sorgente azzerata o ricaricata (meno barre di quelle già elaborate, o la barra elaborata più recente ha ora una X diversa): un calcolo completo, che reimposta l'indicatore e gli fornisce di nuovo ogni barra, con lo stesso risultato di un calcolo da zero.
- Barre accodate a **Source** dall'ultimo Sync: vengono fornite solo le nuove barre.
- La barra elaborata più recente è cambiata in loco, il caso della candela dal vivo (vedere **TsgcChartSeries_OHLCBase.UpdateLastOHLC**): viene ricalcolato solo quell'ultimo output.
- Barre scartate in testa a un buffer circolare pieno (**BufferMode** = `cbmOverwrite` sulla sorgente): gli output delle barre scartate vengono eliminati e il calcolo prosegue da dove si trovava, in modo che gli output rimanenti conservino la cronologia con cui sono stati calcolati.

Sync individua quale caso si applica confrontando il numero di barre di **Source**, la X della sua barra più vecchia e di quella elaborata più recente, e i valori OHLCV di quest'ultima barra. Chiamare **Recalculate** dopo aver riscritto in loco barre più vecchie di **Source**, poiché Sync non può rilevare da solo questo caso. Gli output ancora nel loro periodo di avvio, prima che l'indicatore abbia osservato barre a sufficienza per produrre un valore, vengono letti come NaN tramite **Values** e non vengono disegnati. Tutto viene eseguito nel thread principale; il buffer sorgente viene letto sotto il proprio lock.

TsgcChartSeries_SMA

Media mobile semplice della chiusura. Una linea di output, indice 0.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Period	Integer	Numero di barre mediate. Predefinito 20.

TsgcChartSeries_EMA

Media mobile esponenziale della chiusura, che pesa le barre recenti più di una media semplice. Una linea di output, indice 0.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Period	Integer	Numero di barre da cui viene derivato il fattore di smorzamento. Predefinito 20.

TsgcChartSeries_WMA

Media mobile ponderata linearmente della chiusura, che pesa maggiormente la barra più recente del periodo e minormente quella più vecchia. Una linea di output, indice 0.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Period	Integer	Numero di barre ponderate. Predefinito 20.

TsgcChartSeries_Bollinger

Bande di Bollinger: una media mobile della chiusura con una banda superiore e una inferiore a un numero scelto di deviazioni standard da essa. Poiché entrambe le bande seguono la stessa scala di prezzo della sorgente, Bollinger viene tracciata sopra il prezzo come le medie mobili, non in un pannello proprio. Tre linee di output: 0 è la banda centrale, 1 la banda superiore, 2 la banda inferiore.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Period	Integer	Numero di barre su cui vengono calcolate la banda centrale e la deviazione standard. Predefinito 20.
Deviations	Double	Numero di deviazioni standard a cui si trovano le bande superiore e inferiore dalla banda centrale. Predefinito 2.
BandFill	Boolean	Riempie l'area tra la banda superiore e quella inferiore. Predefinito True.

TsgcChartSeries_VWAP

Prezzo medio ponderato per il volume. Richiede una sorgente che riporti il volume, una serie OHLC o candlestick alimentata tramite **AddOHLC** con un volume diverso da zero; una sorgente X/Y non ha volume e calcola la media come se ogni barra pesasse allo stesso modo. La X della sorgente viene presa come orario della barra. Una linea di output, indice 0.

Proprietà	Tipo	Descrizione
SessionStart	TDateTime	Frazione di giorno in cui inizia una sessione, 0 (il valore predefinito) indica la mezzanotte; il calcolo si azzera a ogni confine di sessione.

Esempio: bande SMA, EMA e Bollinger su una serie candlestick

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Series_Financial,
  sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vAxisX, vAxisY: TsgcChartAxis;
  vPrice: TsgcChartSeries_Candlestick;
  vSMA: TsgcChartSeries_SMA;
  vBollinger: TsgcChartSeries_Bollinger;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
  vClose, vOpen: Double;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vAxisX := vChart.Axes.Add;
    vAxisX.Name := 'bottom';
    vAxisX.Position := capBottom;
```

```
    vAxisY := vChart.Axes.Add;
    vAxisY.Name := 'left';
    vAxisY.Position := capLeft;

    vPrice := TsgcChartSeries_Candlestick.Create(nil);
    vSMA := TsgcChartSeries_SMA.Create(nil);
    vBollinger := TsgcChartSeries_Bollinger.Create(nil);
    try
      vPrice.Chart := vChart;
      vPrice.AxisX := 'bottom';
      vPrice.AxisY := 'left';

      vClose := 100;
      for i := 0 to 79 do
      begin
        vOpen := vClose;
        vClose := vOpen + Sin(i / 6) * 2 + (Random - 0.5);
        vPrice.AddOHLC(i, vOpen, Max(vOpen, vClose) + 1,
          Min(vOpen, vClose) - 1, vClose, 1000 + Random(500));
      end;

      vSMA.Chart := vChart;
      vSMA.AxisX := 'bottom';
      vSMA.AxisY := 'left';
      vSMA.Source := vPrice;
      vSMA.Period := 20;

      vBollinger.Chart := vChart;
      vBollinger.AxisX := 'bottom';
      vBollinger.AxisY := 'left';
      vBollinger.Source := vPrice;
      vBollinger.Period := 20;
      vBollinger.Deviations := 2;

      vSMA.Sync;
      vBollinger.Sync;
      Writeln('SMA last value: ',
        vSMA.Values[0, vSMA.PointCount - 1]: 0: 4);
      Writeln('Bollinger upper/middle/lower: ',
        vBollinger.Values[1, vBollinger.PointCount - 1]: 0: 4, ' / ',
        vBollinger.Values[0, vBollinger.PointCount - 1]: 0: 4, ' / ',
        vBollinger.Values[2, vBollinger.PointCount - 1]: 0: 4);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(800, 400);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));
        vRaster.SaveToPNGFile('indicator.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vBollinger.Free;
      vSMA.Free;
      vPrice.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries_Oscillator
- TsgcChartSeries_Volume
- TsgcChartAggregator

- TsgcChartDrawing
- Panes
- TsgcChartSeries_Candlestick
- TsgcChartSeries
- Edizioni

TsgcChartSeries_Oscillator

Unità: sgcCharts_Series_Financial
Solo nelle edizioni Registered e Trial (esclusa dall'edizione Community; vedere Edizioni).
TsgcChartSeries_Oscillator è la base degli indicatori in stile 0..100: una discendente di TsgcChartSeries_Indicator che fissa la propria estensione Y a 0..100 indipendentemente dai dati e può disegnare una coppia di linee guida tratteggiate di ipercomprato / ipervenduto. TsgcChartSeries_RSI e TsgcChartSeries_Stochastic ne derivano. **TsgcChartSeries_MACD** e **TsgcChartSeries_ATR** sono documentati più avanti in questa stessa pagina poiché anch'essi vengono normalmente disegnati in un pannello proprio, ma derivano direttamente da TsgcChartSeries_Indicator, non da TsgcChartSeries_Oscillator: il loro output è un valore derivato dal prezzo senza un limite naturale 0..100, quindi mantengono un intervallo Y variabile anziché fisso. Tutti e quattro gli indicatori vengono normalmente collocati in un pannello proprio sotto il pannello dei prezzi, poiché la loro scala non corrisponde a quella del prezzo.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
GuideLines	Boolean	Disegna le linee guida di ipercomprato e ipervenduto come linee orizzontali tratteggiate. Predefinito True.

Overbought e Oversold non sono pubblicate sulla classe base stessa; ogni oscillatore concreto le pubblica con il proprio livello predefinito, poiché RSI e Stochastic non concordano su dove collocare tali livelli. Vedere TsgcChartSeries_RSI e TsgcChartSeries_Stochastic più avanti.
Ogni membro di TsgcChartSeries_Indicator, incluse **Source**, le proprietà in stile **Period** sulle classi concrete, **Sync**, **PointCount** e **Values**, si applica ancora qui; vedere Sincronizzazione con la sorgente per il modo in cui un indicatore si mantiene allineato alla propria serie **Source**.

TsgcChartSeries_RSI

Indice di forza relativa della chiusura. Una linea di output, indice 0. Le linee guida sono predefinite a 30 e 70.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Period	Integer	Numero di barre su cui vengono calcolati il guadagno e la perdita medi. Predefinito 14.
Overbought	Double	Livello della linea guida. Predefinito 70.
Oversold	Double	Livello della linea guida. Predefinito 30.

TsgcChartSeries_Stochastic

Oscillatore stocastico. Due linee di output: 0 è %K, 1 è %D (una media mobile di %K). Le linee guida sono predefinite a 20 e 80.

Proprietà	Tipo	Descrizione
KPeriod	Integer	Periodo di osservazione retrospettiva per %K. Predefinito 14.

KSmoo-thing	Integer	Periodo di smorzamento applicato a %K. Predefinito 3.
DPeriod	Integer	Periodo della media mobile di %K che produce %D. Predefinito 3.
DColor	TsgcUI-Color	Colore della linea %D; %K viene disegnata in **EffectiveColor** come un indicatore a linea singola. Predefinito a un colore di accento arancione.
Over-bought	Double	Livello della linea guida. Predefinito 80.
Oversold	Double	Livello della linea guida. Predefinito 20.

TsgcChartSeries_MACD

Convergenza / divergenza delle medie mobili (MACD) della chiusura. Deriva direttamente da TsgcChartSeries_Indicator: la sua scala segue le differenze di prezzo da cui è costruita, quindi non ha un intervallo fisso 0..100 né linee guida di ipercomprato / ipervenduto. Sovrascrive però l'intervallo Y in modo che la linea dello zero su cui poggia l'istogramma sia sempre visibile. Tre linee di output: 0 è la linea MACD, 1 la linea del segnale, 2 l'istogramma (linea MACD meno linea del segnale).

Proprietà	Tipo	Descrizione
FastPeriod	Integer	Periodo dell'EMA veloce. Predefinito 12.
SlowPeriod	Integer	Periodo dell'EMA lenta. Predefinito 26.
SignalPe-riod	Integer	Periodo dell'EMA della linea MACD che produce la linea del segnale. Predefinito 9.
SignalColor	TsgcUI-Color	Colore della linea del segnale; la linea MACD utilizza **EffectiveColor** e l'istogramma viene disegnato come barre rialziste / ribassiste. Predefinito a un colore di accento arancione.

TsgcChartSeries_ATR

Average true range, una misura di volatilità. Deriva direttamente da TsgcChartSeries_Indicator per lo stesso motivo di MACD: il suo valore è un intervallo di prezzo positivo e illimitato, non un rapporto 0..100, quindi mantiene un intervallo Y variabile e non ha linee guida. Una linea di output, indice 0.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Period	Integer	Numero di barre mediate. Predefinito 14.

Esempio: RSI e MACD ciascuno nel proprio pannello

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Series_Financial,
  sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vAxisX, vAxisY: TsgcChartAxis;
  vPrice: TsgcChartSeries_Candlestick;
  vRSI: TsgcChartSeries_RSI;
  vMACD: TsgcChartSeries_MACD;
```

```
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
  vClose, vOpen: Double;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vAxisX := vChart.Axes.Add;
    vAxisX.Name := 'bottom';
    vAxisX.Position := capBottom;
    vAxisY := vChart.Axes.Add;
    vAxisY.Name := 'left';
    vAxisY.Position := capLeft;

    vPrice := TsgcChartSeries_Candlestick.Create(nil);
    vRSI := TsgcChartSeries_RSI.Create(nil);
    vMACD := TsgcChartSeries_MACD.Create(nil);
    try
      vPrice.Chart := vChart;
      vPrice.AxisX := 'bottom';
      vPrice.AxisY := 'left';

      vClose := 100;
      for i := 0 to 79 do
      begin
        vOpen := vClose;
        vClose := vOpen + Sin(i / 6) * 2 + (Random - 0.5);
        vPrice.AddOHLC(i, vOpen, Max(vOpen, vClose) + 1,
          Min(vOpen, vClose) - 1, vClose, 1000 + Random(500));
      end;

      vRSI.Chart := vChart;
      vRSI.AxisX := 'bottom';
      vRSI.AxisY := 'left';
      vRSI.Source := vPrice;
      vRSI.Period := 14;

      vMACD.Chart := vChart;
      vMACD.AxisX := 'bottom';
      vMACD.AxisY := 'left';
      vMACD.Source := vPrice;
      vMACD.FastPeriod := 12;
      vMACD.SlowPeriod := 26;
      vMACD.SignalPeriod := 9;

      vRSI.Sync;
      vMACD.Sync;
      Writeln('RSI last value: ', vRSI.Values[0, vRSI.PointCount - 1]: 0: 4);
      Writeln('MACD line/signal/histogram: ',
        vMACD.Values[0, vMACD.PointCount - 1]: 0: 4, ' / ',
        vMACD.Values[1, vMACD.PointCount - 1]: 0: 4, ' / ',
        vMACD.Values[2, vMACD.PointCount - 1]: 0: 4);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(800, 400);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));
        vRaster.SaveToPNGFile('oscillator.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vMACD.Free;
      vRSI.Free;
      vPrice.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
```

```
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries_Indicator
- TsgcChartSeries_Volume
- Panes
- TsgcChartSeries_Candlestick
- TsgcChartSeries
- Edizioni

TsgcChartSeries_Volume

Unità: sgcCharts_Series_Financial
Solo edizioni Registered e Trial (escluso dall'edizione Community; vedere Edizioni).
TsgcChartSeries_Volume disegna le barre di volume di un **Source** OHLC, colorate in base al fatto che quella barra si sia chiusa al rialzo o al ribasso. Discende direttamente da TsgcChartSeries_Indicator (non da TsgcChartSeries_Oscillator): il volume non ha un tetto fisso, quindi mantiene un intervallo Y variabile con la sua baseline fissata a zero invece di una scala 0..100. Calcola due output per barra, 0 è il volume e 1 è la direzione (1 per chiusura >= apertura, 0 altrimenti), ma solo l'output 0 concorre agli estremi Y, così il flag di direzione non estende mai l'asse. Come RSI, Stochastic, MACD e ATR viene normalmente collocato in un proprio pannello sotto il prezzo, poiché la sua scala non corrisponde al prezzo. Vedere Sincronizzazione con la sorgente per come mantiene i propri output allineati a **Source**, le stesse regole si applicano qui.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
UpColor	TsgcUIColor	Colore di una barra la cui chiusura è maggiore o uguale alla sua apertura. Predefinito il colore rialzista del grafico con opacità ridotta.
DownColor	TsgcUIColor	Colore di una barra la cui chiusura è inferiore alla sua apertura. Predefinito il colore ribassista del grafico con opacità ridotta.
BarWidthPercent	Integer	Quota dello slot X occupata da una barra, da 1 a 100. Predefinito 70.

Si applicano anche tutti i membri di TsgcChartSeries_Indicator: **Source**, **Sync**, **Recalculate**, **PointCount**, **XValues** e **Values**. Leggere il volume della barra elaborata a aIndex con `Values[0, aIndex]` e il suo flag rialzo/ribasso con `Values[1, aIndex]`.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Draw(aCanvas: TsgcUICanvas; aXAxis, aYAxis: TsgcChartAxis; const aPlot: TsgcUIRect; aScale: Double)		Sovrascritto per disegnare barre di volume, barre rialziste in **UpColor** e barre ribassiste in **DownColor**, invece della linea disegnata per impostazione predefinita da TsgcChartSeries_Indicator.
DrawLegendSymbol(aCanvas: TsgcUICanvas; const aRect: TsgcUIRect; aScale: Double)		Sovrascritto per corrispondere al simbolo di legenda a barre invece che al simbolo a linea.

Esempio: barre di volume sotto una serie a candele

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Series_Financial,
  sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
```

```
  vChart: TsgcChart;
  vAxisX, vAxisY: TsgcChartAxis;
  vPrice: TsgcChartSeries_Candlestick;
  vVolume: TsgcChartSeries_Volume;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
  vClose, vOpen, vVol: Double;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vAxisX := vChart.Axes.Add;
    vAxisX.Name := 'bottom';
    vAxisX.Position := capBottom;
    vAxisY := vChart.Axes.Add;
    vAxisY.Name := 'left';
    vAxisY.Position := capLeft;

    vPrice := TsgcChartSeries_Candlestick.Create(nil);
    vVolume := TsgcChartSeries_Volume.Create(nil);
    try
      vPrice.Chart := vChart;
      vPrice.AxisX := 'bottom';
      vPrice.AxisY := 'left';

      vClose := 100;
      for i := 0 to 79 do
      begin
        vOpen := vClose;
        vClose := vOpen + Sin(i / 6) * 2 + (Random - 0.5);
        vVol := 1000 + Random(500);
        vPrice.AddOHLC(i, vOpen, Max(vOpen, vClose) + 1,
          Min(vOpen, vClose) - 1, vClose, vVol);
      end;

      vVolume.Chart := vChart;
      vVolume.AxisX := 'bottom';
      vVolume.AxisY := 'left';
      vVolume.Source := vPrice;
      vVolume.BarWidthPercent := 70;

      vVolume.Sync;
      Writeln('last volume: ',
        vVolume.Values[0, vVolume.PointCount - 1]: 0: 2);
      Writeln('last bar up: ',
        vVolume.Values[1, vVolume.PointCount - 1] <> 0);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(800, 400);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));
        vRaster.SaveToPNGFile('volume.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vVolume.Free;
      vPrice.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries_Indicator

- TsgcChartSeries_Oscillator
- Pannelli
- TsgcChartSeries_Candlestick
- TsgcChartSeries
- Edizioni

Panes

Unità: sgcCharts_Chart
Solo nelle edizioni Registered e Trial (esclusa dall'edizione Community; vedere Edizioni).
Un TsgcChart normalmente ha un'unica area di tracciamento. Quando **Panes** contiene una o più voci, tale area di tracciamento viene suddivisa in fasce orizzontali impilate dall'alto verso il basso, ciascuna con il proprio asse verticale e le proprie serie, mentre ogni pannello continua a condividere gli assi orizzontali del grafico. Questo è il layout di cui ha bisogno un grafico dei prezzi con RSI, MACD o volume sottostante: le candele dei prezzi in un pannello, un oscillatore in un altro sottostante, entrambi che scorrono e si ingrandiscono insieme perché condividono lo stesso asse inferiore. **TsgcChartPane** è una fascia della raccolta, **TsgcChartPanes** è la raccolta stessa, e un asse si unisce a un pannello tramite **TsgcChartAxis.Pane**.

Proprietà di TsgcChartPane

Proprietà	Tipo	Descrizione
Name	string	Ricercato da **TsgcChartAxis.Pane** e da **TsgcChartPanes.Find** (senza distinzione tra maiuscole e minuscole).
HeightPercent	Double	Peso del pannello: i pannelli visibili condividono l'altezza dell'area di tracciamento in proporzione a esso, non come percentuale letterale che deve sommare a 100. Predefinito 100.
Visible	Boolean	Un pannello nascosto non occupa altezza nell'area di tracciamento e i suoi assi e le sue serie non vengono disegnati. Predefinito True.

Metodi di TsgcChartPanes

Metodo	Restituisce	Descrizione
Add	TsgcChartPane	Accoda un pannello in fondo alla pila.
Find(const aName: string)	TsgcChartPane	Primo pannello con questo Name (senza distinzione tra maiuscole e minuscole), nil se nessuno.

Proprietà e metodi di TsgcChart

Membro	Tipo	Descrizione
Panes	TsgcChartPanes (proprietà)	Vuoto (il valore predefinito) indica un'unica area di tracciamento; una raccolta non vuota suddivide l'area di tracciamento tra i pannelli visibili, dall'alto verso il basso nell'ordine della raccolta.
HasPanes	Boolean (metodo)	True quando l'ultimo **Render** ha suddiviso l'area di tracciamento in pannelli.
PaneRect(aIndex: Integer)	TsgcUIRect (metodo)	Rettangolo del pannello a questo indice della raccolta nell'ultimo **Render**, vuoto quando il pannello è nascosto.
AxisPlotRect(aAxis: TsgcChartAxis)	TsgcUIRect (metodo)	Rettangolo di tracciamento utilizzato da aAxis nell'ultimo **Render**: il pannello di un asse verticale quando il grafico ha dei pannelli (vuoto quando il suo pannello è nascosto), altrimenti l'intero **PlotRect**.

SeriesPlotRect(aSeries: TsgcChartSeries)	TsgcUIRect (metodo)	Rettangolo di tracciamento del pannello di aSeries, il pannello del suo asse verticale.
SplitterAt(X, Y: Double)	Integer (metodo)	Indice del pannello sopra il divisore in corrispondenza di X, Y (pixel del grafico, lo spazio tra due pannelli visibili), -1 quando il punto non si trova su un divisore.
MoveSplitter(aIndex: Integer; Y: Double)	(metodo)	Sposta il divisore sotto il pannello all'indice aIndex a Y (pixel del grafico): modifica **HeightPercent** di quel pannello e del successivo visibile, mantenendone invariata la somma.

Collegare un asse e una serie a un pannello

TsgcChartAxis.Pane (una string, vuota per impostazione predefinita) indica il nome del pannello a cui appartiene un asse verticale; un **Pane** vuoto viene risolto nel primo pannello visibile. Un asse orizzontale ignora del tutto **Pane**, poiché ogni pannello condivide gli stessi assi orizzontali. Una serie non possiede una propria proprietà **Pane**: viene disegnata nel pannello del suo **YAxis**, quindi collocare una serie in un pannello dipende interamente da quale asse verticale è indicato dal suo **AxisY**, e dal **Pane** di quell'asse. Un grafico con un pannello dei prezzi e un pannello RSI sottostante ha in genere tre assi, un asse inferiore condiviso e un asse sinistro per pannello, ciascun asse sinistro con il proprio **Pane** impostato sul **Name** del pannello corrispondente.

Trascinare il divisore

I pannelli non vengono ridimensionati automaticamente: un host che consente all'utente di trascinare lo spazio tra due pannelli chiama **SplitterAt** alla pressione del mouse per scoprire se il puntatore si trova su un divisore (e quale pannello si trova sopra di esso), quindi chiama **MoveSplitter** con quell'indice di pannello a ogni movimento del mouse durante il trascinamento, passando la nuova Y in pixel del grafico. **MoveSplitter** mantiene costante la somma di **HeightPercent** dei due pannelli su ciascun lato del divisore, in modo che i pannelli più in basso nella pila non vengano interessati. È esattamente così che TsgcChartInteraction gestisce il trascinamento del divisore a partire dagli eventi del mouse VCL e FMX; il codice che esegue il rendering senza una vista e non riceve mai input del mouse non ha motivo di chiamare nessuno dei due metodi.

Esempio: un pannello dei prezzi e un pannello RSI che condividono l'asse inferiore

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Series_Financial,
  sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types, sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vPrice: TsgcChartSeries_Candlestick;
  vRSI: TsgcChartSeries_RSI;
  vAxisBottom, vAxisPrice, vAxisRSI: TsgcChartAxis;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i, vSplitter: Integer;
  vClose, vOpen: Double;
  vPricePane, vRSIPane: TsgcUIRect;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Panes.Add.Name := 'price';
    vChart.Panes[0].HeightPercent := 70;
    vChart.Panes.Add.Name := 'rsi';
    vChart.Panes[1].HeightPercent := 30;

    vAxisBottom := vChart.Axes.Add;
    vAxisBottom.Name := 'bottom';
    vAxisBottom.Position := capBottom;
```

```
    vAxisPrice := vChart.Axes.Add;
    vAxisPrice.Name := 'price';
    vAxisPrice.Position := capLeft;
    vAxisPrice.Pane := 'price';

    vAxisRSI := vChart.Axes.Add;
    vAxisRSI.Name := 'rsi';
    vAxisRSI.Position := capLeft;
    vAxisRSI.Pane := 'rsi';

    vPrice := TsgcChartSeries_Candlestick.Create(nil);
    vRSI := TsgcChartSeries_RSI.Create(nil);
    try
      vPrice.Chart := vChart;
      vPrice.AxisX := 'bottom';
      vPrice.AxisY := 'price';

      vClose := 100;
      for i := 0 to 79 do
      begin
        vOpen := vClose;
        vClose := vOpen + Sin(i / 6) * 2 + (Random - 0.5);
        vPrice.AddOHLC(i, vOpen, Max(vOpen, vClose) + 1,
          Min(vOpen, vClose) - 1, vClose, 1000 + Random(500));
      end;

      vRSI.Chart := vChart;
      vRSI.AxisX := 'bottom';
      vRSI.AxisY := 'rsi';
      vRSI.Source := vPrice;
      vRSI.Period := 14;

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(800, 400);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));
        Writeln('has panes: ', vChart.HasPanes);

        vPricePane := vChart.PaneRect(0);
        vRSIPane := vChart.PaneRect(1);
        Writeln('price pane bottom: ', vPricePane.Bottom: 0: 2);
        Writeln('rsi pane top: ', vRSIPane.Top: 0: 2);

        vSplitter := vChart.SplitterAt((vPricePane.Left + vPricePane.Right) / 2,
          vPricePane.Bottom);
        Writeln('splitter above pane: ', vSplitter);
        if vSplitter >= 0 then
        begin
          vChart.MoveSplitter(vSplitter, vPricePane.Bottom + 20);
          vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));
          Writeln('price pane bottom after drag: ',
            vChart.PaneRect(0).Bottom: 0: 2);
        end;

        vRaster.SaveToPNGFile('panes.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vRSI.Free;
      vPrice.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries_Indicator
- TsgcChartSeries_Oscillator
- TsgcChartSeries_Volume
- TsgcChartInteraction
- Assi
- TsgcChart
- Edizioni

TsgcChartAggregator

Unità: sgcCharts_Aggregator
Solo nelle edizioni Registered e Trial (esclusa dall'edizione Community; vedere Edizioni).
TsgcChartAggregator è un `TComponent` che costruisce le candele di **Series**, una serie candlestick o OHLC, a partire da un flusso di operazioni (trade): chiamare **AddTrade(aTime, aPrice, aQty)** per ogni operazione, con aTime un `TDateTime` UTC. Ogni candela copre un bucket di **Interval** e la sua X è l'inizio di tale bucket (l'orario di apertura, la stessa convenzione di una kline Binance). Un'operazione nel bucket della candela in formazione ne aggiorna in loco il massimo, il minimo, la chiusura e il volume; un'operazione in un bucket successivo sigilla quella candela e ne accoda una nuova aperta all'inizio del proprio bucket, con **FillGaps** che inserisce facoltativamente una candela piatta per ogni bucket vuoto nel mezzo; un'operazione più vecchia della candela in formazione viene ignorata e conteggiata in **DroppedCount**. La prima operazione dopo la creazione, o dopo **Reset**, prosegue la candela più recente di **Series** quando tale candela ricade nello stesso bucket (cronologia già caricata prima dell'inizio delle operazioni dal vivo), e viene scartata quando la candela più recente appartiene a un bucket successivo.
I bucket vengono calcolati su millisecondi interi, allineati in UTC: secondi, minuti e ore si allineano all'orologio, i giorni alle 00:00, le settimane al lunedì alle 00:00 e i mesi al primo giorno del mese di calendario. **SessionAlign** sposta ogni confine di un numero di minuti, per le sessioni che non iniziano alle 00:00 UTC.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Series	TsgcChartSeries_OHLCBase	La serie di candele che riceve le candele. Modificarla, o la liberazione della serie, fa dimenticare la candela in formazione allo stesso modo di **Reset**.
Interval	TsgcChartAggregatorInterval	Dimensione del bucket: `cai1s`, `cai5s`, `cai15s`, `cai30s`, `cai1m`, `cai3m`, `cai5m`, `cai15m`, `cai30m`, `cai1h`, `cai2h`, `cai4h`, `cai6h`, `cai12h`, `cai1d`, `cai1w` o `cai1Month`. Predefinito `cai1m`. Modificarlo fa dimenticare la candela in formazione.
SessionAlign	Integer	Minuti aggiunti a ogni confine UTC, 0 (il valore predefinito) indica confini UTC semplici. Modificarlo fa dimenticare la candela in formazione.
FillGaps	Boolean	Inserisce una candela piatta (open = high = low = close = la chiusura precedente, volume 0) per ogni bucket vuoto tra due operazioni. Predefinito False.
DroppedCount	Integer (sola lettura)	Numero di operazioni ignorate perché più vecchie del bucket della candela in formazione.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
AddTrade(aTime: TDateTime; aPrice, aQty: Double)		Alimenta un'operazione. Aggiorna **Series** allo stesso modo in cui farebbero **AddOHLC** e **UpdateLastOHLC**, quindi deve essere chiamato dallo stesso thread da cui questi vengono chiamati.
Reset		Fa dimenticare la candela in formazione e azzera **DroppedCount**. **Series** stessa non viene modificata.

BucketStart(aTime: TDateTime)	TDateTime	Inizio del bucket in cui ricade aTime, rispettando **Interval** e **SessionAlign**.

Alimentare l'aggregatore

Le operazioni Binance vengono aggregate da un TsgcChartDataSource_Binance in quattro passaggi: rilasciare sul grafico una serie candlestick o OHLC (un TsgcChartSeries_Volume nel proprio pannello può mostrare il volume delle candele); assegnare tale serie a **Series** e scegliere **Interval**; impostare `Stream` dell'origine dati su `cbsTrade`; assegnare l'aggregatore alla sua proprietà `Aggregator`. Ogni operazione raggiunge quindi **AddTrade** con il proprio orario, prezzo e quantità, cosicché le candele riportano il volume scambiato, e le operazioni non vengono tracciate come linea. Qualsiasi altra fonte chiama essa stessa **AddTrade**, da qualunque thread produca le operazioni, purché sia il thread da cui **Series** viene altrimenti aggiornata.

Esempio: aggregare le operazioni in candele di un minuto

```
uses
  SysUtils, DateUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Series_Financial,
  sgcCharts_Aggregator, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vPrice: TsgcChartSeries_Candlestick;
  vAggregator: TsgcChartAggregator;
  vAxisBottom, vAxisLeft: TsgcChartAxis;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  vBase: TDateTime;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    { TsgcChart already carries two default axes ('X' and 'Y'); adding named
      ones and keeping a reference to each avoids indexing into Axes, whose
      order includes those defaults }
    vAxisBottom := vChart.Axes.Add;
    vAxisBottom.Name := 'bottom';
    vAxisBottom.Position := capBottom;
    vAxisBottom.AxisType := catDateTime;

    vAxisLeft := vChart.Axes.Add;
    vAxisLeft.Name := 'left';
    vAxisLeft.Position := capLeft;

    vPrice := TsgcChartSeries_Candlestick.Create(nil);
    vAggregator := TsgcChartAggregator.Create(nil);
    try
      vPrice.Chart := vChart;
      vPrice.AxisX := 'bottom';
      vPrice.AxisY := 'left';

      vAggregator.Series := vPrice;
      vAggregator.Interval := cai1m;
      vAggregator.FillGaps := True;

      vBase := EncodeDateTime(2026, 9, 28, 9, 0, 0, 0);
      vAggregator.AddTrade(vBase, 100, 1);
      vAggregator.AddTrade(vBase + 10 / SecsPerDay, 100.5, 2);
      vAggregator.AddTrade(vBase + 40 / SecsPerDay, 99.8, 1);
      // two minutes after the base trade: seals the forming candle and,
      // with FillGaps, inserts the flat candle for the empty minute between
      vAggregator.AddTrade(vBase + 2 * 60 / SecsPerDay, 101, 3);
      // older than the forming candle: dropped, counted in DroppedCount
      vAggregator.AddTrade(vBase, 90, 1);
```

```
      Writeln('bucket start of the base trade: ',
        DateTimeToStr(vAggregator.BucketStart(vBase)));
      Writeln('candles built: ', vPrice.OHLCBuffer.Count);
      Writeln('dropped trades: ', vAggregator.DroppedCount);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(800, 400);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));
        vRaster.SaveToPNGFile('aggregator.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vAggregator.Free;
      vPrice.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries_Indicator
- TsgcChartDrawing
- Panes
- Panoramica del bridge
- TsgcChartDataSource_Binance
- TsgcChartSeries_Candlestick
- Edizioni

TsgcChartDrawing

Unità: sgcCharts_Drawing
Solo nelle edizioni Registered e Trial (esclusa dall'edizione Community; vedere Edizioni).
TsgcChart.Drawings contiene elementi **TsgcChartDrawing**, linee di tendenza, linee orizzontali e verticali, rettangoli e ritracciamenti di Fibonacci, ancorati a valori di dati (**X1**, **Y1**, **X2**, **Y2**) degli assi indicati da **AxisX** e **AxisY**, in modo che un disegno segua lo zoom, lo scorrimento (pan) e i dati in tempo reale invece di rimanere fisso a una posizione in pixel. **TsgcChart.RenderContent** disegna i disegni dopo le serie e gli assi, ritagliati (clipped) sul pannello del loro asse verticale. Accanto ai disegni, una serie porta con sé i propri indicatori di prezzo, **TsgcChartSeries.LastValueMarker** e **TsgcChartSeries.BidAskBand**, entrambi `TPersistent` ed entrambi documentati in questa pagina.

Proprietà di TsgcChartDrawing

Proprietà	Tipo	Descrizione
Kind	TsgcChartDrawingKind	`cdkTrendLine` (il segmento tra le due ancore), `cdkHorizontalLine` (una linea che attraversa il pannello a Y1), `cdkVerticalLine` (una linea che attraversa il pannello a X1), `cdkRectangle` (il riquadro delle due ancore, contorno più un riempimento leggero) o `cdkFibonacci` (i livelli di ritracciamento tra X1 e X2). Predefinito `cdkTrendLine`.
X1, Y1, X2, Y2	Double	Ancore, come valori di dati di **AxisX** (X) e **AxisY** (Y). Per `cdkFibonacci`, lo 0% si trova a Y2 e il 100% a Y1 (trascinare dall'inizio dell'oscillazione alla sua fine); i livelli si estendono per l'intera larghezza del pannello quando X1 equivale a X2.
AxisX	string	Vuoto indica il primo asse inferiore, la stessa convenzione di una serie.
AxisY	string	Vuoto indica il primo asse sinistro; il disegno viene tracciato nel pannello di questo asse. Vedere Panes.
Color	TsgcUIColor	0 (il valore predefinito) indica il primo colore della tavolozza del grafico.
LineWidth	Double	Pixel del dispositivo alla scala 1. Predefinito 1.5.
Dash	TsgcChartDrawingDash	`cddSolid`, `cddDash` o `cddDot`. Predefinito `cddSolid`.
Visible	Boolean	Predefinito True.
Locked	Boolean	Un disegno bloccato può comunque essere selezionato, ma non spostato o eliminato interattivamente. Predefinito False.

Metodo di TsgcChartDrawing

Metodo	Restituisce	Descrizione
SetAnchors(const aX1, aY1, aX2, aY2: Double)		Imposta tutte e quattro le ancore con una singola notifica di modifica, anziché una per proprietà.

TsgcChartDrawings (TsgcChart.Drawings)

TsgcChartDrawings è la `TOwnedCollection` alla base di **TsgcChart.Drawings**.

Membro	Restituisce	Descrizione
Add	TsgcChartDrawing	Accoda un disegno.
AnchorPixels(aIndex: Integer; out aX1, aY1, aX2, aY2: Double; out aPlot: TsgcUIRect)	Boolean	Ancore del disegno all'indice aIndex, in pixel del grafico, riferite all'ultimo **Render**; restituisce anche il rettangolo del pannello in cui il disegno è stato tracciato.
PixelToValue(aIndex: Integer; X, Y: Double; out aX, aY: Double)	Boolean	Valori di dati del pixel del grafico X, Y sugli assi del disegno all'indice aIndex, riferiti all'ultimo **Render**.
HitTest(X, Y: Double; out aHandle: Integer)	Integer	Indice del disegno sotto X, Y (pixel del grafico), a partire dal più in alto, -1 se nessuno. aHandle è l'ancora sotto il punto, 0 o 1, oppure -1 per un'intersezione sul corpo.
DeleteSelected	Boolean	Rimuove **Selected** a meno che non sia **Locked**; True quando è stato rimosso.
Draw(aCanvas: TsgcUICanvas; aScale: Double)		Disegna ogni disegno visibile. Richiamato da **TsgcChart.RenderContent**.
DrawSelection(aCanvas: TsgcUICanvas; aScale: Double)		Disegna le maniglie di **Selected**, parte della sovrapposizione di interazione.
SaveToJSON	string	Un oggetto con un array "drawings", un oggetto per disegno: "kind" (trendline, hline, vline, rectangle o fibonacci), "x1", "y1", "x2", "y2", "axisX", "axisY", "color" (ARGB come numero senza segno), "lineWidth", "dash" (solid, dash o dot), "visible" e "locked". I numeri utilizzano '.' indipendentemente dalla locale e mantengono ogni cifra del double.
LoadFromJSON(const aJSON: string)		Sostituisce i disegni (è accettato anche un array radice); un elemento di tipo sconosciuto viene ignorato, e un JSON malformato genera **EsgcChartJSONError**.
Selected	Integer (proprietà)	Indice del disegno selezionato, -1 se nessuno.

Disegno interattivo e selezione

TsgcChartInteraction.DrawingTool crea un disegno con il mouse: la pressione imposta la prima ancora, il trascinamento la seconda, il rilascio lo completa e lo strumento torna a `cdtNone`. Senza alcuno strumento attivo, un clic seleziona il disegno sotto il puntatore (**Drawings.Selected**), un trascinamento sul suo corpo lo sposta, un trascinamento su una maniglia sposta quell'unica ancora, e **TsgcChartInteraction.DeleteSelectedDrawing**, associato al tasto Canc nelle viste VCL e FMX, lo rimuove tramite **DeleteSelected**. Vedere TsgcChartInteraction per il collegamento a mouse e tastiera; il codice privo di vista chiama invece direttamente **Add**, **HitTest** e **Selected**.

TsgcChartLastValueMarker

Una linea tratteggiata che attraversa il pannello in corrispondenza dell'ultimo valore di una serie, con un riquadro etichetta per tale valore sopra l'asse verticale, sul suo lato di tracciamento.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Visible	Boolean	Predefinito False.
Color	TsgcUIColor	0 (il valore predefinito) indica il colore della serie; per una serie di candele, il colore rialzista o ribassista dell'ultima candela.

TsgcChartBidAskBand

Bid e Ask, impostati da codice, disegnati come una fascia chiara tra i due prezzi, con una linea su ciascuno e un riquadro etichetta per ciascuno sopra l'asse verticale.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Visible	Boolean	Predefinito False.
Bid, Ask	Double	Impostati insieme tramite **SetPrices** per generare un'unica notifica di modifica.
BidColor, AskColor	TsgcUIColor	Predefiniti a un colore di accento verde (bid) e rosso (ask).

SetPrices(const aBid, aAsk: Double) imposta entrambi i prezzi con un'unica notifica, anziché due.
Entrambi i marcatori, come i disegni, vengono disegnati per una serie X/Y (il suo ultimo Y) e per una serie di candele (la sua ultima chiusura); una serie mostra l'uno, l'altro, entrambi o nessuno dei due, indipendentemente dalle altre serie sullo stesso grafico.

Esempio: una linea di tendenza, il marcatore dell'ultimo valore e una fascia bid/ask

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Series_Financial,
  sgcCharts_Drawing, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster;

var
  vChart: TsgcChart;
  vPrice: TsgcChartSeries_Candlestick;
  vTrend: TsgcChartDrawing;
  vAxisBottom, vAxisLeft: TsgcChartAxis;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  i: Integer;
  vClose, vOpen: Double;
  vJSON: string;
  vHandle, vHit: Integer;
  vX1, vY1, vX2, vY2: Double;
  vPlot: TsgcUIRect;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    { TsgcChart already carries two default axes ('X' and 'Y'); adding named
      ones and keeping a reference to each avoids indexing into Axes, whose
      order includes those defaults }
    vAxisBottom := vChart.Axes.Add;
    vAxisBottom.Name := 'bottom';
    vAxisBottom.Position := capBottom;

    vAxisLeft := vChart.Axes.Add;
    vAxisLeft.Name := 'left';
```

```
    vAxisLeft.Position := capLeft;

    vPrice := TsgcChartSeries_Candlestick.Create(nil);
    try
      vPrice.Chart := vChart;
      vPrice.AxisX := 'bottom';
      vPrice.AxisY := 'left';

      vClose := 100;
      for i := 0 to 79 do
      begin
        vOpen := vClose;
        vClose := vOpen + Sin(i / 6) * 2 + (Random - 0.5);
        vPrice.AddOHLC(i, vOpen, Max(vOpen, vClose) + 1,
          Min(vOpen, vClose) - 1, vClose, 1000 + Random(500));
      end;

      vPrice.LastValueMarker.Visible := True;
      vPrice.BidAskBand.Visible := True;
      vPrice.BidAskBand.SetPrices(vClose - 0.5, vClose + 0.5);

      vTrend := vChart.Drawings.Add;
      vTrend.Kind := cdkTrendLine;
      vTrend.AxisX := 'bottom';
      vTrend.AxisY := 'left';
      vTrend.SetAnchors(10, 95, 70, 105);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(800, 400);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 800, 400));

        Writeln('drawings: ', vChart.Drawings.Count);
        if vChart.Drawings.AnchorPixels(0, vX1, vY1, vX2, vY2, vPlot) then
        begin
          vHit := vChart.Drawings.HitTest(vX1, vY1, vHandle);
          Writeln('hit test at anchor 1: drawing=', vHit, ' handle=', vHandle);
        end;

        vJSON := vChart.Drawings.SaveToJSON;
        Writeln('JSON length: ', Length(vJSON));
        vChart.Drawings.LoadFromJSON(vJSON);
        Writeln('drawings after reload: ', vChart.Drawings.Count);

        vChart.Drawings.Selected := 0;
        Writeln('deleted: ', vChart.Drawings.DeleteSelected);
        Writeln('drawings after delete: ', vChart.Drawings.Count);

        vRaster.SaveToPNGFile('drawing.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;
    finally
      vPrice.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries_Indicator
- TsgcChartAggregator
- Panes
- TsgcChartInteraction

- TsgcChartSeries_Candlestick
- TsgcChartSeries
- Edizioni

TsgcChartBuffer e TsgcChartOHLCBuffer

Unità: sgcCharts_Buffer
Buffer circolari per le serie del grafico. **TsgcChartBuffer** contiene punti X/Y, **TsgcChartOHLCBuffer** contiene X, Open, High, Low, Close e Volume. X è un `Double` (un `TDateTime` viene memorizzato come `Double`). L'aggiunta è O(1). In modalità `cbmOverwrite` un buffer pieno elimina il punto più vecchio alla successiva aggiunta, in modalità `cbmGrow` la capacità raddoppia.
Ogni metodo pubblico acquisisce il lock del buffer, così un thread di feed può aggiungere dati mentre il thread di rendering legge. Il thread di rendering dovrebbe chiamare **Snapshot** o **SnapshotRange**, che copiano i dati in un record di proprietà del chiamante sotto il lock e lo rilasciano subito, e poi decimare e disegnare a partire da quella copia; vedere Decimazione.
Ci si aspetta che X sia monotona non decrescente. Append mantiene il flag **Monotonic**: diventa False non appena arriva un punto con una X inferiore alla precedente, e solo **Clear** lo reimposta. Quando **Monotonic** è True, **SnapshotRange** trova l'intervallo visibile tramite ricerca binaria e aggiunge il punto più vicino fuori da ciascun bordo, così le linee che escono dal grafico vengono disegnate. Quando è False, **SnapshotRange** ricade su una scansione lineare che copia solo i punti all'interno dell'intervallo, e le funzioni di decimazione restituiscono i dati non decimati.

Proprietà e metodi condivisi (TsgcChartBufferBase)

Membro	Descrizione
Capacity: Integer	Capacità attuale in punti o candele. Aumentarla riassegna la memoria; ridurla al di sotto di **Count** scarta i dati più vecchi.
Count: Integer	Numero di punti o candele attualmente contenuti.
Mode: TsgcChartBufferMode	`cbmOverwrite` (elimina il punto più vecchio quando pieno) o `cbmGrow` (raddoppia la capacità quando pieno).
Monotonic: Boolean	True finché ogni X aggiunta è stata >= la X precedente. Vedere sopra.
Lock / Unlock	Acquisisce o rilascia il lock proprio del buffer, per un chiamante che ha bisogno che più di una chiamata sia atomica.
Clear	Svuota il buffer e reimposta **Monotonic** su True.

TsgcChartBuffer

Membro	Descrizione
Create(aCapacity: Integer = 1024; aMode: TsgcChartBufferMode = cbmOverwrite)	Costruttore.
Append(const aX, aY: Double)	Aggiunge un punto.
AppendBatch(const aX, aY: array of Double)	Aggiunge più punti in un'unica chiamata bloccata.
First(out aX, aY: Double): Boolean	Il punto più vecchio. False quando il buffer è vuoto.
Last(out aX, aY: Double): Boolean	Il punto più recente. False quando il buffer è vuoto.

Snapshot(var aSnap: TsgcChartBufferSnapshot)	Copia ogni punto in `aSnap`. Gli array vengono riutilizzati tra una chiamata e l'altra e possono essere più lunghi di `aSnap.Count`.
SnapshotRange(const aXMin, aXMax: Double; var aSnap: TsgcChartBufferSnapshot)	Copia i punti visibili in [aXMin, aXMax], più i punti ai bordi descritti sopra quando **Monotonic**.
X[aIndex], Y[aIndex]: Double	Ordine logico: 0 è il punto più vecchio, `Count - 1` il più recente.

TsgcChartOHLCBuffer

Membro	Descrizione
Create(aCapacity: Integer = 1024; aMode: TsgcChartBufferMode = cbmOverwrite)	Costruttore.
Append(const aX, aOpen, aHigh, aLow, aClose: Double; const aVolume: Double = 0)	Aggiunge una candela.
AppendBatch(const aX, aOpen, aHigh, aLow, aClose, aVolume: array of Double)	Aggiunge più candele in un'unica chiamata bloccata. `aVolume` può essere vuoto, il volume è allora 0.
First / Last(out aX, aOpen, aHigh, aLow, aClose, aVolume: Double): Boolean	La candela più vecchia / più recente. False quando il buffer è vuoto.
UpdateLast(const aX, aOpen, aHigh, aLow, aClose, aVolume: Double): Boolean	Sostituisce i valori della candela più recente quando la sua X è uguale a `aX`, per una candela live ancora in formazione. Restituisce False e non cambia nulla quando il buffer è vuoto o la candela più recente ha un'altra X.
Snapshot(var aSnap: TsgcChartOHLCSnapshot)	Copia ogni candela in `aSnap`.
SnapshotRange(const aXMin, aXMax: Double; var aSnap: TsgcChartOHLCSnapshot)	Copia le candele visibili in [aXMin, aXMax].
X[aIndex], Open[aIndex], High[aIndex], Low[aIndex], Close[aIndex], Volume[aIndex]: Double	Ordine logico: 0 è la candela più vecchia, `Count - 1` la più recente.

Esempio: aggiungere e acquisire uno snapshot

```
var
  vBuffer: TsgcChartBuffer;
  vSnap: TsgcChartBufferSnapshot;
  i: Integer;
begin
  vBuffer := TsgcChartBuffer.Create(1024, cbmOverwrite);
  try
    for i := 0 to 999 do
      vBuffer.Append(i, Sin(i / 20) * 50);

    vBuffer.Snapshot(vSnap);
    Writeln(Format('points: %d  first x: %g  last x: %g',
      [vSnap.Count, vSnap.X[0], vSnap.X[vSnap.Count - 1]]));
  finally
    vBuffer.Free;
```

```
  end;
end;
```

Vedere anche

- Decimazione
- TsgcChartDataSource

Decimazione

Unità: sgcCharts_Buffer
Funzioni prive di dipendenze da framework che riducono uno snapshot del buffer a circa un insieme di punti per colonna di pixel, per un grafico largo `aPixelWidth` pixel che mostra `[aXMin, aXMax]`. Uno snapshot non monotono, un intervallo vuoto, o `aPixelWidth < 1` viene copiato non decimato in ogni caso sotto.

Valore / Funzione	Descrizione
TsgcChartDecimation = (dmNone, dmMinMax, dmLTTB)	`dmNone` copia ogni punto. `dmMinMax` suddivide X in colonne di pixel e mantiene, per ogni colonna, il primo, il minimo, il massimo e l'ultimo punto in ordine X (al massimo 4), così la polilinea rimane visivamente esatta; i punti a sinistra di `aXMin` condividono una colonna aggiuntiva, i punti a destra di `aXMax` un'altra. `dmLTTB` restituisce `2 × aPixelWidth` punti scelti tramite Largest Triangle Three Buckets, pensato per serie statiche.
sgcChartDecimate(const aSnap: TsgcChartBufferSnapshot; const aXMin, aXMax: Double; aPixelWidth: Integer; aMode: TsgcChartDecimation; var aOutX, aOutY: TsgcChartDoubleArray; out aOutCount: Integer)	Decima uno snapshot di punti usando `aMode`. `aOutX` e `aOutY` vengono ingranditi quando troppo corti, mai ridotti.
sgcChartLTTB(const aX, aY: TsgcChartDoubleArray; aCount, aThreshold: Integer; var aOutX, aOutY: TsgcChartDoubleArray; out aOutCount: Integer)	Largest Triangle Three Buckets direttamente su una coppia di array X/Y. Restituisce esattamente `Min(aThreshold, aCount)` punti, con il primo e l'ultimo sempre inclusi.
sgcChartDecimateOHLC(const aSnap: TsgcChartOHLCSnapshot; const aXMin, aXMax: Double; aPixelWidth: Integer; var aOut: TsgcChartOHLCSnapshot)	Unisce le candele che ricadono nella stessa colonna di pixel: X e apertura della prima, massimo più alto, minimo più basso, chiusura dell'ultima, somma dei volumi. `aOut.Count` contiene il risultato.

Esempio: decimare uno snapshot per un grafico da 800px

```
var
  vBuffer: TsgcChartBuffer;
  vSnap: TsgcChartBufferSnapshot;
  vOutX, vOutY: TsgcChartDoubleArray;
  vOutCount, i: Integer;
begin
  vBuffer := TsgcChartBuffer.Create(100000, cbmOverwrite);
  try
    for i := 0 to 99999 do
      vBuffer.Append(i, Sin(i / 200) * 100);

    vBuffer.Snapshot(vSnap);
    sgcChartDecimate(vSnap, 0, 99999, 800, dmMinMax, vOutX, vOutY, vOutCount);
    Writeln(Format('decimated from %d to %d points', [vSnap.Count, vOutCount]));
  finally
    vBuffer.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChartBuffer e TsgcChartOHLCBuffer

TsgcUICanvas

Unità: sgcUICore_Canvas, con due backend: sgcUICore_Canvas_Raster (**TsgcUICanvas_Raster**) e sgcUICore_Canvas_SVG (**TsgcUICanvas_SVG**)
TsgcUICanvas è la superficie di disegno astratta su cui TsgcChart.**Render** disegna. Il pacchetto core include due backend concreti: **TsgcUICanvas_Raster** disegna in un buffer ARGB in memoria e lo salva come PNG, **TsgcUICanvas_SVG** costruisce un documento SVG. Entrambi condividono la stessa API di percorso, riempimento e testo, così un grafico viene disegnato in modo identico con entrambi. Un'applicazione normalmente crea solo il canvas, chiama **Render**, e salva il risultato; le primitive di disegno sotto sono anch'esse pubbliche per aggiungere overlay personalizzati.

Tipi

Tipo	Descrizione
TsgcUIColor = Cardinal	`$AARRGGBB` non premoltiplicato.
TsgcUIRect	`Left`, `Top`, `Right`, `Bottom`: Double, pixel del dispositivo; Right / Bottom sono i bordi lontani.
TsgcUIFontStyle	`Size`: Double, `Bold`: Boolean, `Color`: TsgcUIColor.
TsgcUILineJoin, TsgcUILineCap	`(ljMiter, ljRound, ljBevel)`, `(lcButt, lcRound, lcSquare)`.
TsgcUITextHAlign, TsgcUITextVAlign	`(thaLeft, thaCenter, thaRight)`, `(tvaTop, tvaMiddle, tvaBaseline, tvaBottom)`.
TsgcUIFillRule	`frNonZero`, `frEvenOdd`.

Metodi

Metodo	Descrizione
Clear(aColor: TsgcUIColor)	Riempie l'intera superficie.
BeginPath, MoveTo, LineTo, QuadTo, CubicTo, Arc, RoundRect, Rectangle, ClosePath	Costruzione del percorso. **Arc** accetta angoli in radianti, 0 a +X, sweep positivo in senso orario sullo schermo.
FillPath(aColor: TsgcUIColor; aRule: TsgcUIFillRule = frNonZero)	Riempie il percorso corrente; conservato fino al successivo **BeginPath**.
FillPathLinearGradient(aX1, aY1, aX2, aY2: Double; const aStops: array of TsgcUIGradientStop; aRule: TsgcUIFillRule = frNonZero)	Riempie il percorso corrente con un gradiente lineare.
StrokePath(aColor, aWidth[, aJoin, aCap[, aDash, aDashOffset]])	Due overload: con o senza un motivo tratteggiato.
DrawText, MeasureText, TextWidth, LineHeight, FitText	Disegno e misurazione del testo con un **TsgcUIFontStyle**. Vedere Fonts.
DrawImage(const aImage: TsgcUIImage; aX, aY: Integer; aOpacity: Double = 1)	Trasferisce un'immagine ARGB.

PushClip(aLeft, aTop, aRight, aBottom: Integer), PopClip	Rettangolo di ritaglio in pixel del dispositivo, Right / Bottom esclusivi; i ritagli annidati si intersecano.
SetTransform(aA, aB, aC, aD, aE, aF: Double), ResetTransform	Trasformazione affine: `x' = A*x + C*y + E`, `y' = B*x + D*y + F`.
SetFontFile(const aRegular, aBold: string), GetFont(aBold: Boolean)	Font usati per misurare e disegnare il testo; un nome di file vuoto seleziona il Roboto incorporato. Vedere Fonts.
Width, Height	Dimensione della superficie in pixel del dispositivo.

Aggiunte di TsgcUICanvas_Raster

Membro	Descrizione
Create(aWidth, aHeight: Integer)	Overload che alloca il proprio rasterizzatore.
Create(aRasterizer: TsgcUIRasterizer)	Overload che disegna su un rasterizzatore esistente.
SetSize(aWidth, aHeight: Integer)	Ridimensiona la superficie.
SaveToPNGStream(aStream: TStream; aCompress: Boolean = True)	Codifica la superficie come PNG.
SaveToPNGFile(const aFileName: string; aCompress: Boolean = True)	Codifica e scrive il PNG su disco.
Rasterizer	TsgcUIRasterizer (sola lettura), il rasterizzatore sottostante.

Aggiunte di TsgcUICanvas_SVG

Membro	Descrizione
Create(aWidth, aHeight: Integer)	Crea un documento vuoto della dimensione indicata.
SetSize(aWidth, aHeight: Integer)	Nuovo documento vuoto della dimensione indicata.
SaveToString	string, il documento completo con la dichiarazione XML; i ritagli aperti vengono chiusi nell'output.
SaveToStream(aStream: TStream), SaveToFile(const aFileName: string)	Scrive il documento.

Rendering di un grafico in PNG o SVG

Creare il canvas alla dimensione desiderata, chiamare **TsgcChart.Render** con un **TsgcUIRect** che lo copre, poi salvare. Questo è l'intero percorso di codice di cui ha bisogno un report headless o un'esportazione pianificata, senza alcun controllo VCL o FireMonkey coinvolto.

Esempio: lo stesso grafico disegnato in PNG e in SVG

```
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_Axis, sgcCharts_Types,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Canvas_Raster, sgcUICore_Canvas_SVG;

var
  vChart: TsgcChart;
  vSeries: TsgcChartSeries_Line;
  i: Integer;
  vRaster: TsgcUICanvas_Raster;
  vSVG: TsgcUICanvas_SVG;
begin
  vChart := TsgcChart.Create(nil);
  try
    vChart.Axes.Add.Position := capBottom;
    vChart.Axes.Add.Position := capLeft;

    vSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(nil);
    try
      vSeries.Chart := vChart;
      for i := 0 to 59 do
        vSeries.AddXY(i, Sin(i / 8) * 30 + 50);

      vRaster := TsgcUICanvas_Raster.Create(500, 250);
      try
        vChart.Render(vRaster, sgcUIRect(0, 0, 500, 250));
        vRaster.SaveToPNGFile('canvas.png');
      finally
        vRaster.Free;
      end;

      vSVG := TsgcUICanvas_SVG.Create(500, 250);
      try
        vChart.Render(vSVG, sgcUIRect(0, 0, 500, 250));
        Writeln('SVG length: ', Length(vSVG.SaveToString));
        vSVG.SaveToFile('canvas.svg');
      finally
        vSVG.Free;
      end;
    finally
      vSeries.Free;
    end;
  finally
    vChart.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcChart
- Fonts

TsgcUIFont

Unità: sgcUICore_Font
TsgcUIFont è il motore di testo TrueType in puro Pascal usato da ogni TsgcUICanvas per misurare e disegnare il testo; analizza il file del font autonomamente, senza alcuna dipendenza dallo stack di testo del sistema operativo. Ogni canvas crea il proprio **TsgcUIFont** regolare e grassetto tramite **SetFontFile** / **GetFont**, quindi un'applicazione ne crea raramente uno direttamente se non per misurare il testo al di fuori di un canvas.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Loaded	Boolean (sola lettura)	True una volta analizzato un file o uno stream di font.
UnitsPerEm, Ascender, Descender, LineGap	Integer (sola lettura)	Metriche del font in unità del font.
GlyphCount	Integer (sola lettura)	
CmapFormat	Integer (sola lettura)	Il formato della tabella carattere-glifo trovato nel file.
HasKerning	Boolean (sola lettura)	True solo quando il file di font caricato ha effettivamente una tabella kern.
Kerning	Boolean	Predefinito True. Applica la tabella kern del font, quando ne ha una, durante la misurazione e il disegno; impostarlo su False disattiva il kerning anche su un font che ha una tabella.
CacheCapacity, CacheCount	Integer	Dimensione e numero di voci attuali della cache interna dei contorni dei glifi.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
LoadFromFile(const aFileName: string)		Analizza un file di font TrueType (contorni glyf). Solleva **EsgcUIFont** per un font CFF (contorni PostScript), o qualsiasi altra cosa che non sia un font TrueType utilizzabile.
LoadFromStream(aStream: TStream)		Come sopra, da uno stream.
LoadDefault(aBold: Boolean = False)		Carica il font incorporato in sgcCharts (Roboto Regular o Bold). Ha sempre successo; nessun file necessario.
LoadPlatformDefault(aBold: Boolean = False)		Il miglior font UI di sistema disponibile per la piattaforma corrente (Segoe UI su Windows, Roboto su Android, Deja-Vu Sans o Liberation Sans su Linux, Helvetica o Arial su macOS/iOS); torna a **LoadDefault** quando nessuno di quei file viene trovato, quindi non solleva mai un'eccezione.

CharToGlyph(aCode: Cardinal)	Integer	Punto di codice Unicode a id del glifo; 0 (.notdef) quando non mappato.
GlyphAdvance(aGlyph: Integer)	Integer	Larghezza di avanzamento in unità del font.
GetKerning(aLeft, aRight: Integer)	Integer	Correzione della tabella kern in unità del font per una coppia di glifi; 0 senza una coppia.
IsCompositeGlyph(aGlyph: Integer)	Boolean	
GetGlyphOutline(aGlyph: Integer)	TsgcUIGlyphOutline	Contorno in cache in unità del font, di proprietà del font, valido fino alla successiva chiamata che potrebbe eliminarlo; nil per un id di glifo non valido.
MeasureText(const aText: string; aSize: Double; out aWidth, aAscent, aDescent: Double)		
TextWidth(const aText: string; aSize: Double)	Double	
LineHeight(aSize: Double)	Double	
FitText(const aText: string; aSize, aMaxWidth: Double)	string	Tronca **aText** per adattarla a **aMaxWidth**.
DrawText(aRaster: TsgcUIRasterizer; const aText: string; aX, aY: Double; aSize: Double; aColor: Cardinal; aAngle: Double = 0)		Disegna direttamente su un rasterizzatore, al di sotto del livello **TsgcUICanvas**.
TextToCodePoints(const aText: string) (class function)	TsgcUICodePointArray	

Font incorporato e font di piattaforma

sgcCharts incorpora una build TrueType di Roboto così ogni grafico disegna il testo senza alcun file esterno: **LoadDefault** lo carica direttamente, ed è ciò che seleziona un nome di file vuoto passato a **TsgcUICanvas.SetFontFile**. **LoadPlatformDefault** prova prima il font UI proprio della piattaforma e torna a quello incorporato solo quando non riesce a trovare o analizzare un file utilizzabile, quindi è la scelta predefinita più sicura per un'applicazione che vuole corrispondere al sistema operativo ospitante. La build Roboto incorporata non porta alcuna tabella kern, quindi **HasKerning** riporta False per essa anche se **Kerning** resta True; un font TrueType personalizzato caricato con la propria tabella kern viene sottoposto a kerning automaticamente.

Sono supportati solo i contorni TrueType

TsgcUIFont legge direttamente la tabella dei contorni `glyf`; non ha un parser CFF (contorni PostScript). Molti font di sistema che sembrano semplici file TrueType, come Helvetica o SF su macOS, sono in realtà CFF, e **LoadFromFile** / **LoadFromStream** sollevano **EsgcUIFont** per essi. Quando un font predefinito di piattaforma risulta essere CFF, **LoadPlatformDefault** lo intercetta e passa al candidato successivo, arrivando al font incorporato se non viene trovato nulla di utilizzabile.

Esempio: font incorporato, font di piattaforma e misurazione del testo

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Font;

var
  vFont: TsgcUIFont;
  vWidth, vAscent, vDescent: Double;
begin
  vFont := TsgcUIFont.Create;
  try
    vFont.LoadDefault(False);
    Writeln('embedded Roboto loaded: ', vFont.Loaded);
    Writeln('embedded Roboto has kerning: ', vFont.HasKerning);

    vFont.MeasureText('sgcCharts', 14, vWidth, vAscent, vDescent);
    Writeln(Format('width=%.2f ascent=%.2f descent=%.2f',
      [vWidth, vAscent, vDescent]));
  finally
    vFont.Free;
  end;

  vFont := TsgcUIFont.Create;
  try
    vFont.LoadPlatformDefault(False);
    Writeln('platform font loaded: ', vFont.Loaded);
    Writeln('platform font glyph count: ', vFont.GlyphCount);
  finally
    vFont.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Canvas

Indicatori

Unità: sgcCharts_Indicators *(solo edizione financial, compilata sotto* `SGC_CHARTS_FINANCIAL`*; un guscio vuoto altrimenti)*
Calcolatori di indicatori tecnici incrementali, privi di dipendenze da framework: **TsgcChartIndicatorSMA**, **EMA**, **WMA**, **Bollinger**, **RSI**, **MACD**, **Stochastic**, **ATR** e **VWAP**, tutti discendenti da **TsgcChartIndicatorCalc**. Non mantengono alcuna dipendenza da TsgcChart e possono alimentare una serie aggiuntiva, un motore di segnali, o del semplice codice di reportistica.

Schema comune

Membro	Descrizione
Add(...)	Alimenta una nuova barra e restituisce il nuovo output. O(1) ammortizzato, eccetto Stochastic che scansiona la sua finestra massimo/minimo (O(KPeriod)).
UpdateLast(...)	Sostituisce l'input della barra aggiunta più di recente, per una candela live ancora in formazione: lo stato salvato prima dell'ultimo **Add** viene ripristinato e il nuovo valore aggiunto di nuovo, così il risultato corrisponde a un calcolo da zero con la barra modificata. Su un calcolatore vuoto si comporta come **Add**.
Calculate(const aInput: array of Double; ...)	Reimposta il calcolatore e alimenta un intero array tramite **Add**, così i risultati batch e incrementali corrispondono. Il calcolatore mantiene il proprio stato dopo, così barre live possono essere aggiunte dopo un caricamento storico.
Reset	Azzera tutto lo stato; **Count** torna a 0.
Count	Integer (sola lettura). Barre aggiunte dall'ultimo **Reset**.

Riscaldamento

Ogni output è `NaN` (`Math.NaN`, verificare con `Math.IsNan`) fino a quando non termina il periodo di riscaldamento del calcolatore; un input `NaN` viene ignorato, quindi non entra nella finestra e anche l'output per quella barra è `NaN`. Gli indici di barra sotto sono a base 0.

Definizioni

Calcolatore	Costruttore	Definizione
TsgcChartIndicatorSMA	Create(aPeriod: Integer = 20)	Media aritmetica degli ultimi **Period** valori; primo valore alla barra Period-1.
TsgcChartIndicatorEMA	Create(aPeriod: Integer = 20)	alpha = 2/(Period+1), inizializzata con la SMA dei primi Period valori alla barra Period-1, poi Value := X * alpha + Prev * (1 - alpha).
TsgcChartIndicatorWMA	Create(aPeriod: Integer = 20)	Media mobile ponderata linearmente, pesi 1..Period (Period sul più recente), divisa per Period(Period+1)/2; primo valore alla barra Period-1.

TsgcChartIndicatorBollinger	Create(aPeriod: Integer = 20; const aDeviations: Double = 2)	Middle = SMA(Period), deviazione standard di popolazione (dividere per Period), Upper / Lower = Middle +/- Deviations * StdDev; primo valore alla barra Period-1.
TsgcChartIndicatorRSI	Create(aPeriod: Integer = 14)	Smoothing di Wilder. Change(i) = Close(i) - Close(i-1); il primo guadagno/perdita medio è la media delle prime Period variazioni (barra Period), poi Avg := (Avg * (Period-1) + Current) / Period. RSI = 100 - 100 / (1 + AvgGain / AvgLoss); 100 quando AvgLoss è 0, 50 quando entrambi sono 0.
TsgcChartIndicatorMACD	Create(aFastPeriod: Integer = 12; aSlowPeriod: Integer = 26; aSignalPeriod: Integer = 9)	Line = EMA(Fast) - EMA(Slow), primo Line alla barra Slow-1. Signal = EMA(Signal) di Line, inizializzato con la SMA dei primi Signal valori di Line, primo alla barra Slow+Signal-2. Histogram = Line - Signal.
TsgcChartIndicatorStochastic	Create(aKPeriod: Integer = 14; aKSmoothing: Integer = 3; aDPeriod: Integer = 3)	Raw = 100 * (Close - LowestLow) / (HighestHigh - LowestLow) sugli ultimi massimi/minimi KPeriod (50 quando HighestHigh = LowestLow), primo alla barra KPeriod-1. K = SMA(KSmoothing) di Raw (KSmoothing = 1 è lo stocastico veloce), D = SMA(DPeriod) di K.
TsgcChartIndicatorATR	Create(aPeriod: Integer = 14)	Wilder. TR(i) = Max(High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|) dalla barra 1. Il primo ATR è la media dei primi Period TR (barra Period), poi ATR := (ATR * (Period-1) + TR) / Period.
TsgcChartIndicatorVWAP	Create(const aSessionStart: TDateTime = 0)	Sum(TypicalPrice * Volume) / Sum(Volume) cumulativo, TypicalPrice = (High+Low+Close)/3. Le somme si riavviano alla prima barra di ogni sessione; la sessione di una barra è Floor(Time - SessionStart), quindi SessionStart = 0 si azzera ogni giorno di calendario e 9.5/24 si azzera alle 09:30. Nessun riscaldamento; NaN mentre il volume della sessione è 0.

Esempio: SMA e RSI, in streaming e in batch

```
{$IFDEF SGC_CHARTS_FINANCIAL}
uses
  SysUtils, Math,
  sgcCharts_Buffer, sgcCharts_Indicators;

var
  vSMA: TsgcChartIndicatorSMA;
  vRSI: TsgcChartIndicatorRSI;
  vCloses: TsgcChartDoubleArray;
  vOut: TsgcChartDoubleArray;
  i: Integer;
  vValue: Double;
begin
  SetLength(vCloses, 40);
  for i := 0 to 39 do
    vCloses[i] := 100 + Sin(i / 4) * 5;

  vSMA := TsgcChartIndicatorSMA.Create(10);
  try
    for i := 0 to High(vCloses) do
    begin
      vValue := vSMA.Add(vCloses[i]);
      if (i = High(vCloses)) and not IsNan(vValue) then
        Writeln(Format('SMA(10) last = %.4f (count=%d)', [vValue, vSMA.Count]));
    end;

    vSMA.Calculate(vCloses, vOut);
    Writeln('batch SMA matches streaming last: ',
```

```
      SameValue(vOut[High(vOut)], vSMA.Value, 1E-9));
  finally
    vSMA.Free;
  end;

  vRSI := TsgcChartIndicatorRSI.Create(14);
  try
    for i := 0 to High(vCloses) do
      vValue := vRSI.Add(vCloses[i]);
    Writeln(Format('RSI(14) last = %.2f', [vRSI.Value]));
  finally
    vRSI.Free;
  end;
end;
{$ENDIF}
```

Vedere anche

- TsgcChartSeries

Panoramica .NET

sgcCharts .NET è una porta C# gestita della libreria Delphi sgcCharts, non un wrapper attorno a essa: ogni unit Delphi ha una controparte C# nel namespace **esegece.sgcCharts**, che usa gli stessi nomi di classe **Tsgc***, così il codice scritto per l'API Delphi si legge allo stesso modo in C#. La porta è suddivisa in sei pacchetti NuGet, così un progetto include solo la piattaforma a cui è destinato.

Pacchetti

PackageId	Contiene	Target Framework
esegece.sgcCharts	Il modello di grafico core: **TsgcChart**, assi, pannelli, serie, origini dati, buffer, disegni, gli helper matematici/di formattazione e JSON, e il canvas SVG. Nessuna dipendenza nativa.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcCharts.Rendering	**TsgcUICanvas_Raster**, il canvas raster SkiaSharp usato per l'output PNG headless su Windows, Linux e macOS.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcCharts.WinForms	**TsgcWinFormsChart**, la vista Windows Forms.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcCharts.Wpf	**TsgcWpfChart**, la vista WPF.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcCharts.Avalonia	**TsgcAvaloniaChart**, la vista multipiattaforma (Windows, Linux, macOS).	net8.0, net9.0
esegece.sgcCharts.sgcWebSockets	Il bridge live: origini dati del grafico alimentate da una connessione **sgcWebSockets** (messaggi WebSocket, pubblicazioni MQTT, server-sent events, stream di mercato Binance). Dipende dal pacchetto NuGet **esegece.sgcWebSockets**.	netstandard2.0, net8.0, net9.0

Edizioni Community e Registered

La build predefinita di ogni pacchetto sopra (nessuno switch) è l'edizione a pagamento **Registered**: nessuna costante `SGC_COMMUNITY`, nessun logo incorporato, nessun avviso di avvio. Compilare o impacchettare con `-p:SgcCommunity=true` produce invece l'edizione **Community** (gratuita), aggiungendo un suffisso **.Community** al PackageId di ogni pacchetto tranne il bridge (**esegece.sgcCharts.sgcWebSockets**), che l'edizione Community non distribuisce affatto, la stessa regola che l'edizione Community Delphi segue per le proprie unit del bridge. La build Community mantiene tutte e otto le serie, candlestick e OHLC incluse, e ogni vista, ed elimina solo il pacchetto financial (pannelli, serie indicatore e volume, aggregatore, strumenti di disegno, marcatore dell'ultimo valore e banda bid/ask).
Community è gratuita sia per uso commerciale che non commerciale per i piccoli team: individui e organizzazioni con un fatturato lordo annuo inferiore a 1.000.000 EUR e non più di 5 sviluppatori. Le organizzazioni pari o superiori a una di queste soglie necessitano di una licenza commerciale (Registered).

L'API rispecchia Delphi

Le classi vista mantengono la denominazione Delphi: **TsgcWinFormsChart** e **TsgcWpfChart** sono le controparti .NET del **TsgcVCLChart** Delphi, e **TsgcAvaloniaChart** è la controparte del **TsgcFMXChart** Delphi.
Le notifiche sul modello core, come **TsgcChart.OnChange**, **TsgcChartDataSource.OnDataChanged**, **TsgcChartDataSource.OnBeforeAppend**, **TsgcChart.OnCrosshairMove**, **OnSeriesClick** e **OnZoom**, sono semplici proprietà delegate `get; set;`, non membri `event` C#. Assegnare un nuovo gestore sostituisce quello precedente, esattamente come un singolo puntatore a metodo Delphi. L'unico punto in cui è coinvolto un vero evento multicast C# (`+=` / `-=`) è dove il bridge **esegece.sgcCharts.sgcWebSockets** si sottoscrive a un client dalla porta .NET di sgcWebSockets; vedere Panoramica del Bridge e Differenze .NET rispetto a Delphi.
La maggior parte delle proprietà array indicizzate Delphi diventano veri indicizzatori C#: **TsgcChartAxes**, **TsgcChartPanes**, **TsgcChartDrawings** e **TsgcChartPalette** espongono tutte `this[int Index]`, e **TsgcChartJSONNode** espone `this[int aIndex]` per i suoi elementi array. I buffer di punti dietro una serie sono l'eccezione: **TsgcChartBuffer.X(Index)** / **Y(Index)**, **TsgcChartOHLCBuffer.X(Index)** / **Open(Index)** / **High(Index)** / **Low(Index)** / **Close(Index)** / **Volume(Index)**, e **XValues(Index)** / **Values(Line, Index)** delle serie financial sono metodi ordinari, perché C# consente un solo indicizzatore per classe e ciascuna di queste classi ha bisogno di più accessori per indice indipendentemente denominati, o multi-parametro. Vedere Differenze .NET rispetto a Delphi.

Viste e canvas eliminabili

Le classi che mantengono una superficie Skia nativa persistente o una bitmap GDI dimensionata per il controllo implementano `IDisposable` e devono essere eliminate, altrimenti la loro memoria nativa perde:

- **TsgcUICanvas_Raster** (esegece.sgcCharts.Rendering): possiede la bitmap SkiaSharp, il canvas, i paint e i typeface.
- **TsgcChartRenderer**: possiede il proprio canvas raster.
- **TsgcWinFormsChart**: elimina il proprio canvas raster, la propria bitmap Skia e la propria bitmap GDI+, e il proprio timer di limitazione, da un `Dispose(bool)` sovrascritto.
- **TsgcWpfChart**: elimina il proprio canvas raster e la propria bitmap Skia.
- Il frame interno di **TsgcAvaloniaChart** (**TsgcAvaloniaChartFrame**): elimina le proprie immagini Skia anteriore e posteriore e i canvas raster.

Il modello di grafico core stesso (**TsgcChart**, serie, origini dati) non contiene alcuna risorsa nativa e non necessita di eliminazione per quel motivo; implementa comunque `IDisposable` in alcuni punti per eseguire una notifica di liberazione in stile Delphi, ad esempio per scollegare una serie dalla propria origine o un'origine dati dal proprio client.

Metriche del testo identiche a Delphi

Ogni canvas misura il testo con **TsgcUIFont**, un lettore TrueType portato dalla parte METRICS del `sgcUICore_Font.pas` Delphi: legge una tabella `cmap` formato 4 o 12 per la corrispondenza carattere-glifo, le larghezze di avanzamento da `hmtx`, le coppie di kerning da una sottotabella `kern` formato 0, e l'ascender, il discender e il line gap da `hhea`. Carica gli stessi file incorporati **Roboto-Regular.ttf** e **Roboto-Bold.ttf** incorporati dalla libreria Delphi (licenza Apache 2.0), quindi un layout calcolato in .NET corrisponde al layout Delphi fino all'ultimo bit. SkiaSharp viene usato solo per rasterizzare i contorni dei glifi già posizionati dal lettore delle metriche, un glifo posizionato per carattere, con antialiasing a posizionamento subpixel e senza hinting; non misura mai il testo da solo, ed è questo che mantiene ogni backend, raster e SVG allo stesso modo, allineato a Delphi.

Vedere anche

- Differenze .NET rispetto a Delphi
- TsgcChart
- TsgcVCLChart
- Panoramica del Bridge

Avvio Rapido: WinForms

TsgcWinFormsChart è la vista Windows Forms di un modello TsgcChart: una discendente di `Control` che disegna il grafico assegnato alla sua proprietà **Chart**. Viene distribuita nel pacchetto **esegece.sgcCharts.WinForms**, destinato a `net472`, `net8.0-windows` e `net9.0-windows`, e porta transitivamente un `ProjectReference` (o un `PackageReference`, quando consumata da NuGet) a **esegece.sgcCharts.Rendering**, quindi un progetto WinForms deve fare riferimento solo a **esegece.sgcCharts.WinForms** stesso. Il controllo viene disegnato dallo stesso canvas raster Skia del TsgcVCLChart Delphi, direttamente in una sezione DIB GDI persistente, limitato a **Chart.MaxFPS**, ed è sicuro alimentarlo con dati da un thread in background.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Chart	Tsgc-Chart	Il modello di grafico disegnato da questo controllo. Assegnarlo registra il controllo come listener; svuotarlo, o eliminare il grafico, interrompe il disegno da parte del controllo.
Frame-Count	uint (sola lettura)	Numero di frame completi disegnati da quando il controllo è stato creato.
Overlay-Frame-Count	uint (sola lettura)	Numero di frame solo overlay disegnati da quando il controllo è stato creato, per una modifica che sposta solo il reticolo, la descrizione comando o una selezione a banda elastica.

Le consuete proprietà di `Control` sono anch'esse pubbliche e invariate: **Dock**, **Anchor**, **BackColor**, **Enabled**, **Visible**, **TabIndex**, **TabStop**, **ContextMenuStrip**, e gli eventi del mouse, di trascinamento e di ridimensionamento.

Metodi

Metodo	Restitui-sce	Descrizione
SaveToPNG(string aFileName)	void	Esegue il rendering di **Chart** alla dimensione client e ai DPI correnti del controllo in un nuovo file PNG. Non ha effetto quando **Chart** è null.
SaveToSVG(string aFileName)	void	Esegue il rendering di **Chart** alla dimensione client e ai DPI correnti del controllo in un file SVG. Non ha effetto quando **Chart** è null.

Esempio: disegnare un grafico in un form WinForms

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio Rapido: WPF
- TsgcVCLChart
- TsgcChartSeries_Line

Avvio Rapido: WPF

TsgcWpfChart è la vista WPF di un modello TsgcChart: una discendente di `Control` che disegna il grafico assegnato alla sua dependency property **Chart**. Viene distribuita nel pacchetto **esegece.sgcCharts.Wpf**, destinato a `net472`, `net8.0-windows` e `net9.0-windows`, e porta transitivamente un `ProjectReference` (o un `PackageReference`, quando consumata da NuGet) a **esegece.sgcCharts.Rendering**, quindi un progetto WPF deve fare riferimento solo a **esegece.sgcCharts.Wpf** stesso. Il controllo viene disegnato dallo stesso canvas raster Skia del TsgcVCLChart Delphi, direttamente nel back buffer di un `WriteableBitmap` persistente, limitato a **Chart.MaxFPS**, ed è sicuro alimentarlo con dati da un thread in background.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Chart	TsgcChart	Il modello di grafico disegnato da questo controllo, sostenuto dalla dependency property **ChartProperty**. Assegnarlo registra il controllo come listener mentre è caricato; svuotarlo, o eliminare il grafico, interrompe il disegno da parte del controllo.
FrameCount	long (sola lettura)	Numero di frame completi disegnati da quando il controllo è stato creato.
OverlayFrameCount	long (sola lettura)	Numero di frame solo overlay disegnati da quando il controllo è stato creato, per una modifica che sposta solo il reticolo, la descrizione comando o una selezione a banda elastica.

Le consuete proprietà di `Control` sono anch'esse pubbliche e invariate: **Width**, **Height**, **HorizontalAlignment**, **VerticalAlignment**, **Background**, **IsEnabled**, **Visibility**, **Focusable**, e gli eventi instradati del mouse e della tastiera.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG(string aFileName)	void	Esegue il rendering di **Chart** alla dimensione di rendering e ai DPI correnti del controllo in un nuovo file PNG. Non ha effetto quando **Chart** è null.
SaveToSVG(string aFileName)	void	Esegue il rendering di **Chart** alla dimensione di rendering e ai DPI correnti del controllo in un file SVG. Non ha effetto quando **Chart** è null.

Esempio: disegnare un grafico in una finestra WPF

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio Rapido: WinForms
- TsgcVCLChart
- TsgcChartSeries_Line

Avvio Rapido: Avalonia

Pacchetto: esegece.sgcCharts.Avalonia (destinato a net8.0 e net9.0, dipende da **esegece.sgcCharts.Rendering**)
TsgcAvaloniaChart è la vista Avalonia di un modello **TsgcChart**: una discendente di `Control` di Avalonia che disegna il grafico assegnato alla sua proprietà **Chart**, su Windows, Linux e macOS. È la controparte .NET del TsgcFMXChart di Delphi. Il controllo registra un listener sul grafico mentre è collegato a un albero visivo e si ridisegna ogni volta che il modello cambia, disegnato con SkiaSharp in una bitmap frame persistente e mostrato tramite il lease del canvas Skia del renderer di Avalonia. Il modello stesso non contiene codice di disegno, quindi lo stesso grafico può essere mostrato anche da una vista WinForms o WPF, o disegnato in modo headless, nello stesso momento.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Chart	TsgcChart	Il modello di grafico disegnato da questo controllo. Assegnarlo registra il controllo come listener mentre è collegato a una finestra; svuotarlo, o eliminare il grafico, interrompe il disegno da parte del controllo.
FrameCount	uint (sola lettura)	Numero di frame completi disegnati da quando il controllo è stato creato.
OverlayFrameCount	uint (sola lettura)	Numero di frame solo overlay disegnati da quando il controllo è stato creato (una modifica al reticolo, alla descrizione comando o a una selezione a banda elastica che riusa l'ultimo contenuto in cache invece di un ridisegno completo).

Le consuete proprietà di `Control` di Avalonia sono disponibili senza modifiche: **Width**, **Height**, **Margin**, **HorizontalAlignment**, **VerticalAlignment**, **Focusable**, e gli eventi del puntatore, della rotella e della tastiera.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG(string aFileName)		Esegue il rendering di **Chart** alla dimensione e ai DPI correnti del controllo in un nuovo file PNG. Non ha effetto quando **Chart** è null.
SaveToSVG(string aFileName)		Esegue il rendering di **Chart** alla dimensione e ai DPI correnti del controllo in un file SVG. Non ha effetto quando **Chart** è null.

La scansione dei frame segue **Chart.MaxFPS** allo stesso modo delle altre viste visive: una notifica di modifica marca solo il controllo come sporco e pianifica un ridisegno, al massimo **Chart.MaxFPS** volte al secondo, così un thread in background può alimentare le serie del grafico senza inondare il thread UI di ridisegni.

Esempio

Un'applicazione Avalonia minimale che mostra un **TsgcAvaloniaChart** collegato a un **TsgcChart** con una serie linea, costruita interamente in codice (senza bisogno di markup XAML). Oltre a **esegece.sgcCharts.Avalonia**, il progetto ha bisogno anche dei pacchetti NuGet **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent**, come qualsiasi altra applicazione desktop Avalonia:

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio Rapido: WinForms
- Avvio Rapido: WPF
- TsgcFMXChart (Delphi)

Rendering headless

Pacchetto: esegece.sgcCharts.Rendering (destinato a netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0 e net9.0)
TsgcChartRenderer è la vista headless di un modello **TsgcChart**: una classe semplice senza dipendenza da alcun framework UI e senza una propria finestra, quindi esegue il rendering di un grafico in un file o stream PNG, in un documento SVG o in un buffer di pixel ARGB grezzo da un programma console, un servizio o un'applicazione ASP.NET. Funziona su Windows, Linux e macOS, incluso un container Linux o un job CI senza display collegato, ed è la controparte .NET del TsgcChartRenderer di Delphi. Poiché non ha una superficie visiva non è influenzato da **Chart.MaxFPS**: non esiste un ciclo di frame o un timer, ogni chiamata di rendering disegna il grafico in modo sincrono nel momento stesso in cui viene chiamata.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Chart	TsgcChart	Il modello di grafico disegnato da questo renderer. Ogni metodo Render* genera **EsgcChartRendererError** quando questo valore è null.
Width	int	Larghezza logica predefinita in pixel usata dagli overload che non specificano una dimensione. Predefinito 800.
Height	int	Altezza logica predefinita in pixel usata dagli overload che non specificano una dimensione. Predefinito 500.
Scale	double	Pixel del dispositivo per pixel logico. Predefinito 1. L'output è Round(Width * Scale) per Round(Height * Scale) pixel del dispositivo; **Chart.Scale** viene impostato su questo valore per il rendering e ripristinato al valore precedente al termine.
CompressPNG	bool	Se l'output PNG è compresso con deflate tramite l'encoder PNG di Skia. Predefinito true.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
RenderToPNGFile(string aFileName) RenderToPNGFile(string aFileName, int aWidth, int aHeight)		Esegue il rendering in un file PNG, a **Width**/**Height** oppure alla dimensione logica indicata senza modificare **Width** e **Height**.
RenderToPNGStream(Stream aStream) RenderToPNGStream(Stream aStream, int aWidth, int aHeight)		Esegue il rendering PNG (RGBA, 8 bit) in uno stream.
RenderToSVG() RenderToSVG(int aWidth, int aHeight)	string	Esegue il rendering e restituisce un documento SVG 1.1 (ASCII puro) come stringa.
RenderToSVGFile(string aFileName) RenderToSVGFile(string aFileName, int aWidth, int aHeight)		Esegue il rendering SVG in un file.

RenderToSVGStream(Stream aStream) RenderToSVGStream(Stream aStream, int aWidth, int aHeight)		Esegue il rendering SVG in uno stream.
RenderToBuffer(ref uint[] aBuffer, out int aPixelWidth, out int aPixelHeight) RenderToBuffer(ref uint[] aBuffer, out int aPixelWidth, out int aPixelHeight, int aWidth, int aHeight)		Esegue il rendering in pixel 0xAARRGGBB non premoltiplicati, dall'alto verso il basso, con uno stride di riga pari a **aPixelWidth**; **aPixelWidth** e **aPixelHeight** vengono restituiti come dimensione del dispositivo.

Threading

Ogni metodo di rendering può essere chiamato da qualsiasi thread. Ogni **TsgcChartRenderer** possiede i propri canvas, uno raster e uno SVG, protetti da un lock privato di quella istanza del renderer. Inoltre, ogni rendering eseguito da qualsiasi **TsgcChartRenderer** nel processo passa attraverso un ulteriore lock condiviso dall'intero processo, perché **TsgcChart.Render** mantiene lo stato di layout sul grafico stesso mentre è in esecuzione. Mentre un rendering è in corso il grafico non deve essere modificato strutturalmente, cioè nessuna serie o asse aggiunto, rimosso o eliminato, e nessuna proprietà che influisce sul layout modificata; l'aggiunta di dati tramite i buffer delle serie è sicura, perché le serie disegnano a partire da uno snapshot acquisito sotto il lock proprio del buffer. Una vista visiva (**TsgcAvaloniaChart**, una vista WinForms o WPF) non acquisisce il lock di rendering condiviso, quindi non eseguire il rendering dello stesso grafico con un renderer in un thread mentre una vista visiva lo sta disegnando nello stesso momento.

Esempio: rendering headless in PNG su Linux

Un'applicazione console senza alcun riferimento a framework UI, compilabile ed eseguibile su Linux, che esegue il rendering di un grafico in un file PNG:
Questo funziona senza modifiche in un container Linux o in un job CI: **esegece.sgcCharts.Rendering** porta con sé le proprie risorse native SkiaSharp per Linux, quindi non è richiesta l'installazione di un server X, di una GPU o di fontconfig.

Esempio: pie e treemap renderizzati in modalità headless

Le serie pie, radar, heatmap, treemap e funnel (vedere Series Gallery) vengono renderizzate in modalità headless come ogni altra serie. Un renderer non disegna alcun overlay al passaggio del mouse, quindi l'output mostra solo lo stato mantenuto dal modello: impostatelo nel codice, come lo lascerebbe un clic in una vista, con **Exploded** su una fetta di pie o **DrillPath** su un treemap. Un renderer disegna più grafici uno dopo l'altro quando **Chart** cambia:
L'SVG di queste serie è identico, byte per byte, all'SVG che il **TsgcChartRenderer** Delphi scrive per lo stesso grafico e la stessa dimensione. Un heatmap il cui **ImagePath** è true riempie le celle come un'unica immagine, che l'SVG incorpora come PNG. La demo **SeriesHeadless** in `demos\Charts` renderizza in questo modo ogni grafico della galleria delle serie: `SeriesHeadless [folder] [-dark] [-width N] [-height N] [-scale N]`.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio Rapido: WinForms
- Series Gallery
- TsgcChartRenderer (Delphi)

Series Gallery

Pacchetto: esegece.sgcCharts (destinato a netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0 e net9.0)
Le serie pie, radar, heatmap, treemap e funnel sono gli equivalenti .NET delle serie Delphi con lo stesso nome. Si trovano nel pacchetto principale **esegece.sgcCharts**, quindi vengono disegnate in ogni vista (**TsgcWinFormsChart**, **TsgcWpfChart** e **TsgcAvaloniaChart**) e in modalità headless tramite **TsgcChartRenderer** (vedere Headless Rendering), con le stesse proprietà, gli stessi valori predefiniti e lo stesso layout di Delphi. L'argomento Delphi di ciascuna serie, collegato più sotto, descrive ogni proprietà. Questa pagina mostra come usarle da C# ed elenca i punti in cui la forma .NET dell'API differisce.

Serie

Classe	Modalità di tracciamento	Descrizione
TsgcChartSeries_Pie	cpmCell	Un grafico a torta, o un donut quando **InnerRadiusPercent** è maggiore di 0. Le fette sotto **OthersThreshold** per cento vengono unite in una fetta Others, **ExplodeOnClick** estrae una fetta con un clic, e le etichette vanno all'interno o all'esterno con linee guida. Elementi: **Slices**, un **TsgcChartPieSlice** ciascuno.
TsgcChartSeries_Radar	cpmPolar	Un poligono per serie su raggi condivisi da ogni serie radar del grafico, **Filled** oppure solo contorno, su una griglia poligonale o circolare (**GridShape**). Elementi: **Points**, uno per raggio.
TsgcChartSeries_Heatmap	cpmXY	Una griglia di celle colorate secondo una scala di colori: uno spettrogramma in tempo reale alimentato riga per riga con **AppendLine** (**Capacity** mantiene le righe più recenti), oppure una matrice fissa con righe e colonne etichettate su assi di categoria. Dati: **Data**, un **TsgcChartHeatmapData**.
TsgcChartSeries_Treemap	cpmCell	Rettangoli annidati costruiti da percorsi come `Europe/Spain/Madrid` (**PathDelimiter**), con un'intestazione per gruppo (**Levels**), drill down al clic (**DrillOnClick**) e una breadcrumb per risalire. Elementi: **Nodes**, uno per foglia.
TsgcChartSeries_Funnel	cpmCell	Una fase per elemento nell'ordine della raccolta, che si restringe fino a un collo (**NeckWidthPercent**, **NeckHeightPercent**). Le fasi hanno la stessa altezza, oppure un'altezza in base al valore con **ProportionalHeight**. Elementi: **Stages**.

La modalità di tracciamento decide quali serie possono condividere un grafico: vedere Plot Areas. Un grafico può contenere un pie e un funnel affiancati, ciascuno nella propria area di celle, mentre un heatmap condivide il tracciato XY e i suoi assi con le altre serie XY.

Elementi e valori in tempo reale

Membro	Descrizione
AddItem(string aText, double aValue, uint aColor = 0)	Pie, radar, treemap e funnel. Aggiunge un elemento e ne restituisce l'indice. Un colore 0 prende il colore della tavolozza per l'indice dell'elemento, quindi un elemento mantiene il suo colore mentre i valori cambiano.

SetValueAt(int aIndex, double aValue) DeleteItem(int aIndex)	Modifica o rimuove un elemento. L'ordine degli elementi non cambia. Un indice fuori intervallo genera `ArgumentOutOfRangeException`.
ItemCount()	Il numero di elementi, un metodo come ogni funzione Delphi senza parametri del port.
Slices, Points, Nodes, Stages	La raccolta degli elementi. Il suo indicizzatore restituisce un **TsgcChartCategoryItem** (**Text**, **Value**, **Color**); eseguite il cast a **TsgcChartPieSlice** per raggiungere **Exploded**.
BeginUpdate() EndUpdate()	Raggruppa molte modifiche in un solo ridisegno e un solo layout.
AppendLine(double[] aValues) AppendLine(double aKey, double[] aValues)	Heatmap. Aggiunge una riga di celle, identificata da **aKey** o dal contatore di righe corrente dell'archivio. I valori sono un array, non un elenco `params`.
SetLineLabels(string[] aLabels) SetCellLabels(string[] aLabels)	Heatmap. Le etichette delle righe e delle celle su un asse di categoria. Un overload accetta un **TsgcChartStrings**, la forma .NET del `TStrings` di Delphi, quindi un semplice `null` è ambiguo: eseguite il cast.
Cells(int aLine, int aCell) SetCells(int aLine, int aCell, double aValue)	Heatmap. Legge e scrive una cella, la forma a metodo della proprietà indicizzata Delphi `Cells[Line, Cell]`.

Interazione

Le viste inoltrano il mouse a **TsgcChart.Interaction**, quindi i tooltip al passaggio del mouse, l'explode e il drill funzionano allo stesso modo in WinForms, WPF e Avalonia. Un clic su una serie chiama prima **TsgcChart.OnSeriesClick**, poi la serie lo gestisce.

Membro	Descrizione
TsgcChartSeries_Pie.ExplodeOnClick	Predefinito false. Se true, un clic su una fetta ne attiva o disattiva il flag **Exploded**, oppure **OthersExploded** per la fetta Others.
TsgcChartSeries_Treemap.DrillOnClick	Predefinito true. Un clic su un riquadro scende di un livello, nel gruppo sotto il clic, e un clic su una breadcrumb risale fino a essa. **DrillDown(string aPath)**, **DrillUp()**, **DrillReset()** e **DrillPath** fanno lo stesso da codice.
TsgcChartSeries_Treemap.OnDrill	Un **TsgcChartNotifyEvent** (`object Sender`) chiamato quando **DrillPath** cambia. Una proprietà delegate, quindi assegnare un gestore sostituisce il precedente, come in Delphi.
TsgcChart.OnSeriesClick	Un **TsgcChartHitEvent** (`object Sender, TsgcChartHitInfo aHit`). Per queste serie **aHit.SubIndex** è l'indice dell'elemento (-2 per la fetta Others di un pie), **aHit.Text** il testo della fetta o della fase oppure il percorso del treemap, e **aHit.Percent** la quota dell'elemento in un pie, un funnel o un treemap.

L'overlay al passaggio del mouse (l'evidenziazione e il tooltip) viene disegnato solo a schermo. **TsgcChartRenderer**, **SaveToPNG** e **SaveToSVG** renderizzano solo il modello, quindi una fetta estratta o un treemap approfondito compaiono nel loro output, mentre una fetta sotto il mouse no.

Esempio: costruire le cinque serie

Una classe di supporto che costruisce un grafico per serie, gli stessi grafici della demo **SeriesGallery** con meno dati:

Esempio: ospitare i grafici in un form WinForms

Un **TsgcWinFormsChart** per scheda, una didascalia che segue i clic e il percorso di drill, e valori in tempo reale. Con WPF usare **TsgcWpfChart**, con Avalonia **TsgcAvaloniaChart**: il codice del grafico non cambia.

Demo

Demo	Framework	Descrizione
SeriesGallery	WinForms, net8.0-windows	Il pie, il radar, uno spettrogramma a 30 righe al secondo, un heatmap a matrice, il treemap e il funnel, un **TsgcWinFormsChart** per scheda, con un interruttore donut, opzioni radar pieno o circolare e pulsanti Up e Top per il treemap.
SeriesGalleryAvalonia	Avalonia, net8.0	La stessa galleria nei controlli **TsgcAvaloniaChart**, su Windows, Linux e macOS.
SeriesHeadless	Console, net8.0	I grafici della galleria renderizzati con **TsgcChartRenderer** in file PNG e SVG, senza finestra: `SeriesHeadless [folder] [-dark] [-width N] [-height N] [-scale N]` .

Le demo si trovano in `demos\Charts`. Entrambe le gallerie accettano `-seconds N` come autotest: mostrano ogni scheda, cliccano una fetta del pie e un riquadro del treemap tramite l'interazione del grafico, si chiudono dopo N secondi e restituiscono il codice di uscita 0 quando tutti i controlli sono superati.

Vedere anche

- .NET Overview
- .NET Differences from Delphi
- Headless Rendering
- Quick Start: WinForms
- Plot Areas
- Colour Scale

Bridge

Il pacchetto **esegece.sgcCharts.sgcWebSockets** (destinato a `netstandard2.0`, `net8.0`, `net9.0`) collega le origini dati di sgcCharts a una connessione sgcWebSockets live: messaggi WebSocket, pubblicazioni MQTT, Server-Sent Events e stream di mercato Binance. È un pacchetto separato dal pacchetto core **esegece.sgcCharts** e richiede sgcWebSockets per compilare; un progetto che usa solo le origini dati core non ha bisogno di questo pacchetto né di sgcWebSockets.
Per impostazione predefinita il pacchetto fa riferimento direttamente al progetto della porta .NET di sgcWebSockets; una build senza quell'albero sorgente può invece fare riferimento al pacchetto NuGet **esegece.sgcWebSockets**. Questo bridge non è incluso nell'edizione Community.

MQTT: TsgcChartDataSource_MQTT

Grafica le pubblicazioni MQTT ricevute da un **TsgcWSProtocol_MQTT_Client**. Mentre l'origine dati è **Active** e **Client** è assegnato, sottoscrive il proprio gestore a **Client.OnMQTTPublish**.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Client	TsgcWSProtocol_MQTT_Client	Il client MQTT le cui pubblicazioni vengono graficate.
TopicFilter	string	Filtro di topic MQTT, con i caratteri jolly `+` (un livello) e `#` (questo e ogni livello inferiore). Un filtro vuoto grafica ogni pubblicazione.
PayloadFormat	TsgcChartMQTTPayloadFormat (cpfJSON, cpfNumber)	**cpfJSON** legge il payload tramite **Mapping** (un oggetto JSON o un array di record). **cpfNumber** analizza il payload come un semplice numero per Y e usa l'ora locale attuale per X.
Active	bool (nasconde la proprietà base)	L'origine dati ridichiara **Active** in modo che impostarla aggiorni anche il gestore su **Client**, allo stesso modo in cui lo fa l'assegnazione di **Client**.

WebSocket: TsgcChartDataSource_WebSocket

Grafica i messaggi JSON ricevuti da un **TsgcWebSocketClient**. Mentre l'origine dati è **Active** e **Client** è assegnato, sottoscrive il proprio gestore a **Client.OnMessage**. Ogni messaggio di testo viene letto come JSON tramite **Mapping**.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Client	TsgcWebSocketClient	Il client WebSocket i cui messaggi vengono graficati.
MessageFilter	string	Un percorso JSON che deve esistere in un messaggio perché venga graficato, per esempio `"k"` per conservare solo i messaggi kline di Binance. Un filtro vuoto grafica ogni messaggio che viene analizzato come JSON.
Active	bool (nasconde la proprietà base)	Ridichiarata come in **TsgcChartDataSource_MQTT**, così l'aggancio segue il valore.

Server-Sent Events: TsgcChartDataSource_SSE

Grafica Server-Sent Events da due origini indipendenti, che possono essere usate insieme sulla stessa origine dati.

- **Client** è un **TsgcHTTP1Client**, come in Delphi. L'applicazione avvia lo stream con il metodo bloccante `GetSSE(URL)` del client, di solito da un thread di lavoro. Mentre l'origine dati è **Active** e **Client** è assegnato, sottoscrive il proprio gestore a **Client.OnSSEMessage**, che consegna il testo grezzo dello stream man mano che arriva. L'origine dati mette in buffer i blocchi, li suddivide in eventi a ogni riga vuota, unisce le righe `data:` di un evento, e legge il risultato come JSON tramite **Mapping**.
- **SSEClient** è un **TsgcSSEClient**, il client gestito in stile EventSource. Non ha una controparte Delphi in questo bridge. Il suo **OnEvent** consegna eventi già analizzati, quindi l'origine dati legge direttamente il campo **Data** dell'evento come JSON tramite **Mapping**, senza alcuna analisi dei blocchi.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Client	TsgcHTTP1Client	Client SSE bloccante. Vedere sopra.
SSEClient	TsgcSSEClient	Client EventSource gestito, un'aggiunta .NET. Vedere sopra.
Active	bool (nasconde la proprietà base)	Ridichiarata come in **TsgcChartDataSource_MQTT**. Sia **Client** che **SSEClient** vengono agganciati o sganciati in modo indipendente man mano che la proprietà cambia.

Un metodo **ResetStream** scarta un evento bufferizzato ancora incompleto dell'analizzatore di blocchi di **Client**, per esempio dopo una riconnessione.

Binance: TsgcChartDataSource_Binance

Sottoscrive e grafica uno stream pubblico di dati di mercato Binance tramite un **TsgcWSAPI_Binance**. Gli stream di mercato Binance non hanno un evento tipizzato: arrivano come JSON grezzo sull'evento **OnMessage** del client WebSocket a cui l'API è collegata (**API.Client**). Mentre l'origine dati è **Active** e **API** è assegnata, sottoscrive lì il proprio gestore; l'aggancio segue **API.Client** ogni volta che **API** o **Active** viene impostata, e anche a **Subscribe**.

Proprietà	Tipo	Descrizione
API	TsgcWSAPI_Binance	Il componente API Binance il cui stream viene graficato.
Symbol	string	Il simbolo Binance, per esempio `"BTCUSDT"`. Convertito automaticamente in minuscolo per la sottoscrizione, poiché i nomi degli stream Binance sono solo minuscoli. I messaggi per un altro simbolo vengono ignorati.
Stream	TsgcChartBinanceStream (cbsKLine, cbsTicker, cbsTrade)	Quale evento Binance viene graficato: kline (candele), il ticker delle 24 ore (ultimo prezzo), oppure le singole operazioni.
Interval	TsgcWSBinanceChartIntervals	Intervallo kline, per esempio `bci1m`. Usato solo per **cbsKLine**; i messaggi per un altro intervallo vengono ignorati.
ClosedOnly	bool	Solo **cbsKLine**. Quando è true, vengono graficate solo le candele chiuse; la candela ancora in formazione viene altrimenti aggiornata sul posto a ogni messaggio.
Aggregator	TsgcChartAggregator (edizione financial)	Solo **cbsTrade**. Quando è assegnato, ogni operazione va a **Aggregator.AddTrade** invece che al buffer della serie: l'operazione stessa non viene tracciata, e la serie OHLC dell'aggregatore disegna le candele (volume incluso). Eliminare l'aggregatore non svuota questa proprietà; un aggregatore eliminato ignora le operazioni che continua a ricevere.

Active	bool (nasconde la proprietà base)	Ridichiarata come in **TsgcChartDataSource_MQTT**.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnTrade	TsgcChartBinanceTradeEvent(object Sender, double aTime, double aPrice, double aQty)	Solo **cbsTrade**. Si attiva per ogni operazione di **Symbol**, con la sua ora UTC, il prezzo e la quantità, prima che l'operazione venga aggiunta al buffer o passata a **Aggregator**.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Subscribe()	int	Sottoscrive **Stream** per **Symbol** (e **Interval** per le kline) chiamando `SubscribeKLine`, `SubscribeTicker` o `SubscribeTrades` di **API**. Restituisce l'id restituito dall'API.
Unsubscribe()	int	La chiamata di annullamento sottoscrizione corrispondente.

Eventi multicast

Ogni origine dati del bridge aggancia un evento del client che nella libreria Delphi è un semplice puntatore a metodo (**OnMQTTPublish**, **OnMessage**, **OnSSEMessage**, **OnEvent**) ma qui è un evento multicast .NET. L'origine dati Delphi salva qualsiasi gestore già assegnato, installa il proprio, e ripristina quello salvato quando si sgancia. Un'origine dati .NET aggiunge invece il proprio gestore alla lista di invocazione con `+=` quando si aggancia, e rimuove solo quello stesso gestore con `-=` quando si sgancia; ogni gestore applicativo già sottoscritto, o sottoscritto in seguito, continua a essere invocato e non viene mai toccato dall'origine dati.
La differenza pratica riguarda l'ordine di sottoscrizione più che la presenza: i gestori vengono eseguiti nell'ordine in cui sono stati aggiunti, quindi un gestore applicativo sottoscritto al client prima che l'origine dati venga agganciata viene eseguito prima che l'origine dati grafichi il messaggio, mentre Delphi grafica sempre per primo. L'aggancio avviene solo a runtime, mai in fase di progettazione. Non esiste **FreeNotification** in .NET, quindi eliminare il client sottostante non svuota la proprietà **Client** dell'origine dati (o **API**, o **SSEClient**); impostarla su null, oppure eliminare l'origine dati, invece. Su **TsgcChartDataSource_SSE**, un gestore applicativo su **OnSSEMessage** può comunque impostare **Cancel**, che è condiviso dall'intera lista di invocazione, quindi qualsiasi gestore che lo imposti su true interrompe lo stream anche per ogni altro gestore.
Messaggi, pubblicazioni ed eventi arrivano tutti nel thread da cui il client sottostante notifica. Le aggiunte passano attraverso il lock e la notifica limitata della classe base **TsgcChartDataSource**, quindi qualsiasi modalità di notifica è sicura da usare con un'origine dati bridge.

Esempio: grafico live Binance

Vedere anche

- Panoramica del Bridge (Delphi)
- Panoramica .NET

Differenze .NET rispetto a Delphi

sgcCharts .NET mantiene i nomi delle classi, le proprietà e il comportamento di Delphi ovunque i due linguaggi lo consentano (vedere Panoramica .NET). Questa pagina elenca i punti in cui la porta .NET si comporta effettivamente in modo diverso dalla libreria Delphi, non solo dove un nome o un tipo è cambiato nel suo naturale equivalente C#.

Eventi

Area	Delphi	.NET
Origini dati bridge live (**esegece.sgcCharts.sgcWebSockets**): **OnMQTTPublish**, **OnMessage** (client WebSocket e client Binance), **OnSSEMessage** / **OnEvent**	Un singolo puntatore a metodo. L'origine dati salva il gestore corrente del client, installa il proprio, e ripristina quello salvato quando si ferma.	Un vero `event` multicast C# (`+=` / `-=`). L'origine dati sottoscrive e annulla la sottoscrizione del proprio gestore invece di salvarne e ripristinarne uno; vedere Panoramica del Bridge per il meccanismo completo.
Modello di grafico core: **TsgcChart.OnChange**, **TsgcChartDataSource.OnDataChanged** / **OnBeforeAppend**, **TsgcChart.OnCrosshairMove** / **OnSeriesClick** / **OnZoom**, e membri simili su assi, serie e disegni	Un singolo puntatore a metodo, sostituito per assegnazione.	Nessuna differenza: questi restano una semplice proprietà delegata `get; set;` , non un `event` C#, quindi assegnare un nuovo gestore sostituisce comunque quello precedente esattamente come in Delphi. Elencato qui solo per contrasto con la riga del bridge sopra, poiché entrambi si chiamano **OnX**.

Proprietà indicizzate

Area	Delphi	.NET
TsgcChartAxes, **TsgcChartPanes**, **TsgcChartDrawings**, **TsgcChartPalette**, **TsgcChartJSONNode**	Una proprietà array indicizzata, per esempio `Axes[Index]` .	Un vero indicizzatore C#: `this[int Index]` .
TsgcChartBuffer (`X` , `Y`), **TsgcChartOHLCBuffer** (`X` , `Open` , `High` , `Low` , `Close` , `Volume`), `XValues` e `Values` delle serie financial	Una proprietà array indicizzata per colonna, per esempio `Open[Index]` , e una bidimensionale, `Values[Line, Index]` .	Un metodo ordinario che prende l'indice come parametro: `Open(Index)` , `Values(Line, Index)` . Una classe C# può dichiarare una sola firma di indicizzatore (`this[...]`), e queste classi hanno bisogno di più accessori per indice indipendentemente denominati, o multi-parametro, sulla stessa classe, quindi diventano metodi.
Le serie pie, radar, heatmap, treemap e funnel e le loro classi di supporto: **TsgcChartSeries_Radar.SpokeText**,	Una proprietà array indicizzata, ad es. `SpokeText[Index]` ,	Un metodo: `SpokeText(Index)` , `DrawnStages(Index)` (una

TsgcChartSeries_Funnel.DrawnStages, **TsgcChartSeries_Heatmap.Cells**, **TsgcChartHeatmapData.Cells**, **TsgcChartColorScale.LUT**, **TsgcChartPieLayout.Slices**, **TsgcChartTreemapLayout.Nodes**, **Crumbs** e **DrawnNodes**	`DrawnStages[Index]`, e la `Cells[Line, Cell]` di lettura e scrittura.	copia del record della fase), `Cells(Line, Cell)` per leggere e `SetCells(Line, Cell, Value)` per scrivere. `DrawnStages` genera `ArgumentOutOfRangeException` dove Delphi solleva `EListError`. Anche i metodi di layout `Slices`, `Nodes`, `Crumbs` e `DrawnNodes` la generano per un indice fuori da `0..Count - 1`, dove Delphi legge l'array interno senza controllo.

Serie pie, radar, heatmap, treemap e funnel

Area	Delphi	.NET
SetValueAt e **DeleteItem** delle serie pie, radar, treemap e funnel	Un indice fuori intervallo solleva `ERangeError`.	Un indice fuori intervallo genera `ArgumentOutOfRangeException`.
TsgcChartSeries_Heatmap: **AppendLine**, **SetLineLabels**, **SetCellLabels**	Un parametro array aperto (`AppendLine([1, 2, 3])`) e un overload `TStrings` per le etichette.	Un parametro `double[]` o `string[]`, non un elenco `params`, e un overload **TsgcChartStrings** per le etichette. Un semplice `null` è ambiguo tra i due overload delle etichette, quindi eseguite il cast.
Gli elementi (**Slices**, **Points**, **Nodes**, **Stages**) e i **Levels** del treemap	Modificati nell'Object Inspector e memorizzati nel form (DFM).	Non c'è lo streaming del designer di form: aggiungete gli elementi nel codice con **AddItem** e i livelli con **Levels.Add()**. Vedere Series Gallery.
Output raster (**RenderToPNGFile**, **RenderToBuffer**, **SaveToPNG**)	Disegnato dal canvas raster di sgcUICore.	Disegnato da SkiaSharp, quindi i pixel antialiasing dei bordi possono differire leggermente da Delphi. Il layout è lo stesso, e l'output SVG è uguale all'SVG Delphi byte per byte.

Caricamento da un DataSet o da un DataReader

TsgcChartDataSource_DataSet carica da un `System.Data.DataTable` o da qualsiasi `IDataReader`, gli equivalenti .NET del `TDataSet` Delphi. Un `DataTable` non ha un cursore, quindi non c'è un record corrente da salvare e ripristinare dopo il caricamento: la gestione dei segnalibri dell'origine dati Delphi, che riporta il `TDataSet` sorgente al record su cui si trovava prima dell'esecuzione di **Refresh**, non ha una controparte .NET.

Edizioni

Delphi sgcCharts viene distribuito nelle edizioni Community, Trial e Registered. sgcCharts .NET distribuisce solo **Community** (compilata con `-p:SgcCommunity=true`) e **Registered** (la build predefinita): non esiste una build di prova .NET né una costante trial.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Series Gallery
- Panoramica del Bridge

- TsgcChartDataSource_DataSet

Risoluzione dei problemi

Nessun problema noto è ancora documentato.

Introduzione

sgcMaps è una libreria di componenti Delphi per mappe interattive. I controlli mappa disegnano nativamente tile raster e vettoriali, senza alcun controllo browser e senza JavaScript, e mostrano sopra di essi marcatori, percorsi, forme, etichette e mappe di calore. I componenti non visuali aggiungono geocodifica, indicazioni stradali, ricerca di luoghi, altimetria, fusi orari e posizione del dispositivo, e il router offline e il geocodificatore offline rispondono senza alcuna connessione di rete.
Un controllo VCL, un controllo FireMonkey e un controllo Lazarus (LCL) condividono un unico modello di mappa, quindi il codice che aggiunge un livello, un marcatore o un percorso è lo stesso su ogni framework. Il controllo Lazarus non può scaricare i tile, quindi su Lazarus mostra solo i tile di una cartella. Un controllo mappa può anche eseguire il rendering senza finestra, il che trasforma un'applicazione console o un servizio in un renderer di mappe statiche.

- Panoramica: che cosa include sgcMaps e quale versione di Delphi richiede ogni funzionalità.
- Installazione: il programma di installazione sgcUI, i package e i requisiti.
- Avvio rapido VCL e Avvio rapido FMX: una mappa funzionante in poche righe.
- Controlli mappa: TsgcVCLMap e TsgcFMXMap, i loro livelli e overlay.
- Servizi online: geocodifica, percorsi, luoghi, altimetria e fusi orari.
- Calcolo dei percorsi: modifica interattiva dei percorsi e router offline.
- Geocodifica offline: ricerca di luoghi da un indice GeoNames locale.
- Posizione: la posizione del dispositivo, reale o simulata.
- .NET: sgcMaps for .NET, il port C# con un controllo Windows Forms, il rendering headless e i servizi offline.
- Demo, Strumenti, Lazarus e Risoluzione dei problemi: i progetti di esempio, gli strumenti per i dati, il controllo LCL e le insidie più comuni.

Panoramica

sgcMaps è costruito attorno a un **modello di mappa**: un insieme di collezioni che descrivono ciò che una mappa mostra. Layers contiene le origini dei tile, e Markers, Polylines, Polygons, Rectangles, Circles, Labels e Heatmaps contengono gli overlay. Options e MarkerOptions impostano il comportamento della vista. Le classi del modello si trovano in **sgcMaps_Classes** e sono le stesse in TsgcVCLMap e TsgcFMXMap.
I componenti non visuali lavorano con quelle collezioni invece che con un controllo particolare. TsgcMapRouteCalculator tiene i propri waypoint nei Markers di una mappa e il proprio percorso nelle sue Polylines, e TsgcMapLocation mantiene aggiornati un marcatore di posizione e un cerchio di precisione. Lo stesso componente serve quindi sia un form VCL sia un form FireMonkey.

Funzionalità

Tile e livelli

- Tile raster online da provider integrati: OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri World Imagery, Esri World Street, CARTO Light e Dark, MapTiler Streets e Satellite, Thunderforest Cycle e Transport, e Stadia Alidade Smooth e Smooth Dark.
- Qualsiasi altro tile server tramite un modello di URL con i segnaposto {z}, {x}, {y}, sottodominio, retina e chiave API.
- Una cache su disco per livello, così i tile già visti vengono disegnati senza connessione.
- Tile offline da una cartella z/x/y o da un file MBTiles.
- Tile vettoriali (Mapbox Vector Tiles) da un server o da un file MBTiles locale, disegnati con uno stile MapLibre o Mapbox GL.
- Più livelli con opacità, intervallo di zoom, ruolo di base o overlay, e un selettore di livelli facoltativo sulla mappa.
- Un downloader di tile che riempie una cartella con ogni tile di un'area e di un intervallo di zoom, per un pacchetto di mappe offline.

Overlay

- Marcatori con testo di popup e descrizione comando, colore, bitmap di icone personalizzate, ancoraggi e trascinamento.
- Clustering dei marcatori, così migliaia di marcatori restano leggibili e veloci.
- Polilinee (continue, tratteggiate o geodetiche), poligoni con fori, rettangoli e cerchi, tutti modificabili con il mouse.
- Etichette di testo e mappe di calore pesate con diversi gradienti di colore.

Interazione e output

- Zoom con trascinamento, rotella e pulsanti, rotazione della mappa (orientamento), una barra della scala e l'attribuzione dei tile.
- Eventi per clic, trascinamenti dei marcatori, modifiche delle forme, clic sui cluster, cambi di livello, cambi di zoom ed errori dei tile.
- Rendering in una bitmap, in un file PNG o BMP, anche da un controllo senza finestra padre.

Dati

- Importazione ed esportazione di marcatori, polilinee e poligoni in GeoJSON, GPX e KML.
- Funzioni di geometria: distanza, orientamento, punto di destinazione, interpolazione geodetica, punto in un poligono, semplificazione di linee e punto più vicino su una polilinea.
- Un lettore in streaming dei file OpenStreetMap .osm.pbf e XML .osm.

Servizi

- Geocodifica e geocodifica inversa con Nominatim, Google, HERE, Azure Maps, Mapbox, OpenRouteService e Geoapify.
- Percorsi con OSRM, OpenRouteService, Google Routes, HERE, Azure Maps, Mapbox e Geoapify.
- Completamento automatico dei luoghi con Photon, Nominatim, Google, HERE, Mapbox e Geoapify.
- Altimetria di punti e tracciati con Open-Elevation, OpenTopoData e Google.
- Fuso orario di una coordinata con TimeAPI, GeoNames, Google e Azure Maps.

Calcolo dei percorsi, dati offline e posizione

- Modifica interattiva dei percorsi con waypoint trascinabili e percorsi alternativi.
- Routing offline per auto, bicicletta e a piedi su un grafo costruito dai dati di OpenStreetMap.
- Geocodifica offline su un indice SQLite costruito dai dump di GeoNames.
- Posizione del dispositivo su Windows, Android, iOS e macOS, più simulazione di posizione e di traccia per i test.

Versioni di Delphi

Il modello di mappa, il controllo VCL, GPX, KML e le funzioni di geometria si compilano da Delphi 7 a Delphi 13, e i package coprono anche da C++Builder 2007 a C++Builder 13. Alcune funzionalità dipendono da parti della RTL arrivate più tardi, quindi i loro componenti vengono registrati solo nelle versioni dell'IDE che le hanno.

Funzionalità	Unità	Versione minima
Controllo mappa VCL, overlay, GPX, KML, geometria	sgcMaps_VCL, sgcMaps_Classes	Delphi 7
Output PNG	sgcMaps_VCL	Delphi 2009
Tile da un server, downloader dei tile	sgcMaps_TileSource_HTTP, sgcMaps_TileDownloader	Delphi 2009 (Indy 10; THTTPClient da Delphi XE8)
Calcolatore di percorsi, router offline, tile vettoriali da un server	sgcMaps_RouteCalculator, sgcMaps_OfflineRouter, sgcMaps_TileSource_MVT	Delphi XE2
Controllo mappa FireMonkey, posizione del dispositivo, GeoJSON	sgcMaps_FMX, sgcMaps_Location, sgcMaps_GeoJSON	Delphi XE6
MBTiles, MBTiles vettoriali, geocodificatore offline	sgcMaps_TileSource_MBTiles, sgcMaps_OfflineGeocoder	Delphi XE7 (FireDAC SQLite)
Servizi online	sgcMaps_Geocoding, sgcMaps_Directions, sgcMaps_Places, sgcMaps_Elevation, sgcMaps_TimeZone	Delphi XE8 (THTTPClient, System.JSON)

Su Lazarus il package contiene il controllo mappa LCL, l'origine dei tile da cartella, i provider, il motore raster e le funzioni di geometria. Il controllo LCL non può scaricare i tile, quindi mostra solo i tile di una cartella, e GeoJSON, GPX e KML non vengono compilati con FPC. Vedere Lazarus.

.NET

sgcMaps ha anche un port .NET, sgcMaps for .NET, per .NET 8 e .NET 9. Ha lo stesso modello di mappa, gli stessi servizi online e gli stessi file di dati offline, un controllo Windows Forms e un renderer headless che funziona anche su Linux e macOS. Vedere la panoramica .NET.

Installazione

sgcMaps è distribuito nel **programma di installazione sgcUI** unificato, insieme agli altri prodotti visuali di eSeGeCe. Il programma di installazione sa quali prodotti include la propria licenza, quindi non c'è nulla da scegliere a mano oltre agli IDE.

Installazione con il programma di installazione sgcUI

1. Chiudere ogni copia in esecuzione dell'IDE e avviare il programma di installazione sgcUI.
2. Accedere con il proprio account eSeGeCe.
3. Il programma di installazione legge la licenza ed elenca i prodotti che include. sgcMaps è selezionato quando la licenza lo copre.
4. Selezionare le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare, e avviare l'installazione.
5. Aprire l'IDE. I componenti si trovano nella pagina **SGC Maps** della Tool Palette.

I controlli mappa compaiono solo nella palette del proprio framework: TsgcVCLMap nei progetti VCL e TsgcFMXMap nei progetti FireMonkey. I componenti non visuali compaiono in entrambe.

Requisiti

- Da Delphi XE7 in poi, il package runtime richiede **FireDAC** con il suo driver **SQLite** (i package FireDAC, FireDACCommon, FireDACCommonDriver e FireDACSqliteDriver). sgcMaps lo usa per leggere i file MBTiles e l'indice del geocodificatore offline, quindi la propria edizione di Delphi deve includere FireDAC SQLite.
- I servizi online usano THTTPClient (System.Net.HttpClient) e System.JSON, disponibili da Delphi XE8.
- TsgcMapLocation usa System.Sensors, disponibile da Delphi XE6.

Package

La cartella **Packages** contiene una coppia di package per ogni versione dell'IDE: il package runtime **sgcMapsD*nn*.dpk** e il package di design-time **dclsgcMapsD*nn*.dpk**, da Delphi 7 (D7) a Delphi 13 (D13). C++Builder usa i progetti corrispondenti **sgcMapsC*nn*.cbproj** e **dclsgcMapsC*nn*.cbproj**, da C++Builder 2007 a C++Builder 13. Per installare a mano, compilare prima il package runtime, poi installare il package di design-time, e aggiungere la cartella Source al library path dell'IDE.

Lazarus

Lazarus ha un proprio package, **Packages\Lazarus\sgcMapsLazarus.lpk**. Aprirlo con Package, Open Package File, compilarlo e scegliere Use, Install, che ricostruisce l'IDE. Richiede i package LCL, FCL e IDEIntf e contiene il controllo mappa (TsgcVCLMap sulla LCL), l'origine dei tile da cartella, i provider, il motore raster e le funzioni di geometria. Il controllo LCL non può scaricare i tile, quindi mostra solo i tile di una cartella. GeoJSON, GPX e KML sono elencati nel package ma non vengono compilati con FPC, e i servizi online, il calcolatore di percorsi, il router offline, il geocodificatore offline e TsgcMapLocation sono disponibili solo su Delphi. L'argomento Lazarus contiene i dettagli e un esempio.

Unit

Aggiungere alla clausola uses la unit di ogni componente creato nel codice. I componenti trascinati su un form aggiungono automaticamente le proprie unit.

Unità	Contenuto
sgcMaps_Classes	Il modello di mappa: livelli, marcatori, polilinee, poligoni, rettangoli, cerchi, etichette, mappe di calore e opzioni, più TsgcMapCoord.

sgcMaps_VCL	TsgcVCLMap.
sgcMaps_FMX	TsgcFMXMap.
sgcMaps_Providers	I provider di tile integrati e sgcMapApplyProvider.
sgcMaps_Services	TsgcMapService, la classe base dei servizi online.
sgcMaps_Geocoding	TsgcMapGeocoder e le classi dei risultati di geocodifica.
sgcMaps_Directions	TsgcMapDirections, le classi dei risultati dei percorsi e sgcMapAddRouteToPolylines.
sgcMaps_Places	TsgcMapPlaces.
sgcMaps_Elevation	TsgcMapElevation.
sgcMaps_TimeZone	TsgcMapTimeZone.
sgcMaps_RouteCalculator	TsgcMapRouteCalculator.
sgcMaps_OfflineRouter	TsgcMapOfflineRouter e TsgcMapRouteGraphBuilder.
sgcMaps_OfflineGeocoder	TsgcMapOfflineGeocoder e TsgcMapGeoIndexBuilder.
sgcMaps_Location	TsgcMapLocation.

.NET

Il programma di installazione sgcUI non installa nulla per .NET. sgcMaps for .NET viene distribuito come pacchetti NuGet separati (esegece.sgcMaps e i suoi pacchetti complementari), solo per l'edizione Registered. Vedere Installazione .NET.

Avvio rapido VCL

Questa guida mostra una mappa su un form VCL, prima con il designer dei form e poi interamente nel codice.

1. In fase di progettazione

1. Creare un'applicazione VCL e trascinare sul form un **TsgcVCLMap** dalla pagina SGC Maps. Impostare la sua proprietà **Align** a alClient.
2. Aggiungere il livello base nell'evento **OnCreate** del form con **Layers.Add** e impostare la sua proprietà **Provider**. Un livello con un provider scarica i tile di quel provider senza altre impostazioni. La chiamata facoltativa a **sgcMapApplyProvider** copia inoltre nel livello il tipo di origine, il modello di URL, lo zoom massimo e l'attribuzione del provider.
3. Impostare la vista iniziale con **SetCenter** e **Zoom**, e aggiungere gli overlay con **AddMarker**, **AddPolyline** o **AddCircle**.
4. Eseguire l'applicazione. Trascinare la mappa per spostarla, e usare la rotella del mouse o i pulsanti di zoom per eseguire lo zoom.

Il gestore OnCreate completo per questi passaggi è l'esempio dell'argomento TsgcVCLMap.

2. Nel codice

Il programma seguente costruisce la stessa mappa senza alcun file .dfm. Il form crea da sé il proprio controllo, ed è per questo che il costruttore chiama **CreateNew** invece dell'ereditato **Create**. Un clic sul marcatore ne apre il popup, e un clic in qualsiasi altro punto aggiunge un nuovo marcatore in quella posizione.

```
program QuickStartVCL;

uses
  Forms, Classes, SysUtils, Controls,
  sgcMaps_Classes, sgcMaps_Providers, sgcMaps_VCL;

type
  TfrmMain = class(TForm)
  private
    FMap: TsgcVCLMap;
    procedure DoMarkerClick(Sender: TObject; aMarker: TsgcMapMarker);
    procedure DoMapClick(Sender: TObject; aLat, aLon: Double);
  public
    constructor Create(aOwner: TComponent); override;
  end;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oLayer: TsgcMapLayer;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcMaps Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 600;

  // 1. the map control fills the form
  FMap := TsgcVCLMap.Create(Self);
  FMap.Parent := Self;
  FMap.Align := alClient;

  // 2. a base layer: OpenStreetMap raster tiles, cached on disk
  oLayer := FMap.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'OpenStreetMap';
  oLayer.Provider := mtpOpenStreetMap;
  sgcMapApplyProvider(oLayer);
  oLayer.CacheFolder := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'tile_cache';
```

```
  // 3. the initial view and a marker
  FMap.SetCenter(48.8584, 2.2945);
  FMap.Zoom := 14;
  FMap.AddMarker(48.8584, 2.2945, 'Eiffel Tower', 'Champ de Mars, Paris');

  // 4. events
  FMap.OnMarkerClick := DoMarkerClick;
  FMap.OnMapClick := DoMapClick;
end;

procedure TfrmMain.DoMarkerClick(Sender: TObject; aMarker: TsgcMapMarker);
begin
  FMap.ShowPopup(aMarker);
end;

procedure TfrmMain.DoMapClick(Sender: TObject; aLat, aLon: Double);
begin
  // every click on the map adds a marker at that position
  FMap.AddMarker(aLat, aLon, Format('%.5f, %.5f', [aLat, aLon]));
end;

var
  frmMain: TfrmMain;

begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TfrmMain, frmMain);
  Application.Run;
end.
```

A proposito dei tile

Il livello memorizza nella cache ogni tile che scarica in **CacheFolder**, quindi una vista già vista viene disegnata subito e senza connessione. I tile server di OpenStreetMap sono gestiti da volontari e hanno criteri di utilizzo che non consentono un uso intensivo. Per un'applicazione di produzione, usare un provider commerciale come MapTiler, Thunderforest o Stadia (impostare l'**ApiKey** del livello), un proprio tile server, oppure tile offline da una cartella o da un file MBTiles. Mantenere attivo **Options.ShowAttribution**, poiché i provider di tile richiedono che l'attribuzione sia visibile.

Passi successivi

- TsgcVCLMap: ogni proprietà, metodo ed evento del controllo.
- TsgcMapGeocoder: cercare un indirizzo e mostrarlo sulla mappa.
- TsgcMapRouteCalculator: consentire all'utente di costruire un percorso facendo clic sulla mappa.

Avvio rapido FMX

TsgcFMXMap è il controllo mappa FireMonkey. Condivide il modello di mappa con il controllo VCL, quindi livelli, marcatori e forme vengono creati esattamente come nell'Avvio rapido VCL. Richiede Delphi XE6 o successivo e funziona sulle piattaforme desktop e mobili di FireMonkey.

1. In fase di progettazione

1. Creare un'applicazione multi-device e trascinare sul form un **TsgcFMXMap** dalla pagina SGC Maps. Impostare la sua proprietà **Align** a Client.
2. Aggiungere il livello base nell'evento **OnCreate** del form con **Layers.Add** e impostare la sua proprietà **Provider**, il che basta per scaricare i tile di quel provider. La chiamata facoltativa a **sgcMapApplyProvider** copia inoltre nel livello il tipo di origine, il modello di URL, lo zoom massimo e l'attribuzione del provider. Su un dispositivo mobile la cartella dell'applicazione è di sola lettura, quindi collocare la cache dei tile in una cartella scrivibile come **TPath.GetCachePath**.
3. Impostare la vista iniziale con **SetCenter** e **Zoom**, e aggiungere i marcatori.
4. Eseguire l'applicazione. Spostare la mappa con un dito, eseguire lo zoom con il pizzico e ruotare con due dita quando **Options.RotationEnabled** è True.

Il gestore OnCreate completo per questi passaggi è l'esempio dell'argomento TsgcFMXMap.

2. Nel codice

Il programma seguente costruisce la mappa nel codice. Attiva il clustering dei marcatori, così i marcatori vicini si uniscono in un cerchio numerato quando la mappa è rimpicciolita, e mostra il popup di un marcatore quando lo si tocca.

```
program QuickStartFMX;

uses
  System.StartUpCopy, System.SysUtils, System.Classes, System.IOUtils,
  FMX.Forms, FMX.Types, FMX.Controls,
  sgcMaps_Classes, sgcMaps_Providers, sgcMaps_FMX;

type
  TfrmMain = class(TForm)
  private
    FMap: TsgcFMXMap;
    procedure DoMarkerClick(Sender: TObject; aMarker: TsgcMapMarker);
  public
    constructor Create(aOwner: TComponent); override;
  end;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oLayer: TsgcMapLayer;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcMaps FMX Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 600;

  // 1. the map control fills the form
  FMap := TsgcFMXMap.Create(Self);
  FMap.Parent := Self;
  FMap.Align := TAlignLayout.Client;

  // 2. a base layer; the cache folder is valid on desktop and mobile
  oLayer := FMap.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'OpenStreetMap';
  oLayer.Provider := mtpOpenStreetMap;
```

```
  sgcMapApplyProvider(oLayer);
  oLayer.CacheFolder := TPath.Combine(TPath.GetCachePath, 'tile_cache');

  // 3. the initial view, touch options and a few markers
  FMap.SetCenter(41.3874, 2.1686);
  FMap.Zoom := 13;
  FMap.Options.RotationEnabled := True;
  FMap.MarkerOptions.Clustering.Enabled := True;
  FMap.AddMarker(41.4036, 2.1744, 'Sagrada Familia');
  FMap.AddMarker(41.4145, 2.1527, 'Park Guell');
  FMap.AddMarker(41.3809, 2.1228, 'Camp Nou');

  // 4. events
  FMap.OnMarkerClick := DoMarkerClick;
end;

procedure TfrmMain.DoMarkerClick(Sender: TObject; aMarker: TsgcMapMarker);
begin
  FMap.ShowPopup(aMarker);
end;

var
  frmMain: TfrmMain;

begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TfrmMain, frmMain);
  Application.Run;
end.
```

Passi successivi

- TsgcFMXMap: ciò che differisce dal controllo VCL.
- TsgcMapLocation: mostrare e seguire la posizione del dispositivo.
- TsgcMapPlaces: suggerire luoghi mentre l'utente digita.

Demo

La cartella **Demos\Maps** dell'installazione sgcUI contiene sette progetti Delphi. Ognuno è una piccola applicazione completa che mostra un gruppo di funzionalità, e insieme usano ogni componente di sgcMaps.

Demo	Fra-mework	Versione minima	Mostra
01 Mappa offline	VCL	Delphi 7	Cartella, MBTiles e tile online, marcatori, forme, importazione di GeoJSON, GPX e KML.
02 Funzionalità della mappa	VCL	Delphi 7	Provider e chiavi API, clustering, modifica, mappe di calore, rotazione ed esportazione.
03 Servizi	VCL	Delphi XE8	Ricerca di luoghi, geocodifica, percorsi, altimetria, fusi orari e posizione.
04 Servizi offline	VCL	Delphi XE7	Tile offline, il geocodificatore offline e il router offline.
05 Rendering statico	Console	Delphi 7	Una mappa renderizzata in un file PNG o BMP senza finestra.
06 FireMonkey	FireMon-key	Delphi XE6	Il controllo FireMonkey su desktop e dispositivi mobili, con posizione, ricerca e calcolo dei percorsi.
07 Tile vettoriali	VCL	Delphi XE2	Tile vettoriali da un server o da un file MBTiles locale, con stili, retina e rotazione.

Le demo non hanno chiavi API nel codice sorgente. Quelle che usano un provider che richiede una chiave hanno una casella di testo per inserirla, e ogni demo parte con servizi e tile che non richiedono alcuna chiave.
La maggior parte delle demo scarica i tile dai server pubblici di OpenStreetMap, il che va bene per provare le demo ma non per un'applicazione di produzione. Vedere Risoluzione dei problemi per i criteri di utilizzo.

01 Mappa offline

Cartella	Progetto	Fra-mework	Versione minima
Demos\Maps\01.OfflineMap	sgcMapsDemo.dpr	VCL	Delphi 7 (tile online da Delphi 2009, GeoJSON da Delphi XE6, MBTiles da Delphi XE7)

Cosa mostra

Un TsgcVCLMap il cui livello base può provenire da tre origini, scelte con le opzioni **Folder**, **MBTiles** e **Online**: una cartella z/x/y di tile, un file MBTiles, oppure il tile server di OpenStreetMap con una cache su disco. La mappa parte da Madrid con zoom 13.

- **Go To Coordinates** e una casella di zoom spostano la vista.
- **Marker at Center**, **Sample Markers** e **Clear Markers** aggiungono e rimuovono marcatori.
- **Sample Circle**, **Sample Polyline** e **Sample Polygon** disegnano forme.
- Le caselle di controllo **Zoom Controls** e **Scale Bar** attivano e disattivano quelle parti della mappa.
- **GeoJSON...**, **GPX...** e **KML...** importano un file nella mappa.
- Il log mostra gli eventi OnMapClick, OnMarkerClick e OnZoomChanged.

Componenti e unit

TsgcVCLMap con livelli da cartella, MBTiles e HTTP, e le funzioni sgcMapLoadGeoJSONFile, sgcMapLoadGPXFile e sgcMapLoadKMLFile. Unit: sgcMaps_Classes, sgcMaps_TileSource, sgcMaps_VCL, sgcMaps_GeoJSON, sgcMaps_GPX e sgcMaps_KML.

Come eseguirla

Aprire **sgcMapsDemo.dpr** nell'IDE, quindi compilarlo ed eseguirlo. La demo trova le unit di sgcMaps tramite il library path impostato dal programma di installazione sgcUI; con un'installazione manuale, aggiungere prima la cartella Source al library path.

Dati e chiavi

- Non è necessaria alcuna chiave API.
- La cartella **data** accanto al progetto contiene sample.geojson, sample.gpx e sample.kml per i pulsanti di importazione. La demo la cerca prima accanto all'eseguibile e poi nella cartella corrente.
- Un percorso relativo dei tile viene risolto a partire dalla cartella dell'eseguibile. Il percorso predefinito è **tiles**, una cartella di file z\x\y.png, che si può riempire con il downloader dei tile (vedere Tile offline e downloader dei tile).
- I tile online vengono memorizzati nella cache nella cartella **tile_cache** accanto all'eseguibile.
- Quando la cartella dei tile o il file MBTiles non esiste, la demo scrive una riga nel log.
- Nelle versioni di Delphi precedenti a XE6 il pulsante GeoJSON è disattivato, e in quelle precedenti a XE7 l'opzione MBTiles si limita a registrare nel log che richiede FireDAC.

02 Funzionalità della mappa

Cartella	Progetto	Framework	Versione minima
Demos\Maps\02.MapFeatures	sgcMapsFeaturesDemo.dpr	VCL	Delphi 7 (tile online e PNG da Delphi 2009, GeoJSON da Delphi XE6)

Cosa mostra

Le funzionalità di disegno e interazione di TsgcVCLMap, una scheda per ciascuna:

Scheda	Cosa si può fare
Layers	Scegliere un livello base, digitare una chiave API per MapTiler, Thunderforest o Stadia e premere **Apply key** per aggiungerne i livelli, e mostrare il selettore dei livelli sulla mappa.
Clusters	Aggiungere 2000 marcatori casuali intorno a Madrid e attivare e disattivare il clustering.
Heatmap	Aggiungere una mappa di calore di 5000 punti pesati e modificarne il raggio, il gradiente e l'opacità.
Drawing	Aggiungere un marcatore trascinabile, una polilinea modificabile, un poligono modificabile con un foro, un rettangolo modificabile e una linea geodetica da Madrid a New York.
Rotation	Attivare la rotazione, impostare l'orientamento, ruotare con Ctrl+trascinamento o con il trascinamento con il pulsante destro, e riportare la mappa con il nord in alto.
Export	Esportare gli overlay in GeoJSON, GPX o KML, e salvare la mappa come PNG (BMP prima di Delphi 2009).

Il log mostra OnMarkerDragEnd, OnShapeEdited, OnLayerChanged, OnClusterClick e OnBearingChanged.

Componenti e unit

TsgcVCLMap, l'elenco dei provider di sgcMaps_Providers (sgcMapGetProviderInfo), TsgcMapGPX, sgcMapSaveGeoJSONFile, sgcMapSaveKMLFile e sgcMapDistance. Unit: sgcMaps_Classes, sgcMaps_VCL, sgcMaps_Providers, sgcMaps_Geometry, sgcMaps_GPX, sgcMaps_KML e sgcMaps_GeoJSON.

Come eseguirla

Aprire **sgcMapsFeaturesDemo.dpr** nell'IDE, quindi compilarlo ed eseguirlo. La demo trova le unit di sgcMaps tramite il library path impostato dal programma di installazione sgcUI; con un'installazione manuale, aggiungere prima la cartella Source al library path.

Dati e chiavi

- All'avvio la demo aggiunge un livello base per ogni provider che non richiede alcuna chiave: OpenStreetMap, OpenTopoMap, i livelli Esri e CARTO Light e Dark.

- MapTiler, Thunderforest e Stadia richiedono una chiave API dai rispettivi siti web. Digitarla nella scheda Layers e premere Apply key.
- Ogni provider ha la propria cache di tile in **%TEMP%\sgcMapsFeaturesDemo**.
- I file esportati vengono scritti dove si sceglie nella finestra di salvataggio.

03 Servizi

Cartella	Progetto	Framework	Versione minima
Demos\Maps\03.Services	sgcMapsServicesDemo.dpr	VCL	Delphi XE8

Cosa mostra

Ogni servizio online in un unico form. Ogni scheda ha un elenco di provider e una casella per la chiave API, e il risultato viene disegnato sulla mappa.

Scheda	Cosa si può fare
Search	Suggerimenti di luoghi mentre si digita (Photon, Nominatim, Google, HERE, Mapbox o Geoapify), e geocodifica di un indirizzo.
Reverse	Fare clic sulla mappa per ottenere l'indirizzo di quel punto.
Directions	Un percorso tra due indirizzi o tra waypoint selezionati con un clic sulla mappa (trascinabili), con una modalità di viaggio, percorsi alternativi, e OSRM, OpenRouteService, Google Routes, HERE, Azure Maps, Mapbox o Geoapify.
Elevation	Il profilo altimetrico del percorso, da Open-Elevation, OpenTopoData o Google.
Time zone	Il fuso orario al centro della mappa, da TimeAPI, GeoNames, Google o Azure Maps.
Location	Simulare un percorso in auto con il GPS, far seguire la posizione alla mappa, oppure usare la posizione del dispositivo.

Componenti e unit

TsgcMapPlaces, TsgcMapGeocoder, TsgcMapDirections, TsgcMapRouteCalculator, TsgcMapElevation, TsgcMapTimeZone e TsgcMapLocation, creati nel codice in un form con un TsgcVCLMap.

Come eseguirla

Aprire **sgcMapsServicesDemo.dpr** nell'IDE, quindi compilarlo ed eseguirlo. La demo trova le unit di sgcMaps tramite il library path impostato dal programma di installazione sgcUI; con un'installazione manuale, aggiungere prima la cartella Source al library path.

Dati e chiavi

- I provider predefiniti non richiedono alcuna chiave: Photon, Nominatim, il server demo di OSRM, OpenTopoData e TimeAPI.
- Google, HERE, Azure Maps, Mapbox, OpenRouteService e Geoapify richiedono una chiave dalle rispettive console per sviluppatori. Per GeoNames, digitare come chiave il proprio nome utente GeoNames.
- La demo imposta un proprio UserAgent su ogni servizio, come richiedono i server pubblici, e mostra i loro limiti nel form: una richiesta al secondo e nessuna richiesta in blocco. In produzione usare un proprio server o un provider commerciale.

- I tile provengono da OpenStreetMap e vengono memorizzati nella cache nella cartella **tilecache** accanto all'eseguibile.
- Gli errori dei servizi vengono scritti nel log. Quando la posizione del dispositivo non è disponibile, la demo lo segnala e deseleziona l'opzione.

04 Servizi offline

Cartella	Progetto	Framework	Versione minima
Demos\Maps\04.OfflineServices	sgcMapsOfflineDemo.dpr	VCL	Delphi XE7 (FireDAC SQLite)

Cosa mostra

Ricerca e calcolo dei percorsi senza connessione di rete. La demo costruisce i propri file di dati da download gratuiti, li riapre al successivo avvio e risponde a ogni richiesta in locale. La mappa parte da Andorra.

- **Offline tiles** con **Folder...** o **MBTiles...** imposta una mappa di base locale. Senza di essa, o quando il file manca, la demo usa i tile online di OpenStreetMap e lo segnala nel log.
- **Build from GeoNames...** costruisce un indice del geocodificatore da un dump di GeoNames, e **Open index...** ne apre uno esistente.
- **Build from .osm.pbf...** costruisce un grafo stradale da un estratto di OpenStreetMap, e **Open graph...** ne apre uno esistente.
- **Search** trova un luogo nell'indice, e un clic sulla mappa esegue la geocodifica inversa di quel punto.
- I clic sulla mappa aggiungono waypoint al percorso, che possono essere trascinati. Il percorso viene calcolato per il profilo Car, Bike o Foot e i suoi passaggi vengono elencati.

Componenti e unit

TsgcMapOfflineGeocoder, TsgcMapGeoIndexBuilder, TsgcMapOfflineRouter, TsgcMapRouteGraphBuilder e TsgcMapRouteCalculator, che chiama il router offline dal proprio evento OnCalculateRoute.

Come eseguirla

Aprire **sgcMapsOfflineDemo.dpr** nell'IDE, quindi compilarlo ed eseguirlo. La demo trova le unit di sgcMaps tramite il library path impostato dal programma di installazione sgcUI; con un'installazione manuale, aggiungere prima la cartella Source al library path.

Dati e chiavi

- Non è necessaria alcuna chiave API.
- Un dump di GeoNames da https://download.geonames.org/export/dump/, come ES.zip o cities15000.zip. Quando admin1CodesASCII.txt e countryInfo.txt si trovano nella stessa cartella, la demo usa anche quelli. L'indice viene scritto accanto al dump con l'estensione .sqlite.
- Un estratto di OpenStreetMap, come andorra-latest.osm.pbf da un servizio di download come Geofabrik. Il grafo viene scritto accanto ad esso con l'estensione .sgcgraph.
- Le costruzioni vengono eseguite in un thread con una barra di avanzamento, e il form non può essere chiuso finché non terminano.
- I percorsi dell'indice, del grafo e dei tile vengono salvati in un file .ini accanto all'eseguibile e riaperti all'avvio.
- Gli strumenti costruiscono gli stessi file dalla riga di comando.

05 Rendering statico

Cartella	Progetto	Fra-mework	Versione minima
Demos\Maps\05.StaticRender	sgcMapsStaticRender.dpr	Console	Delphi 7 (tile online e PNG da Delphi 2009, percorsi da Delphi XE2, GeoJSON da Delphi XE6)

Cosa mostra

Un'applicazione console che crea un TsgcVCLMap senza finestra padre, carica i tile di una vista e la salva come immagine. È la base per un servizio di mappe statiche o per le immagini di mappe nei report. Vedere Rendering statico delle mappe.

Come eseguirla

Compilare il progetto ed eseguirlo da un prompt dei comandi:

```
sgcMapsStaticRender --center lat,lon --zoom z --size WxH
  --provider osm|opentopo|esri|carto --out file.png|file.bmp
  [--marker lat,lon]... [--geojson file]
  [--route lat,lon;lat,lon[;...] --graph file.sgcgraph]
```

Parametro	Significato
--center lat,lon	Il centro della vista. Obbligatorio, a meno che non sia indicato --route, che centra la vista sul percorso.
--zoom z	Il livello di zoom. Il valore predefinito è 13.
--size WxH	La dimensione dell'immagine in pixel. Il valore predefinito è 800x600.
--provider	osm (predefinito), opentopo, esri o carto. Questi provider non richiedono alcuna chiave.
--out file	L'immagine da scrivere. Obbligatorio. Un'estensione .bmp scrive un file BMP, qualsiasi altra estensione un file PNG (un file BMP prima di Delphi 2009).
--marker lat,lon	Aggiunge un marcatore. Può essere ripetuto.
--geojson fi-le	Disegna gli elementi di un file GeoJSON (Delphi XE6 e successivi).
--route and --graph	Calcola un percorso attraverso i waypoint con il router offline e il file .sgcgraph indicato, e lo disegna (Delphi XE2 e successivi).

Le coordinate usano il punto come separatore decimale. Il programma stampa il provider, la vista, il file salvato e l'attribuzione, e termina con codice 0 in caso di successo, 1 per un parametro errato e 2 quando si verifica un'eccezione.

```
sgcMapsStaticRender --center 48.8584,2.2945 --zoom 15 --size 1024x768 --provider osm --out eiffel.png
```

Dati e chiavi

- Non è necessaria alcuna chiave API.
- I tile vengono scaricati quando non si trovano nella cartella **tile_cache** accanto all'eseguibile, quindi la prima esecuzione richiede una connessione di rete.
- Lo strumento RouteGraphBuilder costruisce il file .sgcgraph per --route.

06 FireMonkey

Cartella	Progetto	Framework	Versione minima
Demos\Maps\06.FMX	sgcMapsFMXDemo.dpr	FireMonkey	Delphi XE6 (ricerca e calcolo dei percorsi da Delphi XE8)

Cosa mostra

Un TsgcFMXMap creato nel codice, con quattro schede:

Scheda	Cosa si può fare
Search	Suggerimenti di luoghi mentre si digita, e **Route from here** verso il luogo selezionato.
Location	**Locate me** e **Follow my location**.
Overlays	Clustering dei marcatori con 500 marcatori, una mappa di calore, un marcatore trascinabile, un poligono modificabile e **Clear overlays**.
View	Il livello base, il selettore dei livelli, la rotazione con due dita, l'orientamento, **Reset compass** e **Snapshot to PNG**, che salva sgcMapsFMX.png nella cartella dei documenti.

Componenti e unit

TsgcFMXMap, TsgcMapLocation, TsgcMapPlaces con Photon e TsgcMapDirections con OSRM. La mappa viene creata nel codice, quindi la demo funziona senza il package di design-time.

Come eseguirla

Aprire **sgcMapsFMXDemo.dpr** nell'IDE, scegliere la piattaforma di destinazione, quindi compilarlo ed eseguirlo. Su Android il permesso di localizzazione viene richiesto a runtime (Delphi 10.3 e successivi).

Dati e chiavi

- Non è necessaria alcuna chiave API. I livelli base sono i provider che non richiedono chiave, e Places e Directions impostano un proprio UserAgent.
- La cache dei tile si trova nella cartella temporanea del dispositivo, che è scrivibile su ogni piattaforma.
- Quando il dispositivo non ha un sensore di posizione, quando non arriva alcuna posizione entro cinque secondi, o quando il permesso viene negato, la demo usa una posizione simulata a Madrid così il resto della demo continua a funzionare.

07 Tile vettoriali

Cartella	Progetto	Framework	Versione minima
Demos\Maps\07.VectorTiles	sgcMapsVectorDemo.dpr	VCL	Delphi XE2 (MBTiles locale da Delphi XE7)

Cosa mostra

Tile vettoriali disegnati da TsgcVCLMap da tre origini e con tre stili. Vedere Tile vettoriali.

- Origini: **OpenFreeMap** (online, senza chiave), **MapTiler vector** (richiede una chiave) e un file **local .mbtiles** di tile vettoriali.
- Stili: lo stile integrato, lo stile di esempio **Liberty**, oppure qualsiasi file di stile JSON MapLibre.
- **Retina** disegna i tile a 512 pixel, e il cursore dell'orientamento o Ctrl+trascinamento ruota la mappa.
- La barra di stato mostra lo zoom, il numero di etichette disegnate e gli errori sui tile segnalati da OnTileError.

Come eseguirla

Aprire **sgcMapsVectorDemo.dpr** nell'IDE, quindi compilarlo ed eseguirlo. La demo trova le unit di sgcMaps tramite il library path impostato dal programma di installazione sgcUI; con un'installazione manuale, aggiungere prima la cartella Source al library path.

Dati e chiavi

- OpenFreeMap non richiede alcuna chiave. All'avvio la demo legge l'URL corrente dei tile dal TileJSON di OpenFreeMap (Delphi XE8 e successivi) e ripiega su un URL fisso quando non riesce.
- MapTiler richiede una chiave dal sito web di MapTiler Cloud.
- Un file locale deve contenere tile vettoriali nello schema OpenMapTiles, quello che disegna lo stile integrato.
- Lo stile di esempio Liberty viene letto dalle fixture di QA dell'installazione. Quando il file non viene trovato, quell'opzione è disattivata.

TsgcVCLMap

Unità: sgcMaps_VCL
Il controllo mappa VCL. Discende da TCustomControl e disegna da sé i tile e gli overlay, quindi non richiede alcun browser, alcuna WebView e alcun JavaScript. Su Lazarus la stessa classe è il controllo mappa LCL, che mostra solo i tile di una cartella perché non può scaricare i tile (vedere Lazarus).
Il controllo mostra le collezioni del modello della mappa. Aggiungere un livello di tile a **Layers**, impostare la vista con **SetCenter** e **Zoom**, e aggiungere marcatori e forme con i metodi Add oppure direttamente alle rispettive collezioni. L'utente sposta la mappa con il mouse, esegue lo zoom con la rotella o con i pulsanti di zoom, e ruota la mappa con Ctrl+trascinamento o con il trascinamento con il pulsante destro quando **Options.RotationEnabled** è True.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
CenterLatitude	Double		Latitudine del centro della vista, in gradi decimali (WGS 84).
CenterLongitude	Double		Longitudine del centro della vista, in gradi decimali (WGS 84).
Zoom	Integer	13	Livello di zoom, limitato da Options.MinZoom e Options.MaxZoom.
Layers	TsgcMapLayers		Livelli di tile, disegnati nell'ordine della collezione. Vedere le proprietà dei livelli più avanti.
Markers	TsgcMapMarkers		Marcatori: Latitude, Longitude, PopupText, TooltipText, Color, IconBitmap, AnchorX, AnchorY, Draggable, Visible, Tag e Data.
Polylines	TsgcMapPolylines		Linee: AddPoint, Color, Width, Opacity, Dashed, Geodesic, Editable, Visible e Tag.
Polygons	TsgcMapPolygons		Poligoni riempiti, con fori.
Rectangles	TsgcMapRectangles		Rettangoli riempiti, dati dai loro bordi nord, ovest, sud ed est.
Circles	TsgcMapCircles		Cerchi: CenterLat, CenterLon, RadiusMeters, FillColor, StrokeColor, StrokeWidth e FillOpacity.
Labels	TsgcMapLabels		Etichette di testo ancorate a una coordinata.
Heatmaps	TsgcMapHeatmaps		Mappe di calore di punti pesati, con i gradienti mhgDefault, mhgFire, mhgCool e mhgGrayscale.
Options	TsgcMapOptions		Opzioni della vista: MinZoom, MaxZoom, TileSize, ShowZoomControls, ShowScaleBar, ShowAttribution, AttributionText, BackgroundColor, DragEnabled, ZoomEnabled, Bearing, RotationEnabled e ShowLayerSwitcher.

MarkerOptions	TsgcMapMarkerOptions		Dimensione, colore e carattere predefiniti dei marcatori, e Clustering (Enabled, GridSize, MinClusterSize, Color, FontColor, ZoomOnClick, MaxZoom).
ActivePopupMarker	TsgcMapMarker		Il marcatore il cui popup è aperto, oppure nil. Sola lettura.
DrawnMarkerCount	Integer		Marcatori disegnati nell'ultimo ridisegno. Sola lettura.
DrawnClusterCount	Integer		Cluster disegnati nell'ultimo ridisegno. Sola lettura.
DrawnLabelCount	Integer		Etichette disegnate nell'ultimo ridisegno. Sola lettura.
LastRenderMissingTiles	Integer		Tile non ancora disponibili nell'ultimo ridisegno. Sola lettura.

Proprietà dei livelli

Ogni elemento di **Layers** è un TsgcMapLayer.

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Name	string		Nome mostrato dal selettore dei livelli.
TileSourceType	TsgcMapTileSourceType	mtsFolder	mtsFolder (cartella z/x/y), mtsMBTiles, mtsHTTP, mtsVectorMBTiles o mtsVectorHTTP.
TileSourcePath	string		Cartella o file MBTiles di un livello offline.
URLTemplate	string		URL dei tile di un livello online, con i segnaposto {z}, {x} e {y}.
CacheFolder	string		Cache su disco di un livello online. Vuoto disattiva la cache.
Provider	TsgcMapTileProvider	mtpCustom	Un provider integrato. Il livello scarica i propri tile senza altre impostazioni; sgcMapApplyProvider copia inoltre nel livello il tipo di origine, il modello di URL, lo zoom massimo e l'attribuzione del provider.
ApiKey	string		Chiave dei provider che ne richiedono una (MapTiler, Thunderforest, Stadia).
Attribution	string		Testo di attribuzione del livello.
Opacity	Double		Opacità da 0 a 1.
Visible	Boolean	True	Mostra o nasconde il livello.
MinZoom, MaxZoom	Integer	0, 19	Intervallo di zoom dei tile del livello.

IsBase-Layer	Boolean	True	True per un livello base, False per un overlay disegnato sopra. Mostrare un livello base con SetLayerVisible o nel selettore dei livelli nasconde gli altri livelli base.
Retina	Boolean	False	Richiede tile ad alta risoluzione.
VectorSty-leFile	string		Stile MapLibre o Mapbox GL di un livello vettoriale.

Metodi

Metodo	Descrizione
SetCenter(aLat, aLon: Double)	Sposta il centro della vista.
ZoomIn, ZoomOut	Modifica lo zoom di un livello.
FitBounds(aNorthLat, aWestLon, aSouthLat, aEastLon: Double; aPaddingPx: Integer = 20)	Centra la vista e imposta lo zoom per mostrare un'area.
FitToMarkers(aPaddingPx: Integer = 20)	Centra la vista e imposta lo zoom per mostrare tutti i marcatori.
FitToPolyline(aPolyline: TsgcMapPolyline; aPaddingPx: Integer = 20)	Centra la vista e imposta lo zoom per mostrare una polilinea, per esempio un percorso.
AddMarker(aLat, aLon: Double; const aPopup: string = ''; const aTooltip: string = '')	Aggiunge un marcatore con un testo di popup e una descrizione comando facoltativi.
ClearMarkers	Rimuove tutti i marcatori.
AddPolyline: TsgcMapPolyline	Aggiunge una polilinea vuota; i suoi punti si aggiungono con AddPoint.
AddPolygon: TsgcMapPolygon	Aggiunge un poligono vuoto.
AddCircle(aLat, aLon, aRadiusMeters: Double): Tsgc-MapCircle	Aggiunge un cerchio.
AddRectangle(aNorthLat, aWestLon, aSouthLat, aEastLon: Double): TsgcMapRectangle	Aggiunge un rettangolo.
AddLabel(aLat, aLon: Double; const aText: string): TsgcMapLabel	Aggiunge un'etichetta di testo.
ShowPopup(aMarker: TsgcMapMarker), HidePopup	Apre o chiude il popup di un marcatore.
MarkerAtScreen(aX, aY): TsgcMapMarker	Il marcatore in un punto del controllo, oppure nil.
ClusterAtScreen(aX, aY; out aCount: Integer; out aLat, aLon: Double): Boolean	True quando un cluster si trova in un punto del controllo, con la sua dimensione e la sua posizione.
SetLayerVisible(aIndex: Integer; aVisible: Boolean)	Mostra o nasconde un livello. Mostrare un livello base nasconde gli altri livelli base, ed è anche ciò che fa il selettore dei livelli.
RefreshTiles	Ricarica i tile della vista.

AttributionText: string	L'attribuzione dei livelli visibili.
RenderToBitmap(aBitmap: TBitmap; aIncludeControls: Boolean = False)	Disegna la vista corrente in una bitmap.
SaveToPNG, SaveToBMP(const aFileName: string; aWidth, aHeight: Integer; aIncludeControls: Boolean = False)	Renderizza la vista alla dimensione indicata in un file PNG o BMP. Funziona senza finestra padre.

Eventi

Evento	Descrizione
OnMapClick	Un clic sulla mappa, con la sua latitudine e la sua longitudine.
OnMarkerClick	Un clic su un marcatore.
OnMarkerDragStart, OnMarker-Drag, OnMarkerDragEnd	L'utente trascina un marcatore la cui proprietà Draggable è True.
OnShapeEdited	L'utente ha spostato un vertice di una polilinea, di un poligono o di un rettangolo modificabili.
OnClusterClick	Un clic su un cluster, con la sua dimensione e la sua posizione. Impo-stare aHandled a True per gestire il clic da sé.
OnLayerChanged	L'utente ha scelto un altro livello nel selettore dei livelli.
OnZoomChanged	Il livello di zoom è cambiato.
OnBearingChanged	La mappa è stata ruotata.
OnTileError	Impossibile caricare un tile, con il livello, le coordinate del tile e l'errore.

Esempio: configurare la mappa

Un gestore OnCreate che aggiunge un livello OpenStreetMap, centra la vista e aggiunge un marcatore, una linea e un cerchio.

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  oLayer: TsgcMapLayer;
  oLine: TsgcMapPolyline;
  oCircle: TsgcMapCircle;
begin
  // base layer: OpenStreetMap tiles, cached on disk
  oLayer := sgcVCLMap1.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'OpenStreetMap';
  oLayer.Provider := mtpOpenStreetMap;
  sgcMapApplyProvider(oLayer);
  oLayer.CacheFolder := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'tile_cache';

  // center on Madrid
  sgcVCLMap1.SetCenter(40.4168, -3.7038);
  sgcVCLMap1.Zoom := 12;

  // a marker with a popup text and a tooltip
  sgcVCLMap1.AddMarker(40.4153, -3.6844, 'Retiro Park', 'Click for details');

  // a polyline between two points
```

```
  oLine := sgcVCLMap1.AddPolyline;
  oLine.AddPoint(40.4168, -3.7038);
  oLine.AddPoint(40.4153, -3.6844);
  oLine.Width := 4;

  // a circle with a radius of 500 meters
  oCircle := sgcVCLMap1.AddCircle(40.4168, -3.7038, 500);
  oCircle.FillOpacity := 0.2;
end;
```

Esempio: eventi e istantanee

```
procedure TForm1.sgcVCLMap1MarkerClick(Sender: TObject; aMarker: TsgcMapMarker);
begin
  sgcVCLMap1.ShowPopup(aMarker);
end;

procedure TForm1.sgcVCLMap1MapClick(Sender: TObject; aLat, aLon: Double);
begin
  memoLog.Lines.Add(Format('Clicked at %.5f, %.5f', [aLat, aLon]));
end;

procedure TForm1.btnSnapshotClick(Sender: TObject);
begin
  // renders the current view into an 800 x 600 PNG file
  sgcVCLMap1.SaveToPNG('map.png', 800, 600);
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXMap
- Avvio rapido VCL
- TsgcMapRouteCalculator

TsgcFMXMap

Unità: sgcMaps_FMX
Il controllo mappa FireMonkey, disponibile da Delphi XE6. Discende dal TControl di FireMonkey e condivide il modello della mappa con TsgcVCLMap: gli stessi Layers, Markers, Polylines, Polygons, Rectangles, Circles, Labels, Heatmaps, Options e MarkerOptions, gli stessi metodi e gli stessi eventi.

Differenze rispetto a TsgcVCLMap

- Input touch: un dito sposta la mappa, un pizzico esegue lo zoom e, con **Options.RotationEnabled**, due dita ruotano la mappa.
- **MarkerAtScreen** e **ClusterAtScreen** accettano coordinate Single, il tipo di coordinata di FireMonkey.
- **RenderToBitmap** accetta un TBitmap FMX, e il controllo pubblica **HitTest** (True per impostazione predefinita).
- Sulle piattaforme mobili la cartella dell'applicazione è di sola lettura: collocare il **CacheFolder** del livello in una cartella scrivibile come TPath.GetCachePath, e salvare le istantanee in TPath.GetDocumentsPath.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
CenterLatitude	Double		Latitudine del centro della vista, in gradi decimali (WGS 84).
CenterLongitude	Double		Longitudine del centro della vista, in gradi decimali (WGS 84).
Zoom	Integer	13	Livello di zoom, limitato da Options.MinZoom e Options.MaxZoom.
Layers	TsgcMapLayers		Livelli di tile, disegnati nell'ordine della collezione. Vedere le proprietà dei livelli più avanti.
Markers, Polylines, Polygons, Rectangles, Circles, Labels, Heatmaps	collezioni		Gli overlay, come in TsgcVCLMap.
Options, MarkerOptions	TsgcMapOptions, TsgcMapMarkerOptions		Opzioni della vista, dei marcatori e del clustering, come in TsgcVCLMap.
Canvas	TCanvas		Il canvas FireMonkey del controllo. Sola lettura.
ActivePopupMarker	TsgcMapMarker		Il marcatore il cui popup è aperto, oppure nil. Sola lettura.
DrawnMarkerCount	Integer		Marcatori disegnati nell'ultimo ridisegno. Sola lettura.
DrawnClusterCount	Integer		Cluster disegnati nell'ultimo ridisegno. Sola lettura.
DrawnLabelCount	Integer		Etichette disegnate nell'ultimo ridisegno. Sola lettura.

LastRenderMissingTiles	Integer		Tile non ancora disponibili nell'ultimo ridisegno. Sola lettura.

Metodi

Metodo	Descrizione
SetCenter(aLat, aLon: Double)	Sposta il centro della vista.
ZoomIn, ZoomOut	Modifica lo zoom di un livello.
FitBounds(aNorthLat, aWestLon, aSouthLat, aEastLon: Double; aPaddingPx: Integer = 20)	Centra la vista e imposta lo zoom per mostrare un'area.
FitToMarkers(aPaddingPx: Integer = 20)	Centra la vista e imposta lo zoom per mostrare tutti i marcatori.
FitToPolyline(aPolyline: TsgcMapPolyline; aPaddingPx: Integer = 20)	Centra la vista e imposta lo zoom per mostrare una polilinea, per esempio un percorso.
AddMarker(aLat, aLon: Double; const aPopup: string = ''; const aTooltip: string = '')	Aggiunge un marcatore con un testo di popup e una descrizione comando facoltativi.
ClearMarkers	Rimuove tutti i marcatori.
AddPolyline: TsgcMapPolyline	Aggiunge una polilinea vuota; i suoi punti si aggiungono con AddPoint.
AddPolygon: TsgcMapPolygon	Aggiunge un poligono vuoto.
AddCircle(aLat, aLon, aRadiusMeters: Double): TsgcMapCircle	Aggiunge un cerchio.
AddRectangle(aNorthLat, aWestLon, aSouthLat, aEastLon: Double): TsgcMapRectangle	Aggiunge un rettangolo.
AddLabel(aLat, aLon: Double; const aText: string): TsgcMapLabel	Aggiunge un'etichetta di testo.
ShowPopup(aMarker: TsgcMapMarker), HidePopup	Apre o chiude il popup di un marcatore.
MarkerAtScreen(aX, aY): TsgcMapMarker	Il marcatore in un punto del controllo, oppure nil.
ClusterAtScreen(aX, aY; out aCount: Integer; out aLat, aLon: Double): Boolean	True quando un cluster si trova in un punto del controllo, con la sua dimensione e la sua posizione.
SetLayerVisible(aIndex: Integer; aVisible: Boolean)	Mostra o nasconde un livello. Mostrare un livello base nasconde gli altri livelli base, ed è anche ciò che fa il selettore dei livelli.
RefreshTiles	Ricarica i tile della vista.
AttributionText: string	L'attribuzione dei livelli visibili.
RenderToBitmap(aBitmap: TBitmap; aIncludeControls: Boolean = False)	Disegna la vista corrente in una bitmap.

SaveToPNG, SaveToBMP(const aFileName: string; aWidth, aHeight: Integer; aIncludeControls: Boolean = False)	Renderizza la vista alla dimensione indicata in un file PNG o BMP. Funziona senza finestra padre.

Eventi

Evento	Descrizione
OnMapClick	Un clic sulla mappa, con la sua latitudine e la sua longitudine.
OnMarkerClick	Un clic su un marcatore.
OnMarkerDragStart, OnMarker-Drag, OnMarkerDragEnd	L'utente trascina un marcatore la cui proprietà Draggable è True.
OnShapeEdited	L'utente ha spostato un vertice di una polilinea, di un poligono o di un rettangolo modificabili.
OnClusterClick	Un clic su un cluster, con la sua dimensione e la sua posizione. Impo-stare aHandled a True per gestire il clic da sé.
OnLayerChanged	L'utente ha scelto un altro livello nel selettore dei livelli.
OnZoomChanged	Il livello di zoom è cambiato.
OnBearingChanged	La mappa è stata ruotata.
OnTileError	Impossibile caricare un tile, con il livello, le coordinate del tile e l'errore.

Esempio: configurare la mappa

Un gestore OnCreate che aggiunge un livello OpenStreetMap con la propria cache nella cartella cache dell'applicazione, attiva la rotazione e il clustering, e salva un'istantanea nella cartella dei documenti.

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  oLayer: TsgcMapLayer;
begin
  oLayer := sgcFMXMap1.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'OpenStreetMap';
  oLayer.Provider := mtpOpenStreetMap;
  sgcMapApplyProvider(oLayer);
  // on mobile, keep the tile cache in the cache folder of the application
  oLayer.CacheFolder := TPath.Combine(TPath.GetCachePath, 'tile_cache');

  sgcFMXMap1.SetCenter(41.3874, 2.1686);
  sgcFMXMap1.Zoom := 13;
  // two finger rotation and marker clustering
  sgcFMXMap1.Options.RotationEnabled := True;
  sgcFMXMap1.MarkerOptions.Clustering.Enabled := True;
  sgcFMXMap1.AddMarker(41.4036, 2.1744, 'Sagrada Familia');
  sgcFMXMap1.OnMarkerClick := sgcFMXMap1MarkerClick;
end;

procedure TForm1.sgcFMXMap1MarkerClick(Sender: TObject; aMarker: TsgcMapMarker);
begin
  sgcFMXMap1.ShowPopup(aMarker);
end;

procedure TForm1.btnSnapshotClick(Sender: TObject);
```

```
begin
  sgcFMXMap1.SaveToPNG(TPath.Combine(TPath.GetDocumentsPath, 'map.png'),
    1024, 768);
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLMap
- Avvio rapido FMX
- TsgcMapLocation

Tile, livelli e provider

Una mappa viene disegnata a partire dai **tile**: immagini quadrate, larghe 256 pixel per impostazione predefinita, che coprono il mondo a ogni livello di zoom. Allo zoom 0 un tile mostra il mondo intero, e ogni livello successivo raddoppia il numero di tile in ogni direzione. Un tile è indirizzato dal suo zoom, x e y, lo schema z/x/y usato da OpenStreetMap e da quasi ogni tile server.
La collezione **Layers** di TsgcVCLMap e TsgcFMXMap indica da dove provengono i tile. Ogni elemento è un **TsgcMapLayer** (unit sgcMaps_Classes), e la sua proprietà **TileSourceType** seleziona l'origine:

TileSourceType	I tile provengono da	Percorso o URL
mtsFolder	Una cartella z/x/y di file .png, .jpg o .jpeg su disco.	TileSourcePath
mtsMBTiles	Un file MBTiles raster.	TileSourcePath
mtsHTTP	Un tile server, tramite un modello di URL.	URLTemplate
mtsVectorHTTP	Un tile server vettoriale. Vedere Tile vettoriali.	URLTemplate
mtsVectorMBTiles	Un file MBTiles vettoriale. Vedere Tile vettoriali.	TileSourcePath

Le origini da cartella e MBTiles funzionano senza connessione di rete; Tile offline e downloader dei tile spiega come prepararle.

Provider integrati

La proprietà **Provider** di un livello indica uno dei tile server integrati di **TsgcMapTileProvider**. Chiamare **sgcMapApplyProvider** (unit sgcMaps_Providers) dopo averla impostata: imposta TileSourceType a mtsHTTP, copia nel livello il modello di URL e lo zoom massimo del provider, e compila Attribution quando è vuoto. Un livello il cui Provider non è mtpCustom scarica i tile del proprio provider anche senza quella chiamata, ma in tal caso MaxZoom mantiene il valore predefinito 19 e le proprietà del livello non mostrano le impostazioni del provider.

Provider	Chiave API	Zoom massimo	Tile Retina
mtpOpenStreetMap	No	19	No
mtpOpenTopoMap	No	17	No
mtpEsriWorldImagery	No	19	No
mtpEsriWorldStreet	No	19	No
mtpCartoLight	No	20	Yes
mtpCartoDark	No	20	Yes
mtpMapTilerStreets	Yes	22	Yes
mtpMapTilerSatellite	Yes	20	Yes
mtpThunderforestCycle	Yes	22	Yes
mtpThunderforestTransport	Yes	22	Yes
mtpStadiaAlidadeSmooth	Yes	20	Yes

mtpStadiaAlidadeSmoothDark	Yes	20	Yes

Impostare la chiave dei provider che ne richiedono una nella proprietà **ApiKey** del livello. I server pubblici hanno criteri di utilizzo: tile.openstreetmap.org, per esempio, vieta l'uso intensivo e i download in blocco, quindi un'applicazione di produzione dovrebbe usare un provider commerciale o un proprio tile server.

Modelli di URL

Per qualsiasi altro server, impostare TileSourceType a mtsHTTP e scrivere il suo **URLTemplate**. Questi segnaposto vengono sostituiti per ogni tile:

Segnaposto	Sostituito con
{z}, {x}, {y}	Lo zoom e la colonna e la riga del tile.
{s}	Una lettera di sottodominio, ruotata per tile in modo che le richieste si distribuiscano tra i server. Le lettere sono a, b e c a meno che il provider ne definisca altre.
{r}	@2x quando il livello ha Retina impostato a True, vuoto altrimenti.
{apikey}	L'ApiKey del livello.

La stessa espansione è disponibile come **sgcMapExpandTileURL**. **sgcMapProviderNames** riempie un elenco di stringhe con i nomi dei provider, e **sgcMapGetProviderInfo** restituisce un record **TsgcMapProviderInfo** con il nome, il modello di URL, i sottodomini, l'attribuzione, lo zoom massimo e se il provider richiede una chiave API o supporta i tile Retina.

```
procedure TForm2.ListProviders;
var
  oInfo: TsgcMapProviderInfo;
begin
  // every provider name; Objects[i] holds Ord(provider)
  sgcMapProviderNames(cboProvider.Items);

  oInfo := sgcMapGetProviderInfo(mtpOpenTopoMap);
  memoLog.Lines.Add(Format('%s: max zoom %d, API key %s',
    [oInfo.Name, oInfo.MaxZoom, BoolToStr(oInfo.RequiresApiKey, True)]));
  // the URL of tile 10/523/380
  memoLog.Lines.Add(sgcMapExpandTileURL(oInfo.URLTemplate, oInfo.Subdomains,
    10, 523, 380, False, ''));
end;
```

Più livelli

Un livello è un **livello base** (IsBaseLayer True, il valore predefinito) oppure un **overlay**. La mappa disegna il primo livello base visibile e poi ogni overlay visibile sopra di esso, nell'ordine della collezione. Opacity imposta la trasparenza di un livello, MinZoom e MaxZoom limitano i livelli di zoom in cui viene disegnato, e Retina chiede al provider i tile a una risoluzione doppia.
Impostare **Options.ShowLayerSwitcher** a True per lasciare che l'utente scelga i livelli sulla mappa. I livelli base si comportano come elementi radio: mostrarne uno con **SetLayerVisible** nasconde gli altri livelli base. L'evento **OnLayerChanged** segnala il livello che è stato mostrato o nascosto.

```
procedure TForm2.SetupLayers;
var
  oLayer: TsgcMapLayer;
begin
  // base layer: a built-in provider
  oLayer := sgcVCLMap1.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'CARTO Light';
  oLayer.Provider := mtpCartoLight;
```

```
  sgcMapApplyProvider(oLayer);
  oLayer.Retina := True;
  oLayer.CacheFolder := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'cache\carto';

  // second base layer, hidden until chosen in the layer switcher
  oLayer := sgcVCLMap1.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'Satellite';
  oLayer.Provider := mtpMapTilerSatellite;
  sgcMapApplyProvider(oLayer);
  oLayer.ApiKey := 'YOUR_MAPTILER_KEY';
  oLayer.Visible := False;

  // overlay: any tile server through a URL template
  oLayer := sgcVCLMap1.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'Hiking trails';
  oLayer.TileSourceType := mtsHTTP;
  oLayer.URLTemplate := 'https://tile.waymarkedtrails.org/hiking/{z}/{x}/{y}.png';
  oLayer.Attribution := '(c) waymarkedtrails.org';
  oLayer.IsBaseLayer := False;
  oLayer.Opacity := 0.8;

  sgcVCLMap1.Options.ShowLayerSwitcher := True;
end;
```

Cache dei tile

Impostare **CacheFolder** per conservare su disco ogni tile scaricato, in un albero z/x/y. I tile già presenti nella cache vengono disegnati senza alcuna richiesta al server, quindi una mappa che l'utente ha visto una volta continua a funzionare senza connessione. La mappa mantiene inoltre in memoria i tile recenti; **RefreshTiles** ricarica i tile della vista. Un tile che non può essere caricato genera **OnTileError** con il livello, l'indirizzo del tile e il testo dell'errore, e **LastRenderMissingTiles** conta i tile mancanti nell'ultimo ridisegno.

Disponibilità

Framework	Versione minima
VCL, tile da cartella	Delphi 7
VCL, tile da un server (provider, modelli di URL, cache)	Delphi 2009
VCL e FireMonkey, MBTiles	Delphi XE7 (FireDAC SQLite)
FireMonkey	Delphi XE6
Lazarus (LCL)	Solo tile da cartella

Da Delphi 2009 a XE7 i tile vengono scaricati con Indy 10, e https richiede le librerie OpenSSL 1.0.2 (libeay32.dll e ssleay32.dll) accanto all'eseguibile. Da Delphi XE8 la mappa usa THTTPClient con il supporto TLS del sistema operativo, e non richiede alcuna DLL. Su Delphi 7, Delphi 2007 e Lazarus non c'è alcun download dei tile, quindi usare una cartella di tile.

Vedere anche

- TsgcVCLMap
- Tile vettoriali
- Tile offline e downloader dei tile

Tile vettoriali

Un **tile vettoriale** memorizza strade, edifici, acqua e nomi di luoghi come geometria invece che come pixel, nel formato Mapbox Vector Tile (MVT). sgcMaps decodifica i tile e li disegna da sé, seguendo uno **stile**: un JSON di stile MapLibre o Mapbox GL che indica quali elementi disegnare, con quali colori e spessori, a quali livelli di zoom. Uno stesso insieme di tile vettoriali può quindi apparire chiaro, scuro o minimale a seconda dello stile, e i tile restano nitidi a qualsiasi densità di pixel.

Un livello vettoriale

Aggiungere un livello alla mappa con uno dei tipi di origine vettoriale:

- **mtsVectorHTTP**: tile da un server. URLTemplate usa gli stessi segnaposto dei tile raster, per esempio https://api.maptiler.com/tiles/v3/{z}/{x}/{y}.pbf?key={apikey}, e ApiKey compila {apikey}.
- **mtsVectorMBTiles**: tile da un file MBTiles vettoriale locale indicato in TileSourcePath, come un file creato con tilemaker o planetiler.

VectorStyleFile è il percorso di un file JSON di stile salvato in UTF-8. Quando è vuoto, la mappa usa lo stile integrato, uno stile chiaro per lo schema **OpenMapTiles** (acqua, copertura del suolo, uso del suolo, parchi, edifici, strade, confini, corsi d'acqua e i nomi di luoghi, strade e acqua). Questo schema è quello usato da MapTiler, OpenFreeMap e dalla maggior parte dei tile vettoriali di OpenStreetMap. Con **Retina** impostato a True i tile vengono renderizzati a 512 pixel invece di 256, per gli schermi ad alta densità (high DPI). Le etichette dei livelli symbol dello stile vengono raccolte per tile e disegnate in verticale dalla mappa, anche quando la mappa è ruotata.

```
procedure TForm2.SetupVectorLayers;
var
  oLayer: TsgcMapLayer;
begin
  // vector tiles from a server, drawn with a MapLibre style file
  oLayer := sgcVCLMap1.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'MapTiler vector';
  oLayer.TileSourceType := mtsVectorHTTP;
  oLayer.URLTemplate :=
    'https://api.maptiler.com/tiles/v3/{z}/{x}/{y}.pbf?key={apikey}';
  oLayer.ApiKey := 'YOUR_MAPTILER_KEY';
  oLayer.Attribution := '(c) MapTiler (c) OpenStreetMap contributors';
  oLayer.VectorStyleFile := 'styles\dark.json';
  // renders every tile at 512 pixels
  oLayer.Retina := True;

  // the same data offline, from a vector MBTiles file and the built-in style
  oLayer := sgcVCLMap1.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'Offline vector';
  oLayer.TileSourceType := mtsVectorMBTiles;
  oLayer.TileSourcePath := 'C:\Maps\andorra.mbtiles';
  oLayer.VectorStyleFile := '';
  oLayer.Visible := False;
end;
```

L'origine dei tile vettoriali

Il livello crea un **TsgcMapTileSource_MVT** (unit sgcMaps_TileSource_MVT). Se ne può anche creare uno da sé per renderizzare tile al di fuori di una mappa:

Membro	Descrizione
SourceKind	mvsHTTP o mvsMBTiles.
URLTemplate, ApiKey, UserAgent	Il server di mvsHTTP.

Path	Il file .mbtiles di mvsMBTiles.
StyleJSON, StyleFile	Lo stile. StyleJSON ha la precedenza su StyleFile, e con entrambi vuoti Open carica lo stile integrato.
TileSize	256 (predefinito) o 512 pixel.
MaxDataZoom	Lo zoom più alto memorizzato nei dati, 14 per impostazione predefinita. I livelli di zoom più profondi vengono disegnati a partire dai tile di questo livello.
CacheSize	Il numero di tile renderizzati mantenuti in memoria, 256 per impostazione predefinita.
Open, Close	Open crea il lettore e carica lo stile; genera un'eccezione per uno stile non valido.
GetTile	Restituisce il tile renderizzato come immagine PNG.
GetTileLabels	Restituisce le etichette di un tile, con la loro posizione.
ClearCache	Scarta i tile renderizzati. Chiamarlo dopo aver modificato lo stile o TileSize.
Style	Il TsgcMapVectorStyle in uso, valido dopo Open.

Decodifica e stili

La unit **sgcMaps_MVT** contiene i blocchi costitutivi. **TsgcMapVectorTile** decodifica un tile da byte, da uno stream o da un file, grezzo o compresso con gzip o zlib, in livelli (**TsgcMapVectorLayer**) ed elementi (**TsgcMapVectorFeature**) con il loro tipo di geometria, i tag e la geometria. **TsgcMapVectorStyle** carica uno stile con LoadFromJSON o LoadFromFile, oppure quello integrato con LoadDefault.

```
procedure TForm2.ListRoadClasses(const aFileName: string);
var
  oTile: TsgcMapVectorTile;
  oLayer: TsgcMapVectorLayer;
  i: Integer;
begin
  oTile := TsgcMapVectorTile.Create;
  try
    // raw, gzip or zlib compressed protobuf
    oTile.LoadFromFile(aFileName);
    oLayer := oTile.LayerByName('transportation');
    if oLayer <> nil then
      for i := 0 to oLayer.FeatureCount - 1 do
        if oLayer.Features[i].GeomType = mvgLineString then
          memoLog.Lines.Add(oLayer.Features[i].GetTagAsString('class'));
  finally
    oTile.Free;
  end;
end;
```

Il supporto degli stili copre i tipi di livello background, fill, line e symbol; i livelli raster, fill-extrusion, circle, heatmap e hillshade vengono ignorati. I filtri, le funzioni di zoom e le espressioni comuni (get, has, match, case, step, interpolate, coalesce e gli operatori di confronto) vengono valutati. Icone, sprite, pattern, aloni del testo e glifi non vengono usati.

Disponibilità

Framework	Versione minima
VCL e FireMonkey, tile vettoriali da un server	Delphi XE2 (FireMonkey da XE6)

VCL e FireMonkey, MBTiles vettoriali	Delphi XE7 (FireDAC SQLite)
Lazarus (LCL)	Non disponibile

Vedere anche

- Tile, livelli e provider
- TsgcVCLMap
- TsgcFMXMap

Marcatori e clustering

Un **marcatore** fissa un punto della mappa. La collezione **Markers** di TsgcVCLMap e TsgcFMXMap contiene elementi **TsgcMapMarker**, e **AddMarker** ne aggiunge uno con un testo di popup e una descrizione comando in una sola chiamata.

Proprietà dei marcatori

Proprietà	Descrizione
Latitude, Longitude	La posizione del marcatore.
PopupText	Il testo del popup aperto da ShowPopup, di solito da OnMarkerClick. HidePopup lo chiude e ActivePopupMarker è il marcatore il cui popup è aperto.
TooltipText	Il testo mostrato mentre il mouse si trova sopra il marcatore.
Color	Il colore del segnaposto predefinito. MarkerOptions.DefaultColor, DefaultWidth e DefaultHeight impostano il segnaposto di ogni marcatore.
IconBitmap	Un'icona personalizzata, caricata con LoadFromFile o LoadFromStream da un'immagine PNG (Delphi 2009 e successivi, e Lazarus), JPEG o BMP. Viene memorizzata nel form, quindi un'icona impostata in fase di progettazione non richiede alcun file a runtime.
AnchorX, AnchorY	Il punto dell'icona che tocca la coordinata, come frazione della sua larghezza e altezza. Il valore predefinito, 0.5 e 1, è il centro in basso.
Draggable	Permette all'utente di spostare il marcatore. OnMarkerDragStart, OnMarkerDrag e OnMarkerDragEnd seguono il trascinamento.
Visible, Tag, Data	Visibilità, e un intero e una stringa per i propri dati.

MarkerAtScreen restituisce il marcatore in un punto del controllo, **FitToMarkers** imposta zoom e centro della vista su tutti i marcatori, e **ClearMarkers** li rimuove tutti.

```
procedure TForm2.AddStore;
var
  oMarker: TsgcMapMarker;
begin
  oMarker := sgcVCLMap1.Markers.Add;
  oMarker.Latitude := 41.3874;
  oMarker.Longitude := 2.1686;
  oMarker.PopupText := 'Barcelona store';
  oMarker.TooltipText := 'Open from 9:00 to 20:00';
  oMarker.Data := 'store-012';
  // a custom icon whose bottom center touches the coordinate
  oMarker.IconBitmap.LoadFromFile('icons\store.png');
  oMarker.AnchorX := 0.5;
  oMarker.AnchorY := 1.0;
  oMarker.Draggable := True;
  sgcVCLMap1.OnMarkerDragEnd := sgcVCLMap1MarkerDragEnd;
end;

procedure TForm2.sgcVCLMap1MarkerDragEnd(Sender: TObject;
  aMarker: TsgcMapMarker);
begin
  memoLog.Lines.Add(Format('%s moved to %.5f, %.5f',
```

```
    [aMarker.Data, aMarker.Latitude, aMarker.Longitude]));
end;
```

Clustering

Migliaia di marcatori rendono una mappa lenta e illeggibile quando è rimpicciolita. Con **MarkerOptions.Clustering.Enabled** impostato a True, i marcatori vicini vengono uniti in un solo cerchio che indica quanti marcatori contiene. Lo schermo è diviso in celle quadrate di **GridSize** pixel, e una cella con almeno **MinClusterSize** marcatori diventa un cluster disegnato al centro dei suoi marcatori. Oltre **MaxZoom** (18 per impostazione predefinita) i marcatori non vengono mai raggruppati. **Color** e **FontColor** impostano l'aspetto dei cerchi.
Un clic su un cluster genera **OnClusterClick** con il numero di marcatori e la posizione del cluster. Quando il gestore lascia aHandled a False e **ZoomOnClick** è True, il valore predefinito, la mappa esegue poi lo zoom avanti finché i marcatori del cluster si separano. **ClusterAtScreen** trova il cluster in un punto del controllo, e **DrawnClusterCount** e **DrawnMarkerCount** riportano ciò che l'ultimo ridisegno ha disegnato.

```
procedure TForm2.AddManyMarkers;
var
  i: Integer;
begin
  sgcVCLMap1.MarkerOptions.Clustering.Enabled := True;
  sgcVCLMap1.MarkerOptions.Clustering.GridSize := 60;
  // from zoom 17 on, every marker is drawn on its own
  sgcVCLMap1.MarkerOptions.Clustering.MaxZoom := 16;
  sgcVCLMap1.OnClusterClick := sgcVCLMap1ClusterClick;

  sgcVCLMap1.Markers.BeginUpdate;
  try
    for i := 1 to 2000 do
      sgcVCLMap1.AddMarker(40 + Random * 3, -4 + Random * 5,
        'Point ' + IntToStr(i));
  finally
    sgcVCLMap1.Markers.EndUpdate;
  end;
  sgcVCLMap1.FitToMarkers;
end;

procedure TForm2.sgcVCLMap1ClusterClick(Sender: TObject; aCount: Integer;
  aLatitude, aLongitude: Double; var aHandled: Boolean);
begin
  memoLog.Lines.Add(Format('%d markers near %.4f, %.4f',
    [aCount, aLatitude, aLongitude]));
end;
```

Racchiudere le aggiunte in blocco tra Markers.BeginUpdate e Markers.EndUpdate, in modo che la mappa venga ridisegnata una sola volta invece che una volta per marcatore. La funzione di clustering stessa, **sgcMapClusterPoints**, è pubblica in sgcMaps_Geometry per i propri punti dello schermo.

Disponibilità

Framework	Versione minima
VCL	Delphi 7
FireMonkey	Delphi XE6
Lazarus (LCL)	Yes

Vedere anche

- TsgcVCLMap

- Forme ed etichette
- Mappe di calore

Forme ed etichette

Oltre ai marcatori, TsgcVCLMap e TsgcFMXMap disegnano polilinee, poligoni, rettangoli, cerchi ed etichette di testo sopra i tile. Ogni tipo ha la propria collezione e un metodo Add sul controllo che crea un elemento e lo restituisce.

Collezione	Metodo Add	Elemento	Proprietà principali
Polylines	AddPolyline	TsgcMapPolyline	AddPoint, ClearPoints, PointCount, Color, Width, Opacity, Dashed, Geodesic, Editable
Polygons	AddPolygon	TsgcMapPolygon	AddPoint, Holes, FillColor, FillOpacity, StrokeColor, StrokeWidth, Editable
Rectangles	AddRectangle	TsgcMapRectangle	NorthLatitude, WestLongitude, SouthLatitude, EastLongitude, FillColor, FillOpacity, StrokeColor, StrokeWidth, Editable
Circles	AddCircle	TsgcMapCircle	CenterLat, CenterLon, RadiusMeters, FillColor, FillOpacity, StrokeColor, StrokeWidth
Labels	AddLabel	TsgcMapLabel	Latitude, Longitude, Text, FontSize, FontColor, BackgroundColor, ShowBackground

Ogni elemento ha anche Visible, e le forme hanno un Tag per uso proprio.

Polylines

Una polilinea unisce i suoi punti con linee rette sulla mappa. Con **Dashed** viene disegnata tratteggiata, e con **Geodesic** ogni segmento segue il cerchio massimo, il percorso più breve sul globo, che è la scelta giusta per i voli e le lunghe distanze. **FitToPolyline** adatta la vista a una polilinea, e anche i percorsi dei componenti di indicazioni e routing vengono aggiunti come polilinee.

Poligoni con fori

Un poligono viene riempito all'interno del suo anello esterno. **Holes** aggiunge anelli interni che restano vuoti: **AddHole** restituisce l'indice di un nuovo foro, e **AddPoint** vi aggiunge un vertice. I poligoni con fori di GeoJSON e KML vengono importati allo stesso modo.

```
procedure TForm2.AddShapes;
var
  oLine: TsgcMapPolyline;
  oPolygon: TsgcMapPolygon;
  iHole: Integer;
begin
  // a dashed great circle from Madrid to New York
  oLine := sgcVCLMap1.AddPolyline;
  oLine.AddPoint(40.4722, -3.5608);
  oLine.AddPoint(40.6413, -73.7781);
  oLine.Geodesic := True;
  oLine.Dashed := True;
  oLine.Color := clNavy;
  oLine.Width := 3;

  // a polygon with a hole, editable with the mouse
  oPolygon := sgcVCLMap1.AddPolygon;
  oPolygon.AddPoint(40.425, -3.700);
  oPolygon.AddPoint(40.425, -3.675);
```

```
  oPolygon.AddPoint(40.405, -3.675);
  oPolygon.AddPoint(40.405, -3.700);
  iHole := oPolygon.Holes.AddHole;
  oPolygon.Holes.AddPoint(iHole, 40.418, -3.692);
  oPolygon.Holes.AddPoint(iHole, 40.418, -3.683);
  oPolygon.Holes.AddPoint(iHole, 40.412, -3.683);
  oPolygon.Holes.AddPoint(iHole, 40.412, -3.692);
  oPolygon.FillColor := clGreen;
  oPolygon.FillOpacity := 0.3;
  oPolygon.Editable := True;

  sgcVCLMap1.AddRectangle(40.43, -3.72, 40.42, -3.70).FillOpacity := 0.2;
  sgcVCLMap1.AddCircle(40.4168, -3.7038, 250).StrokeColor := clRed;
  sgcVCLMap1.AddLabel(40.4168, -3.7038, 'Puerta del Sol').FontSize := 12;
  sgcVCLMap1.OnShapeEdited := sgcVCLMap1ShapeEdited;
end;

procedure TForm2.sgcVCLMap1ShapeEdited(Sender: TObject; aItem: TCollectionItem);
begin
  if aItem is TsgcMapPolygon then
    memoLog.Lines.Add(Format('Polygon %d has %d points now',
      [aItem.Index, TsgcMapPolygon(aItem).PointCount]));
end;
```

Modifica

Impostare **Editable** a True su una polilinea, un poligono o un rettangolo per consentire all'utente di rimodellarlo con il mouse: un vertice si sposta trascinandolo, la maniglia al centro di un segmento inserisce un nuovo vertice, e un clic destro su un vertice lo elimina. Al termine di una modifica la mappa genera **OnShapeEdited** con l'elemento modificato. I cerchi e le etichette non sono modificabili.

Disponibilità

Framework	Versione minima
VCL	Delphi 7
FireMonkey	Delphi XE6
Lazarus (LCL)	Yes

Vedere anche

- TsgcVCLMap
- Marcatori e clustering
- Funzioni di geometria
- GeoJSON, GPX e KML

Mappe di calore

Una **mappa di calore** mostra dove si concentrano punti pesati: letture di sensori, vendite, incidenti o rilevamenti GPS. Ogni punto distribuisce il proprio peso su un cerchio, i pesi si sommano, e il totale viene colorato dal freddo al caldo.
La collezione **Heatmaps** di TsgcVCLMap e TsgcFMXMap contiene elementi **TsgcMapHeatmap**. Aggiungere i punti con **AddPoint**(latitude, longitude, weight); il peso è 1 quando viene omesso. Count, Points e Clear danno accesso ai punti, e un record **TsgcMapHeatmapPoint** ne contiene uno.

Proprietà	Predefinito	Descrizione
Radius	25	Il raggio di influenza di ogni punto, in pixel.
Opacity	0.6	L'opacità del colore più caldo.
MaxIntensity	0	L'intensità disegnata con il colore più caldo. 0 scala i colori sull'intensità massima disegnata; un valore fisso mantiene i colori confrontabili tra le viste.
Gradient	mhgDefault	mhgDefault (blu, ciano, lime, giallo, rosso), mhgFire, mhgCool o mhgGrayscale.
Visible	True	Mostra o nasconde la mappa di calore.

```
procedure TForm2.ShowReadings;
var
  oHeatmap: TsgcMapHeatmap;
  i: Integer;
begin
  // FReadings: array of TsgcMapHeatmapPoint, loaded elsewhere
  oHeatmap := sgcVCLMap1.Heatmaps.Add;
  oHeatmap.Radius := 30;
  oHeatmap.Gradient := mhgFire;
  oHeatmap.Opacity := 0.7;
  // 0 scales the colors to the hottest spot drawn
  oHeatmap.MaxIntensity := 0;
  for i := 0 to High(FReadings) do
    oHeatmap.AddPoint(FReadings[i].Latitude, FReadings[i].Longitude,
      FReadings[i].Weight);
end;
```

La mappa di calore viene disegnata in pixel dello schermo, quindi la sua forma segue lo zoom: ingrandire separa le macchie. La funzione di rendering, **sgcMapRenderHeatmap** in sgcMaps_Geometry, è pubblica a sua volta e riempie un buffer ARGB a partire dai propri punti dello schermo.

Disponibilità

Framework	Versione minima
VCL	Delphi 7
FireMonkey	Delphi XE6
Lazarus (LCL)	Yes

Vedere anche

- TsgcVCLMap
- Marcatori e clustering

GeoJSON, GPX e KML

sgcMaps legge e scrive i tre formati di scambio più comuni dei dati geografici. Le funzioni di importazione aggiungono elementi alle collezioni di una mappa, e le funzioni di esportazione scrivono gli elementi di una mappa, quindi si può passare qualsiasi collezione di TsgcVCLMap o TsgcFMXMap.

Formato	Unità	Importazione	Esportazione
GeoJSON (RFC 7946)	sgcMaps_GeoJSON	Point e MultiPoint in marcatori, LineString e MultiLineString in polilinee, Polygon e MultiPolygon in poligoni con fori, GeometryCollection, Feature e FeatureCollection.	Una FeatureCollection con proprietà simplestyle. I rettangoli vengono scritti come poligoni.
GPX	sgcMaps_GPX	Waypoint in marcatori, tracce e percorsi in polilinee.	Marcatori in waypoint e polilinee in tracce. I poligoni e i rettangoli vengono scritti come tracce chiuse quando ExportPolygonsAsTracks è True.
KML	sgcMaps_KML	Point in marcatori, LineString in polilinee, Polygon con i suoi contorni interni in poligoni, con i colori degli stili inline e condivisi.	Un Placemark per elemento con uno stile inline. I rettangoli vengono scritti come poligoni.

Ogni formato ha una classe (**TsgcMapGeoJSON**, **TsgcMapGPX**, **TsgcMapKML**) con LoadFromString, LoadFromFile, AsText, SaveToStream e SaveToFile, e le stesse operazioni come semplici funzioni: **sgcMapLoadGeoJSON**, **sgcMapLoadGeoJSONFile**, **sgcMapGeoJSONAsText**, **sgcMapSaveGeoJSONFile**, e le corrispondenti funzioni GPX e KML. Una collezione passata come nil viene saltata.

```
procedure TForm2.ImportAndExport;
begin
  // GeoJSON: points, lines and polygons with holes (Delphi XE6 and later)
  sgcMapLoadGeoJSONFile('parks.geojson', sgcVCLMap1.Markers,
    sgcVCLMap1.Polylines, sgcVCLMap1.Polygons);
  // GPX: waypoints become markers, tracks and routes become polylines
  sgcMapLoadGPXFile('ride.gpx', sgcVCLMap1.Markers, sgcVCLMap1.Polylines);
  // KML: placemarks with their colors
  sgcMapLoadKMLFile('areas.kml', sgcVCLMap1.Markers, sgcVCLMap1.Polylines,
    sgcVCLMap1.Polygons);
  sgcVCLMap1.FitToMarkers;

  // everything the map shows, rectangles included
  sgcMapSaveGeoJSONFile('export.geojson', sgcVCLMap1.Markers,
    sgcVCLMap1.Polylines, sgcVCLMap1.Polygons, sgcVCLMap1.Rectangles);
  sgcMapSaveKMLFile('export.kml', sgcVCLMap1.Markers, sgcVCLMap1.Polylines,
    sgcVCLMap1.Polygons, sgcVCLMap1.Rectangles);
end;
```

Statistiche delle tracce GPX

TsgcMapGPX conserva le statistiche di ogni traccia dell'ultimo file caricato. **TrackStatsCount** e **TrackStats** restituiscono un record **TsgcMapGPXTrackStats** con il nome, il numero di punti, la distanza in metri, la quota minima e massima, e la salita e la discesa totali. Con **ColorByElevation** impostato a True ogni traccia viene suddivisa in tratti colorati in base alla quota, da LowColor passando per MidColor fino a HighColor di **ElevationGradient** (un TsgcMapElevationGradient).

```
procedure TForm2.ShowTrackStats;
var
  oGPX: TsgcMapGPX;
```

```
  oStats: TsgcMapGPXTrackStats;
  i: Integer;
begin
  oGPX := TsgcMapGPX.Create;
  try
    // splits every track into pieces colored by elevation
    oGPX.ColorByElevation := True;
    oGPX.LoadFromFile('ride.gpx', sgcVCLMap1.Markers, sgcVCLMap1.Polylines);
    for i := 0 to oGPX.TrackStatsCount - 1 do
    begin
      oStats := oGPX.TrackStats[i];
      memoLog.Lines.Add(Format('%s: %.1f km, up %.0f m, down %.0f m',
        [oStats.Name, oStats.Distance / 1000, oStats.TotalAscent,
        oStats.TotalDescent]));
    end;
  finally
    oGPX.Free;
  end;
end;
```

Disponibilità

Framework	Versione minima
GPX e KML, VCL e FireMonkey	Delphi 7 (FireMonkey da XE6)
GeoJSON, VCL e FireMonkey	Delphi XE6 (System.JSON)
Lazarus (LCL)	Non disponibile

GPX e KML vengono analizzati con TXMLDocument: MSXML su Windows, e OmniXML sulle altre piattaforme da Delphi XE7.

Vedere anche

- Forme ed etichette
- Marcatori e clustering
- TsgcVCLMap

Funzioni di geometria

La unit **sgcMaps_Geometry** contiene funzioni che lavorano sulle coordinate, senza alcun controllo mappa coinvolto, quindi servono a un servizio o a un'applicazione console oltre che a un form. Le coordinate sono gradi WGS84, le distanze sono metri su una sfera di raggio terrestre medio (SGC_MAP_EARTH_RADIUS, 6371008.8 m), e gli orientamenti sono gradi in senso orario dal nord geografico, da 0 a 360.

Funzione	Restituisce
sgcMapDistance	La distanza ortodromica tra due punti, in metri.
sgcMapInitialBearing	L'orientamento iniziale da un punto a un altro.
sgcMapDestinationPoint	Il punto raggiunto da un punto di partenza con un orientamento e una distanza.
sgcMapGeodesicInterpolate	I punti del cerchio massimo tra due punti, suddivisi in un certo numero di segmenti.
sgcMapPointInPolygon	True quando un punto è all'interno di un anello.
sgcMapPointInPolygonWithHoles	True quando un punto è all'interno di un anello esterno e all'esterno di tutti i suoi fori.
sgcMapSimplify	Una linea con meno punti (Douglas-Peucker), entro una tolleranza in metri.
sgcMapNearestPointOnPolyline	La distanza da un punto a una linea, con il punto più vicino e l'indice del suo segmento.

Gli array di punti usano **TsgcMapCoordArray**, un array del record **TsgcMapCoord**, e **sgcMapCoord** costruisce una coordinata.

```
procedure TForm2.GeometryExamples;
var
  dDistance, dBearing, dLat, dLon: Double;
  vArea, vTrack: TsgcMapCoordArray;
  iSegment: Integer;
begin
  // Madrid to Barcelona: meters and initial bearing
  dDistance := sgcMapDistance(40.4168, -3.7038, 41.3874, 2.1686);
  dBearing := sgcMapInitialBearing(40.4168, -3.7038, 41.3874, 2.1686);
  memoLog.Lines.Add(Format('%.1f km, bearing %.1f', [dDistance / 1000,
    dBearing]));

  // the point 10 km to the north east of Madrid, inside the area?
  sgcMapDestinationPoint(40.4168, -3.7038, 45, 10000, dLat, dLon);
  SetLength(vArea, 3);
  vArea[0] := sgcMapCoord(40.3, -3.9);
  vArea[1] := sgcMapCoord(40.7, -3.5);
  vArea[2] := sgcMapCoord(40.3, -3.3);
  if sgcMapPointInPolygon(dLat, dLon, vArea) then
    memoLog.Lines.Add('Inside the area');

  // a great circle track, simplified to 50 m, and the distance to it
  vTrack := sgcMapGeodesicInterpolate(40.4168, -3.7038, 41.3874, 2.1686, 64);
  vTrack := sgcMapSimplify(vTrack, 50);
  dDistance := sgcMapNearestPointOnPolyline(sgcVCLMap1.CenterLatitude,
    sgcVCLMap1.CenterLongitude, vTrack, iSegment, dLat, dLon);
  memoLog.Lines.Add(Format('%.0f m to segment %d', [dDistance, iSegment]));
end;
```

Limiti e calcolo dei tile

FitBounds dei controlli mappa accetta un riquadro (nord, ovest, sud, est) e lo mostra con il massimo zoom che lo contiene, mantenendo un margine in pixel; una longitudine ovest maggiore di quella est attraversa l'antimeridiano. FitToMarkers e FitToPolyline fanno lo stesso per i marcatori e per una polilinea. La unit sgcMaps_Classes aggiunge il calcolo dei tile della proiezione Web Mercator: **sgcMapLatLonToTileF** e **sgcMapTileFToLatLon** convertono tra coordinate e numeri di tile frazionari, **sgcMapLatLonToPixel** e **sgcMapPixelToLatLon** tra coordinate e pixel del mondo, e **sgcMapTileCount** fornisce il numero di tile per lato a un dato zoom.

```
procedure TForm2.ShowSpain;
var
  dTileX, dTileY: Double;
begin
  // the largest zoom that shows the whole box, with 20 pixels of margin
  sgcVCLMap1.FitBounds(43.8, -9.3, 36.0, 3.3, 20);

  // the tile under the center of the view
  if sgcMapLatLonToTileF(sgcVCLMap1.CenterLatitude,
    sgcVCLMap1.CenterLongitude, sgcVCLMap1.Zoom, dTileX, dTileY) then
    memoLog.Lines.Add(Format('Tile %d/%d/%d', [sgcVCLMap1.Zoom, Trunc(dTileX),
      Trunc(dTileY)]));
end;
```

Disponibilità

Framework	Versione minima
VCL, FireMonkey, console e servizi	Delphi 7
Lazarus	Yes

Vedere anche

- Forme ed etichette
- Marcatori e clustering
- TsgcVCLMap

Rendering statico delle mappe

Un controllo mappa può eseguire il rendering senza finestra. TsgcVCLMap creato senza genitore disegna in una bitmap su richiesta, il che trasforma un'applicazione console, un server web o un servizio Windows in un renderer di mappe statiche: miniature per un report, una mappa allegata a un'email, o un'immagine servita tramite HTTP.

Metodi di rendering

Metodo	Descrizione
RenderToBitmap(aBitmap, aInclude-Controls)	Disegna la mappa in una bitmap della propria dimensione. Una bitmap vuota assume la dimensione del controllo.
SaveToPNG(aFileName, aWidth, aHeight, aIncludeControls)	Scrive un file PNG della dimensione indicata.
SaveToBMP(aFileName, aWidth, aHeight, aIncludeControls)	Scrive un file BMP della dimensione indicata.

L'immagine mostra i tile, gli overlay, la barra della scala e l'attribuzione. I pulsanti di zoom, il selettore dei livelli e la bussola vengono omessi a meno che aIncludeControls sia True. I tile vengono letti durante il rendering, e quelli da un server vengono scaricati in quel momento, quindi la chiamata si blocca finché non arrivano. Successivamente **LastRenderMissingTiles** indica quanti tile non è stato possibile caricare, e **AttributionText** restituisce il testo del copyright da mostrare accanto all'immagine.

```
program StaticMap;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils,
  sgcMaps_Classes, sgcMaps_Providers, sgcMaps_VCL;

var
  oMap: TsgcVCLMap;
  oLayer: TsgcMapLayer;
begin
  // a map control with no parent: no window, it only renders
  oMap := TsgcVCLMap.Create(nil);
  try
    oMap.Options.ShowZoomControls := False;
    oLayer := oMap.Layers.Add;
    oLayer.Provider := mtpOpenStreetMap;
    sgcMapApplyProvider(oLayer);
    oLayer.CacheFolder := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'tile_cache';

    oMap.AddMarker(48.8584, 2.2945, 'Eiffel Tower');
    oMap.SetCenter(48.8584, 2.2945);
    oMap.Zoom := 15;
    // the tiles are downloaded while the image is rendered
    oMap.SaveToPNG('eiffel.png', 1024, 768);
    Writeln('Missing tiles: ', oMap.LastRenderMissingTiles);
    Writeln(oMap.AttributionText);
  finally
    oMap.Free;
  end;
end.
```

In un form, gli stessi metodi esportano la vista che l'utente sta guardando:

```
procedure TForm2.PreviewMap;
var
  oBitmap: TBitmap;
begin
  oBitmap := TBitmap.Create;
  try
    // the bitmap size is the size of the image; the controls are left out
    oBitmap.Width := 1200;
    oBitmap.Height := 900;
    sgcVCLMap1.RenderToBitmap(oBitmap);
    imgPreview.Picture.Assign(oBitmap);
  finally
    oBitmap.Free;
  end;
end;
```

Il rasterizzatore

I tile vettoriali vengono disegnati con **TsgcMapRasterizer** (unit sgcMaps_Raster), un rasterizzatore software con anti-aliasing che non ha alcuna dipendenza da VCL o FireMonkey, e si può usare per disegnare le proprie immagini. Riempie e traccia percorsi (BeginPath, MoveTo, LineTo, ClosePath, FillPath con la regola non-zero o even-odd, StrokePath con giunzioni, terminazioni e tratteggi), ritaglia a un rettangolo e salva il risultato con SaveToBMPFile e SaveToPNGFile. I colori sono valori $AARRGGBB diretti.

```
procedure TForm2.DrawWarningIcon;
var
  oRaster: TsgcMapRasterizer;
begin
  oRaster := TsgcMapRasterizer.Create(64, 64);
  try
    oRaster.Clear($00000000);
    oRaster.BeginPath;
    oRaster.MoveTo(32, 4);
    oRaster.LineTo(60, 60);
    oRaster.LineTo(4, 60);
    oRaster.ClosePath;
    // colors are $AARRGGBB
    oRaster.FillPath($FFFFC107);
    oRaster.StrokePath($FF000000, 3, sjRound);
    oRaster.SaveToPNGFile('warning.png');
  finally
    oRaster.Free;
  end;
end;
```

Disponibilità

Framework	Versione minima
VCL, output BMP	Delphi 7
VCL, output PNG	Delphi 2009
FireMonkey	Delphi XE6
Lazarus (LCL)	Sì, PNG e BMP

I tile da un server richiedono Delphi 2009 o successivo e non sono disponibili su Lazarus, dove il controllo disegna solo i tile da cartella; vedere Tile, livelli e provider. Il rasterizzatore comprime i file PNG con System.ZLib da Delphi XE2, e li scrive non compressi sulle versioni precedenti.

Vedere anche

- TsgcVCLMap
- TsgcFMXMap
- Tile, livelli e provider

Tile offline e downloader dei tile

Una mappa che deve funzionare senza connessione di rete, in un veicolo, in un impianto o su una nave, disegna i propri tile da file locali. sgcMaps legge due tipi di pacchetti di tile offline:

- Una **cartella** (TileSourceType mtsFolder): TileSourcePath contiene una sottocartella per ogni zoom, una sottocartella per ogni colonna e un file per ogni tile, denominato z\x\y.png, .jpg o .jpeg. È il layout scritto da TsgcMapTileDownloader, dalla cache su disco di un livello e da molti strumenti per tile.
- Un file **MBTiles** (TileSourceType mtsMBTiles): un unico file SQLite che contiene ogni tile. È facile da copiare ed è prodotto da strumenti come MapTiler, TileMill e gdal. I file MBTiles vettoriali sono descritti in Tile vettoriali.

```
procedure TForm2.UseOfflineTiles;
var
  oLayer: TsgcMapLayer;
begin
  sgcVCLMap1.Layers.Clear;
  // a z/x/y folder, for example the output of TsgcMapTileDownloader
  oLayer := sgcVCLMap1.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'Tile folder';
  oLayer.TileSourceType := mtsFolder;
  oLayer.TileSourcePath := 'C:\Maps\andorra';
  oLayer.MaxZoom := 15;

  // a raster MBTiles file (Delphi XE7 and later)
  oLayer := sgcVCLMap1.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'MBTiles';
  oLayer.TileSourceType := mtsMBTiles;
  oLayer.TileSourcePath := 'C:\Maps\andorra.mbtiles';
  oLayer.Visible := False;

  sgcVCLMap1.Options.ShowLayerSwitcher := True;
end;
```

Download di un pacchetto di tile

TsgcMapTileDownloader (unit sgcMaps_TileDownloader) riempie una cartella con ogni tile di un'area e di un intervallo di livelli di zoom.

Membro	Descrizione
URLTemplate	Il tile server, con i segnaposto {z} {x} {y}. Non ha un valore predefinito di proposito.
OutputPath	La cartella radice dell'albero z/x/y.
UserAgent	L'intestazione User-Agent inviata con ogni richiesta.
DelayMS	La pausa tra due download, 250 ms per impostazione predefinita.
Timeout	Il timeout di ogni richiesta, 15000 ms per impostazione predefinita.
CountTiles	Il numero di tile di un'area e di un intervallo di zoom, per controllare la dimensione prima di scaricare.
GetTileRange	La prima e l'ultima colonna e riga di tile di un'area a un determinato zoom.
Download	Scarica i tile. I tile già presenti su disco vengono saltati, quindi un download interrotto può essere ripreso.

OnProgress	Riporta i tile totali, scaricati, saltati e falliti e lo zoom corrente. Impostare aCancel a True per interrompere.

Download è sincrono: blocca il thread chiamante e genera OnProgress nello stesso thread. Chiamarlo da un thread di lavoro per mantenere reattiva l'interfaccia utente. Genera un'eccezione quando URLTemplate o OutputPath è vuoto.

```
procedure TForm2.DownloadAndorra;
var
  oDownloader: TsgcMapTileDownloader;
begin
  oDownloader := TsgcMapTileDownloader.Create;
  try
    // your own tile server, or a provider whose terms allow bulk downloads
    oDownloader.URLTemplate := 'https://tiles.example.com/{z}/{x}/{y}.png';
    oDownloader.OutputPath := 'C:\Maps\andorra';
    oDownloader.UserAgent := 'MyMapApp/1.0 (contact@example.com)';
    oDownloader.DelayMS := 250;
    oDownloader.OnProgress := DownloadProgress;
    memoLog.Lines.Add(Format('%d tiles', [oDownloader.CountTiles(42.43, 1.41,
      42.66, 1.79, 10, 15)]));
    oDownloader.Download(42.43, 1.41, 42.66, 1.79, 10, 15);
  finally
    oDownloader.Free;
  end;
end;

procedure TForm2.DownloadProgress(Sender: TObject; aTotalTiles, aDownloaded,
  aSkipped, aFailed: Int64; aCurrentZoom: Integer; var aCancel: Boolean);
begin
  lblProgress.Caption := Format('Zoom %d: %d of %d tiles, %d failed',
    [aCurrentZoom, aDownloaded + aSkipped + aFailed, aTotalTiles, aFailed]);
  Application.ProcessMessages;
  aCancel := FCancelDownload;
end;
```

Attenzione ai criteri di utilizzo dei tile. La maggior parte dei tile server pubblici, tile.openstreetmap.org incluso, vieta i download in blocco e il prefetch offline. Puntare il downloader al proprio tile server o a un provider i cui termini lo consentano, e mantenere DelayMS maggiore di zero. Il numero di tile quadruplica a ogni livello di zoom, quindi controllare CountTiles prima di scaricare i livelli profondi.

Disponibilità

Framework	Versione minima
Tile da cartella	Delphi 7 e Lazarus
MBTiles	Delphi XE7 (FireDAC SQLite)
TsgcMapTileDownloader	Delphi 2009 (Indy 10; THTTPClient da Delphi XE8)
Lazarus (LCL), MBTiles e il downloader	Non disponibile

Vedere anche

- Tile, livelli e provider
- Tile vettoriali
- Installazione

Lettore OpenStreetMap

I dati di OpenStreetMap sono distribuiti come file **.osm.pbf** (Protocol Buffers, compatti e veloci) e come file XML **.osm**. Gli estratti per paese o regione sono pubblicati da Geofabrik e da altri mirror. **TsgcMapOSMReader** (unit sgcMaps_OSM) legge entrambi i formati come flusso: non costruisce mai l'intero documento in memoria, quindi legge file di qualsiasi dimensione e consegna ogni elemento tramite un evento mentre il file viene letto.

Membro	Descrizione
ReadFile, ReadStream	Legge un file o uno stream. Il formato viene rilevato dal contenuto; DetectFormat lo restituisce senza leggere.
ReadNodes, ReadWays, ReadRelations	Quali elementi consegnare, tutti True per impostazione predefinita. Disattivare ciò che non serve rende la lettura più veloce.
SkipNodeTags	Salta i tag dei nodi, per i lettori che hanno bisogno solo delle coordinate.
OnNode	Un nodo con il suo id, la latitudine, la longitudine e i tag.
OnWay	Una way con il suo id, gli id dei suoi nodi e i suoi tag.
OnRelation	Una relation con il suo id, i suoi membri (TsgcMapOSMMember: tipo, riferimento e ruolo) e i suoi tag.
OnFilterWay	Chiamato prima che una way venga consegnata. Impostare aAccept a False per saltarla.
OnProgress	I byte letti e la dimensione totale.

I tag arrivano in un oggetto **TsgcMapOSMTags** con Count, Keys, Values, Value, Has e IndexOf. L'oggetto dei tag e gli array passati agli eventi vengono riutilizzati per l'elemento successivo, quindi copiare ciò che serve all'interno del gestore.

```
procedure TForm2.ShowRestaurants(const aFileName: string);
var
  oReader: TsgcMapOSMReader;
begin
  FCount := 0;
  oReader := TsgcMapOSMReader.Create;
  try
    // only the nodes are needed
    oReader.ReadWays := False;
    oReader.ReadRelations := False;
    oReader.OnNode := OSMNode;
    // .osm.pbf or .osm XML, detected from the content
    oReader.ReadFile(aFileName);
  finally
    oReader.Free;
  end;
  memoLog.Lines.Add(Format('%d restaurants', [FCount]));
end;

procedure TForm2.OSMNode(Sender: TObject; aId: Int64; aLat, aLon: Double;
  aTags: TsgcMapOSMTags);
begin
  // aTags is reused for the next node: copy what you keep
  if aTags.Value('amenity') = 'restaurant' then
  begin
    Inc(FCount);
    sgcVCLMap1.AddMarker(aLat, aLon, aTags.Value('name'));
```

```
  end;
end;
```

Sono supportati i blocchi PBF compressi con zlib o memorizzati non compressi. I blocchi compressi con lzma, lz4, zstd o bzip2, e i file che richiedono funzionalità diverse da OsmSchema-V0.6 e DenseNodes, generano **EsgcMapOSMError**. Il lettore è l'input di TsgcMapRouteGraphBuilder, vedere Grafi stradali e routing offline.

Disponibilità

Framework	Versione minima
VCL, FireMonkey, console e servizi	Delphi XE2 (System.ZLib)
Lazarus	Non disponibile

Vedere anche

- Grafi stradali e routing offline
- TsgcMapOfflineRouter

Indice di geocodifica offline

La geocodifica senza connessione di rete richiede un database locale di nomi di luoghi. sgcMaps ne costruisce uno dai dump gratuiti di **GeoNames** e lo interroga con SQLite, in due passaggi:

1. TsgcMapGeoIndexBuilder legge un dump di GeoNames (cities500.zip, cities1000.zip, un file di un paese come ES.zip, allCountries.zip o il file .txt estratto), facoltativamente con admin1CodesASCII.txt e countryInfo.txt per i nomi delle regioni e dei paesi, e scrive un database SQLite indicizzato. FeatureClasses seleziona i tipi di luoghi da conservare, P per i centri abitati e A per le aree amministrative.
2. TsgcMapOfflineGeocoder apre quel database e risponde a Geocode (il nome di un luogo, facoltativamente seguito da un paese), ReverseGeocode e ReverseGeocodeCountry.

L'indice viene costruito una sola volta, su una macchina di sviluppo o al momento dell'installazione, e distribuito con l'applicazione. I risultati usano la stessa classe **TsgcMapGeocodingResults** del TsgcMapGeocoder online, quindi il codice che li mostra serve per entrambi.

Geocodifica inversa con un clic

ReverseGeocode restituisce i luoghi entro 50 km da una coordinata, prima i centri abitati e ogni gruppo ordinato per distanza, e ReverseGeocodeCountry restituisce il codice ISO del paese del luogo più vicino.

```
procedure TForm2.MapClickNearestPlace(Sender: TObject; aLat, aLon: Double);
var
  oResults: TsgcMapGeocodingResults;
begin
  // DatabaseFile was built by TsgcMapGeoIndexBuilder
  if not sgcMapOfflineGeocoder1.Active then
  begin
    sgcMapOfflineGeocoder1.DatabaseFile := 'geonames.db';
    sgcMapOfflineGeocoder1.Open;
  end;
  oResults := TsgcMapGeocodingResults.Create;
  try
    if sgcMapOfflineGeocoder1.ReverseGeocode(aLat, aLon, oResults) and
      (oResults.Count > 0) then
      memoLog.Lines.Add('Nearest place: ' + oResults[0].DisplayName)
    else
      memoLog.Lines.Add('No place within 50 km');
  finally
    oResults.Free;
  end;
end;
```

Ogni componente mantiene una connessione SQLite, quindi usare un componente da un thread alla volta; crearne uno per thread per le query in parallelo.

Disponibilità

Framework	Versione minima
VCL, FireMonkey, console e servizi	Delphi XE7 (FireDAC SQLite)
Lazarus	Non disponibile

Vedere anche

- TsgcMapGeoIndexBuilder
- TsgcMapOfflineGeocoder
- TsgcMapGeocoder

Grafi stradali e routing offline

Il routing senza connessione di rete richiede la rete stradale su disco in una forma in cui un router possa cercare rapidamente. sgcMaps lo fa in due passaggi:

1. **TsgcMapRouteGraphBuilder** (unit sgcMaps_OfflineRouter) legge i dati di OpenStreetMap, un file .osm.pbf o .osm, e scrive un **grafo stradale** binario compatto, un file .sgcgraph con i profili car, bike e foot.
2. TsgcMapOfflineRouter carica il grafo, aggancia ogni waypoint alla strada più vicina del profilo selezionato e trova il percorso con una ricerca A* bidirezionale.

Costruzione del grafo

Build(file di input, file di output) viene eseguito in tre fasi, indicate da **Phase**: la 1 legge le way, la 2 legge le coordinate dei nodi usati da quelle way, e la 3 scrive il grafo. **OnProgress** riporta i byte letti e la dimensione totale dell'input mentre viene letto. Al termine, WayCount, NodeCount, MissingNodes, VertexCount, EdgeCount, ShapeCount e NameCount descrivono il grafo. Il grafo memorizza per ogni strada la sua lunghezza, la sua velocità per le auto, i sensi in cui può essere percorsa per ogni profilo, i suoi punti intermedi e il suo nome.

```
procedure TForm2.BuildGraph;
var
  oBuilder: TsgcMapRouteGraphBuilder;
begin
  oBuilder := TsgcMapRouteGraphBuilder.Create;
  try
    oBuilder.OnProgress := GraphProgress;
    oBuilder.Build('andorra-latest.osm.pbf', 'andorra.sgcgraph');
    memoLog.Lines.Add(Format('%d ways, %d vertices, %d edges',
      [oBuilder.WayCount, oBuilder.VertexCount, oBuilder.EdgeCount]));
  finally
    oBuilder.Free;
  end;
end;

procedure TForm2.GraphProgress(Sender: TObject; aBytesRead, aTotal: Int64);
begin
  if aTotal > 0 then
    lblProgress.Caption := Format('Phase %d of 3: %d%%',
      [TsgcMapRouteGraphBuilder(Sender).Phase, aBytesRead * 100 div aTotal]);
  Application.ProcessMessages;
end;
```

Costruire il grafo una sola volta, per la regione coperta dall'applicazione, e distribuire il file .sgcgraph. Lo strumento console RouteGraphBuilder fa lo stesso dalla riga di comando.

Calcolo dei percorsi

Impostare GraphFile e Profile (morCar, morBike o morFoot) e chiamare Open. **GetRoute** accetta due o più waypoint e riempie un **TsgcMapRoute**, la classe usata dal TsgcMapDirections online, con la geometria, la distanza, la durata, un tratto per ogni coppia di waypoint e le indicazioni passo per passo. **sgcMapAddRouteToPolylines** lo disegna su una mappa.

```
procedure TForm2.RouteByBike;
var
  vWaypoints: array [0 .. 2] of TsgcMapCoord;
  oRoute: TsgcMapRoute;
begin
  sgcMapOfflineRouter1.GraphFile := 'andorra.sgcgraph';
  sgcMapOfflineRouter1.Profile := morBike;
  sgcMapOfflineRouter1.Open;

  vWaypoints[0] := sgcMapCoord(42.5063, 1.5218); // Andorra la Vella
```

```
  vWaypoints[1] := sgcMapCoord(42.5448, 1.5146); // La Massana
  vWaypoints[2] := sgcMapCoord(42.5347, 1.5800); // Encamp
  oRoute := TsgcMapRoute.Create;
  try
    if sgcMapOfflineRouter1.GetRoute(vWaypoints, oRoute) then
    begin
      sgcMapAddRouteToPolylines(oRoute, sgcVCLMap1.Polylines);
      memoLog.Lines.Add(Format('%.1f km in %d legs',
        [oRoute.Distance / 1000, oRoute.LegCount]));
    end
    else
      memoLog.Lines.Add(sgcMapOfflineRouter1.LastError);
  finally
    oRoute.Free;
  end;
end;
```

Il router offline può anche essere il motore di TsgcMapRouteCalculator, tramite il suo evento OnCalculateRoute, che offre all'utente waypoint trascinabili senza connessione di rete.

Disponibilità

Framework	Versione minima
VCL, FireMonkey, console e servizi	Delphi XE2
Lazarus	Non disponibile

Vedere anche

- Lettore OpenStreetMap
- TsgcMapOfflineRouter
- TsgcMapRouteCalculator

TsgcMapService

Unità: sgcMaps_Services
La classe base di ogni servizio di mappe online: TsgcMapGeocoder, TsgcMapDirections, TsgcMapPlaces, TsgcMapElevation e TsgcMapTimeZone. Non è registrata nella palette. I servizi inviano richieste HTTPS con THTTPClient e analizzano le risposte con System.JSON, quindi richiedono Delphi XE8 o successivo e non sono disponibili su Lazarus.

Chiamate sincrone e asincrone

- I metodi **sincroni** (Geocode, GetRoute, Suggest...) bloccano il thread chiamante finché non arriva la risposta. Non generano mai eccezioni: in caso di errore restituiscono False e impostano **LastError**.
- I metodi **asincroni** (GeocodeAsync, GetRouteAsync, SuggestAsync...) eseguono la richiesta in un thread in background e generano l'evento di risultato, oppure **OnError**, nel thread principale tramite TThread.Queue. Le applicazioni VCL e FireMonkey non richiedono altro. Un'applicazione console o un servizio deve chiamare CheckSynchronize periodicamente, oppure usare i metodi sincroni.
- Il componente deve restare in vita finché una richiesta asincrona non ha generato il proprio evento. Gli oggetti risultato passati agli eventi appartengono al componente e vengono liberati quando l'evento termina, quindi copiare ciò che serve conservare.

Server pubblici e criteri di utilizzo

I provider predefiniti sono servizi pubblici gratuiti con criteri di utilizzo. Nominatim, il server demo di OSRM e l'API pubblica di OpenTopoData consentono al massimo una richiesta al secondo, e i componenti rispettano questo intervallo. Si aspettano inoltre un **UserAgent** che identifichi l'applicazione. Usare un proprio server o un provider commerciale per la produzione e per le richieste in blocco.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
ApiKey	string		Chiave dei provider che ne richiedono una. Per il provider di fusi orari GeoNames è il nome utente GeoNames.
Language	string	en	Lingua dei risultati, per i provider che la supportano.
Timeout	Integer	15000	Timeout della richiesta in millisecondi.
UserAgent	string	sgcMaps/2.0	Intestazione User-Agent di ogni richiesta. Qui va identificata l'applicazione.
Referer	string		Intestazione Referer, inviata quando non è vuota.
LastError	string		Errore dell'ultima richiesta non riuscita. Sola lettura.

Eventi

Evento	Descrizione

OnError	Una richiesta asincrona non è riuscita. Generato nel thread principale con il testo dell'errore.

Esempio: configurazione comune dei servizi

Una procedura configura ogni servizio di un form, perché le proprietà sono dichiarate nella classe base.

```
procedure TForm1.SetupService(aService: TsgcMapService);
begin
  // public servers such as Nominatim require an identifying User-Agent
  aService.UserAgent := 'MyMapApp/1.0 (contact@example.com)';
  aService.Language := 'en';
  aService.Timeout := 10000;
  aService.OnError := ServiceError;
end;

procedure TForm1.ServiceError(Sender: TObject; const aError: string);
begin
  memoLog.Lines.Add(Sender.ClassName + ': ' + aError);
end;
```

Vedere anche

- TsgcMapGeocoder
- TsgcMapDirections
- TsgcMapPlaces
- TsgcMapElevation
- TsgcMapTimeZone

TsgcMapGeocoder

Unità: sgcMaps_Geocoding
Trasforma un indirizzo o il nome di un luogo in coordinate (geocodifica), e le coordinate in un indirizzo (geocodifica inversa).
Il componente discende da TsgcMapService ed eredita **ApiKey**, **Language**, **Timeout**, **UserAgent**, **Referer**, **LastError** e **OnError**. Richiede Delphi XE8 o successivo. I metodi sincroni non generano mai eccezioni: restituiscono False e impostano LastError. I metodi asincroni generano i propri eventi nel thread principale.

Provider

Provider	Servizio	Key
mgpNominatim	Nominatim (OpenStreetMap). Il provider predefinito. NominatimURL punta a un'istanza self-hosted.	No
mgpGoogle	Google Geocoding API	Yes
mgpHere	HERE Geocoding and Search	Yes
mgpAzure	Azure Maps Search	Yes
mgpMapBox	Mapbox Geocoding	Yes
mgpOpenRouteService	OpenRouteService Geocode	Yes
mgpGeoApify	Geoapify Geocoding	Yes

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Provider	TsgcMapGeocodingProvider	mgpNominatim	Il servizio di geocodifica.
NominatimURL	string	https://nominatim.openstreetmap.org	URL di base del server Nominatim.
MaxResults	Integer	5	Numero massimo di risultati.
CountryCodes	string		Filtro per paese separato da virgole con codici ISO 3166-1 alpha-2 ('es,fr'). HERE si aspetta codici alpha-3 ('ESP,FRA') e Azure lo ignora.

Metodi

Metodo	Descrizione

Geocode(const aQuery: string; aResults: TsgcMapGeocodingResults): Boolean	Cerca un indirizzo o un luogo. True quando è stato trovato almeno un risultato.
ReverseGeocode(aLat, aLon: Double; aResults: TsgcMapGeocodingResults): Boolean	Trova l'indirizzo a una coordinata.
GeocodeAsync(const aQuery: string)	Geocode asincrono. I risultati arrivano in OnGeocodeResult.
ReverseGeocodeAsync(aLat, aLon: Double)	ReverseGeocode asincrono. I risultati arrivano in OnGeocodeResult.
BuildURL, BuildReverseURL	L'URL della richiesta per il provider corrente, utile per il logging e i test.

Eventi

Evento	Descrizione
OnGeocodeResult	I risultati di una richiesta asincrona, nel thread principale. L'elenco viene liberato quando l'evento termina.

Risultati

Ogni risultato è un TsgcMapGeocodingResult con **Latitude**, **Longitude**, **DisplayName**, **Street**, **HouseNumber**, **PostalCode**, **City**, **State**, **Country**, **CountryCode** (ISO alpha-2 quando il provider lo restituisce, alpha-3 per HERE), **Confidence** (da 0 a 1, 0 quando sconosciuta) e il rettangolo di delimitazione **BoundsNorth**, **BoundsSouth**, **BoundsEast** e **BoundsWest** (vedere HasBounds). Le stesse classi di risultato sono usate da TsgcMapOfflineGeocoder.

Esempio: geocodifica e geocodifica inversa

```
procedure TForm1.btnGeocodeClick(Sender: TObject);
var
  oResults: TsgcMapGeocodingResults;
begin
  sgcMapGeocoder1.Provider := mgpNominatim;
  sgcMapGeocoder1.MaxResults := 3;
  oResults := TsgcMapGeocodingResults.Create;
  try
    if sgcMapGeocoder1.Geocode('Plaza Mayor, Madrid', oResults) then
    begin
      sgcVCLMap1.SetCenter(oResults[0].Latitude, oResults[0].Longitude);
      sgcVCLMap1.AddMarker(oResults[0].Latitude, oResults[0].Longitude,
        oResults[0].DisplayName);
    end
    else
      memoLog.Lines.Add('Geocode failed: ' + sgcMapGeocoder1.LastError);
  finally
    oResults.Free;
  end;
end;

procedure TForm1.btnReverseClick(Sender: TObject);
begin
  sgcMapGeocoder1.OnGeocodeResult := sgcMapGeocoder1GeocodeResult;
  sgcMapGeocoder1.ReverseGeocodeAsync(sgcVCLMap1.CenterLatitude,
    sgcVCLMap1.CenterLongitude);
end;
```

```
procedure TForm1.sgcMapGeocoder1GeocodeResult(Sender: TObject;
  aResults: TsgcMapGeocodingResults);
begin
  // aResults is owned by the component: copy what you need to keep
  if aResults.Count > 0 then
    memoLog.Lines.Add(aResults[0].DisplayName);
end;
```

Vedere anche

- TsgcMapService
- TsgcMapPlaces
- TsgcMapOfflineGeocoder

TsgcMapDirections

Unità: sgcMaps_Directions
Calcola un percorso attraverso due o più waypoint con un servizio di routing online. Le distanze sono in metri e le durate in secondi.
Il componente discende da TsgcMapService ed eredita **ApiKey**, **Language**, **Timeout**, **UserAgent**, **Referer**, **LastError** e **OnError**. Richiede Delphi XE8 o successivo. I metodi sincroni non generano mai eccezioni: restituiscono False e impostano LastError. I metodi asincroni generano i propri eventi nel thread principale.

Provider

Provider	Servizio	Key
mdpOSRM	OSRM. L'OSRMURL predefinito è il server demo pubblico del progetto OSRM, che consente solo un uso leggero e serve solo il profilo auto. Usare il proprio osrm-routed per la produzione e per gli spostamenti a piedi e in bicicletta.	No
mdpOpenRouteService	OpenRouteService Directions	Yes
mdpGoogleRoutes	Google Routes API	Yes
mdpHere	HERE Routing	Yes
mdpAzure	Azure Maps Route	Yes
mdpMapBox	Mapbox Directions	Yes
mdpGeoApify	Geoapify Routing	Yes

Ogni provider restituisce le istruzioni passo per passo nella lingua indicata da **Language**, tranne OSRM, che non ne restituisce: per OSRM il componente costruisce brevi istruzioni in inglese.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Provider	TsgcMapDirectionsProvider	mdpOSRM	Il servizio di routing.
OSRMURL	string	https://router.project-osrm.org	URL di base del server OSRM.
TravelMode	TsgcMapTravelMode	mtmDriving	mtmDriving, mtmWalking, mtmCycling o mtmTruck. IsTravelModeSupported indica quali modalità accetta un provider.
Alternatives	Boolean	False	Richiede percorsi alternativi.

AvoidTolls, AvoidHighways, AvoidFerries	Boolean	False	Restrizioni del percorso, per i provider che le supportano.
OptimizeWaypoints	Boolean	False	Consente al provider di riordinare i waypoint intermedi.

Metodi

Metodo	Descrizione
GetRoute(const aWaypoints: array of TsgcMapCoord; aRoutes: TsgcMapRoutes): Boolean	Calcola il percorso. True quando è stato trovato almeno un percorso; l'indice 0 è il percorso principale.
GetRouteAsync(const aWaypoints: array of TsgcMapCoord)	GetRoute asincrono. I percorsi arrivano in OnRouteResult.
ValidateRequest(const aWaypoints: array of TsgcMapCoord): string	Una stringa vuota quando la richiesta può essere inviata, altrimenti il motivo per cui non può esserlo.
IsTravelModeSupported(aProvider; aMode): Boolean	Funzione di classe: indica se un provider supporta una modalità di viaggio.

Eventi

Evento	Descrizione
OnRouteResult	I percorsi di una richiesta asincrona, nel thread principale. L'elenco viene liberato quando l'evento termina.

Risultati del percorso

Classe	Membri
TsgcMapRoutes	Count e Items[Index] (proprietà predefinita) di TsgcMapRoute.
TsgcMapRoute	Distance, Duration, Summary, la geometria (Points, PointCount, GetPoints), i tratti (Legs, LegCount) e il rettangolo di delimitazione (BoundsNorth, BoundsSouth, BoundsEast, BoundsWest, CalcBounds).
TsgcMapRouteLeg	La parte del percorso tra due waypoint consecutivi: Distance, Duration, Summary, Steps e StepCount.
TsgcMapRouteStep	Una manovra: Instruction, Maneuver, StreetName, Distance, Duration, Latitude, Longitude e PointIndex (la sua posizione nella geometria del percorso).

sgcMapAddRouteToPolylines(aRoute, aPolylines, aColor, aWidth) aggiunge a una mappa una polilinea con la geometria di un percorso e la restituisce.

Esempio: calcolare un percorso

```
procedure TForm1.btnRouteClick(Sender: TObject);
var
  vWaypoints: array [0 .. 1] of TsgcMapCoord;
  oRoutes: TsgcMapRoutes;
  oLine: TsgcMapPolyline;
  i, j: Integer;
begin
  vWaypoints[0].Latitude := 40.4168;
  vWaypoints[0].Longitude := -3.7038;
  vWaypoints[1].Latitude := 40.4530;
  vWaypoints[1].Longitude := -3.6883;

  sgcMapDirections1.Provider := mdpOSRM;
  sgcMapDirections1.TravelMode := mtmDriving;
  oRoutes := TsgcMapRoutes.Create;
  try
    if sgcMapDirections1.GetRoute(vWaypoints, oRoutes) then
    begin
      oLine := sgcMapAddRouteToPolylines(oRoutes[0], sgcVCLMap1.Polylines);
      sgcVCLMap1.FitToPolyline(oLine);
      memoLog.Lines.Add(Format('%.1f km, %.0f min',
        [oRoutes[0].Distance / 1000, oRoutes[0].Duration / 60]));
      for i := 0 to oRoutes[0].LegCount - 1 do
        for j := 0 to oRoutes[0].Legs[i].StepCount - 1 do
          memoLog.Lines.Add(oRoutes[0].Legs[i].Steps[j].Instruction);
    end
    else
      memoLog.Lines.Add('Route failed: ' + sgcMapDirections1.LastError);
  finally
    oRoutes.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcMapService
- TsgcMapRouteCalculator
- TsgcMapOfflineRouter

TsgcMapPlaces

Unità: sgcMaps_Places
Completamento automatico dei luoghi: suggerimenti per il testo che l'utente sta digitando, in genere mostrati in un elenco sotto una casella di ricerca.
Il componente discende da TsgcMapService ed eredita **ApiKey**, **Language**, **Timeout**, **UserAgent**, **Referer**, **LastError** e **OnError**. Richiede Delphi XE8 o successivo. I metodi sincroni non generano mai eccezioni: restituiscono False e impostano LastError. I metodi asincroni generano i propri eventi nel thread principale.

Provider

Provider	Servizio	Key
mplPhoton	Photon (komoot). Il provider predefinito. Accetta solo le lingue de, en e fr; qualsiasi altro valore di Language non viene inviato.	No
mplNominatim	Nominatim. Limitato a una richiesta al secondo, quindi non usare il server pubblico per il completamento automatico a ogni tasto.	No
mplGoogle	Google Places API (New). I suggerimenti non hanno coordinate: chiamare Retrieve.	Yes
mplHere	HERE Autosuggest	Yes
mplMapBox	Mapbox Search Box API. I suggerimenti non hanno coordinate: chiamare Retrieve.	Yes
mplGeoApify	Geoapify Autocomplete	Yes

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Provider	TsgcMapPlacesProvider	mplPhoton	Il servizio di completamento automatico.
NominatimURL	string	https://nominatim.openstreetmap.org	URL di base del server Nominatim.
MaxResults	Integer	5	Numero massimo di suggerimenti.
BiasLatitude, BiasLongitude	Double	0	I risultati vicini a questa posizione sono preferiti e hanno il campo Distance compilato. Non usato quando entrambi sono 0.
BiasRadius	Double	0	Raggio intorno alla posizione di preferenza, in metri. 0 significa nessun raggio. Usato da Google, HERE e Nominatim.
SessionToken	string		Token della sessione di ricerca corrente. Pubblico.

Metodi

Metodo	Descrizione
Suggest(const aText: string; aResults: TsgcMapPlaceResults): Boolean	Restituisce i suggerimenti per un testo. True quando ne è stato trovato almeno uno.
SuggestAsync(const aText: string)	Suggest asincrono. I suggerimenti arrivano in OnSuggestResult.
Retrieve(aPlace: TsgcMapPlace): Boolean	Compila le coordinate, e un nome o un indirizzo mancante, di un suggerimento. Solo Google e Mapbox eseguono una richiesta; per gli altri provider restituisce HasCoordinates.
NewSession	Avvia una nuova sessione di ricerca con un nuovo SessionToken.

Eventi

Evento	Descrizione
OnSuggestResult	I suggerimenti di una richiesta asincrona, nel thread principale. L'elenco viene liberato quando l'evento termina.

Risultati

Ogni suggerimento è un TsgcMapPlace con **Id** (l'identificatore del provider, usato da Retrieve), **Name**, **Address**, **Latitude**, **Longitude**, **HasCoordinates**, **Category** e **Distance** (metri dalla posizione di preferenza, -1 quando sconosciuta).

Esempio: suggerimenti durante la digitazione

```
procedure TForm1.edtSearchChange(Sender: TObject);
begin
  if Length(edtSearch.Text) < 3 then
    Exit;
  // prefer the places near the center of the map
  sgcMapPlaces1.BiasLatitude := sgcVCLMap1.CenterLatitude;
  sgcMapPlaces1.BiasLongitude := sgcVCLMap1.CenterLongitude;
  sgcMapPlaces1.SuggestAsync(edtSearch.Text);
end;

procedure TForm1.sgcMapPlaces1SuggestResult(Sender: TObject;
  aResults: TsgcMapPlaceResults);
var
  i: Integer;
begin
  lbPlaces.Items.Clear;
  for i := 0 to aResults.Count - 1 do
    lbPlaces.Items.Add(aResults[i].Name + ', ' + aResults[i].Address);
end;
```

Vedere anche

- TsgcMapService
- TsgcMapGeocoder

TsgcMapElevation

Unità: sgcMaps_Elevation
Restituisce la quota del terreno di un elenco di punti, oppure di campioni equidistanti lungo un tracciato, per esempio il profilo altimetrico di un percorso. Gli elenchi lunghi vengono suddivisi automaticamente in batch.
Il componente discende da TsgcMapService ed eredita **ApiKey**, **Language**, **Timeout**, **UserAgent**, **Referer**, **LastError** e **OnError**. Richiede Delphi XE8 o successivo. I metodi sincroni non generano mai eccezioni: restituiscono False e impostano LastError. I metodi asincroni generano i propri eventi nel thread principale.

Provider

Provider	Servizio	Punti per richiesta	Key
meOpenElevation	Open-Elevation	200	No
meOpenTopoData	OpenTopoData. Il provider predefinito. L'API pubblica è limitata a una richiesta al secondo.	100	No
meGoogle	Google Elevation API	256	Yes

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Provider	TsgcMapElevationProvider	meOpenTopoData	Il servizio di altimetria.
Dataset	string	srtm90m	Dataset di OpenTopoData: srtm90m, srtm30m, aster30m, eudem25m e altri.

Metodi

Metodo	Descrizione
GetElevations(const aPoints: array of TsgcMapCoord; aResults: TsgcMapElevationResults): Boolean	Un risultato per punto, nello stesso ordine.
GetElevationAlongPath(const aPoints: array of TsgcMapCoord; aSamples: Integer; aResults: TsgcMapElevationResults): Boolean	aSamples punti (almeno 2, primo e ultimo inclusi) equidistanti lungo la polilinea aPoints.
GetElevationsAsync, GetElevationAlongPathAsync	Versioni asincrone. I risultati arrivano in OnElevationResult.
BatchSize: Integer	Numero massimo di punti per richiesta del provider corrente.
SamplePath	Funzione di classe: i campioni equidistanti di una polilinea e le loro distanze dal primo punto.

Eventi

Evento	Descrizione
OnElevationResult	I risultati di una richiesta asincrona, nel thread principale. L'elenco viene liberato quando l'evento termina.

Risultati

Ogni risultato è un TsgcMapElevationResult con **Latitude**, **Longitude**, **Elevation** (metri sul livello del mare), **HasElevation** (False quando il provider non ha dati per il punto) e **Distance** (metri dal primo punto, compilato da GetElevationAlongPath).

Esempio: profilo altimetrico

```
procedure TForm1.btnElevationClick(Sender: TObject);
var
  vPath: array [0 .. 1] of TsgcMapCoord;
  oResults: TsgcMapElevationResults;
  i: Integer;
begin
  vPath[0].Latitude := 40.4168; // Madrid
  vPath[0].Longitude := -3.7038;
  vPath[1].Latitude := 40.7934; // Navacerrada pass
  vPath[1].Longitude := -4.0102;

  sgcMapElevation1.Provider := meOpenTopoData;
  sgcMapElevation1.Dataset := 'srtm90m';
  oResults := TsgcMapElevationResults.Create;
  try
    if not sgcMapElevation1.GetElevationAlongPath(vPath, 20, oResults) then
      memoLog.Lines.Add('Elevation failed: ' + sgcMapElevation1.LastError)
    else
      for i := 0 to oResults.Count - 1 do
        if oResults[i].HasElevation then
          memoLog.Lines.Add(Format('%.0f m along the path: %.0f m',
            [oResults[i].Distance, oResults[i].Elevation]));
  finally
    oResults.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcMapService
- TsgcMapDirections

TsgcMapTimeZone

Unità: sgcMaps_TimeZone
Restituisce il fuso orario di una coordinata: il suo identificatore IANA, lo scostamento da UTC e l'ora locale.
Il componente discende da TsgcMapService ed eredita **ApiKey**, **Language**, **Timeout**, **UserAgent**, **Referer**, **LastError** e **OnError**. Richiede Delphi XE8 o successivo. I metodi sincroni non generano mai eccezioni: restituiscono False e impostano LastError. I metodi asincroni generano i propri eventi nel thread principale.

Provider

Provider	Servizio	Key
mtzTimeAPI	TimeAPI (timeapi.io). Il provider predefinito.	No
mtzGeoNames	GeoNames. ApiKey è il nome utente GeoNames.	Nome utente
mtzGoogle	Google Time Zone API	Yes
mtzAzure	Azure Maps Timezone	Yes

Il parametro facoltativo **aUtcTime** (0 significa adesso) viene rispettato da Google e Azure. TimeAPI e GeoNames rispondono sempre per l'ora corrente.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Provider	TsgcMapTimeZoneProvider	mtzTimeAPI	Il servizio di fuso orario.

Metodi

Metodo	Descrizione
GetTimeZone(aLat, aLon: Double; aInfo: TsgcMapTimeZoneInfo; aUtcTime: TDateTime = 0): Boolean	Compila aInfo con il fuso orario della coordinata.
GetTimeZoneAsync(aLat, aLon: Double; aUtcTime: TDateTime = 0)	GetTimeZone asincrono. La risposta arriva in OnTimeZoneResult.
UtcNow: TDateTime	Funzione di classe: l'ora UTC corrente.

Eventi

Evento	Descrizione
OnTimeZoneResult	La risposta di una richiesta asincrona, nel thread principale. L'oggetto viene liberato quando l'evento termina.

Risultati

TsgcMapTimeZoneInfo ha **TimeZoneId** ('Europe/Madrid'), **Name** (il nome visualizzato quando il provider lo restituisce, altrimenti il TimeZoneId), **UtcOffsetSeconds** (ora standard più ora legale), **DstOffsetSeconds** (la parte di ora legale), **IsDst** e **LocalTime** (ISO 8601 senza scostamento).

Esempio: fuso orario di una coordinata

```
procedure TForm1.btnTimeZoneClick(Sender: TObject);
var
  oInfo: TsgcMapTimeZoneInfo;
begin
  sgcMapTimeZone1.Provider := mtzTimeAPI;
  oInfo := TsgcMapTimeZoneInfo.Create;
  try
    if sgcMapTimeZone1.GetTimeZone(35.6762, 139.6503, oInfo) then
      memoLog.Lines.Add(Format('%s, UTC offset %d s, local time %s',
        [oInfo.TimeZoneId, oInfo.UtcOffsetSeconds, oInfo.LocalTime]))
    else
      memoLog.Lines.Add('Time zone failed: ' + sgcMapTimeZone1.LastError);
  finally
    oInfo.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcMapService

TsgcMapRouteCalculator

Unità: sgcMaps_RouteCalculator
Modifica interattiva di un percorso su una mappa. I waypoint sono marcatori trascinabili in **Markers** e il percorso è una polilinea in **Polylines**; puntare entrambi alle collezioni di un controllo mappa. Trascinare un waypoint, aggiungerne uno o rimuoverne uno ricalcola il percorso quando **AutoCalculate** è True. Richiede Delphi XE2 o successivo; la proprietà Directions richiede Delphi XE8.
Il motore di calcolo del percorso è l'evento **OnCalculateRoute**, dove qualsiasi motore può riempire il percorso (per esempio TsgcMapOfflineRouter), oppure, quando l'evento non lo gestisce, il servizio online TsgcMapDirections assegnato a **Directions**.
I marcatori dei waypoint ricevono Tag = MarkerTagBase + indice e la polilinea del percorso Tag = MarkerTagBase. Con ShowAlternatives i percorsi alternativi vengono disegnati come polilinee grigie più sottili con Tag = MarkerTagBase + 1.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Markers	TsgcMapMarkers		Collezione dei marcatori dei waypoint, per esempio Map.Markers.
Polylines	TsgcMapPolylines		Collezione delle polilinee del percorso, per esempio Map.Polylines.
Directions	TsgcMapDirections		Motore di calcolo online, usato quando OnCalculateRoute non gestisce la richiesta.
Active	Boolean	True	False scollega il calcolatore da Markers e Polylines: nessun rilevamento dei trascinamenti dei marcatori e nessun calcolo automatico.
AutoCalculate	Boolean	True	Ricalcola dopo ogni modifica dei waypoint.
ShowAlternatives	Boolean	False	Disegna anche i percorsi alternativi.
RouteColor, RouteWidth	TColor, Integer	blu, 4	Colore e spessore della polilinea del percorso.
WaypointColor	TColor	rosso	Colore dei marcatori dei waypoint.
MarkerTagBase	Integer	SGC_MAP_ROUTE_TAG_BASE	Primo Tag usato per i marcatori e le polilinee del calcolatore.
Waypoints[Index], WaypointMarkers[Index]	TsgcMapCoord, TsgcMapMarker		I waypoint e i rispettivi marcatori. Sola lettura.
Route, RoutePolyline, Routes	TsgcMapRoute,		Il percorso principale, la sua polilinea e ogni percorso

	TsgcMap-Polyline, TsgcMa-pRoutes		dell'ultimo calcolo (l'indice 0 è il percorso principale). Sola lettura.

Metodi

Metodo	Descrizione
AddWaypoint(aLat, aLon: Double): Integer	Accoda un waypoint e ne restituisce l'indice.
InsertWaypoint(aIndex: Integer; aLat, aLon: Double)	Inserisce un waypoint.
AddWaypointNearestSegment(aLat, aLon: Double): Integer	Inserisce un waypoint tra i due waypoint il cui tratto è più vicino al punto, come fa il trascinamento della linea del percorso.
MoveWaypoint(aIndex: Integer; aLat, aLon: Double)	Sposta un waypoint.
RemoveWaypoint(aIndex: Integer), ClearWaypoints	Rimuove uno o tutti i waypoint.
WaypointCount: Integer	Numero di waypoint.
Calculate: Boolean	Calcolo sincrono: OnCalculateRoute, poi Directions.GetRoute.
CalculateAsync	OnCalculateRoute, applicato subito quando gestito, altrimenti Directions.GetRouteAsync. Gli eventi vengono generati nel thread principale.
SelectRoute(aIndex: Integer)	Rende principale un percorso alternativo, ridisegna e genera OnRouteCalculated.

Eventi

Evento	Descrizione
OnCalculateRoute	Generato per primo a ogni calcolo. Riempire aRoute e impostare aHandled a True per usare un proprio motore.
OnRouteCalculated	È stato calcolato e disegnato un nuovo percorso.
OnWaypointsChanged	I waypoint sono cambiati.
OnError	Il calcolo non è riuscito.

Esempio: costruire un percorso facendo clic sulla mappa

```
procedure TForm1.SetupRouteCalculator;
begin
  // the calculator draws on the collections of the map
  sgcMapRouteCalculator1.Markers := sgcVCLMap1.Markers;
  sgcMapRouteCalculator1.Polylines := sgcVCLMap1.Polylines;
  sgcMapRouteCalculator1.Directions := sgcMapDirections1;
```

```
  sgcMapRouteCalculator1.AutoCalculate := True;
  sgcMapRouteCalculator1.OnRouteCalculated :=
    sgcMapRouteCalculator1RouteCalculated;
  sgcVCLMap1.OnMapClick := MapClickAddWaypoint;
end;

procedure TForm1.MapClickAddWaypoint(Sender: TObject; aLat, aLon: Double);
begin
  sgcMapRouteCalculator1.AddWaypoint(aLat, aLon);
end;

procedure TForm1.sgcMapRouteCalculator1RouteCalculated(Sender: TObject;
  aRoute: TsgcMapRoute);
begin
  memoLog.Lines.Add(Format('Route: %.1f km, %.0f min',
    [aRoute.Distance / 1000, aRoute.Duration / 60]));
end;
```

Per calcolare il percorso senza connessione di rete, gestire OnCalculateRoute con il router offline, come mostrato in TsgcMapOfflineRouter.

Vedere anche

- TsgcMapDirections
- TsgcMapOfflineRouter
- TsgcVCLMap

TsgcMapOfflineRouter

Unità: sgcMaps_OfflineRouter
Calcola percorsi senza connessione di rete, su un file di grafo stradale (**.sgcgraph**) costruito a partire dai dati di OpenStreetMap. Richiede Delphi XE2 o successivo.
Costruire il grafo una sola volta da un estratto di OpenStreetMap (.osm.pbf, oppure XML .osm) con **TsgcMapRouteGraphBuilder**, dichiarato nella stessa unit, oppure con lo strumento RouteGraphBuilder in Tools\Maps. Il router riempie la stessa classe TsgcMapRoute di TsgcMapDirections, quindi un percorso ottenuto da uno dei due motori viene disegnato e ispezionato allo stesso modo. Un percorso con più waypoint ha un tratto per ogni coppia di waypoint consecutivi.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
GraphFile	string		Il file .sgcgraph.
Profile	TsgcMapOfflineRouterProfile	morCar	morCar, morBike o morFoot.
Active	Boolean	False	Apre o chiude il grafo.
LastError	string		Errore dell'ultima chiamata non riuscita. Sola lettura.
VertexCount, EdgeCount	Integer		Dimensione del grafo caricato. Sola lettura.

Metodi

Metodo	Descrizione
Open, Close	Carica o rilascia il grafo.
GetRoute(const aWaypoints: array of TsgcMapCoord; aRoute: TsgcMapRoute): Boolean	Calcola il percorso. False quando non è stato trovato alcun percorso, con il motivo in LastError.

Esempio: percorso offline, e il motore offline del calcolatore di percorsi

```
procedure TForm1.btnOfflineRouteClick(Sender: TObject);
var
  vWaypoints: array [0 .. 1] of TsgcMapCoord;
  oRoute: TsgcMapRoute;
begin
  sgcMapOfflineRouter1.GraphFile := 'andorra.sgcgraph';
  sgcMapOfflineRouter1.Profile := morCar;
  sgcMapOfflineRouter1.Open;

  vWaypoints[0].Latitude := 42.5063; // Andorra la Vella
  vWaypoints[0].Longitude := 1.5218;
  vWaypoints[1].Latitude := 42.5347; // Encamp
  vWaypoints[1].Longitude := 1.5800;
  oRoute := TsgcMapRoute.Create;
```

```
  try
    if sgcMapOfflineRouter1.GetRoute(vWaypoints, oRoute) then
      sgcMapAddRouteToPolylines(oRoute, sgcVCLMap1.Polylines)
    else
      memoLog.Lines.Add('No route: ' + sgcMapOfflineRouter1.LastError);
  finally
    oRoute.Free;
  end;
end;

procedure TForm1.sgcMapRouteCalculator1CalculateRoute(Sender: TObject;
  const aWaypoints: array of TsgcMapCoord; aRoute: TsgcMapRoute;
  var aHandled: Boolean);
begin
  // the offline router as the engine of the interactive route calculator
  aHandled := sgcMapOfflineRouter1.GetRoute(aWaypoints, aRoute);
end;
```

Vedere anche

- TsgcMapRouteCalculator
- TsgcMapDirections

TsgcMapOfflineGeocoder

Unità: sgcMaps_OfflineGeocoder
Geocodifica e geocodifica inversa senza connessione di rete, su un indice SQLite costruito dai dump di GeoNames da TsgcMapGeoIndexBuilder. Usa il driver FireDAC SQLite, quindi richiede Delphi XE7 o successivo.
Le ricerche dirette accettano il nome di un luogo, un prefisso e un paese o una regione facoltativi: 'Madrid', 'mostol', 'Toledo, US', 'Madrid ES' oppure 'Toledo, Ohio'. I risultati sono ordinati prima per corrispondenza esatta e poi per corrispondenza di prefisso, quindi per popolazione, quindi per codice di elemento (capitale, poi capoluogo amministrativo, poi altri centri abitati). Le ricerche inverse restituiscono i luoghi più vicini entro 50 km, prima i centri abitati, ogni gruppo ordinato per distanza.
Ogni componente possiede una connessione SQLite e deve essere usato da un solo thread alla volta. Per interrogare lo stesso indice da più thread, creare un componente per thread; il file viene aperto in sola lettura.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
DatabaseFile	string		Il file di indice SQLite.
Active	Boolean	False	Apre o chiude l'indice.
MaxResults	Integer	5	Numero massimo di risultati.
CountryCodes	string		Codici ISO alpha-2 separati da virgole che limitano ogni ricerca.
Language	string		Suggerimento di lingua. I dump di GeoNames non riportano una lingua per ogni nome alternativo, quindi al momento il valore viene ignorato.

Metodi

Metodo	Descrizione
Open, Close	Apre o chiude l'indice.
Geocode(const aQuery: string; aResults: TsgcMapGeocodingResults): Boolean	Ricerca diretta. True quando è stato trovato almeno un luogo.
ReverseGeocode(aLatitude, aLongitude: Double; aResults: TsgcMapGeocodingResults): Boolean	I luoghi più vicini entro 50 km.
ReverseGeocodeCountry(aLatitude, aLongitude: Double): string	Codice ISO del paese del luogo più vicino, vuoto quando non ce n'è nessuno entro 50 km.

I risultati usano la stessa classe TsgcMapGeocodingResult di TsgcMapGeocoder.

Esempio: ricerca offline

```
procedure TForm1.btnOfflineSearchClick(Sender: TObject);
var
  oResults: TsgcMapGeocodingResults;
  i: Integer;
begin
```

```
  sgcMapOfflineGeocoder1.DatabaseFile := 'geonames.db';
  sgcMapOfflineGeocoder1.MaxResults := 5;
  sgcMapOfflineGeocoder1.Open;
  oResults := TsgcMapGeocodingResults.Create;
  try
    if sgcMapOfflineGeocoder1.Geocode('Toledo, US', oResults) then
      for i := 0 to oResults.Count - 1 do
        memoLog.Lines.Add(Format('%s (%.4f, %.4f)', [oResults[i].DisplayName,
          oResults[i].Latitude, oResults[i].Longitude]));
    memoLog.Lines.Add('Country at the map center: ' +
      sgcMapOfflineGeocoder1.ReverseGeocodeCountry(sgcVCLMap1.CenterLatitude,
      sgcVCLMap1.CenterLongitude));
  finally
    oResults.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcMapGeoIndexBuilder
- TsgcMapGeocoder

TsgcMapGeoIndexBuilder

Unità: sgcMaps_OfflineGeocoder
Costruisce l'indice SQLite in cui cerca TsgcMapOfflineGeocoder, a partire da un dump di GeoNames scaricato da https://download.geonames.org/export/dump/: cities500.zip, cities1000.zip, allCountries.zip, un file di un paese come ES.zip, oppure il file .txt estratto. Richiede Delphi XE7 o successivo (FireDAC SQLite).
La costruzione viene eseguita nel thread chiamante. Lo strumento GeoIndexBuilder in Tools\Maps incapsula questo componente in un'applicazione console.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
InputFile	string		Il dump di GeoNames: il file .txt separato da tabulazioni oppure uno .zip che lo contiene.
DatabaseFile	string		Il file SQLite da creare. Un file esistente viene sovrascritto.
Admin1CodesFile	string		Facoltativo: admin1CodesASCII.txt, per i nomi delle regioni di primo livello.
CountryInfoFile	string		Facoltativo: countryInfo.txt, per i nomi dei paesi.
FeatureClasses	string	PA	Classi di elementi di GeoNames da importare: P centri abitati, A aree amministrative, S luoghi particolari, T terreno, L aree, H idrografia, R strade, U sottomarino, V vegetazione.
MinPopulation	Int64	0	I centri abitati con una popolazione inferiore a questo valore vengono saltati. Le altre classi non vengono filtrate.
IncludeAlternateNames	Boolean	True	Indicizza i nomi alternativi fino a 64 caratteri, come i nomi brevi e i nomi in altre lingue.
BatchSize	Integer	2000	Righe scritte per batch.
RowsRead, PlacesWritten, NamesWritten, ElapsedMs	Int64		Statistiche dell'ultima costruzione. Sola lettura.

Metodi

Metodo	Descrizione
Build	Costruisce l'indice.
RowsPerSecond: Double	Velocità dell'ultima costruzione.

Eventi

Evento	Descrizione
OnProgress	Generato durante la costruzione con le righe lette, i luoghi scritti e i millisecondi trascorsi.

Esempio: costruire un indice

```
procedure TForm1.btnBuildIndexClick(Sender: TObject);
begin
  sgcMapGeoIndexBuilder1.InputFile := 'cities500.zip';
  sgcMapGeoIndexBuilder1.Admin1CodesFile := 'admin1CodesASCII.txt';
  sgcMapGeoIndexBuilder1.CountryInfoFile := 'countryInfo.txt';
  sgcMapGeoIndexBuilder1.DatabaseFile := 'geonames.db';
  sgcMapGeoIndexBuilder1.FeatureClasses := 'PA';
  sgcMapGeoIndexBuilder1.OnProgress := sgcMapGeoIndexBuilder1Progress;
  sgcMapGeoIndexBuilder1.Build;
  memoLog.Lines.Add(Format('%d places indexed in %d ms',
    [sgcMapGeoIndexBuilder1.PlacesWritten, sgcMapGeoIndexBuilder1.ElapsedMs]));
end;

procedure TForm1.sgcMapGeoIndexBuilder1Progress(Sender: TObject;
  aRowsRead, aPlacesWritten, aElapsedMs: Int64);
begin
  Caption := Format('%d rows read, %d places', [aRowsRead, aPlacesWritten]);
  Update;
end;
```

Vedere anche

- TsgcMapOfflineGeocoder

TsgcMapLocation

Unità: sgcMaps_Location
La posizione del dispositivo. Incapsula il TLocationSensor di System.Sensors, quindi richiede Delphi XE6 o successivo e funziona nelle applicazioni VCL e FireMonkey: Windows usa la Windows Location API, e Android, iOS e macOS usano i propri servizi di localizzazione nativi.
Il componente non conosce alcuna mappa. **OnLocationChanged** segnala ogni lettura, e **UpdateMarker** e **UpdateAccuracyCircle** mantengono un marcatore di posizione e un cerchio di precisione nelle collezioni di una mappa. Con **FollowMode** impostato a mfmCenter ogni lettura genera anche **OnFollow**, dove l'applicazione centra la propria mappa.

Permessi

- Android: dichiarare ACCESS_FINE_LOCATION negli Uses Permissions delle opzioni del progetto, e richiederlo a runtime prima di impostare Active a True, con **RequestPermission** (Delphi 10.3 o successivo) oppure con PermissionsService.RequestPermissions.
- iOS e macOS: aggiungere le chiavi di descrizione dell'uso della posizione alle informazioni di versione del progetto.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Predefinito	Descrizione
Active	Boolean	False	Avvia o arresta il sensore di posizione.
Accuracy	Double		Precisione desiderata del sensore, in metri.
Distance	Double		Spostamento minimo, in metri, tra due letture segnalate.
FollowMode	TsgcMapLocationFollowMode	mfmNone	mfmCenter genera OnFollow dopo ogni lettura.
Available	Boolean		Indica se il dispositivo dispone di un sensore di posizione. Sola lettura.
HasLocation	Boolean		Indica se è arrivata una lettura. Sola lettura.
LastLatitude, LastLongitude, LastAccuracy, LastHeading, LastSpeed, LastTimestamp			L'ultima lettura. Sola lettura.
TrackCount, TrackIndex, TrackIntervalMs, TrackAccuracy			Stato della traccia simulata caricata con LoadTrack. Sola lettura.

Metodi

Metodo	Descrizione
UpdateMarker(aMarkers: TsgcMapMarkers; aTag: Integer)	Aggiunge o sposta il marcatore di posizione, identificato dal suo Tag.

UpdateAccuracyCircle(aCircles: TsgcMapCircles; aTag: Integer)	Aggiunge o aggiorna un cerchio con il raggio della precisione.
RequestPermission	Richiede il permesso di localizzazione su Android. La risposta arriva in OnPermissionResult.
SimulateLocation(aLatitude, aLongitude: Double; aAccuracy: Double = 0; aHeading: Double = -1; aSpeed: Double = -1)	Segnala una posizione come se il sensore l'avesse letta, per i test.
LoadTrack(const aPoints: array of TsgcMapCoord; aIntervalMs: Integer = 1000; aAccuracy: Double = 10)	Carica un elenco di punti, per esempio i punti di un percorso, per simulare un viaggio.
StepTrack: Boolean	Segnala il punto successivo della traccia caricata. False alla fine della traccia.
ResetTrack	Torna al primo punto della traccia.

Eventi

Evento	Descrizione
OnLocationChanged	Una nuova lettura: latitudine, longitudine, precisione, direzione e velocità.
OnFollow	Con FollowMode = mfmCenter, generato dopo OnLocationChanged con la posizione su cui centrare.
OnStateChanged	Il sensore è stato avviato o arrestato.
OnError	Il sensore ha segnalato un errore.
OnPermissionResult	La risposta a RequestPermission.

Esempio: mostrare e seguire la posizione

```
procedure TForm1.chkFollowClick(Sender: TObject);
begin
  if chkFollow.Checked then
    sgcMapLocation1.FollowMode := mfmCenter
  else
    sgcMapLocation1.FollowMode := mfmNone;
  sgcMapLocation1.Active := True;
end;

procedure TForm1.sgcMapLocation1LocationChanged(Sender: TObject;
  aLatitude, aLongitude, aAccuracy, aHeading, aSpeed: Double);
begin
  // keeps a "my location" marker and its accuracy circle on the map
  sgcMapLocation1.UpdateMarker(sgcVCLMap1.Markers);
  sgcMapLocation1.UpdateAccuracyCircle(sgcVCLMap1.Circles);
end;

procedure TForm1.sgcMapLocation1Follow(Sender: TObject;
  aLatitude, aLongitude: Double);
begin
  sgcVCLMap1.SetCenter(aLatitude, aLongitude);
end;
```

```
procedure TForm1.btnSimulateClick(Sender: TObject);
begin
  // a fixed position with an accuracy of 15 meters, for testing
  sgcMapLocation1.SimulateLocation(40.4168, -3.7038, 15);
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLMap
- TsgcFMXMap

Strumenti

La cartella **Tools\Maps** contiene due applicazioni console che preparano i dati dei componenti offline. Incapsulano le classi builder di sgcMaps, quindi lo stesso lavoro si può svolgere dal proprio codice.

Strumento	Input	Output	Usato da	Versione minima
GeoIndexBuilder	Un dump di GeoNames	Un indice SQLite	TsgcMapOfflineGeocoder	Delphi XE7 (FireDAC SQLite)
RouteGraphBuilder	Un estratto di OpenStreetMap	Un file .sgcgraph	TsgcMapOfflineRouter	Delphi XE2

Compilazione degli strumenti

Ogni strumento è un singolo file .dpr. Aprirlo nell'IDE e compilarlo, oppure compilarlo da un prompt dei comandi con la cartella Source nei percorsi delle unit e degli include, per esempio:

```
dcc32 -NSSystem;Data;FireDAC -U..\..\..\Source -I..\..\..\Source sgcMapsGeoIndexBuilder.dpr
```

Costruire i dati una sola volta, su una macchina di sviluppo, e distribuire i file risultanti con l'applicazione.

GeoIndexBuilder

sgcMapsGeoIndexBuilder (Tools\Maps\GeoIndexBuilder) costruisce l'indice SQLite del geocodificatore offline da un dump di GeoNames. È un wrapper console di TsgcMapGeoIndexBuilder e richiede Delphi XE7 o successivo, dato che scrive l'indice con FireDAC SQLite.

Dati di input

I dump di GeoNames sono download gratuiti da https://download.geonames.org/export/dump/:

- **cities500.zip**, **cities1000.zip**, **cities5000.zip** o **cities15000.zip**: i centri abitati del mondo al di sopra di quella popolazione.
- **XX.zip**, come ES.zip: ogni elemento di un paese.
- **allCountries.zip**: ogni elemento del mondo.
- **admin1CodesASCII.txt** (facoltativo): i nomi delle aree amministrative di primo livello, come stati e regioni.
- **countryInfo.txt** (facoltativo): i nomi dei paesi, usati per qualificare ricerche come "Paris, France".

Lo strumento legge direttamente il file .zip, oppure il file .txt estratto.

Riga di comando

```
sgcMapsGeoIndexBuilder <input.zip|txt> <output.sqlite> [--minpop N]
  [--admin1 file] [--countryinfo file] [--classes PA] [--noalternates]
```

Parametro	Proprietà	Significato
input	InputFile	Il dump di GeoNames, .zip o .txt.
output	DatabaseFile	Il file SQLite da creare. Un file esistente viene sovrascritto.
--minpop N	MinPopulation	Salta i centri abitati (classe P) al di sotto di questa popolazione. Le altre classi di elementi non vengono filtrate.
--admin1 file	Admin1CodesFile	Il file admin1CodesASCII.txt.
--countryinfo file	CountryInfoFile	Il file countryInfo.txt.
--classes	FeatureClasses	Le classi di elementi di GeoNames da importare. Il valore predefinito è PA: centri abitati e aree amministrative. Le altre sono S (luoghi particolari), T (terreno), L (aree), H (idrografia), R (strade), U (sottomarino) e V (vegetazione).
--noalternates	IncludeAlternateNames	Esclude i nomi alternativi (nomi brevi e nomi in altre lingue), il che rende l'indice più piccolo.

```
sgcMapsGeoIndexBuilder cities500.zip world.sqlite --admin1 admin1CodesASCII.txt --countryinfo countryInfo.txt
```

Output

Lo strumento stampa l'avanzamento, poi le righe lette, i luoghi e i nomi scritti, il tempo e la dimensione dell'indice:

```
Building world.sqlite from cities500.zip
  ... rows read, ... places, ... s
Done: ... rows read, ... places, ... names, ... s, ... rows/s, ... MB
```

Termina con codice 0 in caso di successo, 1 per parametri errati e 2 quando la costruzione fallisce, dopo aver stampato l'errore.

Uso dell'indice

Distribuire il file .sqlite con l'applicazione e aprirlo con TsgcMapOfflineGeocoder impostando la sua proprietà DatabaseFile. Il componente risponde quindi a Geocode, ReverseGeocode e ReverseGeocodeCountry senza connessione di rete. L'applicazione richiede il driver FireDAC SQLite a runtime, come descritto in Risoluzione dei problemi. Indice di geocodifica offline spiega il contenuto dell'indice.

RouteGraphBuilder

sgcMapsRouteGraphBuilder (Tools\Maps\RouteGraphBuilder) trasforma un estratto di OpenStreetMap nel grafo di routing del router offline. È un wrapper console di TsgcMapRouteGraphBuilder (unit sgcMaps_OfflineRouter) e richiede Delphi XE2 o successivo.

Dati di input

Un estratto di OpenStreetMap nel formato **.osm.pbf** o come XML **.osm**. Servizi di download come Geofabrik pubblicano estratti di ogni continente, paese e regione. Scegliere l'estratto più piccolo che copra l'area della propria applicazione, poiché il tempo e la memoria della costruzione crescono con l'estratto.

Riga di comando

```
sgcMapsRouteGraphBuilder <input.osm.pbf|input.osm> <output.sgcgraph>

sgcMapsRouteGraphBuilder andorra-latest.osm.pbf andorra.sgcgraph
```

Output

Il builder legge il file due volte, prima le way e poi le coordinate dei nodi usati da quelle way, e stampa l'avanzamento ogni 10%. Alla fine stampa le statistiche del grafo:

```
Input : andorra-latest.osm.pbf
Output: andorra.sgcgraph
  reading ways   0%
  ...
  reading nodes 100%
Routable ways : ...
Nodes used    : ... (missing ...)
Vertices      : ...
Edges         : ...
Shape points  : ...
Street names  : ...
Graph size    : ... bytes
Time          : ... ms
```

Nodes used conta i nodi a cui fanno riferimento le way percorribili, e missing conta quelli che non sono nel file, cosa che accade con le way che attraversano il confine di un estratto. Lo strumento termina con codice 0 in caso di successo, 2 per parametri errati e 1 quando la costruzione fallisce, dopo aver stampato l'errore.

Uso del grafo

Un unico file .sgcgraph contiene i profili car, bike e foot. Distribuirlo con l'applicazione, impostarlo come GraphFile di TsgcMapOfflineRouter, scegliere il Profile (morCar, morBike o morFoot) e chiamare GetRoute. Il percorso torna nella stessa classe TsgcMapRoute usata da TsgcMapDirections, quindi viene disegnato con sgcMapAddRouteToPolylines o passato a TsgcMapRouteCalculator. Grafi stradali e routing offline descrive il grafo e la classe builder.

Lazarus

sgcMaps ha un package per Lazarus e Free Pascal: **Packages\Lazarus\sgcMapsLazarus.lpk**. Installa il controllo mappa sulla LCL, con lo stesso modello di mappa e lo stesso codice del controllo VCL, ma con meno funzionalità, perché le parti che richiedono unit RTL solo Delphi non vengono compilate con FPC.
La differenza più importante: **il controllo Lazarus non può scaricare i tile, quindi mostra solo i tile di una cartella.**

Installazione del package

1. Avviare Lazarus e scegliere **Package**, **Open Package File (.lpk)**.
2. Aprire **Packages\Lazarus\sgcMapsLazarus.lpk** dall'installazione di sgcUI. Il package trova le unit nella cartella Source tramite un percorso relativo, quindi mantenere la struttura di cartelle dell'installazione.
3. Premere **Compile**, poi **Use**, **Install**, e lasciare che Lazarus ricostruisca e riavvii l'IDE.
4. TsgcVCLMap si trova ora nella pagina **SGC Maps** della palette dei componenti.

Il package richiede i package LCL, FCL e IDEIntf, che ogni installazione di Lazarus possiede. Un progetto che usa la mappa elenca sgcMapsLazarus tra i package richiesti, cosa che l'IDE aggiunge quando si trascina il controllo su un form.

Che cosa è incluso

Incluso	Unità
Il controllo mappa sulla LCL, TsgcVCLMap	sgcMaps_VCL
Il modello di mappa: livelli, marcatori, polilinee, poligoni, rettangoli, cerchi, etichette, mappe di calore e opzioni	sgcMaps_Classes
L'origine dei tile da cartella (file z/x/y)	sgcMaps_TileSource
L'elenco dei provider e sgcMapExpandTileURL	sgcMaps_Providers
Le funzioni di geometria	sgcMaps_Geometry
Il rasterizzatore software, TsgcMapRasterizer	sgcMaps_Raster

Il controllo disegna marcatori (con icone PNG personalizzate), cluster, forme, etichette e mappe di calore, e salva la vista con RenderToBitmap, SaveToBMP e SaveToPNG.

Che cosa non è incluso

- **Tile da un server.** Un livello con un'origine mtsHTTP o con un Provider non mostra tile su Lazarus. Preparare una cartella di tile su Delphi con TsgcMapTileDownloader, o con qualsiasi strumento che scriva tile z/x/y, e distribuirla con l'applicazione.
- **MBTiles e tile vettoriali.** Queste origini richiedono FireDAC e System.ZLib.
- **GeoJSON, GPX e KML.** Le unit sono elencate nel package ma vengono compilate vuote con FPC.
- **I componenti non visuali.** I servizi online, il calcolatore di percorsi, il router offline, il geocodificatore offline, il lettore OSM e TsgcMapLocation sono disponibili solo su Delphi.
- **Rotazione della mappa.** Options.Bearing viene ignorato sulla LCL.
- **Opacità.** L'opacità di livelli, polilinee e riempimenti non viene applicata sulla LCL.

Esempio

Il programma seguente mostra una mappa da una cartella di tile accanto all'eseguibile. Creare un nuovo progetto Application, aggiungere sgcMapsLazarus ai suoi package richiesti, e sostituire il programma principale con questo codice:

```
program LazarusMap;

{$mode delphi}{$H+}

uses
  Interfaces, Forms, Controls, SysUtils,
  sgcMaps_Classes, sgcMaps_VCL;

var
  oForm: TForm;
  oMap: TsgcVCLMap;
  oLayer: TsgcMapLayer;
begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TForm, oForm);
  oForm.Caption := 'sgcMaps on Lazarus';
  oForm.SetBounds(100, 100, 900, 600);

  oMap := TsgcVCLMap.Create(oForm);
  oMap.Parent := oForm;
  oMap.Align := alClient;

  // the LCL control reads its tiles from a z\x\y folder
  oLayer := oMap.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'Offline tiles';
  oLayer.TileSourceType := mtsFolder;
  oLayer.TileSourcePath := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'tiles';
  oLayer.MaxZoom := 16;
  oLayer.Attribution := '(c) OpenStreetMap contributors';

  oMap.SetCenter(41.3874, 2.1686);
  oMap.Zoom := 12;
  oMap.AddMarker(41.3874, 2.1686, 'Barcelona');

  Application.Run;
end.
```

La cartella **tiles** contiene una sottocartella per ogni livello di zoom, una sottocartella per ogni colonna e un'immagine per ogni tile, come tiles\12\2072\1529.png. Impostare MaxZoom al livello di zoom più alto presente nella cartella, in modo che il controllo non cerchi tile che non ci sono. Mantenere l'attribuzione dei tile, poiché i termini del provider dei tile si applicano ancora a una copia su disco.

Vedere anche

- TsgcVCLMap
- Tile offline e downloader dei tile
- Installazione

Panoramica .NET

sgcMaps for .NET è un port C# gestito della libreria Delphi sgcMaps, non un wrapper attorno ad essa. Ha lo stesso modello di mappa, gli stessi provider di tile, gli stessi servizi online e lo stesso router e geocoder offline, e disegna la mappa in modo nativo con SkiaSharp, senza controllo browser e senza JavaScript.
I file sono compatibili tra le due librerie: un grafo stradale (.sgcgraph), un indice GeoNames o una cartella di tile creati con Delphi si aprono in .NET, e viceversa. La suite QA di .NET lo verifica con un grafo stradale e un indice GeoNames scritti dalla libreria Delphi.

Pacchetti

Il port è suddiviso in quattro pacchetti NuGet, così un progetto include solo ciò che usa. Tutti e quattro hanno la versione **2.0.0**: sgcMaps for .NET ha i propri numeri di versione, separati dalla release Delphi.

PackageId	Contiene	Target Framework	Dipende da
esegece.sgcMaps	Il nucleo: il modello di mappa (livelli, marcatori, polilinee, poligoni, rettangoli, cerchi, etichette, mappe di calore e opzioni), la matematica dei tile e la geometria, i provider di tile, le sorgenti di tile da cartella, MBTiles e HTTP, il downloader dei tile, l'importazione e l'esportazione di GeoJSON, GPX e KML, i lettori di tile vettoriali e di stili, e i servizi online: Geocoder, Directions, Places, Elevation, MapTimeZone e RouteCalculator.	net8.0, net9.0	Microsoft.Data.Sqlite
esegece.sgcMaps.Rendering	**MapView**, il motore della mappa. Dise-	net8.0, net9.0	esegece.sgcMaps, SkiaSharp, SkiaSharp.NativeAssets.Linux.NoDependencies

	gna tile raster e vettoriali, overlay, cluster, mappe di calore e popup con SkiaSharp, gestisce l'input di puntatore, rotellina e tastiera, e produce un'immagine o un file PNG senza finestra.		
esegece.sgcMaps.WinForms	**SgcMapControl**, il controllo mappa Windows Forms, che ospita un MapView.	net8.0-windows, net9.0-windows	esegece.sgcMaps.Rendering
esegece.sgcMaps.Offline	I servizi offline: **OsmReader** (.osm.pbf e XML .osm), **RouteGraphBuilder** e **OfflineRouter**, **GeoIndexBuilder** e **OfflineGeocoder**.	net8.0, net9.0	esegece.sgcMaps

Solo edizione Registered

sgcMaps for .NET è un prodotto Registered (commerciale). Non esiste un'edizione Community né un pacchetto **.Community**: i quattro pacchetti sopra sono gli unici.

Host

- **Windows Forms**: SgcMapControl, l'equivalente del TsgcVCLMap di Delphi.
- **Senza finestra**: MapView esegue il rendering su un canvas SkiaSharp, un'immagine o un file PNG, su Windows, Linux e macOS. Questo copre le applicazioni console, i servizi e i server web.
- **Un host personalizzato**: MapView non dipende da un framework di interfaccia utente. Disegna su qualsiasi SKCanvas e riceve l'input tramite PointerDown, PointerMove, PointerUp, Wheel, Pinch, Rotate e KeyDown, esattamente come lo pilota SgcMapControl.

Non esiste un controllo WPF, Avalonia o MAUI, né un equivalente del controllo FireMonkey TsgcFMXMap.

Namespace

Namespace	Contenuto
esegece.sgcMaps	Il modello di mappa, MapCoord, MapColors, TileMath, MapGeometry, MapProviders, le sorgenti di tile, TileDownloader, GeoJsonFormat, GpxFormat e KmlFormat.

esegece.sgcMaps.Services	I servizi online (MapServiceBase, Geocoder, Directions, Places, Elevation, MapTimeZone), RouteCalculator e le classi di risultato, come GeocodingResult e Route.
esegece.sgcMaps.Vector	Il lettore di Mapbox Vector Tile e il lettore di stili MapLibre: VectorTile, VectorStyle, StyleEvaluator.
esegece.sgcMaps.Rendering	MapView, VectorTileSource, VectorTileRenderer e le classi degli argomenti degli eventi.
esegece.sgcMaps.WinForms	SgcMapControl.
esegece.sgcMaps.Offline	OsmReader, RouteGraphBuilder, OfflineRouter, GeoIndexBuilder e OfflineGeocoder.

Le classi offline condividono le classi di risultato dei servizi online: OfflineRouter riempie un oggetto **Route** e OfflineGeocoder restituisce oggetti **GeocodingResult**, quindi il codice che mostra un risultato funziona con entrambi. Per questo motivo anche gli esempi offline usano esegece.sgcMaps.Services.

Classi da rilasciare

Queste classi contengono file, connessioni, thread o oggetti SkiaSharp nativi, e implementano IDisposable. Rilasciarle con Dispose, oppure crearle con un'istruzione using:

- **MapView**: i suoi loader di tile e le immagini delle icone dei marcatori. **SgcMapControl** rilascia il proprio MapView, il proprio back buffer e il proprio timer.
- **Geocoder**, **Directions**, **Places**, **Elevation** e **MapTimeZone**: un HttpClient proprio quando sono stati creati con un HttpMessageHandler.
- **TileDownloader**: il suo HttpClient.
- **OfflineRouter** e **OfflineGeocoder**: Dispose chiama Close, che rilascia il grafo stradale o la connessione SQLite.

Vedere anche

- Avvio Rapido: WinForms
- Rendering headless
- Panoramica (Delphi)
- Installazione .NET
- Mappatura delle classi
- Differenze .NET rispetto a Delphi

Installazione .NET

Il programma di installazione sgcUI installa i pacchetti Delphi, C++Builder e Lazarus. sgcMaps for .NET viene invece distribuito come pacchetti NuGet separati, solo per l'edizione Registered.

Aggiunta dei pacchetti

Aggiungere il pacchetto dell'host che si usa. Ogni pacchetto porta con sé quelli da cui dipende, quindi un'applicazione Windows Forms richiede solo esegece.sgcMaps.WinForms, e un renderer headless richiede solo esegece.sgcMaps.Rendering.

```
dotnet add package esegece.sgcMaps.WinForms --version 2.0.0
dotnet add package esegece.sgcMaps.Rendering --version 2.0.0
dotnet add package esegece.sgcMaps.Offline --version 2.0.0
dotnet add package esegece.sgcMaps --version 2.0.0
```

Pacchetto	Da aggiungere per	Target Framework
esegece.sgcMaps.WinForms	Un controllo mappa su un form Windows Forms.	net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcMaps.Rendering	Mappe di cui viene eseguito il rendering senza finestra, o una mappa in un host personalizzato.	net8.0, net9.0
esegece.sgcMaps.Offline	Routing offline, geocodifica offline e lettura di file OpenStreetMap.	net8.0, net9.0
esegece.sgcMaps	Solo il modello di mappa, i formati, il downloader dei tile e i servizi online, senza nulla disegnato.	net8.0, net9.0

Le stesse righe in un file di progetto:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcMaps.WinForms" Version="2.0.0" />
  <PackageReference Include="esegece.sgcMaps.Offline" Version="2.0.0" />
</ItemGroup>
```

Quando i pacchetti arrivano come file .nupkg invece che da un feed, aggiungere prima la loro cartella come sorgente di pacchetti:

```
dotnet nuget add source C:\Packages\sgcMaps --name sgcMaps
```

Requisiti

- .NET 8 o .NET 9. I pacchetti non hanno come destinazione .NET Framework né .NET Standard.
- Il controllo Windows Forms richiede Windows. Gli altri tre pacchetti funzionano su Windows, Linux e macOS.
- esegece.sgcMaps usa **Microsoft.Data.Sqlite** per leggere i file MBTiles e l'indice GeoNames. Non occorre installare nulla per questo.
- esegece.sgcMaps.Rendering usa **SkiaSharp** e porta con sé **SkiaSharp.NativeAssets.Linux.NoDependencies**, quindi esegue il rendering anche su un server Linux o in un container senza librerie native aggiuntive.

Nessuna edizione Community

Non esiste un'edizione Community (gratuita) di sgcMaps for .NET, né un pacchetto con il suffisso **.Community**. Ogni pacchetto sopra richiede una licenza Registered.

Vedere anche

- Avvio Rapido: WinForms
- Installazione (Delphi)
- Panoramica .NET
- Mappatura delle classi
- Differenze .NET rispetto a Delphi

Avvio Rapido: WinForms

SgcMapControl è il controllo mappa Windows Forms, l'equivalente .NET di TsgcVCLMap di Delphi. Viene fornito nel pacchetto **esegece.sgcMaps.WinForms**, per net8.0-windows e net9.0-windows, e porta con sé esegece.sgcMaps.Rendering ed esegece.sgcMaps.
Il controllo ospita un MapView, il motore della mappa, nella sua proprietà **Map**. Disegna la vista con SkiaSharp in un back buffer e gli inoltra il mouse, la rotellina e la tastiera. I tile vengono caricati in thread in background, quindi l'interfaccia utente non aspetta mai la rete; il controllo si ridisegna sul thread UI quando arrivano, e genera TileError anch'esso sul thread UI.

1. Creare il progetto

```
dotnet new winforms -n MapQuickStart
cd MapQuickStart
dotnet add package esegece.sgcMaps.WinForms --version 2.0.0
```

2. Mostrare una mappa

Sostituire Program.cs con il programma seguente, ed eliminare Form1.cs e Form1.Designer.cs. Aggiunge un livello OpenStreetMap con una cache su disco, centra la mappa su Madrid, e aggiunge un marcatore trascinabile e una linea.
MapProviders.ApplyProvider copia le impostazioni del provider nel livello: TileSourceType, UrlTemplate, MaxZoom e Attribution. Un livello il cui Provider non è Custom scarica i tile del proprio provider anche senza la chiamata, quindi la chiamata serve solo quando si vogliono leggere o modificare quei valori.

3. Eseguirlo

```
dotnet run
```

Trascinare la mappa per spostarla, girare la rotellina per fare zoom, e trascinare il marcatore. Il titolo del form mostra l'ultimo clic, la posizione in cui il marcatore è stato rilasciato, oppure il tile che non è riuscito a caricarsi.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Map	MapView	Il motore della mappa. Metodi come AddMarker, AddPolyline, FitToMarkers, SetLayerVisible e RenderToPng vengono chiamati su di esso.
CenterLatitude, CenterLongitude	double	Il centro della vista, in gradi.
Zoom	int	Il livello di zoom, limitato da Options.MinZoom e Options.MaxZoom.
Bearing	double	La rotazione della mappa in gradi in senso orario a partire dal nord. L'utente può ruotare la mappa quando Options.RotationEnabled è true.
Options	MapOptions	Il comportamento e le decorazioni della vista: limiti di zoom, TileSize, pulsanti di zoom, barra della scala, attribuzione, co-

		lore di sfondo, trascinamento, zoom, rotazione e selettore dei livelli.
MarkerOptions	MarkerOptions	Dimensione, colore e carattere predefiniti dei marcatori, e le opzioni di clustering in MarkerOptions.Clustering.
Layers	MapItemCollection<Layer>	I livelli di tile.
Markers, Polylines, Polygons, Circles, Rectangles, Labels, Heatmaps	MapItemCollection<T>	Gli overlay. Aggiungere un nuovo elemento con Add(), oppure con i metodi Add di Map.

Sono disponibili anche le usuali proprietà di Control, come Dock, Anchor, Enabled, Visible e TabStop.

Eventi

Evento	Argomenti	Generato quando
MapClick	MapClickEventArgs: Latitude, Longitude	La mappa viene cliccata.
MarkerClick	MapItemEventArgs<Marker>: Item	Un marcatore viene cliccato.
MarkerDragStart, MarkerDrag, MarkerDragEnd	MapItemEventArgs<Marker>: Item	Viene trascinato un marcatore con Draggable impostato a true.
ShapeEdited	MapItemEventArgs<MapItem>: Item	L'utente ha spostato, aggiunto o eliminato un vertice di una polilinea o di un poligono modificabile.
ClusterClick	ClusterClickEventArgs: Count, Latitude, Longitude, Handled	Viene cliccato un cluster di marcatori. Impostare Handled a true per gestire il clic direttamente.
LayerChanged	MapItemEventArgs<Layer>: Item	Un livello viene mostrato o nascosto, ad esempio dal selettore dei livelli.
ZoomChanged, BearingChanged	EventArgs	Il livello di zoom o la rotazione cambia.
TileError	TileErrorEventArgs: Layer, Zoom, X, Y, Error	Un tile non può essere caricato, ad esempio per un errore HTTP del server di tile.

Questi sono normali eventi C#: è possibile collegare più gestori con +=.

Vedere anche

- Rendering headless
- Demo .NET
- Tile, livelli e provider
- Panoramica .NET
- Installazione .NET
- Mappatura delle classi
- Differenze .NET rispetto a Delphi

Rendering headless

MapView, nel pacchetto **esegece.sgcMaps.Rendering**, è il motore della mappa di sgcMaps for .NET. SgcMapControl lo mostra in una finestra, ma non ha affatto bisogno di una finestra: esegue il rendering su un canvas SkiaSharp, un'immagine o un file PNG. Un'applicazione console, un servizio Windows, un daemon Linux o un server web può quindi produrre mappe statiche, con gli stessi livelli e overlay del controllo. È l'equivalente .NET dell'uso headless dei controlli Delphi descritto in Rendering statico delle mappe.

Rendering di un file PNG

Il programma seguente esegue il rendering della Torre Eiffel con zoom 15 con un marcatore e un cerchio, e scrive un file PNG di 1024 x 768.
RenderToPng disegna la vista, attende i tile ancora in caricamento, e la ridisegna finché non sono arrivati tutti i tile o non è trascorso **tileTimeout** (30 secondi se non specificato). Dopo la chiamata, **LastRenderMissingTiles** indica quanti tile mancavano nell'immagine. La dimensione della vista viene ripristinata al termine, quindi un MapView può produrre immagini di dimensioni diverse.

Rendering in memoria

RenderToImage restituisce un SKImage invece di scrivere un file. Codificarlo nel formato necessario, ad esempio per rispondere a una richiesta web con byte PNG:

Disegnare sul proprio canvas

Render(SKCanvas canvas, int width, int height, bool includeControls) disegna la vista una volta su qualsiasi canvas SkiaSharp, e non attende. I tile non ancora caricati vengono messi in coda in background, e l'evento **Invalidated** richiede il disegno successivo quando arrivano. Invalidated può essere generato su un thread di lavoro, quindi un host deve passare al proprio thread UI prima di disegnare, come fa SgcMapControl.

Che cosa viene disegnato

- I livelli di tile, le etichette dei tile vettoriali, le mappe di calore, i poligoni, i rettangoli, le polilinee, i cerchi, i marcatori e le etichette, in quest'ordine.
- I pulsanti di zoom, il selettore dei livelli e la bussola solo quando **includeControls** è true. Per impostazione predefinita è false in RenderToImage e RenderToPng.
- La barra della scala e l'attribuzione quando **Options.ShowScaleBar** e **Options.ShowAttribution** sono true, qualunque sia il valore di includeControls. Mantenere visibile l'attribuzione: i provider di tile la richiedono.

Membri per l'uso headless

Membro	Descrizione
SetSize(int width, int height)	Imposta la dimensione della vista, usata da FitBounds, FitToMarkers e dalle conversioni di coordinate prima di un rendering.
SetCenter(double latitude, double longitude), Zoom, Bearing	La vista.
FitBounds, FitToMarkers(int paddingPx), FitToPolyline(Polyline polyline, int paddingPx)	Scelgono il centro e lo zoom che mostrano un'area, i marcatori o una polilinea.

AddMarker, AddPolyline, AddPolygon, AddCircle, AddRectangle, AddLabel	Aggiungono overlay. AddMarker accetta il testo del popup e del tooltip.
Render, RenderToImage, RenderToPng	Disegnano la vista, come descritto sopra.
WaitForTiles(TimeSpan timeout)	Si blocca finché i tile in coda non sono caricati o il timeout non scade, e restituisce true quando non c'è più nulla in sospeso.
PendingTileCount	Il numero di tile in caricamento in background.
LastRenderMissingTiles	Il numero di tile mancanti nell'ultimo rendering.
DrawnMarkerCount, DrawnClusterCount, DrawnLabelCount	Che cosa ha disegnato l'ultimo rendering.
AttributionText()	L'attribuzione dei livelli visibili, da stampare accanto all'immagine quando non è disegnata su di essa.
LatLonToScreen, ScreenToLatLon	Convertono tra le coordinate e i pixel della vista.

Linux e macOS

Il pacchetto Rendering ha come destinazione net8.0 e net9.0 senza dipendenze da Windows, e porta con sé la libreria nativa SkiaSharp per Linux (SkiaSharp.NativeAssets.Linux.NoDependencies), che non richiede fontconfig né altri pacchetti di sistema. Un renderer headless può quindi funzionare in un container Linux. I tile da un server richiedono accesso HTTPS in uscita; i tile da una cartella o da un file MBTiles non ne richiedono.

Vedere anche

- Demo .NET
- Dati offline .NET
- 05 Rendering statico (Delphi)
- Panoramica .NET
- Installazione .NET
- Mappatura delle classi
- Differenze .NET rispetto a Delphi

Dati offline .NET

sgcMaps for .NET può mostrare una mappa, calcolare percorsi ed eseguire la geocodifica senza alcuna connessione di rete. Usa tre tipi di dati locali: tile su disco, un grafo stradale creato da OpenStreetMap e un indice GeoNames. Tutti sono compatibili a livello di file con la libreria Delphi, quindi i dati creati con gli strumenti Delphi possono essere usati qui, e viceversa.

Dati	Creato con	Usato da	Pacchetto
Cartella di tile (z/x/y)	TileDownloader, o qualsiasi strumento per tile	Un livello con TileSourceType.Folder	esegece.sgcMaps
File MBTiles, raster o vettoriale	Qualsiasi strumento MBTiles	Un livello con TileSourceType.MBTiles o TileSourceType.VectorMBTiles	esegece.sgcMaps, esegece.sgcMaps.Rendering per i tile vettoriali
Grafo stradale (.sgcgraph)	RouteGraphBuilder	OfflineRouter	esegece.sgcMaps.Offline
Indice GeoNames (SQLite)	GeoIndexBuilder	OfflineGeocoder	esegece.sgcMaps.Offline

Tile offline

Un livello legge i propri tile da una cartella o da un file MBTiles quando **TileSourceType** è Folder o MBTiles e **TileSourcePath** punta a essa. I file MBTiles vettoriali vengono disegnati con lo stile MapLibre indicato in **VectorStyleFile**, oppure con lo stile integrato quando è vuoto. Vedere Tile offline e downloader dei tile e Tile vettoriali.

Download di un pacchetto di tile

TileDownloader scarica i tile di un'area e di un intervallo di livelli di zoom in una cartella z/x/y, e salta quelli già presenti. Non ha volutamente un UrlTemplate predefinito: tile.openstreetmap.org e la maggior parte dei server di tile pubblici vietano i download in blocco, quindi puntarlo al proprio server o a un provider i cui termini li consentano, e mantenere DelayMS maggiore di zero.

Routing offline

RouteGraphBuilder legge un estratto di OpenStreetMap, un file .osm.pbf o un file XML .osm, e scrive la rete stradale come file .sgcgraph con un profilo auto, uno bici e uno a piedi. **OfflineRouter** carica quel file e risponde ai percorsi senza rete. Il percorso è un oggetto **Route**, la stessa classe restituita dal servizio online Directions, con la distanza in metri, la durata in secondi, i punti, i tratti e i passi.

Membro	Descrizione
RouteGraphBuilder.Build(string inputFile, string outputFile)	Crea il grafo. Le sue statistiche sono in WayCount, NodeCount, MissingNodes, VertexCount, EdgeCount, ShapeCount e NameCount, e Progress riporta i byte letti.

OfflineRouter.GraphFile, Open(), Close(), Active	Il file del grafo, e la sua apertura o chiusura. Active è di sola lettura; il costruttore che accetta un nome di file imposta solo GraphFile.
OfflineRouter.Profile	OfflineRouterProfile.Car (predefinito), Bike o Foot.
OfflineRouter.GetRoute(Route route, params MapCoord[] waypoints)	Calcola il percorso attraverso due o più waypoint. Restituisce false e imposta LastError quando non esiste un percorso. Un overload accetta un IReadOnlyList<MapCoord>.

Creare il grafo di un intero paese richiede tempo e memoria; crearlo una volta e distribuire il file .sgcgraph. Vedere Grafi stradali e routing offline per le fasi della creazione.

Geocodifica offline

GeoIndexBuilder trasforma un dump di GeoNames in un indice SQLite, e **OfflineGeocoder** lo cerca per nome o per posizione. Scaricare un dump come cities1000.txt, insieme a admin1CodesASCII.txt e countryInfo.txt, dal server di esportazione di GeoNames. I risultati sono oggetti **GeocodingResult**, come con il Geocoder online.

Membro	Predefinito	Descrizione
GeoIndexBuilder.InputFile, DatabaseFile		Il dump GeoNames da leggere e l'indice da scrivere.
GeoIndexBuilder.Admin1CodesFile, CountryInfoFile		I file che trasformano i codici in nomi di regioni e paesi.
GeoIndexBuilder.FeatureClasses	PA	Le classi di elementi GeoNames da importare: P per i luoghi abitati, A per le aree amministrative.
GeoIndexBuilder.MinPopulation	0	Salta i luoghi con una popolazione inferiore.
GeoIndexBuilder.IncludeAlternateNames	true	Indicizza anche i nomi alternativi, come i nomi in altre lingue.
GeoIndexBuilder.BatchSize	2000	Righe scritte per batch.
OfflineGeocoder.MaxResults	5	Il numero massimo di risultati.
OfflineGeocoder.CountryCodes		Codici paese ISO alpha-2 separati da virgole, come ES,PT, che limitano ogni ricerca.
OfflineGeocoder.Geocode, ReverseGeocode, ReverseGeocodeCountry		Cerca per nome, cerca i luoghi più vicini a una posizione, e restituisce il paese di una posizione.

OfflineGeocoder, come OfflineRouter, viene aperto con Open() e chiuso con Close() o Dispose().

Lettura dei file OpenStreetMap

OsmReader legge in streaming un file .osm.pbf o XML .osm e genera **Node**, **Way** e **Relation** per ogni elemento, con i suoi tag, e **Progress** con i byte letti. ReadNodes, ReadWays, ReadRelations, SkipNodeTags e WayFilter saltano ciò che non serve. RouteGraphBuilder è costruito su di esso, e serve a qualsiasi altra importazione di dati OpenStreetMap.

Vedere anche

- Demo .NET
- Indice di geocodifica offline
- Panoramica .NET
- Installazione .NET
- Mappatura delle classi
- Differenze .NET rispetto a Delphi

Mappatura delle classi

La tabella associa ogni componente e classe Delphi di sgcMaps al suo equivalente .NET. Le classi .NET perdono il prefisso Tsgc e usano i consueti nomi .NET; i loro membri mantengono i nomi Delphi ovunque il concetto sia lo stesso.

Controlli mappa e modello

Delphi	.NET	Pacchetto
TsgcVCLMap	SgcMapControl (Windows Forms), con il suo motore in SgcMapControl.Map	esegece.sgcMaps.WinForms
TsgcFMXMap	Nessun equivalente. MapView può essere ospitato da qualsiasi framework che disegni con SkiaSharp.	esegece.sgcMaps.Rendering
Un controllo mappa che esegue il rendering senza finestra, TsgcMapRasterizer	MapView: Render, RenderToImage, RenderToPng	esegece.sgcMaps.Rendering
TsgcMapLayer, TsgcMapMarker, TsgcMapPolyline, TsgcMapPolygon, TsgcMapRectangle, TsgcMapCircle, TsgcMapLabel, TsgcMapHeatmap	Layer, Marker, Polyline, Polygon (fori in PolygonHoles), Rectangle, Circle, Label, Heatmap	esegece.sgcMaps
TsgcMapLayers, TsgcMapMarkers e le altre collezioni	MapItemCollection<T>	esegece.sgcMaps
TsgcMapOptions, TsgcMapMarkerOptions, TsgcMapClusterOptions	MapOptions, MarkerOptions, ClusterOptions	esegece.sgcMaps
TsgcMapCoord, TsgcMapHeatmapPoint	MapCoord, HeatmapPoint (readonly record structs)	esegece.sgcMaps

Tile, provider e formati

Delphi	.NET	Pacchetto
TsgcMapTileProvider, TsgcMapTileSourceType	TileProvider, TileSourceType	esegece.sgcMaps
sgcMapApplyProvider, sgcMapGetProviderInfo, sgcMapProviderNames, sgcMapExpandTileURL, TsgcMapProviderInfo	MapProviders.ApplyProvider, GetInfo, ProviderNames, ExpandTileUrl, ProviderInfo	esegece.sgcMaps
Le sorgenti di tile da cartella, MBTiles e HTTP	FolderTileSource, MBTilesTileSource, HttpTileSource (ITileSource), TileSourceFactory	esegece.sgcMaps
TsgcMapTileSource_MVT	VectorTileSource	esegece.sgcMaps.Rendering

TsgcMapVectorTile, TsgcMapVectorLayer, TsgcMapVectorFeature, TsgcMapVectorStyle	VectorTile, VectorLayer, VectorFeature, VectorStyle (namespace esegece.sgcMaps.Vector)	esegece.sgcMaps
TsgcMapTileDownloader	TileDownloader	esegece.sgcMaps
TsgcMapGeoJSON, TsgcMapGPX, TsgcMapKML	GeoJsonFormat, GpxFormat, KmlFormat	esegece.sgcMaps
TsgcMapGPXTrackStats, TsgcMapElevationGradient	GpxTrackStats, ElevationGradient	esegece.sgcMaps
Le funzioni di sgcMaps_Geometry (sgcMapDistance, sgcMapInitialBearing, sgcMapDestinationPoint, sgcMapGeodesicInterpolate, sgcMapPointInPolygon, sgcMapSimplify, sgcMapNearestPointOnPolyline, sgcMapClusterPoints, sgcMapRenderHeatmap)	La classe statica MapGeometry: Distance, InitialBearing, DestinationPoint, GeodesicInterpolate, PointInPolygon, Simplify, NearestPointOnPolyline, ClusterPoints, RenderHeatmap	esegece.sgcMaps
La matematica dei tile di sgcMaps_Classes (sgcMapLatLonToTileF, sgcMapTileFToLatLon, sgcMapLatLonToPixel, sgcMapPixelToLatLon, sgcMapTileCount)	La classe statica TileMath: TryLatLonToTile, TryTileToLatLon, TryLatLonToPixel, TryPixelToLatLon, TileCount	esegece.sgcMaps

Servizi online e routing

Delphi	.NET	Pacchetto
TsgcMapService	MapServiceBase	esegece.sgcMaps
TsgcMapGeocoder	Geocoder, con GeocodingResult e GeocodingProvider	esegece.sgcMaps
TsgcMapDirections	Directions, con Route, RouteLeg, RouteStep, DirectionsProvider, TravelMode e PolylineCodec	esegece.sgcMaps
sgcMapAddRouteToPolylines	Route.AddToPolylines	esegece.sgcMaps
TsgcMapPlaces	Places, con Place e PlacesProvider	esegece.sgcMaps
TsgcMapElevation	Elevation, con ElevationResult e ElevationProvider	esegece.sgcMaps
TsgcMapTimeZone	MapTimeZone, con MapTimeZoneInfo e TimeZoneProvider	esegece.sgcMaps
TsgcMapRouteCalculator	RouteCalculator	esegece.sgcMaps

Offline

Delphi	.NET	Pacchetto
TsgcMapOfflineRouter	OfflineRouter, con OfflineRouterProfile	esegece.sgcMaps.Offline

TsgcMapRouteGraphBuilder, lo strumento RouteGraphBuilder	RouteGraphBuilder	esegece.sgcMaps.Offline
TsgcMapOfflineGeocoder	OfflineGeocoder	esegece.sgcMaps.Offline
TsgcMapGeoIndexBuilder, lo strumento GeoIndexBuilder	GeoIndexBuilder	esegece.sgcMaps.Offline
TsgcMapOSMReader, TsgcMapOSMTags, TsgcMapOSMMember	OsmReader, OsmTags, Osm-Member	esegece.sgcMaps.Offline

Nessun equivalente .NET

- TsgcMapLocation, la posizione del dispositivo.
- I controlli FireMonkey e Lazarus.
- Gli strumenti a riga di comando GeoIndexBuilder e RouteGraphBuilder. Chiamare le classi con lo stesso nome, oppure usare OfflineDemo, che crea entrambi i file.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi

Differenze .NET rispetto a Delphi

Il port .NET mantiene il modello, il comportamento e i formati di file della libreria Delphi. Ciò che cambia è la forma dell'API, dove .NET ha le proprie convenzioni.

Nomi

- Le classi perdono il prefisso Tsgc: TsgcMapGeocoder diventa Geocoder e TsgcVCLMap diventa SgcMapControl. La Mappatura delle classi le elenca tutte.
- Anche le enumerazioni perdono i prefissi: mtpOpenStreetMap diventa TileProvider.OpenStreetMap, e mtsMBTiles diventa TileSourceType.MBTiles.
- Alcuni membri seguono la capitalizzazione .NET, come UrlTemplate e NominatimUrl. La maggior parte mantiene i nomi Delphi.

Un motore, un controllo

In Delphi i controlli mappa contengono la mappa. In .NET la mappa è un **MapView**, che funziona senza finestra, e **SgcMapControl** è un controllo Windows Forms che ne ospita uno nella proprietà Map. Il controllo espone direttamente la vista e le collezioni (Zoom, Layers, Markers...), e metodi come AddMarker, FitToMarkers o RenderToPng vengono chiamati su SgcMapControl.Map.

I servizi online sono asincroni

In Delphi, ogni richiesta di un servizio ha un metodo sincrono e un metodo Async che risponde in un evento di risultato, come OnGeocodeResult. In .NET ogni richiesta è un metodo basato su Task che restituisce il risultato: GeocodeAsync e ReverseGeocodeAsync, GetRouteAsync, SuggestAsync e RetrieveAsync, GetElevationsAsync e GetElevationAlongPathAsync, GetTimeZoneAsync, e RouteCalculator.CalculateAsync. Ognuno accetta un CancellationToken facoltativo. Non ci sono eventi di risultato, e in un'applicazione console non serve CheckSynchronize.

- Una richiesta non riuscita genera una **ServiceException**, con lo stato HTTP in StatusCode (0 quando non c'è stata risposta HTTP). Imposta anche LastError e genera l'evento Error, come OnError in Delphi.
- Una richiesta senza risultato non è un errore: l'elenco è vuoto, e Geocoder imposta LastError a "No results".
- I servizi condividono un unico HttpClient per impostazione predefinita. Un costruttore che accetta un HttpMessageHandler o un HttpClient consente di usare un proxy o un gestore di test.
- La distanza minima, a livello di processo, tra le richieste a Nominatim, al server demo OSRM e a OpenTopoData, una al secondo, è la stessa di Delphi.

Eventi

Gli eventi sono eventi C# di tipo EventHandler<T>, come MapClick con MapClickEventArgs. È possibile collegare più gestori con += e rimuoverli con -=, mentre un evento Delphi contiene un solo metodo. I dati di un parametro di evento Delphi sono una proprietà degli argomenti: e.Item per un marcatore, e.Latitude e e.Longitude per un clic, e.Handled per interrompere l'azione predefinita.

Colori

I colori sono valori uint in ordine ARGB, 0xAARRGGBB, come MapColors.Blue (0xFF0000FF), dove il modello Delphi usa TColor. **MapColors.FromTColor** e **MapColors.ToTColor** convertono tra i due, e **MapColors.FromRgb** crea un colore opaco.

Coordinate e collezioni

- MapCoord e HeatmapPoint sono readonly record struct, creati con new MapCoord(latitude, longitude).

- Le collezioni di overlay sono MapItemCollection<T>, una Collection<T> con Add(), BeginUpdate, EndUpdate e un evento Changed.
- L'icona di un marcatore è il contenuto di un file immagine in Marker.Icon, un array di byte, caricato con LoadIconFromFile o LoadIconFromStream.

Router e geocoder offline

OfflineRouter e OfflineGeocoder vengono aperti con **Open()** e chiusi con **Close()** o Dispose(). La loro proprietà Active è di sola lettura, mentre in Delphi impostare Active a True li apre. OfflineRouter.GetRoute e OfflineGeocoder.Geocode sono sincroni, come in Delphi.

Rendering

Il motore disegna con SkiaSharp su ogni piattaforma. RenderToPng scrive file PNG; per un altro formato, codificare lo SKImage di RenderToImage. Vedere Rendering headless.

Piattaforme e versioni

- I pacchetti hanno come destinazione .NET 8 e .NET 9, e il controllo net8.0-windows e net9.0-windows. Non esiste una build per .NET Framework.
- La versione dei pacchetti è 2.0.0, separata dalla versione Delphi.
- Non esiste un'edizione Community. Vedere Installazione .NET.
- TsgcMapLocation, il controllo FireMonkey e gli strumenti a riga di comando non hanno un equivalente.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione .NET
- Mappatura delle classi

Demo .NET

Con sgcMaps for .NET vengono fornite tre demo, nella cartella **.net\demos\Maps** di sgcUI. Ognuna è un piccolo progetto in stile SDK per net8.0 o net8.0-windows. Fa riferimento ai progetti sgcMaps quando il codice sorgente della libreria si trova accanto (.net\source\Maps), e ai pacchetti NuGet della versione 2.0.0 altrimenti.

Demo	Tipo	Pacchetti	Mostra
Console-Render-Demo	Console, net8.0	esegece.sgcMaps, esegece.sgcMaps.Rendering	Una mappa di cui viene eseguito il rendering in un file PNG senza finestra, con marcatori e un percorso del servizio online Directions.
OfflineDemo	Console, net8.0	esegece.sgcMaps, esegece.sgcMaps.Offline	Routing offline e geocodifica offline, inclusa la creazione del grafo stradale e dell'indice GeoNames.
WinFormsDemo	Windows Forms, net8.0-windows	esegece.sgcMaps.WinForms	Il controllo mappa con due livelli di base, marcatori, forme modificabili, un cerchio, una mappa di calore e gli eventi.

ConsoleRenderDemo

La versione .NET della demo Delphi 05 Rendering statico. Senza argomenti esegue il rendering di Madrid con zoom 13 con il percorso in auto da Puerta del Sol al parco del Retiro, recuperato dal server OSRM pubblico, e scrive **madrid.png** nella cartella corrente. I tile vengono memorizzati nella cache in una cartella tile_cache accanto all'eseguibile.

```
dotnet run --project ConsoleRenderDemo
dotnet run --project ConsoleRenderDemo -- --center 48.8584,2.2945 --zoom 15 --size 800x600 --provider carto --marker 48.858
```

Argomento	Descrizione
--center lat,lon	Il centro della mappa.
--zoom z	Il livello di zoom, 13 per impostazione predefinita.
--size WxH	La dimensione dell'immagine, 1024x768 per impostazione predefinita.
--provider osm|opentopo|esri|carto	Il provider di tile, osm per impostazione predefinita.
--marker lat,lon	Aggiunge un marcatore. Può essere ripetuto.
--route lat,lon;lat,lon[;...]	Chiede al server OSRM un percorso attraverso i punti e lo disegna.
--out file.png	Il file di output, madrid.png per impostazione predefinita.

La demo stampa il provider, la vista, il percorso, il percorso completo del file e il testo di attribuzione. Richiede l'accesso a Internet per i tile e il percorso.

OfflineDemo

Calcola percorsi ed esegue la geocodifica senza alcuna chiamata di rete. Crea il grafo stradale da un estratto di OpenStreetMap, oppure riutilizza il file .sgcgraph quando esiste, e calcola il percorso in auto tra due punti. Quando

vengono forniti gli argomenti GeoNames, crea anche l'indice GeoNames, oppure lo riutilizza, ed esegue la geocodifica di una query.

```
dotnet run --project OfflineDemo -- --pbf andorra-latest.osm.pbf --from 42.5063,1.5218 --to 42.5350,1.5807
dotnet run --project OfflineDemo -- --pbf andorra-latest.osm.pbf --from 42.5063,1.5218 --to 42.5350,1.5807 --geonames citie
```

Argomento	Descrizione
--pbf file.osm.pbf	L'estratto di OpenStreetMap. Obbligatorio.
--from lat,lon, --to lat,lon	L'inizio e la fine del percorso. Obbligatori.
--graph file.sgcgraph	Il grafo stradale. Per impostazione predefinita, il nome dell'estratto con l'estensione .sgcgraph.
--geonames, --admin1, --countryinfo	Il dump GeoNames, admin1CodesASCII.txt e countryInfo.txt.
--geocode "query"	Il luogo da cercare.
--db file.sqlite	L'indice GeoNames. Per impostazione predefinita, il nome del dump con l'estensione .sqlite.

Gli estratti sono disponibili sui server di download di OpenStreetMap, come Geofabrik, e i file GeoNames sul server di esportazione di GeoNames. Vedere Dati offline .NET.

WinFormsDemo

Un form con un **SgcMapControl** e una barra di stato. Mostra:

- Due livelli di base, OpenStreetMap e OpenTopoMap, con il selettore dei livelli, e la rotazione abilitata.
- Marcatori trascinabili su Madrid e Barcellona, e un marcatore su Valencia.
- Una polilinea modificabile da Madrid a Barcellona passando per Saragozza, e un poligono modificabile.
- Un cerchio di 40 km attorno a Valencia, e una mappa di calore di 200 punti pesati attorno a Siviglia.
- Gli eventi MarkerClick, MapClick, MarkerDragEnd, ShapeEdited, ZoomChanged e TileError, scritti nella barra di stato.

Quando il form viene mostrato, la mappa si adatta ai marcatori. I tile vengono memorizzati nella cache nella cartella sgcMaps_tiles della cartella temporanea.

```
dotnet run --project WinFormsDemo
```

Vedere anche

- Avvio Rapido: WinForms
- Rendering headless
- Demo (Delphi)
- Panoramica .NET
- Installazione .NET
- Mappatura delle classi
- Differenze .NET rispetto a Delphi

Risoluzione dei problemi

I problemi seguenti sono quelli incontrati più spesso con sgcMaps, con la loro causa e la soluzione.

La mappa non mostra tile

- Gestire **OnTileError**. Viene generato una volta per ogni tile che fallisce, con il livello, le coordinate del tile e l'errore, come HTTP 403 Forbidden. Un tile che il server non possiede (HTTP 404) non è un errore: viene solo conteggiato in **LastRenderMissingTiles**, come un tile mancante da una cartella.
- Quando un livello non può essere aperto affatto, la mappa disegna il motivo sulla vista, dopo il testo "Tile source not available". Il motivo abituale è "Tile source directory not found": il livello non ha alcun Provider e il suo TileSourceType è ancora mtsFolder, il valore predefinito, con un TileSourcePath che non esiste.
- I tile da un server richiedono Delphi 2009 o successivo, e il controllo Lazarus mostra solo tile da cartella (vedere Lazarus). MBTiles e MBTiles vettoriali richiedono Delphi XE7; sulle versioni precedenti il livello segnala che il tipo di origine dei tile non è disponibile in questo compilatore.
- Da Delphi 2009 a XE7 i tile vengono scaricati con Indy, e https richiede le librerie OpenSSL 1.0.2 (libeay32.dll e ssleay32.dll) accanto all'eseguibile. Senza di esse l'errore indica che non è stato possibile caricare le librerie OpenSSL. Da Delphi XE8 la mappa usa THTTPClient e non richiede alcuna DLL.
- Un tile fallito non viene memorizzato, quindi la mappa lo richiede di nuovo al ridisegno successivo. OnTileError non viene generato due volte per lo stesso tile finché i livelli non vengono riaperti.

```
procedure TForm3.sgcVCLMap1TileError(Sender: TObject; aLayer: TsgcMapLayer;
  aZoom, aX, aY: Integer; const aError: string);
begin
  // raised once per tile; a tile the server does not have (404) is no error
  memoLog.Lines.Add(Format('%s %d/%d/%d: %s', [aLayer.Name, aZoom, aX, aY,
    aError]));
end;

procedure TForm3.btnMissingClick(Sender: TObject);
begin
  // tiles that were not available yet in the last paint
  memoLog.Lines.Add(Format('Missing tiles: %d',
    [sgcVCLMap1.LastRenderMissingTiles]));
end;
```

Chiavi API

- I provider di tile MapTiler, Thunderforest e Stadia richiedono una chiave API nella proprietà **ApiKey** del livello. Senza chiave, OnTileError segnala "This tile provider requires an API key (ApiKey)"; con una chiave errata, il provider risponde HTTP 401 o 403.
- I servizi online non controllano la chiave prima di inviare una richiesta. L'errore del provider arriva in **LastError** (metodi sincroni) o in **OnError** (metodi asincroni), come HTTP 403 con la spiegazione del provider.
- TsgcMapTimeZone con GeoNames accetta in ApiKey il proprio nome utente GeoNames, non una chiave.
- Non distribuire mai una chiave in una demo o nel codice sorgente pubblico. Le demo di sgcMaps hanno invece una casella di testo per la chiave.

Criteri di utilizzo e user agent

I server pubblici gratuiti sono gestiti da volontari o sponsor, e ognuno ha criteri di utilizzo. Un'applicazione che li viola può essere bloccata senza preavviso.

- **tile.openstreetmap.org** consente solo la visualizzazione interattiva: nessun download in blocco, nessun prefetch di aree, uno user agent identificativo e un'attribuzione visibile. Le richieste di tile dei controlli mappa si identificano come sgcMaps/1.0. Per un'applicazione di produzione usare un provider commerciale, un proprio tile server oppure tile offline.
- **TsgcMapTileDownloader** non ha un URLTemplate predefinito di proposito. Puntarlo al proprio server o a un provider i cui termini consentano i download in blocco, mai a tile.openstreetmap.org, e mantenere DelayMS maggiore di zero (250 ms per impostazione predefinita). Si identifica come sgcMapsDownloader/1.0.

- I servizi online inviano per impostazione predefinita sgcMaps/2.0 in **UserAgent**. Impostarlo al nome della propria applicazione: Nominatim richiede uno user agent identificativo.
- Le richieste a Nominatim e OpenTopoData sono distanziate dal componente a una al secondo, per l'intero processo, come richiedono i loro criteri. Una chiamata sincrona fatta dal thread principale può quindi attendere fino a un secondo; usare i metodi Async in un'interfaccia utente.
- Il server OSRM predefinito di TsgcMapDirections è il server demo pubblico: solo uso leggero, una richiesta al secondo e solo il profilo auto. Usare il proprio server OSRM o un altro provider per gli spostamenti a piedi e in bicicletta, e chiamare **ValidateRequest** o **IsTravelModeSupported** per verificare una modalità di viaggio rispetto al provider.

Gli eventi asincroni non arrivano mai

I metodi Async dei servizi eseguono la richiesta in un thread e generano l'evento di risultato, o OnError, nel thread principale con TThread.Queue. Un'applicazione VCL o FireMonkey consegna quegli eventi dal proprio ciclo di messaggi. Un'applicazione console, un servizio Windows o un thread non hanno un tale ciclo, quindi devono chiamare **CheckSynchronize** finché non arriva la risposta, e il componente deve restare in vita fino ad allora. Gli oggetti risultato passati all'evento vengono liberati quando l'evento termina, quindi copiare ciò che serve all'interno del gestore.

```
program GeocodeConsole;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, Classes,
  sgcMaps_Geocoding;

type
  TListener = class
  public
    Done: Boolean;
    procedure DoResult(Sender: TObject; aResults: TsgcMapGeocodingResults);
    procedure DoError(Sender: TObject; const aError: string);
  end;

procedure TListener.DoResult(Sender: TObject;
  aResults: TsgcMapGeocodingResults);
begin
  if aResults.Count > 0 then
    WriteLn(aResults[0].DisplayName)
  else
    WriteLn('No results');
  Done := True;
end;

procedure TListener.DoError(Sender: TObject; const aError: string);
begin
  WriteLn('Error: ', aError);
  Done := True;
end;

var
  oGeocoder: TsgcMapGeocoder;
  oListener: TListener;
begin
  oListener := TListener.Create;
  oGeocoder := TsgcMapGeocoder.Create(nil);
  try
    // identify your application, as the public servers ask
    oGeocoder.UserAgent := 'MyCompanyGeocoder/1.0';
    oGeocoder.OnGeocodeResult := oListener.DoResult;
    oGeocoder.OnError := oListener.DoError;
    oGeocoder.GeocodeAsync('Plaza Mayor, Madrid');
    // a console application has no message loop, so deliver the queued
    // events with CheckSynchronize until the answer arrives
    while not oListener.Done do
```

```
      CheckSynchronize(100);
  finally
    oGeocoder.Free;
    oListener.Free;
  end;
end.
```

Il **Timeout** dei servizi e dell'origine dei tile viene applicato con THTTPClient da Delphi 10.1 Berlin. Su Delphi XE8 e Delphi 10 Seattle non ha alcun effetto.

FireDAC SQLite

- I file MBTiles, i file MBTiles vettoriali e l'indice di TsgcMapOfflineGeocoder sono database SQLite letti con FireDAC, da Delphi XE7. La propria edizione di Delphi deve includere FireDAC con il driver SQLite, che il package runtime di sgcMaps richiede.
- Le unit creano da sé il collegamento al driver FireDAC SQLite e aprono i file in sola lettura, quindi il form non richiede alcun componente FireDAC. Alla distribuzione, includere ciò che il driver FireDAC SQLite richiede su ogni piattaforma di destinazione, come descrive la documentazione FireDAC della propria versione di Delphi.
- Un file mancante genera "MBTiles file not found" o "Geocoder index not found" con il percorso. Distribuire i file con l'applicazione e costruire i percorsi a runtime, poiché un percorso relativo dipende dalla cartella corrente.
- Un file MBTiles con un altro schema produce tile vuoti e nessun errore, quindi controllare un nuovo file prima in una demo.
- Ogni TsgcMapOfflineGeocoder ha una connessione e deve essere usato da un solo thread alla volta. Dare a ogni thread il proprio componente. A differenza del geocodificatore online, genera un'eccezione quando l'indice manca, invece di restituire False.

Cartelle della cache

- Un livello online conserva i propri tile in **CacheFolder**. Quando CacheFolder è vuoto usa TileSourcePath, e quando entrambi sono vuoti non c'è alcuna cache su disco, solo una cache di 256 tile in memoria.
- Le cartelle vengono create secondo necessità. Quando la cartella non è scrivibile, i tile non vengono memorizzati nella cache e non viene generato alcun errore: accade sotto Program Files, e nella cartella dell'applicazione su Android e iOS. Usare una cartella dell'utente, come TPath.GetCachePath sui dispositivi mobili.
- I file della cache sono denominati solo da zoom, x e y. Dare a ogni livello, provider e impostazione Retina una cartella propria, altrimenti i tile di un livello vengono disegnati per un altro.
- I tile nella cache non scadono. Eliminare la cartella per scaricarli di nuovo, per esempio dopo una modifica di stile presso il provider.

Schermi ad alta densità (high DPI)

Il controllo VCL disegna i propri tile a **Options.TileSize** pixel, 256 per impostazione predefinita, e non si adatta da solo al DPI del monitor. Su uno schermo ad alta densità, impostare TileSize in base ai pixel per pollice (da 64 a 1024) e impostare **Retina** sui livelli, in modo che i provider che lo supportano inviino tile da 512 pixel che restano nitidi quando vengono ingranditi. Un livello vettoriale con Retina disegna i propri tile a 512 pixel. I provider che supportano i tile retina sono elencati in Tile, livelli e provider.

```
procedure TForm3.SetupHighDPI;
var
  oLayer: TsgcMapLayer;
begin
  oLayer := sgcVCLMap1.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'CARTO Light';
  oLayer.Provider := mtpCartoLight;
  // request the 512 pixel (@2x) tiles of the provider
  oLayer.Retina := True;
  // a cache folder of its own: the cache file names hold only z, x and y
  oLayer.CacheFolder := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'cache\carto@2x';
  // draw the map at the scale of the screen: 256 at 100%, 512 at 200%
```

```
  sgcVCLMap1.Options.TileSize := Round(256 * Screen.PixelsPerInch / 96);
end;
```

Posizione sui dispositivi mobili

- Su Android, abilitare il permesso **Access fine location** nelle opzioni del progetto, e chiamare **RequestPermission** di TsgcMapLocation (Delphi 10.3 e successivi) prima di impostare Active a True. Impostare Active in fase di progettazione avvia il sensore prima che l'utente abbia concesso il permesso.
- Su iOS e macOS, aggiungere NSLocationWhenInUseUsageDescription alle informazioni di versione del progetto. Su Windows, il servizio di localizzazione deve essere abilitato nelle impostazioni della privacy.
- Gli errori sono "Location sensor not available", "Location sensor access denied or in error state" e "Location permission denied". Usare **SimulateLocation** o **LoadTrack** per testare senza un sensore, come fa la demo FireMonkey.

Routing offline

- **Open** di TsgcMapOfflineRouter genera "Invalid routing graph file", "Unsupported routing graph version" o "Truncated routing graph file" quando il GraphFile non è un file .sgcgraph completo di questa versione. Costruirlo di nuovo con lo strumento RouteGraphBuilder.
- "Waypoint n is not near a routable road" significa che il waypoint è fuori dall'area del grafo, o lontano da qualsiasi strada del profilo selezionato. "No route found between waypoints" significa che il grafo non ha alcun collegamento tra di essi, cosa che accade al confine di un estratto.
- L'intero grafo viene caricato in memoria, quindi scegliere l'estratto più piccolo che copra la propria area.
- Il lettore OpenStreetMap supporta file .osm.pbf non compressi e compressi con zlib, il formato dei servizi di estratti più comuni. Un file compresso con LZMA, LZ4, Zstandard o bzip2 genera un errore.

Lazarus

Il controllo Lazarus mostra solo tile da una cartella, perché non può scaricare i tile, e non ha rotazione né opacità. GeoJSON, GPX e KML non vengono compilati con FPC. Vedere Lazarus.

Introduzione

sgcDashboard è un dashboard nativo per Delphi e C++Builder, per VCL e FireMonkey. Un dashboard è una griglia di tile. Ogni tile è un controllo figlio che ospita qualsiasi altro controllo inserito al suo interno, quindi un grafico, una mappa, un visualizzatore PDF, un'anteprima di report, un memo o un elenco possono convivere affiancati sulla stessa superficie tematizzata. Un controllo scheda KPI mostra un singolo valore con la sua tendenza e uno sparkline.
sgcDashboard fa parte della suite visuale di eSeGeCe. I suoi tile ospitano i visualizzatori di **sgcCharts** (grafici con dati in tempo reale), **sgcMaps** (mappe), **sgcPDF** (visualizzatore PDF) e **sgcReports** (anteprima dei report), ed è disegnato con **sgcUICore**, il pacchetto runtime condiviso con il canvas, il rasterizzatore, i font, lo scrittore SVG e i temi chiaro e scuro. sgcDashboard richiede sgcUICore, che viene installato insieme a esso. Gli altri prodotti sono facoltativi: un tile li ospita solo quando sono installati.
Una sola proprietà **Theme** del dashboard fa passare il dashboard, i suoi tile e i controlli ospitati dal tema chiaro a quello scuro e viceversa. Una build Registered permette inoltre all'utente di trascinare e ridimensionare i tile a runtime e salva il layout come JSON, mentre il bridge **sgcDashboardWS** alimenta le schede KPI da una connessione WebSocket, MQTT o server-sent events di sgcWebSockets.

Edizioni

sgcDashboard è distribuito nelle edizioni Registered, Trial e Community. L'edizione Community esclude due funzionalità: il trascinamento e il ridimensionamento dei tile a runtime con SaveLayout e LoadLayout, e il bridge dati in tempo reale sgcDashboardWS. Vedere Edizioni.

Da dove iniziare

- Architettura: il motore di layout, i tile, il canvas e il tema di sgcUICore, VCL e FMX.
- Piattaforme: le versioni di Delphi, C++Builder e le piattaforme.
- Avvio rapido VCL, Avvio rapido FMX e Avvio rapido C++Builder: un primo dashboard in pochi minuti.
- Componenti: i componenti dashboard, tile, scheda KPI e sorgente del bridge.
- Layout, Temi, Persistenza, Dati in tempo reale e Immagini KPI headless.
- Demo: i progetti demo per Delphi e C++Builder.

Architettura

sgcDashboard è costruito a livelli. Ogni livello dipende solo da quelli sottostanti, quindi il motore di layout e il renderer KPI si compilano senza VCL né FireMonkey.

Livello	Unit	Ruolo
Motore di layout	sgcDashboard_Layout	TsgcDashboardLayout: una griglia indipendente dal framework che trasforma la cella di ogni tile (Col, Row, ColSpan, RowSpan) in un rettangolo, con Columns, RowHeight, Gap e Padding in pixel indipendenti dal dispositivo, auto-flow, risoluzione delle collisioni e il calcolo di aggancio per il trascinamento e il ridimensionamento. Vedere Layout.
Dashboard e tile	sgcDashboard_VCL, sgcDashboard_FMX	TsgcVCLDashboard e TsgcFMXDashboard possiedono un motore di layout e vi collocano i propri tile. TsgcVCLDashboardTile e TsgcFMXDashboardTile sono controlli figli, come un TTabSheet dentro un TPageControl, e un controllo inserito in un tile viene ospitato da esso.
Scheda KPI	sgcDashboard_KPI, sgcDashboard_KPI_VCL, sgcDashboard_KPI_FMX	TsgcDashboardKPI è il modello e il renderer. TsgcVCLKPICard e TsgcFMXKPICard sono controlli leggeri che possiedono un modello e lo disegnano.
sgcUICore	sgcUICore_Canvas, sgcUICore_VCL, sgcUICore_FMX, sgcUICore_Theme, sgcUICore_JSON	Il runtime condiviso: il canvas vettoriale e il rasterizzatore su cui si disegna ogni tile e ogni scheda, la base dei controlli VCL e FMX con il controllo del frame rate (MaxFPS) e le richieste di ridisegno thread-safe, i token dei temi chiaro e scuro e l'applicatore di temi, e il lettore e scrittore JSON usati dalla persistenza del layout.
Bridge dati in tempo reale	sgcDashboardWS_Source, _WebSocket, _MQTT, _SSE	TsgcDashboardSource e i suoi discendenti leggono un valore da ogni messaggio JSON di un client sgcWebSockets e lo inviano a una scheda KPI. Il bridge è un pacchetto separato, sgcDashboardWS, che richiede sgcDashboard e sgcWebSockets.

I tile sono controlli figli

Un tile è un vero controllo all'interno del dashboard. In fase di progettazione il verbo "Add Tile" dell'editor del componente dashboard crea un tile, e qualsiasi controllo può essere inserito in un tile dalla palette. Spostare o ridimensionare un tile nel designer lo aggancia alla griglia. A runtime un tile viene creato nel codice e il suo **Parent** viene impostato sul dashboard. Il tile disegna una superficie a scheda con un bordo, angoli arrotondati e un'intestazione facoltativa con il suo **Title**, e lascia la propria area client ai controlli che ospita.

Disegno e temi

I tile e le schede KPI si disegnano tramite il canvas di sgcUICore, lo stesso canvas usato da sgcCharts, quindi un tema chiaro o scuro appare identico su entrambi i framework e nell'output PNG e SVG headless. Un tile non disegna i controlli che ospita. Vi applica il tema tramite le loro proprietà published: vedere Temi.

VCL e FMX

Le classi VCL e FMX hanno le stesse proprietà, metodi ed eventi. Il dashboard VCL discende da TScrollingWinControl e quello FMX da TVertScrollBox, quindi una griglia più alta della vista scorre in verticale. Ogni dimensione

del layout è espressa in pixel indipendenti dal dispositivo e viene scalata in base ai PPI del monitor in VCL e alla scala del form in FMX.

Vedere anche

- Piattaforme
- Layout
- Temi

Edizioni

sgcDashboard viene compilato dallo stesso sorgente per ogni edizione. L'edizione cambia soltanto le funzionalità che una build compila.

Edizione	Include
Registered	Tutto: i dashboard e i tile VCL e FMX, le schede KPI e le immagini KPI headless, i temi, il trascinamento e il ridimensionamento dei tile a runtime con SaveLayout e LoadLayout, e il bridge dati in tempo reale sgcDashboardWS.
Trial	Le stesse funzionalità di Registered. Una build compilata con SGC_TRIAL mostra un avviso che si tratta di una versione di prova una volta trascorsa la finestra di rilascio indicata nella build. Nient'altro cambia.
Community	I dashboard e i tile, il layout a griglia con auto-flow, le schede KPI con sparkline e output PNG e SVG headless, e i temi chiaro e scuro. Esclude il trascinamento e il ridimensionamento a runtime con SaveLayout e LoadLayout, e il bridge sgcDashboardWS.

Cosa esclude Community

L'edizione Community si compila con SGC_DASHBOARD_PERSIST non definito. Questi membri non esistono in una build Community:

- **AllowDrag**, **AllowResize** e **OnLayoutChanged** del dashboard.
- **SaveLayout**, **LoadLayout**, **SaveLayoutToFile**, **LoadLayoutFromFile**, **SaveLayoutToStream** e **LoadLayoutFromStream** del dashboard.
- **Locked** del tile VCL. In FMX, Locked è la proprietà standard di FMX e resta disponibile, semplicemente non ha nessun trascinamento da bloccare.

L'edizione Community è inoltre distribuita senza le unit e i pacchetti sgcDashboardWS, quindi TsgcDashboardSource_WebSocket, TsgcDashboardSource_MQTT e TsgcDashboardSource_SSE non sono disponibili. Una scheda KPI può comunque essere alimentata da codice con **Value** e **AddValue**.
L'edizione è una scelta in fase di compilazione in sgcVer.inc (SGC_COMMUNITY, che disattiva anche SGC_TRIAL), non un interruttore a runtime. Il codice che usa uno dei membri sopra elencati non si compila con una build Community, vedere Risoluzione dei problemi.

Vedere anche

- Persistenza
- Dati in tempo reale
- Piattaforme

Installazione

sgcDashboard fa parte della distribuzione sgcUI. Un unico installer copre i prodotti sgcUI (sgcUICore, sgcCharts, sgcPDF, sgcReports, sgcMaps, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard) e installa solo i prodotti inclusi nella propria licenza.

Installazione con l'installer sgcUI

1. Eseguire l'installer sgcUI e accedere con il nome utente e la password del proprio account eSeGeCe.
2. Scegliere le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti, selezionare **sgcDashboard** e gli altri prodotti desiderati. Il server delle licenze restituisce i prodotti di cui si è titolari e l'installer mostra una casella di controllo per ogni prodotto. I prodotti non inclusi nella licenza sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca ogni prodotto.
4. L'installer copia i file, poi compila i package sul computer per ogni IDE selezionato, in ordine di dipendenza, e installa i package design time.

Cosa include sgcDashboard

- **sgcUICore**, la base condivisa dei prodotti di layout e di sgcCharts. Non ha una casella di controllo propria. L'installer lo installa automaticamente ogni volta che sgcDashboard è selezionato.
- **sgcDashboard for sgcWebSockets**, elencato in **sgcWebSockets bridges**. Installa i package sgcDashboardWS con le origini WebSocket, MQTT e SSE (vedere Dati in tempo reale). L'installer lo propone solo quando sgcWebSockets è già installato sul computer e la licenza include sgcDashboard. In caso contrario è disattivato.

Cartelle installate

Ogni prodotto viene installato in un'unica cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la Trial e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di ogni prodotto installato. È l'unico library path di sgcUI.
`Packages`	I package di ogni prodotto installato, un set per prodotto e per versione dell'IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione dell'IDE e piattaforma, ad esempio `LibD13` .
`Demos\Dashboard`	Le demo di sgcDashboard. Vedere Demo.

L'installer aggiunge `sgcUI\Source` al library path e al browsing path di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate. sgcUICore si trova nella stessa cartella `Source`, quindi non richiede un percorso proprio.

Trial e Community

- **Trial**: l'installer sgcUI Trial installa ogni prodotto in modalità di prova, sgcDashboard incluso.
- **Community**: l'installer gratuito sgcUI Community include sgcDashboard, insieme a sgcCharts, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard. I bridge sgcWebSockets non fanno parte dell'installer Community, e sgcPDF e sgcMaps non fanno parte di Community. Vedere Edizioni per ciò che la build Community non include.

Installazioni standalone precedenti

Se l'installer trova una precedente installazione standalone di sgcUICore, ad esempio quella scritta dall'installer standalone di sgcCharts, elenca i library path e i package design time di tale installazione nella pagina **Previous installations**. Quando si prosegue, li rimuove dall'IDE prima di compilare i nuovi package, così non esistono mai due copie di una unit nel percorso.

Compilazione manuale dei package

Per compilare i package manualmente, aprirli per la propria versione dell'IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, ad esempio `sgcDashboardD13.dpk`.

Package	Contenuto
`sgcUICore<V>`	La base condivisa sgcUICore (runtime).
`sgcDashboard<V>` / `dclsgcDashboard<V>`	I componenti di sgcDashboard (runtime / design time).
`sgcDashboardWS<V>` / `dclsgcDashboardWS<V>`	Il bridge sgcWebSockets (runtime / design time). Richiede sgcWebSockets.

Compilarli in ordine di dipendenza: `sgcUICore`, poi `sgcDashboard`, poi `dclsgcDashboard` e infine i package bridge. Installare poi i package design time `dcl*` e aggiungere `sgcUI\Source` al library path della propria versione di Delphi (Tools > Options > Language > Delphi Options > Library > Library path). Per C++Builder, aprire il progetto `.cbproj` corrispondente alla propria versione, ad esempio `sgcDashboardC13.cbproj`, e compilarlo. Gli header `.hpp` generati appaiono accanto al package compilato.

.NET

Per .NET non cambia nulla. sgcDashboard continua a essere distribuito come propri package NuGet (`esegece.sgcDashboard` e i relativi package companion). Vedere l'installazione .NET.

Piattaforme

Destinazione	Supporto
Delphi	Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13.
C++Builder	C++Builder 2007, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13. I pacchetti generano gli header .hpp e i file .lib che un progetto C++Builder include e collega.
VCL	TsgcVCLDashboard, TsgcVCLDashboardTile e TsgcVCLKPICard su Windows, Win32 e Win64, in ogni versione di Delphi.
FireMonkey	TsgcFMXDashboard, TsgcFMXDashboardTile e TsgcFMXKPICard da Delphi XE6 in poi (SGC_DASHBOARD_FMX), su Win32, Win64, macOS, iOS e Android.
Linux64	Le unit indipendenti dal framework, il motore di layout (sgcDashboard_Layout) e il modello KPI con il suo output PNG e SVG headless (sgcDashboard_KPI), da Delphi 10.2 in poi (SGC_DASHBOARD_LINUX). I controlli FMX su Linux richiedono FMX per Linux (FMXLinux).
Bridge dati in tempo reale	I pacchetti sgcDashboardWS, dove sono installati i pacchetti sgcWebSockets per lo stesso IDE.
.NET	Un port in C# con la stessa API per WinForms, WPF e Avalonia, l'output headless in PNG e SVG e il bridge sgcWebSockets, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9, vedere Panoramica .NET.

Pacchetti

sgcDashboard include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcDashboardD13.dpk per Delphi 13 e sgcDashboardC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede
sgcDashboard	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey.	rtl, sgcUICore
sgcDashboardVCL	Runtime, VCL	sgcDashboard_VCL e sgcDashboard_KPI_VCL (TsgcVCLDashboard, TsgcVCLDashboardTile, TsgcVCLKPICard)	rtl, vcl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcDashboard
sgcDashboardFMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcDashboard_FMX e sgcDashboard_KPI_FMX (TsgcFMXDashboard, TsgcFMXDashboardTile, TsgcFMXKPICard)	rtl, fmx, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcDashboard
dclsgcDashboard	Design time, VCL	Registra i componenti VCL nella pagina **SGC Dashboard** della palette e aggiunge il verbo "Add Tile" all'editor del componente dashboard.	designide, rtl, vcl, sgcDashboard, sgcDashboardVCL
dclsgcDashboardFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra i componenti FireMonkey nella pagina **SGC Dashboard** della palette, con lo stesso verbo "Add Tile".	designide, rtl, fmx, sgcDashboard, sgcDashboardFMX, dclsgcDashboard

sgcDashboardWS, dclsgcDashboardWS	Runtime e design time, bridge sgcWebSockets	Il bridge dei dati live, indipendente dal framework.	rtl, sgcDashboard, sgcWebSockets

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcDashboardFMX richiede dclsgcDashboard, quindi installate prima dclsgcDashboard.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcDashboard	sgcDashboardVCL	sgcDashboardFMX	dclsgcDashboard, dclsgcDashboardFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32
10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE.

C++Builder	sgcDashboard, sgcDashboardVCL	sgcDashboardFMX	dclsgcDashboard, dclsgcDashboardFMX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcDashboard)
Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcDashboard)
Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcDashboardC13.cbproj, sgcDashboardVCLC13.cbproj, sgcDashboardFMXC13.cbproj, dclsgcDashboardC13.cbproj e

dclsgcDashboardFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (TsgcFMXDashboard, TsgcFMXDashboardTile e TsgcFMXKPICard) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcDashboardVCL funzionano solo su Windows.
- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcDashboard_FMX e sgcDashboard_KPI_FMX.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcDashboard viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa il motore di layout e il modello KPI con il suo output PNG e SVG headless. Per Linux64 non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.

Catturare un form VCL con PaintTo

Per catturare un form VCL, o una dashboard al suo interno, in una bitmap con PaintTo, bloccate il canvas della bitmap attorno alla chiamata. PaintTo su un canvas non bloccato può perdere il suo contesto di dispositivo quando un controllo nativo del form elabora un messaggio durante la cattura, e la bitmap risulta vuota o parziale. Un form FireMonkey usa invece MakeScreenshot.

```
procedure CaptureForm(aForm: TForm; const aFileName: string);
var
  vBitmap: TBitmap;
begin
  vBitmap := TBitmap.Create;
  try
    vBitmap.SetSize(aForm.ClientWidth, aForm.ClientHeight);
    vBitmap.Canvas.Lock;
    try
      aForm.PaintTo(vBitmap.Canvas, 0, 0);
    finally
      vBitmap.Canvas.Unlock;
    end;
    vBitmap.SaveToFile(aFileName);
  finally
    vBitmap.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Edizioni
- Architettura
- Risoluzione dei problemi

Avvio rapido VCL

In fase di progettazione

- Inserire un **TsgcVCLDashboard** dalla pagina **SGC Dashboard** della palette in un form e impostare **Align** su alClient.
- Fare clic con il pulsante destro sul dashboard e scegliere **Add Tile**. Ripetere l'operazione per ogni tile. Un nuovo tile ha Col e Row impostati a -1, quindi l'auto-flow lo colloca nel primo slot libero della griglia. Impostare Col, Row, ColSpan e RowSpan nell'Object Inspector, oppure spostare e ridimensionare il tile nel designer, per assegnargli una cella fissa.
- Selezionare un tile e inserirvi un controllo, per esempio un TsgcVCLChart di sgcCharts o un TMemo, e impostare il suo **Align** su alClient.
- Inserire un **TsgcVCLKPICard** in un altro tile, impostare il suo Align su alClient e compilare **Title**, **Value**, **Trend** e **TrendValue**. Impostare **ShowHeader** di quel tile su False, la scheda mostra già il proprio titolo.
- Impostare **Theme** del dashboard su utDark. Il dashboard, i tile, la scheda KPI e i controlli ospitati passano alla palette scura.

Nel codice

Lo stesso dashboard creato a runtime. Il programma si compila così com'è con `sgcUI\Source` nel percorso di ricerca.

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls,
  sgcUICore_Theme, sgcDashboard_KPI, sgcDashboard_VCL, sgcDashboard_KPI_VCL;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oTile: TsgcVCLDashboardTile;
  oCard: TsgcVCLKPICard;
  oMemo: TMemo;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcDashboard VCL Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  // the dashboard: a 12 column grid that fills the form
  FDashboard := TsgcVCLDashboard.Create(Self);
  FDashboard.Parent := Self;
  FDashboard.Align := alClient;
  FDashboard.Columns := 12;
  FDashboard.RowHeight := 110;

  // a KPI tile at column 0, row 0, 3 columns wide and 2 rows high
  oTile := TsgcVCLDashboardTile.Create(Self);
  oTile.Name := 'tileRevenue';
  oTile.Parent := FDashboard;
  oTile.Col := 0;
  oTile.Row := 0;
  oTile.ColSpan := 3;
  oTile.RowSpan := 2;
  oTile.ShowHeader := False;

  oCard := TsgcVCLKPICard.Create(Self);
  oCard.Parent := oTile;
  oCard.Align := alClient;
  oCard.Title := 'Revenue';
  oCard.Value := '12,480 USD';
  oCard.Icon := '$';
  oCard.Trend := ktUp;
```

```
  oCard.TrendValue := '+4.2 %';
  oCard.FooterText := 'vs last week';
  oCard.AddValue(11200);
  oCard.AddValue(11900);
  oCard.AddValue(12480);

  // a log tile, Col and Row stay -1: auto-flow puts it in the first free slot
  oTile := TsgcVCLDashboardTile.Create(Self);
  oTile.Name := 'tileEvents';
  oTile.Parent := FDashboard;
  oTile.Title := 'Events';
  oTile.ColSpan := 6;
  oTile.RowSpan := 3;

  oMemo := TMemo.Create(Self);
  oMemo.Parent := oTile;
  oMemo.Align := alClient;
  oMemo.Lines.Add('Service started');

  // one property themes the dashboard, the tiles and the hosted controls
  FDashboard.Theme := utDark;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLDashboard
- TsgcVCLDashboardTile
- TsgcVCLKPICard
- Layout
- Temi

Avvio rapido FMX

I controlli FireMonkey richiedono Delphi XE6 o successivo. Si usano esattamente come quelli VCL: inserire un **TsgcFMXDashboard**, impostare **Align** su Client, usare il verbo **Add Tile** e inserire controlli o un **TsgcFMXKPICard** nei tile.

Nel codice

```
uses
  System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types,
  sgcUICore_Theme, sgcDashboard_KPI, sgcDashboard_FMX, sgcDashboard_KPI_FMX;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oTile: TsgcFMXDashboardTile;
  oCard: TsgcFMXKPICard;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcDashboard FMX Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  FDashboard := TsgcFMXDashboard.Create(Self);
  FDashboard.Parent := Self;
  FDashboard.Align := TAlignLayout.Client;
  FDashboard.Columns := 12;
  FDashboard.RowHeight := 110;

  oTile := TsgcFMXDashboardTile.Create(Self);
  oTile.Parent := FDashboard;
  oTile.ColSpan := 4;
  oTile.RowSpan := 2;
  oTile.ShowHeader := False;

  oCard := TsgcFMXKPICard.Create(Self);
  oCard.Parent := oTile;
  oCard.Align := TAlignLayout.Client;
  oCard.Title := 'Active users';
  oCard.Value := '1,284';
  oCard.Trend := ktDown;
  oCard.TrendValue := '-2.1 %';
  oCard.AddValue(1310);
  oCard.AddValue(1284);

  FDashboard.Theme := utDark;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXDashboard
- TsgcFMXDashboardTile
- TsgcFMXKPICard
- Piattaforme

Avvio rapido C++Builder

Installare i pacchetti sgcDashboard per la propria versione di C++Builder, aggiungere `sgcUI\Source` e la cartella delle unit compilate, ad esempio `sgcUI\LibD13\win32` (`sgcUI\LibD13\win64` per il 64 bit), ai percorsi di include e di libreria del progetto, e usare i componenti dalla pagina **SGC Dashboard** della palette esattamente come in Delphi. Il verbo **Add Tile** funziona allo stesso modo. L'installer aggiunge automaticamente entrambi i percorsi all'IDE. Gli header .hpp e i file .lib generati di sgcDashboard e sgcUICore si trovano in quell'unica cartella, quindi sgcUICore non richiede un percorso proprio.

Nel codice

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Demo
- Piattaforme

Demo

Le demo si trovano nella cartella **Demos** dell'installazione, con un progetto Delphi in Demos\Delphi e la stessa demo per C++Builder in Demos\CBuilder. Ogni cartella di demo contiene un readme.html che spiega cosa fa la demo e come funziona. Le demo sono applicazioni VCL per Win32 e Win64.

Demo	Componenti	Cosa mostra
Basic	TsgcVCLDashboard, TsgcVCLDashboardTile, TsgcVCLKPICard	Un dashboard con sei tile su una griglia a 12 colonne: quattro schede KPI in tempo reale animate da un timer, un registro eventi e un elenco di server, con un selettore del tema chiaro e scuro che applica il tema anche al TMemo e al TListBox.
Suite	TsgcVCLDashboard, TsgcVCLKPICard, TsgcVCLChart, TsgcVCLMap, TsgcPDFViewerControl, TsgcReportPreviewVCL	Un dashboard i cui tile ospitano gli altri prodotti VCL di eSeGeCe: un grafico a linee sgcCharts in tempo reale, una mappa sgcMaps, un visualizzatore sgcPDF e un'anteprima sgcReports, accanto a due schede KPI, tutti con lo stesso tema. Richiede i sorgenti di sgcCharts, sgcMaps, sgcPDF e sgcReports nel percorso di ricerca.
LiveKPI	TsgcVCLKPICard, TsgcDashboardSource_WebSocket, TsgcWebSocketClient, TsgcWebSocketServer	Tre schede KPI collegate a un flusso WebSocket tramite TsgcDashboardSource_WebSocket. Un TsgcWebSocketServer all'interno della demo trasmette un messaggio JSON ogni 500 ms, e ogni sorgente ne legge il proprio ValuePath. Richiede i sorgenti di sgcWebSockets e non fa parte dell'edizione Community.
SaveLayout	TsgcVCLDashboard, TsgcVCLDashboardTile, TsgcVCLKPICard	Un dashboard che l'utente riorganizza a runtime con AllowDrag e AllowResize, un layout salvato in layout.json e caricato da esso con SaveLayoutToFile e LoadLayoutFromFile, e OnLayoutChanged. Non fa parte dell'edizione Community.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Persistenza
- Dati in tempo reale

TsgcVCLDashboard

Unit: sgcDashboard_VCL
TsgcVCLDashboard è il dashboard VCL, solo per Windows. Dispone i suoi figli TsgcVCLDashboardTile su una griglia di **Columns** colonne e righe di **RowHeight** pixel, con **Gap** tra i tile e **Padding** attorno ad essi, e scorre in verticale quando i tile sono più alti del controllo. I tile si aggiungono in fase di progettazione con il verbo **Add Tile** dell'editor del componente. Vedere Layout per sapere come vengono collocate le celle.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom. Disegna lo sfondo del dashboard ed è seguito da ogni tile il cui ParentTheme è True, che lo applica ai controlli ospitati. Vedere Temi.
Columns	Integer	Numero di colonne della griglia. Predefinito 12.
RowHeight	Integer	Altezza di una riga della griglia, in pixel indipendenti dal dispositivo. Predefinito 120.
Gap	Integer	Spazio tra due tile, in pixel indipendenti dal dispositivo. Predefinito 12.
Padding	Integer	Spazio tra il bordo del dashboard e i tile, in pixel indipendenti dal dispositivo. Predefinito 12.
AutoFlow	Boolean	Se True (predefinito), un tile il cui Col o Row è -1 occupa il primo slot libero della griglia. Se False, -1 viene letto come 0.
AllowDrag	Boolean	Spostamento a runtime di un tile tramite la sua intestazione. Predefinito False. Non presente nell'edizione Community.
AllowResize	Boolean	Ridimensionamento a runtime di un tile tramite la maniglia nell'angolo in basso a destra. Predefinito False. Non presente nell'edizione Community.
Layout	TsgcDashboardLayout (public, sola lettura)	Il motore di layout a griglia del dashboard. Vedere Layout.

Sono pubblicati anche i consueti membri di TScrollingWinControl: **Align**, **Anchors**, **Constraints**, **Enabled**, **ParentShowHint**, **PopupMenu**, **ShowHint**, **TabOrder**, **TabStop**, **Visible**, **OnClick**, **OnDblClick**, **OnMouseDown**, **OnMouseMove**, **OnMouseUp** e **OnResize**.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Arrange		Colloca subito i tile sulla griglia. Il dashboard si riorganizza da solo quando cambia un tile o una proprietà della griglia, quindi raramente serve chiamarlo.

ApplyTheme		Applica di nuovo il tema di ogni tile ai controlli che ospita, per esempio dopo che dei controlli sono stati aggiunti o modificati nel codice.
SaveLayout	string	Le metriche della griglia e la cella e la visibilità di ogni tile con nome, come JSON. Non presente nell'edizione Community.
LoadLayout(const aJSON: string)		Applica un testo prodotto da SaveLayout. I tile sono associati per Name, i nomi sconosciuti vengono ignorati e i tile assenti dal testo mantengono le proprie celle. Un solo riposizionamento, poi OnLayoutChanged. Non presente nell'edizione Community.
SaveLayoutToFile(const aFileName: string)		Scrive il risultato di SaveLayout in un file, UTF-8 senza BOM. Non presente nell'edizione Community.
LoadLayoutFromFile(const aFileName: string)		Legge un file di layout scritto da SaveLayoutToFile. Un eventuale BOM viene saltato. Non presente nell'edizione Community.
SaveLayoutToStream(aStream: TStream)		Scrive il risultato di SaveLayout in uno stream, UTF-8 senza BOM. Non presente nell'edizione Community.
LoadLayoutFromStream(aStream: TStream)		Legge un layout da uno stream. Un eventuale BOM viene saltato. Non presente nell'edizione Community.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnLayoutChanged	TNotifyEvent	Un trascinamento o un ridimensionamento a runtime ha modificato la cella di un tile, oppure è stato applicato LoadLayout. Non presente nell'edizione Community.

Esempio

```
constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oTile: TsgcVCLDashboardTile;
  oCard: TsgcVCLKPICard;
  oMemo: TMemo;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcDashboard VCL Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  // the dashboard: a 12 column grid that fills the form
  FDashboard := TsgcVCLDashboard.Create(Self);
  FDashboard.Parent := Self;
  FDashboard.Align := alClient;
  FDashboard.Columns := 12;
  FDashboard.RowHeight := 110;

  // a KPI tile at column 0, row 0, 3 columns wide and 2 rows high
  oTile := TsgcVCLDashboardTile.Create(Self);
  oTile.Name := 'tileRevenue';
  oTile.Parent := FDashboard;
  oTile.Col := 0;
  oTile.Row := 0;
```

```
  oTile.ColSpan := 3;
  oTile.RowSpan := 2;
  oTile.ShowHeader := False;

  oCard := TsgcVCLKPICard.Create(Self);
  oCard.Parent := oTile;
  oCard.Align := alClient;
  oCard.Title := 'Revenue';
  oCard.Value := '12,480 USD';
  oCard.Icon := '$';
  oCard.Trend := ktUp;
  oCard.TrendValue := '+4.2 %';
  oCard.FooterText := 'vs last week';
  oCard.AddValue(11200);
  oCard.AddValue(11900);
  oCard.AddValue(12480);

  // a log tile, Col and Row stay -1: auto-flow puts it in the first free slot
  oTile := TsgcVCLDashboardTile.Create(Self);
  oTile.Name := 'tileEvents';
  oTile.Parent := FDashboard;
  oTile.Title := 'Events';
  oTile.ColSpan := 6;
  oTile.RowSpan := 3;

  oMemo := TMemo.Create(Self);
  oMemo.Parent := oTile;
  oMemo.Align := alClient;
  oMemo.Lines.Add('Service started');

  // one property themes the dashboard, the tiles and the hosted controls
  FDashboard.Theme := utDark;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLDashboardTile
- TsgcFMXDashboard
- Layout
- Persistenza
- Temi

TsgcVCLDashboardTile

Unit: sgcDashboard_VCL
TsgcVCLDashboardTile è un tile di un TsgcVCLDashboard. Disegna una scheda tematizzata con un bordo, angoli arrotondati e un'intestazione facoltativa, e ospita qualsiasi controllo VCL inserito al suo interno: un grafico, una mappa, un visualizzatore PDF, un'anteprima di report, una scheda KPI o un controllo standard. Il tile applica il proprio tema effettivo ai controlli che ospita. Il tile non disegna mai da sé i controlli ospitati.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Title	string	Testo dell'intestazione del tile.
ShowHeader	Boolean	Disegna la fascia dell'intestazione con il Title. Predefinito True. L'area client del tile inizia sotto l'intestazione.
Col	Integer	Colonna della griglia del tile, a base zero. Predefinito -1, collocato dall'auto-flow.
Row	Integer	Riga della griglia del tile, a base zero. Predefinito -1, collocato dall'auto-flow.
ColSpan	Integer	Numero di colonne coperte dal tile. Predefinito 3, limitato tra 1 e Columns.
RowSpan	Integer	Numero di righe coperte dal tile. Predefinito 2, almeno 1.
ParentTheme	Boolean	Il tile e i controlli ospitati seguono il Theme del dashboard. Predefinito True.
Theme	TsgcUITheme	Tema del tile. Impostarlo azzera ParentTheme. Fuori da un dashboard un tile con ParentTheme usa utLight.
Locked	Boolean	Il tile non viene mai spostato né ridimensionato a runtime, anche quando il dashboard lo consente. Predefinito False. Non presente nell'edizione Community.
Dashboard	TsgcVCLDashboard (public, sola lettura)	Il dashboard a cui appartiene il tile, nil quando il suo parent non è un dashboard.

Sono pubblicati anche i consueti membri dei controlli: **Constraints**, **Enabled**, **Hint**, **ParentShowHint**, **PopupMenu**, **ShowHint**, **Visible**, **OnClick**, **OnContextPopup**, **OnDblClick**, **OnMouseDown**, **OnMouseMove**, **OnMouseUp** e **OnResize**. Un tile nascosto (Visible False) lascia libera la propria cella.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
GetCell	TsgcDashboardCell	La cella richiesta dal tile, un record con Col, Row, ColSpan e RowSpan.
SetCell(const aCell: TsgcDashboardCell)		Imposta Col, Row, ColSpan e RowSpan in un solo passaggio, con un unico riposizionamento del dashboard.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnResize	TNotifyEvent	Il tile è stato ridimensionato, da un riposizionamento del dashboard o da un ridimensionamento a runtime.

Esempio

I tile seguono il tema del dashboard a meno che non ne impostino uno proprio:

```
procedure ApplyThemes(aDashboard: TsgcVCLDashboard;
  aTileLight: TsgcVCLDashboardTile);
begin
  // every tile with ParentTheme = True follows the dashboard
  aDashboard.Theme := utDark;
  // this tile keeps its own theme: setting Theme clears ParentTheme
  aTileLight.Theme := utLight;
  // back to the dashboard theme
  aTileLight.ParentTheme := True;
  // pushes the theme again, after controls were changed in code
  aDashboard.ApplyTheme;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLDashboard
- TsgcFMXDashboardTile
- Layout
- Temi

TsgcFMXDashboard

Unit: sgcDashboard_FMX
TsgcFMXDashboard è il dashboard FireMonkey, disponibile da Delphi XE6. Ha gli stessi membri di griglia, tema e persistenza di TsgcVCLDashboard. Discende da TVertScrollBox, quindi i tile scorrono in verticale, e il suo **Padding** è un Integer in pixel indipendenti dal dispositivo che sostituisce il Padding di tipo TBounds dei controlli FMX. Il verbo **Add Tile** dell'editor del componente è disponibile nell'IDE per Windows.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom. Disegna lo sfondo del dashboard ed è seguito da ogni tile il cui ParentTheme è True, che lo applica ai controlli ospitati. Vedere Temi.
Columns	Integer	Numero di colonne della griglia. Predefinito 12.
RowHeight	Integer	Altezza di una riga della griglia, in pixel indipendenti dal dispositivo. Predefinito 120.
Gap	Integer	Spazio tra due tile, in pixel indipendenti dal dispositivo. Predefinito 12.
Padding	Integer	Spazio tra il bordo del dashboard e i tile, in pixel indipendenti dal dispositivo. Predefinito 12.
AutoFlow	Boolean	Se True (predefinito), un tile il cui Col o Row è -1 occupa il primo slot libero della griglia. Se False, -1 viene letto come 0.
AllowDrag	Boolean	Spostamento a runtime di un tile tramite la sua intestazione. Predefinito False. Non presente nell'edizione Community.
AllowResize	Boolean	Ridimensionamento a runtime di un tile tramite la maniglia nell'angolo in basso a destra. Predefinito False. Non presente nell'edizione Community.
Layout	TsgcDashboardLayout (public, sola lettura)	Il motore di layout a griglia del dashboard. Vedere Layout.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Arrange		Colloca subito i tile sulla griglia. Il dashboard si riorganizza da solo quando cambia un tile o una proprietà della griglia, quindi raramente serve chiamarlo.
ApplyTheme		Applica di nuovo il tema di ogni tile ai controlli che ospita, per esempio dopo che dei controlli sono stati aggiunti o modificati nel codice.

SaveLayout	string	Le metriche della griglia e la cella e la visibilità di ogni tile con nome, come JSON. Non presente nell'edizione Community.
LoadLayout(const aJSON: string)		Applica un testo prodotto da SaveLayout. I tile sono associati per Name, i nomi sconosciuti vengono ignorati e i tile assenti dal testo mantengono le proprie celle. Un solo riposizionamento, poi OnLayoutChanged. Non presente nell'edizione Community.
SaveLayoutToFile(const aFileName: string)		Scrive il risultato di SaveLayout in un file, UTF-8 senza BOM. Non presente nell'edizione Community.
LoadLayoutFromFile(const aFileName: string)		Legge un file di layout scritto da SaveLayoutToFile. Un eventuale BOM viene saltato. Non presente nell'edizione Community.
SaveLayoutToStream(aStream: TStream)		Scrive il risultato di SaveLayout in uno stream, UTF-8 senza BOM. Non presente nell'edizione Community.
LoadLayoutFromStream(aStream: TStream)		Legge un layout da uno stream. Un eventuale BOM viene saltato. Non presente nell'edizione Community.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnLayoutChanged	TNotifyEvent	Un trascinamento o un ridimensionamento a runtime ha modificato la cella di un tile, oppure è stato applicato LoadLayout. Non presente nell'edizione Community.

Esempio

```
constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oTile: TsgcFMXDashboardTile;
  oCard: TsgcFMXKPICard;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcDashboard FMX Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  FDashboard := TsgcFMXDashboard.Create(Self);
  FDashboard.Parent := Self;
  FDashboard.Align := TAlignLayout.Client;
  FDashboard.Columns := 12;
  FDashboard.RowHeight := 110;

  oTile := TsgcFMXDashboardTile.Create(Self);
  oTile.Parent := FDashboard;
  oTile.ColSpan := 4;
  oTile.RowSpan := 2;
  oTile.ShowHeader := False;

  oCard := TsgcFMXKPICard.Create(Self);
  oCard.Parent := oTile;
  oCard.Align := TAlignLayout.Client;
  oCard.Title := 'Active users';
  oCard.Value := '1,284';
  oCard.Trend := ktDown;
  oCard.TrendValue := '-2.1 %';
```

```
  oCard.AddValue(1310);
  oCard.AddValue(1284);

  FDashboard.Theme := utDark;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXDashboardTile
- TsgcVCLDashboard
- Avvio rapido FMX

TsgcFMXDashboardTile

Unit: sgcDashboard_FMX
TsgcFMXDashboardTile è un tile di un TsgcFMXDashboard, con gli stessi membri di TsgcVCLDashboardTile. Un tile la cui proprietà FMX standard **Locked** è True non avvia mai un trascinamento o un ridimensionamento a runtime.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Title	string	Testo dell'intestazione del tile.
ShowHeader	Boolean	Disegna la fascia dell'intestazione con il Title. Predefinito True. L'area client del tile inizia sotto l'intestazione.
Col	Integer	Colonna della griglia del tile, a base zero. Predefinito -1, collocato dall'auto-flow.
Row	Integer	Riga della griglia del tile, a base zero. Predefinito -1, collocato dall'auto-flow.
ColSpan	Integer	Numero di colonne coperte dal tile. Predefinito 3, limitato tra 1 e Columns.
RowSpan	Integer	Numero di righe coperte dal tile. Predefinito 2, almeno 1.
ParentTheme	Boolean	Il tile e i controlli ospitati seguono il Theme del dashboard. Predefinito True.
Theme	TsgcUITheme	Tema del tile. Impostarlo azzera ParentTheme. Fuori da un dashboard un tile con ParentTheme usa utLight.
Locked	Boolean	La proprietà FMX standard. Un tile bloccato non viene mai spostato né ridimensionato a runtime. Predefinito False.
Dashboard	TsgcFMXDashboard (public, sola lettura)	Il dashboard a cui appartiene il tile, nil quando il suo parent non è un dashboard.

Sono pubblicati anche i consueti membri dei controlli FMX, tra cui **Anchors**, **Enabled**, **Hint**, **Margins**, **Opacity**, **PopupMenu**, **Visible**, e gli eventi del mouse, di disegno e di ridimensionamento.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
GetCell	TsgcDashboardCell	La cella richiesta dal tile, un record con Col, Row, ColSpan e RowSpan.
SetCell(const aCell: TsgcDashboardCell)		Imposta Col, Row, ColSpan e RowSpan in un solo passaggio, con un unico riposizionamento del dashboard.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnResize	TNotifyEvent	Il tile è stato ridimensionato.
OnResized	TNotifyEvent	Il ridimensionamento del tile è terminato.

Esempio

```
constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oTile: TsgcFMXDashboardTile;
  oCard: TsgcFMXKPICard;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcDashboard FMX Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  FDashboard := TsgcFMXDashboard.Create(Self);
  FDashboard.Parent := Self;
  FDashboard.Align := TAlignLayout.Client;
  FDashboard.Columns := 12;
  FDashboard.RowHeight := 110;

  oTile := TsgcFMXDashboardTile.Create(Self);
  oTile.Parent := FDashboard;
  oTile.ColSpan := 4;
  oTile.RowSpan := 2;
  oTile.ShowHeader := False;

  oCard := TsgcFMXKPICard.Create(Self);
  oCard.Parent := oTile;
  oCard.Align := TAlignLayout.Client;
  oCard.Title := 'Active users';
  oCard.Value := '1,284';
  oCard.Trend := ktDown;
  oCard.TrendValue := '-2.1 %';
  oCard.AddValue(1310);
  oCard.AddValue(1284);

  FDashboard.Theme := utDark;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXDashboard
- TsgcVCLDashboardTile
- Temi

TsgcDashboardKPI

Unit: sgcDashboard_KPI
TsgcDashboardKPI è il modello e il renderer indipendente dal framework di una scheda KPI: un titolo, un valore grande, un'icona facoltativa, una freccia di tendenza con il suo testo, un testo a piè di scheda e uno sparkline degli ultimi MaxPoints valori. **Render** disegna la scheda su qualsiasi canvas di sgcUICore, quindi lo stesso codice disegna TsgcVCLKPICard, TsgcFMXKPICard e le immagini PNG e SVG headless. Si compila su ogni piattaforma, Linux64 incluso.
AddValue e ClearValues possono essere chiamati da qualsiasi thread, i valori sono protetti da un lock e OnChange viene quindi chiamato da quel thread. Ogni altra proprietà va impostata dal thread principale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Title	string	Didascalia in alto nella scheda.
Value	string	Il valore grande della scheda, già formattato.
Icon	string	Un breve glifo di testo disegnato in un cerchio di accento, per esempio '$' o '%'. Se vuoto, non viene disegnata alcuna icona.
Trend	TsgcDashboardKPITrend	ktNone (predefinito), ktUp, ktDown o ktNeutral. Disegna la freccia di tendenza, verde per l'aumento e rossa per la diminuzione.
TrendValue	string	Testo accanto alla freccia di tendenza, per esempio '+4.2 %'.
FooterText	string	Piccolo testo in basso nella scheda.
AccentColor	TsgcUIColor	Colore $AARRGGBB del cerchio dell'icona e dello sparkline. 0 (predefinito) usa il colore di accento del tema.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. All'interno di un tile di un dashboard lo imposta il tile.
MaxPoints	Integer	Numero di valori conservati dallo sparkline. Predefinito 50. Il valore più vecchio viene scartato quando ne arriva uno nuovo.
ValueCount	Integer (public, sola lettura)	Numero di valori dello sparkline.
Values[Index: Integer]	Double (public, sola lettura)	Un valore dello sparkline, dal più vecchio.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
AddValue(aValue: Double)		Aggiunge un valore allo sparkline. Thread-safe. I valori NaN e infiniti vengono ignorati.

ClearValues		Rimuove tutti i valori dello sparkline.
GetValueArray	TsgcDash-boardKPI-Values	Una copia dei valori dello sparkline, dal più vecchio.
Render(aCanvas: TsgcUICan-vas; aWidth, aHeight: Integer; aScale: Double = 1)		Disegna la scheda su aCanvas, di aWidth per aHeight pi-xel del dispositivo. aScale è il fattore HiDPI applicato a ogni dimensione.
SaveToPNG(const aFileName: string; aWidth, aHeight: Integer; aScale: Double = 1)		Rende la scheda in un file PNG. aWidth e aHeight sono pixel logici, l'immagine misura Round(aWidth * aScale) per Round(aHeight * aScale) pixel. Un overload scrive su un TStream.
SaveToSVG(const aFileName: string; aWidth, aHeight: Integer; aScale: Double = 1)		Rende la scheda in un file SVG. Un overload scrive su un TStream.
Assign(Source: TPersistent)		Copia le proprietà e i valori dello sparkline di un altro TsgcDashboardKPI.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyE-vent	Una proprietà o lo sparkline è cambiato. Chiamato nel thread che ha effettuato la modifica.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcDashboard_KPI;

procedure SaveKPIImages;
var
  oKPI: TsgcDashboardKPI;
begin
  oKPI := TsgcDashboardKPI.Create;
  try
    oKPI.Title := 'Orders';
    oKPI.Value := '842';
    oKPI.Icon := '#';
    oKPI.Trend := ktUp;
    oKPI.TrendValue := '+12';
    oKPI.FooterText := 'today';
    oKPI.Theme := utDark;
    oKPI.AddValue(790);
    oKPI.AddValue(815);
    oKPI.AddValue(842);
    // 320 x 160 logical pixels, a 640 x 320 image at scale 2
    oKPI.SaveToPNG('orders.png', 320, 160, 2);
    oKPI.SaveToSVG('orders.svg', 320, 160);
  finally
    oKPI.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Immagini KPI headless
- TsgcVCLKPICard
- TsgcFMXKPICard

TsgcVCLKPICard

Unit: sgcDashboard_KPI_VCL
TsgcVCLKPICard è la scheda KPI VCL, solo per Windows. Il controllo possiede un TsgcDashboardKPI, ne pubblica le proprietà e lo disegna tramite la base dei controlli VCL di sgcUICore. Una modifica pianifica soltanto un nuovo frame, quindi AddValue può essere chiamato da qualsiasi thread e la scheda si ridisegna nel thread principale, al massimo MaxFPS volte al secondo.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Title	string	Didascalia in alto nella scheda.
Value	string	Il valore grande della scheda, già formattato.
Icon	string	Un breve glifo di testo disegnato in un cerchio di accento, per esempio '$' o '%'. Se vuoto, non viene disegnata alcuna icona.
Trend	TsgcDashboardKPITrend	ktNone (predefinito), ktUp, ktDown o ktNeutral. Disegna la freccia di tendenza, verde per l'aumento e rossa per la diminuzione.
TrendValue	string	Testo accanto alla freccia di tendenza, per esempio '+4.2 %'.
FooterText	string	Piccolo testo in basso nella scheda.
AccentColor	TsgcUIColor	Colore $AARRGGBB del cerchio dell'icona e dello sparkline. 0 (predefinito) usa il colore di accento del tema.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. All'interno di un tile di un dashboard lo imposta il tile.
MaxPoints	Integer	Numero di valori conservati dallo sparkline. Predefinito 50. Il valore più vecchio viene scartato quando ne arriva uno nuovo.
KPI	TsgcDashboardKPI (public, sola lettura)	Il modello della scheda, utilizzabile anche per l'output PNG e SVG headless con la dimensione desiderata.
MaxFPS	Integer (public)	Numero massimo di frame al secondo del controllo, ereditato dalla base dei controlli di sgcUICore.
FrameCount	Cardinal (public, sola lettura)	Numero di frame disegnati dalla creazione del controllo.

Sono pubblicati anche i consueti membri dei controlli: **Align**, **Anchors**, **Color**, **Constraints**, **Enabled**, **ParentColor**, **ParentShowHint**, **PopupMenu**, **ShowHint**, **Visible** e gli eventi di clic, mouse e ridimensionamento.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione

AddValue(aValue: Double)		Aggiunge un valore allo sparkline. Thread-safe. I valori NaN e infiniti vengono ignorati.
ClearValues		Rimuove tutti i valori dello sparkline.
ContentChanged		Pianifica un nuovo frame. Thread-safe. La scheda lo chiama da sola a ogni modifica.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnClick	TNotifyEvent	La scheda è stata cliccata.
OnResize	TNotifyEvent	La scheda è stata ridimensionata.

Esempio

Aggiornamento di una scheda con una nuova lettura:

```
procedure UpdateCard(aCard: TsgcVCLKPICard; aOld, aNew: Double);
begin
  aCard.Value := FormatFloat('#,##0', aNew);
  // AddValue is thread-safe, the card repaints on the main thread
  aCard.AddValue(aNew);
  if aNew > aOld then
    aCard.Trend := ktUp
  else if aNew < aOld then
    aCard.Trend := ktDown
  else
    aCard.Trend := ktNeutral;
  aCard.TrendValue := FormatFloat('+0.0;-0.0', aNew - aOld);
end;
```

Vedere anche

- TsgcDashboardKPI
- TsgcFMXKPICard
- Dati in tempo reale

TsgcFMXKPICard

Unit: sgcDashboard_KPI_FMX
TsgcFMXKPICard è la scheda KPI FireMonkey, disponibile da Delphi XE6. Ha gli stessi membri di TsgcVCLKPICard e disegna lo stesso modello TsgcDashboardKPI

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Title	string	Didascalia in alto nella scheda.
Value	string	Il valore grande della scheda, già formattato.
Icon	string	Un breve glifo di testo disegnato in un cerchio di accento, per esempio '$' o '%'. Se vuoto, non viene disegnata alcuna icona.
Trend	TsgcDashboardKPITrend	ktNone (predefinito), ktUp, ktDown o ktNeutral. Disegna la freccia di tendenza, verde per l'aumento e rossa per la diminuzione.
TrendValue	string	Testo accanto alla freccia di tendenza, per esempio '+4.2 %'.
FooterText	string	Piccolo testo in basso nella scheda.
AccentColor	TsgcUIColor	Colore $AARRGGBB del cerchio dell'icona e dello sparkline. 0 (predefinito) usa il colore di accento del tema.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. All'interno di un tile di un dashboard lo imposta il tile.
MaxPoints	Integer	Numero di valori conservati dallo sparkline. Predefinito 50. Il valore più vecchio viene scartato quando ne arriva uno nuovo.
KPI	TsgcDashboardKPI (public, sola lettura)	Il modello della scheda, utilizzabile anche per l'output PNG e SVG headless.
MaxFPS	Integer (public)	Numero massimo di frame al secondo del controllo, ereditato dalla base dei controlli di sgcUICore.

Sono pubblicati anche i consueti membri dei controlli FMX, tra cui **Align**, **Anchors**, **Margins**, **Opacity**, **RotationAngle**, **Scale**, **Visible**, e gli eventi del mouse, di disegno e di ridimensionamento.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
AddValue(aValue: Double)		Aggiunge un valore allo sparkline. Thread-safe. I valori NaN e infiniti vengono ignorati.
ClearValues		Rimuove tutti i valori dello sparkline.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnClick	TNotifyEvent	La scheda è stata cliccata.
OnResize	TNotifyEvent	La scheda è stata ridimensionata.

Esempio

```
procedure ConfigureCard(aCard: TsgcFMXKPICard);
begin
  aCard.Title := 'CPU';
  aCard.Icon := '%';
  aCard.FooterText := 'last 60 samples';
  // $AARRGGBB, 0 uses the accent colour of the theme
  aCard.AccentColor := $FF0078D4;
  aCard.MaxPoints := 60;
  aCard.ClearValues;
end;
```

Vedere anche

- TsgcDashboardKPI
- TsgcVCLKPICard
- Avvio rapido FMX

TsgcDashboardSource

Unit: sgcDashboardWS_Source
TsgcDashboardSource è la classe base delle sorgenti del bridge di sgcWebSockets che alimentano una scheda KPI: TsgcDashboardSource_WebSocket, TsgcDashboardSource_MQTT e TsgcDashboardSource_SSE. Ogni messaggio ricevuto da un discendente viene letto come JSON: il numero in **ValuePath** viene aggiunto allo sparkline della scheda e ne diventa il Value, formattato con **ValueFormat**. Il Trend della scheda è derivato dal valore precedente della stessa sorgente: maggiore è ktUp, minore è ktDown, uguale è ktNeutral. Il bridge non fa parte dell'edizione Community. Richiede i pacchetti sgcDashboardWS e sgcWebSockets.
Il threading è spiegato in Dati in tempo reale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Active	Boolean	Se False, la sorgente ignora ogni messaggio e ripristina il gestore precedente del client. Predefinito True.
Card	TComponent	La scheda KPI da alimentare: un TsgcVCLKPICard o un TsgcFMXKPICard, o qualsiasi componente che implementi IsgcDashboardKPIHost. Gli altri componenti vengono rifiutati.
ValuePath	string	Percorso JSON del numero in ogni messaggio, per esempio 'price' o 'data.items[0].value'. Sono accettati un numero o una stringa numerica, con '.' come separatore decimale indipendentemente dalle impostazioni locali. Se vuoto, l'intero messaggio viene letto come numero.
ValueFormat	string	Stringa di formato per il testo Value della scheda, passata a Format insieme al numero. Predefinito '%.2f'. L'output usa il separatore decimale delle impostazioni locali dell'applicazione.
TitlePath	string	Se impostato, copia quel valore JSON nel Title della scheda.
TrendValuePath	string	Se impostato, copia quel valore JSON nel TrendValue della scheda.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnValue	TsgcDashboardSourceValueEvent	procedure(Sender: TObject; aValue: Double). Un valore è stato letto e la scheda è stata aggiornata. Thread principale da Delphi 2010 in poi.

Esempio

```
procedure TFeedHandler.DoValue(Sender: TObject; aValue: Double);
begin
  // main thread on Delphi 2010 and later, after the card was updated
  if aValue > 100 then
```

```
    WriteLn('price above 100: ', FormatFloat('0.00', aValue));
end;
```

Vedere anche

- Dati in tempo reale
- TsgcVCLKPICard

TsgcDashboardSource_WebSocket

Unit: sgcDashboardWS_Source_WebSocket
TsgcDashboardSource_WebSocket alimenta una scheda KPI con i messaggi di testo di un TsgcWebSocketClient. Mentre la sorgente è Active e Client è assegnato, solo a runtime, la sorgente installa un proprio gestore OnMessage sul client e conserva il gestore che c'era prima: ogni messaggio di testo viene prima letto nella scheda e poi passato a quel gestore precedente, quindi il gestore dell'applicazione viene comunque invocato. Impostare Active a False, azzerare Client o distruggere la sorgente ripristina il gestore precedente, a meno che nel frattempo l'applicazione lo abbia sostituito. Il bridge non fa parte dell'edizione Community. Richiede i pacchetti sgcDashboardWS e sgcWebSockets.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Client	TsgcWebSocketClient	Il client WebSocket di cui vengono letti i messaggi di testo.
Active	Boolean	Se False, la sorgente ignora ogni messaggio e ripristina il gestore precedente del client. Predefinito True.
Card	TComponent	La scheda KPI da alimentare: un TsgcVCLKPICard o un TsgcFMXKPICard, o qualsiasi componente che implementi IsgcDashboardKPIHost. Gli altri componenti vengono rifiutati.
ValuePath	string	Percorso JSON del numero in ogni messaggio, per esempio 'price' o 'data.items[0].value'. Sono accettati un numero o una stringa numerica, con '.' come separatore decimale indipendentemente dalle impostazioni locali. Se vuoto, l'intero messaggio viene letto come numero.
ValueFormat	string	Stringa di formato per il testo Value della scheda, passata a Format insieme al numero. Predefinito '%.2f'. L'output usa il separatore decimale delle impostazioni locali dell'applicazione.
TitlePath	string	Se impostato, copia quel valore JSON nel Title della scheda.
TrendValuePath	string	Se impostato, copia quel valore JSON nel TrendValue della scheda.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ProcessMessage(const aText: string)	Boolean	Legge un messaggio come se provenisse da Client. False quando non è un JSON valido o ValuePath non è un numero. Utile per i test e per i messaggi che arrivano per un'altra via.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnValue	TsgcDashboardSourceValueEvent	procedure(Sender: TObject; aValue: Double). Un valore è stato letto e la scheda è stata aggiornata. Thread principale da Delphi 2010 in poi.

Esempio

```
procedure BindWebSocket;
begin
  WSClient := TsgcWebSocketClient.Create(nil);
  WSClient.URL := 'ws://127.0.0.1:5416';

  // messages look like {"price": 101.25, "change": "+0.4 %"}
  SourceWS := TsgcDashboardSource_WebSocket.Create(nil);
  SourceWS.Client := WSClient;
  SourceWS.Card := CardPrice;
  SourceWS.ValuePath := 'price';
  SourceWS.TrendValuePath := 'change';
  SourceWS.ValueFormat := '%.2f USD';

  WSClient.Active := True;
end;
```

Vedere anche

- TsgcDashboardSource
- TsgcDashboardSource_MQTT
- Dati in tempo reale

TsgcDashboardSource_MQTT

Unit: sgcDashboardWS_Source_MQTT
TsgcDashboardSource_MQTT alimenta una scheda KPI con i publish di un TsgcWSPClient_MQTT. Mentre la sorgente è Active e Client è assegnato, solo a runtime, la sorgente installa un proprio gestore OnMQTTPublish sul client e conserva il gestore che c'era prima: ogni publish viene prima letto nella scheda e poi passato a quel gestore precedente, quindi il gestore dell'applicazione viene comunque invocato. Impostare Active a False, azzerare Client o distruggere la sorgente ripristina il gestore precedente, a meno che nel frattempo l'applicazione lo abbia sostituito. Un'applicazione che assegna Client.OnMQTTPublish dopo che la sorgente è stata collegata deve assegnarlo prima di impostare Client, oppure alternare Active, per mantenerli entrambi.
Topic seleziona i publish da leggere, con i caratteri jolly MQTT + (un livello) e # (questo e ogni livello inferiore). Un Topic vuoto legge ogni publish. La sorgente non effettua la sottoscrizione, è l'applicazione a sottoscrivere tramite il client MQTT. Un payload costituito da un semplice numero viene letto con un ValuePath vuoto. Il bridge non fa parte dell'edizione Community. Richiede i pacchetti sgcDashboardWS e sgcWebSockets.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Client	TsgcWSPClient_MQTT	Il client MQTT di cui vengono letti i publish.
Topic	string	Filtro di topic MQTT dei publish da leggere. Se vuoto, legge ogni publish.
Active	Boolean	Se False, la sorgente ignora ogni messaggio e ripristina il gestore precedente del client. Predefinito True.
Card	TComponent	La scheda KPI da alimentare: un TsgcVCLKPICard o un TsgcFMXKPICard, o qualsiasi componente che implementi IsgcDashboardKPIHost. Gli altri componenti vengono rifiutati.
ValuePath	string	Percorso JSON del numero in ogni messaggio, per esempio 'price' o 'data.items[0].value'. Sono accettati un numero o una stringa numerica, con '.' come separatore decimale indipendentemente dalle impostazioni locali. Se vuoto, l'intero messaggio viene letto come numero.
ValueFormat	string	Stringa di formato per il testo Value della scheda, passata a Format insieme al numero. Predefinito '%.2f'. L'output usa il separatore decimale delle impostazioni locali dell'applicazione.
TitlePath	string	Se impostato, copia quel valore JSON nel Title della scheda.
TrendValuePath	string	Se impostato, copia quel valore JSON nel TrendValue della scheda.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ProcessPublish(const aTopic, aText: string)	Boolean	Legge un publish come se provenisse da Client. False quando il topic non corrisponde a Topic o il payload non può essere letto.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnValue	TsgcDashboardSourceValueEvent	procedure(Sender: TObject; aValue: Double). Un valore è stato letto e la scheda è stata aggiornata. Thread principale da Delphi 2010 in poi.

Esempio

```
procedure BindMQTT;
begin
  MQTT := TsgcWSPClient_MQTT.Create(nil);
  MQTT.Client := WSClient;

  // payloads look like {"sensor": "hall", "value": 21.5}
  SourceMQTT := TsgcDashboardSource_MQTT.Create(nil);
  SourceMQTT.Client := MQTT;
  SourceMQTT.Card := CardTemp;
  SourceMQTT.Topic := 'sensors/+/temperature';
  SourceMQTT.ValuePath := 'value';
  SourceMQTT.ValueFormat := '%.1f C';
  // the source does not subscribe: call MQTT.Subscribe in OnMQTTConnect
end;
```

Vedere anche

- TsgcDashboardSource
- TsgcDashboardSource_WebSocket
- Dati in tempo reale

TsgcDashboardSource_SSE

Unit: sgcDashboardWS_Source_SSE
TsgcDashboardSource_SSE alimenta una scheda KPI con gli eventi server-sent di un TsgcHTTP1Client. L'applicazione avvia lo stream con **Client.GetSSE(URL)**, che blocca finché lo stream non termina, quindi di solito viene chiamato da un thread di lavoro. Mentre la sorgente è Active e Client è assegnato, solo a runtime, la sorgente installa un proprio gestore OnSSEMessage sul client e conserva il gestore che c'era prima: ogni chunk viene prima letto nella scheda e poi passato a quel gestore precedente, quindi il gestore dell'applicazione viene comunque invocato. Impostare Active a False, azzerare Client o distruggere la sorgente ripristina il gestore precedente, a meno che nel frattempo l'applicazione lo abbia sostituito. Il gestore dell'applicazione può comunque annullare lo stream.
OnSSEMessage consegna i byte grezzi dello stream man mano che arrivano, quindi un chunk può contenere più eventi o parte di uno. La sorgente accumula i chunk, li divide in eventi a ogni riga vuota (fine riga LF, CRLF o CR), unisce con LF le righe data: di un evento, ignora i commenti e gli altri campi, e legge i dati di ogni evento tramite ValuePath. Un evento senza dati viene ignorato. Il bridge non fa parte dell'edizione Community. Richiede i pacchetti sgcDashboardWS e sgcWebSockets.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Client	TsgcHTTP1Client	Il client HTTP di cui vengono letti gli eventi server-sent.
Active	Boolean	Se False, la sorgente ignora ogni messaggio e ripristina il gestore precedente del client. Predefinito True.
Card	TComponent	La scheda KPI da alimentare: un TsgcVCLKPICard o un TsgcFMXKPICard, o qualsiasi componente che implementi IsgcDashboardKPIHost. Gli altri componenti vengono rifiutati.
ValuePath	string	Percorso JSON del numero in ogni messaggio, per esempio 'price' o 'data.items[0].value'. Sono accettati un numero o una stringa numerica, con '.' come separatore decimale indipendentemente dalle impostazioni locali. Se vuoto, l'intero messaggio viene letto come numero.
ValueFormat	string	Stringa di formato per il testo Value della scheda, passata a Format insieme al numero. Predefinito '%.2f'. L'output usa il separatore decimale delle impostazioni locali dell'applicazione.
TitlePath	string	Se impostato, copia quel valore JSON nel Title della scheda.
TrendValuePath	string	Se impostato, copia quel valore JSON nel TrendValue della scheda.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ProcessChunk(const aText: string)	Integer	Legge gli eventi completi di un chunk dello stream come se provenissero da Client. Un evento incompleto attende il chunk successivo. Restituisce il numero di eventi i cui dati hanno prodotto un valore.

ResetStream		Scarta un evento incompleto in buffer, per esempio prima che inizi un nuovo stream.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnValue	TsgcDashboardSourceValueEvent	procedure(Sender: TObject; aValue: Double). Un valore è stato letto e la scheda è stata aggiornata. Thread principale da Delphi 2010 in poi.

Esempio

```
procedure BindSSE;
begin
  HTTP := TsgcHTTP1Client.Create(nil);

  // events look like  data: {"cpu": {"load": 37.5}}
  SourceSSE := TsgcDashboardSource_SSE.Create(nil);
  SourceSSE.Client := HTTP;
  SourceSSE.Card := CardLoad;
  SourceSSE.ValuePath := 'cpu.load';
  SourceSSE.ValueFormat := '%.0f %%';
  // GetSSE blocks until the stream ends, call it from a worker thread:
  // HTTP.GetSSE('https://www.example.com/stream');
end;
```

Vedere anche

- TsgcDashboardSource
- TsgcDashboardSource_WebSocket
- Dati in tempo reale

Layout

Il dashboard colloca i propri tile su una griglia. La griglia e le celle sono le stesse in VCL e FMX e vengono calcolate dal motore di layout indipendente dal framework TsgcDashboardLayout (unit sgcDashboard_Layout), esposto dalla proprietà **Layout** del dashboard.

Metriche della griglia

Proprietà	Predefinito	Significato
Columns	12	Numero di colonne. La larghezza della colonna è la larghezza del dashboard, meno il Padding su entrambi i lati e gli spazi, divisa per Columns.
RowHeight	120	Altezza di una riga in pixel indipendenti dal dispositivo. Un dashboard ha tante righe quante ne servono ai suoi tile e scorre in verticale.
Gap	12	Spazio tra due tile, in orizzontale e in verticale.
Padding	12	Spazio tra il bordo del dashboard e la griglia.
AutoFlow	True	Colloca i tile il cui Col o Row è -1 nel primo slot libero.

Tutte le dimensioni sono in pixel indipendenti dal dispositivo. Il dashboard VCL le scala in base ai PPI del monitor divisi per 96, il dashboard FMX in base alla scala del form.

Celle dei tile

Ogni tile richiede una cella con **Col**, **Row**, **ColSpan** e **RowSpan**. Col e Row sono a base zero. Un nuovo tile ha Col e Row impostati a -1 e un'estensione di 3 colonne per 2 righe. Prima di collocare un tile il motore limita la sua cella: ColSpan tra 1 e Columns, RowSpan ad almeno 1, e Col in modo che il tile non superi l'ultima colonna.

Regola di collocazione e collisione

- **Passaggio 1, celle esplicite.** I tile con Col e Row entrambi impostati vengono collocati nell'ordine dei controlli. Quando la cella si sovrappone a un tile già collocato, il tile viene spinto in basso una riga alla volta finché la sua cella non è libera. Le sue colonne non cambiano mai.
- **Passaggio 2, auto-flow.** Finché AutoFlow è True, i tile il cui Col o Row è -1 occupano il primo slot libero, scorrendo le righe dall'alto e le colonne da sinistra. Una coordinata data restringe la scansione: un tile con Col 6 e Row -1 va nella prima riga libera alla colonna 6.
- Quando AutoFlow è False, un Col o Row pari a -1 viene letto come 0 e il tile viene collocato nel passaggio 1.
- Un tile nascosto (Visible False) non occupa alcuna cella.

La cella richiesta resta in Col, Row, ColSpan e RowSpan. La cella collocata, dopo il limite e la risoluzione delle collisioni, si trova in **Layout.PlacedCell[Index]** e il suo rettangolo in **Layout.Rect[Index]**.

Esempio

```
constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oTile: TsgcVCLDashboardTile;
  oCard: TsgcVCLKPICard;
  oMemo: TMemo;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
```

```
  Caption := 'sgcDashboard VCL Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  // the dashboard: a 12 column grid that fills the form
  FDashboard := TsgcVCLDashboard.Create(Self);
  FDashboard.Parent := Self;
  FDashboard.Align := alClient;
  FDashboard.Columns := 12;
  FDashboard.RowHeight := 110;

  // a KPI tile at column 0, row 0, 3 columns wide and 2 rows high
  oTile := TsgcVCLDashboardTile.Create(Self);
  oTile.Name := 'tileRevenue';
  oTile.Parent := FDashboard;
  oTile.Col := 0;
  oTile.Row := 0;
  oTile.ColSpan := 3;
  oTile.RowSpan := 2;
  oTile.ShowHeader := False;

  oCard := TsgcVCLKPICard.Create(Self);
  oCard.Parent := oTile;
  oCard.Align := alClient;
  oCard.Title := 'Revenue';
  oCard.Value := '12,480 USD';
  oCard.Icon := '$';
  oCard.Trend := ktUp;
  oCard.TrendValue := '+4.2 %';
  oCard.FooterText := 'vs last week';
  oCard.AddValue(11200);
  oCard.AddValue(11900);
  oCard.AddValue(12480);

  // a log tile, Col and Row stay -1: auto-flow puts it in the first free slot
  oTile := TsgcVCLDashboardTile.Create(Self);
  oTile.Name := 'tileEvents';
  oTile.Parent := FDashboard;
  oTile.Title := 'Events';
  oTile.ColSpan := 6;
  oTile.RowSpan := 3;

  oMemo := TMemo.Create(Self);
  oMemo.Parent := oTile;
  oMemo.Align := alClient;
  oMemo.Lines.Add('Service started');

  // one property themes the dashboard, the tiles and the hosted controls
  FDashboard.Theme := utDark;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLDashboard
- TsgcVCLDashboardTile
- Persistenza

Temi

La proprietà **Theme** del dashboard, di tipo TsgcUITheme di sgcUICore_Theme, seleziona **utLight** (predefinito), **utDark** o **utCustom**. Il dashboard disegna il proprio sfondo con il tema e ogni tile il cui **ParentTheme** è True lo segue. Un tile può impostare un proprio **Theme**, che azzera ParentTheme. Il tema viene applicato quando cambia e quando un controllo viene inserito in un tile.

Cosa imposta l'applicatore di temi sui controlli ospitati

Un tile applica il proprio tema a ogni controllo che ospita tramite le proprietà published esposte dal controllo, senza alcuna dipendenza in fase di compilazione dal prodotto ospitato. Vince la prima regola che corrisponde:

1. Viene impostata una proprietà published scrivibile **Theme** di tipo TsgcUITheme. Questo copre TsgcVCLKPICard e TsgcFMXKPICard.
2. Altrimenti viene applicato il tema a un oggetto published **Chart** che abbia un Theme di questo tipo: **Chart.Theme** di un TsgcVCLChart o TsgcFMXChart di sgcCharts.
3. Altrimenti una proprietà published scrivibile **BackgroundColor** assume il colore della superficie del tema, per esempio il visualizzatore sgcPDF.
4. Altrimenti una proprietà published scrivibile **Color** assume il colore della superficie, per esempio la mappa sgcMaps, un TMemo o un TListBox.

Quando si arriva alla regola 3 o 4, viene impostato anche il colore del testo del tema, in modo che il testo resti leggibile su una superficie scura: **Font.Color** in VCL, e **TextSettings.FontColor** o una **FontColor** published in FMX. Un oggetto published **Viewer** di un controllo ospitato riceve il tema con le stesse regole, per un solo livello di profondità.
Con **utCustom** l'applicatore non tocca alcun controllo ospitato, quindi l'applicazione mantiene il pieno controllo dei loro colori. Chiamare **ApplyTheme** sul dashboard per applicare di nuovo il tema dopo che dei controlli sono stati modificati nel codice.

Limiti noti

- L'anteprima di sgcReports non pubblica alcuna proprietà di colore, quindi mantiene i propri colori in entrambi i temi.
- Un controllo che non pubblica nessuna delle proprietà sopra elencate non viene modificato.
- Ricevono il tema solo i controlli figli diretti di un tile, più il loro oggetto Viewer. I controlli annidati in un pannello del tile mantengono i propri colori.

Esempio

```
procedure ApplyThemes(aDashboard: TsgcVCLDashboard;
  aTileLight: TsgcVCLDashboardTile);
begin
  // every tile with ParentTheme = True follows the dashboard
  aDashboard.Theme := utDark;
  // this tile keeps its own theme: setting Theme clears ParentTheme
  aTileLight.Theme := utLight;
  // back to the dashboard theme
  aTileLight.ParentTheme := True;
  // pushes the theme again, after controls were changed in code
  aDashboard.ApplyTheme;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLDashboardTile
- TsgcVCLKPICard
- Demo

Persistenza

Una build Registered o Trial permette all'utente di riorganizzare i tile a runtime e salva la disposizione come JSON. Questi membri vengono compilati con SGC_DASHBOARD_PERSIST e non esistono nell'edizione Community.

Trascinamento e ridimensionamento a runtime

- **AllowDrag**: premere il pulsante sinistro del mouse sull'intestazione di un tile lo sposta. Un tile con ShowHeader False non può essere spostato.
- **AllowResize**: una maniglia viene disegnata nell'angolo in basso a destra di ogni tile e trascinarla ridimensiona il tile.
- Mentre il mouse si muove, la cella di destinazione viene disegnata sotto i tile e il tile si aggancia alla griglia. Esc annulla il trascinamento.
- **Locked**: un tile bloccato non viene mai spostato né ridimensionato. In FMX è la proprietà Locked standard.
- **OnLayoutChanged** viene generato dopo che un trascinamento o un ridimensionamento ha modificato una cella, e dopo LoadLayout.

```
procedure SetupDashboard(aDashboard: TsgcVCLDashboard;
  aTileLocked: TsgcVCLDashboardTile; aOnChanged: TNotifyEvent);
begin
  // the user moves a tile by its header and resizes it by its grip
  aDashboard.AllowDrag := True;
  aDashboard.AllowResize := True;
  // this tile never moves
  aTileLocked.Locked := True;
  aDashboard.OnLayoutChanged := aOnChanged;
end;
```

SaveLayout e LoadLayout

SaveLayout restituisce le metriche della griglia e, per ogni tile con un Name, la sua cella e la sua visibilità. **LoadLayout** applica un testo di questo tipo: i tile sono associati per Name, i nomi sconosciuti vengono ignorati e i tile assenti dal testo mantengono le proprie celle. Le varianti per file e per stream usano UTF-8 senza BOM e saltano un eventuale BOM in caricamento.

```
procedure SaveUserLayout(aDashboard: TsgcVCLDashboard);
begin
  aDashboard.SaveLayoutToFile(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'layout.json');
end;

procedure LoadUserLayout(aDashboard: TsgcVCLDashboard);
var
  vFile: string;
begin
  vFile := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'layout.json';
  if FileExists(vFile) then
    aDashboard.LoadLayoutFromFile(vFile);
end;
```

Formato JSON

Questo è l'output di SaveLayout per un dashboard con due tile con nome, formattato qui per la lettura. SaveLayout lo scrive su una sola riga.

```
{
  "version":1,
  "columns":12,
  "rowHeight":120,
  "gap":12,
```

```
  "padding":12,
  "tiles": [
    {"name":"tileSales","col":0,"row":0,"colSpan":6,"rowSpan":2,"visible":true},
    {"name":"tileLog","col":6,"row":0,"colSpan":6,"rowSpan":3,"visible":true}
  ]
}
```

Chiave	Significato
version	Versione del formato, 1.
columns, rowHeight, gap, padding	Le metriche della griglia del dashboard.
tiles	Un oggetto per ogni tile con nome: name, col, row, colSpan, rowSpan e visible.

Vedere anche

- TsgcVCLDashboard
- Layout
- Demo
- Edizioni

Dati in tempo reale

Una scheda KPI viene alimentata da codice con **Value**, **Trend** e **AddValue**, oppure da una connessione in tempo reale tramite il bridge sgcDashboardWS. Le sorgenti del bridge leggono un numero da ogni messaggio JSON di un client sgcWebSockets e lo inviano a una scheda. Il bridge non fa parte dell'edizione Community.

Sorgente	Client	Legge
TsgcDashboardSource_WebSocket	TsgcWebSocketClient	Ogni messaggio di testo.
TsgcDashboardSource_MQTT	TsgcWSPClient_MQTT	Ogni publish il cui topic corrisponde a Topic.
TsgcDashboardSource_SSE	TsgcHTTP1Client	I dati di ogni evento server-sent.

Percorsi e formato

- **ValuePath** è il percorso JSON del numero, per esempio price o data.items[0].value. Sono accettati un numero o una stringa numerica, con . come separatore decimale indipendentemente dalle impostazioni locali. Un ValuePath vuoto legge l'intero messaggio come numero.
- **ValueFormat** formatta il numero per il testo Value della scheda con Format. Il valore predefinito è %.2f. Il testo usa il separatore decimale delle impostazioni locali dell'applicazione.
- **TitlePath** e **TrendValuePath**, se impostati, copiano quel valore JSON in Title e TrendValue della scheda.
- Il Trend della scheda segue il valore precedente della stessa sorgente: maggiore è ktUp, minore è ktDown, uguale è ktNeutral.
- Un messaggio che non è un JSON valido, o il cui ValuePath non è un numero, viene ignorato.

Threading

- Il numero viene aggiunto subito allo sparkline, nel thread in cui arriva il messaggio. TsgcDashboardKPI.AddValue è thread-safe.
- Da Delphi 2010 in poi gli aggiornamenti dei testi (Value, Title, TrendValue, Trend) vengono applicati nel thread principale tramite TThread.Queue, seguiti da OnValue. Il client può usare qualsiasi modalità NotifyEvents.
- Le applicazioni console e i servizi non hanno un ciclo di messaggi che esegua la coda, quindi devono chiamare CheckSynchronize.
- Da Delphi 7 a 2009 non esiste TThread.Queue. In quelle versioni l'aggiornamento e OnValue vengono eseguiti nel thread in cui è arrivato il messaggio, e un gestore OnValue deve sincronizzarsi da solo prima di toccare un controllo.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP,
  sgcDashboard_KPI_VCL, sgcDashboardWS_Source_WebSocket,
  sgcDashboardWS_Source_MQTT, sgcDashboardWS_Source_SSE;

procedure BindWebSocket;
begin
  WSClient := TsgcWebSocketClient.Create(nil);
  WSClient.URL := 'ws://127.0.0.1:5416';

  // messages look like {"price": 101.25, "change": "+0.4 %"}
  SourceWS := TsgcDashboardSource_WebSocket.Create(nil);
  SourceWS.Client := WSClient;
```

```
  SourceWS.Card := CardPrice;
  SourceWS.ValuePath := 'price';
  SourceWS.TrendValuePath := 'change';
  SourceWS.ValueFormat := '%.2f USD';

  WSClient.Active := True;
end;
```

Vedere anche

- TsgcDashboardSource
- TsgcVCLKPICard
- Demo

Immagini KPI headless

TsgcDashboardKPI rende una scheda KPI senza finestra e senza VCL né FMX, quindi un'applicazione console, un servizio o un server web possono produrre la stessa scheda come immagine, per esempio per un report, un'e-mail o una pagina web. L'unit si compila su ogni piattaforma, Linux64 incluso.

- **SaveToPNG** scrive un file o uno stream PNG. aWidth e aHeight sono pixel logici e aScale li moltiplica: 320 per 160 con scala 2 produce un'immagine di 640 per 320.
- **SaveToSVG** scrive un file o uno stream SVG della stessa scheda.
- La scheda di un controllo è disponibile tramite la sua proprietà **KPI**, quindi **Card.KPI.SaveToPNG** salva ciò che il controllo mostra in qualsiasi dimensione.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcDashboard_KPI;

procedure SaveKPIImages;
var
  oKPI: TsgcDashboardKPI;
begin
  oKPI := TsgcDashboardKPI.Create;
  try
    oKPI.Title := 'Orders';
    oKPI.Value := '842';
    oKPI.Icon := '#';
    oKPI.Trend := ktUp;
    oKPI.TrendValue := '+12';
    oKPI.FooterText := 'today';
    oKPI.Theme := utDark;
    oKPI.AddValue(790);
    oKPI.AddValue(815);
    oKPI.AddValue(842);
    // 320 x 160 logical pixels, a 640 x 320 image at scale 2
    oKPI.SaveToPNG('orders.png', 320, 160, 2);
    oKPI.SaveToSVG('orders.svg', 320, 160);
  finally
    oKPI.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcDashboardKPI
- Piattaforme

Panoramica .NET

sgcDashboard .NET è un port C# gestito della libreria Delphi sgcDashboard, non un wrapper attorno ad essa. Le classi C# si trovano nel namespace **esegece.sgcDashboard** e mantengono i nomi Delphi, quindi **TsgcDashboardLayout**, **TsgcDashboardCell**, **TsgcDashboardKPI**, **TsgcDashboardKPITrend** e **IsgcDashboardKPIHost** si leggono allo stesso modo in entrambi i linguaggi, e il dashboard, il tile e la scheda KPI di ogni host seguono lo schema di denominazione di Delphi. Sono disegnati con il port .NET di **sgcUICore**, con lo stesso canvas, gli stessi font e gli stessi temi chiaro e scuro degli altri prodotti della suite visuale eSeGeCe, quindi un dashboard ha lo stesso aspetto in WinForms, WPF, Avalonia e nell'output headless PNG e SVG.
Un dashboard dispone i tile su una griglia di colonne e righe. Ogni tile ha una cella (una colonna, una riga e un'estensione di entrambe), un'intestazione facoltativa con un titolo e ospita qualsiasi controllo: una scheda KPI, un grafico sgcCharts, un visualizzatore sgcPDF, un'anteprima sgcReports o una normale casella di testo. Il tema del dashboard raggiunge i tile e i controlli che ospitano. Nell'edizione Registered l'utente può trascinare e ridimensionare i tile a runtime, il layout viene salvato e caricato come JSON e il bridge sgcWebSockets alimenta le schede KPI da una connessione live.

Pacchetti

Il port è suddiviso in sei pacchetti NuGet, così un progetto include solo l'host che usa.

PackageId	Contenuto	Framework di destinazione
esegece.sgcDashboard	Il motore di layout **TsgcDashboardLayout** con la sua persistenza JSON, il modello KPI **TsgcDashboardKPI**, l'enumerazione della tendenza e l'output SVG headless. Nessuna dipendenza nativa.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcDashboard.Rendering	L'output PNG headless di una scheda KPI (**SaveToPNG**), tramite SkiaSharp.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcDashboard.WinForms	**TsgcWinFormsDashboard**, **TsgcWinFormsDashboardTile** e **TsgcWinFormsKPICard**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcDashboard.Wpf	**TsgcWpfDashboard**, **TsgcWpfDashboardTile** e **TsgcWpfKPICard**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcDashboard.Avalonia	**TsgcAvaloniaDashboard**, **TsgcAvaloniaDashboardTile** e **TsgcAvaloniaKPICard**, su Avalonia 11.3.	net8.0, net9.0
esegece.sgcDashboard.sgcWebSockets	Il bridge dati in tempo reale: **TsgcDashboardSource**, **TsgcDashboardSource_WebSocket**, **TsgcDashboardSource_MQTT** e **TsgcDashboardSource_SSE**. Dipende dal pac-	netstandard2.0,

	chetto esegece.sgcWebSockets. Solo edizione Registered.	net8.0, net9.0

Ogni pacchetto host dipende da esegece.sgcDashboard.Rendering e dal pacchetto sgcUICore dello stesso host, quindi basta aggiungere il pacchetto host.

Edizioni

Edizione	Id dei pacchetti	Include
Registered	esegece.sgcDashboard, .Rendering, .WinForms, .Wpf, .Avalonia e .sgcWebSockets	Tutto: la griglia e i tile, le schede KPI, i temi, l'output headless, il trascinamento e il ridimensionamento a runtime, **SaveLayout** e **LoadLayout**, **OnLayoutChanged** e il bridge sgcWebSockets.
Community	Gli stessi id con il suffisso .Community, per esempio esegece.sgcDashboard.WinForms.Community. Non esiste un pacchetto bridge Community.	La griglia e i tile, le schede KPI, i temi e l'output headless. Sono esclusi il trascinamento e il ridimensionamento a runtime, la persistenza del layout (**SaveLayout**, **LoadLayout** e i metodi del motore **SaveToJSON** e **LoadFromJSON**) e il bridge.

Questa è la stessa suddivisione delle edizioni Delphi, vedere Edizioni.

Host

Host	Equivalente Delphi	Piattaforme
WinForms	TsgcVCLDashboard, TsgcVCLDashboardTile e TsgcVCLKPICard	Windows, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
WPF	TsgcFMXDashboard, TsgcFMXDashboardTile e TsgcFMXKPICard	Windows, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
Avalonia	TsgcFMXDashboard, TsgcFMXDashboardTile e TsgcFMXKPICard	Windows, Linux e macOS, su .NET 8 e 9.
Headless	TsgcDashboardKPI e il motore di layout	Qualsiasi piattaforma di .NET Standard 2.0, compresi i server Linux.

I tile WPF e Avalonia seguono il tile FireMonkey: ospitano un solo elemento e gestiscono lo spazio attorno ad esso tramite **ContentPadding**. Il tile WinForms segue il tile VCL e ospita un numero qualsiasi di controlli.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia

- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Rendering headless .NET
- Feed live .NET
- Demo .NET

Installazione da NuGet

I pacchetti sono su nuget.org. Aggiungere il pacchetto dell'host, il core e i pacchetti di rendering arrivano come dipendenze.

Edizione Registered

```
dotnet add package esegece.sgcDashboard.WinForms
dotnet add package esegece.sgcDashboard.Wpf
dotnet add package esegece.sgcDashboard.Avalonia
```

Aggiungere il bridge per alimentare le schede KPI da sgcWebSockets. Porta con sé il pacchetto esegece.sgcWebSockets:

```
dotnet add package esegece.sgcDashboard.sgcWebSockets
```

Edizione Community

```
dotnet add package esegece.sgcDashboard.WinForms.Community
dotnet add package esegece.sgcDashboard.Wpf.Community
dotnet add package esegece.sgcDashboard.Avalonia.Community
```

Oppure aggiungere manualmente il riferimento al file di progetto:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcDashboard.Wpf" Version="2026.10.0" />
</ItemGroup>
```

In un progetto fare riferimento ai pacchetti Registered oppure a quelli Community, mai a entrambi: contengono gli stessi tipi nello stesso namespace. Il codice che usa **AllowDrag**, **AllowResize**, **SaveLayout**, **LoadLayout**, **OnLayoutChanged** o la proprietà **Locked** di un tile non compila con i pacchetti Community; proteggerlo con `#if !SGC_COMMUNITY` quando un progetto compila entrambe le edizioni.

Impostazioni del progetto

- WinForms: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2.
- WPF: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWPF>true</UseWPF>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2. Associare il namespace in XAML con `xmlns:dash="clr-namespace:esegece.sgcDashboard;assembly=esegece.sgcDashboard.Wpf"`.
- Avalonia: un progetto `net8.0` o `net9.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** di Avalonia 11.3, come qualsiasi applicazione desktop Avalonia. Associare il namespace in XAML con `xmlns:dash="using:esegece.sgcDashboard"`.
- Headless: esegece.sgcDashboard da solo basta per il motore di layout e per SVG. Aggiungere esegece.sgcDashboard.Rendering per PNG, che porta SkiaSharp e i suoi asset nativi per Windows e Linux.
- Bridge: esegece.sgcDashboard.sgcWebSockets ha come destinazione netstandard2.0, net8.0 e net9.0, quindi funziona con ogni host, compreso .NET Framework 4.7.2.

In C# ogni host richiede `using esegece.sgcDashboard;`, e `using esegece.sgcUICore;` per **TsgcUITheme** e gli altri tipi dei temi. Il bridge richiede anche `using esegece.sgcWebSockets;`.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Feed live .NET

- Demo .NET

Avvio rapido WinForms

Questo esempio costruisce un form WinForms con un dashboard di tre tile: due schede KPI e un log degli eventi in una normale casella di testo. Un timer alimenta la scheda dei ricavi e una casella di controllo passa il dashboard dal tema chiaro a quello scuro.

Passaggi

- Creare un progetto WinForms `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcDashboard.WinForms**, vedere Installazione da NuGet.
- Creare un **TsgcWinFormsDashboard**, ancorarlo e impostare **Columns** e **RowHeight**. La griglia si adatta sempre alla larghezza del dashboard e scorre in verticale.
- Per ogni tile creare un **TsgcWinFormsDashboardTile**, assegnargli un **Name**, un **Title** e la sua cella (**Col**, **Row**, **ColSpan** e **RowSpan**), aggiungere il contenuto ai **Controls** del tile e il tile ai **Controls** del dashboard. Un controllo ancorato riempie l'area sotto l'intestazione.
- Impostare **Value**, **Trend**, **TrendValue** e **FooterText** di un **TsgcWinFormsKPICard** e chiamare **AddValue** per aggiungere un punto al suo sparkline.
- Impostare **Theme** del dashboard: i tile, le schede e la casella di testo lo seguono.

Esempio

AllowDrag e **AllowResize** permettono all'utente di spostare un tile dalla sua intestazione e di ridimensionarlo dall'angolo in basso a destra, con aggancio alla griglia. Fanno parte dell'edizione Registered; per i pacchetti Community rimuovere le due righe.

Salvare e ripristinare il layout

SaveLayout restituisce come JSON le metriche della griglia e la cella e la visibilità di ogni tile con nome, e **LoadLayout** applica di nuovo un testo di questo tipo. **SaveLayoutToFile** e **LoadLayoutFromFile** fanno lo stesso con un file, **SaveLayoutToStream** e **LoadLayoutFromStream** con uno stream UTF-8. **OnLayoutChanged** scatta dopo che un trascinamento ha cambiato una cella e dopo un caricamento. La persistenza del layout fa parte dell'edizione Registered.
Il programma scrive:

```
{"version":1,"columns":12,"rowHeight":120,"gap":12,"padding":12,"tiles":[{"name":"tileSales","col":0,"row":0,"colSpan":6,"r
tileSales at 0,0 size 6x2
tileOrders at 6,0 size 6x2
OnLayoutChanged: 2, round trip: ok
```

Il JSON è il testo che scrive **SaveLayout** di Delphi, quindi un layout salvato da un'applicazione Delphi si carica in una .NET e viceversa. I tile sono associati per **Name** senza distinzione tra maiuscole e minuscole; un tile senza nome non viene salvato.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Persistenza
- TsgcVCLDashboard
- Demo .NET

Avvio rapido WPF

Lo stesso dashboard in WPF. I tile e ciò che ospitano sono dichiarati in XAML: i tile sono il contenuto del dashboard e ogni tile accetta un elemento come contenuto.

Passaggi

- Creare un progetto WPF `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcDashboard.Wpf**, vedere Installazione da NuGet.
- Associare il namespace nella finestra con `xmlns:dash="clr-namespace:esegece.sgcDashboard;assembly=esegece.sgcDashboard.Wpf"`.
- Dichiarare un **TsgcWpfDashboard** e, al suo interno, un **TsgcWpfDashboardTile** per ogni tile con i suoi **Title**, **Col**, **Row**, **ColSpan** e **RowSpan**. Il contenuto di un tile è un **TsgcWpfKPICard** o qualsiasi altro elemento.
- Assegnare ai tile un `x:Name`: è il nome che **SaveLayout** memorizza.
- Alimentare le schede e cambiare **Theme** dal code behind.

Esempio

MainWindow.xaml:
MainWindow.xaml.cs:
App.xaml è quello di un nuovo progetto WPF, con `StartupUri="MainWindow.xaml"`. **AllowDrag** e **AllowResize** fanno parte dell'edizione Registered; per i pacchetti Community rimuovere i due attributi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcFMXDashboard
- Demo .NET

Avvio rapido Avalonia

Lo stesso dashboard in Avalonia, su Windows, Linux e macOS. Come in WPF, i tile e il loro contenuto sono dichiarati in XAML.

Passaggi

- Creare un progetto desktop Avalonia `net8.0` con **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** 11.3 e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcDashboard.Avalonia**, vedere Installazione da NuGet.
- Associare il namespace nella finestra con `xmlns:dash="using:esegece.sgcDashboard"`.
- Dichiarare un **TsgcAvaloniaDashboard** e, al suo interno, un **TsgcAvaloniaDashboardTile** per ogni tile. Il contenuto di un tile è un **TsgcAvaloniaKPICard** o qualsiasi altro controllo.
- Alimentare le schede e cambiare **Theme** dal code behind.

Esempio

MainWindow.axaml:
MainWindow.axaml.cs:
Program.cs:
Il tile gestisce da sé il proprio **Padding** a partire da **ContentPadding** e **ShowHeader**, quindi un **Padding** impostato in XAML viene sostituito. Su uno schermo touch, la pressione sull'intestazione di un tile trascina il tile e la pressione in qualsiasi altro punto fa scorrere la griglia, vedere Differenze di .NET rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcFMXDashboard
- Demo .NET

Classi .NET

Ogni classe si trova nel namespace **esegece.sgcDashboard**. Le classi host sono controlli sottili sopra il motore e il modello indipendenti dal framework, condivisi dai tre host e dall'output headless.

Classi host

Host	Classe	Classe base	Delphi
WinForms	TsgcWinFormsDashboard	ScrollableControl	TsgcVCLDashboard
WinForms	TsgcWinFormsDashboardTile	TsgcUIWinFormsControl	TsgcVCLDashboardTile
WinForms	TsgcWinFormsKPICard	TsgcUIWinFormsControl	TsgcVCLKPICard
WPF	TsgcWpfDashboard	FrameworkElement	TsgcFMXDashboard
WPF	TsgcWpfDashboardTile	TsgcUIWpfControl	TsgcFMXDashboardTile
WPF	TsgcWpfKPICard	TsgcUIWpfControl	TsgcFMXKPICard
Avalonia	TsgcAvaloniaDashboard	TsgcUIAvaloniaControl	TsgcFMXDashboard
Avalonia	TsgcAvaloniaDashboardTile	TsgcUIAvaloniaControl	TsgcFMXDashboardTile
Avalonia	TsgcAvaloniaKPICard	TsgcUIAvaloniaControl	TsgcFMXKPICard

Tipi indipendenti dal framework

Tipo	Descrizione
TsgcDashboardLayout	Il motore della griglia: **Columns**, **RowHeight**, **Gap**, **Padding** e **AutoFlow**, le celle dei tile in rettangoli (**Arrange**, **Rect**, **ContentHeight**), il flusso automatico, lo spostamento verso il basso in caso di collisione, il calcolo dell'aggancio di trascinamento e ridimensionamento (**SnapMove**, **SnapResize**) e il JSON del layout (**SaveToJSON**, **LoadFromJSON**, edizione Registered).
TsgcDashboardCell	Uno struct con **Col**, **Row**, **ColSpan** e **RowSpan**. `sgcDashboard_Layout.sgcDashboardCell` ne costruisce uno.
TsgcDashboardLayoutTile	Il nome, la cella e la visibilità di un tile nel JSON del layout. Edizione Registered.
TsgcDashboardKPI	Il modello e il renderer KPI, vedere TsgcDashboardKPI.
TsgcDashboardKPITrend	`ktNone`, `ktUp`, `ktDown` o `ktNeutral`.

IsgcDashboardKPIHost	Implementata dai tre controlli scheda KPI; il bridge accetta qualsiasi scheda che la implementi.

Dashboard

Gli stessi membri in **TsgcWinFormsDashboard**, **TsgcWpfDashboard** e **TsgcAvaloniaDashboard**.

Membro	Tipo	Descrizione
Columns	int	Numero di colonne della griglia, 12 per impostazione predefinita.
RowHeight	int	Altezza di una riga della griglia in pixel indipendenti dal dispositivo, 120 per impostazione predefinita.
Gap	int	Spazio tra i tile, 12 per impostazione predefinita.
Padding	int	Spazio attorno alla griglia, 12 per impostazione predefinita. In WinForms nasconde `Control.Padding`.
AutoFlow	bool	Colloca i tile senza cella (Col o Row -1) nelle prime celle libere. True per impostazione predefinita.
Theme	TsgcUITheme	Tema del dashboard, dei suoi tile e dei controlli che ospitano.
Layout	TsgcDashboardLayout	Il motore della griglia, di sola lettura. In WinForms nasconde l'evento `Control.Layout`.
Tiles	collezione	WPF e Avalonia: i tile, la proprietà di contenuto XAML.
VerticalOffset	double	Avalonia: la posizione di scorrimento della griglia.
AllowDrag	bool	Sposta un tile dalla sua intestazione a runtime. Edizione Registered.
AllowResize	bool	Ridimensiona un tile dall'angolo in basso a destra a runtime. Edizione Registered.
OnLayoutChanged	TsgcUINotifyEvent	Scatta dopo che un trascinamento ha cambiato una cella e dopo un caricamento. Edizione Registered.
SaveLayout, LoadLayout	metodo	Il layout come stringa JSON. Edizione Registered.
SaveLayoutToStream, LoadLayoutFromStream	metodo	Il layout come stream UTF-8. Edizione Registered.
SaveLayoutToFile, LoadLayoutFromFile	metodo	Il layout come file. Edizione Registered.
Arrange	metodo	Dispone di nuovo i tile.
ApplyTheme	metodo	Applica di nuovo il tema ai tile e al loro contenuto, per esempio dopo che il contenuto ha cambiato i propri colori.

Tile

Gli stessi membri in **TsgcWinFormsDashboardTile**, **TsgcWpfDashboardTile** e **TsgcAvaloniaDashboardTile**.

Membro	Tipo	Descrizione
Dashboard	dash-board	Il dashboard che contiene il tile, o null.
Title	stringa	Testo dell'intestazione.
ShowHeader	bool	Mostra la banda dell'intestazione, true per impostazione predefinita.
Col, Row	int	La cella richiesta, -1 per impostazione predefinita in modo che il flusso automatico collochi il tile.
ColSpan, RowSpan	int	Dimensione del tile in colonne e righe, 3 e 2 per impostazione predefinita.
GetCell, SetCell	metodo	I quattro valori come un unico **TsgcDashboardCell**.
ParentTheme	bool	Prende il tema del dashboard, true per impostazione predefinita.
Theme	TsgcUI-Theme	Tema del tile quando **ParentTheme** è false.
Locked	bool	Il tile non avvia mai un trascinamento o un ridimensionamento. Edizione Registered.
Content	elemento	WPF e Avalonia: l'elemento ospitato, la proprietà di contenuto XAML. In WinForms il tile ospita i controlli della sua collezione **Controls**.
ContentPadding	int	WPF e Avalonia: spazio attorno al contenuto, 8 per impostazione predefinita; l'altezza dell'intestazione viene aggiunta in alto finché **ShowHeader** è true.

Scheda KPI

TsgcWinFormsKPICard, **TsgcWpfKPICard** e **TsgcAvaloniaKPICard** incapsulano un TsgcDashboardKPI, disponibile nella proprietà **KPI**, e ne ripetono i membri: **Title**, **Value**, **Icon**, **Trend**, **TrendValue**, **FooterText**, **AccentColor**, **Theme**, **MaxPoints** e **AddValue**.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Rendering headless .NET
- Feed live .NET
- Layout
- Temi

Differenze di .NET rispetto a Delphi

Il port .NET mantiene i nomi, i valori predefiniti e le regole di layout di Delphi. Le differenze qui sotto derivano dai framework degli host.

I tile sono contenitori figli

Host	Come un tile ospita il suo contenuto
WinForms	Un tile è un contenitore `Control`, come il tile VCL: aggiungere un numero qualsiasi di controlli ai suoi **Controls**. Vengono collocati sotto l'intestazione con un margine di 8 pixel, quindi un controllo con `Dock = DockStyle.Fill` riempie l'area del contenuto. Il tile porta il ParentControlDesigner, quindi un controllo può essere trascinato al suo interno nel designer.
WPF	Un tile accetta un elemento tramite **Content**, la proprietà di contenuto XAML (`[ContentProperty("Content")]`), come il tile FireMonkey. Il dashboard è il genitore logico dei suoi tile e **Tiles** è la sua proprietà di contenuto, quindi i tile sono dichiarati come figli dell'elemento dashboard.
Avalonia	Lo stesso modello di WPF, tramite l'attributo `[Content]` su **Content** del tile e su **Tiles** del dashboard. Il dashboard è il genitore logico e visuale di ogni tile, e il tile lo è del suo contenuto.

In WPF e Avalonia il tile calcola il proprio **Padding** da **ContentPadding** e **ShowHeader**, quindi un **Padding** impostato in XAML viene sostituito. Un tile nascosto: in WPF un tile `Hidden` mantiene la sua cella e un tile `Collapsed` lascia la griglia; in Avalonia un tile con `IsVisible` false lascia la griglia.

Propagazione del tema ai controlli ospitati

Quando cambia **Theme** del dashboard, quando un tile entra in un dashboard, quando si aggiunge contenuto a un tile e con **ApplyTheme**, i controlli ospitati assumono il tema del tile tramite gli helper sgcUICore `sgcUIApplyThemeWinForms`, `sgcUIApplyThemeWpf` e `sgcUIApplyThemeAvalonia`, equivalenti degli helper Delphi `sgcUIApplyThemeVCL` e `sgcUIApplyThemeFMX`. Quindi un grafico sgcCharts, un visualizzatore sgcPDF o un'anteprima sgcReports in un tile passa dal chiaro allo scuro insieme al dashboard. `utCustom` lascia intatti i controlli ospitati.

Il JSON del layout risiede nel motore

SaveToJSON e **LoadFromJSON** di **TsgcDashboardLayout** scrivono e leggono il testo del layout; i metodi **SaveLayout** e **LoadLayout** dei tre host si limitano a raccogliere i propri tile e a chiamarli. Il testo è quello che scrive il dashboard Delphi, quindi i layout si spostano liberamente tra Delphi, WinForms, WPF e Avalonia. La chiave di un tile è `Control.Name` in WinForms, `FrameworkElement.Name` (`x:Name`) in WPF e `StyledElement.Name` in Avalonia. Vedere Rendering headless .NET per un esempio senza host.

Padding e Layout in WinForms

TsgcWinFormsDashboard dichiara due membri con `new`: il suo **Padding** è lo spazio attorno alla griglia, un `int`, e nasconde `Control.Padding`, e la sua proprietà **Layout** restituisce il motore della griglia e nasconde l'evento `Control.Layout`. Eseguire il cast del dashboard a `Control` per raggiungere i membri nascosti.

Theme in Avalonia

Ogni controllo Avalonia ha già una proprietà **Theme**, il `ControlTheme` di `StyledElement`. Il dashboard, il tile e la scheda KPI dichiarano il proprio **Theme** di tipo **TsgcUITheme** con `new`. Tramite un riferimento del tipo sgc è il tema sgc; tramite un riferimento di tipo `Control` o `StyledElement` è il tema del controllo Avalonia.

Trascinamento touch e scorrimento in Avalonia

Un contatto touch che si sposta di più di 8 unità in verticale fa scorrere la griglia. Con **AllowDrag** o **AllowResize**, una pressione touch sull'intestazione o sull'angolo di ridimensionamento di un tile avvia subito il trascinamento del tile e non fa mai scorrere, come in FireMonkey; una pressione touch in qualsiasi altro punto fa ancora scorrere la griglia. Un trascinamento con il mouse non fa mai scorrere. In WPF touch e penna sono convertiti in input del mouse e WinForms usa solo il mouse.

Il contorno di trascinamento

Mentre un tile viene trascinato o ridimensionato, la cella di destinazione è indicata con il colore di accento e un riempimento del 25 percento. WinForms la disegna sotto i tile, come il dashboard VCL. WPF la disegna in un adorner layer e Avalonia in un overlay visuale, entrambi sopra i tile, mentre il segnaposto FireMonkey è sotto di essi. **Escape** annulla il trascinamento in ogni host e in WPF e Avalonia lo annulla anche la perdita della cattura.

Scorrimento

La griglia si adatta sempre alla larghezza e scorre in verticale, di mezza riga per scatto della rotellina in ogni host. WinForms scorre tramite `ScrollableControl`. WPF colloca la griglia in uno `ScrollViewer`. Avalonia mostra il proprio `ScrollBar` ed espone la posizione come **VerticalOffset**, che sposta i tile verso l'alto e li ritaglia al dashboard.

Eventi

OnLayoutChanged è una proprietà del tipo delegate con nome Delphi **TsgcUINotifyEvent**, come negli altri prodotti sgc .NET: si assegna con `=` e contiene un solo gestore. Le sorgenti del bridge si iscrivono agli eventi di sgcWebSockets .NET con `+=` e rimuovono solo il proprio gestore, quindi i gestori dell'applicazione continuano a scattare, vedere Feed live .NET.

Nessun verbo di designer e nessun tile mappa

Il verbo "Add Tile" dell'editor dei componenti Delphi non ha un equivalente in WinForms: aggiungere i tile nel codice, oppure dichiararli in XAML in WPF e Avalonia. Anche l'aggancio in design time di un tile spostato non fa parte del port. La demo Suite di Delphi ha un tile sgcMaps; sgcMaps non ha un port .NET, quindi la demo Suite di .NET ha un grafico, un visualizzatore PDF e un'anteprima di report ma nessuna mappa.

Edizioni

I pacchetti Community sono compilati con `SGC_COMMUNITY`. Il trascinamento e il ridimensionamento a runtime, **Locked**, la persistenza del layout e **OnLayoutChanged** sono esclusi dalla compilazione e il pacchetto bridge non viene prodotto, come il blocco Delphi `SGC_DASHBOARD_PERSIST`. Proteggere il codice che li usa con `#if !SGC_COMMUNITY`.

Data binding

In WPF e Avalonia le proprietà rivolte all'utente sono dependency property e proprietà Avalonia, quindi possono essere collegate con il data binding, impostate da uno Style e animate, vedere Data binding in .NET.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Rendering headless .NET
- Feed live .NET
- Layout
- Temi
- Persistenza

Data binding in .NET

Negli host WPF e Avalonia le proprietà rivolte all'utente della dashboard, dei suoi tile e della scheda KPI sono dependency property (WPF) e proprietà Avalonia, quindi possono essere collegate con il data binding a un view model, impostate da uno Style e animate. Questo argomento riguarda solo WPF e Avalonia. I controlli WinForms restano invariati: le loro proprietà sono normali proprietà CLR, come prima.

Proprietà collegabili

Ogni proprietà della tabella ha un campo statico con il suffisso Property, per esempio `TsgcWpfDashboardTile.ColProperty`. In WPF i campi sono DependencyProperty. In Avalonia sono StyledProperty, tranne Col, Row, ColSpan e RowSpan, che sono DirectProperty. Le proprietà contrassegnate come **TwoWay** usano TwoWay per impostazione predefinita, perché un trascinamento o ridimensionamento a runtime e LoadLayout le modificano, quindi un binding senza Mode mantiene aggiornato il view model. Le altre proprietà usano OneWay per impostazione predefinita.

Classe WPF	Classe Avalonia	Proprietà collegabili
TsgcWpfDashboard	TsgcAvaloniaDashboard	Columns, RowHeight, Gap, Padding, AutoFlow, Theme, AllowDrag, AllowResize
TsgcWpfDashboardTile	TsgcAvaloniaDashboardTile	Title, **Col (TwoWay)**, **Row (TwoWay)**, **ColSpan (TwoWay)**, **RowSpan (TwoWay)**, ShowHeader, ContentPadding, ParentTheme, Locked
TsgcWpfKPICard	TsgcAvaloniaKPICard	Title, Value, Icon, Trend, TrendValue, FooterText, AccentColor, MaxPoints

AllowDrag e AllowResize non sono presenti nell'edizione Community. Padding è lo spazio intorno alla griglia in unità indipendenti dal dispositivo, un int. In Avalonia, Theme è il tema di sgcUICore (TsgcUITheme) e nasconde il tema di controllo Avalonia di StyledElement, che resta raggiungibile tramite `StyledElement.ThemeProperty`.

Comportamento

- **Un trascinamento riscrive la cella.** Un trascinamento o ridimensionamento a runtime, e LoadLayout, modificano la cella di un tile, e il tile copia la cella allineata in Col, Row, ColSpan e RowSpan. Con il binding TwoWay predefinito il view model riceve la cella in cui il tile è stato rilasciato.
- **Una cella collegata è una modifica del layout.** Una nuova cella che arriva tramite data binding viene gestita come un trascinamento, quindi OnLayoutChanged della dashboard viene generato (non nell'edizione Community). Se impostate dal codice (i setter CLR o SetCell), le proprietà della cella si comportano come prima.
- **Un valore rifiutato viene riscritto.** Un valore che la dashboard o il tile non accetta (Columns o RowHeight inferiore a 1, un Gap o Padding negativo, uno span inferiore a 1, un ContentPadding negativo) non viene applicato, e il valore in uso viene riscritto nella proprietà e in un'origine TwoWay, in WPF e in Avalonia. Lo stesso vale per un valore che la scheda KPI corregge (MaxPoints inferiore a 1, un testo null). In WPF l'origine riceve il valore in uso dopo che il dispatcher ha eseguito il lavoro in sospeso. In Avalonia la riscrittura riguarda un valore che l'origine invia quando il binding è già in esecuzione. Un valore che l'origine possiede già all'avvio del binding viene corretto nel controllo, ma non viene riscritto nell'origine.
- **LoadLayout aggiorna le proprietà.** Dopo LoadLayout le metriche della griglia e le celle dei tile vengono copiate nelle proprietà, quindi i binding vedono il layout ripristinato.
- **Stili.** Un setter di Style può impostare qualsiasi proprietà collegabile. Un Theme della dashboard impostato da uno Style raggiunge ogni tile il cui ParentTheme è true.

Proprietà che restano proprietà CLR

Proprietà	Motivo
Tiles (dashboard)	La raccolta dei tile, riempita dai tile dichiarati in XAML, non un valore da collegare.
Layout (dashboard)	L'oggetto del motore di layout, sola lettura. Le sue metriche della griglia si collegano tramite Columns, RowHeight, Gap, Padding e AutoFlow.
VerticalOffset (dashboard Avalonia)	La posizione di scorrimento dell'ultimo passaggio di layout, non un'impostazione.
Theme (tile)	Finché ParentTheme è true il tile legge il tema della dashboard, e impostare Theme azzera ParentTheme. Collegare invece il Theme della dashboard, oppure ParentTheme.
Theme (scheda KPI)	Impostato dal tile che ospita la scheda.

Esempio

Il view model qui sotto è condiviso da entrambi gli esempi. Revenue è collegato al Value di una scheda KPI, e RevenueCol e RevenueRow sono collegati a Col e Row del suo tile senza Mode, quindi usano TwoWay: quando l'utente trascina il tile, il view model riceve la nuova cella. Impostare AllowDrag a True sulla dashboard per consentire all'utente di trascinare i tile.

WPF

MainWindow.xaml crea il view model come DataContext della finestra. Il code behind e App.xaml sono quelli del template WPF.

Avalonia

MainWindow.axaml imposta `x:DataType` sul view model, quindi i binding sono binding compilati. Il code behind chiama InitializeComponent, e la classe App è quella di Avvio rapido Avalonia.

Vedere anche

- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Classi .NET
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia

Rendering headless .NET

Il motore di layout e la scheda KPI non richiedono alcun framework UI, quindi un server, un'applicazione console o un test possono collocare i tile e renderizzare le schede in file immagine. È l'equivalente .NET di Immagini KPI headless.

Metodi

Metodo	Pacchetto	Descrizione
TsgcDashboardKPI.SaveToSVG(stream o file, width, height, scale)	esegece.sgcDashboard	Scrive la scheda come testo SVG, byte per byte l'SVG della scheda Delphi.
TsgcDashboardKPI.SaveToPNG(stream o file, width, height, scale)	esegece.sgcDashboard.Rendering	Un metodo di estensione che scrive un PNG con sfondo trasparente. L'immagine è larga width per scale e alta height per scale pixel.
TsgcDashboardKPI.Render(canvas, width, height, scale)	esegece.sgcDashboard	Disegna la scheda su qualsiasi canvas sgcUI-Core.
TsgcDashboardLayout.Arrange(width, scale)	esegece.sgcDashboard	Colloca gli elementi; **PlacedCell**, **Rect** e **ContentHeight** restituiscono il risultato.
TsgcDashboardLayout.SaveToJSON, LoadFromJSON	esegece.sgcDashboard	Il testo del layout dei dashboard. Edizione Registered.

Esempio

Il programma scrive revenue.svg e revenue.png, 560 per 400 pixel, e stampa:

```
revenue: column 0, row 0
orders: column 2, row 2
{"version":1,"columns":12,"rowHeight":100,"gap":12,"padding":12,"tiles":[{"name":"revenue","col":0,"row":0,"colSpan":4,"row
orders back at column 2, row 0
```

Il tile orders chiede la colonna 2, riga 0, che si sovrappone al tile revenue, quindi il motore lo spinge verso il basso alla riga 2. **Cell** restituisce la cella richiesta da un tile, **PlacedCell** quella che ha ottenuto; il JSON memorizza le celle richieste, come Delphi.
I pacchetti headless funzionano su Windows, Linux e macOS. Su Linux, esegece.sgcDashboard.Rendering porta gli asset nativi SkiaSharp per Linux.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Immagini KPI headless

- TsgcDashboardKPI
- Layout

Feed live .NET

Il pacchetto esegece.sgcDashboard.sgcWebSockets alimenta le schede KPI da una connessione live di sgcWebSockets .NET, come il bridge Delphi sgcDashboardWS, vedere Dati in tempo reale. Una sorgente legge un numero da ogni messaggio JSON e lo inserisce in una scheda: lo sparkline riceve il punto e vengono aggiornati **Value**, **Title**, **TrendValue** e **Trend**. **Solo edizione Registered**: il pacchetto bridge non è incluso nell'edizione Community.

Sorgenti

Sorgente	Client	Legge
TsgcDashboardSource_WebSocket	TsgcWebSocketClient	Ogni messaggio di testo, tramite **OnMessage**.
TsgcDashboardSource_MQTT	TsgcWSProtocol_MQTT_Client	Ogni publish il cui topic corrisponde a **Topic**, con i caratteri jolly MQTT `+` e `#`, tramite **OnMQTTPublish**. La sorgente non sottoscrive; l'applicazione sottoscrive tramite il client.
TsgcDashboardSource_SSE	TsgcHTTP1Client in **Client**, oppure TsgcSSEClient in **SSEClient**	I dati di ogni server sent event, dai chunk di **GetSSE** e **OnSSEMessage**, oppure dagli eventi di **OnEvent**. **GetSSE** si blocca finché lo stream non termina, quindi chiamarlo da un thread di lavoro.

Tutte le sorgenti condividono i membri di TsgcDashboardSource:

Membro	Descrizione
Scheda	Un controllo scheda KPI (qualsiasi **IsgcDashboardKPIHost**) o un **TsgcDashboardKPI** headless. Qualsiasi altro oggetto solleva **EsgcDashboardSource**.
ValuePath	Percorso JSON del numero, per esempio `price` o `data.items[0].value`. Viene letto un numero o una stringa numerica, con il punto come separatore decimale. Se vuoto, legge l'intero messaggio come numero.
TitlePath, TrendValuePath	Se impostati, copiano quel valore JSON in **Title** e **TrendValue** della scheda.
ValueFormat	Una stringa Format di Delphi con un argomento float, come `%.2f` o `%.1f ms`, formattata con la cultura corrente. Se vuota, scrive il numero come il FloatToStr di Delphi.
Active	True per impostazione predefinita. False ignora ogni messaggio.
OnValue	Chiamato con ogni numero letto, dopo l'aggiornamento della scheda.

Threading

Il punto viene aggiunto subito allo sparkline, nel thread in cui arriva il messaggio. I testi e la tendenza (in aumento, in calo o neutra rispetto al valore precedente della sorgente) vengono applicati tramite il `SynchronizationContext`

corrente quando la sorgente è stata creata, il thread UI di un'applicazione WinForms, WPF o Avalonia, quindi ogni modalità **NotifyEvents** del client è sicura. Una sorgente creata senza contesto di sincronizzazione, in un'applicazione console o in un servizio, applica l'aggiornamento nel thread del messaggio.

Esempio

Tre schede KPI su un dashboard WinForms, alimentate da un flusso di quotazioni WebSocket, da un topic MQTT di un sensore e da un feed server sent events. I nomi host sono segnaposto per i propri server.

Provarlo sull'interfaccia di loopback

Questo programma console avvia un **TsgcWebSocketServer** nello stesso processo sull'interfaccia di loopback, vi collega un **TsgcWebSocketClient** e alimenta una scheda headless con tre messaggi in broadcast, quindi non richiede alcuna rete.
Stampa il valore formattato nella cultura corrente, qui con la virgola come separatore decimale, la tendenza rispetto al valore precedente e il numero di punti dello sparkline:

```
EUR/USD 1,0839, trend ktDown, 3 points
```

Differenze rispetto a Delphi

- **OnMessage**, **OnMQTTPublish**, **OnSSEMessage** e **OnEvent** sono eventi .NET. Una sorgente aggiunge il proprio gestore con `+=` e rimuove solo il proprio gestore, mentre Delphi salva, sostituisce e ripristina il gestore dell'applicazione. I gestori dell'applicazione scattano sempre, nell'ordine di sottoscrizione.
- In .NET non esiste FreeNotification. Quando la scheda è un `IComponent`, come un controllo WinForms, la sorgente azzera **Card** quando la scheda viene eliminata. Per qualsiasi altra scheda impostare **Card** a null prima che la scheda scompaia.
- **SSEClient** della sorgente SSE, che accetta un **TsgcSSEClient**, è un'aggiunta di .NET.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Dati in tempo reale
- TsgcDashboardSource
- TsgcDashboardSource_WebSocket
- TsgcDashboardSource_MQTT
- TsgcDashboardSource_SSE
- Demo .NET

Demo .NET

Le demo .NET si trovano nella cartella `demos` del prodotto e nello zip delle demo, con la soluzione `sgcDashboard_Demos.sln`. Ogni demo ha un README.md.

Demo	Host	Descrizione
Basic	WinForms	Sei tile su una griglia di 12 colonne: quattro **TsgcWinFormsKPICard** alimentate da un timer con un random walk, un log degli eventi e un elenco di server in normali controlli, e una combo Theme che passa il dashboard dal chiaro allo scuro.
BasicWpf	WPF	Lo stesso dashboard dichiarato in XAML su un **TsgcWpfDashboard**.
BasicAvalonia	Avalonia	Lo stesso dashboard su un **TsgcAvaloniaDashboard**, su Windows, Linux e macOS.
Suite	WinForms	I prodotti eSeGeCe su un solo dashboard: due schede KPI, un grafico sgcCharts con una linea live, un visualizzatore sgcPDF e un'anteprima sgcReports nei tile, e un interruttore chiaro e scuro. Non c'è un tile mappa, perché sgcMaps non ha un port .NET.
LiveKPI	WinForms	Tre schede KPI alimentate da **TsgcDashboardSource_WebSocket** da un **TsgcWebSocketServer** nello stesso processo su una porta di loopback libera. Solo edizione Registered.
SaveLayout	WinForms	Trascinare e ridimensionare i tile, poi salvare il layout in layout.json, ricaricarlo o reimpostarlo. Solo edizione Registered.

Con i pacchetti Community LiveKPI e SaveLayout compilano comunque: escludono dalla compilazione il codice Registered e spiegano il limite nella barra di stato.

Compilazione ed esecuzione

Le demo richiedono .NET 8 SDK o successivo. Eseguire una demo dalla sua cartella:

```
dotnet run
```

All'interno dell'albero del prodotto le demo compilano sui progetti della libreria. Dallo zip delle demo ripristinano i pacchetti NuGet, per impostazione predefinita l'edizione Community. Impostare **SgcDashboardEdition** per usare i pacchetti Registered:

```
dotnet build -p:SgcDashboardEdition=Registered
```

Autoverifica

Ogni demo ha uno switch `--test` che apre la finestra fuori schermo e la pilota: Basic controlla i tile e le loro celle, alimenta le schede e cambia il tema, Suite controlla il grafico, il visualizzatore PDF e l'anteprima del report nei rispettivi tile, LiveKPI controlla che ogni scheda abbia ricevuto valori e SaveLayout salva, sposta un tile, carica e reimposta. La demo scrive nel file una riga PASS o FAIL per ogni controllo e termina con il numero di controlli falliti, quindi 0 significa che tutti i controlli sono riusciti.

```
dotnet run -- --test result.txt
```

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Feed live .NET
- Demo Delphi

Risoluzione dei problemi

Undeclared identifier SaveLayout, AllowDrag o OnLayoutChanged

L'edizione Community si compila senza SGC_DASHBOARD_PERSIST, quindi AllowDrag, AllowResize, OnLayoutChanged, i metodi SaveLayout e LoadLayout e la proprietà Locked della VCL non esistono, e il codice che li usa fallisce con E2003 Undeclared identifier. Un form salvato da una build Registered che contiene AllowDrag o AllowResize nel proprio .dfm genera un'eccezione "Error reading" con "Property AllowDrag does not exist". Rimuovere questi membri, oppure usare una build Registered o Trial. Vedere Edizioni.

Unit sgcDashboardWS_Source_WebSocket o sgcWebSocket non trovata

Il bridge dati in tempo reale è un pacchetto separato, sgcDashboardWS, che richiede sgcDashboard e sgcWebSockets. Installare prima sgcWebSockets per lo stesso IDE, poi i pacchetti sgcDashboardWS, e aggiungere la cartella dei sorgenti o delle librerie di sgcWebSockets al percorso di ricerca. Il bridge non è incluso nell'edizione Community.

Una scheda KPI alimentata da una sorgente del bridge non cambia mai in un'applicazione console o in un servizio

Da Delphi 2010 in poi i testi della scheda vengono applicati nel thread principale tramite TThread.Queue. Un'applicazione console o un servizio non ha un ciclo di messaggi che esegua la coda, quindi deve chiamare CheckSynchronize regolarmente. I valori dello sparkline vengono comunque aggiunti subito.

Il Value di una scheda mostra una virgola come separatore decimale

ValueFormat viene applicato con Format, che usa il separatore decimale delle impostazioni locali dell'applicazione. Il numero JSON stesso viene sempre letto con il punto. Modificare ValueFormat, oppure impostare il valore da OnValue con una formattazione propria.

Il dashboard FMX non si compila per Linux64

I controlli FMX su Linux richiedono FMX per Linux (FMXLinux) installato nell'IDE. Senza di esso, su Linux64 si compilano solo le unit indipendenti dal framework: il motore di layout e il modello KPI con il suo output PNG e SVG headless. Vedere Piattaforme.

Un controllo ospitato mantiene i propri colori quando il tema cambia


Il tema raggiunge un controllo ospitato solo tramite una proprietà published Theme, Chart.Theme, BackgroundColor o Color. L'anteprima di sgcReports non ne pubblica nessuna e mantiene i propri colori, e i controlli annidati in un pannello di un tile non ricevono il tema. Theme viene inoltre ignorato con utCustom. Vedere Temi.

La demo Suite o LiveKPI non si compila

La demo Suite richiede i sorgenti di sgcCharts, sgcMaps, sgcPDF e sgcReports nel percorso di ricerca, e LiveKPI richiede i sorgenti di sgcWebSockets. Vedere Demo.

Introduzione

sgcGrid è una griglia per dati in tempo reale per Delphi e C++Builder, per VCL e FireMonkey. È pensata per dati che cambiano di continuo: le righe vengono aggiornate per chiave da qualsiasi thread, le celle modificate lampeggiano di verde o di rosso e poi sfumano, le raffiche di aggiornamenti vengono raggruppate in ridisegni temporizzati e la modalità tail mantiene in vista le righe più recenti di un log o di un feed. **TsgcVCLGrid** e **TsgcFMXGrid** ordinano per più colonne, filtrano, selezionano righe o celle, ridimensionano le colonne, applicano regole di formattazione condizionale e modificano le celle direttamente nella griglia.
sgcGrid non è una griglia database generica con bande, raggruppamenti e pivot. È una griglia mirata, venduta per la sua velocità: disegna solo le righe visibili e un fotogramma 1080p completo di una griglia da 100.000 righe richiede pochi millisecondi. Vedere Prestazioni.
sgcGrid fa parte della suite visuale eSeGeCe. Viene disegnata con **sgcUICore**, il runtime condiviso con il canvas, il rasterizzatore e i temi chiaro e scuro. I suoi dati implementano l'interfaccia tabella di sgcUICore IsgcUITable, quindi un grafico **sgcCharts** può tracciare le righe di una griglia con un TsgcChartDataSource_Table, e una griglia inserita in un riquadro di **sgcDashboard** segue il tema della dashboard.



Symbol	Price ▼	Change %	Volume	Halted
MSFT	412.50	+1.25	1,200,500	
AAPL	228.10	-0.84	3,400,200	
AMZN	186.40	-2.10	2,250,000	✓
GOOG	171.90	+0.37	980,100	
NVDA	121.70	+3.02	**5,120,750**	

Edizioni

sgcGrid è disponibile nelle edizioni Registered, Trial e Community. L'edizione Community non include la modifica diretta nella griglia (SGC_GRID_EDIT) né il bridge sgcGridWS con i feed live e la query AI. Vedere Edizioni.

Da dove iniziare

- Architettura: il modello indipendente dal framework, il renderer sul canvas di sgcUICore, i controlli VCL e FMX e il modello dei thread.
- Piattaforme e Prestazioni: le versioni di Delphi, C++Builder, le piattaforme e il budget per fotogramma.
- Avvio rapido VCL, Avvio rapido FMX e Avvio rapido C++Builder: una prima griglia in pochi minuti.
- Componenti: le griglie, le classi del modello, le origini dati e la query AI.
- Aggiornamenti live e thread, Ordinamento, Filtraggio, Selezione e tastiera e Ridimensionamento delle colonne.
- Lampeggio alla modifica, Formattazione condizionale, Modifica diretta e Modalità virtuale.
- JSON e CSV, Collegamento a un DataSet, Feed live, Interroga la griglia e Grafici dalla griglia.
- Temi e Rendering headless.
- Demo: i progetti demo per Delphi e C++Builder.

Architettura

sgcGrid è costruita a livelli. Ogni livello dipende solo da quelli sottostanti, quindi il modello, il renderer e le unit di importazione ed esportazione si compilano senza VCL o FireMonkey e sono testati anche su Linux64.

Livello	Unit	Ruolo
Modello	sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data	TsgcGridData contiene le colonne e le righe: un Variant per colonna, un timestamp e una direzione di modifica per cella, indicizzati per chiave di riga. Ordina, filtra e supporta una modalità virtuale. È thread-safe e implementa IsgcUITable.
Vista delle righe	sgcGrid_Lines, sgcGrid_Group, sgcGrid_Summary	TsgcGridLineView mappa le righe di visualizzazione di una griglia (righe di gruppo e righe della vista) sulle righe della vista dei dati, TsgcGridGrouper costruisce i gruppi e sgcGrid_Summary calcola i riepiloghi di gruppo e del piede. Nell'edizione Registered, sgcGrid_Tree e sgcGrid_Detail aggiungono le righe ad albero e le bande di dettaglio.
Formattazione	sgcGrid_Format	Il lampeggio alla modifica e le regole di formattazione condizionale, condivisi da ogni renderer.
Renderer	sgcGrid_Render	TsgcGridRenderer disegna un TsgcGridData su qualsiasi canvas di sgcUICore: intestazione, righe, linee della griglia, selezione, glifi di ordinamento, segni di spunta e stili delle celle. Vengono disegnate solo le righe visibili. Scrive anche file PNG e SVG senza finestra.
Importazione ed esportazione	sgcGrid_IO, sgcGrid_Source_DataSet	Caricamento e salvataggio di JSON e CSV, e il TsgcGridSource_DataSet che riempie una griglia da qualsiasi TDataSet.
Esportazione in Excel	sgcGrid_Zip, sgcGrid_XLSX	Il writer XLSX dietro SaveToXLSX, solo edizione Registered. Vedi Esportazione in Excel.
Controllo VCL	sgcGrid_VCL	TsgcVCLGrid possiede un TsgcGridData e un renderer e aggiunge le barre di scorrimento, il mouse, la tastiera, gli appunti e gli editor diretti.
Controllo FMX	sgcGrid_FMX	TsgcFMXGrid è il controllo FireMonkey con le stesse proprietà, gli stessi metodi e gli stessi eventi, barre di scorrimento disegnate e trascinamento touch.
Bridge	sgcGridWS_*	Le origini feed WebSocket, MQTT e SSE e TsgcGridAIQuery. Richiedono sgcWebSockets.
sgcUICore	sgcUICore_Canvas, sgcUICore_VCL, sgcUICore_FMX, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table	Il runtime condiviso: il canvas vettoriale e il rasterizzatore, la base dei controlli VCL e FMX con il pacing dei fotogrammi (MaxFPS), i token dei temi e l'interfaccia IsgcUITable.

Modello dei thread

Ogni lettore e scrittore pubblico di TsgcGridData prende una sezione critica rientrante interna, quindi un thread di feed può chiamare direttamente UpdateRow, AppendRow, UpdateCell e DeleteRow, senza Synchronize. I dati ge-

nerano il loro OnChange sul thread di scrittura dopo il rilascio del blocco. La griglia lì non disegna: segna il proprio contenuto come da aggiornare e la base dei controlli di sgcUICore pianifica un ridisegno nel thread principale, al massimo **MaxFPS** volte al secondo (60 per impostazione predefinita). Le modifiche della vista, come una nuova riga o un nuovo ordinamento, vengono inviate una sola volta al thread principale, dove si aggiornano l'intervallo di scorrimento, la posizione tail e la riga selezionata, ritrovata tramite la sua chiave.
BeginUpdate ed EndUpdate raggruppano un numero qualsiasi di modifiche in un unico OnChange. Le colonne vengono modificate dal thread principale; mentre i thread di scrittura sono in esecuzione, racchiudere le modifiche alle colonne tra Lock e Unlock. Vedere Aggiornamenti live e thread.

Vista e archivio

Le righe sono memorizzate in ordine di inserimento. Senza colonne di ordinamento e senza filtro la griglia mostra l'archivio così com'è. Altrimenti una vista viene ricostruita in modo lazy alla prima lettura dopo una modifica: il filtro, poi un ordinamento stabile su più colonne. La modifica di una colonna non ordinata, senza filtro attivo, mantiene la vista corrente, quindi una colonna prezzo che cambia di continuo non costa un riordinamento.

Vista delle righe

Le griglie disegnano e scorrono righe di visualizzazione, non righe della vista. Ogni griglia possiede un TsgcGridLineView sui suoi dati. Senza colonne raggruppate la vista delle righe è l'identità, la riga i è la riga della vista i, e non viene costruito nulla. Il raggruppamento e, nell'edizione Registered, le righe ad albero e le bande di dettaglio sono stato della vista delle righe: i dati, le loro righe della vista e IsgcUITable restano piatti, così grafici, griglie pivot e bridge vedono le stesse righe di prima. La vista delle righe si ricostruisce in modo pigro quando il LayoutVersion dei dati si sposta, e aggiorna solo i riepiloghi di gruppo quando sono cambiati solo i valori. Vedi Raggruppamento.

Vedere anche

- Piattaforme
- Prestazioni
- TsgcGridData
- TsgcGridRenderer
- TsgcGridLineView

Edizioni

sgcGrid viene costruita dallo stesso sorgente per ogni edizione. L'edizione cambia solo le funzionalità che una build compila e le unit che vengono distribuite.

Edizione	Comprende
Registered	Tutto: le griglie VCL e FMX, il modello, l'ordinamento, il filtro, il raggruppamento con il pannello di raggruppamento, i riepiloghi di gruppo e del piede, le colonne bloccate, le righe ad albero, le righe master detail, l'esportazione in Excel, la selezione, il lampeggio, le regole di formato, la modifica sul posto, la modalità virtuale, JSON e CSV, il collegamento a un DataSet, i temi, l'output PNG e SVG headless e il bridge sgcGridWS con le sorgenti di feed WebSocket, MQTT e SSE e la query AI.
Trial	Le stesse funzionalità di Registered. Una build compilata con SGC_TRIAL mostra un avviso che si tratta di una versione di prova una volta trascorsa la finestra di rilascio indicata nella build. Nient'altro cambia.
Community	Tutto tranne la modifica sul posto, le righe ad albero, le righe master detail, l'esportazione in Excel e il bridge sgcGridWS.

Cosa manca in Community

- Modifica diretta. L'edizione Community si compila con SGC_GRID_EDIT non definito, quindi StartEdit, CommitEdit, CancelEdit, EditorActive e gli eventi OnBeforeEdit, OnValidate, OnEdited e OnEditError non esistono, e ReadOnly False non ha alcun editor. Vedere Modifica diretta.
- Righe ad albero, righe master detail ed esportazione in Excel. L'edizione Community viene compilata con SGC_GRID_ADVANCED non definito, quindi le proprietà Tree e Detail, ExpandNode, CollapseNode, ExpandDetail, CollapseDetail, DetailExpanded, DetailData, SaveToXLSX, gli eventi OnTreeExpandChange, OnDetailExpandChange, OnGetDetailData e OnDetailCellClick e il componente TsgcGridDataStore non esistono. Vedi Righe ad albero, Master detail ed Esportazione in Excel.
- Il bridge sgcGridWS: le unit sgcGridWS_*.pas e i loro pacchetti non vengono distribuiti, quindi le origini feed e TsgcGridAIQuery non sono disponibili. Vedere Feed live e Interroga la griglia.

Il raggruppamento, il pannello di raggruppamento, i riepiloghi di gruppo e del piede e le colonne bloccate fanno parte di ogni edizione, Community inclusa. Vedi Raggruppamento, Riepiloghi e Colonne bloccate.
L'edizione è una scelta in fase di compilazione in sgcVer.inc (SGC_COMMUNITY, che disattiva anche SGC_TRIAL), non un interruttore a runtime. Il codice che usa l'API di modifica, i membri di albero, dettaglio ed Excel o il bridge non compila con una build Community, vedi Risoluzione dei problemi.

Installazione

sgcGrid fa parte della distribuzione sgcUI. Un unico installer copre i prodotti sgcUI (sgcUICore, sgcCharts, sgcPDF, sgcReports, sgcMaps, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard) e installa solo i prodotti inclusi nella propria licenza.

Installazione con l'installer sgcUI

1. Eseguire l'installer sgcUI e accedere con il nome utente e la password del proprio account eSeGeCe.
2. Scegliere le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti, selezionare **sgcGrid** e gli altri prodotti desiderati. Il server delle licenze restituisce i prodotti di cui si è titolari e l'installer mostra una casella di controllo per ogni prodotto. I prodotti non inclusi nella licenza sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca ogni prodotto.
4. L'installer copia i file, poi compila i package sul computer per ogni IDE selezionato, in ordine di dipendenza, e installa i package design time.

Cosa include sgcGrid

- **sgcUICore**, la base condivisa dei prodotti di layout e di sgcCharts. Non ha una casella di controllo propria. L'installer lo installa automaticamente ogni volta che sgcGrid è selezionato.
- **sgcGrid for sgcWebSockets**, elencato in **sgcWebSockets bridges**. Installa i package sgcGridWS con le origini feed e TsgcGridAIQuery (vedere Feed live). L'installer lo propone solo quando sgcWebSockets è già installato sul computer e la licenza include sgcGrid. In caso contrario è disattivato.

Cartelle installate

Ogni prodotto viene installato in un'unica cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la Trial e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di ogni prodotto installato. È l'unico library path di sgcUI.
`Packages`	I package di ogni prodotto installato, un set per prodotto e per versione dell'IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione dell'IDE e piattaforma, ad esempio `LibD13`.
`Demos\Grid`	Le demo di sgcGrid. Vedere Demo.

L'installer aggiunge `sgcUI\Source` al library path e al browsing path di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate. sgcUICore si trova nella stessa cartella `Source`, quindi non richiede un percorso proprio.

Trial e Community

- **Trial**: l'installer sgcUI Trial installa ogni prodotto in modalità di prova, sgcGrid incluso.
- **Community**: l'installer gratuito sgcUI Community include sgcGrid, insieme a sgcCharts, sgcDashboard, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard. I bridge sgcWebSockets non fanno parte dell'installer Community, e sgcPDF e sgcMaps non fanno parte di Community. Vedere Edizioni per ciò che la build Community non include.

Installazioni standalone precedenti

Se l'installer trova una precedente installazione standalone di sgcUICore, ad esempio quella scritta dall'installer standalone di sgcCharts, elenca i library path e i package design time di tale installazione nella pagina **Previous installations**. Quando si prosegue, li rimuove dall'IDE prima di compilare i nuovi package, così non esistono mai due copie di una unit nel percorso.

Compilazione manuale dei package

Per compilare i package manualmente, aprirli per la propria versione dell'IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, ad esempio `sgcGridD13.dpk`.

Package	Contenuto
`sgcUICore<V>`	La base condivisa sgcUICore (runtime).
`sgcGrid<V>` / `dclsgcGrid<V>`	I componenti di sgcGrid (runtime / design time).
`sgcGridWS<V>` / `dclsgcGridWS<V>`	Il bridge sgcWebSockets (runtime / design time). Richiede sgcWebSockets.

Compilarli in ordine di dipendenza: `sgcUICore`, poi `sgcGrid`, poi `dclsgcGrid` e infine i package bridge. Installare poi i package design time `dcl*` e aggiungere `sgcUI\Source` al library path della propria versione di Delphi (Tools > Options > Language > Delphi Options > Library > Library path). Per C++Builder, aprire il progetto `.cbproj` corrispondente alla propria versione, ad esempio `sgcGridC13.cbproj`, e compilarlo. Gli header `.hpp` generati appaiono accanto al package compilato.

.NET

Per .NET non cambia nulla. sgcGrid continua a essere distribuito come propri package NuGet (`esegece.sgcGrid` e i relativi package companion). Vedere l'installazione .NET.

Piattaforme

Destinazione	Supporto
Delphi	Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13, con pacchetti runtime indipendenti dal framework, VCL e FireMonkey e pacchetti design time VCL e FireMonkey, vedere Pacchetti più avanti.
C++Builder	Da C++Builder 2007 a C++Builder 13, con gli header .hpp e le librerie statiche generati. Vedere Avvio rapido C++Builder.
VCL	TsgcVCLGrid su Windows, Win32 e, dalle versioni che lo supportano, Win64.
FireMonkey	TsgcFMXGrid da Delphi XE6 (SGC_GRID_FMX), su Windows, macOS, iOS e Android.
Linux64	Le unit indipendenti dal framework (il modello, la formattazione, il renderer e l'importazione ed esportazione JSON e CSV) da Delphi 10.2 (SGC_GRID_LINUX), ad esempio per generare immagini della griglia su un server.
Bridge	I pacchetti sgcGridWS richiedono il pacchetto sgcGrid e il pacchetto sgcWebSockets della stessa versione di Delphi o C++Builder.
.NET	Un port C# con la stessa API per WinForms, WPF e Avalonia, l'output headless PNG e SVG, l'origine DataTable e i bridge sgcWebSockets e sgcHTML, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9, vedere Panoramica .NET.

Pacchetti

sgcGrid include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcGridD13.dpk per Delphi 13 e sgcGridC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede
sgcGrid	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey: il modello, le colonne, la formattazione, il renderer, il raggruppamento, i riepiloghi, le righe ad albero e di dettaglio, l'importazione e l'esportazione JSON, CSV e XLSX, TsgcGridDataStore e TsgcGridSource_DataSet.	rtl, dbrtl, sgcUICore
sgcGridVCL	Runtime, VCL	sgcGrid_VCL (TsgcVCLGrid)	rtl, vcl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcGrid
sgcGridFMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcGrid_FMX (TsgcFMXGrid)	rtl, fmx, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcGrid
dclsgcGrid	Design time, VCL	Registra TsgcGridSource_DataSet, TsgcGridDataStore (non nell'edizione Community) e TsgcVCLGrid nella pagina **SGC Grid**	designide, rtl, vcl, sgc-

		della palette, e un editor di proprietà per la Source delle opzioni di dettaglio, che elenca solo i componenti che contengono dati della griglia.	Grid, sgcGridVCL
dclsgcGridFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra TsgcFMXGrid nella pagina **SGC Grid** della palette.	designide, rtl, fmx, sgcGrid, sgcGridFMX, dclsgcGrid
sgcGridWS, dclsgcGridWS	Runtime e design time, bridge sgcWebSockets	Le sorgenti di feed live (TsgcGridFeedSource_WebSocket, TsgcGridFeedSource_MQTT, TsgcGridFeedSource_SSE) e TsgcGridAIQuery, indipendenti dal framework, nella pagina **SGC Grid** della palette.	rtl, sgcGrid, sgcWebSockets

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcGridFMX richiede dclsgcGrid, quindi installate prima dclsgcGrid. L'installer installa sgcUICore insieme a sgcGrid. Se compilate voi stessi i pacchetti, compilate prima sgcUICore.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcGrid	sgcGridVCL	sgcGridFMX	dclsgcGrid, dclsgcGridFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32
10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE. sgcGridWS viene compilato per le stesse piattaforme di sgcGrid, e dclsgcGridWS per le stesse piattaforme di dclsgcGrid.

C++Builder	sgcGrid, sgcGridVCL	sgcGridFMX	dclsgcGrid, dclsgcGridFMX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcGrid)
Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcGrid)

Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcGridC13.cbproj, sgcGridVCLC13.cbproj, sgcGridFMXC13.cbproj, dclsgcGridC13.cbproj e dclsgcGridFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. sgcGridWS e dclsgcGridWS vengono compilati per le stesse versioni di C++Builder e le stesse piattaforme di sgcGrid e dclsgcGrid, tranne Win64x, perché richiedono una build Win64x del pacchetto sgcWebSockets. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (TsgcFMXGrid) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcGridVCL funzionano solo su Windows.
- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcGrid_FMX.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcGrid viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa il modello, la formattazione, il renderer e l'importazione e l'esportazione JSON e CSV, ad esempio per renderizzare immagini della griglia. Per Linux64 non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.

Vedere anche

- Edizioni
- Architettura

Prestazioni

La griglia disegna solo le righe e le colonne visibili, prende il blocco dei dati una volta per fotogramma, memorizza in cache la geometria delle colonne e disegna il testo delle celle da una cache di immagini di glifi sul canvas raster. Il costo di un fotogramma dipende dalla dimensione della finestra, non dal numero di righe.

Budget per fotogramma

La suite QA ha un controllo sulle prestazioni: un fotogramma 1920 x 1080 con 12 colonne, 100.000 righe e 45 righe visibili, disegnato 60 volte sul canvas raster. Il controllo fallisce sopra i 16 ms per fotogramma su Win64 e i 25 ms su Win32. Le ultime medie misurate erano:

Piattaforma	Fotogramma semplice	Lampeggio e 3 regole di formattazione
Win32	3.0 ms	3.2 ms
Win64	4.6 ms	6.8 ms
Linux64	3.7 ms	

Quindi una griglia 1080p viene disegnata in pochi millisecondi, ben entro i 16,7 ms di un fotogramma a 60 fps.

Frequenza di aggiornamento

Aggiornamenti e fotogrammi sono disaccoppiati. I thread di scrittura possono chiamare UpdateRow con la frequenza con cui il feed consegna i dati, e la griglia ridisegna al massimo MaxFPS volte al secondo, indipendentemente da quante righe siano cambiate nel frattempo. La demo LiveTicker scrive circa 1.000 aggiornamenti di prezzo al secondo da un thread di lavoro in una griglia ordinata e lampeggiante a 60 fps.

Suggerimenti

- Racchiudere un gruppo di modifiche tra BeginUpdate ed EndUpdate, così la griglia riceve un'unica notifica.
- Ordinare per una colonna che cambia di continuo riordina la vista a ogni modifica di quella colonna. Le modifiche alle colonne non ordinate, senza filtro, mantengono la vista corrente.
- Usare MaxRows per log e feed che crescono senza fine, e la modalità virtuale per dati molto grandi che risiedono già altrove.
- Ridurre MaxFPS quando la griglia deve solo sembrare live, non fluida.

Vedere anche

- Aggiornamenti live e thread
- Modalità virtuale
- Architettura

Avvio rapido VCL

In fase di progettazione

- Trascinare un **TsgcVCLGrid** dalla pagina sgcGrid della palette su un form e impostare Align a alClient.
- Aprire l'editor **Columns** e aggiungere una colonna per campo. Impostare FieldName, Caption e DataType, e DisplayFormat per numeri e date.
- Riempire le righe dal codice con Data.AppendRow e mantenerle aggiornate con Data.UpdateRow, da qualsiasi thread.

Nel codice

```
uses
  Forms, Classes, Controls,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_VCL;

procedure CreateGrid(aForm: TForm);
var
  oGrid: TsgcVCLGrid;
begin
  oGrid := TsgcVCLGrid.Create(aForm);
  oGrid.Parent := aForm;
  oGrid.Align := alClient;

  // the columns: FieldName, Caption and DataType
  oGrid.Columns.Add('Symbol', 'Symbol');
  oGrid.Columns.Add('Price', 'Price', gdtFloat).DisplayFormat := '0.00';
  oGrid.Columns.Add('Volume', 'Volume', gdtInteger);

  // one row per key, the values in column order
  oGrid.Data.AppendRow('MSFT', ['MSFT', 412.5, 1200]);
  oGrid.Data.AppendRow('AAPL', ['AAPL', 228.1, 3400]);

  // later, from any thread: update the row of a key by field name
  oGrid.Data.UpdateRow('MSFT', ['Price', 'Volume'], [413.1, 1350]);
end;
```

AppendRow riceve i valori in ordine di colonna; UpdateRow riceve i nomi dei campi, quindi un messaggio che contiene solo un prezzo aggiorna solo il prezzo. Anche una chiave non ancora esistente viene inserita da UpdateRow, a meno che Data.AutoInsert sia False.

Vedere anche

- Avvio rapido FMX
- Aggiornamenti live e thread
- TsgcVCLGrid

Avvio rapido FMX

TsgcFMXGrid richiede Delphi XE6 o successivo. Trascinarlo su un form FireMonkey, oppure crearlo dal codice. Ha le stesse colonne, gli stessi dati e gli stessi eventi della griglia VCL.

```
uses
  System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types,
  sgcUICore_Theme, sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_FMX;

procedure CreateGrid(aForm: TForm);
var
  oGrid: TsgcFMXGrid;
begin
  oGrid := TsgcFMXGrid.Create(aForm);
  oGrid.Parent := aForm;
  oGrid.Align := TAlignLayout.Client;
  oGrid.Theme := utDark;

  oGrid.Columns.Add('Symbol', 'Symbol');
  oGrid.Columns.Add('Price', 'Price', gdtFloat).DisplayFormat := '0.00';
  oGrid.Columns.Add('Volume', 'Volume', gdtInteger);

  oGrid.Data.AppendRow('MSFT', ['MSFT', 412.5, 1200]);
  oGrid.Data.AppendRow('AAPL', ['AAPL', 228.1, 3400]);
  oGrid.Data.UpdateRow('MSFT', ['Price'], [413.1]);
end;
```

FireMonkey non ha barre di scorrimento native su un controllo raster, quindi la griglia disegna le proprie. La rotellina del mouse scorre di tre righe, Maiusc scorre in orizzontale e un gesto di trascinamento scorre con il dito sugli schermi touch.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- TsgcFMXGrid

Avvio rapido C++Builder

C++Builder usa gli stessi componenti tramite gli header e le librerie statiche generati dai pacchetti C++Builder. Aggiungere `sgcUI\Source` e `sgcUI\LibD13\win32` (`sgcUI\LibD13\win64` per il 64 bit) ai percorsi di include e delle librerie, cosa che l'installer fa già per l'IDE. Gli header e le librerie di sgcGrid e sgcUICore si trovano in quell'unica cartella. Includere gli header sgcGrid_*.hpp e collegare sgcGridC13.lib e sgcUICoreC13.lib, oppure installare i pacchetti design-time e trascinare un TsgcVCLGrid su un form.
Gli open array di Delphi vengono passati con la macro OPENARRAY. Anche le chiamate AppendRow e UpdateRow sono thread-safe da C++.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Demo
- Risoluzione dei problemi

Demo

Le demo si trovano nella cartella Demos dell'installazione: i progetti Delphi in Demos\Delphi e i progetti C++Builder in Demos\CBuilder. Ogni cartella demo ha un readme.html. Ogni demo accetta inoltre due opzioni usate dalla verifica della build: /test esegue i suoi controlli e termina con il numero di errori, e /snapshot salva la finestra in un file PNG.

Demo	Delphi	C++Builder	Cosa mostra
LiveTicker	Sì	Sì	Circa 1.000 aggiornamenti di prezzo al secondo da un thread di lavoro con UpdateRow, una vista ordinata per prezzo, modifiche lampeggianti, una regola di formattazione per le variazioni negative, TailMode e interruttori del tema scuro, e gli aggiornamenti e i fotogrammi al secondo.
LiveTickerFMX	Sì	No	La demo LiveTicker con un TsgcFMXGrid.
DataSetGrid	Sì	Sì	Un TsgcGridSource_DataSet collegato a un TClientDataSet di 200 record con KeyField, AutoColumns e LiveUpdates, una selezione che segue il record corrente in entrambe le direzioni, ed esportazione e importazione JSON e CSV.
Editing	Sì	Sì	Modifica diretta con una colonna con elenco di valori, una colonna booleana, OnValidate, OnEditError e OnEdited. Non presente nell'edizione Community.
GridAndChart	Sì	Sì	Una dashboard con un riquadro griglia e un riquadro grafico; un TsgcChartDataSource_Table collegato alla griglia ne traccia le righe. Richiede sgcCharts e sgcDashboard.
AskYourGrid	Sì	Sì	TsgcGridAIQuery che filtra, ordina ed evidenzia 200 titoli a partire da domande in linguaggio naturale, con il parser basato su regole. Richiede sgcWebSockets.
LiveFeed	Sì	No	Un TsgcGridFeedSource_WebSocket alimentato da un server WebSocket nello stesso processo. Richiede sgcWebSockets.

Note su C++Builder

- Le demo C++Builder si compilano con il compilatore classico di C++Builder 13 per Win32 e Win64 e collegano sgcGridC13.lib e sgcUICoreC13.lib.
- DataSetGrid collega MIDAS staticamente su Win32. C++Builder non ha una libreria MIDAS statica per Win64, quindi la build a 64 bit richiede midas.dll accanto all'eseguibile.
- GridAndChart collega anche sgcChartsC13.lib e sgcDashboardC13.lib, e AskYourGrid collega sgcGridWSC13.lib e sgcWebSocketsC13.lib.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Avvio rapido C++Builder
- Risoluzione dei problemi

TsgcVCLGrid

La griglia VCL per dati in tempo reale, nell'unit sgcGrid_VCL. Possiede un TsgcGridData e un TsgcGridRenderer, disegna con il canvas raster di sgcUICore e implementa IsgcUITable (delegata a Data) e IsgcGridDataHost, quindi un'origine dati di un grafico, un'origine feed o un'origine DataSet possono collegarsi al componente griglia stesso. Usa le barre di scorrimento native di Windows: la barra verticale conta righe (righe di visualizzazione finché le righe sono raggruppate) e quella orizzontale pixel logici, e la riga di intestazione resta fissa. I membri di modifica esistono solo quando SGC_GRID_EDIT è definito.

Gestori di eventi degli esempi delle funzionalità

Gli esempi delle pagine Funzionalità assegnano agli eventi i metodi di questa piccola classe.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

type
  TGridHandlers = class
  public
    procedure FilterRow(Sender: TObject; aRow: Integer; var aAccept: Boolean);
    procedure SelectionChange(Sender: TObject);
    procedure CellClick(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer);
    procedure ColumnResized(Sender: TObject; aCol: Integer);
    procedure GetCellStyle(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer;
      var aBack, aFore: TsgcUIColor; var aBold: Boolean);
    procedure GetValue(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer;
      var aValue: Variant);
    procedure Validate(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer;
      var aValue: Variant; var aAccept: Boolean);
    procedure Edited(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer;
      const aOldValue, aNewValue: Variant);
    procedure EditError(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer;
      const aText: string; var aMessage: string);
  end;
```

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Columns	TsgcGridColumns	Le colonne della griglia. Vedere TsgcGridColumns.
Data	TsgcGridData	Le righe, l'ordinamento, il filtro e il rilevamento delle modifiche. Pubblica. Implementa anche IsgcUITable per la griglia. Vedere TsgcGridData.
Renderer	TsgcGridRenderer	Il renderer con cui la griglia disegna. Pubblica, sola lettura.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom.
AccentColor	TsgcUIColor	L'accento della selezione e del lampeggio di modifica. 0 usa l'accento del tema.
FontSize	Double	La dimensione del testo delle celle.

HeaderHeight, RowHeight	Integer	L'altezza dell'intestazione (32) e di ogni riga (28), in pixel logici.
GridLinesH, GridLinesV	Boolean	Disegnano le linee della griglia orizzontali e verticali. True per impostazione predefinita.
AlternateRows	Boolean	Colora una riga su due. True per impostazione predefinita.
SelectionMode	TsgcGridSelectionMode	gsmRow (predefinito) seleziona intere righe, gsmCell seleziona singole celle.
BorderStyle	TBorderStyle (VCL), TsgcGridBorderStyle (FMX)	Una cornice singola nel colore Border del tema, oppure nessuna.
MaxRows	Integer	Modalità tail: 0 mantiene tutte le righe, un valore maggiore di 0 elimina le righe più vecchie all'inserimento.
TailMode	Boolean	Mantiene in vista la riga più recente mentre la griglia è scorsa in fondo.
FilterText	string	Mostra solo le righe il cui testo visibile lo contiene, senza distinzione tra maiuscole e minuscole.
ReadOnly	Boolean	True per impostazione predefinita. False abilita la modifica diretta delle colonne Editable (SGC_GRID_EDIT).
FlashChanges, FlashDuration, FlashMode	Boolean, Integer, TsgcGridFlashMode	Fanno lampeggiare le celle modificate, per quanti millisecondi (800), sullo sfondo o sul testo.
FlashUpColor, FlashDownColor, FlashChangedColor	TsgcUIColor	I colori del lampeggio; 0 usa i valori predefiniti del tema.
FormatRules	TsgcGridFormatRules	Le regole di formattazione condizionale. Vedere Formattazione condizionale.
MaxFPS	Integer	Il numero massimo di ridisegni al secondo (60).
FrameCount	Cardinal	Il numero di fotogrammi disegnati finora. Pubblica, sola lettura.
TopRow, ScrollX	Integer	La prima riga visibile (la prima riga di visualizzazione finché le righe sono raggruppate) e la posizione di scorrimento orizzontale. Pubblica.
SelectedRow, SelectedCol	Integer	La riga di vista e l'indice di colonna selezionati, -1 se nessuno. Pubbliche.
SelectedKey	string	La chiave della riga selezionata. La selezione segue la sua chiave quando la vista cambia. Pubblica, sola lettura.
FrozenColumns	Integer	Il numero di colonne visibili che non scorrono in orizzontale, 0 per impostazione predefinita. Vedi Colonne bloccate.
ShowFooter	Boolean	Mostra la riga del piede con i riepiloghi delle colonne, False per impostazione predefinita. Vedi Riepiloghi.
ShowGroupPanel, GroupPanelHeight	Boolean, Integer	Mostra il pannello di raggruppamento sopra l'intestazione (False per impostazione predefinita) e la sua altezza in DIP (36). Vedi Raggruppamento.

GroupIndent	Integer	Il rientro di ogni livello di gruppo in DIP, 20 per impostazione predefinita.
GroupsExpanded	Boolean	Lo stato dei nuovi gruppi, True per impostazione predefinita. Impostarlo mantiene lo stato dei gruppi attuali.
GroupSummaries	Boolean	Mostra i riepiloghi delle colonne nelle righe di gruppo, True per impostazione predefinita.
Lines	TsgcGridLineView	Le righe di visualizzazione: righe di gruppo e righe della vista. Pubblica, di sola lettura. Vedi TsgcGridLineView.
FocusedLine	Integer	La riga di visualizzazione con il focus, -1 se nessuna. Su una riga di gruppo SelectedRow è -1. Pubblica.
Tree	TsgcGridTreeOptions	Righe ad albero: KeyField, ParentField, TreeField, Indent ed Expanded. La modalità albero è attiva quando KeyField e ParentField indicano colonne della griglia. Solo edizione Registered. Vedi Righe ad albero.
Detail	TsgcGridDetailOptions	Righe master detail: Active, Source, MasterKeyField, DetailKeyField, Lines e Columns. Solo edizione Registered. Vedi Master detail.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ScrollToRow(aRow)		Fa scorrere la riga di vista fino a renderla visibile.
RowAt(X, Y), ColAt(X, Y)	Integer	La riga di vista e l'indice di colonna sotto un punto, -1 se nessuno.
SaveToPNG(aFileName, aWidth, aHeight)		Scrive la vista corrente in un file PNG.
SaveToSVG(aFileName, aWidth, aHeight)		Scrive la vista corrente in un file SVG.
StartEdit(aRow, aCol)	Boolean	Apre l'editor su una cella, oppure inverte una cella booleana (SGC_GRID_EDIT).
CommitEdit	Boolean	Converte, convalida e scrive il testo dell'editor; False mantiene aperto l'editor (SGC_GRID_EDIT).
CancelEdit		Chiude l'editor senza scrivere (SGC_GRID_EDIT).
EditorActive, Editor, EditRow, EditCol		Lo stato dell'editor aperto (SGC_GRID_EDIT). Proprietà.
GroupBy(aFieldNames), ClearGrouping		Raggruppa per i campi indicati (FieldName, livello 0 per primo; i campi sconosciuti vengono ignorati), oppure rimuove il raggruppamento.
ExpandAll, CollapseAll		Espande o comprime ogni gruppo, e i nuovi gruppi da ora in poi. In modalità albero agiscono sui nodi dell'albero (edizione Registered).

ExpandGroup(aGroup), CollapseGroup(aGroup)		Espande o comprime un solo gruppo.
GroupCount	Integer	Il numero di gruppi.
GroupInfo(aGroup)	TsgcGrid-GroupIn-fo	Livello, padre, colonna, membro, numero di righe, stato e riga di un gruppo.
FooterSummary(aCol), FooterSummaryText(aCol)	Variant, string	Il valore del piede di una colonna (indice di Columns) e il suo testo; Null e una stringa vuota quando la colonna non ha SummaryType.
ExpandNode(aRow), CollapseNode(aRow)		Espande o comprime il nodo dell'albero della riga della vista aRow e genera OnTreeExpandChange. Solo edizione Registered.
ExpandDetail(aRow), CollapseDetail(aRow)		Apre o chiude la banda di dettaglio della riga master della vista aRow e genera OnDetailExpandChange. Solo edizione Registered.
DetailExpanded(aRow)	Boolean	True quando la banda della riga della vista aRow è aperta. Solo edizione Registered.
DetailData(aRow)	TsgcGrid-Data	Le righe della banda della riga della vista aRow, nil quando è compressa. Sola lettura. Solo edizione Registered.
SaveToXLSX(aStream; aSheet-Name = 'Sheet1'), SaveToXLSX(aFileName; aSheet-Name = 'Sheet1')		Scrive la griglia come cartella di lavoro di Excel con le larghezze di colonna attuali e FrozenColumns. Solo edizione Registered. Vedi Esportazione in Excel.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnCellClick, On-CellDblClick	TsgcGridCellE-vent	Una cella è stata cliccata o cliccata due volte: riga di vista e indice di colonna.
OnSelection-Change	TNotifyEvent	La riga o la cella selezionata è cambiata.
OnSortChange	TNotifyEvent	Un clic sull'intestazione ha cambiato l'ordinamento.
OnColumnResi-zed	TsgcGridCo-lumnEvent	Una colonna è stata ridimensionata con il mouse.
OnGetCellStyle	TsgcGridCell-StyleEvent	L'ultima parola sui colori e sullo stile grassetto di ogni cella disegnata. Vedere Formattazione condizionale.
OnBeforeEdit	TsgcGridBefo-reEditEvent	Un editor sta per aprirsi; impostare aAllow a False per rifiutare (SGC_GRID_EDIT).
OnValidate	TsgcGridValida-teEvent	Il valore convertito prima della scrittura; è possibile modificarlo o rifiutarlo (SGC_GRID_EDIT).
OnEdited	TsgcGridEdite-dEvent	Un valore è stato scritto, con il vecchio e il nuovo valore (SGC_GRID_EDIT).

OnEditError	TsgcGridEditErrorEvent	Il testo non è stato convertito nel DataType della colonna; aMessage può essere modificato (SGC_GRID_EDIT).
OnGroupingChange	TNotifyEvent	Le colonne raggruppate o i loro livelli sono cambiati, dal pannello di raggruppamento o dal codice.
OnGroupExpandChange	TsgcGridGroupExpandEvent	Un gruppo è stato espanso o compresso; aGroup è -1 dopo ExpandAll e CollapseAll.
OnGetGroupText	TsgcGridGetGroupTextEvent	Modifica la didascalia aText della riga di gruppo aGroup. Generato con il blocco dei dati mantenuto.
OnTreeExpandChange	TsgcGridRowExpandEvent	Un nodo dell'albero è stato espanso o compresso; aRow è -1 dopo ExpandAll e CollapseAll in modalità albero. Solo edizione Registered.
OnDetailExpandChange	TsgcGridRowExpandEvent	Una banda di dettaglio è stata aperta o chiusa; aRow è la riga master della vista. Solo edizione Registered.
OnGetDetailData	TsgcGridGetDetailDataEvent	Riempie le righe di una banda (aData) per la chiave master aMasterKey; imposta aHandled a True per mantenerle. Sender è la griglia. Generato senza blocco mantenuto. Solo edizione Registered.
OnDetailCellClick	TsgcGridDetailCellEvent	È stato fatto clic su una cella di una banda: aRow è la riga master della vista, aDetailRow e aDetailCol la riga della vista e l'indice di Columns dei dati della banda. Solo edizione Registered.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_VCL;

procedure CreateGrid(aForm: TForm);
var
  oGrid: TsgcVCLGrid;
begin
  oGrid := TsgcVCLGrid.Create(aForm);
  oGrid.Parent := aForm;
  oGrid.Align := alClient;

  // the columns: FieldName, Caption and DataType
  oGrid.Columns.Add('Symbol', 'Symbol');
  oGrid.Columns.Add('Price', 'Price', gdtFloat).DisplayFormat := '0.00';
  oGrid.Columns.Add('Volume', 'Volume', gdtInteger);

  // one row per key, the values in column order
  oGrid.Data.AppendRow('MSFT', ['MSFT', 412.5, 1200]);
  oGrid.Data.AppendRow('AAPL', ['AAPL', 228.1, 3400]);

  // later, from any thread: update the row of a key by field name
  oGrid.Data.UpdateRow('MSFT', ['Price', 'Volume'], [413.1, 1350]);
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridColumns
- TsgcGridData
- TsgcGridRenderer
- Selezione e tastiera
- Modifica diretta

- Raggruppamento
- Riepiloghi
- Colonne bloccate
- TsgcGridLineView
- Righe ad albero
- Master detail
- Esportazione in Excel

TsgcFMXGrid

La griglia FireMonkey per dati in tempo reale, nell'unit sgcGrid_FMX (Delphi XE6 e successivi, Windows, macOS, iOS e Android). Pubblica le proprietà, i metodi e gli eventi di TsgcVCLGrid, più i consueti membri FireMonkey come Position, Size, Margins, Opacity e gli eventi del mouse e della tastiera.
La griglia disegna le proprie barre di scorrimento sui bordi destro e inferiore quando il contenuto è più grande della vista: il cursore si può trascinare e un clic sulla traccia scorre di una pagina. La rotellina del mouse scorre di tre righe (Shift: in orizzontale) e un gesto di trascinamento scorre con il dito. Ctrl+C copia la selezione, Cmd+C su macOS. BorderStyle è un TsgcGridBorderStyle, gbsNone o gbsSingle. Da un thread di scrittura la griglia accoda un aggiornamento della vista al thread principale con TThread.Queue.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Columns	TsgcGridColumns	Le colonne della griglia. Vedere TsgcGridColumns.
Data	TsgcGridData	Le righe, l'ordinamento, il filtro e il rilevamento delle modifiche. Pubblica. Implementa anche IsgcUITable per la griglia. Vedere TsgcGridData.
Renderer	TsgcGridRenderer	Il renderer con cui la griglia disegna. Pubblica, sola lettura.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom.
AccentColor	TsgcUIColor	L'accento della selezione e del lampeggio di modifica. 0 usa l'accento del tema.
FontSize	Double	La dimensione del testo delle celle.
HeaderHeight, RowHeight	Integer	L'altezza dell'intestazione (32) e di ogni riga (28), in pixel logici.
GridLinesH, GridLinesV	Boolean	Disegnano le linee della griglia orizzontali e verticali. True per impostazione predefinita.
AlternateRows	Boolean	Colora una riga su due. True per impostazione predefinita.
SelectionMode	TsgcGridSelectionMode	gsmRow (predefinito) seleziona intere righe, gsmCell seleziona singole celle.
BorderStyle	TBorderStyle (VCL), TsgcGridBorderStyle (FMX)	Una cornice singola nel colore Border del tema, oppure nessuna.
MaxRows	Integer	Modalità tail: 0 mantiene tutte le righe, un valore maggiore di 0 elimina le righe più vecchie all'inserimento.
TailMode	Boolean	Mantiene in vista la riga più recente mentre la griglia è scorsa in fondo.
FilterText	string	Mostra solo le righe il cui testo visibile lo contiene, senza distinzione tra maiuscole e minuscole.
ReadOnly	Boolean	True per impostazione predefinita. False abilita la modifica diretta delle colonne Editable (SGC_GRID_EDIT).

FlashChanges, FlashDuration, FlashMode	Boolean, Integer, TsgcGridFlashMode	Fanno lampeggiare le celle modificate, per quanti millisecondi (800), sullo sfondo o sul testo.
FlashUpColor, FlashDownColor, FlashChangedColor	TsgcUIColor	I colori del lampeggio; 0 usa i valori predefiniti del tema.
FormatRules	TsgcGridFormatRules	Le regole di formattazione condizionale. Vedere Formattazione condizionale.
MaxFPS	Integer	Il numero massimo di ridisegni al secondo (60).
FrameCount	Cardinal	Il numero di fotogrammi disegnati finora. Pubblica, sola lettura.
TopRow, ScrollX	Integer	La prima riga visibile (la prima riga di visualizzazione finché le righe sono raggruppate) e la posizione di scorrimento orizzontale. Pubblica.
SelectedRow, SelectedCol	Integer	La riga di vista e l'indice di colonna selezionati, -1 se nessuno. Pubbliche.
SelectedKey	string	La chiave della riga selezionata. La selezione segue la sua chiave quando la vista cambia. Pubblica, sola lettura.
FrozenColumns	Integer	Il numero di colonne visibili che non scorrono in orizzontale, 0 per impostazione predefinita. Vedi Colonne bloccate.
ShowFooter	Boolean	Mostra la riga del piede con i riepiloghi delle colonne, False per impostazione predefinita. Vedi Riepiloghi.
ShowGroupPanel, GroupPanelHeight	Boolean, Integer	Mostra il pannello di raggruppamento sopra l'intestazione (False per impostazione predefinita) e la sua altezza in DIP (36). Vedi Raggruppamento.
GroupIndent	Integer	Il rientro di ogni livello di gruppo in DIP, 20 per impostazione predefinita.
GroupsExpanded	Boolean	Lo stato dei nuovi gruppi, True per impostazione predefinita. Impostarlo mantiene lo stato dei gruppi attuali.
GroupSummaries	Boolean	Mostra i riepiloghi delle colonne nelle righe di gruppo, True per impostazione predefinita.
Lines	TsgcGridLineView	Le righe di visualizzazione: righe di gruppo e righe della vista. Pubblica, di sola lettura. Vedi TsgcGridLineView.
FocusedLine	Integer	La riga di visualizzazione con il focus, -1 se nessuna. Su una riga di gruppo SelectedRow è -1. Pubblica.
Tree	TsgcGridTreeOptions	Righe ad albero: KeyField, ParentField, TreeField, Indent ed Expanded. La modalità albero è attiva quando KeyField e ParentField indicano colonne della griglia. Solo edizione Registered. Vedi Righe ad albero.
Detail	TsgcGridDetailOptions	Righe master detail: Active, Source, MasterKeyField, DetailKeyField, Lines e Columns. Solo edizione Registered. Vedi Master detail.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ScrollToRow(aRow)		Fa scorrere la riga di vista fino a renderla visibile.
RowAt(X, Y), ColAt(X, Y)	Integer	La riga di vista e l'indice di colonna sotto un punto, -1 se nessuno.
SaveToPNG(aFileName, aWidth, aHeight)		Scrive la vista corrente in un file PNG.
SaveToSVG(aFileName, aWidth, aHeight)		Scrive la vista corrente in un file SVG.
StartEdit(aRow, aCol)	Boolean	Apre l'editor su una cella, oppure inverte una cella booleana (SGC_GRID_EDIT).
CommitEdit	Boolean	Converte, convalida e scrive il testo dell'editor; False mantiene aperto l'editor (SGC_GRID_EDIT).
CancelEdit		Chiude l'editor senza scrivere (SGC_GRID_EDIT).
EditorActive, Editor, EditRow, EditCol		Lo stato dell'editor aperto (SGC_GRID_EDIT). Proprietà.
GroupBy(aFieldNames), ClearGrouping		Raggruppa per i campi indicati (FieldName, livello 0 per primo; i campi sconosciuti vengono ignorati), oppure rimuove il raggruppamento.
ExpandAll, CollapseAll		Espande o comprime ogni gruppo, e i nuovi gruppi da ora in poi. In modalità albero agiscono sui nodi dell'albero (edizione Registered).
ExpandGroup(aGroup), CollapseGroup(aGroup)		Espande o comprime un solo gruppo.
GroupCount	Integer	Il numero di gruppi.
GroupInfo(aGroup)	TsgcGridGroupInfo	Livello, padre, colonna, membro, numero di righe, stato e riga di un gruppo.
FooterSummary(aCol), FooterSummaryText(aCol)	Variant, string	Il valore del piede di una colonna (indice di Columns) e il suo testo; Null e una stringa vuota quando la colonna non ha SummaryType.
ExpandNode(aRow), CollapseNode(aRow)		Espande o comprime il nodo dell'albero della riga della vista aRow e genera OnTreeExpandChange. Solo edizione Registered.
ExpandDetail(aRow), CollapseDetail(aRow)		Apre o chiude la banda di dettaglio della riga master della vista aRow e genera OnDetailExpandChange. Solo edizione Registered.
DetailExpanded(aRow)	Boolean	True quando la banda della riga della vista aRow è aperta. Solo edizione Registered.
DetailData(aRow)	TsgcGridData	Le righe della banda della riga della vista aRow, nil quando è compressa. Sola lettura. Solo edizione Registered.

SaveToXLSX(aStream; aSheetName = 'Sheet1'), SaveToXLSX(aFileName; aSheetName = 'Sheet1')		Scrive la griglia come cartella di lavoro di Excel con le larghezze di colonna attuali e FrozenColumns. Solo edizione Registered. Vedi Esportazione in Excel.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnCellClick, OnCellDblClick	TsgcGridCellEvent	Una cella è stata cliccata o cliccata due volte: riga di vista e indice di colonna.
OnSelectionChange	TNotifyEvent	La riga o la cella selezionata è cambiata.
OnSortChange	TNotifyEvent	Un clic sull'intestazione ha cambiato l'ordinamento.
OnColumnResized	TsgcGridColumnEvent	Una colonna è stata ridimensionata con il mouse.
OnGetCellStyle	TsgcGridCellStyleEvent	L'ultima parola sui colori e sullo stile grassetto di ogni cella disegnata. Vedere Formattazione condizionale.
OnBeforeEdit	TsgcGridBeforeEditEvent	Un editor sta per aprirsi; impostare aAllow a False per rifiutare (SGC_GRID_EDIT).
OnValidate	TsgcGridValidateEvent	Il valore convertito prima della scrittura; è possibile modificarlo o rifiutarlo (SGC_GRID_EDIT).
OnEdited	TsgcGridEditedEvent	Un valore è stato scritto, con il vecchio e il nuovo valore (SGC_GRID_EDIT).
OnEditError	TsgcGridEditErrorEvent	Il testo non è stato convertito nel DataType della colonna; aMessage può essere modificato (SGC_GRID_EDIT).
OnGroupingChange	TNotifyEvent	Le colonne raggruppate o i loro livelli sono cambiati, dal pannello di raggruppamento o dal codice.
OnGroupExpandChange	TsgcFMXGridGroupExpandEvent	Un gruppo è stato espanso o compresso; aGroup è -1 dopo ExpandAll e CollapseAll.
OnGetGroupText	TsgcGridGetGroupTextEvent	Modifica la didascalia aText della riga di gruppo aGroup. Generato con il blocco dei dati mantenuto.
OnTreeExpandChange	TsgcFMXGridRowExpandEvent	Un nodo dell'albero è stato espanso o compresso; aRow è -1 dopo ExpandAll e CollapseAll in modalità albero. Solo edizione Registered.
OnDetailExpandChange	TsgcFMXGridRowExpandEvent	Una banda di dettaglio è stata aperta o chiusa; aRow è la riga master della vista. Solo edizione Registered.
OnGetDetailData	TsgcGridGetDetailDataEvent	Riempie le righe di una banda (aData) per la chiave master aMasterKey; imposta aHandled a True per mantenerle. Sender è la griglia. Generato senza blocco mantenuto. Solo edizione Registered.
OnDetailCellClick	TsgcFMXGridDetailCellEvent	È stato fatto clic su una cella di una banda: aRow è la riga master della vista, aDetailRow e aDetailCol la riga della vista e l'indice di Columns dei dati della banda. Solo edizione Registered.

Esempio

```
uses
  System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types,
  sgcUICore_Theme, sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_FMX;

procedure CreateGrid(aForm: TForm);
var
  oGrid: TsgcFMXGrid;
begin
  oGrid := TsgcFMXGrid.Create(aForm);
  oGrid.Parent := aForm;
  oGrid.Align := TAlignLayout.Client;
  oGrid.Theme := utDark;

  oGrid.Columns.Add('Symbol', 'Symbol');
  oGrid.Columns.Add('Price', 'Price', gdtFloat).DisplayFormat := '0.00';
  oGrid.Columns.Add('Volume', 'Volume', gdtInteger);

  oGrid.Data.AppendRow('MSFT', ['MSFT', 412.5, 1200]);
  oGrid.Data.AppendRow('AAPL', ['AAPL', 228.1, 3400]);
  oGrid.Data.UpdateRow('MSFT', ['Price'], [413.1]);
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridColumns
- TsgcGridData
- TsgcGridRenderer
- Selezione e tastiera
- Modifica diretta
- Raggruppamento
- Riepiloghi
- Colonne bloccate
- TsgcGridLineView
- Righe ad albero
- Master detail
- Esportazione in Excel

TsgcGridColumn

Una colonna di una griglia, un elemento di TsgcGridColumns, nell'unit sgcGrid_Columns. I dati indirizzano i valori tramite l'ID della colonna, quindi spostare o eliminare una colonna non sposta mai i valori delle altre.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
FieldName	string	Il nome che i dati, i feed, le importazioni e le regole di formattazione usano per la colonna.
Caption	string	Il testo dell'intestazione.
DataType	TsgcGridDataType	gdtText (predefinito), gdtInteger, gdtFloat, gdtCurrency, gdtDateTime o gdtBoolean. Determina ordinamento, formattazione, allineamento, modifica e confronti delle regole.
Width, MinWidth	Integer	La larghezza (100) e la larghezza minima consentita dal ridimensionamento con il mouse (20), in pixel logici.
Alignment	TsgcGridAlignment	gaLeft, gaCenter, gaRight o gaAuto (predefinito): numeri a destra, testo a sinistra, booleani centrati.
DisplayFormat	string	Un formato FormatFloat per i numeri o un formato FormatDateTime per le date. Una colonna booleana senza DisplayFormat viene disegnata come segno di spunta.
Visible	Boolean	Mostra la colonna. Le colonne nascoste conservano i loro valori e il loro indice.
Editable	Boolean	La colonna può essere modificata direttamente quando la griglia non è ReadOnly. True per impostazione predefinita.
SortOrder, SortIndex	TsgcGridSortOrder, Integer	gsoNone, gsoAscending o gsoDescending, e la posizione della colonna in un ordinamento su più colonne.
PickList	TStrings	I valori dell'editor a discesa della colonna.
Tag	Integer	Libero per l'applicazione.
GroupIndex	Integer	0 o più raggruppa la griglia per questa colonna a quel livello (livelli ordinati per GroupIndex, poi per Index); -1 (predefinito) non raggruppa. Vedi Raggruppamento.
SummaryType	TsgcGridSummaryType	gsuNone (predefinito), gsuSum, gsuCount, gsuAverage, gsuMin o gsuMax: il riepilogo della colonna nel piede e nelle righe di gruppo. Vedi Riepiloghi.
SummaryFormat	string	La maschera FormatFloat o FormatDateTime del riepilogo, testo letterale tra virgolette doppie; vuoto usa DisplayFormat, e 0 per gsuCount.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
IsNumeric	Boolean	True per gdtInteger, gdtFloat e gdtCurrency.
EffectiveAlignment	TsgcGridAlignment	L'allineamento in cui si risolve gaAuto.

Esempio

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SetupColumns(Grid: TsgcVCLGrid);
var
  oColumn: TsgcGridColumn;
begin
  Grid.Columns.Clear;
  Grid.Columns.Add('Symbol', 'Symbol');
  oColumn := Grid.Columns.Add('Price', 'Price', gdtFloat);
  oColumn.DisplayFormat := '#,##0.00';
  oColumn.Width := 90;
  Grid.Columns.Add('Change', 'Change %', gdtFloat).DisplayFormat :=
    '+0.00;-0.00;0.00';
  Grid.Columns.Add('Volume', 'Volume', gdtInteger).DisplayFormat := '#,##0';
  Grid.Columns.Add('Time', 'Updated', gdtDateTime).DisplayFormat := 'hh:nn:ss';
  Grid.Columns.Add('Halted', 'Halted', gdtBoolean);
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridColumns
- Ordinamento
- Modifica diretta
- Raggruppamento
- Riepiloghi

TsgcGridColumns

La raccolta di elementi TsgcGridColumn di una griglia o di un TsgcGridData autonomo, nell'unit sgcGrid_Columns.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Items[Index]	TsgcGridColumn	Le colonne, proprietà predefinita.
VisibleColumn[Index]	TsgcGridColumn	Le colonne visibili in ordine.
Version	Cardinal	Incrementato a ogni modifica delle colonne.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Add	TsgcGridColumn	Aggiunge una colonna vuota.
Add(aFieldName, aCaption, aDataType)	TsgcGridColumn	Aggiunge una colonna con un nome di campo, un titolo e un tipo di dato (gdtText per impostazione predefinita).
FindByField(aFieldName)	TsgcGridColumn	La colonna di un nome di campo, nil se non esiste.
IndexOfField(aFieldName)	Integer	L'indice della colonna di un nome di campo, -1 se non esiste.
VisibleCount	Integer	Il numero di colonne visibili.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	È cambiata una qualsiasi proprietà di una colonna.
OnModelChange	TNotifyEvent	Una modifica che riguarda i dati o la vista, come un ordinamento o una nuova colonna.

Esempio

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SortByChange(Grid: TsgcVCLGrid);
begin
  Grid.Data.BeginUpdate;
```

```
  try
    // first by Change, highest first, then by Symbol
    Grid.Columns.FindByField('Change').SortIndex := 0;
    Grid.Columns.FindByField('Change').SortOrder := gsoDescending;
    Grid.Columns.FindByField('Symbol').SortIndex := 1;
    Grid.Columns.FindByField('Symbol').SortOrder := gsoAscending;
  finally
    Grid.Data.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridColumn
- TsgcGridData

TsgcGridData

L'archivio di righe di sgcGrid, indipendente dal framework e thread-safe, nell'unit sgcGrid_Data. Ogni griglia ne possiede uno nella sua proprietà Data e può essere usato anche da solo, ad esempio con TsgcGridRenderer. Create(nil) crea e possiede le proprie colonne.
Le righe sono conservate in ordine di inserimento e trovate per chiave in O(log n). Gli indici di riga di Cells, CellText, KeyOf, RowOfKey e CellChange sono righe di vista (ordinate e filtrate); gli indici di colonna sono indici di Columns, comprese le colonne nascoste. Una lettura fuori intervallo restituisce Null, una stringa vuota o cdNone e non genera mai un errore, perché un thread di scrittura può eliminare una riga tra un conteggio e una lettura.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Columns	TsgcGridColumns	Le colonne.
Cells[aRow, aCol]	Variant	Il valore di una riga di vista.
CellText[aRow, aCol]	string	Il valore formattato con il DisplayFormat della colonna.
StoreCells[aStoreRow, aCol]	Variant	Il valore di una riga dell'archivio, per OnFilterRow.
FormatSettings	TFormatSettings	Le impostazioni usate per formattare e analizzare i valori.
AutoInsert	Boolean	UpdateRow e UpdateCell inseriscono una chiave mancante. True per impostazione predefinita.
MaxRows	Integer	0 illimitato, altrimenti le righe più vecchie vengono eliminate all'inserimento.
FilterText	string	Mantiene le righe il cui testo visibile lo contiene, senza distinzione tra maiuscole e minuscole.
Virtual, VirtualRowCount	Boolean, Integer	La modalità virtuale e il suo numero di righe. Vedere Modalità virtuale.
LayoutVersion	Cardinal	Incrementato quando il layout di raggruppamento o di albero delle righe della vista può essere cambiato: inserimento, eliminazione, Clear, qualsiasi modifica di vista o di colonna, una modifica delle colonne raggruppate e una modifica di valore in una colonna con GroupIndex pari o superiore a 0 o in un campo passato a SetLayoutFields. Una modifica di valore in qualsiasi altra colonna lo lascia invariato. La vista delle righe delle griglie lo legge. Sola lettura.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione

AppendRow(aKey, aValues)	Integer	Aggiunge una riga con i valori in ordine di colonna e restituisce la sua riga dell'archivio. Una chiave vuota genera una chiave univoca #<n>; una chiave esistente aggiorna quella riga.
UpdateRow(aKey, aFields, aValues)		Imposta i campi indicati di una riga. I campi sconosciuti vengono ignorati.
UpdateCell(aKey, aField, aValue)		Imposta un campo di una riga.
DeleteRow(aKey)	Boolean	Elimina la riga di una chiave.
Clear		Elimina tutte le righe.
BeginUpdate, EndUpdate, IsUpdating		Raggruppano le modifiche in un unico OnChange.
Lock, Unlock		Mantengono il blocco interno durante più letture.
RowCount, ViewCount	Integer	Le righe archiviate (VirtualRowCount in modalità virtuale) e le righe che superano il filtro.
ViewRow(aRow)	Integer	La riga dell'archivio di una riga di vista, -1 se fuori intervallo.
KeyOf(aRow), RowOfKey(aKey), StoreKeyOf(aStoreRow)		Convertono tra righe di vista, righe dell'archivio e chiavi. RowOfKey restituisce -1 se la chiave manca o è stata filtrata.
CellChange(aRow, aCol)	TsgcGridCellChange	La Direction (cdNone, cdUp, cdDown, cdChanged) e l'Age in millisecondi dell'ultima modifica di una cella.
GetTick	Int64	L'orologio monotono in millisecondi dei timestamp delle modifiche.
InvalidateView		Ricostruisce la vista, ad esempio dopo che è cambiata la logica di OnFilterRow.
UseInvariantFormat		Imposta FormatSettings con il punto come separatore decimale, la virgola come separatore delle migliaia, yyyy-mm-dd e hh:nn:ss.
SetLayoutFields(aFields)		Campi (FieldName, senza distinzione tra maiuscole e minuscole) le cui modifiche di valore spostano anche LayoutVersion, come le colonne raggruppate; un array vuoto svuota l'elenco.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TsgcGridChangeEvent	gckData, gckView o gckStructure, generato dopo il rilascio del blocco sul thread di scrittura.
OnFilterRow	TsgcGridFilterRowEvent	Accetta o rifiuta una riga dell'archivio. Chiamato con il blocco mantenuto.
OnGetValue	TsgcGridGetValueEvent	I valori della modalità virtuale.

OnGetTick	TsgcGridGetTickEvent	Sostituisce l'orologio dei timestamp delle modifiche, ad esempio nei test.

TsgcGridData implementa anche IsgcUITable, vedere IsgcGridDataHost e IsgcUITable.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data;

    oData.Columns[1].SortOrder := gsoAscending;
    oData.Lock;
    try
      // view rows: sorted and filtered
      for i := 0 to oData.ViewCount - 1 do
        WriteLn(oData.KeyOf(i), ' = ', oData.CellText[i, 1]);
    finally
      oData.Unlock;
    end;
```

Vedere anche

- Aggiornamenti live e thread
- Filtraggio
- Ordinamento
- TsgcGridLineView

TsgcGridLineView

La vista delle righe di sgcGrid, indipendente dal framework, nella unit sgcGrid_Lines. Mappa le righe di visualizzazione di una griglia sulle righe della vista del suo TsgcGridData. Ogni griglia ne possiede una nella sua proprietà Lines, e può essere usata da sola con un TsgcGridData e il TsgcGridRenderer. Non possiede i dati: liberala prima dei dati.
Una vista delle righe è stato della vista. I dati, le loro righe della vista e IsgcUITable non cambiano. Ogni riga è alta una riga, così un indice di riga è una posizione di scorrimento. Senza colonne raggruppate (e senza albero né banda di dettaglio espansa nell'edizione Registered), o con dati virtuali, non viene costruito nulla e la riga i è la riga della vista i: è l'identità, la griglia piatta.

Tipi di riga

TsgcGridLineKind	Line
glkRow	Una riga della vista. Row la restituisce.
glkGroup	Una riga di gruppo. Group restituisce il gruppo, Row restituisce -1.
glkDetail	Una riga di una banda di dettaglio (edizione Registered, vedi Master detail). Row restituisce la riga master.

Le righe raggruppate sono le righe di gruppo in ordine di profondità, ciascuna seguita dai suoi gruppi figli, e un gruppo dell'ultimo livello dalle sue righe della vista. Le righe di gruppo hanno Level 0 al livello più esterno, le righe di dati Level = GroupLevels.

Metodi

Metodo	Returns	Descrizione
Create(aData)		Crea una vista delle righe su aData.
Update		Aggiorna le righe rispetto ai dati. Ogni lettore qui sotto la chiama, così non costa nulla quando nulla è cambiato.
Invalidate		Forza una ricostruzione alla lettura successiva.
Identity	Boolean	True quando la riga i è la riga della vista i.
Count	Integer	Il numero di righe di visualizzazione.
Kind(aLine)	TsgcGrid-LineKind	Il tipo di una riga, glkRow fuori intervallo.
Row(aLine)	Integer	La riga della vista di una riga di dati, la riga master di una riga di dettaglio, -1 per una riga di gruppo o fuori intervallo.
Level(aLine)	Integer	Il livello di rientro di una riga.
Group(aLine)	Integer	Il gruppo di una riga di gruppo, il gruppo più interno di una riga di dati, -1 in identità o fuori intervallo.
Expandable(aLine), Expanded(aLine)	Boolean	Se la riga può essere espansa o compressa, e il suo stato.

ToggleLine(aLine)	Boolean	Alterna la riga; False quando non ha nulla da alternare.
LineOfRow(aRow)	Integer	La riga di una riga della vista, -1 in un gruppo compresso o fuori intervallo.
GroupLevels, GroupCount	Integer	Il numero di livelli raggruppati e di gruppi.
GroupInfo(aGroup)	TsgcGrid-GroupInfo	Un gruppo, da `0` a `GroupCount - 1` in ordine di profondità.
GroupSummary(aGroup, aCol)	Variant	Il riepilogo di una colonna (indice di Columns) sulle righe del gruppo; Null quando la colonna non ha SummaryType o aGroup è fuori intervallo.
GroupBy(aFieldNames), ClearGrouping		Impostano GroupIndex sulle colonne indicate (livello 0 per primo) e -1 sulle altre, oppure -1 su ogni colonna.
SetGroupExpanded(aGroup, aExpanded)		Espande o comprime un solo gruppo.
ExpandAll, CollapseAll		Ogni gruppo, e i nuovi gruppi da ora in poi.
FlattenAll	TsgcGrid-FlatLines	Ogni riga di gruppo e ogni riga della vista nell'ordine delle righe, qualunque cosa sia compressa; Hidden contrassegna le righe all'interno di un gruppo compresso. Le righe di dettaglio non sono elencate.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcGridData	I dati della vista delle righe. Sola lettura.
GroupsExpanded	Boolean	Lo stato dei gruppi che non sono stati alternati e dei nuovi gruppi. Impostarlo mantiene lo stato dei gruppi attuali.

I membri di albero e di dettaglio (TreeMode, NodeExpanded, SetNodeExpanded, DetailExpandable, DetailExpanded, SetDetailExpanded, ToggleDetail, DetailView, DetailIndex, TreeOptions, DetailOptions, Tree e Detail) esistono solo nell'edizione Registered, vedi Righe ad albero e Master detail.

TsgcGridGroupInfo

Campo	Tipo	Descrizione
Level	Integer	0 per il livello più esterno.
Parent	Integer	Il gruppo padre, -1 al livello 0.
Column	Integer	L'indice di Columns della colonna raggruppata.
RowCount	Integer	Le righe della vista del gruppo, compresi i suoi gruppi figli.
FirstRow	Integer	La riga della vista della prima riga del gruppo, nell'ordine delle righe.
Text	string	Il testo del membro, (blank) per il membro vuoto.

Value	Variant	Il valore tipizzato della prima riga, Null per il membro vuoto.
Blank, Expanded	Boolean	Se il gruppo è il membro vuoto, e il suo stato.
Line	Integer	La riga della riga di gruppo, -1 in un gruppo compresso.
Path	string	I testi dei membri dal livello 0, uniti da #1.

TsgcGridFlatLines è un record con Count e gli array Kind, Ref (la riga della vista o il gruppo), Level e Hidden.

Thread

Chiama la vista delle righe dal thread che possiede la griglia, il thread principale per un controllo. I thread di scrittura continuano a scrivere nei dati; la vista delle righe si ricostruisce alla lettura successiva quando il LayoutVersion dei dati si è spostato, e aggiorna solo i riepiloghi di gruppo quando sono cambiati solo i valori. TsgcGridGrouper (unit sgcGrid_Group) esegue il raggruppamento per essa.

Esempio

Raggruppa tre righe per Region senza un controllo e stampa ogni gruppo con il suo numero di righe e la somma di Amount, poi i prodotti sotto di esso.

```
uses
  SysUtils, Classes, Variants,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_Summary, sgcGrid_Lines;

procedure PrintGroups(aOut: TStrings);
var
  oData: TsgcGridData;
  oLines: TsgcGridLineView;
  vAmount: TsgcGridColumn;
  vInfo: TsgcGridGroupInfo;
  i: Integer;
begin
  oData := TsgcGridData.Create(nil);
  try
    oData.Columns.Add('Region', 'Region');
    oData.Columns.Add('Product', 'Product');
    vAmount := oData.Columns.Add('Amount', 'Amount', gdtFloat);
    vAmount.SummaryType := gsuSum;
    oData.AppendRow('1', ['North', 'Apples', 120.0]);
    oData.AppendRow('2', ['South', 'Pears', 80.0]);
    oData.AppendRow('3', ['North', 'Pears', 45.5]);

    oLines := TsgcGridLineView.Create(oData);
    try
      oLines.GroupBy(['Region']);
      for i := 0 to oLines.Count - 1 do
        case oLines.Kind(i) of
          glkGroup:
            begin
              vInfo := oLines.GroupInfo(oLines.Group(i));
              aOut.Add(Format('%s: %d rows, %s', [vInfo.Text, vInfo.RowCount,
                sgcGridSummaryText(vAmount, gsuSum,
                oLines.GroupSummary(oLines.Group(i), vAmount.Index),
                oData.FormatSettings)]));
            end;
          glkRow:
            aOut.Add('  ' + oData.CellText[oLines.Row(i), 1]);
        end;
    finally
      oLines.Free;
    end;
```

```
  finally
    oData.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Raggruppamento
- Riepiloghi
- TsgcGridData
- TsgcGridRenderer
- Raggruppamento e riepiloghi .NET

TsgcGridDataStore

Un componente non visuale, nella unit sgcGrid_Detail, che contiene righe senza mostrarle. Il suo compito è essere la Source delle bande di dettaglio di una griglia, vedi Master detail. Viene riempito da un TsgcGridSource_DataSet la cui Grid è lo store, oppure da codice, così un dettaglio TDataSet funziona dal designer dei form senza codice. Si trova nella pagina SGC Grid della palette dei componenti.
Questa funzionalità fa parte dell'edizione Registered. I pacchetti Community non la contengono.
TsgcGridDataStore discende da TComponent e implementa IsgcGridDataHost e IsgcUITable, quest'ultima delegata a Data.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Columns	TsgcGridColumns	Le colonne delle righe. Pubblicata, così si imposta nel designer. Con un TsgcGridSource_DataSet e AutoColumns True vengono create dai campi.
Data	TsgcGridData	Le righe, lette e scritte come il Data di una griglia: AppendRow, UpdateRow, DeleteRow, BeginUpdate e EndUpdate. Pubblica, di sola lettura.

Utilizzo

- Imposta Detail.Source di una griglia sullo store, e DetailKeyField sulla colonna dello store che contiene la chiave master.
- Le modifiche alle righe dello store, da codice o dalla sorgente TDataSet, riempiono di nuovo le bande di dettaglio aperte al fotogramma successivo.
- Liberare lo store imposta Detail.Source della griglia a nil.

Esempio

Un TDataSet di ordini caricato in uno store, mostrato come dettaglio di una griglia di clienti:

```
uses
  SysUtils, Classes, DB,
  sgcGrid_Detail, sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure BindOrders(Grid: TsgcVCLGrid; Orders: TDataSet;
  Store: TsgcGridDataStore; Source: TsgcGridSource_DataSet);
begin
  // the TDataSet rows go into the store, not into a visible grid
  Source.DataSet := Orders;
  Source.Grid := Store;
  Source.KeyField := 'OrderID';
  // AutoColumns (True by default) creates the store columns from the fields
  Source.Active := True;
  // every expanded customer shows its orders
  Grid.Detail.Source := Store;
  Grid.Detail.MasterKeyField := 'CustomerID';
  Grid.Detail.DetailKeyField := 'CustomerID';
  Grid.Detail.Active := True;
end;
```

Lo stesso dal designer: imposta DataSet, Grid (lo store), KeyField e Active sul TsgcGridSource_DataSet, poi Detail.Source, Detail.MasterKeyField, Detail.DetailKeyField e Detail.Active sulla griglia. La demo TreeAndDetail funziona così.

Vedere anche

- Master detail
- TsgcGridData
- TsgcGridColumns
- TsgcGridSource_DataSet
- Edizioni
- Righe ad albero e master detail .NET

TsgcGridRenderer

Il renderer di sgcGrid indipendente dal framework, nell'unit sgcGrid_Render. Disegna un TsgcGridData su qualsiasi canvas di sgcUICore, raster o SVG, così la griglia VCL, la griglia FMX e l'output headless hanno lo stesso aspetto. La geometria è in pixel logici; Render riceve la dimensione del canvas in pixel del dispositivo e la scala, e allinea ogni bordo a pixel interi del dispositivo.

TsgcGridRenderOptions

L'aspetto pubblicato di una griglia: HeaderHeight, RowHeight, CellPadding (8), GridLinesH, GridLinesV, AlternateRows, SelectionMode, Theme, AccentColor, FontSize, HeaderFontSize, ShowSortGlyphs, FlashChanges, FlashDuration, FlashUpColor, FlashDownColor, FlashChangedColor, FlashMode e FormatRules, e il layout della vista delle righe FrozenColumns, ShowFooter, ShowGroupPanel, GroupPanelHeight, GroupIndent e GroupSummaries. I controlli griglia pubblicano le stesse proprietà. Colors restituisce i colori risolti del tema.

TsgcGridRenderState

Un record con lo stato di vista di un fotogramma: ScrollX, ScrollY, SelectedRow, SelectedCol, HotRow, HotCol, FocusRow, FocusCol, Focused, FocusLine, HotLine e ColWidths. sgcGridRenderState restituisce uno stato vuoto senza nulla di selezionato. FocusLine e HotLine sono righe di visualizzazione, -1 per impostazione predefinita; FocusLine -1 dà il focus alla riga di FocusRow.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Options	TsgcGridRenderOptions	L'aspetto.
CurrentData, CurrentNow	TsgcGridData, Int64	I dati e il tick del fotogramma in corso di disegno, validi in OnGetCellStyle.
Fading	Boolean	True dopo un fotogramma che ha disegnato un lampeggio ancora in corso.
FooterSummaries	TsgcGridSummaryCache	I valori del piede, aggiornati a ogni fotogramma con ShowFooter.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Render(aData, aState, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale, aNow)		Disegna un fotogramma.
SaveToPNG, SaveToSVG		Scrivono un fotogramma in uno stream o in un file, con una scala facoltativa.
HitTest(aData, aState, aX, aY)	TsgcGridHitInfo	La parte (ghpNone, ghpHeader, ghpHeaderResize, ghpCell), la riga e la colonna sotto un punto.

ColumnWidth, ColumnLeft, ColumnRight, ContentWidth, ContentHeight, VisibleRowRange		Funzioni di supporto per la geometria.
Render(aData, aLines, aState, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale, aNow)		Disegna un fotogramma di righe di visualizzazione: il pannello di raggruppamento, l'intestazione, le righe e il piede. aLines nil è la griglia piatta. Vedi TsgcGridLineView.
SaveToPNG(aData, aLines, ...), SaveToSVG(aData, aLines, ...)		Scrivono un fotogramma di righe di visualizzazione in uno stream o in un file.
HitTest(aData, aLines, aState, aX, aY, aHeight)	TsgcGridHitInfo	Hit test sulle righe di visualizzazione. Passa l'altezza del viewport in aHeight per colpire il piede; con 0 il piede non viene mai colpito.
VisibleLineRange, GutterWidth, FrozenWidth, ContentWidth(aColumns, aLines, aState)		Geometria della vista delle righe: le righe visibili senza il pannello di raggruppamento e il piede, la larghezza degli chevron di gruppo, la larghezza che non scorre e la larghezza completa.
GroupPanelDropIndex, GroupChipBounds, PaintDragChip		La posizione di rilascio sul pannello di raggruppamento, i limiti di un chip e il disegno del chip trascinato, per gli host che trascinano intestazioni sul pannello di raggruppamento.
GroupText(aLines, aGroup)	string	La didascalia di una riga di gruppo, con OnGetGroupText applicato.

Sulle righe, TsgcGridHitPart aggiunge ghpGroupPanel, ghpGroupChip, ghpGroupRow, ghpExpandButton (lo chevron), ghpFooter e ghpDetail, e TsgcGridHitInfo aggiunge Line (la riga di visualizzazione, -1 fuori dalle righe), Group (il gruppo della riga, il chip su ghpGroupChip, la posizione di rilascio su ghpGroupPanel), DetailRow e DetailCol.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnGetCellStyle	TsgcGridCellStyleEvent	Generato per ultimo per ogni cella disegnata, con il blocco dei dati mantenuto; Sender è il renderer.
OnGetGroupText	TsgcGridGetGroupTextEvent	Modifica la didascalia di una riga di gruppo. Generato con il blocco dei dati mantenuto.

Le procedure sgcGridRender, sgcGridSaveToPNG e sgcGridSaveToSVG fanno lo stesso con un renderer temporaneo e un TsgcGridRenderOptions.
sgcGridColumnCaption restituisce la didascalia di una colonna nel pannello di raggruppamento e nelle righe di gruppo: Caption, altrimenti FieldName.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_Format,
  sgcGrid_Render;

var
  oData: TsgcGridData;
  oOptions: TsgcGridRenderOptions;
```

```
  vState: TsgcGridRenderState;
begin
  // nil: the data creates and owns its own columns
  oData := TsgcGridData.Create(nil);
  oOptions := TsgcGridRenderOptions.Create;
  try
    // '.' decimals and ',' thousands whatever the locale
    oData.UseInvariantFormat;
    oData.Columns.Add('Symbol', 'Symbol');
    oData.Columns.Add('Price', 'Price', gdtFloat).DisplayFormat := '#,##0.00';
    oData.Columns.Add('Change', 'Change %', gdtFloat).DisplayFormat :=
      '+0.00;-0.00;0.00';
    oData.Columns.Add('Volume', 'Volume', gdtInteger).DisplayFormat := '#,##0';
    oData.Columns.Add('Halted', 'Halted', gdtBoolean).Width := 70;
    oData.AppendRow('MSFT', ['MSFT', 412.5, 1.25, 1200500, False]);
    oData.AppendRow('AAPL', ['AAPL', 228.1, -0.84, 3400200, False]);
    oData.AppendRow('GOOG', ['GOOG', 171.9, 0.37, 980100, False]);
    oData.AppendRow('AMZN', ['AMZN', 186.4, -2.10, 2250000, True]);
    oData.AppendRow('NVDA', ['NVDA', 121.7, 3.02, 5120750, False]);
    oData.Columns[1].SortOrder := gsoDescending;

    oOptions.Theme := utDark;
    oOptions.FormatRules.Add('Change', gfoLess, '0', 0,
      sgcUIARGB($FF, $F0, $60, $60));
    oOptions.FormatRules.Add('Volume', gfoGreater, '5000000', 0, 0, True);

    vState := sgcGridRenderState;
    vState.SelectedRow := 1;
    // 470 x 200 logical pixels, written at scale 2 as 940 x 400 pixels
    sgcGridSaveToPNG(oData, oOptions, vState, 'grid.png', 470, 200, 2);
    sgcGridSaveToSVG(oData, oOptions, vState, 'grid.svg', 470, 200);
  finally
    oOptions.Free;
    oData.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Rendering headless
- Temi
- Formattazione condizionale
- Raggruppamento
- Colonne bloccate
- TsgcGridLineView

TsgcGridFormatRule

Una regola di formattazione condizionale, un elemento di TsgcGridFormatRules, nell'unit sgcGrid_Format.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
FieldName	string	La colonna il cui valore viene verificato.
Operator	TsgcGridFormatOperator	gfoEqual, gfoNotEqual, gfoGreater, gfoGreaterEqual, gfoLess, gfoLessEqual, gfoBetween, gfoContains, gfoStartsWith o gfoIsEmpty.
Value, Value2	string	Il valore con cui confrontare e il limite superiore di gfoBetween (incluso).
BackColor, ForeColor	TsgcUIColor	I colori di una cella corrispondente; 0 li lascia invariati.
Bold	Boolean	Testo in grassetto per una cella corrispondente.
ApplyToRow	Boolean	Applica lo stile a ogni cella della riga quando il valore di FieldName corrisponde.
Enabled	Boolean	True per impostazione predefinita.
StopOnMatch	Boolean	Una corrispondenza interrompe la valutazione per quella cella.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Matches(aValue, aDataType)	Boolean	Verifica un valore.

Esempio

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SetupRules(Grid: TsgcVCLGrid; Handlers: TGridHandlers);
var
  oRule: TsgcGridFormatRule;
begin
  // red text for a negative change
  Grid.FormatRules.Add('Change', gfoLess, '0', 0,
    sgcUIARGB($FF, $D0, $30, $30));
  // the whole row tinted when a symbol is halted
  oRule := Grid.FormatRules.Add('Halted', gfoEqual, 'true',
    sgcUIARGB($40, $F0, $A0, $20));
  oRule.ApplyToRow := True;
  // bold prices between 100 and 200, and no later rule for that cell
```

```
  oRule := Grid.FormatRules.Add;
  oRule.FieldName := 'Price';
  oRule.Operator := gfoBetween;
  oRule.Value := '100';
  oRule.Value2 := '200';
  oRule.Bold := True;
  oRule.StopOnMatch := True;
  // the last word, per painted cell
  Grid.OnGetCellStyle := Handlers.GetCellStyle;
end;
```

Vedere anche

- Formattazione condizionale
- TsgcGridFormatRules

TsgcGridFormatRules

La raccolta di elementi TsgcGridFormatRule, pubblicata come FormatRules dalle griglie e da TsgcGridRenderOptions.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Add	TsgcGridFormatRule	Aggiunge una regola vuota.
Add(aFieldName, aOperator, aValue, aBackColor, aForeColor, aBold)	TsgcGridFormatRule	Aggiunge una regola con una sola chiamata; aForeColor e aBold sono facoltativi.
Prepare, EvaluateRow, ApplyToCell		Usati dal renderer mentre disegna.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Una regola è cambiata.

Vedere anche

- Formattazione condizionale
- TsgcGridFormatRule

IsgcGridDataHost e IsgcUITable

IsgcGridDataHost

Un'interfaccia dell'unit sgcGrid_Data con un solo metodo, GetGridData, implementata da ogni componente che possiede un TsgcGridData: TsgcVCLGrid e TsgcFMXGrid. Le origini dati e la query AI trovano i dati della loro proprietà **Grid** con sgcGridResolveData: prima tramite IsgcGridDataHost, che funziona con ogni versione di Delphi, Delphi 7 compreso, poi tramite una proprietà pubblicata Data e, da Delphi 2010, una proprietà pubblica Data. La loro proprietà GridData, quando è assegnata, prevale sempre su Grid.

IsgcUITable

L'interfaccia tabella di sgcUICore (unit sgcUICore_Table), implementata da TsgcGridData e delegata ad esso dalle griglie. Permette a un altro prodotto di leggere la griglia senza dipendere da sgcGrid, come fa TsgcChartDataSource_Table di sgcCharts. Le righe sono righe di vista e le colonne sono indici di Columns.

Metodo	Descrizione
TableRowCount, TableColCount	Il numero di righe di vista e di colonne.
TableColName(aCol)	Il FieldName di una colonna.
TableValue(aRow, aCol), TableText(aRow, aCol)	Cells e CellText.
TableLock, TableUnlock	Lock e Unlock.
TableVersion	Incrementato a ogni modifica.
TableAddListener, TableRemoveListener	Notificano gli eventi generati dopo OnChange, sul thread della modifica, con i dati come Sender.

Il conteggio dei riferimenti è disabilitato. I dati appartengono alla loro griglia, quindi rilasciare il riferimento all'interfaccia prima di liberare la griglia.

Esempio

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure ReadAsTable(Grid: TsgcVCLGrid);
var
  oTable: IsgcUITable;
  i: Integer;
begin
  // no reference counting: the grid owns the data
  oTable := Grid.Data;
  oTable.TableLock;
  try
    for i := 0 to oTable.TableRowCount - 1 do
      OutputDebugString(PChar(oTable.TableText(i, 0)));
  finally
    oTable.TableUnlock;
```

```
  end;
end;
```

Vedere anche

- Grafici dalla griglia
- TsgcGridData

TsgcGridSource_DataSet

Riempie una griglia da qualsiasi TDataSet, nell'unit sgcGrid_Source_DataSet (solo unit DB, nessuna dipendenza da VCL o FMX).

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Grid	TComponent	La griglia da riempire. Vedere IsgcGridDataHost.
GridData	TsgcGridData	Un oggetto dati da riempire al posto di una griglia. Pubblica; prevale su Grid.
DataSet	TDataSet	Il dataset di origine.
KeyField	string	Il campo il cui testo è la chiave di riga. Con una chiave, le righe vengono aggiornate sul posto e mantengono il loro lampeggio, le nuove chiavi vengono aggiunte e quelle mancanti eliminate. Senza chiave ogni caricamento sostituisce le righe.
AutoColumns	Boolean	Crea le colonne dai campi quando la griglia non ne ha. True per impostazione predefinita.
LiveUpdates	Boolean	Segue il dataset: un Post, un inserimento, un'eliminazione, un annullamento o un aggiornamento risincronizza la griglia. Le modifiche non registrate e lo scorrimento vengono ignorati. True per impostazione predefinita.
Active	Boolean	Carica il dataset quando è aperto e continua a seguirlo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Load		Carica subito il dataset.
Refresh		Ricarica quando Active.
FieldTypeToDataType(aFieldType)	TsgcGridDataType	Il tipo di colonna di un tipo di campo. Funzione di classe.

Esempio

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

function BindDataSet(Grid: TsgcVCLGrid; DataSet: TDataSet)
  : TsgcGridSource_DataSet;
begin
  Result := TsgcGridSource_DataSet.Create(Grid.Owner);
```

```
  Result.Grid := Grid;
  Result.DataSet := DataSet;
  Result.KeyField := 'ID'; // rows are updated in place by ID
  Result.AutoColumns := True; // columns from the fields when the grid has none
  Result.LiveUpdates := True; // follow Post, Delete and Refresh
  Result.Active := True;
end;
```

Vedere anche

- Collegamento a un DataSet
- JSON e CSV

TsgcGridFeedSource

La classe base delle origini feed di sgcGridWS, nell'unit sgcGridWS_Source. Legge ogni messaggio come JSON e scrive le sue righe in una griglia per chiave: vengono scritti solo i percorsi presenti in una riga, quindi un messaggio può contenere un aggiornamento parziale. I numeri JSON vengono scritti come Double, i booleani come Boolean, le stringhe come string e null come Null.
Questa funzionalità fa parte del bridge sgcGridWS: le unit richiedono i sorgenti o i pacchetti di sgcWebSockets e l'edizione Community non la include.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Grid	TCompo-nent	La griglia in cui scrivere.
GridData	TsgcGrid-Data	Un oggetto dati in cui scrivere al posto di una griglia. Pubblica; prevale su Grid.
Row-sPath	string	Il percorso delle righe all'interno di un messaggio: un array di oggetti riga o un so-lo oggetto riga. Vuoto: il messaggio stesso è una riga o un array di righe.
KeyPath	string	Il percorso della chiave di riga all'interno di un oggetto riga, ad esempio symbol o id.value. Una riga senza chiave viene saltata e segnalata tramite OnError.
Fields	TStrings	Un FieldName=json.path per riga, come Price=quote.last o Bid=book.bid[0]. Una riga senza = legge il percorso con lo stesso nome. Vuoto: ogni colonna viene let-ta dal percorso che ha il nome del suo FieldName.
Delete-Path	string	Un percorso booleano nell'oggetto riga: true, un numero diverso da zero o la stringa true elimina la riga della chiave.
MaxRow-sPerMes-sage	Integer	Il massimo di righe applicate da un messaggio (10000); 0 nessun limite. Le righe in eccesso vengono scartate e segnalate.
Active	Boolean	False ignora ogni messaggio. True per impostazione predefinita.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnRow	TsgcGridFeedRowEvent	Accetta o salta la riga di una chiave.
OnError	TsgcGridFeedErrorEvent	Un messaggio o una riga non ha potuto essere applicato.

Thread

Tutte le righe di un messaggio vengono applicate all'interno di un unico Data.BeginUpdate ed EndUpdate, nel th-read in cui arriva il messaggio. Anche OnRow e OnError vengono eseguiti in quel thread, quindi sincronizzare pri-ma di toccare un controllo al loro interno.

Esempio

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;

procedure TFeedHandlers.FeedError(Sender: TObject; const aError: string);
begin
  // runs in the thread the message arrived in
  OutputDebugString(PChar('feed: ' + aError));
end;

procedure TFeedHandlers.FeedRow(Sender: TObject; const aKey: string;
  var aAccept: Boolean);
begin
  // skip the rows of test symbols
  aAccept := Pos('TEST', aKey) <> 1;
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridFeedSource_WebSocket
- TsgcGridFeedSource_MQTT
- TsgcGridFeedSource_SSE
- Feed live

TsgcGridFeedSource_WebSocket

Un TsgcGridFeedSource che legge i messaggi di un TsgcWebSocketClient di sgcWebSockets, nell'unit sgcGridWS_Source_WebSocket.
Mentre l'origine è Active e Client è assegnato, a runtime, installa il proprio gestore OnMessage sul client e conserva il gestore presente in precedenza: ogni messaggio di testo viene prima applicato alla griglia e poi passato al gestore precedente, quindi il gestore dell'applicazione viene comunque eseguito. Impostare Active a False, azzerare Client o distruggere l'origine ripristina il gestore precedente.
Questa funzionalità fa parte del bridge sgcGridWS: le unit richiedono i sorgenti o i pacchetti di sgcWebSockets e l'edizione Community non la include.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Client	TsgcWebSocketClient	Il client WebSocket.
Grid	TComponent	La griglia in cui scrivere.
GridData	TsgcGridData	Un oggetto dati in cui scrivere al posto di una griglia. Pubblica; prevale su Grid.
RowsPath	string	Il percorso delle righe all'interno di un messaggio: un array di oggetti riga o un solo oggetto riga. Vuoto: il messaggio stesso è una riga o un array di righe.
KeyPath	string	Il percorso della chiave di riga all'interno di un oggetto riga, ad esempio symbol o id.value. Una riga senza chiave viene saltata e segnalata tramite OnError.
Fields	TStrings	Un FieldName=json.path per riga, come Price=quote.last o Bid=book.bid[0]. Una riga senza = legge il percorso con lo stesso nome. Vuoto: ogni colonna viene letta dal percorso che ha il nome del suo FieldName.
DeletePath	string	Un percorso booleano nell'oggetto riga: true, un numero diverso da zero o la stringa true elimina la riga della chiave.
MaxRowsPerMessage	Integer	Il massimo di righe applicate da un messaggio (10000); 0 nessun limite. Le righe in eccesso vengono scartate e segnalate.
Active	Boolean	False ignora ogni messaggio. True per impostazione predefinita.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ProcessMessage(aText)	Integer	Applica un messaggio manualmente e restituisce il numero di righe applicate.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione

OnRow	TsgcGridFeedRowEvent	Accetta o salta la riga di una chiave.
OnError	TsgcGridFeedErrorEvent	Un messaggio o una riga non ha potuto essere applicato.

Esempio

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;

function FeedFromWebSocket(Grid: TsgcVCLGrid; Client: TsgcWebSocketClient)
  : TsgcGridFeedSource_WebSocket;
begin
  // messages such as {"quotes":[{"symbol":"MSFT","quote":{"last":412.5}}]}
  Result := TsgcGridFeedSource_WebSocket.Create(Grid.Owner);
  Result.Grid := Grid;
  Result.RowsPath := 'quotes';
  Result.KeyPath := 'symbol';
  Result.Fields.Add('Symbol=symbol');
  Result.Fields.Add('Price=quote.last');
  Result.Fields.Add('Volume'); // same-named path
  Result.DeletePath := 'removed';
  Result.Client := Client;
  Client.URL := 'wss://quotes.example.com/stream';
  Client.Active := True;
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridFeedSource
- Feed live

TsgcGridFeedSource_MQTT

Un TsgcGridFeedSource che legge i messaggi di un TsgcWSPClient_MQTT di sgcWebSockets, nell'unit sgcGridWS_Source_MQTT.
Mentre l'origine è Active e Client è assegnato, a runtime, installa il proprio gestore OnMQTTPublish sul client e conserva il gestore presente in precedenza: ogni publish il cui argomento corrisponde a Topic viene prima applicato alla griglia e poi passato al gestore precedente, quindi il gestore dell'applicazione viene comunque eseguito. Impostare Active a False, azzerare Client o distruggere l'origine ripristina il gestore precedente. L'origine non effettua la sottoscrizione: è l'applicazione a sottoscrivere sul client.
Questa funzionalità fa parte del bridge sgcGridWS: le unit richiedono i sorgenti o i pacchetti di sgcWebSockets e l'edizione Community non la include.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Client	TsgcWSPClient_MQTT	Il client MQTT.
Topic	string	Un filtro di argomento MQTT: + corrisponde a un livello, # a questo livello e a tutti quelli inferiori. Vuoto accetta ogni publish.
Grid	TComponent	La griglia in cui scrivere.
GridData	TsgcGridData	Un oggetto dati in cui scrivere al posto di una griglia. Pubblica; prevale su Grid.
RowsPath	string	Il percorso delle righe all'interno di un messaggio: un array di oggetti riga o un solo oggetto riga. Vuoto: il messaggio stesso è una riga o un array di righe.
KeyPath	string	Il percorso della chiave di riga all'interno di un oggetto riga, ad esempio symbol o id.value. Una riga senza chiave viene saltata e segnalata tramite OnError.
Fields	TStrings	Un FieldName=json.path per riga, come Price=quote.last o Bid=book.bid[0]. Una riga senza = legge il percorso con lo stesso nome. Vuoto: ogni colonna viene letta dal percorso che ha il nome del suo FieldName.
DeletePath	string	Un percorso booleano nell'oggetto riga: true, un numero diverso da zero o la stringa true elimina la riga della chiave.
MaxRowsPerMessage	Integer	Il massimo di righe applicate da un messaggio (10000); 0 nessun limite. Le righe in eccesso vengono scartate e segnalate.
Active	Boolean	False ignora ogni messaggio. True per impostazione predefinita.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ProcessPublish(aTopic, aText)	Integer	Applica un publish manualmente.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnRow	TsgcGridFeedRowEvent	Accetta o salta la riga di una chiave.
OnError	TsgcGridFeedErrorEvent	Un messaggio o una riga non ha potuto essere applicato.

Esempio

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;

function FeedFromMQTT(Grid: TsgcVCLGrid; MQTT: TsgcWSPClient_MQTT)
  : TsgcGridFeedSource_MQTT;
begin
  Result := TsgcGridFeedSource_MQTT.Create(Grid.Owner);
  Result.Grid := Grid;
  Result.KeyPath := 'id';
  Result.Topic := 'plant/+/sensors';
  Result.Client := MQTT;
  // the source does not subscribe: subscribe on the MQTT client, for
  // example in its OnMQTTConnect event
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridFeedSource
- Feed live

TsgcGridFeedSource_SSE

Un TsgcGridFeedSource che legge i messaggi dei server-sent events di un TsgcHTTP1Client di sgcWebSockets, nell'unit sgcGridWS_Source_SSE.
Mentre l'origine è Active e Client è assegnato, a runtime, installa il proprio gestore OnSSEMessage sul client e conserva il gestore presente in precedenza: ogni blocco dello stream viene prima applicato alla griglia e poi passato al gestore precedente, quindi il gestore dell'applicazione viene comunque eseguito. Impostare Active a False, azzerare Client o distruggere l'origine ripristina il gestore precedente. I blocchi vengono suddivisi in eventi: le righe data vengono unite, una riga vuota termina l'evento e un evento può estendersi su più blocchi. L'applicazione avvia lo stream con Client.GetSSE.
Questa funzionalità fa parte del bridge sgcGridWS: le unit richiedono i sorgenti o i pacchetti di sgcWebSockets e l'edizione Community non la include.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Client	TsgcHTTP1Client	Il client HTTP.
Grid	TComponent	La griglia in cui scrivere.
GridData	TsgcGridData	Un oggetto dati in cui scrivere al posto di una griglia. Pubblica; prevale su Grid.
RowsPath	string	Il percorso delle righe all'interno di un messaggio: un array di oggetti riga o un solo oggetto riga. Vuoto: il messaggio stesso è una riga o un array di righe.
KeyPath	string	Il percorso della chiave di riga all'interno di un oggetto riga, ad esempio symbol o id.value. Una riga senza chiave viene saltata e segnalata tramite OnError.
Fields	TStrings	Un FieldName=json.path per riga, come Price=quote.last o Bid=book.bid[0]. Una riga senza = legge il percorso con lo stesso nome. Vuoto: ogni colonna viene letta dal percorso che ha il nome del suo FieldName.
DeletePath	string	Un percorso booleano nell'oggetto riga: true, un numero diverso da zero o la stringa true elimina la riga della chiave.
MaxRowsPerMessage	Integer	Il massimo di righe applicate da un messaggio (10000); 0 nessun limite. Le righe in eccesso vengono scartate e segnalate.
Active	Boolean	False ignora ogni messaggio. True per impostazione predefinita.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ProcessChunk(aText)	Integer	Applica manualmente un blocco dello stream.
ResetStream		Scarta un evento ricevuto solo in parte.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnRow	TsgcGridFeedRowEvent	Accetta o salta la riga di una chiave.
OnError	TsgcGridFeedErrorEvent	Un messaggio o una riga non ha potuto essere applicato.

Esempio

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;

function FeedFromSSE(Grid: TsgcVCLGrid; HTTP: TsgcHTTP1Client)
  : TsgcGridFeedSource_SSE;
begin
  Result := TsgcGridFeedSource_SSE.Create(Grid.Owner);
  Result.Grid := Grid;
  Result.KeyPath := 'orderId';
  Result.Client := HTTP;
  // the application starts the stream
  HTTP.GetSSE('https://api.example.com/orders/stream');
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridFeedSource
- Feed live

TsgcGridAIQuery

Trasforma una domanda in linguaggio naturale in filtri, ordinamenti ed evidenziazioni di una griglia, nell'unit sgcGridWS_AI. La domanda viene risolta dal TsgcHTMLAIAssistant di sgcWebSockets: un LLM quando l'Assistant ha un provider, altrimenti il suo parser basato su regole, che comprende domande come price greater than 100, sort by volume descending e highlight change less than 0. La risposta viene verificata rispetto alle colonne della griglia prima che venga applicato qualsiasi effetto.
Questa funzionalità fa parte del bridge sgcGridWS: le unit richiedono i sorgenti o i pacchetti di sgcWebSockets e l'edizione Community non la include.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Grid	TComponent	La griglia da interrogare. Vedere IsgcGridDataHost.
GridData	TsgcGridData	Un oggetto dati da interrogare al posto di una griglia. Pubblica; prevale su Grid.
Assistant	TsgcHTMLAIAssistant	L'assistente che risponde. Nil usa il parser basato su regole, senza rete e senza chiave API.
Active	Boolean	True per impostazione predefinita.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Ask(aQuestion)	Boolean	Rimuove ciò che il precedente Ask ha applicato, poi applica la risposta. Sincrono; chiamarlo dal thread principale.
Reset		Ripristina il precedente OnFilterRow e il precedente ordinamento, ed elimina solo le regole di formattazione aggiunte da questo componente.
LastExplanation	string	Ciò che è stato applicato e ciò che è stato ignorato.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnApplied	TNotifyEvent	Una risposta è stata applicata.
OnError	TsgcGridAIErrorEvent	La domanda non ha potuto essere risolta o applicata.

Esempio

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
```

```
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;

function AskGrid(Grid: TsgcVCLGrid): string;
var
  oQuery: TsgcGridAIQuery;
begin
  oQuery := TsgcGridAIQuery.Create(Grid.Owner);
  oQuery.Grid := Grid;
  // no Assistant: the rule-based parser answers, no network, no API key
  if oQuery.Ask('price greater than 100 sort by volume descending ' +
    'highlight change less than 0') then
    Result := oQuery.LastExplanation
  else
    Result := 'not understood';
  // later: remove the filter, the sort and the highlight
  oQuery.Reset;
end;
```

Vedere anche

- Interroga la griglia
- Filtraggio
- Formattazione condizionale

Aggiornamenti live e thread

sgcGrid è pensata per righe che cambiano di continuo. Ogni riga ha una chiave e un thread di scrittura aggiorna la riga di una chiave per nome di campo, da qualsiasi thread, senza Synchronize.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

Aggiornare per chiave

UpdateRow imposta i campi indicati della riga di una chiave e inserisce la riga quando la chiave è nuova (a meno che AutoInsert sia False). UpdateCell imposta un singolo campo, AppendRow aggiunge una riga con i valori in ordine di colonna e DeleteRow elimina la riga di una chiave. Ogni cella modificata registra l'ora e la direzione della modifica, in su, in giù o cambiata, che pilotano il lampeggio alla modifica.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

type
  TFeedThread = class(TThread)
  private
    FData: TsgcGridData;
  protected
    procedure Execute; override;
  public
    constructor Create(aData: TsgcGridData);
  end;

constructor TFeedThread.Create(aData: TsgcGridData);
begin
  FData := aData;
  inherited Create(False);
end;

procedure TFeedThread.Execute;
const
  CS_SYMBOLS: array [0 .. 2] of string = ('MSFT', 'AAPL', 'GOOG');
begin
  while not Terminated do
  begin
    // thread-safe: no Synchronize, the grid repaints at most MaxFPS
    // times per second in the main thread
    FData.UpdateRow(CS_SYMBOLS[Random(3)], ['Price', 'Time'],
      [100 + Random * 50, Now]);
    Sleep(1);
  end;
end;
```

Ridisegni

I dati generano OnChange sul thread di scrittura. La griglia lì si limita a segnarsi come da aggiornare e ridisegna nel thread principale al massimo MaxFPS volte al secondo, quindi 1.000 aggiornamenti al secondo costano al massimo 60 fotogrammi. La riga selezionata viene ritrovata tramite la sua chiave dopo ogni modifica della vista.

BeginUpdate ed EndUpdate

Racchiudere un gruppo di modifiche tra BeginUpdate ed EndUpdate per ottenere un'unica notifica per tutte.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure LoadSnapshot(Grid: TsgcVCLGrid);
var
  i: Integer;
begin
  Grid.Data.BeginUpdate;
  try
    Grid.Data.Clear;
    for i := 1 to 1000 do
      Grid.Data.AppendRow('S' + IntToStr(i), ['S' + IntToStr(i), 100.0, 0.0,
        0, Now, False]);
  finally
    // one change notification and one repaint for the whole batch
    Grid.Data.EndUpdate;
  end;
end;
```

Modalità tail

Per log e feed che crescono, **MaxRows** maggiore di 0 elimina le righe più vecchie quando ne vengono inserite di nuove, e **TailMode** mantiene in vista la riga più recente mentre la griglia è scorsa in fondo. Scorrere verso l'alto interrompe l'inseguimento, tornare in fondo lo riprende.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SetupLog(Grid: TsgcVCLGrid);
begin
  Grid.Columns.Clear;
  Grid.Columns.Add('Level', 'Level').Width := 60;
  Grid.Columns.Add('Text', 'Message').Width := 400;
  Grid.Columns.Add('Time', 'Time', gdtDateTime).DisplayFormat := 'hh:nn:ss.zzz';
  Grid.MaxRows := 5000; // keep the newest 5,000 rows
  Grid.TailMode := True; // follow the newest row while at the bottom
  // an empty key generates a unique key '#<n>'
  Grid.Data.AppendRow('', ['info', 'Service started', Now]);
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridData
- Prestazioni
- Feed live

Ordinamento

Ogni colonna ha un SortOrder (gsoNone, gsoAscending o gsoDescending) e un SortIndex, la sua posizione in un ordinamento su più colonne. L'ordinamento è stabile. Il testo viene confrontato senza distinzione tra maiuscole e minuscole e gli altri tipi numericamente; i valori nulli, vuoti e non convertibili vengono sempre ordinati per primi.

Con il mouse

Un clic su un'intestazione fa scorrere la colonna tra crescente, decrescente e non ordinata. Con Ctrl premuto, la colonna viene aggiunta all'ordinamento corrente anziché sostituirlo, e l'intestazione mostra la posizione di ogni colonna ordinata. OnSortChange viene generato dopo la modifica.

Nel codice

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SortByChange(Grid: TsgcVCLGrid);
begin
  Grid.Data.BeginUpdate;
  try
    // first by Change, highest first, then by Symbol
    Grid.Columns.FindByField('Change').SortIndex := 0;
    Grid.Columns.FindByField('Change').SortOrder := gsoDescending;
    Grid.Columns.FindByField('Symbol').SortIndex := 1;
    Grid.Columns.FindByField('Symbol').SortOrder := gsoAscending;
  finally
    Grid.Data.EndUpdate;
  end;
end;
```

Regola live

La modifica di un valore riordina la vista solo quando la sua colonna è una colonna di ordinamento o è attivo un filtro. Una colonna che cambia di continuo ma non è ordinata mantiene l'ordine corrente e non costa alcun riordinamento. Inserimenti, eliminazioni e modifiche di ordinamento o filtro ricostruiscono sempre la vista.

Vedere anche

- Filtraggio
- TsgcGridColumn

Filtraggio

Si applicano due filtri, uno dopo l'altro. **FilterText** mantiene le righe il cui testo formattato, in una qualsiasi colonna visibile, contiene il testo, senza distinzione tra maiuscole e minuscole. **OnFilterRow** dei dati viene poi interrogato per ogni riga che ha superato il primo filtro.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure FilterGrid(Grid: TsgcVCLGrid; Handlers: TGridHandlers);
begin
  // rows whose visible text contains 'ms', case-insensitive
  Grid.FilterText := 'ms';
  // and a predicate on top of it
  Grid.Data.OnFilterRow := Handlers.FilterRow;
  // after the logic of the handler changed, rebuild the view
  Grid.Data.InvalidateView;
end;
```

OnFilterRow

Il gestore riceve una riga dell'archivio, non una riga di vista: leggerne i valori con StoreCells o la chiave con StoreKeyOf. Viene chiamato con il blocco dei dati mantenuto, quindi non deve attendere un altro thread che usa la griglia. Quando cambia la logica del gestore, chiamare InvalidateView.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure TGridHandlers.FilterRow(Sender: TObject; aRow: Integer;
  var aAccept: Boolean);
var
  vPrice: Variant;
begin
  // Sender is the TsgcGridData and aRow a store row: read it with
  // StoreCells, the lock is already held
  vPrice := TsgcGridData(Sender).StoreCells[aRow, 1];
  aAccept := not VarIsNull(vPrice) and (vPrice > 100);
end;
```

Con un filtro attivo, la modifica di un qualsiasi valore può spostare una riga dentro o fuori dalla vista. RowOfKey restituisce -1 per una riga che è stata filtrata.

Vedere anche

- Ordinamento
- Interroga la griglia
- TsgcGridData

Raggruppamento

Il raggruppamento dispone le righe di una griglia sotto righe di gruppo, un livello per ogni colonna raggruppata. Una riga di gruppo mostra il membro del suo livello, il numero di righe che contiene e, con i riepiloghi, i loro totali. Le righe di gruppo si espandono e si comprimono, e i livelli annidati sono rientrati di GroupIndent DIP (20 per impostazione predefinita). Il raggruppamento fa parte di ogni edizione, Community inclusa, e funziona allo stesso modo in TsgcVCLGrid e TsgcFMXGrid.
Il raggruppamento è stato della vista. La griglia tiene le sue righe di gruppo in un TsgcGridLineView (Lines), mentre TsgcGridData, le sue righe della vista e IsgcUITable restano invariati, così un grafico o qualsiasi altro lettore collegato alla griglia vede ancora le righe piatte, ordinate e filtrate. Senza colonne raggruppate la griglia si comporta esattamente come una griglia non raggruppata.

Raggruppare una colonna

Ogni colonna ha un GroupIndex, -1 per impostazione predefinita. Un valore pari o superiore a 0 raggruppa la griglia per quella colonna a quel livello: i livelli sono ordinati per GroupIndex, poi per Index della colonna. Anche una colonna nascosta raggruppa. GroupBy imposta GroupIndex sulle colonne indicate (FieldName, senza distinzione tra maiuscole e minuscole, livello 0 per primo) e -1 su tutte le altre; i campi sconosciuti vengono ignorati. ClearGrouping imposta GroupIndex a -1 su ogni colonna. Modificare GroupIndex non ricostruisce la vista dei dati.

- I membri di un livello sono ordinati in base al valore tipizzato della loro prima riga, con la regola dell'ordinamento della griglia: il testo senza distinzione tra maiuscole e minuscole, gli altri tipi numericamente, in ordine crescente, o decrescente quando il SortOrder della colonna è gsoDescending.
- Null, il testo vuoto e i valori che non si convertono formano il membro vuoto, mostrato come (blank) e sempre per primo.
- Quando la colonna ha un DisplayFormat, il membro è il testo formattato della cella, così un DisplayFormat di yyyy-mm raggruppa le date per mese.
- All'interno di un gruppo le righe mantengono l'ordine dell'ordinamento della griglia e il filtro continua ad applicarsi.

Il pannello di raggruppamento

ShowGroupPanel mostra sopra l'intestazione un pannello di GroupPanelHeight DIP (36 per impostazione predefinita), con un chip per ogni livello raggruppato, oppure un suggerimento quando nulla è raggruppato. Con il mouse:

- Trascina l'intestazione di una colonna di oltre 4 pixel sul pannello per raggruppare per essa nella posizione di rilascio. Le intestazioni si trascinano solo mentre il pannello è visibile, e Esc annulla il trascinamento.
- Trascina un chip all'interno del pannello per spostare il suo livello, o fuori dal pannello per annullare il raggruppamento della sua colonna.
- Fai clic su un chip per invertire l'ordine dei suoi gruppi. Questo inverte il SortOrder della colonna e genera OnSortChange.

In TsgcFMXGrid un gesto di scorrimento al tocco continua a scorrere la griglia e annulla il trascinamento di un'intestazione, quindi il raggruppamento al tocco passa dal codice o dal mouse.

Righe di gruppo

Una riga di gruppo mostra uno chevron, la didascalia e i riepiloghi di gruppo delle colonne con un SummaryType (GroupSummaries, True per impostazione predefinita). La didascalia è il titolo della colonna, il membro e il numero di righe, come in Region: North (12). OnGetGroupText può sostituirla; viene generato con il blocco dei dati mantenuto, quindi leggi la griglia lì ma non scrivere mai nei dati. GroupInfo(aGroup) restituisce il livello, il gruppo padre, la colonna raggruppata, il testo e il valore del membro, il numero di righe, lo stato espanso e la riga di visualizzazione di un gruppo, vedi TsgcGridLineView.

Espandere e comprimere

GroupsExpanded (True per impostazione predefinita) è lo stato dei nuovi gruppi; impostarlo mantiene lo stato dei gruppi attuali. ExpandAll e CollapseAll modificano ogni gruppo e i gruppi creati dopo. ExpandGroup e CollapseGroup modificano un solo gruppo. OnGroupExpandChange indica il gruppo e il suo nuovo stato, con aGroup -1 do-

po ExpandAll e CollapseAll. Lo stato espanso di un gruppo viene mantenuto tra aggiornamenti in tempo reale e nuovi ordinamenti.
Un clic sullo chevron o un doppio clic su una riga di gruppo la alterna. Tasti su una riga di gruppo:

Tasto	Azione
Right	Espande il gruppo, oppure passa alla sua prima riga figlia quando è espanso.
Left	Comprime il gruppo, oppure passa al suo gruppo padre quando è compresso.
+ e -	Espandono e comprimono il gruppo.
*	Espande il gruppo e ogni gruppo sotto di esso.
Enter	Alterna il gruppo.
Ctrl+C	Copia la didascalia della riga di gruppo.

Quando una compressione nasconde la riga selezionata, la sua riga di gruppo visibile riceve il focus.

Righe e selezione

Finché le righe sono raggruppate, la griglia scorre righe di visualizzazione: TopRow e la barra di scorrimento verticale contano righe, e FocusedLine è la riga con il focus, -1 se nessuna. Gli indici di riga restano righe della vista ovunque altrove (SelectedRow, Cells, OnCellClick). Su una riga di gruppo SelectedRow è -1. La riga selezionata viene mantenuta tramite la sua chiave e ritrovata dopo un nuovo raggruppamento. GroupCount restituisce il numero di gruppi e Lines fornisce la vista completa delle righe.
Una modifica di valore in tempo reale in una colonna raggruppata sposta la riga nel suo nuovo gruppo, e OnGroupingChange viene generato ogni volta che cambiano le colonne raggruppate o i loro livelli, dal pannello o dal codice.

Esempio

I gestori si trovano in una piccola classe, come i gestori degli altri esempi di funzionalità.

```
uses
  SysUtils, Classes, Forms, Controls,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_Lines, sgcGrid_VCL;

type
  TGroupHandlers = class
  public
    procedure GetGroupText(Sender: TObject; aGroup: Integer;
      var aText: string);
    procedure GroupExpandChange(Sender: TObject; aGroup: Integer;
      aExpanded: Boolean);
    procedure GroupingChange(Sender: TObject);
  end;

procedure TGroupHandlers.GetGroupText(Sender: TObject; aGroup: Integer;
  var aText: string);
var
  vInfo: TsgcGridGroupInfo;
begin
  // raised with the data lock held: read, never write the data here
  vInfo := TsgcVCLGrid(Sender).GroupInfo(aGroup);
  aText := Format('%s (%d orders)', [vInfo.Text, vInfo.RowCount]);
end;

procedure TGroupHandlers.GroupExpandChange(Sender: TObject; aGroup: Integer;
  aExpanded: Boolean);
begin
```

```
  // aGroup is -1 after ExpandAll and CollapseAll
end;

procedure TGroupHandlers.GroupingChange(Sender: TObject);
begin
  // the grouped columns or their order changed
end;

procedure GroupOrders(Grid: TsgcVCLGrid; Handlers: TGroupHandlers);
var
  i: Integer;
begin
  Grid.OnGetGroupText := Handlers.GetGroupText;
  Grid.OnGroupExpandChange := Handlers.GroupExpandChange;
  Grid.OnGroupingChange := Handlers.GroupingChange;
  Grid.ShowGroupPanel := True;
  // new groups start collapsed
  Grid.GroupsExpanded := False;
  // level 0 by Region, level 1 by Product
  Grid.GroupBy(['Region', 'Product']);
  // open the outer level only
  for i := 0 to Grid.GroupCount - 1 do
    if Grid.GroupInfo(i).Level = 0 then
      Grid.ExpandGroup(i);
end;

procedure GroupByColumn(Grid: TsgcVCLGrid);
begin
  // the same through the columns: GroupIndex is the level, -1 ungroups
  Grid.Columns.FindByField('Region').GroupIndex := 0;
  Grid.Columns.FindByField('Product').GroupIndex := 1;
end;
```

Vedere anche

- Riepiloghi
- Colonne bloccate
- Ordinamento
- TsgcGridLineView
- TsgcGridColumn
- TsgcVCLGrid
- Raggruppamento e riepiloghi .NET

Riepiloghi

Una colonna con un SummaryType mostra un riepilogo dei suoi valori nella riga del piede e in ogni riga di gruppo. I riepiloghi fanno parte di ogni edizione, Community inclusa.

SummaryType	Valore
gsuNone	Nessun riepilogo (predefinito).
gsuSum	La somma dei valori numerici.
gsuCount	Il numero di valori che non sono Null né testo vuoto.
gsuAverage	La somma divisa per il numero di valori numerici.
gsuMin, gsuMax	Il valore più piccolo e il più grande.

- Null, Unassigned e il testo vuoto vengono saltati. Il testo viene convertito con il FormatSettings dei dati, come lo converte il modello dei dati.
- Le colonne di testo e booleane supportano solo gsuCount.
- Le colonne di data mantengono Min e Max come date e non hanno Sum né Average.
- Un riepilogo senza alcun valore numerico è Null, e gsuCount vale allora 0.

Formato

SummaryFormat è una maschera di FormatFloat o FormatDateTime. Il testo letterale va tra virgolette doppie, per esempio `"Total: "#,##0.00`. Quando è vuoto si usa il DisplayFormat della colonna, altrimenti il valore predefinito del tipo di dati; gsuCount usa `0`. Modificare SummaryType o SummaryFormat aggiorna i riepiloghi senza ricostruire la vista dei dati.

Righe del piede e di gruppo

ShowFooter (False per impostazione predefinita) mostra una riga del piede alta RowHeight fissata in fondo alla griglia, con il riepilogo di ogni colonna che ha un SummaryType sulle righe della vista, così un filtro si applica. Il piede segue lo scorrimento orizzontale e le colonne bloccate.
GroupSummaries (True per impostazione predefinita) mostra i riepiloghi di ogni gruppo, sulle righe del gruppo, allineati a destra nella sua riga di gruppo. La colonna visibile più a sinistra contiene sempre la didascalia: un riepilogo lì viene disegnato dopo la didascalia se ci sta, altrimenti lo mostra solo il piede. Vedi Raggruppamento.
FooterSummary(aCol) restituisce il valore del piede di una colonna (un indice di Columns), Null se non ne ha, e FooterSummaryText(aCol) il suo testo formattato. I valori di gruppo provengono da Lines.GroupSummary(aGroup, aCol). I riepiloghi vengono calcolati una volta e ricalcolati solo quando i dati cambiano, così un fotogramma che li disegna non costa nulla in più. In modalità virtuale i valori vengono letti tramite OnGetValue per ogni riga.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_VCL;

procedure ShowTotals(Grid: TsgcVCLGrid);
var
  vQty, vAmount: TsgcGridColumn;
begin
  vQty := Grid.Columns.FindByField('Qty');
  vQty.SummaryType := gsuSum;
```

```
  vAmount := Grid.Columns.FindByField('Amount');
  vAmount.SummaryType := gsuSum;
  // literal text goes in double quotes
  vAmount.SummaryFormat := '"Total: "#,##0.00';

  Grid.Columns.FindByField('Price').SummaryType := gsuAverage;
  Grid.Columns.FindByField('Order').SummaryType := gsuCount;

  // the footer row and the summaries in the group rows
  Grid.ShowFooter := True;
  Grid.GroupSummaries := True;
end;

function AmountTotal(Grid: TsgcVCLGrid): Double;
var
  vValue: Variant;
begin
  // FooterSummary takes a Columns index and returns Null without a value
  vValue := Grid.FooterSummary(Grid.Columns.FindByField('Amount').Index);
  if VarIsNull(vValue) then
    Result := 0
  else
    Result := vValue;
end;

function AmountTotalText(Grid: TsgcVCLGrid): string;
begin
  // the text of the footer cell, formatted with SummaryFormat
  Result := Grid.FooterSummaryText(Grid.Columns.FindByField('Amount').Index);
end;
```

Senza una griglia, TsgcGridSummaryAccumulator (unit sgcGrid_Summary) somma valori e restituisce qualsiasi tipo di riepilogo con Value, TsgcGridSummaryCache conserva i valori del piede di un TsgcGridData, e sgcGridSummaryText formatta un valore con le regole precedenti. L'esempio di TsgcGridLineView usa sgcGridSummaryText.

Vedere anche

- Raggruppamento
- TsgcGridColumn
- TsgcGridLineView
- Raggruppamento e riepiloghi .NET

Righe ad albero

Le righe ad albero mostrano le righe di una griglia come una gerarchia. Ogni riga indica il suo padre tramite una colonna chiave, e la griglia dispone le righe in profondità sotto nodi dell'albero espandibili, rientrate in una colonna. L'albero funziona con righe in memoria, righe caricate da un TDataSet e righe modificate da aggiornamenti in tempo reale, sia in TsgcVCLGrid sia in TsgcFMXGrid.
Questa funzionalità fa parte dell'edizione Registered. I pacchetti Community non la contengono.

Attivare l'albero

La proprietà Tree della griglia (TsgcGridTreeOptions, unit sgcGrid_Tree) contiene le impostazioni. La modalità albero è attiva quando KeyField e ParentField indicano entrambi colonne della griglia; svuota una delle due per disattivarla. Le colonne di chiave e di padre possono essere nascoste.

Proprietà	Predefinito	Descrizione
KeyField		La colonna che contiene la chiave di ogni riga.
Parent-Field		La colonna che contiene la chiave della riga padre. Un valore vuoto o Null rende la riga una radice.
TreeField		La colonna che mostra il rientro e i pulsanti dell'albero. Vuoto usa la prima colonna visibile.
Indent	16	Il rientro di un livello, in DIP.
Expanded	False	Lo stato dei nodi che non sono mai stati espansi o compressi. Modificarlo espande o comprime ogni nodo.

Come si collegano le righe

- Le chiavi vengono confrontate come testo, con distinzione tra maiuscole e minuscole. Null e il testo vuoto sono la chiave vuota. Gli interi e i numeri in virgola mobile senza parte frazionaria usano il loro testo intero, così 5, 5.0 e '5' sono la stessa chiave. Gli altri numeri in virgola mobile e le date usano il testo del FormatSettings dei dati.
- I padri vengono cercati tra tutte le righe memorizzate. Quando più righe condividono una chiave, la prima riga memorizzata possiede i figli.
- Una riga il cui padre è vuoto, sconosciuto (orfana) o la riga stessa diventa una radice. Un ciclo viene interrotto alla prima riga che si ripete, che diventa una radice.
- I fratelli mantengono l'ordine dell'ordinamento della griglia, così ordinare una colonna ordina i figli di ogni nodo e le radici.
- Con un filtro, una riga visibile il cui padre è filtrato si aggancia al suo antenato visibile più vicino, o diventa una radice se non ce n'è nessuno.
- Dati virtuali (Data.Virtual) non mostrano alcun albero.

Espandere e comprimere

ExpandNode(aRow) e CollapseNode(aRow) modificano il nodo della riga della vista aRow; una riga senza figli resta com'è. In modalità albero ExpandAll e CollapseAll agiscono sui nodi dell'albero e sui nodi creati dopo. OnTreeExpandChange indica la riga della vista e il suo nuovo stato, con aRow -1 dopo ExpandAll e CollapseAll. Lo stato viene mantenuto per chiave, così sopravvive a un ordinamento, a un filtro, a un ricaricamento delle righe e agli aggiornamenti in tempo reale. Quando una compressione nasconde la riga selezionata, viene selezionato il suo padre visibile più vicino.
Un clic su un pulsante dell'albero alterna il nodo. Tasti su una riga selezionata in modalità albero:

Tasto	Azione
Right	Espande il nodo, oppure passa al suo primo figlio quando è espanso.
Left	Comprime il nodo, oppure passa al suo padre quando è compresso.
+ e -	Espandono e comprimono il nodo.
*	Espande il nodo e ogni nodo sotto di esso.
Ctrl+Right e Ctrl+Left	Espandono e comprimono la banda di dettaglio della riga, vedi Master detail.

In TsgcFMXGrid un tocco su un pulsante dell'albero lo alterna, e Cmd funziona come Ctrl.

Albero e altre funzionalità

- Il raggruppamento viene ignorato mentre l'albero è attivo. Il GroupIndex delle colonne viene mantenuto e si applica di nuovo quando la modalità albero viene disattivata.
- Le bande di dettaglio funzionano in modalità albero: ogni riga master espansa mostra la sua banda sotto di sé.
- SaveToXLSX scrive l'albero come struttura di Excel, vedi Esportazione in Excel.
- Gli indici di riga restano righe della vista (SelectedRow, Cells, OnCellClick). Lines.TreeMode indica se l'albero è attivo, e Lines.Tree (TsgcGridTreeBuilder) risponde Depth, ParentRow, HasChildren, ChildCount e DescendantCount per una riga della vista, vedi TsgcGridLineView.

Esempio

Un organigramma in memoria. I gestori si trovano in una piccola classe, come i gestori degli altri esempi di funzionalità.

```
uses
  SysUtils, Classes, Variants,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_VCL;

type
  TTreeHandlers = class
  public
    procedure TreeExpandChange(Sender: TObject; aRow: Integer;
      aExpanded: Boolean);
  end;

procedure TTreeHandlers.TreeExpandChange(Sender: TObject; aRow: Integer;
  aExpanded: Boolean);
begin
  // aRow is the view row of the node, -1 after ExpandAll and CollapseAll
end;

procedure ShowOrgChart(Grid: TsgcVCLGrid; Handlers: TTreeHandlers);
begin
  Grid.Columns.Clear;
  // the key and parent columns may be hidden
  Grid.Columns.Add('id', 'Id', gdtInteger).Visible := False;
  Grid.Columns.Add('manager', 'Manager', gdtInteger).Visible := False;
  Grid.Columns.Add('name', 'Name');
  Grid.Columns.Add('title', 'Title');
  Grid.Data.BeginUpdate;
  try
    Grid.Data.Clear;
    // values by column index: id, manager, name, title
    Grid.Data.AppendRow('1', [1, Null, 'Ana Ruiz', 'CEO']);
    Grid.Data.AppendRow('2', [2, 1, 'Marc Puig', 'CTO']);
    Grid.Data.AppendRow('3', [3, 1, 'Laura Vidal', 'CFO']);
```

```
    Grid.Data.AppendRow('4', [4, 2, 'Jordi Mas', 'Developer']);
    Grid.Data.AppendRow('5', [5, 2, 'Eva Soler', 'Developer']);
  finally
    Grid.Data.EndUpdate;
  end;
  Grid.OnTreeExpandChange := Handlers.TreeExpandChange;
  // KeyField and ParentField switch the tree mode on
  Grid.Tree.KeyField := 'id';
  Grid.Tree.ParentField := 'manager';
  // the column that shows the indentation and the tree buttons
  Grid.Tree.TreeField := 'name';
  Grid.Tree.Indent := 20;
  // collapse every node, then open the root
  Grid.CollapseAll;
  Grid.ExpandNode(Grid.Data.RowOfKey('1'));
end;

function NodeDepth(Grid: TsgcVCLGrid; const aKey: string): Integer;
begin
  // 0 for a root, -1 when the grid is not in tree mode
  Result := -1;
  if Grid.Lines.TreeMode then
    Result := Grid.Lines.Tree.Depth(Grid.Data.RowOfKey(aKey));
end;
```

Vedere anche

- Master detail
- Raggruppamento
- Esportazione in Excel
- TsgcVCLGrid
- TsgcGridLineView
- Edizioni
- Righe ad albero e master detail .NET

Master detail

Le righe master detail mostrano una banda di dettaglio sotto ogni riga master espansa. La banda è una piccola griglia a sé con le righe correlate: gli ordini di un cliente, le righe di una fattura. Ha un'intestazione, scorre e si ordina da sola. Le bande funzionano in modalità piatta, raggruppata e ad albero, sia in TsgcVCLGrid sia in TsgcFMXGrid. Questa funzionalità fa parte dell'edizione Registered. I pacchetti Community non la contengono.

Opzioni di dettaglio

La proprietà Detail della griglia (TsgcGridDetailOptions, unit sgcGrid_Detail) contiene le impostazioni.

Proprietà	Predefinito	Descrizione
Active	False	Attiva le bande di dettaglio.
Source	nil	Il componente che contiene le righe di dettaglio: un TsgcGridDataStore o una griglia. La griglia lo osserva con una notifica di liberazione, così una sorgente liberata imposta Source a nil.
MasterKeyField		La colonna master il cui valore viene cercato nelle righe di dettaglio.
DetailKeyField		La colonna della sorgente che contiene la chiave master.
Lines	8	L'altezza di una banda in righe della griglia, intestazione annidata inclusa. Il valore minimo è 2.
Columns		Le colonne delle griglie di dettaglio. Vuoto usa una copia delle colonne della sorgente. Memorizzato solo quando contiene colonne.

Una riga mostra un espansore di dettaglio quando Active è True, MasterKeyField indica una colonna master ed è impostata una Source o un gestore OnGetDetailData. Una riga con la chiave master vuota non si espande mai, e dati virtuali non mostrano bande.

Da dove vengono le righe

- OnGetDetailData viene generato per primo, senza blocco mantenuto. Sender è la griglia, aRow la riga master della vista, aMasterKey il testo di MasterKeyField e aData i dati della banda. Riempi aData e imposta aHandled a True per mantenere ciò che hai scritto; la Source non viene allora letta. Senza Source le colonne della banda provengono da Detail.Columns.
- Altrimenti la banda viene riempita dalla Source: le righe memorizzate della sorgente il cui DetailKeyField corrisponde alla chiave master, qualunque siano il filtro e l'ordinamento della sorgente. Le righe vengono copiate per FieldName con le loro chiavi di sorgente. Una colonna di dettaglio senza campo di sorgente è Null, e una sorgente virtuale non dà righe.
- Le chiavi vengono confrontate come testo, con distinzione tra maiuscole e minuscole. Gli interi e i numeri in virgola mobile senza parte frazionaria usano il loro testo intero, così 5, 5.0 e '5' sono la stessa chiave.
- I dati della banda prendono il FormatSettings della sorgente, o quello della griglia master quando le righe provengono solo da OnGetDetailData.

Quando la sorgente cambia, ogni banda aperta viene riempita di nuovo al fotogramma successivo. Le righe vengono aggiornate sul posto, così una cella modificata lampeggia come nella griglia master. OnGetDetailData viene generato di nuovo a ogni riempimento.

Espandere e comprimere

ExpandDetail(aRow) e CollapseDetail(aRow) aprono e chiudono la banda della riga master della vista aRow, DetailExpanded(aRow) indica il suo stato, e OnDetailExpandChange indica la riga e il suo nuovo stato. DetailData(aRow) restituisce i dati di una banda aperta, nil quando è compressa. È di sola lettura; bloccala mentre la leggi. Lo stato viene mantenuto per chiave master, così sopravvive a un ordinamento, a un filtro, a un ricaricamento delle righe master e agli aggiornamenti in tempo reale.
Un clic sull'espansore alterna la banda. Down salta le righe di una banda. Tasti su una riga selezionata:

Modalità	Tasti
Piatta o raggruppata, selezione di riga	Right e Left espandono e comprimono la banda.
Piatta o raggruppata, SelectionMode gsmCell	Ctrl+Right e Ctrl+Left espandono e comprimono la banda; Right e Left continuano a spostarsi tra le celle.
Modalità albero	Ctrl+Right e Ctrl+Left espandono e comprimono la banda; Right e Left agiscono sul nodo dell'albero.

All'interno di una banda

- La rotellina del mouse su una banda fa scorrere la banda. Alla fine della banda scorre invece la griglia.
- Un clic sull'intestazione annidata ordina le righe della banda. OnSortChange non viene generato.
- Un clic su una cella annidata la seleziona e genera OnDetailCellClick con la riga master, la riga della vista e l'indice di Columns dei dati di dettaglio. La selezione master non si sposta.
- Le griglie di dettaglio sono di sola lettura e hanno un livello. Le bande non vengono scritte da SaveToXLSX.

In TsgcFMXGrid la rotellina fa scorrere una banda solo mentre il puntatore del mouse è su di essa, un gesto di scorrimento al tocco continua a scorrere la griglia, un tocco sull'espansore lo alterna, e Cmd funziona come Ctrl.

Esempio

Clienti con una banda dei loro ordini, conservati in un TsgcGridDataStore riempito da codice:

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_Detail, sgcGrid_VCL;

type
  TDetailHandlers = class
  public
    procedure DetailExpandChange(Sender: TObject; aRow: Integer;
      aExpanded: Boolean);
    procedure DetailCellClick(Sender: TObject;
      aRow, aDetailRow, aDetailCol: Integer);
  end;

procedure TDetailHandlers.DetailExpandChange(Sender: TObject; aRow: Integer;
  aExpanded: Boolean);
begin
  // aRow is the master view row whose band was opened or closed
end;

procedure TDetailHandlers.DetailCellClick(Sender: TObject;
  aRow, aDetailRow, aDetailCol: Integer);
var
  oData: TsgcGridData;
  vText: string;
begin
  // aDetailRow and aDetailCol address the data of the band of aRow
  oData := TsgcVCLGrid(Sender).DetailData(aRow);
```

```
  if oData = nil then
    Exit;
  oData.Lock;
  try
    vText := oData.CellText[aDetailRow, aDetailCol];
  finally
    oData.Unlock;
  end;
end;

procedure ShowOrders(Grid: TsgcVCLGrid; Orders: TsgcGridDataStore;
  Handlers: TDetailHandlers);
begin
  // the detail rows: every order names its customer
  Orders.Columns.Add('OrderID', 'Order', gdtInteger);
  Orders.Columns.Add('CustomerID', 'Customer', gdtInteger).Visible := False;
  Orders.Columns.Add('Total', 'Total', gdtCurrency);
  Orders.Data.BeginUpdate;
  try
    Orders.Data.AppendRow('1001', [1001, 1, 250.5]);
    Orders.Data.AppendRow('1002', [1002, 1, 99.9]);
    Orders.Data.AppendRow('1003', [1003, 2, 1200]);
  finally
    Orders.Data.EndUpdate;
  end;
  Grid.OnDetailExpandChange := Handlers.DetailExpandChange;
  Grid.OnDetailCellClick := Handlers.DetailCellClick;
  // the master grid has a CustomerID column
  Grid.Detail.Source := Orders;
  Grid.Detail.MasterKeyField := 'CustomerID';
  Grid.Detail.DetailKeyField := 'CustomerID';
  // band height in grid rows, nested header included
  Grid.Detail.Lines := 6;
  Grid.Detail.Active := True;
  // open the band of the first view row
  Grid.ExpandDetail(0);
end;
```

Le stesse bande con le righe scritte da OnGetDetailData, per esempio da una query per cliente:

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_VCL;

type
  TOrderLoader = class
  public
    procedure GetDetailData(Sender: TObject; aRow: Integer;
      const aMasterKey: string; aData: TsgcGridData; var aHandled: Boolean);
  end;

procedure TOrderLoader.GetDetailData(Sender: TObject; aRow: Integer;
  const aMasterKey: string; aData: TsgcGridData; var aHandled: Boolean);
begin
  // raised with no lock held; aMasterKey is the MasterKeyField text
  aData.BeginUpdate;
  try
    aData.Clear;
    aData.AppendRow(aMasterKey + '-1', [aMasterKey + '-1', 'Shipped']);
    aData.AppendRow(aMasterKey + '-2', [aMasterKey + '-2', 'Open']);
  finally
    aData.EndUpdate;
  end;
  // the band keeps these rows, the Source is not read
  aHandled := True;
end;
```

```
procedure ShowLoadedOrders(Grid: TsgcVCLGrid; Loader: TOrderLoader);
begin
  // with no Source the bands take their columns from Detail.Columns
  Grid.Detail.Columns.Clear;
  Grid.Detail.Columns.Add('Order', 'Order');
  Grid.Detail.Columns.Add('Status', 'Status');
  Grid.Detail.MasterKeyField := 'CustomerID';
  Grid.Detail.Lines := 5;
  Grid.OnGetDetailData := Loader.GetDetailData;
  Grid.Detail.Active := True;
end;
```

Per mostrare gli ordini di un TDataSet, caricalo in un TsgcGridDataStore con un TsgcGridSource_DataSet, vedi TsgcGridDataStore.

Vedere anche

- TsgcGridDataStore
- Righe ad albero
- Collegamento a un DataSet
- TsgcVCLGrid
- Edizioni
- Righe ad albero e master detail .NET

Selezione e tastiera

SelectionMode gsmRow seleziona intere righe e gsmCell singole celle. SelectedRow e SelectedCol sono la riga di vista e l'indice di colonna, e SelectedKey la chiave della riga selezionata: quando un aggiornamento live sposta la riga, la selezione la segue.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SetupSelection(Grid: TsgcVCLGrid; Handlers: TGridHandlers);
begin
  Grid.SelectionMode := gsmCell;
  Grid.OnSelectionChange := Handlers.SelectionChange;
  Grid.OnCellClick := Handlers.CellClick;
  // select a row by its key and scroll it into view
  Grid.SelectedRow := Grid.Data.RowOfKey('MSFT');
  if Grid.SelectedRow >= 0 then
    Grid.ScrollToRow(Grid.SelectedRow);
end;
```

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure TGridHandlers.SelectionChange(Sender: TObject);
var
  oGrid: TsgcVCLGrid;
begin
  oGrid := TsgcVCLGrid(Sender);
  if oGrid.SelectedRow >= 0 then
    TForm(oGrid.Owner).Caption := oGrid.SelectedKey + ' ' +
      oGrid.Data.CellText[oGrid.SelectedRow, 1];
end;
```

Tastiera

Chiave	Azione
Su, Giù	Riga precedente o successiva.
Pag. su, Pag. giù	Una pagina su o giù.
Home, Fine	Prima o ultima riga; in modalità cella la prima o l'ultima colonna, e Ctrl+Home o Ctrl+Fine la prima o l'ultima riga.
Sinistra, Destra	Colonna precedente o successiva in modalità cella.
Ctrl+C, Ctrl+Insert	Copia la riga selezionata come testo separato da tabulazioni, o la cella selezionata in modalità cella. Cmd+C su macOS.
F2, Invio, un carattere, Spazio	Avviano la modifica quando la griglia non è ReadOnly. Vedere Modifica diretta.

Mouse

Un clic seleziona, OnCellClick e OnCellDblClick segnalano la cella, la rotellina scorre, e RowAt e ColAt trovano la cella sotto un punto.

Vedere anche

- TsgcVCLGrid
- Ridimensionamento delle colonne

Ridimensionamento delle colonne

Trascinare il bordo destro di una cella di intestazione per ridimensionare la colonna; il cursore cambia sul bordo. La larghezza non scende mai sotto il MinWidth della colonna, 20 per impostazione predefinita. La nuova larghezza viene memorizzata nel Width della colonna e viene generato OnColumnResized.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SetupResizing(Grid: TsgcVCLGrid; Handlers: TGridHandlers);
begin
  Grid.Columns.FindByField('Symbol').MinWidth := 60;
  Grid.OnColumnResized := Handlers.ColumnResized;
end;
```

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure TGridHandlers.ColumnResized(Sender: TObject; aCol: Integer);
begin
  // the new width is already in the column
  OutputDebugString(PChar(Format('%s is now %d wide',
    [TsgcVCLGrid(Sender).Columns[aCol].FieldName,
    TsgcVCLGrid(Sender).Columns[aCol].Width])));
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridColumn
- Selezione e tastiera

Colonne bloccate

FrozenColumns (0 per impostazione predefinita) mantiene al loro posto le prime colonne visibili mentre le altre colonne scorrono in orizzontale, così una colonna chiave, come un simbolo o un nome, resta in vista. L'intestazione, il piede e i riepiloghi di gruppo seguono la stessa suddivisione, e una linea di bordo di un pixel segna il bordo bloccato. Le colonne bloccate fanno parte di ogni edizione, Community inclusa.

- FrozenColumns conta le colonne visibili: una colonna nascosta viene saltata.
- Anche gli chevron di gruppo a sinistra (la barra laterale, un GroupIndent per livello raggruppato) non scorrono mai.
- In TsgcVCLGrid la barra di scorrimento orizzontale nativa copre solo la parte che scorre, quindi il massimo ScrollX non cambia. TsgcFMXGrid disegna il suo cursore orizzontale sulla parte che scorre allo stesso modo.
- Gli spostamenti da tastiera portano in vista una colonna scorsa a destra del bordo bloccato.

Il renderer espone la stessa impostazione nelle sue Options, così l'output PNG e SVG headless coincide con il controllo, e FrozenWidth restituisce la larghezza che non scorre.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, Forms, Controls,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_Render, sgcGrid_Lines, sgcGrid_VCL;

procedure FreezeKeyColumns(Grid: TsgcVCLGrid);
begin
  // the first two visible columns stay in place while the others scroll
  Grid.FrozenColumns := 2;
end;

procedure SaveFrozenPNG(Data: TsgcGridData; const aFileName: string);
var
  oRenderer: TsgcGridRenderer;
  oLines: TsgcGridLineView;
begin
  oRenderer := TsgcGridRenderer.Create;
  oLines := TsgcGridLineView.Create(Data);
  try
    oRenderer.Options.FrozenColumns := 1;
    oRenderer.Options.ShowFooter := True;
    oRenderer.SaveToPNG(Data, oLines, sgcGridRenderState, aFileName, 800, 400);
  finally
    oLines.Free;
    oRenderer.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Ridimensionamento delle colonne
- Raggruppamento
- Rendering headless
- TsgcGridRenderer

Lampeggio alla modifica

Con **FlashChanges** True (il valore predefinito) una cella il cui valore è cambiato viene colorata con il colore della sua direzione: FlashUpColor quando il valore è salito, FlashDownColor quando è sceso e FlashChangedColor per qualsiasi altra modifica. La tinta sfuma linearmente in **FlashDuration** millisecondi, 800 per impostazione predefinita.
FlashMode fmBackground colora lo sfondo della cella e fmText il testo. Un colore 0 usa il valore predefinito del tema: verde, rosso e l'accento, traslucidi per lo sfondo e colori di testo leggibili per fmText, più chiari con un tema scuro.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SetupFlash(Grid: TsgcVCLGrid);
begin
  Grid.FlashChanges := True;
  Grid.FlashDuration := 1200; // ms until the tint has faded out
  Grid.FlashMode := fmBackground;
  // 0 keeps the theme colours; an explicit colour is ARGB
  Grid.FlashUpColor := sgcUIARGB($60, $00, $C8, $50);
  Grid.FlashDownColor := sgcUIARGB($60, $E0, $30, $30);
end;
```

Mentre un lampeggio sfuma, la griglia continua a richiedere fotogrammi, fino a MaxFPS. La selezione ha la priorità sul lampeggio, e il lampeggio sulle regole di formattazione.

Vedere anche

- Formattazione condizionale
- Temi

Formattazione condizionale

Le **FormatRules** di una griglia colorano le celle il cui valore soddisfa una condizione. Una regola confronta il valore della colonna FieldName con Value, e con Value2 per gfoBetween, in base al DataType di quella colonna: i numeri numericamente, le date come date (Value in ISO 8601 o come numero seriale di data), i booleani come true o false, il testo senza distinzione tra maiuscole e minuscole. gfoContains e gfoStartsWith confrontano sempre il testo, gfoIsEmpty corrisponde a un valore nullo o vuoto, e una cella vuota non corrisponde ad alcun operatore di ordinamento.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SetupRules(Grid: TsgcVCLGrid; Handlers: TGridHandlers);
var
  oRule: TsgcGridFormatRule;
begin
  // red text for a negative change
  Grid.FormatRules.Add('Change', gfoLess, '0', 0,
    sgcUIARGB($FF, $D0, $30, $30));
  // the whole row tinted when a symbol is halted
  oRule := Grid.FormatRules.Add('Halted', gfoEqual, 'true',
    sgcUIARGB($40, $F0, $A0, $20));
  oRule.ApplyToRow := True;
  // bold prices between 100 and 200, and no later rule for that cell
  oRule := Grid.FormatRules.Add;
  oRule.FieldName := 'Price';
  oRule.Operator := gfoBetween;
  oRule.Value := '100';
  oRule.Value2 := '200';
  oRule.Bold := True;
  oRule.StopOnMatch := True;
  // the last word, per painted cell
  Grid.OnGetCellStyle := Handlers.GetCellStyle;
end;
```

Precedenza

- Le regole vengono valutate nell'ordine della raccolta. Ogni regola abilitata che corrisponde applica i propri BackColor e ForeColor diversi da zero, con una corrispondenza successiva che prevale su una precedente, e Bold si somma.
- Una regola corrispondente con StopOnMatch interrompe la valutazione per quella cella.
- Una regola ApplyToRow verifica la propria colonna e, in caso di corrispondenza, applica lo stile a ogni cella della riga.
- Quando la griglia disegna, la selezione prevale sul lampeggio, il lampeggio sulle regole e le regole sulla tinta delle righe alternate.
- OnGetCellStyle viene generato per ultimo per ogni cella disegnata: aFore e aBold contengono il risultato finora ottenuto, e aBack è un riempimento aggiuntivo sopra di esso.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure TGridHandlers.GetCellStyle(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer;
  var aBack, aFore: TsgcUIColor; var aBold: Boolean);
var
```

```
  oRenderer: TsgcGridRenderer;
begin
  // Sender is the renderer; aBack is an extra fill over the rule and flash
  oRenderer := TsgcGridRenderer(Sender);
  if (aCol = 0) and (oRenderer.CurrentData.KeyOf(aRow) = 'MSFT') then
    aBold := True;
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridFormatRule
- Lampeggio alla modifica
- Interroga la griglia

Modifica diretta

La modifica diretta richiede SGC_GRID_EDIT, che l'edizione Community non definisce. Vedere Edizioni.

Avviare una modifica

Impostare **ReadOnly** a False. Una colonna è modificabile finché il suo Editable è True. F2, Invio, un carattere digitato (che sostituisce il testo) o un doppio clic aprono un TEdit sopra la cella, o un TComboBox quando la colonna ha una PickList. StartEdit lo apre dal codice, e OnBeforeEdit può rifiutarlo.

Conferma e annullamento

Invio conferma, Tab e Maiusc+Tab confermano e passano alla cella modificabile successiva o precedente, ed Esc annulla. La perdita del focus conferma, oppure annulla se il testo non è valido. CommitEdit e CancelEdit fanno lo stesso dal codice.

Conversione e convalida

Il testo viene convertito nel DataType della colonna con Data.FormatSettings. Un testo che non si converte mantiene aperto l'editor e genera OnEditError, il cui aMessage può essere modificato. OnValidate riceve il valore convertito e può modificarlo o rifiutarlo. Il valore viene poi scritto con Data.UpdateCell, quindi il rilevamento delle modifiche, il lampeggio e l'ordinamento si applicano, e OnEdited segnala il vecchio e il nuovo valore.

Valori booleani

Una colonna gdtBoolean non ha un editor: Spazio, un clic, F2, Invio o StartEdit invertono il valore.

Aggiornamenti live durante la modifica

Quando un aggiornamento live riordina o filtra la vista, l'editor si sposta con la sua riga, ritrovata tramite la sua chiave. Quando la riga viene eliminata o filtrata, la modifica viene annullata.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SetupEditing(Grid: TsgcVCLGrid; Handlers: TGridHandlers);
begin
  Grid.Columns.Clear;
  Grid.Columns.Add('Item', 'Item').Editable := False;
  Grid.Columns.Add('Qty', 'Qty', gdtInteger);
  Grid.Columns.Add('Side', 'Side').PickList.CommaText := 'Buy,Sell';
  Grid.Columns.Add('Urgent', 'Urgent', gdtBoolean);
  Grid.Data.AppendRow('1', ['Widget', 10, 'Buy', False]);

  Grid.ReadOnly := False;
  Grid.OnValidate := Handlers.Validate;
  Grid.OnEdited := Handlers.Edited;
  Grid.OnEditError := Handlers.EditError;
  // open the editor on the Qty cell of the first row from code
```

```
  Grid.StartEdit(0, 1);
end;

uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure TGridHandlers.Validate(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer;
  var aValue: Variant; var aAccept: Boolean);
begin
  // aValue is already converted to the DataType of the column
  if TsgcVCLGrid(Sender).Columns[aCol].FieldName = 'Qty' then
    aAccept := aValue >= 0;
end;

procedure TGridHandlers.Edited(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer;
  const aOldValue, aNewValue: Variant);
begin
  OutputDebugString(PChar(VarToStr(aOldValue) + ' -> ' + VarToStr(aNewValue)));
end;

procedure TGridHandlers.EditError(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer;
  const aText: string; var aMessage: string);
begin
  aMessage := 'Not a valid quantity: ' + aText;
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridColumn
- TsgcVCLGrid

Modalità virtuale

In modalità virtuale la griglia non memorizza righe. **VirtualRowCount** stabilisce quante righe ci sono, e **OnGetValue** dei dati restituisce il valore di una riga e di una colonna quando il renderer le disegna. Poiché vengono disegnate solo le righe visibili, una griglia di un milione di righe costa quanto una di cinquanta.
Le righe virtuali non hanno chiavi, quindi la vista sono le righe in ordine: non ci sono ordinamento, filtro né rilevamento delle modifiche, e KeyOf e RowOfKey non restituiscono nulla. Modificare VirtualRowCount quando cambia il numero di righe.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure ShowVirtual(Grid: TsgcVCLGrid; Handlers: TGridHandlers);
begin
  Grid.Columns.Clear;
  Grid.Columns.Add('Name', 'Name');
  Grid.Columns.Add('Value', 'Value', gdtFloat);
  Grid.Data.OnGetValue := Handlers.GetValue;
  Grid.Data.VirtualRowCount := 1000000;
  Grid.Data.Virtual := True;
end;
```

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure TGridHandlers.GetValue(Sender: TObject; aRow, aCol: Integer;
  var aValue: Variant);
begin
  case aCol of
    0: aValue := 'Row ' + IntToStr(aRow);
    1: aValue := aRow * 1.5;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridData
- Prestazioni

JSON e CSV

L'unit sgcGrid_IO carica e salva un TsgcGridData come JSON o CSV, da e verso stringhe, stream e file. È indipendente dal framework e si compila anche su Linux64.

Caricamento

- Un caricamento sostituisce le righe ed è eseguito all'interno di un unico BeginUpdate ed EndUpdate. Con un campo chiave, la chiave di una riga è il testo di quel campo; una chiave ripetuta aggiorna la riga precedente.
- Con aAutoColumns True e nessuna colonna ancora presente, le colonne vengono create dall'input e il loro DataType viene dedotto dai valori. Le colonne esistenti vengono mantenute e associate per FieldName.
- L'input JSON è un array di oggetti. Un FieldName con punti, come price.last, legge i membri annidati.
- Il CSV segue la RFC 4180, il primo record contiene i FieldName. aInvariant True (il valore predefinito) legge e scrive i numeri con il punto e le date in ISO 8601; False usa i FormatSettings dei dati.

Salvataggio

GridSaveToJSON e GridSaveToCSV scrivono le righe nell'ordine della vista, ordinate e filtrate, con le colonne in ordine, solo quelle visibili quando aVisibleOnly è True. Il testo è UTF-8 senza BOM.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure ExportImport(Grid: TsgcVCLGrid);
var
  vJSON: string;
begin
  // the rows in view order, as an array of objects
  vJSON := GridSaveToJSON(Grid.Data);
  // the visible columns only, invariant numbers and ISO dates
  GridSaveToCSVFile(Grid.Data, 'quotes.csv', True);

  // a load replaces the rows; the key of a row is its Symbol
  GridLoadFromJSON(Grid.Data,
    '[{"Symbol":"MSFT","Price":412.5},{"Symbol":"AAPL","Price":228.1}]',
    'Symbol');
  // semicolon delimited, numbers in the FormatSettings of the data
  GridLoadFromCSVFile(Grid.Data, 'quotes.csv', 'Symbol', True, ';', False);
end;
```

Vedere anche

- Collegamento a un DataSet
- TsgcGridData

Esportazione in Excel

SaveToXLSX scrive la griglia come cartella di lavoro di Excel (Office Open XML, un foglio di lavoro) in uno stream o in un file, senza librerie esterne. La cartella di lavoro mantiene ciò che la griglia mostra: le colonne visibili nell'ordine di visualizzazione con le loro larghezze e i loro formati numerici attuali, l'intestazione bloccata e FrozenColumns, i gruppi o l'albero come struttura comprimibile, e i riepiloghi come formule.
Questa funzionalità fa parte dell'edizione Registered. I pacchetti Community non la contengono.

Esportare una griglia

Metodo	Descrizione
SaveToXLSX(aStream; aSheetName = 'Sheet1')	Scrive la cartella di lavoro in uno stream.
SaveToXLSX(aFileName; aSheetName = 'Sheet1')	Scrive la cartella di lavoro in un file.

Chiamalo nel thread dell'interfaccia. Il nome del foglio perde i caratteri che Excel rifiuta (diventano _) e viene tagliato a 31 caratteri. Un foglio che richiede più di 1.048.576 righe o 16.384 colonne genera EsgcGridXLSXError prima che venga scritto qualsiasi cosa.

Cosa contiene il foglio

- La riga 1 è l'intestazione in grassetto, bloccata insieme alle prime FrozenColumns colonne. Le larghezze delle colonne sono le larghezze a schermo.
- Ogni riga di gruppo e ogni riga della vista viene scritta, qualunque cosa sia compressa. Le righe di un gruppo compresso sono nascoste e la riga di gruppo è contrassegnata come compressa, così Excel apre la struttura come la mostra la griglia. Le righe di gruppo stanno sopra le loro righe.
- Una riga di gruppo contiene la sua didascalia (Region: North (12)) nella prima colonna, o nella prima colonna senza riepilogo. OnGetGroupText non viene usato.
- Le righe ad albero ricevono il livello di struttura della loro profondità e un rientro sulla colonna dell'albero. I livelli di struttura si fermano a 7, il massimo di Excel.
- Le bande di dettaglio non vengono esportate.
- I numeri vengono scritti come numeri, le date come date seriali di Excel, i booleani come booleani e il testo come stringhe condivise senza caratteri di controllo.
- Il DisplayFormat di una colonna diventa il formato numerico di Excel. Le maschere di FormatFloat passano invariate; nelle maschere di data nn diventa mm, z diventa 000 e am/pm diventa AM/PM. Senza DisplayFormat, una colonna di interi usa 0, una colonna valuta #,##0.00 e una colonna data yyyy-mm-dd hh:mm:ss.

Riepiloghi

Ogni colonna di riepilogo di una riga di gruppo contiene una formula SUBTOTAL sulle righe del gruppo, con il valore della griglia in cache nella cella, così il file mostra i totali prima che Excel ricalcoli. Quando una colonna visibile ha un riepilogo, una riga del piede contiene SUBTOTAL su tutte le righe di dati. La riga del piede viene scritta qualunque sia il valore di ShowFooter.

SummaryType	SUBTOTAL	Tipi di colonna
gsuSum	9	Numeri
gsuAverage	1	Numeri
gsuMin	5	Numeri e date
gsuMax	4	Numeri e date

gsuCount	3	Qualsiasi tipo (celle non vuote)

Questi codici contano le righe nascoste, così un gruppo compresso mantiene il suo totale, e SUBTOTAL ignora le celle SUBTOTAL annidate dei gruppi interni.

TsgcGridXLSXWriter

Il writer dietro SaveToXLSX si trova nella unit sgcGrid_XLSX e non ha bisogno di una griglia: scrive qualsiasi TsgcGridData.

Membro	Descrizione
SaveToStream(aData, aLines, aStream), SaveToFile(aData, aLines, aFileName)	Scrive la cartella di lavoro di aData. aLines fornisce il raggruppamento, l'albero e lo stato espanso; nil usa una vista di righe propria.
SheetName	Il nome del foglio di lavoro, 'Sheet1' per impostazione predefinita.
FrozenColumns	Le prime colonne visibili mantenute in vista.
SetColumnWidth(aCol, aDIPs)	La larghezza della colonna aCol (indice di Columns) in DIP, usata al posto della sua Width. Un valore negativo ripristina Width.
Summaries	Scrive le celle SUBTOTAL di gruppo e del piede, True per impostazione predefinita.
FileTime	La data e l'ora delle voci dello zip, Now quando il writer viene creato. Gli stessi dati e lo stesso FileTime danno sempre gli stessi byte.
sgcGridExcelNumberFormat(aDataType, aDisplayFormat)	Il codice del formato numerico di Excel di un tipo di colonna e di un DisplayFormat.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_XLSX, sgcGrid_VCL;

function ExportGrid(Grid: TsgcVCLGrid; const aFileName: string): Boolean;
begin
  // the visible columns with their current widths, FrozenColumns, the
  // groups or the tree as an outline and the summaries
  Result := True;
  try
    Grid.SaveToXLSX(aFileName, 'Orders');
  except
    on E: EsgcGridXLSXError do
      // too many rows or columns, nothing was written
      Result := False;
  end;
end;

procedure ExportToStream(Grid: TsgcVCLGrid; aStream: TStream);
begin
  // the sheet is named Sheet1
  Grid.SaveToXLSX(aStream);
end;
```

```
procedure ExportData(aData: TsgcGridData; aStream: TStream);
var
  oWriter: TsgcGridXLSXWriter;
begin
  // headless: no grid needed
  oWriter := TsgcGridXLSXWriter.Create;
  try
    oWriter.SheetName := 'Prices';
    oWriter.FrozenColumns := 1;
    // no SUBTOTAL rows
    oWriter.Summaries := False;
    // a fixed time gives the same bytes for the same rows
    oWriter.FileTime := EncodeDate(2026, 1, 1);
    // first column 160 DIPs wide instead of its Width
    oWriter.SetColumnWidth(0, 160);
    // nil: the writer uses a line view of its own
    oWriter.SaveToStream(aData, nil, aStream);
  finally
    oWriter.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- JSON e CSV
- Riepiloghi
- Raggruppamento
- Righe ad albero
- Colonne bloccate
- Edizioni
- Esportazione in Excel .NET

Collegamento a un DataSet

Un TsgcGridSource_DataSet riempie una griglia da qualsiasi TDataSet. Con un KeyField la griglia viene sincronizzata anziché ricaricata: le righe modificate vengono aggiornate sul posto e lampeggiano, le nuove chiavi vengono aggiunte e quelle mancanti eliminate. Con LiveUpdates la griglia segue ogni modifica registrata del dataset.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

function BindDataSet(Grid: TsgcVCLGrid; DataSet: TDataSet)
  : TsgcGridSource_DataSet;
begin
  Result := TsgcGridSource_DataSet.Create(Grid.Owner);
  Result.Grid := Grid;
  Result.DataSet := DataSet;
  Result.KeyField := 'ID'; // rows are updated in place by ID
  Result.AutoColumns := True; // columns from the fields when the grid has none
  Result.LiveUpdates := True; // follow Post, Delete and Refresh
  Result.Active := True;
end;
```

Il dataset viene percorso con DisableControls e il suo record corrente viene ripristinato. Chiudere il dataset mantiene le righe. La demo DataSetGrid mostra il collegamento con un TClientDataSet.

Vedere anche

- TsgcGridSource_DataSet
- JSON e CSV
- Demo

Feed live

Le origini feed di sgcGridWS scrivono direttamente in una griglia i messaggi JSON dei client di sgcWebSockets: TsgcGridFeedSource_WebSocket, TsgcGridFeedSource_MQTT e TsgcGridFeedSource_SSE.
Questa funzionalità fa parte del bridge sgcGridWS: le unit richiedono i sorgenti o i pacchetti di sgcWebSockets e l'edizione Community non la include.

Regole di mappatura

Proprietà	Regola
RowsPath	Dove si trovano le righe in un messaggio. Vuoto: il messaggio è un oggetto riga o un array di righe.
KeyPath	Il percorso della chiave all'interno di una riga, come symbol o id.value. Sono accettati stringhe, numeri e booleani.
Fields	Righe FieldName=json.path; una riga senza = legge il percorso con lo stesso nome; vuoto legge ogni colonna dal percorso che ha il nome del suo FieldName. Vengono scritti solo i percorsi presenti, quindi gli aggiornamenti parziali funzionano.
DeletePath	Un percorso booleano che, se true, elimina la riga della chiave.

WebSocket

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;

function FeedFromWebSocket(Grid: TsgcVCLGrid; Client: TsgcWebSocketClient)
  : TsgcGridFeedSource_WebSocket;
begin
  // messages such as {"quotes":[{"symbol":"MSFT","quote":{"last":412.5}}]}
  Result := TsgcGridFeedSource_WebSocket.Create(Grid.Owner);
  Result.Grid := Grid;
  Result.RowsPath := 'quotes';
  Result.KeyPath := 'symbol';
  Result.Fields.Add('Symbol=symbol');
  Result.Fields.Add('Price=quote.last');
  Result.Fields.Add('Volume'); // same-named path
  Result.DeletePath := 'removed';
  Result.Client := Client;
  Client.URL := 'wss://quotes.example.com/stream';
  Client.Active := True;
end;
```

MQTT

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;
```

```
function FeedFromMQTT(Grid: TsgcVCLGrid; MQTT: TsgcWSPClient_MQTT)
  : TsgcGridFeedSource_MQTT;
begin
  Result := TsgcGridFeedSource_MQTT.Create(Grid.Owner);
  Result.Grid := Grid;
  Result.KeyPath := 'id';
  Result.Topic := 'plant/+/sensors';
  Result.Client := MQTT;
  // the source does not subscribe: subscribe on the MQTT client, for
  // example in its OnMQTTConnect event
end;
```

Server-sent events

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;

function FeedFromSSE(Grid: TsgcVCLGrid; HTTP: TsgcHTTP1Client)
  : TsgcGridFeedSource_SSE;
begin
  Result := TsgcGridFeedSource_SSE.Create(Grid.Owner);
  Result.Grid := Grid;
  Result.KeyPath := 'orderId';
  Result.Client := HTTP;
  // the application starts the stream
  HTTP.GetSSE('https://api.example.com/orders/stream');
end;
```

Messaggi provenienti da altrove

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;

procedure FeedByHand(Source: TsgcGridFeedSource_WebSocket);
begin
  // apply a message that did not come from the client, returns the rows
  Source.ProcessMessage('[{"symbol":"MSFT","Price":413.2},' +
    '{"symbol":"IBM","removed":true}]');
end;
```

Le righe di un messaggio vengono applicate in un unico BeginUpdate ed EndUpdate nel thread del client, il che è sicuro perché i dati sono thread-safe. La demo LiveFeed mostra l'origine WebSocket con un server nello stesso processo.

Vedere anche

- TsgcGridFeedSource
- Aggiornamenti live e thread

Interroga la griglia

TsgcGridAIQuery permette a un utente di filtrare, ordinare ed evidenziare una griglia con una domanda in linguaggio naturale, come price greater than 100 sort by volume descending highlight change less than 0.
Questa funzionalità fa parte del bridge sgcGridWS: le unit richiedono i sorgenti o i pacchetti di sgcWebSockets e l'edizione Community non la include.

Come viene applicata la risposta

- I filtri sono combinati con AND e applicati tramite OnFilterRow dei dati. Un gestore già assegnato viene conservato e chiamato per primo.
- Gli ordinamenti sostituiscono SortOrder e SortIndex delle colonne.
- Le evidenziazioni vengono aggiunte a FormatRules della griglia con ApplyToRow impostato.
- Il raggruppamento e i limiti di righe non sono supportati dalla griglia; vengono ignorati e segnalati in LastExplanation.
- Ogni Ask chiama prima Reset, quindi le domande non si accumulano. Reset ripristina il precedente gestore del filtro e l'ordinamento e rimuove solo le regole aggiunte dalla query.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;

function AskGrid(Grid: TsgcVCLGrid): string;
var
  oQuery: TsgcGridAIQuery;
begin
  oQuery := TsgcGridAIQuery.Create(Grid.Owner);
  oQuery.Grid := Grid;
  // no Assistant: the rule-based parser answers, no network, no API key
  if oQuery.Ask('price greater than 100 sort by volume descending ' +
    'highlight change less than 0') then
    Result := oQuery.LastExplanation
  else
    Result := 'not understood';
  // later: remove the filter, the sort and the highlight
  oQuery.Reset;
end;
```

Con un LLM

Assegnare un TsgcHTMLAIAssistant con un provider per rispondere con un LLM. Ask è sincrono e blocca finché il provider risponde, quindi chiamarlo dal thread principale. Senza un Assistant risponde il parser basato su regole, senza rete e senza chiave API, come nella demo AskYourGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols, sgcHTTP, sgcHTML_AI,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL, sgcGridWS_Source, sgcGridWS_Source_WebSocket,
  sgcGridWS_Source_MQTT, sgcGridWS_Source_SSE, sgcGridWS_AI;

procedure UseAssistant(Query: TsgcGridAIQuery; Assistant: TsgcHTMLAIAssistant);
begin
  // an Assistant with a provider answers with an LLM; Ask blocks meanwhile
  Query.Assistant := Assistant;
  Query.Ask('show the halted symbols with the biggest loss first');
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridAIQuery
- Filtraggio
- Formattazione condizionale

Grafici dalla griglia

I dati di una griglia implementano IsgcUITable, l'interfaccia tabella di sgcUICore, e le griglie la delegano. L'origine dati di sgcCharts **TsgcChartDataSource_Table** legge una tabella di questo tipo: impostare il suo Table sulla griglia, e XColumn e YColumn sui FieldName delle colonne. Ogni modifica delle righe della griglia, un aggiornamento da un feed o una modifica diretta, raggiunge il grafico senza codice intermedio, e il grafico segue l'ordinamento e il filtro della griglia.

```
uses
  Forms, Classes, Controls,
  sgcGrid_Columns, sgcGrid_VCL,
  sgcCharts_Chart, sgcCharts_Series, sgcCharts_DataSource_Table, sgcCharts_VCL;

procedure ChartFromGrid(Form: TForm; Grid: TsgcVCLGrid);
var
  oChart: TsgcChart;
  oSeries: TsgcChartSeries_Line;
  oSource: TsgcChartDataSource_Table;
  oView: TsgcVCLChart;
begin
  Grid.Columns.Add('x', 'x', gdtFloat);
  Grid.Columns.Add('y', 'y', gdtFloat);
  Grid.Data.AppendRow('1', [1, 10]);
  Grid.Data.AppendRow('2', [2, 14]);

  oChart := TsgcChart.Create(Form);
  oSeries := TsgcChartSeries_Line.Create(Form);
  oSeries.Chart := oChart;
  oSource := TsgcChartDataSource_Table.Create(Form);
  oSource.Series := oSeries;
  oSource.XColumn := 'x'; // a column FieldName
  oSource.YColumn := 'y';
  oSource.Table := Grid; // the grid implements IsgcUITable

  oView := TsgcVCLChart.Create(Form);
  oView.Parent := Form;
  oView.Align := alRight;
  oView.Chart := oChart;

  // every change of the grid rows now reaches the chart
  Grid.Data.UpdateRow('2', ['y'], [18]);
end;
```

L'esempio richiede le unit di sgcCharts. La demo GridAndChart colloca la griglia e il grafico in due riquadri di sgcDashboard.

Vedere anche

- IsgcGridDataHost e IsgcUITable
- Demo

Temi

La griglia usa i token dei temi chiaro e scuro di sgcUICore: Theme utLight (predefinito) o utDark, AccentColor per la selezione e il lampeggio di modifica, e FontSize, RowHeight, HeaderHeight, AlternateRows e le linee della griglia per la densità. I colori sono valori ARGB TsgcUIColor; sgcUIARGB ne costruisce uno.
Un TsgcVCLGrid inserito in un riquadro di sgcDashboard segue il tema della dashboard tramite la sua proprietà pubblicata Theme.
Gli esempi sono semplici procedure che ricevono un **TsgcVCLGrid**. I gestori di eventi sono metodi di una piccola classe, TGridHandlers, dichiarata in TsgcVCLGrid. Lo stesso codice funziona con TsgcFMXGrid.

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SetupTheme(Grid: TsgcVCLGrid);
begin
  Grid.Theme := utDark;
  Grid.AccentColor := sgcUIARGB($FF, $E0, $80, $20);
  Grid.RowHeight := 24;
  Grid.HeaderHeight := 30;
  Grid.FontSize := 12;
  Grid.AlternateRows := False;
  Grid.GridLinesV := False;
  Grid.MaxFPS := 30; // repaint at most 30 times per second
end;
```

Vedere anche

- Lampeggio alla modifica
- Rendering headless

Rendering headless

Il renderer non ha bisogno di una finestra. SaveToPNG e SaveToSVG delle griglie scrivono la vista corrente; le procedure sgcGridSaveToPNG e sgcGridSaveToSVG, o un TsgcGridRenderer, disegnano un TsgcGridData autonomo, anche su Linux64, per report, e-mail o immagini generate sul server. L'immagine dell'introduzione è stata realizzata con l'esempio qui sotto.

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcGrid_Columns, sgcGrid_Data, sgcGrid_Format,
  sgcGrid_Render;

var
  oData: TsgcGridData;
  oOptions: TsgcGridRenderOptions;
  vState: TsgcGridRenderState;
begin
  // nil: the data creates and owns its own columns
  oData := TsgcGridData.Create(nil);
  oOptions := TsgcGridRenderOptions.Create;
  try
    // '.' decimals and ',' thousands whatever the locale
    oData.UseInvariantFormat;
    oData.Columns.Add('Symbol', 'Symbol');
    oData.Columns.Add('Price', 'Price', gdtFloat).DisplayFormat := '#,##0.00';
    oData.Columns.Add('Change', 'Change %', gdtFloat).DisplayFormat :=
      '+0.00;-0.00;0.00';
    oData.Columns.Add('Volume', 'Volume', gdtInteger).DisplayFormat := '#,##0';
    oData.Columns.Add('Halted', 'Halted', gdtBoolean).Width := 70;
    oData.AppendRow('MSFT', ['MSFT', 412.5, 1.25, 1200500, False]);
    oData.AppendRow('AAPL', ['AAPL', 228.1, -0.84, 3400200, False]);
    oData.AppendRow('GOOG', ['GOOG', 171.9, 0.37, 980100, False]);
    oData.AppendRow('AMZN', ['AMZN', 186.4, -2.10, 2250000, True]);
    oData.AppendRow('NVDA', ['NVDA', 121.7, 3.02, 5120750, False]);
    oData.Columns[1].SortOrder := gsoDescending;

    oOptions.Theme := utDark;
    oOptions.FormatRules.Add('Change', gfoLess, '0', 0,
      sgcUIARGB($FF, $F0, $60, $60));
    oOptions.FormatRules.Add('Volume', gfoGreater, '5000000', 0, 0, True);

    vState := sgcGridRenderState;
    vState.SelectedRow := 1;
    // 470 x 200 logical pixels, written at scale 2 as 940 x 400 pixels
    sgcGridSaveToPNG(oData, oOptions, vState, 'grid.png', 470, 200, 2);
    sgcGridSaveToSVG(oData, oOptions, vState, 'grid.svg', 470, 200);
  finally
    oOptions.Free;
    oData.Free;
  end;
end;
```

Da una griglia

```
uses
  Windows, SysUtils, Classes, Variants, Forms, Controls, DB,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcUICore_Table, sgcGrid_Columns,
  sgcGrid_Data, sgcGrid_Format, sgcGrid_Render, sgcGrid_IO,
  sgcGrid_Source_DataSet, sgcGrid_VCL;

procedure SaveGridImage(Grid: TsgcVCLGrid);
begin
```

```
  // the rows of the current view, without a window, 800 x 400 pixels
  Grid.SaveToPNG('grid.png', 800, 400);
  Grid.SaveToSVG('grid.svg', 800, 400);
end;
```

Vedere anche

- TsgcGridRenderer
- Temi

Panoramica .NET

sgcGrid .NET è un port C# gestito della libreria Delphi sgcGrid, non un wrapper attorno ad essa. Le classi C# si trovano nel namespace **esegece.sgcGrid** e mantengono i nomi Delphi, quindi **TsgcGridData**, **TsgcGridColumns**, **TsgcGridColumn**, **TsgcGridFormatRules**, **TsgcGridRenderer** e **TsgcGridSource_DataSet** si leggono allo stesso modo in entrambi i linguaggi. I controlli griglia seguono lo schema di denominazione Delphi: **TsgcWinFormsGrid** per WinForms, **TsgcWpfGrid** per WPF e **TsgcAvaloniaGrid** per Avalonia. Tutti e tre disegnano con il port .NET di **sgcUICore**, lo stesso canvas, gli stessi font e gli stessi temi chiaro e scuro degli altri prodotti della suite visuale eSeGeCe, per cui una griglia ha lo stesso aspetto su ogni host e nell'output headless PNG e SVG.
La griglia è pensata per i dati live. L'archivio delle righe è indicizzato per chiave e thread-safe, per cui un thread di lavoro può aggiornare, aggiungere ed eliminare righe mentre la griglia disegna solo le righe visibili a una frequenza di fotogrammi controllata. Le celle modificate lampeggiano, le regole di formattazione colorano le celle o intere righe, e la griglia ordina, filtra, funziona in modalità virtuale ed esporta in JSON e CSV. Nell'edizione Registered l'utente modifica le celle direttamente, il bridge sgcWebSockets alimenta la griglia da connessioni WebSocket, MQTT e SSE, e il bridge sgcHTML risponde a domande in linguaggio naturale sulle righe.

Pacchetti

Il port è suddiviso in pacchetti NuGet, così un progetto include solo ciò che utilizza.

PackageId	Contenuto	Framework di destinazione
esegece.sgcGrid	Il modello (**TsgcGridColumns**, **TsgcGridData**, **TsgcGridFormatSettings**), ordinamento e filtraggio, modalità virtuale, regole di lampeggio e di formattazione (**TsgcGridFormatRules**), il renderer **TsgcGridRenderer** con l'output headless SVG, l'importazione e l'esportazione JSON e CSV (**sgcGrid_IO**) e l'origine DataTable **TsgcGridSource_DataSet**. Nessuna dipendenza nativa.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcGrid.Rendering	L'output headless PNG (**SaveToPNG**), tramite SkiaSharp.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcGrid.WinForms	**TsgcWinFormsGrid**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcGrid.Wpf	**TsgcWpfGrid**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcGrid.Avalonia	**TsgcAvaloniaGrid**, su Avalonia 11.3.	net8.0, net9.0
esegece.sgcGrid.sgcWebSockets	Il bridge dei feed live: **TsgcGridFeedSource**, **TsgcGridFeedSource_WebSocket**, **TsgcGridFeedSource_MQTT** e	netstandard2.0,

	TsgcGridFeedSource_SSE. Dipende dal pacchetto esegece.sgcWebSockets. Solo edizione Registered.	net8.0, net9.0
esegece.sgcGrid.sgcHTML	Il bridge delle query AI: **TsgcGridAIQuery** e **TsgcGridAIFilterItem**, basati su **TsgcHTMLAIAssistant** del pacchetto esegece.sgcHTML. Solo edizione Registered.	netstandard2.0, net8.0, net9.0

Ogni pacchetto host dipende da esegece.sgcGrid.Rendering e dal pacchetto sgcUICore dello stesso host, per cui basta aggiungere il pacchetto host.

Edizioni

Edizione	Id dei pacchetti	Include
Registered	esegece.sgcGrid, .Rendering, .WinForms, .Wpf, .Avalonia, .sgcWebSockets e .sgcHTML	Tutto: le tre griglie, gli aggiornamenti live, le regole di lampeggio e di formattazione, ordinamento, filtraggio, modalità virtuale, JSON e CSV, l'origine DataTable, l'output headless, la modifica diretta ed entrambi i bridge.
Community	Gli stessi id con il suffisso .Community, ad esempio esegece.sgcGrid.WinForms.Community. Non esistono pacchetti bridge Community.	Tutto tranne la modifica diretta (**StartEdit**, **CommitEdit**, **CancelEdit**, gli eventi **OnBeforeEdit**, **OnValidate**, **OnEdited** e **OnEditError**) e i due bridge.

È la stessa suddivisione delle edizioni Delphi, vedere Edizioni.

Host

Host	Equivalente Delphi	Piattaforme
WinForms	TsgcVCLGrid	Windows, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
WPF	TsgcFMXGrid	Windows, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
Avalonia	TsgcFMXGrid	Windows, Linux e macOS, su .NET 8 e 9.
Headless	TsgcGridRenderer	Qualsiasi piattaforma di .NET Standard 2.0, inclusi i server Linux.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms

- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Rendering headless in .NET
- Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET
- Modifica diretta in .NET
- Feed live in .NET
- Interroga la griglia in .NET
- Prestazioni di .NET
- Demo .NET

Installazione da NuGet

I pacchetti sono su nuget.org. Aggiungere il pacchetto dell'host, i pacchetti core e di rendering arrivano con esso come dipendenze.

Edizione Registered

```
dotnet add package esegece.sgcGrid.WinForms
dotnet add package esegece.sgcGrid.Wpf
dotnet add package esegece.sgcGrid.Avalonia
```

Aggiungere i bridge per i feed live e per le query in linguaggio naturale. Portano con sé i pacchetti esegece.sgcWebSockets e esegece.sgcHTML:

```
dotnet add package esegece.sgcGrid.sgcWebSockets
dotnet add package esegece.sgcGrid.sgcHTML
```

Edizione Community

```
dotnet add package esegece.sgcGrid.WinForms.Community
dotnet add package esegece.sgcGrid.Wpf.Community
dotnet add package esegece.sgcGrid.Avalonia.Community
```

Oppure aggiungere manualmente il riferimento al file di progetto:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcGrid.WinForms" Version="2026.10.0" />
</ItemGroup>
```

In un progetto fare riferimento ai pacchetti Registered oppure a quelli Community, mai a entrambi: contengono gli stessi tipi nello stesso namespace. Il codice che usa l'API di modifica non compila con i pacchetti Community; racchiuderlo in `#if !SGC_COMMUNITY` quando un solo progetto compila entrambe le edizioni.

Impostazioni del progetto

- WinForms: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2.
- WPF: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWPF>true</UseWPF>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2. Mappare il namespace in XAML con `xmlns:grid="clr-namespace:esegece.sgcGrid;assembly=esegece.sgcGrid.Wpf"`.
- Avalonia: un progetto `net8.0` o `net9.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** di Avalonia 11.3, come qualsiasi applicazione desktop Avalonia. Mappare il namespace in XAML con `xmlns:grid="using:esegece.sgcGrid"`.
- Headless: esegece.sgcGrid da solo basta per il modello, l'origine DataTable, JSON, CSV e SVG. Aggiungere esegece.sgcGrid.Rendering per il PNG, che porta con sé SkiaSharp e i suoi asset nativi per Windows e Linux.
- Bridge: esegece.sgcGrid.sgcWebSockets e esegece.sgcGrid.sgcHTML hanno come destinazione netstandard2.0, net8.0 e net9.0, quindi funzionano con ogni host, .NET Framework 4.7.2 incluso.

In C# ogni host richiede `using esegece.sgcGrid;`, e `using esegece.sgcUICore;` per **TsgcUITheme** e gli altri tipi dei temi. Le origini dei feed live richiedono anche `using esegece.sgcWebSockets;` per i client socket.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia

- Feed live in .NET
- Interroga la griglia in .NET
- Demo .NET

Avvio rapido WinForms

Questo esempio crea un form WinForms con una griglia di quotazioni. Un thread di lavoro aggiorna le righe quattro volte al secondo, le celle modificate lampeggiano, una regola di formattazione colora di rosso chiaro le righe con una variazione negativa e una casella di controllo passa la griglia dal tema chiaro al tema scuro.

Passaggi

- Creare un progetto WinForms `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcGrid.WinForms**, vedere Installazione da NuGet.
- Creare un **TsgcWinFormsGrid** e ancorarlo. Aggiungere le colonne con **Columns.Add**: il nome del campo, l'intestazione e il **TsgcGridDataType**, e impostare **DisplayFormat** per numeri e date.
- Aggiungere le righe con **Data.AppendRow**: il primo argomento è la chiave della riga e i valori seguono l'ordine delle colonne.
- Aggiornare le righe per chiave con **Data.UpdateRow** o **Data.UpdateCell** da qualsiasi thread. **BeginUpdate** e **EndUpdate** raggruppano molte modifiche in un solo ridisegno.
- Aggiungere una regola a **FormatRules** per colorare una cella, o l'intera riga con **ApplyToRow**.

Esempio

I colori sono valori `$AARRGGBB`; un alfa inferiore a `FF` tinge la cella sopra lo sfondo. La griglia si ridisegna al massimo **MaxFPS** volte al secondo, per quanto rapidamente cambino i dati, vedere Aggiornamenti live e thread e Prestazioni di .NET.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- TsgcVCLGrid
- Lampeggio alla modifica
- Formattazione condizionale
- Demo .NET

Avvio rapido WPF

La stessa griglia di quotazioni in WPF. La griglia e le sue opzioni di visualizzazione sono dichiarate in XAML; le colonne e le righe sono impostate dal code behind.

Passaggi

- Creare un progetto WPF `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcGrid.Wpf**, vedere Installazione da NuGet.
- Mappare il namespace nella finestra con `xmlns:grid="clr-namespace:esegece.sgcGrid;assembly=esegece.sgcGrid.Wpf"`.
- Dichiarare un **TsgcWpfGrid** e impostare **RowHeight**, **FlashChanges**, **TailMode** e le altre opzioni di visualizzazione come attributi.
- Aggiungere le colonne, le regole di formattazione e le righe nel costruttore della finestra, dopo `InitializeComponent`.

Esempio

MainWindow.xaml:
MainWindow.xaml.cs:
App.xaml è quello di un nuovo progetto WPF, con `StartupUri="MainWindow.xaml"`. La griglia WPF disegna le proprie barre di scorrimento, come fa la griglia FireMonkey, vedere Differenze di .NET rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcFMXGrid
- Demo .NET

Avvio rapido Avalonia

La stessa griglia di quotazioni in Avalonia, su Windows, Linux e macOS.

Passaggi

- Creare un progetto desktop Avalonia `net8.0` con **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** 11.3, e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcGrid.Avalonia**, vedere Installazione da NuGet.
- Mappare il namespace nella finestra con `xmlns:grid="using:esegece.sgcGrid"`.
- Dichiarare un **TsgcAvaloniaGrid** con un `Name`, trovarlo dopo `AvaloniaXamlLoader.Load` e aggiungere le colonne e le righe.
- Cambiare **Theme** dal code behind.

Esempio

MainWindow.axaml:
MainWindow.axaml.cs:
Program.cs:
Su uno schermo touch il contenuto segue il dito e un tocco seleziona la cella. Tramite un riferimento di tipo `Control`, **Theme** è il tema di controllo di Avalonia, vedere Differenze di .NET rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcFMXGrid
- Demo .NET

Classi .NET

Ogni classe si trova nel namespace **esegece.sgcGrid**. I tre controlli griglia sono sottili host sopra il modello e il renderer indipendenti dal framework, condivisi dagli host, dall'output headless e dai bridge.

Classi host

Host	Classe	Classe base	Delphi
WinForms	TsgcWinFormsGrid	TsgcUIWinFormsControl	TsgcVCLGrid
WPF	TsgcWpfGrid	TsgcUIWpfControl	TsgcFMXGrid
Avalonia	TsgcAvaloniaGrid	TsgcUIAvaloniaControl	TsgcFMXGrid

Le tre griglie implementano **IsgcUITable**, per cui un grafico sgcCharts può leggerle tramite **TsgcChartDataSource_Table**.

Tipi indipendenti dal framework

Tipo	Descrizione
TsgcGridColumns, TsgcGridColumn	Le colonne: **FieldName**, **Caption**, **DataType**, **Width**, **MinWidth**, **Alignment**, **DisplayFormat**, **Visible**, **Editable**, **SortOrder**, **SortIndex**, **PickList**, oltre a **GroupIndex**, **SummaryType** e **SummaryFormat** per il raggruppamento e i riepiloghi. Vedere TsgcGridColumn.
TsgcGridData	L'archivio di righe indicizzato per chiave e thread-safe: **AppendRow**, **UpdateRow**, **UpdateCell**, **DeleteRow**, **Clear**, **BeginUpdate** e **EndUpdate**, marcatori di modifica, modalità tail con **MaxRows**, ordinamento, **FilterText** e **OnFilterRow**, modalità virtuale (**Virtual**, **VirtualRowCount**, **OnGetValue**) e **FormatSettings**. **LayoutVersion** avanza a ogni modifica che può cambiare il raggruppamento o l'albero, e **SetLayoutFields** aggiunge campi le cui variazioni di valore la fanno avanzare a loro volta. Vedere TsgcGridData.
TsgcGridDataType	`gdtText` , `gdtInteger` , `gdtFloat` , `gdtCurrency` , `gdtDateTime` e `gdtBoolean` .
TsgcGridFormatRules, TsgcGridFormatRule	Formattazione condizionale: **FieldName**, **Operator** (da `gfoEqual` a `gfoIsEmpty`), **Value**, **Value2**, **BackColor**, **ForeColor**, **Bold**, **ApplyToRow**, **Enabled** e **StopOnMatch**. Vedere TsgcGridFormatRule.
TsgcGridSummaryType	`gsuNone` , `gsuSum` , `gsuCount` , `gsuAverage` , `gsuMin` e `gsuMax` .
TsgcGridLineView, TsgcGridGroupInfo	Le righe di visualizzazione di un TsgcGridData: righe di gruppo, righe di dati, righe ad albero e bande di dettaglio, con **GroupBy**, **GroupCount**, **GroupInfo**, **GroupSummary** e lo stato espanso. Vedere Raggruppamento e riepiloghi .NET.
TsgcGridTreeOptions	Righe ad albero: **KeyField**, **ParentField**, **TreeField**, **Indent** e **Expanded**. Vedere Righe ad albero e master detail .NET. Solo edizione Registered.
TsgcGridDetailOptions	Bande di dettaglio: **Active**, **Source**, **MasterKeyField**, **DetailKeyField**, **Lines** e **Columns**. Vedere Righe ad albero e master detail .NET. Solo edizione Registered.

TsgcGridDataStore	Un contenitore non visuale di righe di dettaglio, riempito da codice o da un **TsgcGridSource_DataSet**. Solo edizione Registered.
TsgcGridXLSXWriter	Scrive un TsgcGridData e la sua vista a righe come cartella di lavoro Excel. Vedere Esportazione in Excel .NET. Solo edizione Registered.
TsgcGridRenderer, TsgcGridRenderOptions	Disegna un fotogramma di un **TsgcGridData** su un **TsgcUICanvas** e lo scrive come SVG oppure, con esegece.sgcGrid.Rendering, come PNG. Vedere Rendering headless in .NET.
sgcGrid_IO	Importazione ed esportazione JSON e CSV, vedere Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET.
TsgcGridSource_DataSet	Collega un `System.Data.DataTable` a una griglia, vedere Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET.
TsgcGridFeedSource e discendenti	Le origini dei feed live di esegece.sgcGrid.sgcWebSockets, vedere Feed live in .NET. Solo edizione Registered.
TsgcGridAIQuery	Domande in linguaggio naturale di esegece.sgcGrid.sgcHTML, vedere Interroga la griglia in .NET. Solo edizione Registered.

Grid

Gli stessi membri in **TsgcWinFormsGrid**, **TsgcWpfGrid** e **TsgcAvaloniaGrid**.

Membro	Tipo	Descrizione
Columns	TsgcGridColumns	Le colonne.
Data	TsgcGridData	L'archivio delle righe, di sola lettura. Può essere scritto da qualsiasi thread.
FormatRules	TsgcGridFormatRules	Le regole di formattazione condizionale.
Renderer	TsgcGridRenderer	Il renderer della griglia, di sola lettura.
HeaderHeight, RowHeight	int	Altezza dell'intestazione e di una riga, 32 e 28 per impostazione predefinita.
GridLinesH, GridLinesV, AlternateRows	bool	Linee della griglia orizzontali e verticali e tinta delle righe alternate, true per impostazione predefinita.
SelectionMode	TsgcGridSelectionMode	`gsmRow` (predefinito) oppure `gsmCell`.
Theme, AccentColor	TsgcUITheme, uint	Tema della griglia e un colore di accento `$AARRGGBB` facoltativo, 0 per l'accento del tema.
FontSize	double	Dimensione del carattere delle celle e dell'intestazione, 13 per impostazione predefinita.
MaxRows, TailMode	int, bool	Modalità tail: le righe più vecchie vengono eliminate oltre **MaxRows**, e **TailMode** mantiene visibile l'ultima riga.
FilterText	string	Mostra solo le righe il cui testo formattato lo contiene.

FlashChanges, FlashDuration, FlashMode	bool, int, TsgcGridFlashMode	Lampeggio delle modifiche, 800 ms per impostazione predefinita, sullo sfondo o sul testo.
FlashUpColor, FlashDownColor, FlashChangedColor	uint	Colori del lampeggio, 0 per i colori del tema.
ReadOnly	bool	True per impostazione predefinita. False abilita la modifica diretta delle colonne **Editable**. Solo edizione Registered.
SelectedRow, SelectedCol, SelectedKey	int, int, string	La selezione. La selezione segue la propria riga per chiave quando le righe vengono riordinate.
TopRow, ScrollX, ScrollToRow	int, int, method	La posizione di scorrimento. **TopRow** conta le righe di visualizzazione, che sono le righe della vista quando nulla è raggruppato.
RowAt, ColAt	method	La riga di visualizzazione e la colonna sotto un punto.
StartEdit, CommitEdit, CancelEdit, EditorActive	method, bool	Modifica diretta da codice. Solo edizione Registered.
SaveToSVG, SaveToPNG	method	Scrive la vista corrente come immagine.
OnCellClick, OnCellDblClick	TsgcGridCellEvent	È stata fatta clic su una cella, con la riga di visualizzazione e l'indice della colonna.
OnSelectionChange, OnSortChange	EventHandler	La selezione o l'ordinamento sono cambiati.
OnColumnResized	TsgcGridColumnEvent	L'utente ha ridimensionato una colonna.
OnGetCellStyle	TsgcGridCellStyleEvent	Modifica i colori di una cella prima che venga disegnata.
OnBeforeEdit, OnValidate, OnEdited, OnEditError	eventi	Modifica diretta, vedere Modifica diretta in .NET. Solo edizione Registered.
ShowGroupPanel, GroupPanelHeight, GroupIndent, GroupsExpanded, GroupSummaries	bool, int, int, bool, bool	Opzioni di visualizzazione del raggruppamento, vedere Raggruppamento e riepiloghi .NET.
ShowFooter, FrozenColumns	bool, int	Il piede dei riepiloghi e le colonne che restano visibili mentre le altre scorrono.
Lines, FocusedLine	TsgcGridLineView, int	Le righe di visualizzazione e la riga con il focus.
GroupBy, ClearGrouping, ExpandAll, CollapseAll, ExpandGroup, CollapseGroup, GroupCount, GroupInfo, FooterSummary, FooterSummaryText	method	Raggruppamento e riepiloghi da codice.
OnGroupingChange, OnGroupExpandChange, OnGetGroupText	eventi	Il raggruppamento o lo stato di un gruppo è cambiato, e la didascalia di una riga di gruppo.

Tree, Detail	TsgcGrid-TreeOptions, TsgcGridDetai-lOptions	Righe ad albero e bande di dettaglio, vedere Righe ad albero e master detail .NET. Solo edizione Registered.
ExpandNode, CollapseNode, ExpandDetail, CollapseDe-tail, DetailExpanded, Detail-Data	method	Nodi ad albero e bande di dettaglio da codice. Solo edi-zione Registered.
OnTreeExpandChange, On-DetailExpandChange, OnDe-tailCellClick, OnGetDetailDa-ta	eventi	Eventi di albero e di dettaglio. Solo edizione Registered.
SaveToXLSX	method	Scrive la vista come cartella di lavoro Excel, vedere Esportazione in Excel .NET. Solo edizione Registered.
VertBarVisible, HorzBarVisi-ble, BorderStyle	bool, bool, Tsg-cGridBorder-Style	WPF e Avalonia: le barre di scorrimento disegnate e il bordo. WinForms usa il **BorderStyle** di `System.Windows.Forms` e le barre di scorrimento nati-ve.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Rendering headless in .NET
- Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET
- Feed live in .NET
- Interroga la griglia in .NET
- Raggruppamento e riepiloghi .NET
- Righe ad albero e master detail .NET
- Esportazione in Excel .NET
- TsgcGridData
- TsgcGridRenderer

Differenze di .NET rispetto a Delphi

Il port .NET mantiene i nomi, i valori predefiniti e le regole di rendering di Delphi; il suo output SVG è identico byte per byte a quello di Delphi. Le differenze indicate di seguito derivano dai framework degli host e dalla libreria di classi .NET.

Data e FormatRules al posto di IsgcGridDataHost

In Delphi un'origine trova i dati di una griglia tramite l'interfaccia IsgcGridDataHost e IsgcUITable. Il port .NET non ha tale interfaccia. **TsgcWinFormsGrid**, **TsgcWpfGrid** e **TsgcAvaloniaGrid** espongono **Data** e **FormatRules** come proprietà pubbliche, e **TsgcGridSource_DataSet**, le origini dei feed e **TsgcGridAIQuery** le trovano tramite reflection: **Grid** accetta qualsiasi oggetto con una proprietà pubblica **Data** di tipo **TsgcGridData**, e la query AI legge anche una proprietà pubblica **FormatRules** di tipo **TsgcGridFormatRules** per le evidenziazioni. Quindi una classe propria può essere il **Grid** di un'origine, vedere l'esempio in Interroga la griglia in .NET. **GridData**, se assegnato, prevale sempre su **Grid**.
In .NET non esiste la notifica di rilascio. Quando **Grid** è un `IComponent`, come un controllo WinForms, l'origine ascolta il suo evento `Disposed` e in quel momento azzera **Grid**. Per qualsiasi altro oggetto impostare **Grid** a null prima che la griglia scompaia. **GridData** non viene monitorato.

Barre di scorrimento

TsgcWinFormsGrid usa le barre di scorrimento native di Windows, come fa la griglia VCL. **TsgcWpfGrid** e **TsgcAvaloniaGrid** disegnano le proprie barre di scorrimento, come fa la griglia FireMonkey, con trascinamento del cursore e scorrimento a pagine sulla traccia; **VertBarVisible** e **HorzBarVisible** le mostrano o le nascondono.

FontSize in WPF, Theme in Avalonia

La griglia disegna il proprio testo, per cui **TsgcWpfGrid** dichiara un proprio **FontSize** con `new`, che nasconde `Control.FontSize`. Tramite un riferimento di tipo `Control` è la proprietà WPF, che la griglia non legge. Allo stesso modo ogni controllo Avalonia ha già una proprietà **Theme**, il `ControlTheme` di `StyledElement`: **TsgcAvaloniaGrid** dichiara un proprio **Theme** di tipo **TsgcUITheme** con `new`. Tramite un riferimento del tipo della griglia è il tema sgc; tramite un riferimento di tipo `Control` o `StyledElement` è il tema di controllo di Avalonia.
In WPF e Avalonia entrambe le proprietà accettano binding e stili, come la selezione e le altre opzioni di visualizzazione, vedere Data binding in .NET.

Touch

In Avalonia un contatto touch fa scorrere la griglia, il contenuto segue il dito senza scorrimento cinetico come fa il gesto di panoramica di FireMonkey, e un tocco seleziona la cella. Lì un contatto touch non trascina mai un'intestazione sul pannello di raggruppamento; un tocco su uno chevron, un espansore o una banda di dettaglio agisce come un clic. WPF non ha la panoramica touch: touch e penna vengono convertiti in input del mouse, per cui un tocco seleziona e le barre di scorrimento disegnate scorrono. WinForms usa il mouse e la rotellina.

Tipi di dati

I tipi CLR corrispondono ai tipi di dati della griglia come i tipi di campo Delphi: `byte`, `short`, `int`, `long` e gli altri tipi interi corrispondono a `gdtInteger`; `float`, `double` e `decimal` corrispondono a `gdtFloat`, come i campi Delphi `ftBCD` e `ftFMTBcd`; `DateTime`, `DateTimeOffset` e `TimeSpan` corrispondono a `gdtDateTime`; `bool` corrisponde a `gdtBoolean`; tutto il resto è `gdtText`. Il CLR non ha un tipo valuta, per cui `gdtCurrency` deriva solo da una colonna aggiunta manualmente.

DataTable al posto di TDataSet

TsgcGridSource_DataSet collega un `System.Data.DataTable`, l'equivalente .NET di un `TDataSet` Delphi. Un DataTable è sempre aperto e non ha cursore, per cui non esistono un record corrente né un segnalibro da ripristinare dopo un caricamento. Gli eventi di **LiveUpdates** (`RowChanged`, `RowDeleted`, `TableCleared`) prendono il posto del data link Delphi, e le modifiche non completate e `AcceptChanges` vengono ignorati. Vedere Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET.

Regole di formattazione senza ID dell'elemento

Le regole di formattazione .NET non hanno un ID di elemento della collezione. **TsgcGridAIQuery.Reset** rimuove le regole che ha aggiunto per riferimento invece che per ID; le colonne vengono comunque trovate tramite il loro **ID**.

Edizione di righe ad albero, bande di dettaglio ed esportazione in Excel

In Delphi le righe ad albero, le bande di dettaglio e **SaveToXLSX** sono compilate con la define `SGC_GRID_ADVANCED`. I pacchetti Community di .NET non contengono **TsgcGridTreeOptions**, **TsgcGridDetailOptions**, **TsgcGridDataStore**, **TsgcGridXLSXWriter** né i membri della griglia che li usano; raggruppamento, riepiloghi, piede e colonne bloccate sono in entrambe le edizioni. Vedere Righe ad albero e master detail .NET e Esportazione in Excel .NET.

Eventi di raggruppamento, albero e dettaglio

I nuovi eventi della griglia sono eventi C#, come gli altri eventi delle griglie. I loro delegati, **TsgcGridGroupExpandEvent**, **TsgcGridRowExpandEvent** e **TsgcGridDetailCellEvent**, sono dichiarati una sola volta in esegece.sgcGrid e condivisi dai tre host. I metodi senza argomenti, come **GroupCount**, restano metodi.

Origine del dettaglio

Detail.Source è un `object`: un **TsgcGridDataStore**, un **TsgcGridData** o qualsiasi oggetto con una proprietà pubblica **Data** di tipo **TsgcGridData**, trovato come le origini trovano una griglia. Senza una notifica di rilascio, una Source che è un `IComponent` viene azzerata quando scatta il suo evento `Disposed`.

File Excel

La cartella di lavoro viene compressa con `System.IO.Compression.DeflateStream`. Le sue parti XML sono gli stessi byte dell'output di Delphi per gli stessi dati; differiscono solo i byte compressi, e quindi la dimensione del file.

Serializzazione nel designer delle nuove opzioni

Non c'è alcun DFM. In WinForms le sette opzioni di raggruppamento hanno valori predefiniti e vengono serializzate solo quando differiscono, e **Tree** e **Detail** vengono serializzate come contenuto. In WPF e Avalonia le opzioni sono proprietà di dipendenza e proprietà con stile.

Nessun verbo di progettazione

Le griglie Delphi aggiungono verbi di progettazione all'IDE. Le griglie .NET non ne hanno: aggiungere **Columns** e **FormatRules** nel codice, come fanno gli esempi di avvio rapido.

Vedere anche

- Panoramica .NET

- Classi .NET
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET
- Interroga la griglia in .NET
- Righe ad albero e master detail .NET
- Esportazione in Excel .NET
- IsgcGridDataHost and IsgcUITable

Data binding in .NET

Questo argomento riguarda solo **TsgcWpfGrid** e **TsgcAvaloniaGrid**. Le loro proprietà scalari rivolte all'utente sono dependency property di WPF e proprietà con stile di Avalonia, quindi accettano binding, stili e setter XAML, e un view model può pilotare la griglia senza code behind. **TsgcWinFormsGrid** resta invariato: le sue proprietà sono normali proprietà CLR, come prima.

Proprietà collegabili

Le proprietà qui sotto accettano un binding su entrambe le griglie. Quelle contrassegnate come TwoWay usano TwoWay per impostazione predefinita, quindi un binding senza `Mode` riporta al view model anche le modifiche della griglia. Tutte le altre usano OneWay per impostazione predefinita.

Proprietà	Tipo	Modalità predefinita
SelectedRow	int	TwoWay
SelectedCol	int	TwoWay
Theme	TsgcUITheme	OneWay
FontSize	double	OneWay
BorderStyle	TsgcGridBorderStyle	OneWay
ReadOnly	bool	OneWay
TailMode	bool	OneWay
MaxRows	int	OneWay
FilterText	string	OneWay
HeaderHeight	int	OneWay
RowHeight	int	OneWay
GridLinesH	bool	OneWay
GridLinesV	bool	OneWay
AlternateRows	bool	OneWay
SelectionMode	TsgcGridSelectionMode	OneWay
AccentColor	uint	OneWay
FlashChanges	bool	OneWay
FlashDuration	int	OneWay
FlashUpColor	uint	OneWay
FlashDownColor	uint	OneWay
FlashChangedColor	uint	OneWay

FlashMode	TsgcGridFlashMode	OneWay

SelectedRow e **SelectedCol** seguono un clic, un tasto o il codice. In Avalonia sono proprietà dirette. In WPF **FontSize** è dichiarata con `new` e nasconde `Control.FontSize`, e in Avalonia **Theme** nasconde il tema di controllo, vedere Differenze di .NET rispetto a Delphi. Collegarle sull'elemento griglia stesso, come fanno gli esempi.

Comportamento

- Il modello della griglia mantiene la propria validazione. Quando rifiuta o corregge un valore, per esempio un **FlashDuration** negativo o un **SelectedRow** oltre l'ultima riga, la griglia riscrive nella proprietà il valore che ha conservato. In WPF, quando il valore proviene da un'origine TwoWay, il valore conservato torna anche a tale origine un tick del dispatcher dopo, quando il binding ha terminato il proprio trasferimento.
- Quando il codice modifica direttamente il modello tramite **Renderer.Options**, il nuovo valore viene copiato nella proprietà collegabile solo sul thread dell'interfaccia, quindi un view model collegato non viene mai aggiornato da un altro thread.
- **OnSelectionChange** e gli altri eventi vengono generati per ogni modifica, che provenga da un binding, uno stile, il codice, il mouse o la tastiera.
- La selezione segue la chiave della propria riga quando **FilterText** sposta la riga, e anche il **SelectedRow** collegato la segue.

Proprietà che restano CLR

- **Data**, **Columns** e **FormatRules** restano proprietà CLR, perché **TsgcGridSource_DataSet**, le origini dei feed e **TsgcGridAIQuery** le trovano tramite reflection. Riempirle dal codice, o tramite un'origine, vedere Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET e Feed live in .NET.
- **TopRow** e **ScrollX** restano proprietà CLR, perché sono stato della vista che cambia a ogni passo di scorrimento.
- Le proprietà di stato in sola lettura, come **SelectedKey**, **VertBarVisible**, **HorzBarVisible** e **Renderer**, restano proprietà CLR, perché non c'è nulla a cui collegarle.

View model

Entrambi gli esempi usano lo stesso view model. **SelectedRow** è collegato TwoWay, **FilterText** è condiviso con una casella di testo, e **Theme** è calcolato da una casella di controllo.
MainViewModel.cs:

Esempio WPF

MainWindow.xaml:
MainWindow.xaml.cs:

Esempio Avalonia

La finestra Avalonia usa binding compilati, quindi imposta `x:DataType` sul view model.
MainWindow.axaml:
MainWindow.axaml.cs:
Impostando `vm.SelectedRow = 3` si seleziona la riga AMZN, e un clic su un'altra riga riscrive il suo indice in `vm.SelectedRow`. Scrivere nella casella di testo filtra la griglia, e la casella di controllo cambia il tema.

Vedere anche

- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi

- Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET
- Feed live in .NET

Rendering headless in .NET

Il renderer non richiede alcun controllo né alcuna finestra, per cui un servizio, un'applicazione web o un server Linux possono scrivere l'immagine di una griglia. **TsgcGridRenderer.SaveToSVG** scrive SVG dal pacchetto core. **SaveToPNG**, un metodo di estensione di esegece.sgcGrid.Rendering, scrive PNG tramite SkiaSharp.

Esempio

Questo programma console costruisce il modello, lo ordina, aggiunge una regola di formattazione e scrive lo stesso fotogramma come SVG e come PNG al doppio della dimensione:
Il programma scrive:

```
North America: 318,950.00
Europe: 245,300.50
Asia Pacific: 162,420.75
Latin America: 71,880.20
regions.svg 6846 bytes, regions.png 49632 bytes
```

Note

- Larghezza e altezza sono in pixel indipendenti dal dispositivo; l'ultimo argomento di **SaveToSVG** e **SaveToPNG** è la scala, per cui `520 x 170` con scala 2 scrive un'immagine di 1040 x 340 pixel.
- `sgcGrid_Render.sgcGridRenderState()` restituisce uno stato senza selezione e senza scorrimento. Impostare i suoi campi per disegnare un fotogramma scorso o con selezione.
- Le opzioni di rendering (**Theme**, **FontSize**, **RowHeight**, le impostazioni di lampeggio e **FormatRules**) sono quelle esposte dai controlli griglia, e un controllo griglia scrive la propria vista con **SaveToSVG** e **SaveToPNG**.
- Il testo SVG è identico byte per byte a quello scritto dal renderer Delphi per gli stessi dati. L'output PNG usa l'antialiasing di Skia, per cui può differire dal raster Delphi in singoli pixel.
- **UseInvariantFormat** rende **CellText** indipendente dalla cultura della macchina.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Prestazioni di .NET
- Rendering headless
- TsgcGridRenderer

Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET

TsgcGridSource_DataSet collega un `System.Data.DataTable` a una griglia, e la classe **sgcGrid_IO** carica e salva le righe come JSON e CSV. Entrambi si trovano nel pacchetto core e funzionano con ogni host e in modalità headless.

Collegamento DataTable

- Impostare **Grid** sul controllo griglia, oppure **GridData** sul suo **Data**.
- Con **AutoColumns** true (il valore predefinito) e una griglia senza colonne, le colonne vengono create dal DataTable: il nome del campo è `ColumnName`, l'intestazione è `Caption`, una colonna con `ColumnMapping` `Hidden` è nascosta, e il tipo di dati segue il tipo CLR (`decimal` corrisponde a `gdtFloat`).
- **KeyField** indica la colonna il cui valore è la chiave della riga. Con una chiave un ricaricamento aggiorna le righe sul posto e ne mantiene il lampeggio, aggiunge le nuove chiavi ed elimina quelle scomparse. Senza chiave ogni caricamento sostituisce le righe.
- Con **LiveUpdates** true (il valore predefinito) una modifica confermata, un'eliminazione o uno svuotamento del DataTable raggiunge subito la griglia. **Load** carica in qualsiasi momento e **Refresh** ricarica.

Il programma scrive:

```
sku "sku" gdtText
name "Product" gdtText
stock "Stock" gdtInteger
price "Price" gdtFloat
3 rows
A-200: Mouse, stock 95
B-300: Monitor, stock 8
B-400: Webcam, stock 30
```

Assegnare null a **DataSet** scollega la tabella e mantiene le righe. Anche eliminare il DataTable ha lo stesso effetto.

JSON e CSV

GridLoadFromJSON legge un array di oggetti; un nome di campo con punti come `weather.temp` legge un oggetto annidato, e **GridSaveToJSON** lo riscrive come tale. **GridLoadFromCSV** e **GridSaveToCSV** usano le virgolette RFC 4180, qualsiasi delimitatore e una riga di intestazione. L'argomento del campo chiave indica la chiave della riga, e con `aAutoColumns` le colonne vengono create dal primo oggetto o dalla riga di intestazione, con i tipi dedotti dai valori. Gli overload per stringa, stream e file leggono UTF-8 e ignorano un BOM, e scrivono UTF-8 senza BOM.
Il programma scrive:

```
2 rows from JSON, key of row 0: 1
id,city,weather.temp,weather.sky
1,Barcelona,21.5,Sunny
2,Oslo,8,"Rain, light"
4 columns, 2 rows from CSV, Temp is gdtFloat
[{"id":1,"city":"Barcelona","weather":{"temp":21.5,"sky":"Sunny"}},{"id":2,"city":"Oslo","weather":{"temp":8,"sky":"Rain, l
```

I numeri CSV usano la cultura invariante a meno che `aInvariant` sia false, nel qual caso vengono usati i **FormatSettings** dei dati. Le righe vengono scritte nell'ordine della vista, e `aVisibleOnly` scrive solo le colonne visibili.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcGridSource_DataSet
- Collegamento DataSet

- JSON e CSV

Modifica diretta in .NET

Questa funzionalità fa parte dell'edizione Registered. I pacchetti Community non la contengono.
Le tre griglie modificano una cella direttamente quando **ReadOnly** è false e la colonna è **Editable**. Sopra la cella si apre una casella di testo, oppure una casella combinata quando la colonna ha una **PickList**. Una cella booleana cambia valore con la barra spaziatrice o con un clic. La modifica inizia con F2, Invio, un carattere digitato, un doppio clic o **StartEdit**, viene confermata con Invio, Tab o quando l'editor perde il focus, e viene annullata con Esc o **CancelEdit**.

Eventi

Evento	Descrizione
OnBeforeEdit	Prima che si apra l'editor. Impostare `aAllow` a false per porre il veto alla modifica.
OnValidate	Prima che il valore venga scritto, già convertito nel **DataType** della colonna. Modificare `aValue`, oppure impostare `aAccept` a false per rifiutarlo; l'editor resta allora aperto.
OnEdited	Dopo che il valore è stato scritto con **Data.UpdateCell**, con il valore precedente e il nuovo.
OnEditError	Il testo non si converte nel **DataType** della colonna. Modificare `aMessage` per impostare il messaggio.

L'argomento colonna degli eventi di modifica è l'indice in **Columns**, non la posizione visibile.

Esempio

Un feed live non sovrascrive mai un editor aperto: l'editor segue la propria riga per chiave quando le righe vengono riordinate e si chiude quando la riga viene eliminata. In WinForms gli editor sono i controlli figli **TsgcWinFormsGridEdit** e **TsgcWinFormsGridCombo**; in WPF e Avalonia sono una `TextBox` e una `ComboBox` ospitate. Quando un solo progetto compila entrambe le edizioni, racchiudere il codice di modifica in `#if !SGC_COMMUNITY`.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Avvio rapido WinForms
- Modifica diretta
- Selezione e tastiera
- Edizioni

Feed live in .NET

Questa funzionalità fa parte dell'edizione Registered. I pacchetti Community non la contengono.
Il pacchetto esegece.sgcGrid.sgcWebSockets alimenta una griglia da connessioni sgcWebSockets .NET. **TsgcGridFeedSource** è la classe base; **TsgcGridFeedSource_WebSocket** legge un **TsgcWebSocketClient**, **TsgcGridFeedSource_MQTT** legge le pubblicazioni di un client MQTT e **TsgcGridFeedSource_SSE** legge i server sent events. Ogni messaggio viene letto come JSON e associato alle righe della griglia.

Mappatura

Proprietà	Descrizione
Grid, GridData	La destinazione: un controllo griglia, trovato tramite la sua proprietà pubblica **Data**, oppure un **TsgcGridData**. **GridData** prevale.
RowsPath	Percorso delle righe nel messaggio: un array di oggetti riga oppure un solo oggetto riga. Vuoto quando il messaggio stesso è la riga o l'array.
KeyPath	Percorso della chiave della riga all'interno di un oggetto riga, ad esempio `symbol` oppure `id.value` . Una riga senza chiave viene saltata e segnalata tramite **OnError**.
Fields	Un `FieldName=json.path` per riga, ad esempio `price=quote.last` oppure `bid=book.bid[0]` . Una riga senza `=` legge il percorso con lo stesso nome. Quando **Fields** è vuoto, ogni colonna viene letta dal percorso del proprio **FieldName**. Vengono scritti solo i percorsi presenti in una riga, per cui un messaggio può contenere un aggiornamento parziale.
DeletePath	Un percorso booleano nell'oggetto riga: true elimina la riga della chiave.
MaxRowsPerMessage	Limita le righe applicate da un solo messaggio, 0 per nessun limite. Le righe in eccesso vengono segnalate tramite **OnError**.
Active	False ignora ogni messaggio.
OnRow, OnError	Una riga sta per essere applicata (impostare `aAccept` a false per saltarla), oppure un messaggio non ha potuto essere applicato.

I numeri JSON vengono scritti come double, i booleani come bool, le stringhe come string e null come null della griglia.

Origini

Classe	Proprietà client	Legge
TsgcGridFeedSource_WebSocket	**Client** (`TsgcWebSocketClient`)	Ogni messaggio di testo.
TsgcGridFeedSource_MQTT	**Client** (`TsgcWSProtocol_MQTT_Client`)	Le pubblicazioni il cui argomento corrisponde a **Topic**, con i caratteri jolly `+` e `#` .
TsgcGridFeedSource_SSE	**Client** (`TsgcHTTP1Client`) or **SSEClient** (`TsgcSSEClient`)	I dati di ogni server sent event. **SSEClient** è un'aggiunta di .NET.

Le origini si iscrivono agli eventi del client accanto ai gestori dell'applicazione e non li sostituiscono mai.

Esempio

Questo programma console avvia un **TsgcWebSocketServer** nello stesso processo, sull'interfaccia di loopback, e alimenta un modello di griglia con tre messaggi: un lotto di righe, un aggiornamento parziale con un'eliminazione e un singolo oggetto riga.
Il programma scrive:

```
AAPL 228.05 x 300
NVDA 121.40 x 900
JPM 212.80 x 50
```

Thread

Tutte le righe di un messaggio vengono applicate all'interno di un solo **BeginUpdate** e **EndUpdate**, nel thread in cui arriva il messaggio. **TsgcGridData** è thread-safe e le griglie trasferiscono il ridisegno al thread della UI, per cui non serve alcuna sincronizzazione. Anche **OnRow** e **OnError** vengono eseguiti in quel thread: passare al thread della UI prima di toccare un controllo.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Demo .NET
- TsgcGridFeedSource
- TsgcGridFeedSource_WebSocket
- TsgcGridFeedSource_MQTT
- TsgcGridFeedSource_SSE
- Feed live

Interroga la griglia in .NET

Questa funzionalità fa parte dell'edizione Registered. I pacchetti Community non la contengono.
TsgcGridAIQuery del pacchetto esegece.sgcGrid.sgcHTML trasforma una domanda in linguaggio naturale in filtri, ordinamenti ed evidenziazioni di una griglia. La domanda riceve risposta da **TsgcHTMLAIAssistant** di esegece.sgcHTML: da un modello linguistico quando l'assistente ha un provider, e dal suo parser basato su regole quando **Assistant** è null o non ha un provider. Il parser basato su regole non richiede la rete e comprende domande come `price greater than 100`, `sort by volume descending` e `highlight change less than 0`.

Come viene applicata la risposta

- La risposta viene verificata rispetto alle colonne della griglia (**FieldName**, **Caption** e **DataType**) prima di applicare qualsiasi cosa.
- I filtri vengono combinati con AND tramite **Data.OnFilterRow**. Un gestore assegnato dall'utente viene mantenuto e chiamato per primo, e una riga che esso rifiuta resta rifiutata.
- Gli ordinamenti sostituiscono **SortOrder** e **SortIndex** delle colonne.
- Le evidenziazioni vengono aggiunte alle **FormatRules** della griglia con **ApplyToRow**, nei colori dello stile dell'assistente.
- Il raggruppamento e i limiti di righe non sono supportati dalla griglia; vengono riportati in **LastExplanation**.
- Ogni **Ask** annulla prima il precedente. **Reset** ripristina il gestore di filtro e l'ordinamento delle colonne precedenti e rimuove solo le regole aggiunte dalla query.

Ask è sincrono e deve essere chiamato dal thread della UI, poiché modifica le colonne e le regole di formattazione. Con un modello linguistico si blocca finché il provider risponde. **OnApplied** e **OnError** riportano il risultato.

Esempio

Il **Grid** della query è qualsiasi oggetto con una proprietà pubblica **Data**; per le evidenziazioni richiede anche una proprietà pubblica **FormatRules**. I controlli griglia hanno entrambe. Questo programma console usa una piccola classe propria e nessun assistente, per cui risponde il parser basato su regole:
Il programma scrive:

```
Filter: Price > 120
Sort: Volume descending
Highlight (warning): Change < 0
NVDA 98000
AAPL 51000
MSFT 22000
JPM 9000
1 highlight rule
5 rows after Reset
```

Per usare un modello linguistico, assegnare a **Assistant** un **TsgcHTMLAIAssistant** con un provider configurato.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Demo .NET
- TsgcGridAIQuery
- Interroga la griglia

Prestazioni di .NET

La griglia disegna solo le righe e le colonne visibili, e si ridisegna al massimo **MaxFPS** volte al secondo per quanto rapidamente cambino i dati. L'host WinForms viene misurato da un controllo delle prestazioni nella suite di test, un port del test di prestazioni Delphi con il percorso di disegno dell'host e un feed live aggiunti.

La scena

- Un'area client di `1920 x 1080` di un **TsgcWinFormsGrid**, 12 colonne di 160 pixel indipendenti dal dispositivo (testo, intero, float, valuta, ora e booleano) e un'altezza di riga di 23.
- 100.000 righe indicizzate per chiave.
- Un thread di lavoro invia 1000 aggiornamenti al secondo, metà dei quali alle righe vicine alla parte alta della vista.

Tempo per fotogramma

Il tempo per fotogramma è l'intero disegno del controllo, rendering e blit, su 60 fotogrammi mentre il feed è in esecuzione. Il budget è di 16 ms per fotogramma in un processo a 64 bit, un fotogramma a 60 fps, e di 25 ms in un processo a 32 bit.

Runtime	Tempo per fotogramma
.NET 8, prima delle maschere di copertura dei glifi di sgcUICore	44 ms
.NET 8	da 11,4 a 13,1 ms
.NET Framework 4.7.2	da 7,3 a 7,7 ms

La prima riga è la misura che ha portato alle maschere di copertura dei glifi di sgcUICore: ogni testo di cella riempiva l'intero contorno tramite Skia.

Cadenza

La seconda fase del controllo misura la frequenza di ridisegno sostenuta con **MaxFPS** a 60 su un vero ciclo di messaggi per 3 secondi, e verifica che il feed mantenga almeno il 90 per cento della propria frequenza e che il ridisegno non superi mai **MaxFPS**. Gli intervalli seguenti provengono da tre esecuzioni del controllo.

Runtime	Frequenza di ridisegno
.NET 8	da 59,5 a 59,7 fps
.NET Framework 4.7.2	da 59,8 a 60 fps

In .NET 8 il 95° percentile dell'intervallo tra due fotogrammi è da 21,4 a 22,2 ms.

Esecuzione del controllo

Il controllo dipende dai tempi e richiede una macchina altrimenti inattiva, per cui viene eseguito solo su richiesta: impostare la variabile d'ambiente `SGC_GRID_RUN_PERF=1` ed eseguire la categoria `Perf` dei test WinForms.
I numeri vengono aggiunti a `sgcGridQA_perf.txt` accanto all'assembly dei test. Il controllo scrive anche, come riferimento, i tempi **SaveToPNG** e **Render** headless dello stesso fotogramma. Il **Render** headless di questo fotogramma richiede 5,0 ms.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Rendering headless in .NET
- Prestazioni
- Aggiornamenti live e thread

Raggruppamento e riepiloghi .NET

Le righe possono essere raggruppate per una o più colonne. Ogni gruppo ha una riga di gruppo con uno chevron di espansione, il testo del membro, il numero di righe e i riepiloghi delle colonne; un piede mostra gli stessi riepiloghi su tutte le righe, e le colonne bloccate restano visibili mentre le altre scorrono in orizzontale. Raggruppamento, riepiloghi, piede e colonne bloccate fanno parte di entrambe le edizioni, su **TsgcWinFormsGrid**, **TsgcWpfGrid** e **TsgcAvaloniaGrid**.
Il raggruppamento è stato della vista. **TsgcGridData** mantiene le sue righe piatte e il suo ordinamento, e **IsgcUITable** continua a riportare le righe della vista non raggruppate, per cui un grafico sgcCharts collegato alla griglia non vede alcun cambiamento. La griglia dispone le righe tramite un **TsgcGridLineView**, disponibile nella sua proprietà **Lines**.

Proprietà delle colonne

Proprietà	Predefinito	Descrizione
GroupIndex	-1	Un valore pari o superiore a 0 raggruppa le righe per la colonna a quel livello. I livelli sono ordinati per **GroupIndex** e poi per indice di colonna. **GroupBy**, **ClearGrouping** e il pannello di raggruppamento lo impostano per voi.
SummaryType	`gsuNone`	`gsuSum`, `gsuCount`, `gsuAverage`, `gsuMin` o `gsuMax`. Il riepilogo è mostrato in ogni riga di gruppo e nel piede.
SummaryFormat	vuoto	Il formato del riepilogo, come in **DisplayFormat**: per esempio `#,##0.00`, con testo letterale tra virgolette doppie, `"Total: "#,##0.00`. Vuoto usa **DisplayFormat**; un conteggio usa `0`.

La modifica di queste proprietà genera solo l'**OnChange** delle colonne e non ricarica mai i dati. I valori del riepilogo sono `null` quando non c'è alcun valore, un `int` per un conteggio, un `double` per una somma, una media, un minimo o un massimo, e un `DateTime` per il minimo o il massimo di una colonna di date.

Membri della griglia

Gli stessi membri esistono in **TsgcWinFormsGrid**, **TsgcWpfGrid** e **TsgcAvaloniaGrid**. In WPF e Avalonia le sette opzioni sono proprietà di dipendenza e proprietà con stile, quindi possono essere impostate in XAML, collegate e stilizzate.

Membro	Tipo	Descrizione
ShowGroupPanel, GroupPanelHeight	bool, int	Il pannello sopra l'intestazione: trascinate lì l'intestazione di una colonna per raggruppare per essa. Nascosto per impostazione predefinita, alto 36 pixel.
GroupIndent	int	Rientro di ogni livello di gruppo, 20 per impostazione predefinita.
GroupsExpanded	bool	Lo stato dei nuovi gruppi, true per impostazione predefinita.
GroupSummaries	bool	Mostra i riepiloghi nelle righe di gruppo, true per impostazione predefinita.
ShowFooter	bool	Mostra il piede con i riepiloghi su tutte le righe, false per impostazione predefinita.

FrozenColumns	int	Le prime colonne visibili che restano visibili mentre le altre scorrono, 0 per impostazione predefinita.
GroupBy, ClearGrouping	method	`GroupBy("region", "category")` raggruppa per questi campi in quest'ordine e azzera ogni altro **GroupIndex**; **ClearGrouping** mostra di nuovo le righe piatte.
ExpandAll, CollapseAll, ExpandGroup, CollapseGroup	method	Espandono o comprimono tutti i gruppi, oppure un gruppo in base al suo indice.
GroupCount, GroupInfo	method	Il numero di gruppi e il **TsgcGridGroupInfo** di un gruppo.
FooterSummary, FooterSummaryText	method	Il valore del piede di una colonna (null quando non c'è) e il suo testo come lo mostra il piede.
Lines	TsgcGridLineView	La vista a righe della griglia: righe di gruppo, righe di dati e, nell'edizione Registered, righe ad albero e bande di dettaglio.
FocusedLine	int	La riga con il focus. In una riga di gruppo **SelectedRow** è -1 e **FocusedLine** indica la riga.
OnGroupingChange	EventHandler	Le colonne raggruppate o il loro ordine sono cambiati, da codice o dal pannello di raggruppamento.
OnGroupExpandChange	TsgcGridGroupExpandEvent	Un gruppo è stato espanso o compresso. `aGroup` è -1 dopo **ExpandAll** e **CollapseAll**.
OnGetGroupText	TsgcGridGetGroupTextEvent	Cambia la didascalia di una riga di gruppo prima che venga disegnata.

Gli indici di riga restano righe della vista: **SelectedRow**, **OnCellClick** e **Data** usano le stesse righe di quando non c'è raggruppamento. **TopRow** conta le righe di visualizzazione, che sono le righe della vista quando nulla è raggruppato.

Informazioni sul gruppo

Field	Descrizione
Level	0 per il livello più esterno.
Parent	Il gruppo padre, -1 al livello 0.
Column	L'indice in **Columns** della colonna raggruppata.
RowCount	Le righe della vista nel gruppo, compresi i suoi gruppi figli.
FirstRow	La riga della vista della prima riga del gruppo.
Text, Value, Blank	Il testo del membro, il suo valore tipizzato, e true per il membro vuoto, mostrato come `(blank)`.

Expanded	Il gruppo è espanso.
Line	La riga della riga di gruppo, -1 all'interno di un gruppo compresso.
Path	I testi dei membri dal livello 0.

Mouse e tastiera

- Trascinate l'intestazione di una colonna sul pannello di raggruppamento per raggruppare per essa; un indicatore mostra dove verrà rilasciata. Trascinate un chip lungo il pannello per cambiare l'ordine, trascinatelo fuori per rimuoverlo, fate clic su di esso per invertire l'ordinamento del gruppo. Esc annulla un trascinamento.
- Fate clic sullo chevron di una riga di gruppo, o fate doppio clic sulla riga, per espanderla o comprimerla.
- In una riga di gruppo, Right e Left espandono e comprimono, + e il tasto meno fanno lo stesso, * espande tutti i gruppi e Invio commuta il gruppo. Ctrl+C su una riga di gruppo ne copia la didascalia.
- In Avalonia un contatto touch continua a far scorrere la griglia; un tocco su uno chevron agisce come un clic.

Esempio

Un form WinForms che raggruppa gli ordini per regione e categoria, con una somma e una media in ogni riga di gruppo e nel piede, due colonne bloccate e una didascalia personalizzata per i gruppi di regione:
I dati possono essere scritti da qualsiasi thread mentre sono raggruppati: la griglia risincronizza i gruppi e i riepiloghi nel thread dell'interfaccia e dosa il lavoro, in modo che l'interfaccia resti reattiva.

Raggruppamento senza un controllo

TsgcGridLineView funziona con un **TsgcGridData** da solo, per esempio in un servizio o in un programma console. **GroupSummary** restituisce il valore del riepilogo di un gruppo e di una colonna, e **SetGroupExpanded** espande o comprime un gruppo:
Output:

```
2 levels, 6 groups, 11 lines
North: 3 rows, total 142.5
  Books: 2 rows, total 82.5
  Games: 1 rows, total 60
South: 2 rows, total 140.9
  Books: 1 rows, total 41
  Games: 1 rows, total 99.9
6 lines with North collapsed
```

Anche dei dati e una vista a righe sono ciò che scrive **TsgcGridXLSXWriter**, vedere Esportazione in Excel .NET.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Righe ad albero e master detail .NET
- Esportazione in Excel .NET
- Demo .NET
- TsgcGridColumn
- Raggruppamento
- Riepiloghi
- Colonne bloccate
- TsgcGridLineView

Righe ad albero e master detail .NET

Questa funzionalità fa parte dell'edizione Registered. I pacchetti Community non la contengono.
TsgcWinFormsGrid, **TsgcWpfGrid** e **TsgcAvaloniaGrid** mostrano le righe come albero, costruito a partire da un campo chiave e da un campo padre, e aprono una banda di dettaglio sotto una riga master con le sue righe figlie provenienti da una seconda origine. La modalità albero e il raggruppamento non sono attivi insieme: in modalità albero il raggruppamento viene ignorato, il **GroupIndex** delle colonne viene mantenuto e il pannello di raggruppamento è nascosto.

Righe ad albero

La proprietà **Tree** è un **TsgcGridTreeOptions**. L'albero è attivo quando **KeyField** e **ParentField** sono entrambi impostati.

Proprietà	Predefinito	Descrizione
KeyField	vuoto	La colonna con la chiave della riga.
ParentField	vuoto	La colonna con la chiave della riga padre. Le righe con una chiave padre vuota, sconosciuta o uguale alla propria sono radici.
TreeField	vuoto	La colonna che mostra il rientro e il pulsante di espansione. Vuoto usa la prima colonna visibile.
Indent	16	Rientro di ogni livello.
Expanded	false	Lo stato dei nuovi nodi.

I campi devono essere colonne della griglia; possono essere nascoste. Le chiavi si confrontano come testo: gli interi e i numeri in virgola mobile senza parte frazionaria usano il loro testo intero, per cui una chiave `int` e un padre `double` coincidono. Quando più righe condividono una chiave, la prima riga possiede i figli, e un ciclo viene interrotto al primo nodo ripetuto. I fratelli mantengono l'ordine della vista, per cui l'ordinamento ordina i fratelli, e con un filtro una riga visibile si appende al suo antenato visibile più vicino. Lo stato espanso è mantenuto per chiave, quindi sopravvive a un ricaricamento.

Membro	Descrizione
ExpandNode, CollapseNode	Espandono o comprimono il nodo di una riga della vista.
ExpandAll, CollapseAll	In modalità albero espandono o comprimono tutti i nodi.
OnTreeExpandChange	Un nodo è stato espanso o compresso; `aRow` è -1 dopo **ExpandAll** e **CollapseAll**.

Fate clic sul pulsante di un nodo per espanderlo o comprimerlo. Su un nodo, Right lo espande o passa al suo primo figlio, e Left lo comprime o passa al suo padre.

Master detail

La proprietà **Detail** è un **TsgcGridDetailOptions**. Una colonna di espansione apre una banda sotto una riga master; la banda è una griglia annidata con la propria intestazione, la propria posizione di scorrimento e la propria selezione. I dettagli si annidano di un solo livello e sono di sola lettura.

Proprietà	Predefinito	Descrizione
Active	false	Mostra la colonna di espansione.
Source	null	Le righe di dettaglio: un **TsgcGridDataStore**, un **TsgcGridData**, o qualsiasi oggetto con una proprietà pubblica **Data** di tipo **TsgcGridData**, come un'altra griglia.
MasterKeyField	vuoto	La colonna master il cui valore viene cercato nelle righe di dettaglio.
DetailKeyField	vuoto	La colonna dell'origine che contiene la chiave master.
Lines	8	Altezza di una banda in righe della griglia, intestazione annidata compresa.
Columns	vuoto	Le colonne delle bande. Vuoto usa una copia delle colonne dell'origine.

Membro	Descrizione
ExpandDetail, CollapseDetail, DetailExpanded	Aprono, chiudono e verificano la banda di una riga della vista.
DetailData	Il **TsgcGridData** di una banda aperta, null quando la banda è chiusa.
OnDetailExpandChange	Una banda è stata aperta o chiusa.
OnDetailCellClick	È stata fatta clic su una cella di una banda: riga master, riga di dettaglio e colonna di dettaglio.
OnGetDetailData	Generato prima che una banda venga riempita. Scrivete le righe in `aData` e impostate `aHandled` a true per riempire la banda da codice; altrimenti la banda viene riempita da **Source**.

Lo stato espanso è mantenuto per chiave master. Quando le righe dell'origine cambiano, ogni banda aperta viene riempita di nuovo nel thread dell'interfaccia, sul posto. Un clic su un'intestazione di una banda la ordina, la rotellina del mouse sopra una banda la fa scorrere, e Down supera una banda. L'immagine della banda è disegnata tramite esegece.sgcGrid.Rendering, a cui ogni pacchetto della griglia fa riferimento.
Quando **Source** è un componente, il suo rilascio azzera **Source**. Per qualsiasi altro oggetto, impostate **Source** a null prima che l'oggetto scompaia.

TsgcGridDataStore

TsgcGridDataStore è un componente non visuale che contiene righe di dettaglio: **Columns**, **Data** e **IsgcUITable**. Riempitelo da codice, oppure impostatelo come **Grid** di un **TsgcGridSource_DataSet** per caricarvi un `DataTable`. Impostate **Active** a true dopo **Grid** e **DataSet**, e **LiveUpdates** mantiene l'archivio sincronizzato, vedere Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET.

Esempio

Un organigramma come albero, e clienti con una banda dei loro ordini da un **TsgcGridDataStore**:
La seconda classe riempie le bande solo da codice: senza **Source** le bande usano le **Columns** delle opzioni, e ogni riga proviene da **OnGetDetailData**.

Senza un controllo

TsgcGridLineView accetta le stesse opzioni: assegnate un **TsgcGridTreeOptions** a **TreeOptions** e un **TsgcGrid-DetailOptions** a **DetailOptions**; **SetNodeExpanded** e **SetDetailExpanded** cambiano lo stato. L'esportazione in Excel lo usa per scrivere un albero senza un controllo, vedere Esportazione in Excel .NET.

Vedere anche

- Classi .NET
- Raggruppamento e riepiloghi .NET
- Esportazione in Excel .NET
- Collegamento DataTable, JSON e CSV in .NET
- Demo .NET
- TsgcGridSource_DataSet
- Righe ad albero
- Master detail
- TsgcGridDataStore

Esportazione in Excel .NET

Questa funzionalità fa parte dell'edizione Registered. I pacchetti Community non la contengono.
TsgcWinFormsGrid, **TsgcWpfGrid** e **TsgcAvaloniaGrid** salvano la loro vista come cartella di lavoro Excel (.xlsx) senza Excel installato e senza librerie esterne. Il file è scritto da **TsgcGridXLSXWriter** del pacchetto esegece.sgcGrid, che funziona anche senza un controllo.

Che cosa viene scritto

- Le colonne visibili nel loro ordine, le intestazioni in una riga di intestazione in grassetto e le larghezze delle colonne.
- Numeri, date e booleani come celle tipizzate, con il formato numerico di Excel del **DisplayFormat** della colonna; il testo come stringhe condivise.
- I gruppi come righe di gruppo con la loro didascalia e formule `SUBTOTAL` per i riepiloghi delle colonne, sopra le loro righe e nei livelli di struttura di Excel. I gruppi compressi sono scritti come righe nascoste, in modo che la cartella di lavoro si apra come la mostra la griglia.
- Quando una colonna ha un riepilogo, una riga di piede sotto i dati con `SUBTOTAL` sull'intero intervallo di dati.
- Le righe ad albero rientrate nella colonna dell'albero e nei livelli di struttura; le righe dei nodi compressi sono righe nascoste.
- Le colonne bloccate e la riga di intestazione come riquadro bloccato.

Le bande di dettaglio non vengono scritte. Ordinamento e filtro si applicano: la cartella di lavoro contiene le righe della vista.

SaveToXLSX

`SaveToXLSX(Stream aStream, string aSheetName = "Sheet1")` e `SaveToXLSX(string aFileName, string aSheetName = "Sheet1")` scrivono la vista con le larghezze delle colonne a schermo e **FrozenColumns**. Chiamateli nel thread dell'interfaccia.

TsgcGridXLSXWriter

Membro	Descrizione
SheetName	Nome del foglio di lavoro, `Sheet1` per impostazione predefinita. I caratteri che Excel rifiuta diventano `_` e il nome viene tagliato a 31 caratteri.
FrozenColumns	Le prime colonne visibili che restano visibili, 0 per impostazione predefinita.
Summaries	Scrive le righe `SUBTOTAL` dei gruppi e del piede, true per impostazione predefinita.
FileTime	Data e ora delle voci del file, l'ora di creazione per impostazione predefinita.
SetColumnWidth	`SetColumnWidth(aCol, aDIPs)` : larghezza di una colonna (indice in **Columns**) in pixel indipendenti dal dispositivo, usata al posto della sua **Width**. Un valore negativo ripristina **Width**.
SaveToStream, SaveToFile	`SaveToStream(aData, aLines, aStream)` e `SaveToFile(aData, aLines, aFileName)` scrivono la cartella di lavoro di `aData`. `aLines` fornisce il raggruppamento, l'albero e lo stato espanso; null usa una vista a righe propria, costruita a partire dal **GroupIndex** delle colonne.

Gli errori sollevano **EsgcGridXLSXError**. `sgcGrid_XLSX.sgcGridExcelNumberFormat` restituisce il formato numerico di Excel usato per un tipo di dati e un **DisplayFormat**.

Esempio senza un controllo

Un programma console che scrive una cartella di lavoro raggruppata con il primo gruppo compresso, e un organigramma come albero. Usa il metodo `CreateSales` dell'esempio in Raggruppamento e riepiloghi .NET:
100.000 righe vengono scritte in circa 1,4 secondi su .NET 8.

Vedere anche

- Raggruppamento e riepiloghi .NET
- Righe ad albero e master detail .NET
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Demo .NET
- Esportazione in Excel

Demo .NET

Le demo si trovano in `.net\demos`, nella soluzione `sgcGrid_Demos.sln`. Ogni demo ha un README.md e un'opzione `--test` che esegue un autocontrollo fuori schermo e termina con 0 in caso di successo, come l'opzione `/test` delle demo Delphi.

Demo	Host	Mostra
LiveTicker	WinForms	1000 simboli aggiornati da un thread di lavoro, con lampeggio delle modifiche, colori verso l'alto e verso il basso e **TailMode**.
LiveTickerWpf	WPF	Lo stesso ticker su **TsgcWpfGrid**.
LiveTickerAvalonia	Avalonia	Lo stesso ticker su **TsgcAvaloniaGrid**.
DataSetGrid	WinForms	Un DataTable collegato tramite **TsgcGridSource_DataSet**, con importazione ed esportazione JSON e CSV.
Editing	WinForms	Modifica diretta con **OnValidate**. Solo edizione Registered.
GridAndChart	WinForms	Le righe e la selezione della griglia pilotano un grafico sgcCharts tramite **TsgcChartDataSource_Table**, all'interno dei riquadri sgcDashboard.
AskYourGrid	WinForms	**TsgcGridAIQuery** con il parser basato su regole. Solo edizione Registered.
LiveFeed	WinForms	**TsgcGridFeedSource_WebSocket** alimentato da un **TsgcWebSocketServer** nello stesso processo. Solo edizione Registered.
Grouping	WinForms	100.000 ordini raggruppati per regione e categoria, con il pannello di raggruppamento, riepiloghi di gruppo e di piede, due colonne bloccate e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale da un thread di lavoro.
GroupingWpf	WPF	La stessa demo di raggruppamento su **TsgcWpfGrid**.
GroupingAvalonia	Avalonia	La stessa demo di raggruppamento su **TsgcAvaloniaGrid**.
TreeAndDetail	WinForms	Un organigramma come righe ad albero, e clienti da un DataTable con una banda di dettaglio dei loro ordini da un **TsgcGridDataStore**. Solo edizione Registered.
ExcelExport	Console	Scrive una cartella di lavoro di vendite raggruppate e un organigramma ad albero con **TsgcGridXLSXWriter**, senza un controllo. Funziona su Windows e Linux. Solo edizione Registered.

Compilazione delle demo

Lo zip delle demo usa per impostazione predefinita i pacchetti NuGet dell'edizione Community. Compilare le demo con i pacchetti Registered impostando **SgcGridEdition**:

```
dotnet build sgcGrid_Demos.sln -p:SgcGridEdition=Registered
```

Nell'edizione Community le demo solo Registered si compilano comunque e spiegano il limite quando vengono eseguite.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Feed live in .NET
- Interroga la griglia in .NET
- Raggruppamento e riepiloghi .NET
- Righe ad albero e master detail .NET
- Esportazione in Excel .NET
- Demo Delphi

Risoluzione dei problemi

Identificatore non dichiarato StartEdit, OnValidate o OnEdited

L'edizione Community si compila senza SGC_GRID_EDIT, quindi i membri di modifica delle griglie non esistono e il codice che li usa fallisce con E2003 Undeclared identifier. Un form salvato da una build Registered con eventi di modifica genera un'eccezione Error reading quando viene caricato. Rimuovere il codice di modifica, oppure usare una build Registered o Trial. Vedere Edizioni.

File non trovato sgcGridWS_Source o sgcWebSocket

Le origini feed e la query AI si trovano nel bridge sgcGridWS. L'edizione Community non lo distribuisce. Nelle altre edizioni il bridge richiede sgcWebSockets: aggiungere i suoi sorgenti al percorso di ricerca, oppure installare il pacchetto sgcWebSockets prima del pacchetto sgcGridWS della stessa versione. Vedere Piattaforme.

Il bridge non si compila su Delphi 7

Su Delphi 7 le unit sgcGridWS si compilano con sgcWebSockets, che richiede la versione di Indy per cui è stato costruito. Installare la versione di Indy prevista dalla propria build di sgcWebSockets prima di compilare il bridge.

La demo C++Builder DataSetGrid non funziona su Win64

Win32 collega MIDAS staticamente, ma C++Builder non ha una libreria MIDAS statica per Win64. Copiare midas.dll accanto all'eseguibile a 64 bit.

I valori non cambiano o le righe sono duplicate

UpdateRow trova le righe per chiave e le chiavi distinguono tra maiuscole e minuscole. Usare la stessa chiave per AppendRow e UpdateRow. Con AutoInsert False un aggiornamento di una chiave mancante viene ignorato. Anche i nomi di campo che non corrispondono a una colonna vengono ignorati.

OnFilterRow legge la riga sbagliata

OnFilterRow riceve una riga dell'archivio. Leggerla con StoreCells o StoreKeyOf, non con Cells, che riceve righe di vista. Vedere Filtraggio.

La griglia si blocca quando un gestore di feed tocca un controllo

OnFilterRow e OnGetValue vengono eseguiti con il blocco dei dati mantenuto, e OnChange, OnRow e OnError dei feed vengono eseguiti sul thread di scrittura. Non attendere mai il thread principale in quei punti e non toccare mai un controllo; usare invece TThread.Queue.

I numeri mostrano una virgola o un punto in modo inatteso

I valori vengono formattati con Data.FormatSettings, che seguono le impostazioni locali. Chiamare Data.UseInvariantFormat per il punto come separatore decimale, oppure impostare FormatSettings.

Identificatore non dichiarato Tree, Detail o SaveToXLSX

Le righe ad albero, le righe master detail, TsgcGridDataStore e l'esportazione in Excel vengono compilati solo con SGC_GRID_ADVANCED, che l'edizione Community lascia fuori. Il codice che li usa fallisce con E2003 Undeclared identifier, e un form salvato con proprietà Tree o Detail genera un'eccezione Error reading al caricamento. Vedi Edizioni.

L'albero mostra un elenco piatto

Tree.KeyField e Tree.ParentField devono indicare entrambi colonne della griglia (possono essere nascoste), e i dati non devono essere virtuali. I valori del padre vengono confrontati con i testi delle chiavi con distinzione tra maiuscole e minuscole; una riga il cui padre non viene trovato diventa una radice. Vedi Righe ad albero.

Il raggruppamento non ha effetto

Il raggruppamento viene ignorato mentre la modalità albero è attiva. Svuota Tree.KeyField o Tree.ParentField per raggruppare di nuovo.

Non viene mostrato alcun espansore di dettaglio

Una riga ottiene un espansore solo quando Detail.Active è True, Detail.MasterKeyField indica una colonna della griglia, è impostata una Detail.Source o un gestore OnGetDetailData e la chiave master della riga non è vuota. Dati virtuali non mostrano bande. Vedi Master detail.

Una banda di dettaglio resta vuota

Detail.DetailKeyField deve indicare una colonna della sorgente, e i suoi valori devono corrispondere ai testi della chiave master (con distinzione tra maiuscole e minuscole; 5, 5.0 e '5' sono la stessa chiave). Una sorgente virtuale non dà righe. Con OnGetDetailData e senza Source, imposta Detail.Columns, perché la banda prende le sue colonne da lì.

Le righe di dettaglio mancano nel file Excel


SaveToXLSX non scrive le bande di dettaglio. Esporta la sorgente di dettaglio a parte, per esempio con un TsgcGridXLSXWriter sul Data del TsgcGridDataStore. Vedi Esportazione in Excel.

SaveToXLSX genera EsgcGridXLSXError

Un foglio XLSX contiene al massimo 1.048.576 righe e 16.384 colonne, righe di gruppo e intestazione comprese. Filtra le righe o nascondi colonne prima dell'esportazione. Non viene scritto nulla quando l'eccezione viene generata.

Introduzione

sgcNavigation è una barra di navigazione nativa per Delphi e C++Builder, per VCL e FireMonkey. Un unico componente, **TsgcVCLNavigationBar** o **TsgcFMXNavigationBar**, mostra le pagine di un'applicazione come un elenco verticale di elementi con icone, didascalie, badge e intestazioni di gruppo. In modalità sidebar è un elenco piatto che si comprime in una barra a icone con un'animazione. In modalità accordion le intestazioni di gruppo espandono e comprimono gli elementi sottostanti.
sgcNavigation fa parte della suite visuale di eSeGeCe e incornicia gli altri prodotti: una barra di navigazione a sinistra e, a destra, una dashboard **sgcDashboard**, una griglia **sgcGrid** o una pagina con un **sgcToolbar**. Viene disegnata con **sgcUICore**, il pacchetto runtime condiviso con il canvas, il rasterizzatore, i font, lo scrittore SVG e i temi chiaro e scuro, quindi la barra ha lo stesso aspetto su VCL, su FireMonkey e nell'output PNG e SVG headless. sgcNavigation richiede sgcUICore, che si installa insieme ad esso.



Edizioni

sgcNavigation è disponibile nelle edizioni Registered, Trial e Community. L'edizione Community ha tutte le funzionalità tranne i collegamenti alle azioni degli elementi. Vedere Edizioni.

Da dove iniziare

- Architettura: il modello neutro rispetto al framework, il renderer sul canvas sgcUICore e i controlli VCL e FMX.
- Piattaforme: le versioni di Delphi, C++Builder e le piattaforme.
- Avvio rapido VCL, Avvio rapido FMX e Avvio rapido C++Builder: una prima barra di navigazione in pochi minuti.
- Componenti: le barre di navigazione, gli elementi e il modello.
- Modalità sidebar, Modalità accordion, Compressione e animazione, Immagini e glifi, Badge, Tastiera e focus, Collegamenti alle azioni, Temi e Rendering headless.
- Demo: i progetti demo Delphi e C++Builder.

Architettura

sgcNavigation è costruito a livelli. Ogni livello dipende solo da quelli sottostanti, quindi il modello e il renderer si compilano senza VCL o FireMonkey.

Livello	Unità	Ruolo
Model	sgcNavigation_Model	TsgcNavigationModel contiene gli Items (una collezione di TsgcNavigationItem), la modalità, lo stato di compressione, le dimensioni, il tema e lo stato di interazione (elemento selezionato, sotto il mouse, premuto e con il focus). Il suo metodo Layout calcola la riga di ogni elemento visibile e HitTest trova l'elemento sotto un punto.
Renderer	sgcNavigation_Render	sgcNavigationRender disegna un modello su qualsiasi canvas sgcUICore. sgcNavigationSaveToPNG e sgcNavigationSaveToSVG lo usano per scrivere un'immagine senza finestra. Vedere Rendering headless.
Controllo VCL	sgcNavigation_VCL	TsgcVCLNavigationBar possiede un modello, ne pubblica le proprietà e lo disegna tramite la base di controllo VCL di sgcUICore. Aggiunge il mouse, la tastiera, i suggerimenti, l'elenco di immagini e l'animazione di compressione.
Controllo FMX	sgcNavigation_FMX	TsgcFMXNavigationBar è il controllo FireMonkey con le stesse proprietà, metodi ed eventi, più l'input touch.
sgcUICore	sgcUICore_Canvas, sgcUICore_VCL, sgcUICore_FMX, sgcUICore_Theme	Il runtime condiviso: il canvas vettoriale e il rasterizzatore, la base dei controlli VCL e FMX con cadenza dei frame (MaxFPS) e i token dei temi chiaro e scuro.

Modello e controllo

Le proprietà pubblicate di una barra di navigazione sono le proprietà del suo modello, e la proprietà **Model** della barra dà accesso al resto: ToggleGroup, HitTest, NextVisible e lo stato di interazione. Una modifica del modello pianifica un nuovo frame, non disegna mai direttamente, quindi molte modifiche consecutive costano un solo ridisegno.

Disegno

Ogni riga viene disegnata dal renderer: lo slot dell'icona con un'immagine o un glifo, la didascalia adattata alla larghezza libera, il badge e gli stati sotto il mouse, premuto, selezionato, con il focus e disabilitato. Tutte le dimensioni sono pixel logici moltiplicati per la scala del monitor, quindi la barra è nitida a qualsiasi DPI. La barra VCL usa PPI / 96 come scala e la barra FMX la scala del form.

Vedere anche

- Piattaforme
- TsgcNavigationModel
- Temi

Edizioni

sgcNavigation viene compilato dallo stesso sorgente per ogni edizione. L'edizione cambia soltanto le funzionalità che una build compila.

Edizione	Include
Registered	Tutto: le barre di navigazione VCL e FMX, le modalità sidebar e accordion, la barra a icone compressa con la sua animazione, immagini, glifi e badge, la navigazione da tastiera, i temi, i collegamenti alle azioni degli elementi e l'output PNG e SVG headless.
Trial	Le stesse funzionalità di Registered. Una build compilata con SGC_TRIAL mostra un avviso che si tratta di una versione di prova una volta trascorsa la finestra di rilascio indicata nella build. Nient'altro cambia.
Community	Tutto tranne i collegamenti alle azioni degli elementi.

Cosa non include Community

L'edizione Community si compila con SGC_NAVIGATION_ACTIONS non definito. In una build Community la proprietà **Action** di TsgcNavigationItem non esiste, quindi un elemento non può essere collegato a una TAction. Assegnare invece l'**OnClick** dell'elemento, o l'evento **OnItemClick** della barra.
L'edizione è una scelta in fase di compilazione in sgcVer.inc (SGC_COMMUNITY, che disattiva anche SGC_TRIAL), non un interruttore a runtime. Il codice o un file di form che usa Action non si compila né si carica con una build Community, vedere Risoluzione dei problemi.

Vedere anche

- Collegamenti alle azioni
- Piattaforme

Installazione

sgcNavigation fa parte della distribuzione sgcUI. Un unico installer copre i prodotti sgcUI (sgcUICore, sgcCharts, sgcPDF, sgcReports, sgcMaps, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard) e installa solo i prodotti inclusi nella propria licenza.

Installazione con l'installer sgcUI

1. Eseguire l'installer sgcUI e accedere con il nome utente e la password del proprio account eSeGeCe.
2. Scegliere le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti, selezionare **sgcNavigation** e gli altri prodotti desiderati. Il server delle licenze restituisce i prodotti di cui si è titolari e l'installer mostra una casella di controllo per ogni prodotto. I prodotti non inclusi nella licenza sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca ogni prodotto.
4. L'installer copia i file, poi compila i package sul computer per ogni IDE selezionato, in ordine di dipendenza, e installa i package design time.

Cosa include sgcNavigation

sgcUICore, la base condivisa dei prodotti di layout e di sgcCharts, è inclusa in sgcNavigation. Non ha una casella di controllo propria. L'installer lo installa automaticamente ogni volta che sgcNavigation è selezionato. sgcNavigation non ha un package bridge per sgcWebSockets.

Cartelle installate

Ogni prodotto viene installato in un'unica cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la Trial e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di ogni prodotto installato. È l'unico library path di sgcUI.
`Packages`	I package di ogni prodotto installato, un set per prodotto e per versione dell'IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione dell'IDE e piattaforma, ad esempio `LibD13` .
`Demos\Navigation`	Le demo di sgcNavigation. Vedere Demo.

L'installer aggiunge `sgcUI\Source` al library path e al browsing path di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate. sgcUICore si trova nella stessa cartella `Source`, quindi non richiede un percorso proprio.

Trial e Community

- **Trial**: l'installer sgcUI Trial installa ogni prodotto in modalità di prova, sgcNavigation incluso.
- **Community**: l'installer gratuito sgcUI Community include sgcNavigation. I suoi prodotti sono sgcCharts, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard, mentre sgcPDF e sgcMaps non fanno parte di Community. Vedere Edizioni per ciò che la build Community di sgcNavigation non include.

Installazioni standalone precedenti

Se l'installer trova una precedente installazione standalone di sgcUICore, ad esempio quella scritta dall'installer standalone di sgcCharts, elenca i library path e i package design time di tale installazione nella pagina **Previous**

installations. Quando si prosegue, li rimuove dall'IDE prima di compilare i nuovi package, così non esistono mai due copie di una unit nel percorso.

Compilazione manuale dei package

Per compilare i package manualmente, aprirli per la propria versione dell'IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, ad esempio `sgcNavigationD13.dpk`.

Package	Contenuto
`sgcUICore<V>`	La base condivisa sgcUICore (runtime).
`sgcNavigation<V>` / `dclsgcNavigation<V>`	I componenti di sgcNavigation (runtime / design time).

Compilarli in ordine di dipendenza: `sgcUICore`, poi `sgcNavigation`, poi `dclsgcNavigation`. Installare poi il package design time `dclsgcNavigation` e aggiungere `sgcUI\Source` al library path della propria versione di Delphi (Tools > Options > Language > Delphi Options > Library > Library path). Per C++Builder, aprire il progetto `.cbproj` corrispondente alla propria versione, ad esempio `sgcNavigationC13.cbproj`, e compilarlo. Gli header `.hpp` generati appaiono accanto al package compilato.

.NET

Per .NET non cambia nulla. sgcNavigation continua a essere distribuito come propri package NuGet (`esegece.sgcNavigation` e i relativi package companion). Vedere l'installazione .NET.

Piattaforme

Destinazione	Supporto
Delphi	Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13.
C++Builder	C++Builder 2007, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13. I pacchetti generano gli header .hpp e i file .lib che un progetto C++Builder include e collega.
VCL	TsgcVCLNavigationBar su Windows, Win32 e Win64, ogni versione di Delphi.
FireMonkey	TsgcFMXNavigationBar da Delphi XE6 in poi (SGC_NAVIGATION_FMX), su Win32, Win64, macOS, iOS e Android, e su Linux con FMX for Linux (FMXLinux). La proprietà Images richiede XE8 o successivo (FMX.ImgList), e i suggerimenti degli elementi richiedono 10.1 Berlin o successivo.
Linux64	Le unità neutre rispetto al framework, il modello e il renderer con l'output PNG e SVG headless, da Delphi 10.2 in poi (SGC_NAVIGATION_LINUX).
.NET	Un port C# con la stessa API per WinForms, WPF e Avalonia, e l'output PNG e SVG headless, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9, vedere Panoramica .NET.

Pacchetti

sgcNavigation include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcNavigationD13.dpk per Delphi 13 e sgcNavigationC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede
sgcNavigation	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey.	rtl, sgcUICore
sgcNavigationVCL	Runtime, VCL	sgcNavigation_VCL (TsgcVCLNavigationBar)	rtl, vcl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcNavigation
sgcNavigationFMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcNavigation_FMX (TsgcFMXNavigationBar)	rtl, fmx, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcNavigation
dclsgcNavigation	Design time, VCL	Registra TsgcVCLNavigationBar nella pagina **SGC Navigation** della palette.	designide, rtl, vcl, sgcNavigation, sgcNavigationVCL
dclsgcNavigationFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra TsgcFMXNavigationBar nella pagina **SGC Navigation** della palette.	designide, rtl, fmx, sgcNavigation, sgcNavigationFMX, dclsgcNavigation

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcNavigationFMX richiede dclsgcNavigation, quindi installate prima dclsgcNavigation.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcNavigation	sgcNavigationVCL	sgcNavigationFMX	dclsgcNavigation, dclsgcNavigationFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32
10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE.

C++Builder	sgcNavigation, sgcNavigationVCL	sgcNavigationFMX	dclsgcNavigation, dclsgcNavigationFMX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcNavigation)
Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcNavigation)
Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcNavigationC13.cbproj, sgcNavigationVCLC13.cbproj, sgcNavigationFMXC13.cbproj, dclsgcNavigationC13.cbproj e dclsgcNavigationFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (TsgcFMXNavigationBar) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcNavigationVCL funzionano solo su Windows.

- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcNavigation_FMX.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcNavigation viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa le unità indipendenti dal framework. Per Linux64 non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.
La barra VCL compare solo nella palette di un form VCL e la barra FMX solo nella palette di un form FireMonkey. La proprietà **Items** si modifica con l'editor di collezioni standard.

Vedere anche

- Edizioni
- Architettura
- Risoluzione dei problemi

Avvio rapido VCL

In fase di progettazione

- Rilasciare un **TsgcVCLNavigationBar** dalla pagina **SGC Navigation** della palette su un form. È allineato a sinistra per impostazione predefinita.
- Fare doppio clic su **Items** nell'Object Inspector e aggiungere gli elementi. Impostare **Caption** e **Glyph** (una lettera o un breve simbolo) per ogni elemento e impostare **IsGroup** a True su un elemento che è un'intestazione di gruppo.
- Rilasciare un TPanel o un TPageControl sul resto del form con **Align** impostato a alClient.
- Scrivere un gestore **OnItemClick** che mostra la pagina dell'elemento cliccato, oppure assegnare l'**OnClick** di ogni elemento.
- Impostare **Theme** a utDark per la palette scura e **Collapsed** a True per vedere la barra a icone.

Nel codice

La stessa barra creata a runtime. Il programma si compila così com'è con `sgcUI\Source` nel percorso di ricerca.

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ExtCtrls,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oPanel: TPanel;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcNavigation VCL Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  // the navigation bar, aligned to the left of the form
  FNav := TsgcVCLNavigationBar.Create(Self);
  FNav.Parent := Self;
  FNav.Align := alLeft;
  FNav.Mode := nbmSidebar;

  // a group header, then the items: Caption, Glyph (drawn in the icon slot)
  FNav.Items.AddItem('Main', '', True);
  FNav.Items.AddItem('Dashboard', 'D');
  FNav.Items.AddItem('Inbox', 'I').Badge := '12';
  FNav.Items.AddItem('Reports', 'R');
  FNav.Items.AddItem('System', '', True);
  FNav.Items.AddItem('Settings', 'S').Hint := 'Application settings';
  FNav.SelectedIndex := 1;
  FNav.OnItemClick := OnNavItemClick;

  // the content area on the right
  oPanel := TPanel.Create(Self);
  oPanel.Parent := Self;
  oPanel.Align := alClient;
  FTitle := TLabel.Create(Self);
  FTitle.Parent := oPanel;
  FTitle.Left := 16;
  FTitle.Top := 16;
  FTitle.Caption := 'Dashboard';

  FNav.Theme := utDark;
end;

procedure TfrmMain.OnNavItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcNavigationItem);
```

```
begin
  FTitle.Caption := aItem.Caption;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLNavigationBar
- TsgcNavigationItem
- Modalità sidebar
- Compressione e animazione
- Temi

Avvio rapido FMX

Il controllo FireMonkey richiede Delphi XE6 o successivo. Si usa esattamente come quello VCL: rilasciare un **TsgcFMXNavigationBar**, allineato a sinistra per impostazione predefinita, riempire **Items** con l'editor di collezioni e gestire **OnItemClick**. Un tocco su una riga funziona come un clic.

Nel codice

```
uses
  System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types, FMX.StdCtrls,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_FMX;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcNavigation FMX Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  FNav := TsgcFMXNavigationBar.Create(Self);
  FNav.Parent := Self;
  FNav.Align := TAlignLayout.Left;
  FNav.Items.AddItem('Main', '', True);
  FNav.Items.AddItem('Dashboard', 'D');
  FNav.Items.AddItem('Inbox', 'I').Badge := '12';
  FNav.Items.AddItem('Settings', 'S');
  FNav.SelectedIndex := 1;
  FNav.OnItemClick := OnNavItemClick;

  FTitle := TLabel.Create(Self);
  FTitle.Parent := Self;
  FTitle.Align := TAlignLayout.Client;
  FTitle.Text := 'Dashboard';

  FNav.Theme := utDark;
end;

procedure TfrmMain.OnNavItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcNavigationItem);
begin
  FTitle.Text := aItem.Caption;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXNavigationBar
- TsgcNavigationItem
- Piattaforme

Avvio rapido C++Builder

Installare i pacchetti sgcNavigation per la propria versione di C++Builder, aggiungere `sgcUI\Source` e la cartella delle unit compilate, ad esempio `sgcUI\LibD13\win32` (`sgcUI\LibD13\win64` per il 64 bit), ai percorsi di include e di libreria del progetto, e usare i componenti dalla pagina **SGC Navigation** della palette esattamente come in Delphi. L'installer aggiunge automaticamente entrambi i percorsi all'IDE. Gli header .hpp e i file .lib generati di sgcNavigation e sgcUICore si trovano in quell'unica cartella, quindi sgcUICore non richiede un percorso proprio.

Nel codice

OnItemClick è un evento closure, quindi il suo gestore è una funzione membro __fastcall di una classe.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Demo
- Piattaforme

Demo

Le demo si trovano nella cartella **Demos** dell'installazione, con i progetti Delphi in Demos\Delphi e i port C++Builder delle demo VCL in Demos\CBuilder. Ogni cartella di demo ha un readme.html che spiega cosa fa la demo e come funziona.

Demo	Componenti	Cosa mostra
SidebarApp	TsgcVCLNavigationBar, TsgcVCLDashboard, TsgcVCLKPICard	Una barra di navigazione in modalità sidebar con icone, badge, un elemento disabilitato e una compressione animata, che comanda le pagine di un TPageControl, una delle quali è una dashboard sgcDashboard. Delphi e C++Builder, Win32 e Win64. Richiede sgcDashboard.
Accordion	TsgcVCLNavigationBar, TActionList	Una barra di navigazione in modalità accordion con tre gruppi, un interruttore di espansione singola o multipla e elementi collegati alle azioni di una TActionList. Delphi e C++Builder, Win32 e Win64. I collegamenti alle azioni non fanno parte dell'edizione Community, quindi questa demo non si compila con essa.
SidebarFMX	TsgcFMXNavigationBar, TsgcFMXDashboard, TsgcFMXKPICard	La versione FireMonkey di SidebarApp: glifi, badge, un elemento disabilitato e una compressione animata, che comanda le schede di un TTabControl, una delle quali è una dashboard sgcDashboard. Delphi, Win32 e Win64. Richiede sgcDashboard.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Modalità accordion
- Collegamenti alle azioni

TsgcVCLNavigationBar

Unità: sgcNavigation_VCL
TsgcVCLNavigationBar è la barra di navigazione VCL, solo per Windows. È allineata a sinistra per impostazione predefinita e mostra i suoi Items come righe, in modalità sidebar o in modalità accordion. Gestisce il mouse, la rotellina, la tastiera e i suggerimenti, e scorre quando le righe sono più alte del controllo. Tutte le dimensioni sono pixel logici moltiplicati per PPI / 96.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Items	TsgcNavigationItems	Gli elementi e le intestazioni di gruppo, in ordine di visualizzazione. Vedere TsgcNavigationItems.
Mode	TsgcNavigationMode	nbmSidebar (predefinito), un elenco piatto, oppure nbmAccordion, gruppi che si espandono e si comprimono.
Collapsed	Boolean	Mostra la barra come barra a icone larga CollapsedWidth invece di ExpandedWidth. Predefinito False.
ExpandedWidth	Integer	Larghezza della barra espansa in pixel logici. Predefinito 220.
CollapsedWidth	Integer	Larghezza della barra a icone in pixel logici. Predefinito 56.
ItemHeight	Integer	Altezza di una riga di elemento in pixel logici. Predefinito 40.
GroupHeight	Integer	Altezza di una riga di intestazione di gruppo in pixel logici. Predefinito 32.
Indent	Integer	Rientro degli elementi di un gruppo in modalità accordion, in pixel logici. Predefinito 16.
AllowMultiExpand	Boolean	In modalità accordion, consente di espandere più di un gruppo. Quando è False (predefinito), espandere un gruppo comprime gli altri.
SelectedIndex	Integer	Indice dell'elemento selezionato, -1 (predefinito) se nessuno. Un indice fuori intervallo diventa -1.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom, che usa i colori chiari.
AccentColor	TsgcUIColor	Colore della selezione, del focus e dei badge come $AARRGGBB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
Images	TCustomImageList	L'elenco di immagini per ImageIndex degli elementi. Le immagini vengono disegnate alla loro dimensione.
AnimateCollapse	Boolean	Anima la larghezza in circa 150 ms quando Collapsed cambia a runtime. Predefinito True.
Model	TsgcNavigationModel (public, read-only)	Il modello della barra. Vedere TsgcNavigationModel.

ScrollY	Integer (public, read-only)	L'offset di scorrimento verticale in pixel del dispositivo.

Sono pubblicati anche i consueti membri dei controlli: **Align** (predefinito alLeft), **Anchors**, **Constraints**, **Enabled**, **ParentShowHint**, **PopupMenu**, **ShowHint**, **TabOrder**, **TabStop** (predefinito True), **Visible**, **OnClick**, **OnContextPopup**, **OnEnter**, **OnExit**, **OnKeyDown**, **OnKeyUp**, **OnMouseDown**, **OnMouseMove**, **OnMouseUp** e **OnResize**.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ItemAtPos(X, Y: Integer)	Integer	L'elemento in un punto del controllo, -1 se nessuno. Un overload restituisce anche la parte sotto il punto, npItem o npExpander.
ItemRect(aIndex: Integer)	TRect	La riga di un elemento in coordinate del controllo, con lo scorrimento, oppure un rettangolo vuoto quando l'elemento non è visibile.
ScrollIntoView(aIndex: Integer)		Scorre la barra in modo che la riga dell'elemento sia visibile.
InitiateAction		Permette a ogni elemento con una Action di aggiornarsi. Il framework lo chiama in idle.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnItemClick	TsgcNavigationItemEvent	Un elemento abilitato è stato cliccato, toccato o attivato con Invio o Spazio. L'elemento è già selezionato. L'OnClick dell'elemento o la sua Action vengono eseguiti dopo questo evento.
OnSelectionChange	TNotifyEvent	SelectedIndex è cambiato, per azione dell'utente o da codice.
OnCollapsedChange	TNotifyEvent	Collapsed è cambiato.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ExtCtrls,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oPanel: TPanel;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcNavigation VCL Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  // the navigation bar, aligned to the left of the form
  FNav := TsgcVCLNavigationBar.Create(Self);
```

```
  FNav.Parent := Self;
  FNav.Align := alLeft;
  FNav.Mode := nbmSidebar;

  // a group header, then the items: Caption, Glyph (drawn in the icon slot)
  FNav.Items.AddItem('Main', '', True);
  FNav.Items.AddItem('Dashboard', 'D');
  FNav.Items.AddItem('Inbox', 'I').Badge := '12';
  FNav.Items.AddItem('Reports', 'R');
  FNav.Items.AddItem('System', '', True);
  FNav.Items.AddItem('Settings', 'S').Hint := 'Application settings';
  FNav.SelectedIndex := 1;
  FNav.OnItemClick := OnNavItemClick;

  // the content area on the right
  oPanel := TPanel.Create(Self);
  oPanel.Parent := Self;
  oPanel.Align := alClient;
  FTitle := TLabel.Create(Self);
  FTitle.Parent := oPanel;
  FTitle.Left := 16;
  FTitle.Top := 16;
  FTitle.Caption := 'Dashboard';

  FNav.Theme := utDark;
end;

procedure TfrmMain.OnNavItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcNavigationItem);
begin
  FTitle.Caption := aItem.Caption;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXNavigationBar
- TsgcNavigationItem
- TsgcNavigationModel
- Tastiera e focus

TsgcFMXNavigationBar

Unità: sgcNavigation_FMX
TsgcFMXNavigationBar è la barra di navigazione FireMonkey, da Delphi XE6 in poi, per Windows, macOS, iOS, Android e Linux con FMXLinux. Ha le proprietà, i metodi e gli eventi di TsgcVCLNavigationBar e aggiunge l'input touch: un tocco su una riga funziona come un clic. Le dimensioni sono unità logiche moltiplicate per la scala del form. Da 10.1 Berlin in poi, l'Hint del controllo segue l'elemento sotto il cursore.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Items	TsgcNavigationItems	Gli elementi e le intestazioni di gruppo, in ordine di visualizzazione. Vedere TsgcNavigationItems.
Mode	TsgcNavigationMode	nbmSidebar (predefinito), un elenco piatto, oppure nbmAccordion, gruppi che si espandono e si comprimono.
Collapsed	Boolean	Mostra la barra come barra a icone larga CollapsedWidth invece di ExpandedWidth. Predefinito False.
ExpandedWidth	Integer	Larghezza della barra espansa in pixel logici. Predefinito 220.
CollapsedWidth	Integer	Larghezza della barra a icone in pixel logici. Predefinito 56.
ItemHeight	Integer	Altezza di una riga di elemento in pixel logici. Predefinito 40.
GroupHeight	Integer	Altezza di una riga di intestazione di gruppo in pixel logici. Predefinito 32.
Indent	Integer	Rientro degli elementi di un gruppo in modalità accordion, in pixel logici. Predefinito 16.
AllowMultiExpand	Boolean	In modalità accordion, consente di espandere più di un gruppo. Quando è False (predefinito), espandere un gruppo comprime gli altri.
SelectedIndex	Integer	Indice dell'elemento selezionato, -1 (predefinito) se nessuno. Un indice fuori intervallo diventa -1.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom, che usa i colori chiari.
AccentColor	TsgcUIColor	Colore della selezione, del focus e dei badge come $AARRGGBB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
Images	TCustomImageList	L'elenco di immagini per ImageIndex degli elementi. Su FMX richiede XE8 o successivo e le immagini vengono disegnate a 16 x 16 pixel logici.
AnimateCollapse	Boolean	Anima la larghezza in circa 150 ms quando Collapsed cambia a runtime. Predefinito True.
Model	TsgcNavigationModel (public, read-only)	Il modello della barra. Vedere TsgcNavigationModel.

ScrollY	Integer (public, read-only)	L'offset di scorrimento verticale in pixel del dispositivo.

Sono pubblicati anche i consueti membri dei controlli FMX, tra cui **Align** (predefinito Left), **Anchors**, **CanFocus** (predefinito True), **Enabled**, **HitTest**, **Margins**, **Padding**, **Opacity**, **PopupMenu**, **Position**, **Width**, **Height**, **TabOrder**, **Visible**, **ShowHint** e **TabStop** (10.1 e successivi), e gli eventi OnClick, OnEnter, OnExit, OnKey, OnMouse, OnPaint e OnResize.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ItemAtPos(X, Y: Single)	Integer	L'elemento in un punto del controllo, -1 se nessuno. Un overload restituisce anche la parte sotto il punto, npItem o npExpander.
ItemRect(aIndex: Integer)	TRectF	La riga di un elemento in coordinate del controllo, con lo scorrimento, oppure un rettangolo vuoto quando l'elemento non è visibile.
ScrollIntoView(aIndex: Integer)		Scorre la barra in modo che la riga dell'elemento sia visibile.
InitiateAction		Permette a ogni elemento con una Action di aggiornarsi. Il framework lo chiama in idle.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnItemClick	TsgcNavigationItemEvent	Un elemento abilitato è stato cliccato, toccato o attivato con Invio o Spazio. L'elemento è già selezionato. L'OnClick dell'elemento o la sua Action vengono eseguiti dopo questo evento.
OnSelectionChange	TNotifyEvent	SelectedIndex è cambiato, per azione dell'utente o da codice.
OnCollapsedChange	TNotifyEvent	Collapsed è cambiato.

Esempio

```
uses
  System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types, FMX.StdCtrls,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_FMX;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcNavigation FMX Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  FNav := TsgcFMXNavigationBar.Create(Self);
  FNav.Parent := Self;
  FNav.Align := TAlignLayout.Left;
```

```
  FNav.Items.AddItem('Main', '', True);
  FNav.Items.AddItem('Dashboard', 'D');
  FNav.Items.AddItem('Inbox', 'I').Badge := '12';
  FNav.Items.AddItem('Settings', 'S');
  FNav.SelectedIndex := 1;
  FNav.OnItemClick := OnNavItemClick;

  FTitle := TLabel.Create(Self);
  FTitle.Parent := Self;
  FTitle.Align := TAlignLayout.Client;
  FTitle.Text := 'Dashboard';

  FNav.Theme := utDark;
end;

procedure TfrmMain.OnNavItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcNavigationItem);
begin
  FTitle.Text := aItem.Caption;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLNavigationBar
- TsgcNavigationItem
- Piattaforme

TsgcNavigationItem

Unità: sgcNavigation_Model
TsgcNavigationItem è una riga di una barra di navigazione: una pagina dell'applicazione, oppure un'intestazione di gruppo quando IsGroup è True. Gli elementi risiedono nella collezione Items della barra.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Caption	string	Il testo della riga. È nascosto nella barra a icone compressa.
Glyph	string	Un breve testo o simbolo, per esempio una lettera, disegnato al centro dello slot dell'icona quando l'elemento non ha un'immagine.
ImageIndex	Integer	Indice dell'immagine in Images della barra. Il valore predefinito è -1, nessuna immagine.
Badge	string	Un breve testo disegnato come pillola in colore di accento a destra della riga, un punto sull'icona nella barra a icone. Vuoto (predefinito) non disegna alcun badge. Vedere Badge.
IsGroup	Boolean	Rende l'elemento un'intestazione di gruppo. Un'intestazione non viene mai selezionata. In modalità accordion espande e comprime gli elementi che la seguono fino alla successiva intestazione. Predefinito False.
Expanded	Boolean	Indica se gli elementi di un'intestazione di gruppo sono visibili in modalità accordion. Predefinito True.
Enabled	Boolean	Un elemento disabilitato viene disegnato in tono attenuato e non può essere selezionato né cliccato. Predefinito True.
Visible	Boolean	Un elemento nascosto non ha alcuna riga. Predefinito True.
Hint	string	Il suggerimento della riga. Nella barra a icone compressa un elemento senza Hint mostra la sua Caption come suggerimento.
Tag	NativeInt	Un valore libero per l'applicazione, Integer prima di XE2.
Action	TBasicAction	Un'azione collegata. Caption, Enabled, Visible, Hint e ImageIndex la seguono e un clic la esegue, a meno che OnClick sia assegnato. Non disponibile nell'edizione Community. Vedere Collegamenti alle azioni.
BoundsRect	TsgcUIRect (public, read-only)	La riga dell'ultimo layout in pixel del dispositivo, coordinate del contenuto prima dello scorrimento.
Shown	Boolean (public, read-only)	Indica se l'ultimo layout ha assegnato una riga all'elemento.

Separa-tor	Boolean (public, read-on-ly)	Indica se la riga è una linea di separazione di un gruppo nella barra a icone.
Level	Integer (public, read-on-ly)	Il livello di rientro della riga, 1 per gli elementi di un gruppo accordion.

Metodi

Metodo	Resti-tuisce	Descrizione
Click(aComponent: TComponent = nil)		Esegue l'elemento: il suo OnClick se assegnato, altrimenti la sua Ac-tion, eseguita con aComponent come ActionComponent. La barra lo chiama dopo OnItemClick.
InitiateAction		Permette all'Action collegata di aggiornarsi. Non fa nulla senza una Action.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnClick	TNotifyEvent	L'elemento è stato attivato. Sender è l'elemento.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ActnList, ImgList, Graphics,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

procedure TfrmMain.SetupItems;
var
  oItem: TsgcNavigationItem;
begin
  FNav.Items.Clear;
  FNav.Items.AddItem('Workspace', '', True);
  FNav.Items.AddItem('Dashboard', 'D');

  oItem := FNav.Items.Add;
  oItem.Caption := 'Inbox';
  oItem.Glyph := 'I';
  oItem.Badge := '12';
  oItem.Hint := '12 unread messages';

  oItem := FNav.Items.AddItem('Billing', 'B');
  oItem.Enabled := False;
  oItem.Hint := 'Requires an administrator account';

  oItem := FNav.Items.AddItem('Settings', 'S');
  oItem.Tag := 100;
  oItem.OnClick := OnSettingsClick;
end;

procedure TfrmMain.OnSettingsClick(Sender: TObject);
```

```
begin
  // Sender is the item
  FStatus.Caption := 'Settings, tag ' +
    IntToStr((Sender as TsgcNavigationItem).Tag);
end;
```

Vedere anche

- TsgcNavigationItems
- Immagini e glifi
- Badge
- Collegamenti alle azioni

TsgcNavigationItems

Unità: sgcNavigation_Model
TsgcNavigationItems è la collezione di TsgcNavigationItem di una barra di navigazione, una TOwnedCollection, quindi gli elementi si modificano in fase di progettazione con l'editor di collezioni standard e vengono salvati nel file del form. L'ordine della collezione è l'ordine delle righe. Un'intestazione di gruppo possiede gli elementi che la seguono fino alla successiva intestazione.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Add	TsgcNavigationItem	Aggiunge un elemento vuoto in fondo.
AddItem(const aCaption: string; const aGlyph: string = ''; aIsGroup: Boolean = False)	TsgcNavigationItem	Aggiunge un elemento, o un'intestazione di gruppo quando aIsGroup è True, con la sua Caption e il suo Glyph, e lo restituisce.
Items[Index: Integer]	TsgcNavigationItem	L'elemento a un dato indice. È la proprietà predefinita, quindi Nav.Items[2] è il terzo elemento.

Sono disponibili anche i membri ereditati da TCollection: **Count**, **Clear**, **Delete**, **Insert**, **BeginUpdate** ed **EndUpdate**. Racchiudere molte modifiche tra BeginUpdate ed EndUpdate per disporre la barra una sola volta.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ActnList, ImgList, Graphics,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

procedure TfrmMain.SetupAccordion;
begin
  FNav.Items.BeginUpdate;
  try
    FNav.Items.Clear;
    // a group header owns the items that follow it until the next header
    FNav.Items.AddItem('Sales', '', True);
    FNav.Items.AddItem('Orders', 'O');
    FNav.Items.AddItem('Customers', 'C').Badge := '3';
    FNav.Items.AddItem('Inventory', '', True).Expanded := False;
    FNav.Items.AddItem('Products', 'P');
    FNav.Items.AddItem('Stock', 'S');
    FNav.Items.AddItem('Admin', '', True).Expanded := False;
    FNav.Items.AddItem('Users', 'U');
  finally
    FNav.Items.EndUpdate;
  end;
  FNav.Mode := nbmAccordion;
  // False: expanding a group closes the others
  FNav.AllowMultiExpand := False;
  // expand the Inventory group (index 3) from code
  FNav.Model.ToggleGroup(3);
end;
```

Vedere anche

- TsgcNavigationItem
- Modalità accordion

TsgcNavigationModel

Unità: sgcNavigation_Model
TsgcNavigationModel è il modello neutro rispetto al framework di una barra di navigazione. Ogni barra ne possiede uno, pubblicato tramite la sua proprietà **Model**, e un modello può anche essere creato da solo, senza alcun controllo, per rendere una barra come immagine o per testare il layout. Non ha dipendenze da VCL o FMX e si compila su ogni piattaforma. È pensato per essere usato dal thread principale.

Proprietà

Le proprietà pubblicate sono quelle della barra: Items, Mode, Collapsed, ExpandedWidth, CollapsedWidth, ItemHeight, GroupHeight, Indent, AllowMultiExpand, SelectedIndex, Theme e AccentColor, vedere TsgcVCLNavigationBar. Il modello aggiunge queste proprietà pubbliche:

Proprietà	Tipo	Descrizione
HotIndex	Integer	L'elemento sotto il mouse, -1 se nessuno.
PressedIndex	Integer	L'elemento premuto, -1 se nessuno.
FocusedIndex	Integer	L'elemento con il focus della tastiera, -1 se nessuno.
ShowFocus	Boolean	Disegna il rettangolo del focus. Il controllo lo imposta mentre si usa la tastiera.
LayoutWidth	Integer (read-only)	La larghezza dell'ultimo Layout, in pixel del dispositivo.
LayoutScale	Double (read-only)	La scala dell'ultimo Layout.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Layout(aWidth: Integer; aScale: Double = 1)		Calcola le righe per una barra larga aWidth pixel del dispositivo. aScale moltiplica ogni dimensione logica.
ContentHeight	Double	Altezza delle righe più il padding dell'ultimo Layout, in pixel del dispositivo.
HitTest(aX, aY: Double; out aPart: TsgcNavigationPart)	Integer	L'elemento in un punto, in coordinate del contenuto dell'ultimo Layout, -1 se nessuno. aPart è npItem, oppure npExpander sull'espansore di un gruppo accordion. Un overload non ha aPart. Gli elementi disabilitati vengono restituiti, un separatore della barra a icone no.
IsItemShown(aIndex: Integer)	Boolean	Indica se l'elemento ottiene una riga con i valori correnti di Mode, Collapsed e dello stato del gruppo.
IsItemFocusable(aIndex: Integer)	Boolean	Indica se la tastiera può fermarsi sull'elemento: visibile, abilitato e non un'intestazione di gruppo, salvo nell'accordion espanso.

NextVisible(aIndex: Integer)	Integer	Il successivo elemento attivabile con il focus, -1 se nessuno. NextVisible(-1) è il primo.
PrevVisible(aIndex: Integer)	Integer	Il precedente elemento attivabile con il focus, -1 se nessuno. PrevVisible(Items.Count) è l'ultimo.
GroupOf(aIndex: Integer)	Integer	L'intestazione di gruppo a cui appartiene un elemento, -1 se l'elemento è un gruppo o nessun gruppo lo precede.
ToggleGroup(aIndex: Integer)		Espande o comprime un'intestazione di gruppo. Espandere comprime gli altri gruppi quando AllowMultiExpand è False.
CurrentWidth	Integer	La larghezza logica per lo stato corrente di Collapsed, ExpandedWidth o CollapsedWidth.
GetAccent	TsgcUIColor	Il colore di accento in uso: AccentColor, oppure l'accento del tema quando vale 0.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Il modello è cambiato e richiede un ridisegno. La barra lo assegna, quindi usarlo solo su un modello creato da solo.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_Render;

var
  oModel: TsgcNavigationModel;
  vIndex: Integer;
  vPart: TsgcNavigationPart;
begin
  oModel := TsgcNavigationModel.Create;
  try
    oModel.Items.AddItem('Main', '', True);
    oModel.Items.AddItem('Dashboard', 'D');
    oModel.Items.AddItem('Inbox', 'I').Badge := '12';
    oModel.Items.AddItem('Reports', 'R');
    oModel.Items.AddItem('Settings', 'S');
    oModel.SelectedIndex := 1;
    oModel.Theme := utDark;

    // 220 x 320 logical pixels, written at scale 2 as 440 x 640 pixels
    sgcNavigationSaveToPNG(oModel, 'navigation.png', 220, 320, 2);
    sgcNavigationSaveToSVG(oModel, 'navigation.svg', 220, 320);

    // the icon rail of the same bar
    oModel.Collapsed := True;
    sgcNavigationSaveToPNG(oModel, 'navigation_rail.png',
      oModel.CurrentWidth, 320);

    // the row under a point, after a Layout at the same width and scale
    oModel.Collapsed := False;
    oModel.Layout(220, 1);
    vIndex := oModel.HitTest(40, 60, vPart);
    if vIndex >= 0 then
```

```
      WriteLn('Hit: ', oModel.Items[vIndex].Caption);
    WriteLn('Content height: ', Round(oModel.ContentHeight));
  finally
    oModel.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Rendering headless
- Architettura
- TsgcVCLNavigationBar

Modalità Sidebar

La modalità sidebar, **Mode** = nbmSidebar, è quella predefinita. La barra mostra ogni elemento visibile come una riga, impilata dall'alto. Un'intestazione di gruppo è un'etichetta statica in colore attenuato che intitola gli elementi sottostanti, non viene mai selezionata e un clic su di essa non fa nulla.

- Una riga di elemento è alta ItemHeight pixel e una riga di intestazione di gruppo è alta GroupHeight pixel.
- Un clic o un tocco su un elemento abilitato lo seleziona, genera OnItemClick e poi esegue l'OnClick dell'elemento o la sua Action.
- La riga selezionata ha uno sfondo con una tinta dell'accento e una barra di accento di 3 pixel sul bordo sinistro.
- Quando le righe sono più alte del controllo, la rotellina del mouse fa scorrere la barra e ScrollIntoView mostra un dato elemento.
- Collapsed trasforma la sidebar in una barra a icone, vedere Compressione e animazione.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ExtCtrls,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

constructor TfrmMain.Create(aOwner: TComponent);
var
  oPanel: TPanel;
begin
  inherited CreateNew(aOwner);
  Caption := 'sgcNavigation VCL Quick Start';
  Width := 900;
  Height := 560;

  // the navigation bar, aligned to the left of the form
  FNav := TsgcVCLNavigationBar.Create(Self);
  FNav.Parent := Self;
  FNav.Align := alLeft;
  FNav.Mode := nbmSidebar;

  // a group header, then the items: Caption, Glyph (drawn in the icon slot)
  FNav.Items.AddItem('Main', '', True);
  FNav.Items.AddItem('Dashboard', 'D');
  FNav.Items.AddItem('Inbox', 'I').Badge := '12';
  FNav.Items.AddItem('Reports', 'R');
  FNav.Items.AddItem('System', '', True);
  FNav.Items.AddItem('Settings', 'S').Hint := 'Application settings';
  FNav.SelectedIndex := 1;
  FNav.OnItemClick := OnNavItemClick;

  // the content area on the right
  oPanel := TPanel.Create(Self);
  oPanel.Parent := Self;
  oPanel.Align := alClient;
  FTitle := TLabel.Create(Self);
  FTitle.Parent := oPanel;
  FTitle.Left := 16;
  FTitle.Top := 16;
  FTitle.Caption := 'Dashboard';

  FNav.Theme := utDark;
end;

procedure TfrmMain.OnNavItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcNavigationItem);
begin
```

```
  FTitle.Caption := aItem.Caption;
end;
```

Vedere anche

- Modalità accordion
- Compressione e animazione
- TsgcVCLNavigationBar

Modalità Accordion

In modalità accordion, **Mode** = nbmAccordion, un'intestazione di gruppo espande e comprime gli elementi che la seguono fino alla successiva intestazione. Gli elementi di un gruppo sono visibili solo mentre il gruppo è visibile e la sua proprietà **Expanded** è True, e sono rientrati di **Indent**. L'intestazione ha un espansore a freccia sul bordo destro.

- Un clic sulla riga dell'intestazione o sul suo espansore alterna il gruppo. La tastiera fa lo stesso con Invio o Spazio, Sinistra comprime e Destra espande il gruppo con il focus.
- Con **AllowMultiExpand** False (predefinito), espandere un gruppo comprime gli altri, quindi un solo gruppo è aperto alla volta. Impostarlo a True per lasciare aperti più gruppi.
- Da codice, **Model.ToggleGroup** alterna un gruppo con la stessa regola, e impostare **Expanded** di un'intestazione la apre o la chiude senza toccare le altre.
- Gli elementi prima della prima intestazione di gruppo non appartengono ad alcun gruppo e sono sempre visibili.
- Nella barra a icone compressa i gruppi non si alternano: ogni elemento visibile che non è un'intestazione viene mostrato, e ogni gruppo diventa una linea di separazione.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ActnList, ImgList, Graphics,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;


procedure TfrmMain.SetupAccordion;
begin
  FNav.Items.BeginUpdate;
  try
    FNav.Items.Clear;
    // a group header owns the items that follow it until the next header
    FNav.Items.AddItem('Sales', '', True);
    FNav.Items.AddItem('Orders', 'O');
    FNav.Items.AddItem('Customers', 'C').Badge := '3';
    FNav.Items.AddItem('Inventory', '', True).Expanded := False;
    FNav.Items.AddItem('Products', 'P');
    FNav.Items.AddItem('Stock', 'S');
    FNav.Items.AddItem('Admin', '', True).Expanded := False;
    FNav.Items.AddItem('Users', 'U');
  finally
    FNav.Items.EndUpdate;
  end;
  FNav.Mode := nbmAccordion;
  // False: expanding a group closes the others
  FNav.AllowMultiExpand := False;
  // expand the Inventory group (index 3) from code
  FNav.Model.ToggleGroup(3);
end;
```

Vedere anche

- Modalità sidebar
- TsgcNavigationItems
- Demo

Compressione e animazione

Collapsed alterna la larghezza della barra tra **ExpandedWidth** (predefinito 220) e **CollapsedWidth** (predefinito 56), entrambe in pixel logici. La barra compressa è una barra a icone, sia in modalità sidebar sia in modalità accordion:



- Viene disegnato solo lo slot dell'icona di ogni elemento. Le didascalie sono nascoste e il suggerimento di un elemento senza Hint è la sua Caption.
- Un'intestazione di gruppo diventa una linea di separazione, tranne quando sarebbe la prima riga o seguirebbe un altro separatore.
- Un badge diventa un punto sull'icona.
- Con **AnimateCollapse** True (predefinito), la larghezza viene animata in circa 150 ms a runtime. In fase di progettazione, o con AnimateCollapse False, cambia immediatamente.
- **OnCollapsedChange** viene generato quando Collapsed cambia.

La barra imposta la propria Width, quindi lasciare Align a alLeft (VCL) o Left (FMX) e far usare alClient al contenuto alla sua destra. Il modello riporta la larghezza con **CurrentWidth**.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ActnList, ImgList, Graphics,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

procedure TfrmMain.SetupCollapse;
var
  oButton: TButton;
begin
  FNav.ExpandedWidth := 220;
  FNav.CollapsedWidth := 56;
  FNav.AnimateCollapse := True;
  FNav.OnCollapsedChange := OnNavCollapsedChange;

  oButton := TButton.Create(Self);
  oButton.Parent := Self;
  oButton.Caption := 'Collapse';
  oButton.OnClick := OnToggleClick;
end;

procedure TfrmMain.OnToggleClick(Sender: TObject);
begin
  // animates the width to CollapsedWidth, the bar becomes an icon rail
```

```
  FNav.Collapsed := not FNav.Collapsed;
end;

procedure TfrmMain.OnNavCollapsedChange(Sender: TObject);
begin
  if FNav.Collapsed then
    FStatus.Caption := 'Icon rail'
  else
    FStatus.Caption := 'Expanded';
end;
```

Vedere anche

- Modalità sidebar
- Badge
- TsgcVCLNavigationBar

Immagini e glifi

Ogni riga ha uno slot per l'icona sulla sinistra. Mostra, in quest'ordine di preferenza:

- l'immagine **ImageIndex** dell'elenco di immagini **Images** della barra, quando entrambi sono impostati;
- altrimenti il testo **Glyph** dell'elemento, centrato, per esempio una lettera o un breve simbolo;
- altrimenti nulla.

Un glifo non richiede un elenco di immagini e segue i colori del tema, per questo le demo usano lettere. Un elemento disabilitato disegna la propria immagine con opacità al 40%.

VCL

Images è una TCustomImageList e le immagini vengono disegnate alla loro dimensione. Funzionano sia gli elenchi di immagini con maschera sia quelli a 32 bit: ogni immagine viene convertita una sola volta in ARGB e memorizzata nella cache fino a quando l'elenco di immagini cambia.

FireMonkey

Images è la TCustomImageList FMX di FMX.ImgList e richiede Delphi XE8 o successivo. Le immagini vengono disegnate a 16 x 16 pixel logici, prese dall'elenco di immagini alla dimensione del dispositivo del frame, e memorizzate nella cache fino a quando l'elenco di immagini cambia.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ActnList, ImgList, Graphics,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

procedure TfrmMain.SetupImages;
var
  oImages: TImageList;
  oBitmap: TBitmap;
  i: Integer;
begin
  oImages := TImageList.Create(Self);
  oImages.Width := 16;
  oImages.Height := 16;
  oBitmap := TBitmap.Create;
  try
    oBitmap.Width := 16;
    oBitmap.Height := 16;
    oBitmap.Canvas.Brush.Color := clTeal;
    oBitmap.Canvas.Ellipse(1, 1, 15, 15);
    oImages.AddMasked(oBitmap, clWhite);
  finally
    oBitmap.Free;
  end;

  FNav.Images := oImages;
  // an item with an ImageIndex draws the image, the others their Glyph
  for i := 0 to FNav.Items.Count - 1 do
    if not FNav.Items[i].IsGroup then
      FNav.Items[i].ImageIndex := 0;
end;
```

Vedere anche

- TsgcNavigationItem

- Piattaforme

Badge

Badge è un breve testo di un elemento, per esempio un conteggio di non letti o la parola New. Viene disegnato come una pillola nel colore di accento, allineata a destra nella riga, con testo nero o bianco, a seconda di quale si legge meglio sull'accento. Un Badge vuoto non disegna nulla. Nella barra a icone compressa il badge diventa un punto sull'icona.
Impostare Badge da codice ogni volta che il valore cambia, la barra si ridisegna da sola.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ActnList, ImgList, Graphics,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

procedure TfrmMain.SetupItems;
var
  oItem: TsgcNavigationItem;
begin
  FNav.Items.Clear;
  FNav.Items.AddItem('Workspace', '', True);
  FNav.Items.AddItem('Dashboard', 'D');

  oItem := FNav.Items.Add;
  oItem.Caption := 'Inbox';
  oItem.Glyph := 'I';
  oItem.Badge := '12';
  oItem.Hint := '12 unread messages';

  oItem := FNav.Items.AddItem('Billing', 'B');
  oItem.Enabled := False;
  oItem.Hint := 'Requires an administrator account';

  oItem := FNav.Items.AddItem('Settings', 'S');
  oItem.Tag := 100;
  oItem.OnClick := OnSettingsClick;
end;

procedure TfrmMain.OnSettingsClick(Sender: TObject);
begin
  // Sender is the item
  FStatus.Caption := 'Settings, tag ' +
    IntToStr((Sender as TsgcNavigationItem).Tag);
end;
```

Vedere anche

- TsgcNavigationItem
- Temi
- Compressione e animazione

Tastiera e focus

La barra riceve il focus della tastiera (**TabStop** su VCL, **CanFocus** su FMX, entrambi True per impostazione predefinita) e sposta una riga con il focus sugli elementi che possono riceverlo: gli elementi visibili e abilitati e, nell'accordion espanso, anche le intestazioni di gruppo.

Tasto	Azione
Su, Giù	Sposta il focus sulla riga precedente o successiva che può riceverlo e la fa scorrere in vista.
Home, Fine	Sposta il focus sulla prima o sull'ultima riga che può riceverlo.
Invio, Spazio	Attiva la riga con il focus come un clic: seleziona un elemento e genera OnItemClick, oppure alterna un gruppo accordion.
Sinistra, Destra	Comprime o espande il gruppo accordion con il focus. Sinistra su un elemento di un gruppo sposta il focus sulla sua intestazione di gruppo.

Il rettangolo tratteggiato del focus viene mostrato solo mentre si usa la tastiera. Selezione e focus sono separati: **SelectedIndex** è la pagina scelta dall'utente, **Model.FocusedIndex** la riga su cui si trova la tastiera.

Suggerimenti

Con **ShowHint** True, il suggerimento è l'**Hint** dell'elemento sotto il cursore, o la sua Caption nella barra a icone compressa, quindi spostandosi su un'altra riga ne compare il suggerimento. Su FMX i suggerimenti richiedono 10.1 Berlin o successivo.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ActnList, ImgList, Graphics,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

procedure TfrmMain.SelectByCode;
begin
  FNav.TabStop := True;
  FNav.OnSelectionChange := OnNavSelectionChange;
  FNav.OnKeyDown := OnNavKeyDown;
  // select the second item and scroll it into view
  FNav.SelectedIndex := 1;
  FNav.ScrollIntoView(FNav.SelectedIndex);
end;

procedure TfrmMain.OnNavSelectionChange(Sender: TObject);
begin
  if FNav.SelectedIndex >= 0 then
    FStatus.Caption := FNav.Items[FNav.SelectedIndex].Caption;
end;

procedure TfrmMain.OnNavKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
  // F2 collapses and expands the bar; the arrows, Home, End, Enter and
  // Space are handled by the bar itself
  if Key = $71 then
```

```
    FNav.Collapsed := not FNav.Collapsed;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLNavigationBar
- TsgcNavigationModel
- Modalità accordion

Collegamenti alle azioni

Un elemento si collega a qualsiasi TBasicAction, una TAction VCL o FireMonkey, tramite la sua proprietà **Action**. I collegamenti alle azioni non fanno parte dell'edizione Community, vedere Edizioni.

- **Caption**, **Enabled**, **Visible**, **Hint** e **ImageIndex** dell'elemento seguono l'azione.
- Un clic sull'elemento genera OnItemClick della barra e poi esegue l'azione, con la barra come ActionComponent. Quando l'elemento ha un gestore OnClick, viene eseguito OnClick al posto dell'azione.
- L'OnUpdate delle azioni viene eseguito in idle, perché la barra chiama InitiateAction su ogni elemento.
- Da Delphi XE3 in poi l'azione propaga ogni modifica all'elemento. Nelle versioni precedenti l'elemento copia le proprietà dell'azione quando viene assegnata e di nuovo a ogni InitiateAction.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ActnList, ImgList, Graphics,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

procedure TfrmMain.SetupActions;
var
  oActions: TActionList;
  oSave: TAction;
  oItem: TsgcNavigationItem;
begin
  oActions := TActionList.Create(Self);
  oSave := TAction.Create(Self);
  oSave.ActionList := oActions;
  oSave.Caption := 'Save';
  oSave.Hint := 'Save the current document';
  oSave.OnExecute := OnSaveExecute;
  oSave.OnUpdate := OnSaveUpdate;

  // Caption, Hint, Enabled, Visible and ImageIndex now follow the action,
  // and a click on the item executes it
  oItem := FNav.Items.Add;
  oItem.Glyph := 'S';
  oItem.Action := oSave;
end;

procedure TfrmMain.OnSaveExecute(Sender: TObject);
begin
  FStatus.Caption := 'Saved';
end;

procedure TfrmMain.OnSaveUpdate(Sender: TObject);
begin
  (Sender as TAction).Enabled := FStatus.Caption <> 'Saved';
end;
```

Vedere anche

- TsgcNavigationItem
- Demo
- Edizioni

Temi

Theme imposta i colori della barra a partire dai token di tema di sgcUICore: utLight (predefinito), utDark oppure utCustom, che usa i colori chiari. La superficie, il bordo sul lato destro, il testo, le intestazioni di gruppo attenuate, gli overlay di hover e di pressione e l'accento provengono tutti dal tema.
AccentColor sostituisce l'accento del tema con un colore $AARRGGBB, usato dalla barra e dallo sfondo di selezione, dal rettangolo del focus e dai badge. 0 (predefinito) mantiene l'accento del tema.
I token del tema sono gli stessi di sgcDashboard e degli altri prodotti sgcUICore, quindi una barra e una dashboard con lo stesso Theme si abbinano. Una barra ospitata in un tile di sgcDashboard segue il tema della dashboard, perché il tile propaga il proprio tema nel Theme pubblicato dei controlli che ospita.

Esempio

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls, ActnList, ImgList, Graphics,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_VCL;

procedure TfrmMain.SetupTheme;
begin
  FNav.Theme := utDark;
  // $AARRGGBB, 0 uses the accent colour of the theme
  FNav.AccentColor := $FF7C3AED;
end;
```

Vedere anche


- Architettura
- Badge
- Rendering headless

Rendering headless

Il renderer in sgcNavigation_Render disegna un TsgcNavigationModel senza finestra e senza VCL o FMX, quindi un'applicazione console, un servizio, un test o un web server possono produrre la stessa barra come immagine, per esempio per la documentazione di un'applicazione o per un test visivo. L'unità si compila su ogni piattaforma, Linux64 incluso.

Routine	Descrizione
sgcNavigationSaveToPNG(aModel, aFileName or aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1, aImages = nil)	Scrive un file o uno stream PNG. aWidth e aHeight sono pixel logici e aScale li moltiplica: 220 per 320 con scala 2 dà un'immagine di 440 per 640.
sgcNavigationSaveToSVG(aModel, aFileName or aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1, aImages = nil)	Scrive un file o uno stream SVG della stessa barra.
sgcNavigationRender(aModel, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale = 1, aScrollY = 0, aImages = nil)	Disegna la barra su qualsiasi canvas sgcUICore, in pixel del dispositivo.

aImages è una callback facoltativa di tipo TsgcNavigationImageEvent che restituisce l'immagine di un ImageIndex. Senza di essa, gli elementi disegnano il loro Glyph. Il modello di un controllo è disponibile tramite la sua proprietà **Model**, quindi **sgcNavigationSaveToPNG(Nav.Model, ...)** salva ciò che il controllo mostra a qualsiasi dimensione.



Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcNavigation_Model, sgcNavigation_Render;

var
  oModel: TsgcNavigationModel;
  vIndex: Integer;
  vPart: TsgcNavigationPart;
begin
  oModel := TsgcNavigationModel.Create;
  try
    oModel.Items.AddItem('Main', '', True);
    oModel.Items.AddItem('Dashboard', 'D');
    oModel.Items.AddItem('Inbox', 'I').Badge := '12';
    oModel.Items.AddItem('Reports', 'R');
    oModel.Items.AddItem('Settings', 'S');
    oModel.SelectedIndex := 1;
    oModel.Theme := utDark;

    // 220 x 320 logical pixels, written at scale 2 as 440 x 640 pixels
```

```
    sgcNavigationSaveToPNG(oModel, 'navigation.png', 220, 320, 2);
    sgcNavigationSaveToSVG(oModel, 'navigation.svg', 220, 320);

    // the icon rail of the same bar
    oModel.Collapsed := True;
    sgcNavigationSaveToPNG(oModel, 'navigation_rail.png',
      oModel.CurrentWidth, 320);

    // the row under a point, after a Layout at the same width and scale
    oModel.Collapsed := False;
    oModel.Layout(220, 1);
    vIndex := oModel.HitTest(40, 60, vPart);
    if vIndex >= 0 then
      WriteLn('Hit: ', oModel.Items[vIndex].Caption);
    WriteLn('Content height: ', Round(oModel.ContentHeight));
  finally
    oModel.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcNavigationModel
- Piattaforme

Panoramica .NET

sgcNavigation .NET è un port C# gestito della libreria Delphi sgcNavigation, non un wrapper attorno ad essa. Le classi C# si trovano nel namespace **esegece.sgcNavigation** e mantengono i nomi Delphi, quindi **TsgcNavigationModel**, **TsgcNavigationItems**, **TsgcNavigationItem** e **TsgcNavigationMode** si leggono allo stesso modo nei due linguaggi, e la barra di navigazione di ogni host segue lo schema di denominazione di Delphi. Viene disegnata con il port .NET di **sgcUICore**, con lo stesso canvas, gli stessi font e gli stessi temi chiaro e scuro degli altri prodotti della suite visuale eSeGeCe, quindi una barra di navigazione ha lo stesso aspetto in WinForms, WPF, Avalonia e nell'output PNG e SVG headless.
Una barra di navigazione mostra un elenco di elementi con un'icona, un titolo e un badge facoltativo. In modalità sidebar tutti gli elementi sono visibili e le intestazioni dei gruppi sono etichette statiche. In modalità accordion un clic sull'intestazione di un gruppo espande o comprime i suoi elementi. In entrambe le modalità la barra si riduce a una barra di icone, con un'animazione tra ExpandedWidth e CollapsedWidth.

Pacchetti

Il port è suddiviso in cinque pacchetti NuGet, così un progetto include solo l'host che usa.

PackageId	Contenuto	Framework di destinazione
esegece.sgcNavigation	Il modello (**TsgcNavigationModel**, **TsgcNavigationItems**, **TsgcNavigationItem**), il collegamento **Command** dell'elemento, il renderer **sgcNavigation_Render** e l'output SVG headless. Nessuna dipendenza nativa. Dipende da esegece.sgcUICore.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcNavigation.Rendering	L'output PNG headless, **sgcNavigation_Rendering**, disegnato sul canvas SkiaSharp di esegece.sgcUICore.Rendering, su Windows, Linux e macOS.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcNavigation.WinForms	**TsgcWinFormsNavigationBar**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcNavigation.Wpf	**TsgcWpfNavigationBar**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcNavigation.Avalonia	**TsgcAvaloniaNavigationBar**, su Windows, Linux e macOS con Avalonia 11.	net8.0, net9.0

I tre pacchetti host dipendono da esegece.sgcNavigation.Rendering, che dipende da esegece.sgcNavigation, quindi una sola riga `PackageReference` porta tutto ciò che serve a un host. Vedere Installazione da NuGet.

Edizioni

Edizione	Id dei pacchetti	Include
Registered	esegece.sgcNavigation, esegece.sgcNavigation.Rendering, esegece.sgcNavigation.WinForms, esegece.sgcNavigation.Wpf, esegece.sgcNavigation.Avalonia	Tutto: le barre di navigazione dei tre host, le modalità sidebar e accordion, la barra di icone, le immagini, i badge, la navigazione da tastiera, il collegamento Command dell'elemento, i temi e l'output PNG e SVG headless.
Community	Gli stessi id con il suffisso .Community, ad esempio esegece.sgcNavigation.WinForms.Community. Dipendono dai pacchetti Community di sgcUICore.	Lo stesso contenuto di Registered senza le proprietà **Command** e **CommandParameter** dell'elemento, perché l'edizione Community di Delphi non ha i collegamenti alle azioni. Gli elementi funzionano tramite il loro OnClick.

L'edizione Community è gratuita per uso commerciale e non commerciale da parte di persone e organizzazioni con un fatturato lordo annuo inferiore a 1.000.000 di EUR e non più di cinque sviluppatori. Un'organizzazione che raggiunge o supera una delle due soglie richiede una licenza Registered. Il port .NET non ha un'edizione Trial.

Host

Host	Equivalente Delphi	Piattaforme
WinForms	VCL (TsgcVCLNavigationBar)	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
WPF	FMX (TsgcFMXNavigationBar)	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9. La barra è dichiarata in XAML e gli elementi si aggiungono nel codice.
Avalonia	FMX (TsgcFMXNavigationBar)	Windows, Linux e macOS, .NET 8 e 9, con mouse, tocco e penna. La barra è dichiarata in XAML e gli elementi si aggiungono nel codice.
Headless	sgcNavigation_Render	Qualsiasi piattaforma dei framework di destinazione: SVG con esegece.sgcNavigation, PNG con esegece.sgcNavigation.Rendering.

Ogni host ha la stessa API: Items, Mode, Collapsed, ExpandedWidth, CollapsedWidth, ItemHeight, GroupHeight, Indent, AllowMultiExpand, SelectedIndex, Theme, AccentColor, Images, AnimateCollapse, ScrollY, ItemAtPos, ItemRect, ScrollIntoView e gli eventi OnItemClick, OnSelectionChange e OnCollapsedChange. Vedere Classi .NET per i nomi delle classi e Differenze .NET rispetto a Delphi per ciò che cambia rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Rendering headless .NET
- Demo .NET
- Piattaforme

Installazione da NuGet

I pacchetti sono su nuget.org. Aggiungere il pacchetto dell'host: i pacchetti core e di rendering arrivano come dipendenze.

Edizione Registered

```
dotnet add package esegece.sgcNavigation.WinForms
dotnet add package esegece.sgcNavigation.Wpf
dotnet add package esegece.sgcNavigation.Avalonia
```

Edizione Community

```
dotnet add package esegece.sgcNavigation.WinForms.Community
dotnet add package esegece.sgcNavigation.Wpf.Community
dotnet add package esegece.sgcNavigation.Avalonia.Community
```

Oppure aggiungere manualmente il riferimento al file di progetto:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcNavigation.Wpf" Version="2026.10.0" />
</ItemGroup>
```

In un progetto fare riferimento ai pacchetti Registered oppure a quelli Community, mai a entrambi: contengono gli stessi tipi nello stesso namespace. Il codice che usa **Command** dell'elemento non compila con i pacchetti Community; racchiuderlo in `#if !SGC_COMMUNITY` quando un unico progetto compila entrambe le edizioni.

Impostazioni del progetto

- WinForms: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2.
- WPF: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWPF>true</UseWPF>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2. Mappare il namespace in XAML con `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcNavigation;assembly=esegece.sgcNavigation.Wpf"`.
- Avalonia: un progetto `net8.0` o `net9.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** di Avalonia 11.3, come qualsiasi applicazione desktop Avalonia. Mappare il namespace in XAML con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcNavigation"`.
- Headless: esegece.sgcNavigation da solo basta per SVG. Aggiungere esegece.sgcNavigation.Rendering per PNG, che porta SkiaSharp e le sue risorse native per Windows e Linux.

In C# ogni host richiede `using esegece.sgcNavigation;`, e `using esegece.sgcUICore;` per **TsgcUITheme** e gli altri tipi dei temi.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Demo .NET

Avvio rapido WinForms

TsgcWinFormsNavigationBar è la barra di navigazione WinForms, l'equivalente di TsgcVCLNavigationBar di Delphi. Possiede un **TsgcNavigationModel**, ne espone le proprietà e lo disegna tramite sgcUICore. Il pacchetto è **esegece.sgcNavigation.WinForms**.

Passaggi

- Creare un progetto WinForms e aggiungere il pacchetto esegece.sgcNavigation.WinForms.
- Creare un **TsgcWinFormsNavigationBar**. Per impostazione predefinita si ancora a sinistra e prende la larghezza da **ExpandedWidth**.
- Assegnare un **ImageList** a **Images** e aggiungere gli elementi con `Items.AddItem(aCaption)`. Impostare **ImageIndex**, **Badge** e **Hint** di ogni elemento. `AddItem(aCaption, "", true)` aggiunge l'intestazione di un gruppo.
- Assegnare **OnSelectionChange** per mostrare la pagina dell'elemento selezionato, e **OnItemClick** per reagire a ogni clic.
- Eseguire: un clic o Invio seleziona un elemento, i tasti freccia, Home e Fine spostano il focus e **Collapsed** riduce la barra a una barra di icone.

Esempio

L'intero Program.cs di un'applicazione WinForms con una sidebar, un badge, l'intestazione di un gruppo e un pulsante Collapse. Compila così com'è in un progetto `net8.0-windows` che fa riferimento a esegece.sgcNavigation.WinForms.
La barra è presente anche nella casella degli strumenti. Gli elementi non vengono serializzati dal designer, quindi si aggiungono sempre nel codice, vedere Differenze .NET rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Immagini e glifi

Avvio rapido WPF

TsgcWpfNavigationBar è la barra di navigazione WPF. Si dichiara in XAML come qualsiasi controllo e i suoi elementi si aggiungono nel codice. Il pacchetto è **esegece.sgcNavigation.Wpf**.

Passaggi

- Creare un progetto WPF (`dotnet new wpf`) e aggiungere il pacchetto esegece.sgcNavigation.Wpf.
- Mappare il namespace `esegece.sgcNavigation` e dichiarare un **TsgcWpfNavigationBar**. **Mode**, **AnimateCollapse**, **AllowMultiExpand** e le altre proprietà semplici si possono impostare come attributi XAML.
- Nel code behind assegnare **Images**, un elenco di **ImageSource**, aggiungere gli elementi e assegnare gli eventi: sono delegate, non eventi WPF, quindi non si possono impostare come attributi XAML.

Esempio

MainWindow.xaml dichiara la barra, un pulsante Collapse e un testo che mostra la pagina selezionata. L'App.xaml del progetto è quello del template WPF, con StartupUri impostato su MainWindow.xaml.
MainWindow.xaml.cs crea tre icone vettoriali **DrawingImage**, aggiunge gli elementi e assegna gli eventi.
Images accetta qualsiasi **ImageSource**, sia un **BitmapImage** sia un **DrawingImage**. Quando l'elenco è un **ObservableCollection<ImageSource>**, la barra si ridisegna quando un'immagine viene aggiunta, rimossa o sostituita.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido Avalonia
- Immagini e glifi

Avvio rapido Avalonia

TsgcAvaloniaNavigationBar è la barra di navigazione Avalonia, l'equivalente di TsgcFMXNavigationBar di Delphi, su Windows, Linux e macOS. Mouse, tocco e penna passano dallo stesso percorso del puntatore. Il pacchetto è **esegece.sgcNavigation.Avalonia**.

Passaggi

- Creare un progetto .NET 8 e aggiungere i pacchetti esegece.sgcNavigation.Avalonia, Avalonia.Desktop e Avalonia.Themes.Fluent.
- Mappare il namespace con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcNavigation"` e dichiarare un **TsgcAvaloniaNavigationBar** con il suo **Mode**.
- Nel code behind impostare il **Theme**, aggiungere i gruppi e gli elementi e assegnare gli eventi: sono delegate, non eventi Avalonia.

Esempio

MainWindow.axaml dichiara un accordion in cui è aperto un solo gruppo alla volta.
MainWindow.axaml.cs imposta il tema scuro, aggiunge tre gruppi con i loro elementi e mostra l'elemento selezionato con un clic.
Program.cs avvia l'applicazione con il tema Fluent.
Theme nasconde la proprietà `StyledElement.Theme` dei controlli Avalonia, quindi va impostato nel codice su una variabile di tipo TsgcAvaloniaNavigationBar, non come attributo XAML. Images è un elenco di **IImage**, un **Bitmap** o un **DrawingImage**.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Modalità Accordion

Classi .NET

Ogni host ha una classe di barra di navigazione con gli stessi membri. I tipi neutri rispetto al framework sono condivisi dai tre host e mantengono i loro nomi Delphi.

Classi host

Host	Classe	Classe base	Delphi
WinForms	TsgcWinFormsNavigationBar	TsgcUIWinFormsControl	TsgcVCLNavigationBar
WPF	TsgcWpfNavigationBar	TsgcUIWpfControl	TsgcFMXNavigationBar
Avalonia	TsgcAvaloniaNavigationBar	TsgcUIAvaloniaControl	TsgcFMXNavigationBar

Tipi neutri rispetto al framework

Tipo	Descrizione
TsgcNavigationModel	Gli elementi, la modalità, la barra di icone compressa, gli elementi selezionato, evidenziato, premuto e con focus, il layout delle righe e l'hit test. Ogni barra ne possiede uno, vedere TsgcNavigationModel.
TsgcNavigationItems	La collezione di elementi: Count, l'indicizzatore, Add, AddItem(aCaption, aGlyph = "", aIsGroup = false), Insert, Delete, Clear, IndexOf, BeginUpdate e EndUpdate.
TsgcNavigationItem	Un elemento: Caption, Glyph, ImageIndex, Badge, IsGroup, Expanded, Enabled, Visible, Hint, Tag (long), OnClick, Click() e, nell'edizione Registered, Command e CommandParameter. Vedere TsgcNavigationItem.
TsgcNavigationMode	nbmSidebar, nbmAccordion.
TsgcNavigationPart	npNone, npItem, npExpander: la parte di una riga restituita da ItemAtPos.
TsgcNavigationItemEvent	`void (object Sender, TsgcNavigationItem aItem)`, il tipo di OnItemClick.
TsgcUINotifyEvent	`void (object Sender)`, da esegece.sgcUICore.
sgcNavigation_Render, sgcNavigation_Rendering	Il renderer e l'output SVG e PNG headless, vedere Rendering headless .NET.

Barra di navigazione

Membro	Tipo	Descrizione
Model	TsgcNavigationModel	Il modello della barra.
Items	TsgcNavigationItems	Gli elementi e le intestazioni dei gruppi, in ordine.
Mode	TsgcNavigationMode	Sidebar o accordion.

Collapsed	bool	Riduce la barra a una barra di icone. La larghezza passa tra ExpandedWidth e CollapsedWidth, con animazione quando AnimateCollapse è true.
ExpandedWidth, CollapsedWidth	int	La larghezza della barra espansa e della barra di icone, 220 e 56 per impostazione predefinita.
ItemHeight, GroupHeight, Indent	int	L'altezza di una riga di elemento, di una riga di intestazione di gruppo, e il rientro degli elementi di un gruppo in modalità accordion.
AllowMultiExpand	bool	In modalità accordion, false chiude gli altri gruppi quando se ne apre uno.
SelectedIndex	int	L'elemento selezionato, oppure -1.
Theme, AccentColor	TsgcUITheme, uint	Il tema della barra. Con AccentColor 0 si usa l'accento del tema.
Images	ImageList, IList<ImageSource>, IList<IImage>	Le immagini di ImageIndex, vedere Differenze .NET rispetto a Delphi.
AnimateCollapse	bool	Anima Collapsed per circa 150 ms.
ScrollY	int	L'offset di scorrimento verticale in pixel del dispositivo.
ItemAtPos(X, Y), ItemAtPos(X, Y, out aPart)	int	L'indice dell'elemento in un punto del controllo, oppure -1, e la parte della riga.
ItemRect(aIndex)	Rectangle, Rect	La riga di un elemento nelle coordinate del controllo.
ScrollIntoView(aIndex)	void	Scorre la barra in modo che la riga dell'elemento sia visibile.
OnItemClick	TsgcNavigationItemEvent	Un clic, Invio o Spazio su un elemento abilitato, prima che vengano eseguiti il suo OnClick o Command. L'intestazione di un gruppo non lo genera.
OnSelectionChange	TsgcUINotifyEvent	SelectedIndex è cambiato, per azione dell'utente o nel codice.
OnCollapsedChange	TsgcUINotifyEvent	Collapsed è cambiato.

Posizioni e dimensioni sono pixel in WinForms (Rectangle) e unità indipendenti dal dispositivo in WPF e Avalonia (Rect).

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia

Differenze .NET rispetto a Delphi

L'API .NET segue l'API Delphi nome per nome. Questi sono i punti in cui differisce.

Command al posto dei collegamenti alle azioni

Delphi collega un elemento a un TBasicAction tramite la sua proprietà Action, vedere Collegamenti alle azioni. .NET non ha TBasicAction, quindi l'elemento ha **Command**, un `System.Windows.Input.ICommand`, e **CommandParameter**. Entrambi fanno parte solo dell'edizione Registered, come i collegamenti alle azioni di Delphi.

- `CanExecute(CommandParameter)` controlla **Enabled** dell'elemento: quando il comando o il parametro vengono assegnati e a ogni `CanExecuteChanged`.
- Un clic, Invio o Spazio genera OnItemClick della barra ed esegue poi il comando, quando può essere eseguito. Se l'elemento ha un gestore OnClick, viene eseguito OnClick al posto del comando, come in Delphi.
- Caption, Hint e ImageIndex non vengono sincronizzati dal comando, perché ICommand non ne porta nessuno. Restano proprietà dell'elemento. Nemmeno Visible viene sincronizzato.
- Non esiste OnUpdate in idle. Un comando che cambia il proprio stato genera CanExecuteChanged e l'elemento lo segue subito.

Un programma console che collega un elemento a un comando minimale, lo esegue e lo disabilita tramite CanExecuteChanged. Richiede solo esegece.sgcNavigation, le barre dei tre host si comportano allo stesso modo.

Immagini

Delphi usa un TCustomImageList in VCL e un TCustomImageList di FMX.ImgList in FireMonkey, vedere Immagini e glifi. In .NET la proprietà **Images** ha il tipo di immagine di ciascun host e **ImageIndex** dell'elemento è un indice al suo interno.

Host	Images	Disegnate a
WinForms	System.Windows.Forms.ImageList	L'ImageSize dell'elenco di immagini, in pixel.
WPF	IList<ImageSource>: bitmap e icone vettoriali DrawingImage. Un ObservableCollection si ridisegna quando cambia.	16 x 16 unità indipendenti dal dispositivo, nitide a ogni DPI per le icone vettoriali.
Avalonia	IList<IImage>: un Bitmap o un DrawingImage. Un elenco con INotifyCollectionChanged si ridisegna quando cambia.	16 x 16 unità indipendenti dal dispositivo.

Ogni immagine viene convertita una sola volta in ARGB e memorizzata nella cache finché l'elenco non cambia, e in WPF e Avalonia anche finché non cambia la scala DPI. Quando un elemento non ha un'immagine, nello spazio dell'icona viene disegnato il testo del suo **Glyph**.

Hint e tooltip

In Delphi la barra mostra l'Hint dell'elemento sotto il cursore quando ShowHint è True, e FMX mostra gli hint da 10.1 Berlin. In .NET la barra mostra sempre un tooltip, senza la proprietà ShowHint: l'Hint dell'elemento sotto il cursore, oppure il suo Caption nella barra di icone compressa, dove il titolo non è visibile. WinForms usa un componente ToolTip interno, WPF imposta la proprietà ToolTip della barra e Avalonia imposta la proprietà associata ToolTip.Tip. Non impostare da soli il tooltip della barra, la barra lo sostituisce; impostare invece l'Hint dell'elemento.

Unità

- WinForms: ExpandedWidth, CollapsedWidth, ItemHeight, GroupHeight e Indent sono pixel logici moltiplicati per DPI / 96, come la barra VCL con PPI / 96. ItemAtPos, ItemRect e ScrollY sono pixel client.
- WPF e Avalonia: Width, ExpandedWidth, CollapsedWidth, ItemAtPos e ItemRect sono unità indipendenti dal dispositivo, come in FMX. Il frame, il layout del modello e **ScrollY** sono pixel del dispositivo, le unità moltiplicate per la scala DPI del controllo (WPF) o per la scala di rendering della finestra (Avalonia). Anche il BoundsRect di un elemento è in pixel del dispositivo.
- Headless: aWidth e aHeight sono pixel logici e aScale li moltiplica, vedere Rendering headless .NET.

Eventi

OnItemClick, OnSelectionChange, OnCollapsedChange e l'OnClick dell'elemento sono proprietà delegate con i nomi Delphi, non membri `event` di C#. Assegnare un gestore sostituisce il precedente, come un puntatore a metodo di Delphi, e vengono assegnati nel codice, anche in WPF e Avalonia dove XAML non può impostarli.

Nessun verbo del designer

In Delphi la proprietà Items si modifica in fase di progettazione con l'editor di collezioni standard. Il port .NET non ha verbi del designer né un editor di collezioni: gli Items di una barra non vengono serializzati, quindi si aggiungono sempre nel codice, di solito nel costruttore del form o della finestra. In WinForms la barra è nella casella degli strumenti e le sue proprietà semplici si impostano nella finestra Proprietà. In WPF e Avalonia la barra si dichiara in XAML.

Edizioni

Il port .NET è distribuito in pacchetti Registered e Community, vedere Panoramica .NET. I pacchetti Community non hanno Command e CommandParameter. Non esiste un'edizione Trial.

Data binding

In WPF e Avalonia le proprietà rivolte all'utente sono dependency property e proprietà Avalonia, quindi possono essere collegate con il data binding, impostate da uno Style e animate, vedere Data binding in .NET.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Collegamenti alle azioni
- Immagini e glifi

Data binding in .NET

Negli host WPF e Avalonia le proprietà rivolte all'utente della barra di navigazione sono dependency property (WPF) e proprietà Avalonia, quindi possono essere collegate con il data binding a un view model, impostate da uno Style e animate. Questo argomento riguarda solo WPF e Avalonia. Il controllo WinForms resta invariato: le sue proprietà sono normali proprietà CLR, come prima.

Proprietà collegabili

Ogni proprietà della tabella ha un campo statico con il suffisso Property, per esempio `TsgcWpfNavigationBar.SelectedIndexProperty`. In WPF i campi sono DependencyProperty. In Avalonia sono StyledProperty, tranne SelectedIndex, che è una DirectProperty. Le proprietà contrassegnate come **TwoWay** usano TwoWay per impostazione predefinita, perché anche la barra le modifica (SelectedIndex dopo un clic o un tasto, entrambe dopo una modifica nel modello), quindi un binding senza Mode mantiene aggiornato il view model. Le altre proprietà usano OneWay per impostazione predefinita.

Classe WPF	Classe Avalonia	Proprietà collegabili
TsgcWpfNavigationBar	TsgcAvaloniaNavigationBar	Mode, **Collapsed (TwoWay)**, ExpandedWidth, CollapsedWidth, ItemHeight, GroupHeight, Indent, AllowMultiExpand, **SelectedIndex (TwoWay)**, Theme, AccentColor, AnimateCollapse

In Avalonia, Theme è il tema di sgcUICore (TsgcUITheme) e nasconde il tema di controllo Avalonia di StyledElement, che resta raggiungibile tramite `StyledElement.ThemeProperty`.

Comportamento

- **Il modello conserva i valori.** Ogni proprietà è memorizzata nel modello di navigazione. Un valore collegato entra nel modello, e la proprietà riprende il valore conservato dal modello: il modello rifiuta una larghezza o un'altezza inferiore a 1 e mantiene SelectedIndex entro gli elementi, e la proprietà mostra poi il valore in uso. Anche un'origine TwoWay riceve il valore corretto, in WPF e in Avalonia. In WPF arriva dopo che il dispatcher ha eseguito il lavoro in sospeso. In Avalonia la riscrittura riguarda un valore che l'origine invia quando il binding è già in esecuzione. Un valore che l'origine possiede già all'avvio del binding viene corretto nel controllo, ma non viene riscritto nell'origine.
- **Le modifiche fatte dalla barra raggiungono il view model.** Un clic su un elemento, un tasto, una modifica nel modello e una modifica dal codice aggiornano SelectedIndex, e una modifica nel modello o dal codice aggiorna Collapsed. Con il binding TwoWay predefinito il view model segue.
- **Gli eventi vengono generati per ogni origine.** OnSelectionChange e OnCollapsedChange vengono generati per una modifica da input, dal codice o da un binding.
- **Prima gli elementi, poi il binding.** SelectedIndex fa riferimento a un elemento, quindi aggiungere gli elementi prima che arrivi il valore collegato, per esempio impostando il DataContext dopo gli elementi, come fanno gli esempi.
- **Stili.** Un setter di Style può impostare qualsiasi proprietà collegabile, per esempio Mode e Theme di ogni barra di navigazione di una finestra.

Proprietà che restano proprietà CLR

Proprietà	Motivo
Items	L'albero degli elementi del modello, costruito con AddItem e gli altri metodi della raccolta, non un singolo valore da collegare.
Images	L'elenco delle immagini degli elementi, un oggetto condiviso per riferimento.

Model	Il modello indipendente dalla piattaforma alla base del controllo, sola lettura.
ScrollY	La posizione di scorrimento, che cambia a ogni passo della rotella e non è un'impostazione.
OnSelection-Change, On-CollapsedChan-ge e gli altri eventi	Proprietà delegate con i nomi Delphi, assegnate nel codice, vedere Differenze .NET ri-spetto a Delphi.

Esempio

Il view model qui sotto è condiviso da entrambi gli esempi. SelectedIndex e Collapsed sono collegati senza Mode, quindi usano TwoWay: un clic su un elemento modifica il view model, e la casella di controllo comprime la barra tramite il view model.

WPF

MainWindow.xaml collega la barra. App.xaml è quello del template WPF.
MainWindow.xaml.cs aggiunge gli elementi e poi imposta il view model come DataContext.

Avalonia

MainWindow.axaml imposta `x:DataType` sul view model, quindi i binding sono binding compilati. La classe App è quella di Avvio rapido Avalonia.
MainWindow.axaml.cs aggiunge gli elementi e poi imposta il view model come DataContext.

Vedere anche

- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Classi .NET
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia

Rendering headless .NET

Una barra di navigazione può essere disegnata senza finestra, su un server, in un test o in un report. **sgcNavigation_Render.sgcNavigationSaveToSVG** scrive un file o uno stream SVG con il solo pacchetto esegece.sgcNavigation, e **sgcNavigation_Rendering.sgcNavigationSaveToPNG** scrive un PNG con esegece.sgcNavigation.Rendering, che disegna su SkiaSharp su Windows, Linux e macOS. L'output SVG è identico byte per byte a quello del rendering headless di Delphi.

Metodi

Metodo	Pacchetto	Descrizione
sgcNavigation_Render.sgcNavigationSaveToSVG(aModel, aFileName or aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1, aImages = null)	esegece.sgcNavigation	Scrive la barra di aModel come SVG.
sgcNavigation_Rendering.sgcNavigationSaveToPNG(aModel, aFileName or aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1, aImages = null)	esegece.sgcNavigation.Rendering	Scrive la barra di aModel come PNG su sfondo trasparente.
sgcNavigation_Render.sgcNavigationRender(aModel, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale = 1, aScrollY = 0, aImages = null)	esegece.sgcNavigation	Disegna la barra su qualsiasi canvas sgcUICore.

aWidth e aHeight sono pixel logici. L'immagine misura aWidth x aScale per aHeight x aScale pixel, quindi una scala di 2 produce un'immagine nitida per uno schermo ad alto DPI o per la stampa. aImages è un **TsgcNavigationImageEvent** facoltativo, `bool (int aImageIndex, out TsgcUIARGBBuffer aImage)`, che restituisce l'immagine di un ImageIndex come **TsgcUIARGBBuffer**; senza di esso nello spazio dell'icona viene disegnato il Glyph dell'elemento.

Esempio

Un programma console (`net8.0`) che fa riferimento a esegece.sgcNavigation.Rendering e scrive come PNG e SVG una sidebar con un badge, l'intestazione di un gruppo e un elemento disabilitato, la barra di icone compressa e gli stessi elementi come accordion scuro con un gruppo chiuso.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Rendering headless
- TsgcNavigationModel

Demo .NET

Le demo .NET si trovano nella cartella `demos` del prodotto e nello zip delle demo, con la soluzione `sgcNavigation_Demos.sln`. Ogni demo ha un README.md.

Demo	Host	Descrizione
SidebarApp	WinForms	Una sidebar a sinistra cambia le pagine di un'applicazione. I cinque elementi (Dashboard, Inbox, Reports, Billing e Settings) prendono le loro icone da un ImageList, Inbox e Reports mostrano un badge e Billing è disabilitato. Il pulsante Collapse riduce la barra a una barra di icone con un'animazione. OnSelectionChange mostra la pagina memorizzata nel Tag dell'elemento selezionato, OnItemClick scrive l'elemento cliccato nella riga di stato e OnCollapsedChange aggiorna il testo del pulsante. La prima pagina ospita una dashboard sgcDashboard con due schede KPI dal vivo, e il combo Theme passa la barra, la dashboard e le pagine tra chiaro e scuro.
SidebarApp-Wpf	WPF	La stessa applicazione su un TsgcWpfNavigationBar con icone vettoriali DrawingImage e un TsgcWpfDashboard dichiarato in XAML.
SidebarAppAvalonia	Avalonia	La stessa applicazione su un TsgcAvaloniaNavigationBar con icone vettoriali IImage, su Windows, Linux e macOS.
Accordion	WinForms	Un accordion con i gruppi Sales, Inventory e Admin. Con "Allow multi expand" deselezionato, aprire un gruppo chiude gli altri. New order, Export e Audit log sono collegati a comandi tramite Command dell'elemento: un clic esegue il comando e l'elemento Export segue CanExecute, che la casella "Export command enabled" modifica. Il pulsante Rename rinomina l'elemento stesso, perché ICommand non porta un titolo. Nell'edizione Community gli elementi funzionano tramite il loro OnClick.
Accordion-Wpf	WPF	Lo stesso accordion su un TsgcWpfNavigationBar.
AccordionAvalonia	Avalonia	Lo stesso accordion su un TsgcAvaloniaNavigationBar.

Compilazione ed esecuzione

Le demo richiedono .NET 8 SDK o successivo. Eseguire una demo dalla sua cartella:

```
dotnet run
```

All'interno dell'albero del prodotto le demo compilano rispetto ai progetti della libreria. Dallo zip delle demo ripristinano i pacchetti NuGet, per impostazione predefinita quelli dell'edizione Community. Impostare **SgcNavigationEdition** per usare i pacchetti Registered:

```
dotnet build -p:SgcNavigationEdition=Registered
```

Autoverifica

Ogni demo ha un'opzione `--test` che apre la finestra fuori schermo, clicca gli elementi, apre e chiude i gruppi, comprime la barra e cambia il tema, scrive nel file una riga PASS o FAIL per ogni controllo e termina con il numero di controlli falliti, quindi 0 significa che tutti i controlli sono stati superati.

```
dotnet run -- --test result.txt
```

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Demo

Risoluzione dei problemi

Undeclared identifier Action, oppure "Property Action does not exist"

L'edizione Community si compila senza SGC_NAVIGATION_ACTIONS, quindi la proprietà Action degli elementi non esiste. Il codice che la usa fallisce con E2003 Undeclared identifier, e un form salvato da una build Registered con un elemento collegato a un'azione genera un'eccezione "Error reading" quando viene caricato. Usare l'OnClick dell'elemento o l'evento OnItemClick della barra, oppure una build Registered o Trial. Vedere Edizioni.

Un clic su un'intestazione di gruppo non la seleziona

Le intestazioni di gruppo non vengono mai selezionate. In modalità sidebar sono etichette statiche e nell'accordion espanso un clic alterna il gruppo. Usare un elemento con IsGroup False per una pagina. Vedere Modalità accordion.

Un elemento non reagisce a un clic

Un elemento disabilitato (Enabled False) viene disegnato in tono attenuato e ignora i clic e la tastiera. Un elemento con una Action segue l'Enabled dell'azione, quindi controllare anche l'OnUpdate dell'azione.

Le immagini non compaiono su FireMonkey

La proprietà Images della barra FMX richiede Delphi XE8 o successivo. Nelle versioni precedenti gli elementi disegnano il loro Glyph. Vedere Immagini e glifi.

Nessun suggerimento sulla barra FMX

I suggerimenti degli elementi della barra FMX richiedono Delphi 10.1 Berlin o successivo, e ShowHint deve essere True.

La barra salta alla nuova larghezza invece di animarsi


L'animazione di compressione viene eseguita solo a runtime e solo mentre AnimateCollapse è True. In fase di progettazione la larghezza cambia immediatamente.

La demo SidebarApp, SidebarFMX o Accordion non si compila

SidebarApp e SidebarFMX ospitano una dashboard e richiedono sgcDashboard installato. Accordion usa i collegamenti alle azioni, che non fanno parte dell'edizione Community. Vedere Demo.

Introduzione

sgcToolbar è una barra degli strumenti e una barra di stato native per Delphi e C++Builder, per VCL e FireMonkey. **TsgcVCLToolbar** e **TsgcFMXToolbar** mostrano una fila di pulsanti, toggle, gruppi a scelta esclusiva, pulsanti a discesa, etichette, separatori e spaziatori, e spostano gli elementi che non entrano in un menu di overflow. **TsgcVCLStatusBar** e **TsgcFMXStatusBar** mostrano pannelli di testo, barre di progresso e indicatori di stato colorati, e un thread di lavoro può aggiornarli direttamente con setter thread-safe.
sgcToolbar fa parte della suite visuale eSeGeCe e fornisce agli altri prodotti la loro cornice: una barra degli strumenti in alto e una barra di stato in basso in una finestra che ospita una dashboard **sgcDashboard**, una griglia **sgcGrid** o una barra di navigazione **sgcNavigation**. Viene disegnata con **sgcUICore**, il pacchetto runtime condiviso con il canvas, il rasterizzatore, i font, il writer SVG e i temi chiaro e scuro, quindi le barre hanno lo stesso aspetto in VCL, in FireMonkey e nell'output headless PNG e SVG. sgcToolbar richiede sgcUICore, che viene installato insieme ad esso.



Edizioni

sgcToolbar è disponibile nelle edizioni Registered, Trial e Community. L'edizione Community ha tutte le funzionalità tranne il menu di overflow e i collegamenti alle azioni degli elementi. Vedere Edizioni.

Da dove iniziare

- Architettura: i modelli indipendenti dal framework, il renderer sul canvas sgcUICore e i controlli VCL e FMX.
- Piattaforme: le versioni di Delphi, C++Builder e le piattaforme.
- Avvio rapido VCL, Avvio rapido FMX e Avvio rapido C++Builder: una prima barra degli strumenti e barra di stato in pochi minuti.
- Componenti: le barre degli strumenti, le barre di stato, gli elementi, i pannelli e i modelli.
- Tipi di elemento, Pulsanti a due stati e gruppi a scelta esclusiva, Menu a discesa, Overflow, Collegamenti alle azioni, Immagini e glifi e Tastiera.
- Pannelli di stato, Progresso e indicatori, Aggiornamenti thread-safe e Maniglia di ridimensionamento.
- Temi e Rendering headless.
- Demo: i progetti demo per Delphi e C++Builder.

Architettura

sgcToolbar è costruito a livelli. Ogni livello dipende solo da quelli sottostanti, quindi i modelli e il renderer si compilano senza VCL né FireMonkey.

Livello	Unit	Ruolo
Modelli	sgcToolbar_Model	TsgcToolbarModel contiene gli Items (una collezione di TsgcToolbarItem), ShowCaptions, le dimensioni, il tema e lo stato di interazione (elemento sotto il mouse, premuto e con il focus). TsgcStatusBarModel contiene i Panels (una collezione di TsgcStatusBarPanel), il tema e la maniglia di ridimensionamento. I loro metodi Layout calcolano il rettangolo di ogni elemento o pannello, e HitTest trova quello sotto un punto.
Renderer	sgcToolbar_Render	RenderToolbar e RenderStatusBar disegnano un modello su qualsiasi canvas sgcUICore. I metodi SaveToPNG e SaveToSVG dei modelli li usano per scrivere un'immagine senza finestra. Vedere Rendering headless.
Controlli VCL	sgcToolbar_VCL	TsgcVCLToolbar e TsgcVCLStatusBar possiedono un modello, ne pubblicano le proprietà e lo disegnano tramite la base di controlli VCL di sgcUICore. Aggiungono il mouse, la tastiera, i suggerimenti, la lista di immagini, i menu popup e la maniglia di ridimensionamento.
Controlli FMX	sgcToolbar_FMX	TsgcFMXToolbar e TsgcFMXStatusBar sono i controlli FireMonkey con le stesse proprietà, metodi ed eventi, più l'input touch.
sgcUICore	sgcUICore_Canvas, sgcUICore_VCL, sgcUICore_FMX, sgcUICore_Theme	Il runtime condiviso: il canvas vettoriale e il rasterizzatore, la base di controlli VCL e FMX con il controllo della frequenza dei fotogrammi (MaxFPS), e i token dei temi chiaro e scuro.

Modello e controllo

Le proprietà published di una barra sono le proprietà del suo modello, e la proprietà **Model** della barra dà accesso al resto: Layout, HitTest, l'elenco di overflow e lo stato di interazione. Una modifica del modello pianifica un nuovo fotogramma, non disegna mai direttamente, quindi molte modifiche consecutive costano una sola ripittura.

Disegno

Ogni elemento e pannello viene disegnato dal renderer: lo slot dell'icona con un'immagine o un glifo, la didascalia, la freccia del menu a discesa, gli stati sotto il mouse, premuto, attivo, con il focus e disabilitato, i separatori, il pulsante di overflow, le barre di progresso, i punti degli indicatori e la maniglia di ridimensionamento. Tutte le dimensioni sono pixel logici moltiplicati per la scala del monitor, quindi le barre sono nitide a qualsiasi DPI. I controlli VCL usano PPI / 96 come scala e i controlli FMX la scala del form.

Height

L'altezza di una barra degli strumenti segue i suoi pulsanti: ButtonSize più due volte Padding, in pixel logici, e qualsiasi altra altezza viene ignorata. Una barra di stato mantiene l'Height che le si assegna, 24 pixel logici per impostazione predefinita.

Vedere anche

- Piattaforme
- TsgcToolbarModel
- TsgcStatusBarModel
- Temi

Edizioni

sgcToolbar è compilato dallo stesso sorgente per ogni edizione. L'edizione cambia soltanto le funzionalità che una build compila.

Edizione	Comprende
Registered	Tutto: le barre degli strumenti e le barre di stato VCL e FMX, ogni tipo di elemento, toggle e gruppi a scelta esclusiva, menu a discesa, il menu di overflow, i collegamenti alle azioni degli elementi, immagini e glifi, la navigazione da tastiera, i pannelli di testo, di progresso e di indicatore, i setter thread-safe, la maniglia di ridimensionamento, i temi e l'output headless PNG e SVG.
Trial	Le stesse funzionalità di Registered. Una build compilata con SGC_TRIAL mostra un avviso che si tratta di una versione di prova una volta trascorsa la finestra di rilascio indicata nella build. Nient'altro cambia.
Community	Tutto tranne il menu di overflow e i collegamenti alle azioni degli elementi.

Cosa manca in Community

L'edizione Community si compila con SGC_TOOLBAR_ADVANCED non definito. In una build Community:

- La barra degli strumenti non ha il pulsante di overflow. Gli elementi che non entrano vengono tagliati sul bordo destro, e la proprietà **OverflowMenu** delle barre non esiste. Vedere Overflow.
- La proprietà **Action** di TsgcToolbarItem non esiste, quindi un elemento non può essere collegato a una TAction. Assegnare invece l'**OnClick** dell'elemento, oppure l'evento **OnItemClick** della barra degli strumenti. Vedere Collegamenti alle azioni.

L'edizione è una scelta in fase di compilazione in sgcVer.inc (SGC_COMMUNITY, che disattiva anche SGC_TRIAL), non un'opzione a runtime. Il codice o il file di un form che usa Action o OverflowMenu non si compila né si carica con una build Community, vedere Risoluzione dei problemi.

Vedere anche

- Overflow
- Collegamenti alle azioni
- Piattaforme

Installazione

sgcToolbar fa parte della distribuzione sgcUI. Un unico installer copre i prodotti sgcUI (sgcUICore, sgcCharts, sgcPDF, sgcReports, sgcMaps, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard) e installa solo i prodotti inclusi nella propria licenza.

Installazione con l'installer sgcUI

1. Eseguire l'installer sgcUI e accedere con il nome utente e la password del proprio account eSeGeCe.
2. Scegliere le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti, selezionare **sgcToolbar** e gli altri prodotti desiderati. Il server delle licenze restituisce i prodotti di cui si è titolari e l'installer mostra una casella di controllo per ogni prodotto. I prodotti non inclusi nella licenza sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca ogni prodotto.
4. L'installer copia i file, poi compila i package sul computer per ogni IDE selezionato, in ordine di dipendenza, e installa i package design time.

Cosa include sgcToolbar

sgcUICore, la base condivisa dei prodotti di layout e di sgcCharts, è inclusa in sgcToolbar. Non ha una casella di controllo propria. L'installer lo installa automaticamente ogni volta che sgcToolbar è selezionato. sgcToolbar non ha un package bridge per sgcWebSockets.

Cartelle installate

Ogni prodotto viene installato in un'unica cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la Trial e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di ogni prodotto installato. È l'unico library path di sgcUI.
`Packages`	I package di ogni prodotto installato, un set per prodotto e per versione dell'IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione dell'IDE e piattaforma, ad esempio `LibD13` .
`Demos\Toolbar`	Le demo di sgcToolbar. Vedere Demo.

L'installer aggiunge `sgcUI\Source` al library path e al browsing path di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate. sgcUICore si trova nella stessa cartella `Source`, quindi non richiede un percorso proprio.

Trial e Community

- **Trial**: l'installer sgcUI Trial installa ogni prodotto in modalità di prova, sgcToolbar incluso.
- **Community**: l'installer gratuito sgcUI Community include sgcToolbar. I suoi prodotti sono sgcCharts, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard, mentre sgcPDF e sgcMaps non fanno parte di Community. Vedere Edizioni per ciò che la build Community di sgcToolbar non include.

Installazioni standalone precedenti

Se l'installer trova una precedente installazione standalone di sgcUICore, ad esempio quella scritta dall'installer standalone di sgcCharts, elenca i library path e i package design time di tale installazione nella pagina **Previous**

installations. Quando si prosegue, li rimuove dall'IDE prima di compilare i nuovi package, così non esistono mai due copie di una unit nel percorso.

Compilazione manuale dei package

Per compilare i package manualmente, aprirli per la propria versione dell'IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, ad esempio `sgcToolbarD13.dpk`.

Package	Contenuto
`sgcUICore<V>`	La base condivisa sgcUICore (runtime).
`sgcToolbar<V>` / `dclsgcToolbar<V>`	I componenti di sgcToolbar (runtime / design time).

Compilarli in ordine di dipendenza: `sgcUICore`, poi `sgcToolbar`, poi `dclsgcToolbar`. Installare poi il package design time `dclsgcToolbar` e aggiungere `sgcUI\Source` al library path della propria versione di Delphi (Tools > Options > Language > Delphi Options > Library > Library path). Per C++Builder, aprire il progetto `.cbproj` corrispondente alla propria versione, ad esempio `sgcToolbarC13.cbproj`, e compilarlo. Gli header `.hpp` generati appaiono accanto al package compilato.

.NET

Per .NET non cambia nulla. sgcToolbar continua a essere distribuito come propri package NuGet (`esegece.sgcToolbar` e i relativi package companion). Vedere l'installazione .NET.

Piattaforme

Destinazione	Supporto
Delphi	Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13.
C++Builder	C++Builder 2007, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13. I pacchetti generano gli header .hpp e i file .lib che un progetto C++Builder include e collega.
VCL	TsgcVCLToolbar e TsgcVCLStatusBar su Windows, Win32 e Win64, ogni versione di Delphi.
FireMonkey	TsgcFMXToolbar e TsgcFMXStatusBar da Delphi XE6 in poi (SGC_TOOLBAR_FMX), su Win32, Win64, macOS, iOS e Android, e su Linux con FMX per Linux (FMXLinux). La proprietà Images richiede XE8 o successivo (FMX.ImgList), e i suggerimenti richiedono 10.1 Berlin o successivo.
Linux64	Le unit indipendenti dal framework, i modelli e il renderer con l'output headless PNG e SVG, da Delphi 10.2 in poi (SGC_TOOLBAR_LINUX).
.NET	Un port C# con la stessa API: TsgcWinFormsToolbar e TsgcWinFormsStatusBar, TsgcWpfToolbar e TsgcWpfStatusBar, TsgcAvaloniaToolbar e TsgcAvaloniaStatusBar, e l'output headless PNG e SVG, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9, vedere Panoramica .NET.

Pacchetti

sgcToolbar include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcToolbarD13.dpk per Delphi 13 e sgcToolbarC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede
sgcToolbar	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey.	rtl, sgcUICore
sgcToolbarVCL	Runtime, VCL	sgcToolbar_VCL (TsgcVCLToolbar, TsgcVCLStatusBar)	rtl, vcl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcToolbar
sgcToolbarFMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcToolbar_FMX (TsgcFMXToolbar, TsgcFMXStatusBar)	rtl, fmx, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcToolbar
dclsgcToolbar	Design time, VCL	Registra TsgcVCLToolbar e TsgcVCLStatusBar nella pagina **SGC Toolbar** della palette.	designide, rtl, vcl, sgcToolbar, sgcToolbarVCL
dclsgcToolbarFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra TsgcFMXToolbar e TsgcFMXStatusBar nella pagina **SGC Toolbar** della palette.	designide, rtl, fmx, sgcToolbar, sgcToolbarFMX, dclsgcToolbar

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcToolbarFMX richiede dclsgcToolbar, quindi installate prima dclsgcToolbar.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcToolbar	sgcToolbarVCL	sgcToolbarFMX	dclsgcToolbar, dclsgcToolbarFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32
10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE.

C++Builder	sgcToolbar, sgcToolbarVCL	sgcToolbarFMX	dclsgcToolbar, dclsgcToolbarFMX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcToolbar)
Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcToolbar)
Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcToolbarC13.cbproj, sgcToolbarVCLC13.cbproj, sgcToolbarFMXC13.cbproj, dclsgcToolbarC13.cbproj e dclsgcToolbarFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (TsgcFMXToolbar e TsgcFMXStatusBar) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcToolbarVCL funzionano solo su Windows.

- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcToolbar_FMX.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcToolbar viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa le unità indipendenti dal framework. Per Linux64 non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.
Le barre VCL compaiono solo nella palette di un form VCL e le barre FMX solo nella palette di un form FireMonkey. Le proprietà **Items** e **Panels** si modificano con l'editor di collezioni standard.

Vedere anche

- Edizioni
- Architettura
- Risoluzione dei problemi

Avvio rapido VCL

In fase di progettazione

- Inserire in un form un **TsgcVCLToolbar** dalla pagina della palette **SGC Toolbar**. Per impostazione predefinita è allineato in alto.
- Fare doppio clic su **Items** nell'Object Inspector e aggiungere gli elementi. Impostare **Caption** e **Glyph** (una lettera o un breve simbolo) di ogni pulsante, e impostare **Kind** a tikSeparator, tikToggle, tikDropdown, tikLabel o tikSpacer dove serve.
- Inserire un **TsgcVCLStatusBar**. Per impostazione predefinita è allineato in basso. Fare doppio clic su **Panels** e aggiungere i pannelli, con **Spring** impostato a True su quello che occupa la larghezza libera.
- Scrivere un gestore **OnItemClick** per la barra degli strumenti, oppure assegnare l'**OnClick** di ogni elemento.
- Impostare **Theme** a utDark su entrambe le barre per la palette scura.

Nel codice

Le stesse barre create a run time. Il programma si compila così com'è con `sgcUI\Source` nel percorso di ricerca.

```
uses
  Forms, Classes, Controls, StdCtrls,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

procedure TMainForm.CreateBars;
var
  oItem: TsgcToolbarItem;
  oPanel: TsgcStatusBarPanel;
begin
  // the toolbar, aligned to the top of the form by default
  Toolbar := TsgcVCLToolbar.Create(Self);
  Toolbar.Parent := Self;
  Toolbar.ShowHint := True;
  Toolbar.OnItemClick := ToolbarItemClick;

  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Caption := 'New';
  oItem.Glyph := 'N';
  oItem.Hint := 'Create a new document';
  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Caption := 'Save';
  oItem.Glyph := 'S';
  Toolbar.Items.Add.Kind := tikSeparator;
  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikToggle;
  oItem.Caption := 'Bold';
  oItem.Glyph := 'B';
  // a spacer takes the free width and pushes the next items to the right
  Toolbar.Items.Add.Kind := tikSpacer;
  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Caption := 'Help';
  oItem.Glyph := '?';

  // the status bar, aligned to the bottom of the form by default
  StatusBar := TsgcVCLStatusBar.Create(Self);
  StatusBar.Parent := Self;
  oPanel := StatusBar.Panels.Add;
  oPanel.Spring := True;
  oPanel.Text := 'Ready';
  oPanel := StatusBar.Panels.Add;
  oPanel.Kind := spkIndicator;
  oPanel.AutoSize := True;
  oPanel.Text := 'Saved';
```

```
  oPanel.IndicatorState := sisOk;

  Memo := TMemo.Create(Self);
  Memo.Parent := Self;
  Memo.Align := alClient;
end;

procedure TMainForm.ToolbarItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcToolbarItem);
begin
  StatusBar.SetPanelText(0, aItem.Caption + ' clicked');
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLToolbar
- TsgcVCLStatusBar
- TsgcToolbarItem
- Tipi di elemento
- Pannelli di stato

Avvio rapido FMX

I controlli FireMonkey richiedono Delphi XE6 o successivo. Si usano esattamente come quelli VCL: inserire un **TsgcFMXToolbar**, allineato in alto per impostazione predefinita, e un **TsgcFMXStatusBar**, allineato in basso, riempire **Items** e **Panels** con l'editor di collezioni e gestire **OnItemClick**. Un tocco su un pulsante funziona come un clic.

Nel codice

```
uses
  System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types, FMX.Memo,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_FMX;

procedure TMainForm.CreateBars;
var
  oItem: TsgcToolbarItem;
  oPanel: TsgcStatusBarPanel;
begin
  // the toolbar, aligned to the top by default; its height follows ButtonSize
  Toolbar := TsgcFMXToolbar.Create(Self);
  Toolbar.Parent := Self;
  Toolbar.Theme := utDark;
  Toolbar.OnItemClick := ToolbarItemClick;
  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Caption := 'Open';
  oItem.Glyph := 'O';
  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikToggle;
  oItem.Caption := 'Wrap';
  oItem.Glyph := 'W';

  // the status bar, aligned to the bottom by default
  StatusBar := TsgcFMXStatusBar.Create(Self);
  StatusBar.Parent := Self;
  StatusBar.Theme := utDark;
  oPanel := StatusBar.Panels.Add;
  oPanel.Spring := True;
  oPanel.Text := 'Ready';
  oPanel := StatusBar.Panels.Add;
  oPanel.Kind := spkProgress;
  oPanel.Width := 120;

  Memo := TMemo.Create(Self);
  Memo.Parent := Self;
  Memo.Align := TAlignLayout.Client;
end;

procedure TMainForm.ToolbarItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcToolbarItem);
begin
  if aItem.Kind = tikToggle then
    Memo.WordWrap := aItem.Down
  else
    StatusBar.SetPanelText(0, aItem.Caption + ' clicked');
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXToolbar
- TsgcFMXStatusBar
- Piattaforme

Avvio rapido C++Builder

Installare i pacchetti sgcToolbar per la propria versione di C++Builder, aggiungere `sgcUI\Source` e la cartella delle unit compilate, ad esempio `sgcUI\LibD13\win32` (`sgcUI\LibD13\win64` per il 64 bit), ai percorsi di include e di libreria del progetto, e usare i componenti dalla pagina **SGC Toolbar** della palette esattamente come in Delphi. L'installer aggiunge automaticamente entrambi i percorsi all'IDE. Gli header .hpp e i file .lib generati di sgcToolbar e sgcUICore si trovano in quell'unica cartella, quindi sgcUICore non richiede un percorso proprio.

Nel codice

OnItemClick è un evento closure, quindi il suo gestore è una funzione membro __fastcall di una classe.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Demo
- Piattaforme

Demo

Le demo si trovano nella cartella **Demos** dell'installazione, con i progetti Delphi in Demos\Delphi e i port C++Builder delle demo VCL in Demos\CBuilder. Ogni cartella di demo ha un readme.html che spiega cosa fa la demo e come funziona.

Demo	Componenti	Cosa mostra
EditorShell	TsgcVCLToolbar, TsgcVCLStatusBar, TActionList	La shell di un piccolo editor di testo: i pulsanti Nuovo, Apri e Salva collegati ad azioni, i toggle Grassetto e Corsivo, un gruppo a scelta esclusiva Sinistra, Centro e Destra, un menu a discesa Zoom, uno spaziatore, un toggle per il tema scuro e un menu di overflow, e una barra di stato con la posizione del cursore e un indicatore di stato di salvataggio. Delphi e C++Builder, Win32 e Win64. I collegamenti alle azioni e il menu di overflow non fanno parte dell'edizione Community, quindi questa demo non si compila con essa.
EditorShellFMX	TsgcFMXToolbar, TsgcFMXStatusBar, TActionList	La demo EditorShell per FireMonkey, con gli stessi elementi, azioni e pannelli. Delphi, Win32 e Win64. Richiede anch'essa una build Registered o Trial.
LiveStatus	TsgcVCLStatusBar, TsgcVCLToolbar, TThread	Un thread di lavoro simula un download e aggiorna direttamente un pannello di testo Spring, un pannello di progresso, un pannello indicatore e un contatore AutoSize con SetPanelText, SetProgress e SetIndicator, senza Synchronize. Delphi e C++Builder, Win32 e Win64.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Aggiornamenti thread-safe
- Collegamenti alle azioni

TsgcVCLToolbar

Unit: sgcToolbar_VCL
TsgcVCLToolbar è la barra degli strumenti VCL, solo per Windows. Per impostazione predefinita è allineata in alto e mostra i propri Items da sinistra a destra: vedere Tipi di elemento. Gestisce il mouse, la tastiera, i suggerimenti degli elementi, i menu a discesa e il menu di overflow. La sua altezza segue ButtonSize e Padding, moltiplicati per PPI / 96.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Items	TsgcToolbarItems	Gli elementi, in ordine di visualizzazione. Vedere TsgcToolbarItems.
ShowCaptions	Boolean	Disegna la didascalia accanto all'icona. Quando è False i pulsanti con un'icona mostrano solo l'icona e la didascalia diventa il suggerimento. Un elemento senza Glyph e ImageIndex mostra sempre la propria didascalia. Predefinito True.
ButtonSize	Integer	Altezza di un pulsante, e larghezza di un pulsante senza didascalia, in pixel logici. Predefinito 32.
Spacing	Integer	Distanza tra due elementi in pixel logici. Predefinito 4.
Padding	Integer	Spazio attorno ai pulsanti in pixel logici. L'altezza della barra è ButtonSize più due volte Padding. Predefinito 6.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom, che usa i colori chiari. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Colore dell'anello del focus e di un toggle premuto, come $AARRGGBB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
Images	TCustomImageList	La lista di immagini per l'ImageIndex degli elementi. Ogni immagine viene convertita una sola volta in ARGB non premoltiplicato e memorizzata nella cache finché la lista non cambia. Vedere Immagini e glifi.
Model	TsgcToolbarModel (public, sola lettura)	Il modello della barra. Vedere TsgcToolbarModel.
OverflowMenu	TPopupMenu (public, sola lettura)	Il menu del pulsante di overflow, ricostruito ogni volta che viene mostrato. Non disponibile nell'edizione Community. Vedere Overflow.
MaxFPS	Integer	Il limite di frequenza dei fotogrammi della base di controlli sgcUICore.

Sono pubblicati anche i consueti membri dei controlli: **Align** (predefinito alTop), **Anchors**, **Constraints**, **Enabled**, **ParentShowHint**, **PopupMenu**, **ShowHint**, **TabOrder**, **TabStop** (predefinito False), **Visible**, OnClick, OnContextPopup, OnEnter, OnExit, OnMouseDown, OnMouseMove, OnMouseUp e OnResize.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ItemAtPos(X, Y: Integer)	Integer	L'indice dell'elemento in un punto del controllo, CS_TOOLBAR_HIT_OVERFLOW (-2) per il pulsante di overflow oppure CS_TOOLBAR_HIT_NONE (-1). Separatori e spaziatori non vengono mai colpiti.
ItemRect(aIndex: Integer)	TRect	Il rettangolo di un elemento in coordinate del controllo, oppure un rettangolo vuoto quando l'elemento non è sulla barra.
OverflowRect	TRect	Il rettangolo del pulsante di overflow, vuoto quando non c'è overflow.
ClickItem(aIndex: Integer)		Attiva un elemento come farebbe un clic: commuta un toggle, genera OnItemClick, esegue l'OnClick dell'elemento o la sua Action e mostra il menu di un elemento a discesa.
InitiateAction		Permette a ogni elemento con una Action di aggiornarsi. Il framework la chiama in idle.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnItemClick	TsgcToolbarItemEvent	Un pulsante, toggle o elemento a discesa abilitato è stato cliccato, toccato, scelto nel menu di overflow o attivato con Invio o Spazio. Down di un toggle è già cambiato. L'OnClick dell'elemento o la sua Action vengono eseguiti dopo questo evento.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
var
  vIndex: Integer;
  vRect: TRect;
  vPoint: TPoint;
begin
  Toolbar.ShowCaptions := False;       // icons only; the caption becomes the hint
  Toolbar.ButtonSize := 28;            // the height follows: 28 + 2 x Padding
  vPoint := Toolbar.ScreenToClient(Mouse.CursorPos);
  vIndex := Toolbar.ItemAtPos(vPoint.X, vPoint.Y);
  if vIndex >= 0 then
  begin
    vRect := Toolbar.ItemRect(vIndex);
    Caption := Format('%s at x=%d', [Toolbar.Items[vIndex].Caption, vRect.Left]);
  end
  else if vIndex = CS_TOOLBAR_HIT_OVERFLOW then
    Caption := 'The overflow button';
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXToolbar
- TsgcToolbarItem
- TsgcToolbarModel

- Avvio rapido VCL

TsgcFMXToolbar

Unit: sgcToolbar_FMX (Delphi XE6 o successivo)
TsgcFMXToolbar è la barra degli strumenti FireMonkey con le stesse proprietà, metodi ed eventi di TsgcVCLToolbar. Per impostazione predefinita è allineata in alto e la sua altezza è ButtonSize più due volte Padding, in unità logiche. Gestisce il mouse e il tocco, la tastiera quando può ricevere il focus, e mostra il TPopupMenu FireMonkey di un elemento a discesa e del pulsante di overflow.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Items	TsgcToolbarItems	Gli elementi, in ordine di visualizzazione. Vedere TsgcToolbarItems.
ShowCaptions	Boolean	Disegna la didascalia accanto all'icona. Quando è False i pulsanti con un'icona mostrano solo l'icona e la didascalia diventa il suggerimento. Un elemento senza Glyph e ImageIndex mostra sempre la propria didascalia. Predefinito True.
ButtonSize	Integer	Altezza di un pulsante, e larghezza di un pulsante senza didascalia, in pixel logici. Predefinito 32.
Spacing	Integer	Distanza tra due elementi in pixel logici. Predefinito 4.
Padding	Integer	Spazio attorno ai pulsanti in pixel logici. L'altezza della barra è ButtonSize più due volte Padding. Predefinito 6.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom, che usa i colori chiari. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Colore dell'anello del focus e di un toggle premuto, come $AARRGGBB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
Images	TCustomImageList	La lista di immagini per l'ImageIndex degli elementi. Richiede XE8 o successivo, e le immagini vengono disegnate a 16 x 16 pixel logici. Vedere Immagini e glifi.
Model	TsgcToolbarModel (public, sola lettura)	Il modello della barra. Vedere TsgcToolbarModel.
OverflowMenu	TPopupMenu (public, sola lettura)	Il menu del pulsante di overflow, ricostruito ogni volta che viene mostrato. Non disponibile nell'edizione Community. Vedere Overflow.
MaxFPS	Integer	Il limite di frequenza dei fotogrammi della base di controlli sgcUICore.

Sono pubblicati anche i consueti membri dei controlli FireMonkey: **Align** (predefinito Top), **Anchors**, **CanFocus** (predefinito False), **Cursor**, **Enabled**, **HitTest**, **Locked**, **Margins**, **Opacity**, **PopupMenu**, **Position**, **TabOrder**, **Visible**, **Width** e, da 10.1 Berlin in poi, **TabStop**, **ParentShowHint** e **ShowHint**. Gli eventi comprendono OnClick, OnEnter, OnExit, OnKeyDown, OnKeyUp, gli eventi del mouse, OnPainting, OnPaint e OnResize.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ItemAtPos(X, Y: Single)	Integer	L'indice dell'elemento in un punto del controllo, CS_TOOLBAR_HIT_OVERFLOW (-2) per il pulsante di overflow oppure CS_TOOLBAR_HIT_NONE (-1). Separatori e spaziatori non vengono mai colpiti.
ItemRect(aIndex: Integer)	TRectF	Il rettangolo di un elemento in coordinate del controllo, oppure un rettangolo vuoto quando l'elemento non è sulla barra.
OverflowRect	TRectF	Il rettangolo del pulsante di overflow, vuoto quando non c'è overflow.
ClickItem(aIndex: Integer)		Attiva un elemento come farebbe un clic: commuta un toggle, genera OnItemClick, esegue l'OnClick dell'elemento o la sua Action e mostra il menu di un elemento a discesa.
InitiateAction		Permette a ogni elemento con una Action di aggiornarsi. Il framework la chiama in idle.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnItemClick	TsgcToolbarItemEvent	Un pulsante, toggle o elemento a discesa abilitato è stato cliccato, toccato, scelto nel menu di overflow o attivato con Invio o Spazio. Down di un toggle è già cambiato. L'OnClick dell'elemento o la sua Action vengono eseguiti dopo questo evento.

Esempio

```
uses
  System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types, FMX.Memo,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_FMX;

procedure TMainForm.CreateBars;
var
  oItem: TsgcToolbarItem;
  oPanel: TsgcStatusBarPanel;
begin
  // the toolbar, aligned to the top by default; its height follows ButtonSize
  Toolbar := TsgcFMXToolbar.Create(Self);
  Toolbar.Parent := Self;
  Toolbar.Theme := utDark;
  Toolbar.OnItemClick := ToolbarItemClick;
  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Caption := 'Open';
  oItem.Glyph := 'O';
  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikToggle;
  oItem.Caption := 'Wrap';
  oItem.Glyph := 'W';

  // the status bar, aligned to the bottom by default
  StatusBar := TsgcFMXStatusBar.Create(Self);
  StatusBar.Parent := Self;
  StatusBar.Theme := utDark;
  oPanel := StatusBar.Panels.Add;
  oPanel.Spring := True;
```

```
  oPanel.Text := 'Ready';
  oPanel := StatusBar.Panels.Add;
  oPanel.Kind := spkProgress;
  oPanel.Width := 120;

  Memo := TMemo.Create(Self);
  Memo.Parent := Self;
  Memo.Align := TAlignLayout.Client;
end;

procedure TMainForm.ToolbarItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcToolbarItem);
begin
  if aItem.Kind = tikToggle then
    Memo.WordWrap := aItem.Down
  else
    StatusBar.SetPanelText(0, aItem.Caption + ' clicked');
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLToolbar
- Avvio rapido FMX
- Piattaforme

TsgcVCLStatusBar

Unit: sgcToolbar_VCL
TsgcVCLStatusBar è la barra di stato VCL, solo per Windows. Per impostazione predefinita è allineata in basso e mostra i propri Panels: pannelli di testo, di progresso e di indicatore, fissi, AutoSize o Spring. Mostra l'Hint del pannello sotto il mouse e la sua maniglia di ridimensionamento ridimensiona il form. Qualsiasi thread può aggiornare i pannelli con i tre setter thread-safe.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Panels	TsgcStatusBarPanels	I pannelli, da sinistra a destra. Vedere TsgcStatusBarPanels.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom, che usa i colori chiari. I colori degli indicatori seguono il tema.
AccentColor	TsgcUIColor	Colore delle barre di progresso, come $AARRGGBB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
SizeGrip	Boolean	Disegna la maniglia di ridimensionamento all'estremità destra. Ridimensiona il form padre quando il form ha un bordo ridimensionabile e non è ingrandito. Predefinito True. Vedere Maniglia di ridimensionamento.
Height	Integer	Altezza della barra, 24 pixel logici per impostazione predefinita.
Model	TsgcStatusBarModel (public, sola lettura)	Il modello della barra. Vedere TsgcStatusBarModel.
MaxFPS	Integer	Il limite di frequenza dei fotogrammi della base di controlli sgcUICore.

Sono pubblicati anche i consueti membri dei controlli: **Align** (predefinito alBottom), **Anchors**, **Constraints**, **Enabled**, **ParentShowHint**, **PopupMenu**, **ShowHint**, **Visible**, OnClick, OnContextPopup, OnMouseDown, OnMouseMove, OnMouseUp e OnResize.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SetPanelText(aIndex: Integer; const aText: string)		Imposta il Text di un pannello. Thread-safe, un indice non valido viene ignorato. Vedere Aggiornamenti thread-safe.
SetProgress(aIndex, aValue: Integer)		Imposta il Progress (da 0 a 100) di un pannello. Thread-safe.
SetIndicator(aIndex: Integer; aState: TsgcStatusIndicatorState)		Imposta l'IndicatorState di un pannello. Thread-safe.
PanelAtPos(X, Y: Integer)	Integer	L'indice del pannello in un punto del controllo, oppure -1.

PanelRect(aIndex: Integer)	TRect	Il rettangolo di un pannello in coordinate del controllo.
GripRect	TRect	Il rettangolo della maniglia di ridimensionamento, vuoto quando SizeGrip è False.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnPanelClick	TsgcStatusBarPanelEvent	Un pannello è stato cliccato o toccato. aPanel è il pannello.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
procedure TFeatureForm.StatusBarEvents;
begin
  StatusBar.ShowHint := True;          // shows the Hint of the panel under the mouse
  StatusBar.OnPanelClick := StatusPanelClick;
end;

procedure TFeatureForm.StatusPanelClick(Sender: TObject;
  aPanel: TsgcStatusBarPanel);
begin
  if aPanel.Kind = spkIndicator then
    ShowMessage(aPanel.Text);
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXStatusBar
- TsgcStatusBarPanel
- Aggiornamenti thread-safe
- TsgcStatusBarModel

TsgcFMXStatusBar

Unit: sgcToolbar_FMX (Delphi XE6 o successivo)
TsgcFMXStatusBar è la barra di stato FireMonkey con le stesse proprietà, metodi ed eventi di TsgcVCLStatusBar. Per impostazione predefinita è allineata in basso. I setter thread-safe accodano la ripittura al thread principale. La maniglia di ridimensionamento viene disegnata, ma non ridimensiona il form.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Panels	TsgcStatusBarPanels	I pannelli, da sinistra a destra. Vedere TsgcStatusBarPanels.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom, che usa i colori chiari. I colori degli indicatori seguono il tema.
AccentColor	TsgcUIColor	Colore delle barre di progresso, come $AARRGGBB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
SizeGrip	Boolean	Disegna la maniglia di ridimensionamento all'estremità destra. FireMonkey non ha un hit test dell'area non client, quindi la maniglia non ridimensiona il form. Predefinito True. Vedere Maniglia di ridimensionamento.
Height	Single	Altezza della barra, 24 pixel logici per impostazione predefinita.
Model	TsgcStatusBarModel (public, sola lettura)	Il modello della barra. Vedere TsgcStatusBarModel.
MaxFPS	Integer	Il limite di frequenza dei fotogrammi della base di controlli sgcUICore.

Sono pubblicati anche i consueti membri dei controlli FireMonkey: **Align** (predefinito Bottom), **Anchors**, **Cursor**, **Enabled**, **HitTest**, **Locked**, **Margins**, **Opacity**, **PopupMenu**, **Position**, **Visible**, **Width** e, da 10.1 Berlin in poi, **Size**, **ParentShowHint** e **ShowHint**. Gli eventi comprendono OnClick, gli eventi del mouse, OnPainting, OnPaint e OnResize.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SetPanelText(aIndex: Integer; const aText: string)		Imposta il Text di un pannello. Thread-safe, un indice non valido viene ignorato. Vedere Aggiornamenti thread-safe.
SetProgress(aIndex, aValue: Integer)		Imposta il Progress (da 0 a 100) di un pannello. Thread-safe.
SetIndicator(aIndex: Integer; aState: TsgcStatusIndicatorState)		Imposta l'IndicatorState di un pannello. Thread-safe.
PanelAtPos(X, Y: Single)	Integer	L'indice del pannello in un punto del controllo, oppure -1.

PanelRect(aIndex: Integer)	TRectF	Il rettangolo di un pannello in coordinate del controllo.
GripRect	TRectF	Il rettangolo della maniglia di ridimensionamento, vuoto quando SizeGrip è False.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnPanelClick	TsgcStatusBarPanelEvent	Un pannello è stato cliccato o toccato. aPanel è il pannello.

Esempio

La parte relativa alla barra di stato dell'avvio rapido FireMonkey: un pannello di testo Spring e un pannello di progresso.

```
uses
  System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types, FMX.Memo,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_FMX;

procedure TMainForm.CreateBars;
var
  oItem: TsgcToolbarItem;
  oPanel: TsgcStatusBarPanel;
begin
  // the toolbar, aligned to the top by default; its height follows ButtonSize
  Toolbar := TsgcFMXToolbar.Create(Self);
  Toolbar.Parent := Self;
  Toolbar.Theme := utDark;
  Toolbar.OnItemClick := ToolbarItemClick;
  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Caption := 'Open';
  oItem.Glyph := 'O';
  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikToggle;
  oItem.Caption := 'Wrap';
  oItem.Glyph := 'W';

  // the status bar, aligned to the bottom by default
  StatusBar := TsgcFMXStatusBar.Create(Self);
  StatusBar.Parent := Self;
  StatusBar.Theme := utDark;
  oPanel := StatusBar.Panels.Add;
  oPanel.Spring := True;
  oPanel.Text := 'Ready';
  oPanel := StatusBar.Panels.Add;
  oPanel.Kind := spkProgress;
  oPanel.Width := 120;

  Memo := TMemo.Create(Self);
  Memo.Parent := Self;
  Memo.Align := TAlignLayout.Client;
end;

procedure TMainForm.ToolbarItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcToolbarItem);
begin
  if aItem.Kind = tikToggle then
    Memo.WordWrap := aItem.Down
  else
    StatusBar.SetPanelText(0, aItem.Caption + ' clicked');
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLStatusBar
- Avvio rapido FMX
- Maniglia di ridimensionamento

TsgcToolbarItem

Unit: sgcToolbar_Model
TsgcToolbarItem è un elemento di una barra degli strumenti, un TCollectionItem di TsgcToolbarItems. La stessa classe è usata dalle barre VCL e FMX.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Kind	TsgcToolbarItemKind	tikButton (predefinito), tikToggle, tikDropdown, tikSeparator, tikSpacer o tikLabel. Vedere Tipi di elemento.
Caption	string	Il testo dell'elemento.
Glyph	string	Un breve testo disegnato nello slot dell'icona quando l'elemento non ha un'immagine, per esempio B per Bold.
ImageIndex	Integer	Indice in Images della barra, -1 (predefinito) per nessuna immagine.
Hint	string	Il suggerimento dell'elemento. Quando è vuoto e le didascalie sono nascoste, il suggerimento è Caption.
Enabled	Boolean	Un elemento disabilitato viene disegnato attenuato e ignora il mouse e la tastiera. Predefinito True.
Visible	Boolean	Un elemento nascosto non occupa spazio. Predefinito True.
Down	Boolean	Lo stato di un elemento tikToggle. Con GroupIndex maggiore di 0, impostare Down azzera gli altri elementi dello stesso gruppo. Predefinito False.
GroupIndex	Integer	I pulsanti con lo stesso GroupIndex maggiore di 0 formano un gruppo a scelta esclusiva. Predefinito 0. Vedere Pulsanti a due stati e gruppi a scelta esclusiva.
Width	Integer	Larghezza in pixel logici, 0 (predefinito) per automatica. Per uno spaziatore è la larghezza minima.
Tag	Integer	Un valore libero per il vostro codice.
DropdownMenu	TComponent	Il menu popup di un elemento tikDropdown: un TPopupMenu VCL su TsgcVCLToolbar, un TPopupMenu FireMonkey su TsgcFMXToolbar. La barra azzera il riferimento quando il menu viene liberato. Vedere Menu a discesa.
Action	TBasicAction	Un'azione collegata. Caption, Enabled, Visible, Hint, ImageIndex e Checked (Down di un toggle) la seguono, e un clic la esegue a meno che sia assegnato OnClick. Non disponibile nell'edizione Community. Vedere Collegamenti alle azioni.
BoundsRect	TsgcUIRect (public, sola lettura)	Il rettangolo dell'ultimo layout, in pixel del dispositivo.

Shown	Boolean (public, sola lettura)	True quando l'ultimo layout ha collocato l'elemento sulla barra.
InOverflow	Boolean (public, sola lettura)	True quando l'ultimo layout ha spostato l'elemento nell'elenco di overflow.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Click(aComponent: TComponent = nil)		Esegue OnClick se è assegnato, altrimenti l'Action collegata con aComponent come ActionComponent. Non commuta un toggle né genera OnItemClick, per questo usare ClickItem della barra.
InitiateAction		Permette all'Action collegata di aggiornarsi. Nessun effetto senza Action.
IsButton	Boolean	True per i tipi su cui si può fare clic: tikButton, tikToggle e tikDropdown.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnClick	TNotifyEvent	L'elemento è stato attivato. Sender è l'elemento. Viene eseguito dopo OnItemClick della barra.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
var
  oItem: TsgcToolbarItem;
begin
  oItem := Toolbar.Items.Add;          // tikButton is the default kind
  oItem.Caption := 'Save';
  oItem.Glyph := 'S';

  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikToggle;             // stays down until clicked again
  oItem.Caption := 'Bold';
  oItem.Glyph := 'B';

  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikDropdown;           // shows its DropdownMenu
  oItem.Caption := 'Zoom';

  Toolbar.Items.Add.Kind := tikSeparator;  // a vertical line

  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikLabel;              // text only, never clicked
  oItem.Caption := 'Find:';

  oItem := Toolbar.Items.Add;
```

```
  oItem.Kind := tikSpacer;              // shares the free width
  oItem.Width := 16;                    // minimum width, logical pixels
end;
```

Vedere anche

- TsgcToolbarItems
- Tipi di elemento
- Pulsanti a due stati e gruppi a scelta esclusiva

TsgcToolbarItems

Unit: sgcToolbar_Model
TsgcToolbarItems è la collezione di TsgcToolbarItem di una barra degli strumenti e di TsgcToolbarModel. La modifica di un elemento aggiorna la barra.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Items[Index: Integer]	TsgcToolbarItem	L'elemento in posizione Index. È la proprietà predefinita, quindi Toolbar.Items[0] è il primo elemento.
Count	Integer	Il numero di elementi.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Add	TsgcToolbarItem	Aggiunge un elemento tikButton in fondo e lo restituisce.
Delete(Index: Integer)		Rimuove un elemento.
Clear		Rimuove tutti gli elementi.

Per modificare molti elementi con una sola ripittura, racchiudere le modifiche tra BeginUpdate e EndUpdate del modello.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
var
  i: Integer;
begin
  // disables every clickable item with Tag 1, in one repaint
  Toolbar.Model.BeginUpdate;
  try
    for i := 0 to Toolbar.Items.Count - 1 do
      if Toolbar.Items[i].IsButton and (Toolbar.Items[i].Tag = 1) then
        Toolbar.Items[i].Enabled := False;
  finally
    Toolbar.Model.EndUpdate;
  end;
  Toolbar.Items.Delete(Toolbar.Items.Count - 1);
end;
```

Vedere anche

- TsgcToolbarItem
- TsgcToolbarModel

TsgcStatusBarPanel

Unit: sgcToolbar_Model
TsgcStatusBarPanel è un pannello di una barra di stato, un TCollectionItem di TsgcStatusBarPanels. Text, Progress e IndicatorState sono protetti dal lock del modello.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Kind	TsgcStatusPanelKind	spkText (predefinito), spkProgress o spkIndicator. Vedere Progresso e indicatori.
Text	string	Il testo di un pannello di testo o indicatore.
Width	Integer	Larghezza in pixel logici quando non è impostato né AutoSize né Spring. Predefinito 100.
AutoSize	Boolean	La larghezza segue il testo e il punto di un indicatore. Predefinito False.
Spring	Boolean	I pannelli Spring si dividono la larghezza lasciata dagli altri. Predefinito False. Vedere Pannelli di stato.
Alignment	TAlignment	taLeftJustify (predefinito), taCenter o taRightJustify.
Progress	Integer	Il valore di un pannello spkProgress, da 0 a 100. Predefinito 0.
IndicatorState	TsgcStatusIndicatorState	Lo stato di un pannello spkIndicator: sisOff (predefinito), sisOk, sisWarning o sisError.
Hint	string	Il suggerimento mostrato sopra il pannello.
Tag	Integer	Un valore libero per il vostro codice.
BoundsRect	TsgcUIRect (public, sola lettura)	Il rettangolo dell'ultimo layout, in pixel del dispositivo.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
var
  oPanel: TsgcStatusBarPanel;
begin
  StatusBar.Panels.Clear;

  oPanel := StatusBar.Panels.Add;      // Spring: takes the width that is left
  oPanel.Spring := True;
  oPanel.Text := 'Ready';

  oPanel := StatusBar.Panels.Add;      // AutoSize: as wide as its text
  oPanel.AutoSize := True;
  oPanel.Text := 'UTF-8';

  oPanel := StatusBar.Panels.Add;      // fixed: Width logical pixels
  oPanel.Width := 110;
```

```
  oPanel.Alignment := taRightJustify;
  oPanel.Text := 'Ln 1, Col 1';
  oPanel.Hint := 'Caret position';
end;
```

Vedere anche

- TsgcStatusBarPanels
- Pannelli di stato
- Progresso e indicatori

TsgcStatusBarPanels

Unit: sgcToolbar_Model
TsgcStatusBarPanels è la collezione di TsgcStatusBarPanel di una barra di stato e di TsgcStatusBarModel.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Items[Index: Integer]	TsgcStatusBarPanel	Il pannello in posizione Index. È la proprietà predefinita, quindi StatusBar.Panels[0] è il primo pannello.
Count	Integer	Il numero di pannelli.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Add	TsgcStatusBarPanel	Aggiunge un pannello spkText in fondo e lo restituisce.
Delete(Index: Integer)		Rimuove un pannello.
Clear		Rimuove tutti i pannelli.

Aggiungere, eliminare e configurare i pannelli dal thread principale. Da un thread di lavoro usare SetPanelText, SetProgress e SetIndicator della barra, vedere Aggiornamenti thread-safe.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
var
  i: Integer;
begin
  // resets every indicator panel
  for i := 0 to StatusBar.Panels.Count - 1 do
    if StatusBar.Panels[i].Kind = spkIndicator then
      StatusBar.SetIndicator(i, sisOff);
end;
```

Vedere anche

- TsgcStatusBarPanel
- TsgcStatusBarModel

TsgcToolbarModel

Unit: sgcToolbar_Model
TsgcToolbarModel è il modello indipendente dal framework di una barra degli strumenti. Ogni barra degli strumenti ne possiede uno, disponibile tramite la proprietà **Model**, e un modello creato nel codice disegna una barra degli strumenti senza finestra. Le dimensioni sono in pixel logici. Layout le moltiplica per la scala, e ogni rettangolo calcolato è in pixel del dispositivo.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Items, ShowCaptions, ButtonSize, Spacing, Padding, Theme, AccentColor		Le proprietà published della barra degli strumenti, vedere TsgcVCLToolbar.
HotIndex, PressedIndex, FocusedIndex	Integer	Lo stato di interazione: un indice di elemento, CS_TOOLBAR_HIT_OVERFLOW per il pulsante di overflow, oppure -1.
HasOverflow	Boolean (sola lettura)	True quando l'ultimo layout ha spostato degli elementi nell'elenco di overflow.
OverflowCount	Integer (sola lettura)	Il numero di elementi nell'elenco di overflow.
OverflowItem[Index: Integer]	TsgcToolbarItem (sola lettura)	Un elemento dell'elenco di overflow.
OverflowRect	TsgcUIRect (sola lettura)	Il pulsante di overflow dell'ultimo layout, in pixel del dispositivo.
Owner	TPersistent	Il componente proprietario del modello, usato per il percorso del nome in fase di progettazione.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Layout(aWidth, aHeight: Integer; aScale: Double; aMeasure or aCanvas)		Calcola i rettangoli degli elementi per una barra di aWidth per aHeight pixel del dispositivo. aMeasure (un TsgcToolbarMeasureEvent) o aCanvas misura il testo; con un measure nil si usa una stima di 0,55 volte la dimensione del font per carattere. Gli spaziatori si dividono la larghezza libera. Con il menu di overflow gli elementi che non entrano passano nell'elenco di overflow, altrimenti vengono tagliati.

HitTest(aX, aY: Double)	Integer	L'elemento in un punto dell'ultimo layout, CS_TOOLBAR_HIT_OVERFLOW o CS_TOOLBAR_HIT_NONE.
Render(aCanvas; aWidth, aHeight: Integer; aScale: Double = 1)		Disegna la barra su un canvas sgcUICore, usando OnGetImage per le immagini.
SaveToPNG, SaveToSVG(aFileName or aStream; aWidth, aHeight: Integer; aScale: Double = 1)		Scrive la barra come immagine. Vedere Rendering headless.
BeginUpdate, EndUpdate		Raggruppa le modifiche in un unico OnChange.
GetAccent	TsgcUIColor	AccentColor, oppure l'accento del tema quando è 0.
ShowsCaption(aItem)	Boolean	True quando l'elemento disegna la propria didascalia: ShowCaptions, oppure l'elemento non ha icona.
HasIcon(aItem)	Boolean	True quando l'elemento ha un Glyph o un ImageIndex.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Il modello è cambiato. Le barre si ridisegnano di conseguenza.
OnGetImage	TsgcToolbarImageEvent	Restituisce l'immagine di un ImageIndex come TsgcUIImage per Render e per l'output headless.

Esempio

Layout e HitTest senza un controllo, come fa un test o un server.

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model;

var
  oModel: TsgcToolbarModel;
  vMeasure: TsgcToolbarMeasureEvent;
  vIndex: Integer;
begin
  oModel := TsgcToolbarModel.Create;
  try
    oModel.BeginUpdate;
    try
      oModel.ShowCaptions := False;
      oModel.ButtonSize := 28;
      oModel.Items.Add.Caption := 'Cut';
      oModel.Items.Add.Caption := 'Copy';
      oModel.Items.Add.Caption := 'Paste';
      oModel.Items[0].Glyph := 'X';
      oModel.Items[1].Glyph := 'C';
      oModel.Items[2].Glyph := 'V';
    finally
      oModel.EndUpdate;
```

```
    end;
    // nil measures the text with an estimate; a TsgcUICanvas measures it exactly
    vMeasure := nil;
    oModel.Layout(200, 40, 1, vMeasure);
    vIndex := oModel.HitTest(50, 20);
    if vIndex >= 0 then
      WriteLn('hit ', oModel.Items[vIndex].Caption, ' from x=',
        oModel.Items[vIndex].BoundsRect.Left:0:0);
    WriteLn('overflow items: ', oModel.OverflowCount);
  finally
    oModel.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLToolbar
- Rendering headless
- Architettura

TsgcStatusBarModel

Unit: sgcToolbar_Model
TsgcStatusBarModel è il modello indipendente dal framework di una barra di stato. Ogni barra di stato ne possiede uno, disponibile tramite la proprietà **Model**. I suoi tre setter sono thread-safe: acquisiscono il lock del modello, modificano il valore e generano OnChange dal thread chiamante, e solo se il valore è cambiato. Tutte le altre proprietà sono pensate per il thread principale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Panels, Theme, AccentColor, SizeGrip		Le proprietà published della barra di stato, vedere TsgcVCLStatusBar.
GripRect	TsgcUIRect (sola lettura)	La maniglia di ridimensionamento dell'ultimo layout in pixel del dispositivo, vuota quando SizeGrip è False.
Owner	TPersistent	Il componente proprietario del modello, usato per il percorso del nome in fase di progettazione.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SetPanelText, SetProgress, SetIndicator		I setter thread-safe. Un indice non valido viene ignorato.
Layout(aWidth, aHeight: Integer; aScale: Double; aMeasure or aCanvas)		Calcola i rettangoli dei pannelli: prima le larghezze fisse, poi i pannelli AutoSize in base al testo, poi i pannelli Spring si dividono ciò che resta, mai sotto 0. La maniglia di ridimensionamento viene riservata a destra quando SizeGrip è True.
HitTest(aX, aY: Double)	Integer	Il pannello in un punto dell'ultimo layout, oppure -1.
Render, SaveToPNG, SaveToSVG		Disegnano la barra su un canvas o la scrivono come immagine, come per TsgcToolbarModel.
GetIndicatorColor(aState)	TsgcUIColor	Il colore di uno stato dell'indicatore nel tema corrente.
GetAccent	TsgcUIColor	AccentColor, oppure l'accento del tema quando è 0.
BeginUpdate, EndUpdate		Raggruppa le modifiche in un unico OnChange.
Lock, Unlock		Il lock che protegge Text, Progress e IndicatorState.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Il modello è cambiato. Dopo un setter thread-safe viene generato nel thread chiamante, e le barre trasferiscono la ripittura al thread principale.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model;

var
  oModel: TsgcStatusBarModel;
begin
  oModel := TsgcStatusBarModel.Create;
  try
    oModel.Theme := utDark;
    oModel.SizeGrip := False;
    oModel.Panels.Add.Spring := True;
    oModel.Panels.Add.Kind := spkIndicator;
    // thread-safe setters: an index out of range is ignored
    oModel.SetPanelText(0, 'Connected to feed');
    oModel.SetIndicator(1, sisWarning);
    WriteLn('warning colour: ', IntToHex(oModel.GetIndicatorColor(sisWarning), 8));
    oModel.SaveToSVG('status_dark.svg', 400, 24);
  finally
    oModel.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLStatusBar
- Aggiornamenti thread-safe
- Rendering headless

Tipi di elemento

Il **Kind** di un TsgcToolbarItem stabilisce come viene disegnato e come reagisce. Gli elementi sono disposti da sinistra a destra nell'ordine della collezione, con Spacing pixel logici tra loro.

Kind	Comportamento
tikButton	Il tipo predefinito. Un clic genera OnItemClick della barra, poi OnClick dell'elemento o la sua Action.
tikToggle	Un pulsante che resta premuto. Un clic commuta Down prima che venga generato OnItemClick. Con GroupIndex maggiore di 0 è un pulsante di scelta esclusiva, vedere Pulsanti a due stati e gruppi a scelta esclusiva.
tikDropdown	Un pulsante con una piccola freccia che mostra il proprio DropdownMenu sotto il pulsante. Vedere Menu a discesa.
tikSeparator	Una sottile linea verticale. Non si può mai cliccare.
tikSpacer	Un elemento vuoto che occupa la larghezza libera della barra, condivisa con gli altri spaziatori. Spinge a destra gli elementi che lo seguono. Width è la sua larghezza minima.
tikLabel	Una didascalia senza pulsante, per esempio prima di un campo di modifica. Non si può mai cliccare.

Un pulsante disegna la propria icona (l'immagine di ImageIndex, oppure il testo di Glyph) e la propria Caption. Con ShowCaptions False viene disegnata solo l'icona e la didascalia diventa il suggerimento. Un elemento senza icona disegna sempre la propria didascalia. Width maggiore di 0 fissa la larghezza di un elemento in pixel logici.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

var
  oItem: TsgcToolbarItem;
begin
  oItem := Toolbar.Items.Add;          // tikButton is the default kind
  oItem.Caption := 'Save';
  oItem.Glyph := 'S';

  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikToggle;             // stays down until clicked again
  oItem.Caption := 'Bold';
  oItem.Glyph := 'B';

  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikDropdown;           // shows its DropdownMenu
  oItem.Caption := 'Zoom';

  Toolbar.Items.Add.Kind := tikSeparator;  // a vertical line

  oItem := Toolbar.Items.Add;
```

```
  oItem.Kind := tikLabel;              // text only, never clicked
  oItem.Caption := 'Find:';

  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikSpacer;             // shares the free width
  oItem.Width := 16;                   // minimum width, logical pixels
end;
```

Vedere anche

- TsgcToolbarItem
- Immagini e glifi
- Overflow

Pulsanti a due stati e gruppi a scelta esclusiva

Un elemento **tikToggle** ha uno stato **Down**, disegnato con una tinta di accento. Un clic commuta Down e poi genera OnItemClick, quindi il gestore legge il nuovo stato.
I toggle che condividono un **GroupIndex** maggiore di 0 formano un gruppo a scelta esclusiva: impostare Down su uno di essi, con un clic o dal codice, azzera gli altri. Un clic su un toggle a scelta esclusiva già premuto lo lascia premuto, quindi un elemento del gruppo resta sempre selezionato. Un toggle collegato a una Action segue il Checked dell'azione.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

procedure TFeatureForm.Toggles;
const
  CAPTIONS: array [0 .. 2] of string = ('Left', 'Center', 'Right');
var
  i: Integer;
  oItem: TsgcToolbarItem;
begin
  // three toggles with the same GroupIndex behave as radio buttons
  for i := 0 to 2 do
  begin
    oItem := Toolbar.Items.Add;
    oItem.Kind := tikToggle;
    oItem.GroupIndex := 1;
    oItem.Caption := CAPTIONS[i];
    oItem.Tag := i;
  end;
  Toolbar.Items[0].Down := True;       // clears the other items of group 1
  Toolbar.OnItemClick := ToolbarItemClick;
end;

procedure TFeatureForm.ToolbarItemClick(Sender: TObject;
  aItem: TsgcToolbarItem);
const
  ALIGNMENTS: array [0 .. 2] of TAlignment = (taLeftJustify, taCenter,
    taRightJustify);
begin
  // Down has already been flipped when OnItemClick fires
  if (aItem.Kind = tikToggle) and (aItem.GroupIndex = 1) and aItem.Down then
    Memo.Alignment := ALIGNMENTS[aItem.Tag];
end;
```

Vedere anche

- Tipi di elemento
- Collegamenti alle azioni
- TsgcToolbarItem

Menu a discesa

Un elemento **tikDropdown** disegna una piccola freccia dopo la didascalia e mostra sotto il pulsante il menu popup della propria proprietà **DropdownMenu**: un TPopupMenu VCL su TsgcVCLToolbar, un TPopupMenu FireMonkey su TsgcFMXToolbar. La proprietà è dichiarata come TComponent perché l'elemento resti indipendente dal framework. La barra azzera il riferimento quando il menu viene liberato.
In VCL il menu si apre quando il pulsante viene premuto. OnItemClick e l'OnClick dell'elemento vengono generati per primi, quindi un gestore può riempire o selezionare le voci del menu prima che compaia. Un elemento a discesa nell'elenco di overflow mostra il proprio menu sotto il pulsante di overflow.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

procedure TFeatureForm.Dropdown;
var
  i: Integer;
  oMenuItem: TMenuItem;
  oItem: TsgcToolbarItem;
begin
  pmZoom := TPopupMenu.Create(Self);
  for i := 1 to 4 do
  begin
    oMenuItem := TMenuItem.Create(pmZoom);
    oMenuItem.Caption := IntToStr(i * 50) + '%';
    oMenuItem.Tag := i * 50;
    oMenuItem.OnClick := ZoomClick;
    pmZoom.Items.Add(oMenuItem);
  end;

  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Kind := tikDropdown;
  oItem.Caption := 'Zoom';
  oItem.Glyph := 'Z';
  oItem.DropdownMenu := pmZoom;        // a VCL TPopupMenu
end;

procedure TFeatureForm.ZoomClick(Sender: TObject);
begin
  Memo.Font.Size := 10 * TMenuItem(Sender).Tag div 100;
end;
```

Vedere anche

- Tipi di elemento
- Overflow
- Risoluzione dei problemi

Overflow

Quando gli elementi non entrano nella larghezza della barra, il layout sposta gli ultimi nell'elenco di overflow e riserva all'estremità destra un pulsante di overflow, disegnato con un doppio chevron. Premendolo compare l'**OverflowMenu** della barra, un menu popup costruito a run time con una voce per ogni elemento dell'elenco. Scegliere una voce attiva quell'elemento esattamente come un clic: un toggle si commuta, viene generato OnItemClick e un elemento a discesa mostra il proprio menu.
L'elenco di overflow dell'ultimo layout è disponibile tramite il modello: **HasOverflow**, **OverflowCount**, **OverflowItem**[i] e la proprietà **InOverflow** di ogni elemento. ItemAtPos restituisce CS_TOOLBAR_HIT_OVERFLOW sopra il pulsante di overflow.

Edizione Community

Il menu di overflow non fa parte dell'edizione Community (SGC_TOOLBAR_ADVANCED). In quel caso gli elementi che non entrano vengono tagliati sul bordo destro e la proprietà OverflowMenu non esiste. Vedere Edizioni.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

var
  i: Integer;
begin
  Toolbar.Width := 240;
  for i := 1 to 12 do
    Toolbar.Items.Add.Caption := 'Command ' + IntToStr(i);
  // after the next layout the items that do not fit are in the overflow list
  if Toolbar.Model.HasOverflow then
    StatusBar.SetPanelText(0, IntToStr(Toolbar.Model.OverflowCount) +
      ' items in the overflow menu');
end;
```

Vedere anche

- TsgcToolbarModel
- Menu a discesa
- Edizioni

Collegamenti alle azioni

La proprietà **Action** collega un elemento a una qualsiasi TBasicAction, una TAction VCL o FireMonkey, senza che il modello dipenda da nessuno dei due framework. L'elemento segue quindi **Caption**, **Enabled**, **Visible**, **Hint**, **ImageIndex** e **Checked** dell'azione, dove Checked governa Down di un elemento tikToggle. Una TAction FireMonkey fornisce il proprio Text come Caption.
Un clic esegue l'azione, con la barra come ActionComponent, a meno che l'elemento abbia un gestore OnClick. Le barre chiamano InitiateAction in idle, quindi viene eseguito l'OnUpdate di ogni azione collegata e un'azione disabilitata disabilita il proprio pulsante. Da Delphi XE3 in poi l'azione trasmette le proprie modifiche all'elemento. Prima di XE3 l'elemento copia le proprietà dell'azione in idle.

Edizione Community

I collegamenti alle azioni non fanno parte dell'edizione Community (SGC_TOOLBAR_ADVANCED): la proprietà Action non esiste. Usare invece OnClick dell'elemento o OnItemClick della barra. Vedere Edizioni.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

procedure TFeatureForm.Actions;
var
  oItem: TsgcToolbarItem;
begin
  ActionList := TActionList.Create(Self);
  actSave := TAction.Create(Self);
  actSave.ActionList := ActionList;
  actSave.Caption := 'Save';
  actSave.Hint := 'Save the document';
  actSave.OnExecute := SaveExecute;

  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Glyph := 'S';
  // Caption, Hint, Enabled, Visible, ImageIndex and Checked follow the action
  oItem.Action := actSave;
  actSave.Enabled := False;            // the button is disabled too
end;

procedure TFeatureForm.SaveExecute(Sender: TObject);
begin
  Memo.Lines.SaveToFile('document.txt');
end;
```

Vedere anche

- TsgcToolbarItem
- Pulsanti a due stati e gruppi a scelta esclusiva
- Risoluzione dei problemi

Immagini e glifi

Ogni elemento cliccabile ha uno slot per l'icona di 16 pixel logici. Mostra l'immagine all'**ImageIndex** dell'elenco **Images** della barra oppure, quando l'elemento non ha un'immagine, il suo **Glyph**: un breve testo come una lettera o un simbolo. Un elemento senza nessuno dei due mostra solo la didascalia.

- In VCL, Images è un TCustomImageList. Ogni immagine viene convertita una sola volta in ARGB non premoltiplicato, con l'alfa recuperato, e memorizzata nella cache finché la lista di immagini non cambia.
- In FMX, Images è il TCustomImageList FireMonkey di FMX.ImgList e richiede Delphi XE8 o successivo. Le immagini vengono prese alla dimensione del dispositivo del frame. Nelle versioni precedenti gli elementi disegnano il proprio Glyph.
- L'output headless disegna il Glyph a meno che l'evento OnGetImage del modello restituisca un'immagine.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

var
  oBitmap: TBitmap;
  oItem: TsgcToolbarItem;
begin
  ImageList := TImageList.Create(Self);
  ImageList.Width := 16;
  ImageList.Height := 16;
  oBitmap := TBitmap.Create;
  try
    oBitmap.SetSize(16, 16);
    oBitmap.Canvas.Brush.Color := clNavy;
    oBitmap.Canvas.FillRect(Rect(0, 0, 16, 16));
    ImageList.Add(oBitmap, nil);
  finally
    oBitmap.Free;
  end;

  Toolbar.Images := ImageList;
  oItem := Toolbar.Items.Add;
  oItem.Caption := 'Print';
  oItem.Glyph := 'P';                  // drawn only when there is no image
  oItem.ImageIndex := 0;
end;
```

Vedere anche

- Tipi di elemento
- Rendering headless
- Piattaforme

Pannelli di stato

Una barra di stato dispone i propri Panels da sinistra a destra in tre passaggi:

- I pannelli **fissi**, senza AutoSize né Spring, prendono la propria **Width** in pixel logici (100 per impostazione predefinita).
- I pannelli **AutoSize** prendono la larghezza del proprio testo, più il punto di un indicatore.
- I pannelli **Spring** si dividono la larghezza rimasta, mai sotto 0. Usare un pannello Spring per il messaggio principale.

Una sottile linea separa i pannelli. Il testo di un pannello è allineato con **Alignment**, e **Hint** viene mostrato quando il mouse si ferma sul pannello e ShowHint è True. OnPanelClick segnala un clic su un pannello. Quando SizeGrip è True la maniglia è riservata all'estremità destra, vedere Maniglia di ridimensionamento.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

var
  oPanel: TsgcStatusBarPanel;
begin
  StatusBar.Panels.Clear;

  oPanel := StatusBar.Panels.Add;      // Spring: takes the width that is left
  oPanel.Spring := True;
  oPanel.Text := 'Ready';

  oPanel := StatusBar.Panels.Add;      // AutoSize: as wide as its text
  oPanel.AutoSize := True;
  oPanel.Text := 'UTF-8';

  oPanel := StatusBar.Panels.Add;      // fixed: Width logical pixels
  oPanel.Width := 110;
  oPanel.Alignment := taRightJustify;
  oPanel.Text := 'Ln 1, Col 1';
  oPanel.Hint := 'Caret position';
end;
```

Vedere anche

- TsgcStatusBarPanel
- Progresso e indicatori
- Aggiornamenti thread-safe

Progresso e indicatori

Oltre ai pannelli di testo (spkText), un pannello può essere una barra di progresso o un indicatore di stato.

Kind	Disegna
spkProgress	Una barra riempita fino a **Progress** percento (da 0 a 100), con l'AccentColor della barra di stato o l'accento del tema.
spkIndicator	Un punto colorato seguito dal **Text** del pannello. Il colore deriva da **IndicatorState**, adatto allo stato di una connessione o di un flusso di dati.

IndicatorState	Tema chiaro	Tema scuro
sisOff	Il colore del testo attenuato del tema	Il colore del testo attenuato del tema
sisOk	Verde $FF1A7F37	Verde $FF3FB950
sisWarning	Ambra $FFBF8700	Ambra $FFD29922
sisError	Rosso $FFCF222E	Rosso $FFF85149

GetIndicatorColor di TsgcStatusBarModel restituisce il colore di uno stato nel tema corrente.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

var
  oPanel: TsgcStatusBarPanel;
begin
  oPanel := StatusBar.Panels.Add;
  oPanel.Kind := spkProgress;          // a bar in the accent colour
  oPanel.Width := 140;
  oPanel.Progress := 25;               // 0..100

  oPanel := StatusBar.Panels.Add;
  oPanel.Kind := spkIndicator;         // a coloured dot before the text
  oPanel.AutoSize := True;
  oPanel.Text := 'Feed';
  oPanel.IndicatorState := sisWarning; // sisOff, sisOk, sisWarning, sisError

  StatusBar.AccentColor := $FF8250DF;  // progress colour, $AARRGGBB
end;
```

Vedere anche

- Pannelli di stato
- Aggiornamenti thread-safe
- Temi

Aggiornamenti thread-safe

Un'applicazione in tempo reale aggiorna la propria barra di stato da thread di lavoro: un download, un flusso di dati, un calcolo lungo. **SetPanelText**, **SetProgress** e **SetIndicator** della barra di stato possono essere chiamati da qualsiasi thread, senza Synchronize né Queue.

- Il modello protegge con un lock Text, Progress e IndicatorState dei pannelli.
- Il setter genera OnChange del modello dal thread chiamante, e solo quando il valore è cambiato, quindi ripetere lo stesso valore non costa nulla.
- La barra risponde con una richiesta di ripittura. Da un thread di lavoro la barra VCL si limita a inviare un messaggio alla propria finestra e la barra FMX accoda la ripittura al thread principale, quindi il framework non viene mai toccato fuori dal thread principale.
- Un indice fuori intervallo viene ignorato, quindi un thread che sopravvive a un pannello non solleva eccezioni.

Ogni altra proprietà, e l'aggiunta, l'eliminazione o la configurazione dei pannelli, va eseguita dal thread principale. Assicurarsi che il thread di lavoro termini prima che il form proprietario della barra di stato venga distrutto.

Esempio

Un thread di lavoro che simula un download di 50 blocchi, come nella demo LiveStatus. Il pannello 0 è un pannello di testo Spring, il pannello 1 un pannello di progresso e il pannello 2 un indicatore.

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

type
  TDownloadWorker = class(TThread)
  private
    FStatusBar: TsgcVCLStatusBar;
  protected
    procedure Execute; override;
  public
    constructor Create(aStatusBar: TsgcVCLStatusBar);
  end;

constructor TDownloadWorker.Create(aStatusBar: TsgcVCLStatusBar);
begin
  FStatusBar := aStatusBar;
  FreeOnTerminate := True;
  inherited Create(False);
end;

procedure TDownloadWorker.Execute;
var
  i: Integer;
begin
  // panel 0 text, panel 1 progress, panel 2 indicator
  FStatusBar.SetIndicator(2, sisOk);
  for i := 1 to 50 do
  begin
    if Terminated then
      Exit;
    Sleep(100);
    // no Synchronize: the setters are thread-safe and the bar
    // repaints in the main thread
    FStatusBar.SetPanelText(0, Format('Chunk %d of 50', [i]));
    FStatusBar.SetProgress(1, i * 2);
  end;
  FStatusBar.SetIndicator(2, sisOff);
end;
```

```
procedure TFeatureForm.StartWorker;
begin
  TDownloadWorker.Create(StatusBar);
end;
```

Vedere anche

- TsgcStatusBarModel
- Progresso e indicatori
- Demo

Maniglia di ridimensionamento

Con **SizeGrip** True, il valore predefinito, la barra di stato riserva una piccola area alla propria estremità destra e vi disegna i puntini della maniglia. **GripRect** ne restituisce il rettangolo, vuoto quando SizeGrip è False.

- In VCL, TsgcVCLStatusBar risponde all'hit test dell'area non client della maniglia, quindi trascinarla ridimensiona il form padre. Lo fa solo quando il form ha un bordo ridimensionabile e non è ingrandito, e mai in fase di progettazione.
- In FMX, TsgcFMXStatusBar si limita a disegnare la maniglia. FireMonkey non ha un hit test dell'area non client, quindi la maniglia non ridimensiona il form. Impostare SizeGrip a False quando il form non è ridimensionabile.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

var
  vGrip: TRect;
begin
  // the grip resizes the form when the form has a sizeable border
  BorderStyle := bsSizeable;
  StatusBar.SizeGrip := True;
  vGrip := StatusBar.GripRect;         // client rectangle, empty without grip
  Caption := Format('Grip at %d,%d', [vGrip.Left, vGrip.Top]);
end;
```

Vedere anche

- Pannelli di stato
- TsgcVCLStatusBar

Tastiera

La barra degli strumenti si raggiunge con il tasto Tab quando **TabStop** è True in VCL, oppure **CanFocus** è True in FMX. Entrambi sono False per impostazione predefinita, quindi la barra non toglie il focus all'editor sottostante. Quando la barra ha il focus, il pulsante attivo ha un anello di focus:

Tasto	Action
Sinistra, Destra	Passa al pulsante, toggle o elemento a discesa abilitato precedente o successivo.
Home, Fine	Passa al primo o all'ultimo.
Invio, Spazio	Attiva l'elemento con il focus, come farebbe un clic.

ClickItem attiva un elemento dal codice, per esempio da una scorciatoia da tastiera del form. La barra di stato non ha un'interfaccia da tastiera.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

begin
  // Tab moves the focus to the bar; Left, Right, Home and End move between
  // the buttons, Enter and Space activate the focused one
  Toolbar.TabStop := True;
  Toolbar.TabOrder := 0;
  // activates the first item from code, exactly as a click would
  Toolbar.ClickItem(0);
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLToolbar
- TsgcFMXToolbar

Temi

Le barre prendono i propri colori dai token di tema di sgcUICore, gli stessi usati dagli altri prodotti della suite. **Theme** è utLight (predefinito), utDark o utCustom, che usa i colori chiari. Ogni barra ha il proprio Theme, quindi va impostato sia sulla barra degli strumenti sia sulla barra di stato.

- Lo sfondo è il colore Surface, con una linea Border sotto la barra degli strumenti e sopra la barra di stato.
- I pulsanti sotto il mouse o premuti ricevono una sovrapposizione, un toggle premuto una tinta di accento, il pulsante con il focus un anello di focus e un elemento disabilitato il colore del testo attenuato.
- **AccentColor**, come $AARRGGBB, sostituisce l'accento del tema: l'anello del focus e la tinta di premuto sulla barra degli strumenti, le barre di progresso sulla barra di stato. 0 usa l'accento del tema.
- I colori degli indicatori seguono il tema, vedere Progresso e indicatori.

Esempio

L'esempio è un metodo di un form VCL con una **Toolbar** (TsgcVCLToolbar), una **StatusBar** (TsgcVCLStatusBar) e un **Memo** (TMemo).

```
uses
  Windows, Types, Forms, Classes, SysUtils, Controls, StdCtrls, Menus,
  ActnList, ImgList, Graphics, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model, sgcToolbar_VCL;

begin
  Toolbar.Theme := utDark;
  StatusBar.Theme := utDark;
  // 0 (the default) uses the accent colour of the theme
  Toolbar.AccentColor := $FF1F883D;
  StatusBar.AccentColor := $FF1F883D;
end;
```

Vedere anche


- Progresso e indicatori
- Architettura

Rendering headless

Il renderer in sgcToolbar_Render disegna un TsgcToolbarModel o un TsgcStatusBarModel senza finestra e senza VCL o FMX, quindi un'applicazione console, un servizio, un test o un web server possono produrre le stesse barre come immagine, per esempio per la documentazione di un'applicazione o per un test visivo. Le unit si compilano su ogni piattaforma, Linux64 compreso.

Routine	Descrizione
Model.SaveToPNG(aFileName or aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1)	Scrive un file o uno stream PNG. aWidth e aHeight sono pixel logici e aScale li moltiplica: 560 per 44 con scala 2 dà un'immagine di 1120 per 88.
Model.SaveToSVG(aFileName or aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1)	Scrive un file o uno stream SVG della stessa barra.
Model.Render(aCanvas, aWidth, aHeight, aScale = 1)	Disegna la barra su qualsiasi canvas sgcUICore, in pixel del dispositivo.
RenderToolbar(aModel, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale, aImages)	Il renderer di sgcToolbar_Render. aImages restituisce l'immagine di un ImageIndex, nil disegna il Glyph.
RenderStatusBar(aModel, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale)	Il renderer della barra di stato.

Una barra degli strumenti è alta ButtonSize più due volte Padding, 44 pixel logici con i valori predefiniti. Il modello di un controllo è disponibile tramite la proprietà **Model**, quindi **Toolbar.Model.SaveToPNG(...)** salva ciò che il controllo mostra a qualsiasi dimensione.



Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcToolbar_Model;

var
  oToolbar: TsgcToolbarModel;
  oStatus: TsgcStatusBarModel;
  oItem: TsgcToolbarItem;
  oPanel: TsgcStatusBarPanel;
begin
  oToolbar := TsgcToolbarModel.Create;
  oStatus := TsgcStatusBarModel.Create;
  try
    oItem := oToolbar.Items.Add;
    oItem.Caption := 'New';
    oItem.Glyph := 'N';
    oItem := oToolbar.Items.Add;
    oItem.Caption := 'Save';
    oItem.Glyph := 'S';
    oToolbar.Items.Add.Kind := tikSeparator;
    oItem := oToolbar.Items.Add;
    oItem.Kind := tikToggle;
```

```
    oItem.Caption := 'Bold';
    oItem.Glyph := 'B';
    oItem.Down := True;
    oItem := oToolbar.Items.Add;
    oItem.Kind := tikDropdown;
    oItem.Caption := 'Zoom';
    oItem.Glyph := 'Z';
    oToolbar.Items.Add.Kind := tikSpacer;
    oItem := oToolbar.Items.Add;
    oItem.Caption := 'Help';
    oItem.Glyph := '?';

    oPanel := oStatus.Panels.Add;
    oPanel.Spring := True;
    oPanel.Text := 'Downloading chunk 32 of 50';
    oPanel := oStatus.Panels.Add;
    oPanel.Kind := spkProgress;
    oPanel.Width := 140;
    oPanel.Progress := 64;
    oPanel := oStatus.Panels.Add;
    oPanel.Kind := spkIndicator;
    oPanel.AutoSize := True;
    oPanel.Text := 'Online';
    oPanel.IndicatorState := sisOk;

    // 560 x 44 logical pixels (ButtonSize 32 + 2 x Padding 6),
    // written at scale 2 as 1120 x 88 pixels
    oToolbar.SaveToPNG('toolbar.png', 560, 44, 2);
    oToolbar.SaveToSVG('toolbar.svg', 560, 44);
    oStatus.SaveToPNG('statusbar.png', 560, 24, 2);
    oStatus.SaveToSVG('statusbar.svg', 560, 24);
  finally
    oStatus.Free;
    oToolbar.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcToolbarModel
- TsgcStatusBarModel
- Piattaforme

Panoramica .NET

sgcToolbar .NET è un port C# gestito della libreria Delphi sgcToolbar, non un wrapper. Le classi C# risiedono nel namespace **esegece.sgcToolbar** e mantengono i nomi Delphi, quindi **TsgcToolbarModel**, **TsgcToolbarItem**, **TsgcToolbarItemKind**, **TsgcStatusBarModel** e **TsgcStatusBarPanel** si leggono allo stesso modo nei due linguaggi, e la barra degli strumenti e la barra di stato di ogni host seguono lo schema di denominazione Delphi. Vengono disegnate con il port .NET di **sgcUICore**, con lo stesso canvas, gli stessi font e gli stessi temi chiaro e scuro degli altri prodotti della suite visuale eSeGeCe, quindi una barra ha lo stesso aspetto in WinForms, WPF, Avalonia e nell'output headless PNG e SVG.
Una barra degli strumenti contiene pulsanti, toggle, gruppi di opzioni, pulsanti a discesa, separatori, spaziatori ed etichette, e sposta in un menu di overflow gli elementi che non entrano. Una barra di stato contiene pannelli di testo, di avanzamento e indicatori con larghezza fissa, automatica o elastica, e i suoi pannelli possono essere aggiornati da qualsiasi thread.

Pacchetti

Il port è suddiviso in cinque pacchetti NuGet, così un progetto include solo l'host che usa.

PackageId	Contiene	Framework di destinazione
esegece.sgcToolbar	I modelli (**TsgcToolbarModel**, **TsgcStatusBarModel**), i loro elementi e pannelli, il collegamento **Command** dell'elemento, il renderer **sgcToolbar_Render** e l'output SVG headless. Nessuna dipendenza nativa. Dipende da esegece.sgcUICore.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcToolbar.Rendering	L'output PNG headless, i metodi di estensione **SaveToPNG** di **sgcToolbar_Raster**, disegnati sul canvas SkiaSharp di esegece.sgcUICore.Rendering, su Windows, Linux e macOS.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcToolbar.WinForms	**TsgcWinFormsToolbar** e **TsgcWinFormsStatusBar**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcToolbar.Wpf	**TsgcWpfToolbar** e **TsgcWpfStatusBar**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcToolbar.Avalonia	**TsgcAvaloniaToolbar** e **TsgcAvaloniaStatusBar**, su Windows, Linux e macOS con Avalonia 11.	net8.0, net9.0

I tre pacchetti host dipendono da esegece.sgcToolbar.Rendering, che dipende da esegece.sgcToolbar, quindi una sola riga `PackageReference` porta tutto ciò che serve a un host. Vedere Installazione da NuGet.

Edizioni

Edizione	Id dei pacchetti	Include

Registered	esegece.sgcToolbar, esegece.sgcToolbar.Rendering, esegece.sgcToolbar.WinForms, esegece.sgcToolbar.Wpf, esegece.sgcToolbar.Avalonia	Tutto: le barre degli strumenti e le barre di stato dei tre host, ogni tipo di elemento e di pannello, i gruppi di opzioni, i menu a discesa, il menu di overflow, il collegamento Command dell'elemento, le immagini, i suggerimenti, la navigazione da tastiera, i setter di stato thread-safe, il maniglia di ridimensionamento, i temi e l'output headless PNG e SVG.
Community	Gli stessi id con il suffisso .Community, ad esempio esegece.sgcToolbar.WinForms.Community. Dipendono dai pacchetti Community di sgcUICore.	Lo stesso contenuto di Registered senza il menu di overflow e senza le proprietà **Command** e **CommandParameter** dell'elemento, come l'edizione Community di Delphi. Gli elementi che non entrano vengono tagliati sul bordo destro e gli elementi eseguono il loro OnClick.

L'edizione Community è gratuita per uso commerciale e non commerciale da parte di persone fisiche e organizzazioni con meno di 1.000.000 EUR di fatturato annuo lordo e non più di cinque sviluppatori. Un'organizzazione che raggiunge o supera una delle due soglie ha bisogno di una licenza Registered. Il port .NET non ha un'edizione Trial.

Host

Host	Controparte Delphi	Piattaforme
WinForms	VCL (TsgcVCLToolbar, TsgcVCLStatusBar)	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
WPF	FMX (TsgcFMXToolbar, TsgcFMXStatusBar)	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9. Le barre sono dichiarate in XAML e gli elementi e i pannelli vengono aggiunti nel codice.
Avalonia	FMX (TsgcFMXToolbar, TsgcFMXStatusBar)	Windows, Linux e macOS, .NET 8 e 9, con mouse, tocco e penna. Le barre sono dichiarate in XAML e gli elementi e i pannelli vengono aggiunti nel codice.
Headless	I metodi Render e SaveToSVG dei modelli	Qualsiasi piattaforma dei framework di destinazione: SVG con esegece.sgcToolbar, PNG con esegece.sgcToolbar.Rendering.

Ogni barra degli strumenti ha la stessa API: Items, ShowCaptions, ButtonSize, Spacing, Padding, Theme, AccentColor, Images, OverflowMenu, ItemAtPos, ItemRect, OverflowRect, ClickItem e OnItemClick. Ogni barra di stato ha Panels, SizeGrip, Theme, AccentColor, PanelAtPos, PanelRect, GripRect, i metodi thread-safe SetPanelText, SetProgress e SetIndicator, e OnPanelClick. Vedere Classi .NET per i nomi delle classi e Differenze di .NET rispetto a Delphi per ciò che cambia rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Rendering headless .NET
- Demo .NET
- Piattaforme

Installazione da NuGet

I pacchetti si trovano su nuget.org. Aggiungere il pacchetto dell'host, i pacchetti core e di rendering arrivano come dipendenze.

Edizione Registered

```
dotnet add package esegece.sgcToolbar.WinForms
dotnet add package esegece.sgcToolbar.Wpf
dotnet add package esegece.sgcToolbar.Avalonia
```

Edizione Community

```
dotnet add package esegece.sgcToolbar.WinForms.Community
dotnet add package esegece.sgcToolbar.Wpf.Community
dotnet add package esegece.sgcToolbar.Avalonia.Community
```

Oppure aggiungere manualmente il riferimento al file di progetto:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcToolbar.Wpf" Version="2026.10.0" />
</ItemGroup>
```

Fare riferimento ai pacchetti Registered oppure a quelli Community in un progetto, mai a entrambi: contengono gli stessi tipi nello stesso namespace. Il codice che usa **Command** dell'elemento o la proprietà **OverflowMenu** di una barra degli strumenti non compila con i pacchetti Community; proteggerlo con `#if !SGC_COMMUNITY` quando un progetto compila entrambe le edizioni.

Impostazioni del progetto

- WinForms: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2.
- WPF: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWPF>true</UseWPF>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2. Mappare il namespace in XAML con `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcToolbar;assembly=esegece.sgcToolbar.Wpf"`.
- Avalonia: un progetto `net8.0` o `net9.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** di Avalonia 11.3, come qualsiasi applicazione desktop Avalonia. Mappare il namespace in XAML con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcToolbar"`.
- Headless: esegece.sgcToolbar da solo è sufficiente per SVG. Aggiungere esegece.sgcToolbar.Rendering per PNG, che porta SkiaSharp e i suoi asset nativi per Windows e Linux.

In C# ogni host richiede `using esegece.sgcToolbar;`, e `using esegece.sgcUICore;` per **TsgcUITheme** e gli altri tipi dei temi.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Demo .NET

Avvio rapido WinForms

TsgcWinFormsToolbar e **TsgcWinFormsStatusBar** sono le barre WinForms, le controparti di TsgcVCLToolbar e TsgcVCLStatusBar di Delphi. Ciascuna possiede un modello, espone le sue proprietà e lo disegna tramite sgcUI-Core. Il pacchetto è **esegece.sgcToolbar.WinForms**.

Passaggi

- Creare un progetto WinForms e aggiungere il pacchetto esegece.sgcToolbar.WinForms.
- Creare un **TsgcWinFormsToolbar**. Per impostazione predefinita si ancora in alto e la sua altezza segue **ButtonSize** e **Padding**.
- Aggiungere gli elementi con `Items.Add()` e impostare **Kind**, **Caption**, **Glyph** o **ImageIndex**, e **Hint**. Un **tikToggle** con lo stesso **GroupIndex** forma un gruppo di opzioni, e un **tikDropdown** mostra il **ContextMenuStrip** del suo **DropdownMenu**.
- Creare un **TsgcWinFormsStatusBar**, che si ancora in basso, e aggiungere i suoi pannelli con `Panels.Add()`.
- Assegnare **OnItemClick** per reagire a ogni clic, oppure **OnClick** di ciascun elemento.

Esempio

L'intero Program.cs di un editor WinForms con una barra degli strumenti e una barra di stato: due pulsanti, un toggle Bold, un gruppo di opzioni Left e Center, un menu a discesa Zoom, e un pannello di testo elastico, un pannello di avanzamento e un indicatore. Compila così com'è in un progetto `net8.0-windows` che fa riferimento a esegece.sgcToolbar.WinForms.
Le barre sono presenti anche nella casella degli strumenti. Gli elementi e i pannelli non vengono serializzati dal designer, quindi si aggiungono sempre nel codice, vedere Differenze di .NET rispetto a Delphi. Impostare **TabStop** su True per spostare il focus sui pulsanti con i tasti freccia.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Tipi di elemento

Avvio rapido WPF

TsgcWpfToolbar e **TsgcWpfStatusBar** sono le barre WPF. Si dichiarano in XAML come qualsiasi controllo e i loro elementi e pannelli vengono aggiunti nel codice. Il pacchetto è **esegece.sgcToolbar.Wpf**.

Passaggi

- Creare un progetto WPF (`dotnet new wpf`) e aggiungere il pacchetto esegece.sgcToolbar.Wpf.
- Mappare il namespace `esegece.sgcToolbar` e dichiarare un **TsgcWpfToolbar** e un **TsgcWpfStatusBar**. **ShowCaptions**, **ButtonSize**, **SizeGrip** e le altre proprietà semplici possono essere impostate come attributi XAML.
- Nel code behind assegnare **Images**, un elenco di **ImageSource**, aggiungere gli elementi e i pannelli e assegnare **OnItemClick**: è un delegate, non un evento WPF, quindi non può essere impostato come attributo XAML.

Esempio

MainWindow.xaml dichiara la barra degli strumenti, la barra di stato e una casella di testo. L'App.xaml del progetto è quello del template WPF, con StartupUri impostato su MainWindow.xaml.
MainWindow.xaml.cs costruisce tre icone vettoriali **DrawingImage**, aggiunge i pulsanti, un toggle Wrap e un menu a discesa Zoom con un **ContextMenu** WPF, e un pannello di testo e un indicatore.
Images accetta qualsiasi **ImageSource**, sia un **BitmapImage** sia un **DrawingImage**. Quando l'elenco è una **ObservableCollection<ImageSource>**, la barra degli strumenti si ridisegna quando un'immagine viene aggiunta, rimossa o sostituita.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido Avalonia
- Immagini e glifi

Avvio rapido Avalonia

TsgcAvaloniaToolbar e **TsgcAvaloniaStatusBar** sono le barre Avalonia, le controparti di TsgcFMXToolbar e TsgcFMXStatusBar di Delphi, su Windows, Linux e macOS. Mouse, tocco e penna seguono lo stesso percorso del puntatore. Il pacchetto è **esegece.sgcToolbar.Avalonia**.

Passaggi

- Creare un progetto .NET 8 e aggiungere i pacchetti esegece.sgcToolbar.Avalonia, Avalonia.Desktop e Avalonia.Themes.Fluent.
- Mappare il namespace con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcToolbar"` e dichiarare un **TsgcAvaloniaToolbar** e un **TsgcAvaloniaStatusBar**.
- Nel code behind impostare **Theme**, aggiungere gli elementi e i pannelli, e assegnare **OnItemClick**: è un delegate, non un evento Avalonia.

Esempio

MainWindow.axaml dichiara entrambe le barre e un testo.
MainWindow.axaml.cs imposta il tema scuro e aggiunge un gruppo di opzioni Grid e List, uno spaziatore che spinge a destra gli elementi successivi, un'etichetta, un pulsante Refresh, un pannello di testo elastico e un pannello di avanzamento.
Program.cs avvia l'applicazione con il tema Fluent.
Theme nasconde la proprietà `StyledElement.Theme` dei controlli Avalonia, quindi va impostata nel codice su una variabile del tipo di barra, non come attributo XAML. Images è un elenco di **IImage**, un **Bitmap** o un **DrawingImage**.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Pulsanti a due stati e gruppi a scelta esclusiva

Classi .NET

Ogni host ha una classe per la barra degli strumenti e una per la barra di stato con gli stessi membri. I tipi indipendenti dal framework sono condivisi dai tre host e mantengono i loro nomi Delphi.

Classi host

Host	Classe	Classe base	Delphi
WinForms	TsgcWinFormsToolbar	TsgcUIWinFormsControl	TsgcVCLToolbar
WinForms	TsgcWinFormsStatusBar	TsgcUIWinFormsControl	TsgcVCLStatusBar
WPF	TsgcWpfToolbar	TsgcUIWpfControl	TsgcFMXToolbar
WPF	TsgcWpfStatusBar	TsgcUIWpfControl	TsgcFMXStatusBar
Avalonia	TsgcAvaloniaToolbar	TsgcUIAvaloniaControl	TsgcFMXToolbar
Avalonia	TsgcAvaloniaStatusBar	TsgcUIAvaloniaControl	TsgcFMXStatusBar

Tipi indipendenti dal framework

Tipo	Descrizione
TsgcToolbarModel	Gli elementi, il layout con l'elenco di overflow, gli elementi hot, premuti e con il focus e l'hit test. Ogni barra degli strumenti ne possiede uno, vedere TsgcToolbarModel.
TsgcToolbarItems	La collezione di elementi: Count, l'indexer, Add, Insert, Delete, Clear, IndexOf, BeginUpdate ed EndUpdate.
TsgcToolbarItem	Un elemento: Kind, Caption, Glyph, ImageIndex, Hint, Enabled, Visible, Down, GroupIndex, Width, Tag, DropdownMenu, OnClick, Click(), i risultati del layout BoundsRect, Shown e InOverflow, e nell'edizione Registered Command e CommandParameter. Vedere TsgcToolbarItem.
TsgcToolbarItemKind	tikButton, tikToggle, tikDropdown, tikSeparator, tikSpacer, tikLabel.
TsgcStatusBarModel	I pannelli, il loro layout, il maniglia di ridimensionamento e i setter thread-safe. Ogni barra di stato ne possiede uno, vedere TsgcStatusBarModel.
TsgcStatusBarPanels	La collezione di pannelli: Count, l'indexer, Add, Insert, Delete, Clear, IndexOf, BeginUpdate ed EndUpdate.
TsgcStatusBarPanel	Un pannello: Kind, Text, Width, AutoSize, Spring, Alignment, Progress, IndicatorState, Hint, Tag e BoundsRect. Vedere TsgcStatusBarPanel.
TsgcStatusPanelKind	spkText, spkProgress, spkIndicator.
TsgcStatusIndicatorState	sisOff, sisOk, sisWarning, sisError.

TAlignment	taLeftJustify, taRightJustify, taCenter: l'allineamento del testo di un pannello, come il tipo RTL di Delphi.
TsgcToolbarItemEvent	`void (object Sender, TsgcToolbarItem aItem)` , il tipo di OnItemClick.
TsgcStatusBarPanelEvent	`void (object Sender, TsgcStatusBarPanel aPanel)`, il tipo di OnPanelClick.
sgcToolbar_Render, sgcToolbar_Raster	Il renderer e l'output PNG headless, vedere Rendering headless .NET.

Barra degli strumenti

Membro	Tipo	Descrizione
Model	TsgcToolbarModel	Il modello della barra degli strumenti.
Items	TsgcToolbarItems	Gli elementi, in ordine da sinistra a destra.
ShowCaptions	bool	Disegna la didascalia dei pulsanti accanto alla loro icona. Senza di essa un pulsante con un'icona mostra solo l'icona.
ButtonSize, Spacing, Padding	int	L'altezza di un pulsante, lo spazio tra gli elementi e il padding attorno a essi, 32, 4 e 6 per impostazione predefinita. L'altezza della barra degli strumenti segue ButtonSize e Padding.
Theme, AccentColor	TsgcUITheme, uint	Il tema della barra. AccentColor 0 usa l'accento del tema.
Images	ImageList, IList<ImageSource>, IList<IImage>	Le immagini di ImageIndex, vedere Differenze di .NET rispetto a Delphi.
OverflowMenu	ContextMenuStrip, ContextMenu	Il menu del pulsante di overflow, ricostruito ogni volta che si apre. Solo edizione Registered.
TabStop (WinForms), Focusable (WPF, Avalonia)	bool	Consente alla barra di ricevere il focus: Left, Right, Home e End spostano il pulsante con il focus, Invio e Spazio lo attivano.
ItemAtPos(X, Y)	int	L'indice dell'elemento in un punto del controllo, -1, o CS_TOOLBAR_HIT_OVERFLOW sopra il pulsante di overflow.
ItemRect(aIndex), OverflowRect()	Rectangle, Rect	Il rettangolo di un elemento o del pulsante di overflow nelle coordinate del controllo.
ClickItem(aIndex)	void	Attiva un elemento come fa un clic.
OnItemClick	TsgcToolbarItemEvent	Un clic, Invio o Spazio su un pulsante abilitato, dopo che un toggle ha invertito Down e prima che vengano eseguiti OnClick dell'elemento o Command.

Barra di stato

Membro	Tipo	Descrizione
Model	TsgcStatusBarModel	Il modello della barra di stato.
Panels	TsgcStatusBarPanels	I pannelli, in ordine da sinistra a destra.
SizeGrip	bool	Disegna il maniglia di ridimensionamento all'estremità destra e ridimensiona la finestra quando viene trascinato, vedere Differenze di .NET rispetto a Delphi.
Theme, AccentColor	TsgcUITheme, uint	Il tema della barra. AccentColor 0 usa l'accento del tema.
SetPanelText(aIndex, aText), SetProgress(aIndex, aValue), SetIndicator(aIndex, aState)	void	Impostano Text, Progress (da 0 a 100) e IndicatorState di un pannello da qualsiasi thread. Un indice fuori intervallo viene ignorato.
PanelAtPos(X, Y)	int	L'indice del pannello in un punto del controllo, oppure -1.
PanelRect(aIndex), GripRect()	Rectangle, Rect	Il rettangolo di un pannello o del maniglia di ridimensionamento nelle coordinate del controllo, vuoto senza SizeGrip.
OnPanelClick	TsgcStatusBarPanelEvent	Un clic su un pannello.
CS_STATUSBAR_HEIGHT	const int	L'altezza predefinita, 24.

Posizioni e dimensioni sono pixel in WinForms (Rectangle) e unità indipendenti dal dispositivo in WPF e Avalonia (Rect).

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia

Differenze di .NET rispetto a Delphi

L'API .NET segue l'API Delphi nome per nome. Questi sono i punti in cui differisce.

Command al posto dei collegamenti alle azioni

Delphi collega un elemento a una TBasicAction tramite la sua proprietà Action, vedere Collegamenti alle azioni. .NET non ha TBasicAction, quindi l'elemento ha **Command**, un `System.Windows.Input.ICommand`, e **CommandParameter**. Entrambi fanno parte solo dell'edizione Registered, come i collegamenti alle azioni di Delphi.

- `CanExecute(CommandParameter)` determina **Enabled** dell'elemento: quando il comando viene assegnato e a ogni `CanExecuteChanged`.
- Un clic, Invio o Spazio inverte un toggle, genera OnItemClick della barra e poi esegue `Click()` dell'elemento: il suo gestore OnClick se ne è assegnato uno, altrimenti il comando, quando può essere eseguito.
- Caption, Hint e Down non vengono sincronizzati dal comando, perché ICommand non ne porta nessuno. Restano proprietà dell'elemento, quindi un toggle mantiene il proprio stato Down. Nemmeno ImageIndex e Visible vengono sincronizzati.
- Non esiste OnUpdate in idle. Un comando che cambia il proprio stato genera CanExecuteChanged e l'elemento lo segue subito.

Un programma console che collega un elemento Save a un comando minimo. L'elemento parte disabilitato, si abilita quando il documento cambia, e un clic salva e lo disabilita di nuovo. Richiede solo esegece.sgcToolbar, le barre dei tre host si comportano allo stesso modo.

Menu a discesa e di overflow

In Delphi **DropdownMenu** è un TPopupMenu di VCL o di FireMonkey, vedere Menu a discesa. In .NET è dichiarato come `object`, così il modello resta indipendente dal framework, e ogni host mostra sotto il pulsante il tipo di menu del proprio framework. **OverflowMenu** viene costruito dalla barra degli strumenti ogni volta che si apre, con una voce per ogni elemento dell'elenco di overflow, e scegliere una voce attiva l'elemento come fa un clic, vedere Overflow.

Host	DropdownMenu	OverflowMenu
WinForms	System.Windows.Forms.ContextMenuStrip. Un menu eliminato (disposed) viene rimosso dal suo elemento.	ContextMenuStrip, l'Hint di un elemento è il ToolTipText della sua voce.
WPF	System.Windows.Controls.ContextMenu.	ContextMenu, con un Separator per un elemento separatore e l'Hint come ToolTip di una voce.
Avalonia	Avalonia.Controls.ContextMenu.	ContextMenu, con un Separator per un elemento separatore e l'Hint come suggerimento di una voce.

Il menu si apre quando il pulsante viene premuto, dopo OnItemClick e OnClick dell'elemento, così un gestore può riempire o controllare il menu prima che venga mostrato. Il menu di overflow non fa parte dell'edizione Community: lì gli elementi che non entrano vengono tagliati e la proprietà OverflowMenu non esiste.

Immagini

Delphi usa un TCustomImageList su VCL e un TCustomImageList di FMX.ImgList su FireMonkey, vedere Immagini e glifi. In .NET la proprietà **Images** della barra degli strumenti ha il tipo di immagine di ciascun host, e **ImageIndex** dell'elemento è un indice al suo interno.

Host	Images	Disegnata a
Win-Forms	System.Windows.Forms.ImageList	L'ImageSize dell'elenco di immagini, in pixel.
WPF	IList<ImageSource>: bitmap e icone vettoriali DrawingImage. Le icone vettoriali vengono rasterizzate con Skia, quindi si disegnano anche in una sessione Desktop remoto minimizzata o disconnessa. Una ObservableCollection si ridisegna quando cambia.	16 x 16 unità indipendenti dal dispositivo, nitide a ogni DPI per le icone vettoriali.
Avalonia	IList<IImage>: un Bitmap o un DrawingImage. Un elenco con INotifyCollectionChanged si ridisegna quando cambia.	16 x 16 unità indipendenti dal dispositivo.

Ogni immagine viene convertita una sola volta in ARGB e memorizzata nella cache finché l'elenco non cambia, e in WPF e Avalonia anche finché non cambia la scala DPI. Quando un elemento non ha un'immagine, il testo del suo **Glyph** viene disegnato nello slot dell'icona.

Suggerimenti e tooltip

In Delphi le barre mostrano l'Hint dell'elemento o del pannello sotto il cursore quando ShowHint è True, e FMX mostra i suggerimenti da 10.1 Berlin. In .NET le barre mostrano sempre un tooltip, senza la proprietà ShowHint: l'Hint dell'elemento sotto il cursore, o la sua Caption quando la didascalia non è disegnata, e nella barra di stato l'Hint del pannello. WinForms usa un componente ToolTip interno, WPF imposta la proprietà ToolTip della barra e Avalonia imposta la proprietà associata ToolTip.Tip. Non impostare da soli il tooltip di una barra, la barra lo sostituisce; impostare invece l'Hint dell'elemento o del pannello.

Aggiornamenti di stato thread-safe

Come in Delphi, **SetPanelText**, **SetProgress** e **SetIndicator** della barra di stato possono essere chiamati da qualsiasi thread, vedere Aggiornamenti thread-safe. Il modello protegge i valori con un lock e genera il proprio OnChange dal thread chiamante, solo quando il valore è cambiato. La barra risponde con una richiesta di ridisegno e, da un thread worker, non tocca mai il controllo:

- WinForms e WPF inviano un callback tramite il `SynchronizationContext` che il controllo ha acquisito sul thread dell'interfaccia.
- Avalonia invia un callback a `Dispatcher.UIThread`.
- È in sospeso un solo callback alla volta, quindi un worker che aggiorna la barra migliaia di volte al secondo non inonda la coda dell'interfaccia. Il callback ridisegna con gli ultimi valori.

Non serve alcuna chiamata a Invoke, BeginInvoke o Dispatcher. Ogni altra proprietà, e l'aggiunta, l'eliminazione o la configurazione dei pannelli, va eseguita dal thread dell'interfaccia. Il form seguente scarica 50 blocchi simulati su un thread worker e ferma il worker prima che il form si chiuda.

Maniglia di ridimensionamento

Con **SizeGrip** True, il valore predefinito, la barra di stato disegna i punti del grip alla sua estremità destra e **GripRect** ne restituisce il rettangolo, vedere Maniglia di ridimensionamento. In Delphi solo la barra VCL ridimensiona il form; la barra FMX si limita a disegnare il grip. In .NET il grip ridimensiona la finestra in ogni host, quando la finestra è ridimensionabile e non massimizzata, e mai in fase di progettazione:

Host	Come il grip ridimensiona la finestra
Win-Forms	La barra risponde all'hit test non client del grip con HTBOTTOMRIGHT, come la barra VCL, per un form con bordo ridimensionabile.
WPF	Una pressione sul grip avvia il ciclo di ridimensionamento di sistema della finestra (WM_SYSCOMMAND con SC_SIZE), per una Window con ResizeMode CanResize o CanResizeWithGrip. Il cursore cambia sopra il grip.

Avalonia	Una pressione sul grip chiama BeginResizeDrag della finestra, per una Window con CanResize, su Windows, Linux e macOS.

Unità

- WinForms: ButtonSize, Spacing, Padding e Width di elementi e pannelli sono pixel logici moltiplicati per DPI / 96, come le barre VCL con PPI / 96. ItemAtPos, ItemRect, PanelRect e GripRect sono pixel client.
- WPF e Avalonia: ItemAtPos, ItemRect, OverflowRect, PanelAtPos, PanelRect e GripRect sono unità indipendenti dal dispositivo, come FMX. Il frame e il layout dei modelli sono in pixel del dispositivo, le unità moltiplicate per la scala DPI del controllo (WPF) o per la scala di rendering della finestra (Avalonia). Anche BoundsRect di un elemento o di un pannello è in pixel del dispositivo.
- Headless: aWidth e aHeight sono pixel logici e aScale li moltiplica, vedere Rendering headless .NET.

Eventi

OnItemClick, OnPanelClick e OnClick dell'elemento sono proprietà delegate con i nomi Delphi, non membri `event` di C#. Assegnare un gestore sostituisce il precedente, come un puntatore a metodo Delphi, e si assegnano nel codice, anche in WPF e Avalonia dove XAML non può impostarli.

Nessun designer verb

In Delphi le proprietà Items e Panels si modificano in fase di progettazione con l'editor di collezioni standard. Il port .NET non ha designer verb né un editor di collezioni: Items e Panels di una barra non vengono serializzati, quindi si aggiungono sempre nel codice, di solito nel costruttore del form o della finestra. In WinForms le barre sono nella casella degli strumenti e le loro proprietà semplici si impostano nella finestra Proprietà. In WPF e Avalonia le barre si dichiarano in XAML.

Edizioni

Il port .NET è distribuito come pacchetti Registered e Community, vedere Panoramica .NET. I pacchetti Community non hanno OverflowMenu, Command e CommandParameter, come l'edizione Community di Delphi, vedere Edizioni. Non esiste un'edizione Trial.

Data binding

In WPF e Avalonia le proprietà rivolte all'utente sono dependency property e proprietà Avalonia, quindi possono essere collegate con il data binding, impostate da uno Style e animate, vedere Data binding in .NET.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Collegamenti alle azioni
- Menu a discesa
- Immagini e glifi
- Aggiornamenti thread-safe
- Maniglia di ridimensionamento

Data binding in .NET

Negli host WPF e Avalonia le proprietà rivolte all'utente della barra degli strumenti e della barra di stato sono dependency property (WPF) e proprietà con stile di Avalonia, quindi possono essere collegate con il data binding a un view model, impostate da uno Style e animate. Questo argomento riguarda solo WPF e Avalonia. I controlli WinForms restano invariati: le loro proprietà sono normali proprietà CLR, come prima.

Proprietà collegabili

Ogni proprietà della tabella ha un campo statico con il suffisso Property, per esempio `TsgcWpfToolbar.ShowCaptionsProperty`. In WPF i campi sono DependencyProperty e in Avalonia sono StyledProperty. Nessuna di queste proprietà viene modificata dall'utente, quindi usano tutte OneWay per impostazione predefinita. Usare `Mode=TwoWay` quando il view model deve ricevere anche un valore impostato nel codice sul controllo.

Classe WPF	Classe Avalonia	Proprietà collegabili
TsgcWpfToolbar	TsgcAvaloniaToolbar	ShowCaptions, ButtonSize, Spacing, Padding, Theme, AccentColor
TsgcWpfStatusBar	TsgcAvaloniaStatusBar	Theme, SizeGrip, AccentColor

Padding è il riempimento della barra in unità indipendenti dal dispositivo, un int. In WPF nasconde il Padding di tipo Thickness di Control. In Avalonia, Theme è il tema di sgcUICore (TsgcUITheme) e nasconde il tema di controllo Avalonia di StyledElement, che resta raggiungibile tramite `StyledElement.ThemeProperty`.

Comportamento

- **Il modello conserva i valori.** Ogni proprietà è memorizzata nel modello della barra degli strumenti o della barra di stato. Un valore collegato entra nel modello, e la proprietà riprende il valore conservato dal modello: il modello porta ButtonSize a 8 e Spacing e Padding a 0, e la proprietà mostra poi il valore in uso.
- **Un valore corretto raggiunge l'origine.** Anche un'origine TwoWay riceve il valore corretto, in WPF e in Avalonia. WPF non aggiorna l'origine mentre sta trasferendo un valore da essa, quindi in WPF il controllo riscrive il valore corretto dopo che il dispatcher ha eseguito il lavoro in sospeso. Anche una modifica successiva fatta sul controllo, dal codice o nel modello, raggiunge un'origine TwoWay su entrambe le piattaforme. In Avalonia la riscrittura riguarda un valore che l'origine invia quando il binding è già in esecuzione. Un valore che l'origine possiede già all'avvio del binding viene corretto nel controllo, ma non viene riscritto nell'origine.
- **Le modifiche fatte nel modello vengono copiate indietro.** Quando il modello modifica da solo un valore, il controllo lo copia nella proprietà, quindi binding e stili vedono il valore in uso.
- **Stili.** Un setter di Style può impostare qualsiasi proprietà collegabile, per esempio Theme di ogni barra degli strumenti e barra di stato di una finestra.

Proprietà che restano proprietà CLR

Proprietà	Motivo
Items (barra degli strumenti)	La raccolta dei pulsanti del modello, costruita nel codice, non un singolo valore da collegare.
Images (barra degli strumenti)	L'elenco delle immagini dei pulsanti, un oggetto condiviso per riferimento.
OverflowMenu (barra degli strumenti)	Il menu che la barra degli strumenti costruisce per i pulsanti che non entrano, sola lettura.

Panels (barra di stato)	La raccolta dei pannelli del modello. I valori dei pannelli (Text, Progress, IndicatorState) si impostano tramite i metodi thread safe SetPanelText, SetProgress e SetIndicator, che possono essere chiamati da qualsiasi thread.
Model	Il modello indipendente dalla piattaforma alla base di ogni controllo, sola lettura.

Esempio

Il view model qui sotto è condiviso da entrambi gli esempi. ShowCaptions e Theme usano OneWay, e ButtonSize usa `Mode=TwoWay`, quindi una dimensione impostata nel codice sulla barra degli strumenti torna al view model. I pulsanti vengono aggiunti nel codice, come negli avvii rapidi.

WPF

MainWindow.xaml crea il view model come DataContext della finestra. Il code behind e App.xaml sono quelli del template WPF.

Avalonia

MainWindow.axaml imposta `x:DataType` sul view model, quindi i binding sono binding compilati. Il code behind chiama InitializeComponent, e la classe App è quella di Avvio rapido Avalonia.

Vedere anche

- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Classi .NET
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia

Rendering headless .NET

Una barra degli strumenti o una barra di stato può essere disegnata senza finestra, su un server, in un test o in un report. **SaveToSVG** di entrambi i modelli scrive un file o uno stream SVG con il solo pacchetto esegece.sgcToolbar, e i metodi di estensione **SaveToPNG** di esegece.sgcToolbar.Rendering scrivono un PNG disegnato su SkiaSharp, su Windows, Linux e macOS. L'output SVG è identico byte per byte a quello del rendering headless di Delphi.

Metodi

Metodo	Pacchetto	Descrizione
TsgcToolbarModel.SaveToSVG e TsgcStatusBarModel.SaveToSVG(aFileName o aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1)	esegece.sgcToolbar	Scrive la barra come SVG.
SaveToPNG(aFileName o aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1), un metodo di estensione di entrambi i modelli in sgcToolbar_Raster	esegece.sgcToolbar.Rendering	Scrive la barra come PNG su sfondo trasparente.
TsgcToolbarModel.Render e TsgcStatusBarModel.Render(aCanvas, aWidth, aHeight, aScale = 1)	esegece.sgcToolbar	Disegna la barra su qualsiasi canvas sgcUICore, una barra di aWidth x aHeight pixel del dispositivo.
sgcToolbar_Render.RenderToolbar(aModel, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale, aImages), sgcToolbar_Render.RenderStatusBar(aModel, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale)	esegece.sgcToolbar	Il renderer alla base di Render.

Per SaveToSVG e SaveToPNG, aWidth e aHeight sono pixel logici. L'immagine è di aWidth x aScale per aHeight x aScale pixel, quindi una scala di 2 produce un'immagine nitida per uno schermo ad alto DPI o per la stampa. Il modello della barra degli strumenti non ha un elenco di immagini: il suo evento **OnGetImage**, `bool (int aIndex, out TsgcUIARGBBuffer aImage)`, restituisce l'immagine di un ImageIndex come **TsgcUIARGBBuffer**; senza di esso il Glyph dell'elemento viene disegnato nello slot dell'icona.

Esempio

Un programma console (`net8.0`) che fa riferimento a esegece.sgcToolbar.Rendering e scrive una barra degli strumenti con un pulsante disabilitato, un toggle premuto, un menu a discesa e un'etichetta spinta a destra da uno spaziatore, e una barra di stato scura con un pannello di testo elastico, un pannello di avanzamento a 65 e un indicatore di avviso, ciascuna come PNG e SVG.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Rendering headless
- TsgcToolbarModel
- TsgcStatusBarModel

Demo .NET

Le demo .NET si trovano nella cartella `demos` del prodotto e nello zip delle demo, con la solution `sgcToolbar_Demos.sln`. Ogni demo ha un README.md.

Demo	Host	Descrizione
Editor-Shell	Win-Forms	La shell di un piccolo editor di testo con una TsgcWinFormsToolbar e una TsgcWin-FormsStatusBar. La barra degli strumenti contiene i pulsanti New, Open e Save, i toggle Bold e Italic, un gruppo di opzioni Left, Center e Right (GroupIndex 1), un menu a discesa Zoom con un menu di quattro livelli di zoom, uno spaziatore, un toggle del tema Dark e un pulsante Help. La barra di stato mostra la riga e la colonna del cursore (AutoSize), un pannello elastico con l'ultimo messaggio, lo zoom e un indicatore che diventa giallo finché il documento ha modifiche non salvate. Save è abilitato solo quando ci sono modifiche non salvate, e restringendo la finestra gli elementi che non entrano passano al menu di overflow. I pulsanti usano i gestori OnClick degli elementi e OnItemClick, quindi la demo compila con i pacchetti Community e Registered.
Editor-Shell-Wpf	WPF	Lo stesso editor su una TsgcWpfToolbar e una TsgcWpfStatusBar.
Editor-Shel-lAva-lonia	Avalo-nia	Lo stesso editor su una TsgcAvaloniaToolbar e una TsgcAvaloniaStatusBar, su Windows, Linux e macOS.
Live-Status	Win-Forms	Una barra di stato live alimentata da un thread worker. Start avvia un worker che simula un download di 50 blocchi, senza rete, e riporta i suoi progressi direttamente alla barra di stato con i metodi thread-safe SetPanelText, SetProgress e SetIndicator. La barra di stato ha un pannello messaggi elastico, un pannello di avanzamento, un indicatore del feed (verde mentre il download è in corso, giallo mentre un blocco è lento, rosso quando è fermo) e un contatore di blocchi AutoSize. Stop termina il worker, che segnala la propria fine al thread dell'interfaccia tramite il SynchronizationContext.
Live-Statu-sWpf	WPF	La stessa barra di stato live su una TsgcWpfStatusBar.
Live-Statu-sAva-lonia	Avalo-nia	La stessa barra di stato live su una TsgcAvaloniaStatusBar.

Compilazione ed esecuzione

Le demo richiedono .NET 8 SDK o successivo. Eseguire una demo dalla sua cartella:

```
dotnet run
```

All'interno dell'albero del prodotto le demo compilano rispetto ai progetti della libreria. Dallo zip delle demo ripristinano i pacchetti NuGet, per impostazione predefinita l'edizione Community. Impostare **SgcToolbarEdition** per usare i pacchetti Registered:

```
dotnet build -p:SgcToolbarEdition=Registered
```

Autoverifica

Ogni demo ha un'opzione `--test` che apre la finestra fuori schermo e la comanda: EditorShell fa clic sul gruppo di opzioni, sui toggle, su Save, sul menu Zoom, sul menu di overflow di una finestra stretta e sul toggle Dark, e Live-Status esegue un download fino alla fine, ne ferma un secondo a metà e cambia il tema. La demo scrive nel file una riga PASS o FAIL per ogni verifica e termina con il numero di verifiche fallite, quindi 0 significa che ogni verifica è stata superata.

```
dotnet run -- --test result.txt
```

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Demo

Risoluzione dei problemi

Undeclared identifier Action o OverflowMenu

L'edizione Community si compila senza SGC_TOOLBAR_ADVANCED, quindi la proprietà Action degli elementi e la proprietà OverflowMenu delle barre degli strumenti non esistono. Il codice che le usa fallisce con E2003 Undeclared identifier, e un form salvato da una build Registered con un elemento collegato a un'azione solleva un'eccezione "Error reading" quando viene caricato. Usare l'OnClick dell'elemento o l'evento OnItemClick della barra, oppure una build Registered o Trial. Vedere Edizioni.

Gli ultimi elementi sono tagliati sul bordo destro

Nell'edizione Community non c'è il menu di overflow, quindi gli elementi che non entrano vengono tagliati. Allargare la barra, impostare ShowCaptions a False, oppure usare una build Registered o Trial. Vedere Overflow.

Il codice dopo un menu viene eseguito in ritardo in FireMonkey

Il TPopupMenu FireMonkey di un elemento a discesa e del pulsante di overflow è modale: Popup non ritorna finché il menu non si chiude. Il codice posto dopo ClickItem su un elemento a discesa, o in OnItemClick dopo che il menu è stato mostrato, viene eseguito solo quando l'utente ha chiuso il menu. Eseguire invece il lavoro nell'OnClick delle voci del menu, e non chiamare ClickItem su un elemento a discesa da un timer o da un test che non deve attendere. In VCL il menu si apre alla pressione del pulsante e il suo ciclo modale intercetta il rilascio del mouse.

La barra degli strumenti ignora l'Height impostata

L'altezza di una barra degli strumenti segue sempre ButtonSize più due volte Padding. Modificare invece queste due proprietà.

Un toggle a scelta esclusiva non si può disattivare

Un toggle con GroupIndex maggiore di 0 è un pulsante di scelta esclusiva: un clic può solo attivarlo. Impostare Down a False dal codice, oppure usare GroupIndex 0 per un toggle indipendente. Vedere Pulsanti a due stati e gruppi a scelta esclusiva.

Un elemento non reagisce a un clic

Un elemento disabilitato (Enabled False) viene disegnato attenuato e ignora i clic e la tastiera, e separatori, spaziatori ed etichette non si cliccano mai. Un elemento con una Action segue l'Enabled dell'azione, quindi controllare anche l'OnUpdate dell'azione.

La barra di stato sfarfalla o solleva un'eccezione quando viene aggiornata da un thread

Solo SetPanelText, SetProgress e SetIndicator sono thread-safe. Impostare altre proprietà, o aggiungere pannelli, da un thread di lavoro tocca il controllo fuori dal thread principale. Vedere Aggiornamenti thread-safe.

La maniglia di ridimensionamento non ridimensiona il form

In FMX la maniglia viene solo disegnata. In VCL funziona solo quando il form ha un bordo ridimensionabile e non è ingrandito. Vedere Maniglia di ridimensionamento.

Le immagini o i suggerimenti non compaiono in FireMonkey


La proprietà Images della barra degli strumenti FMX richiede Delphi XE8 o successivo, e i suggerimenti delle barre FMX richiedono 10.1 Berlin o successivo con ShowHint True. Nelle versioni precedenti gli elementi disegnano il proprio Glyph. Vedere Immagini e glifi.

La demo EditorShell o EditorShellFMX non si compila

Entrambe le demo usano i collegamenti alle azioni e il menu di overflow, che non fanno parte dell'edizione Community. Vedere Demo.

Introduzione

sgcWizard aggiunge alle applicazioni Delphi e C++Builder le procedure guidate passo dopo passo e gli indicatori di passaggio, per VCL e FireMonkey. **TsgcVCLWizard** e **TsgcFMXWizard** sono contenitori di pagine: ogni pagina è un passaggio, una banda dello stepper mostra dove si trova l'utente e una barra dei pulsanti permette di spostarsi tra le pagine con Back, Next, Finish e Cancel. **TsgcVCLStepper** e **TsgcFMXStepper** sono invece gli indicatori di passaggio usati da soli, orizzontali o verticali, per qualsiasi flusso che debba mostrare il proprio avanzamento.
sgcWizard fa parte della suite visuale eSeGeCe, accanto a sgcDashboard, sgcNavigation, sgcGrid e sgcToolbar. Viene disegnato con **sgcUICore**, il package runtime condiviso con il canvas, il rasterizzatore, i font, il writer SVG e i temi chiaro e scuro, quindi una procedura guidata ha lo stesso aspetto su VCL, su FireMonkey e nell'output headless PNG e SVG, ed è coerente con gli altri prodotti della suite. sgcWizard richiede sgcUICore, che viene installato insieme a esso.



Edizioni

sgcWizard è disponibile nelle edizioni Registered, Trial e Community. Ogni edizione ha tutte le funzionalità, solo la build Trial mostra un avviso di prova. Vedere Edizioni.

Da dove iniziare

- Architettura: il modello dello stepper indipendente dal framework, il renderer sul canvas di sgcUICore e i controlli VCL e FMX.
- Piattaforme: le versioni di Delphi, C++Builder e le piattaforme.
- Avvio rapido VCL, Avvio rapido FMX e Avvio rapido C++Builder: una prima procedura guidata in pochi minuti.
- Componenti: le procedure guidate, le pagine, gli stepper, i passaggi e il modello.
- Navigazione e pagine saltate, Convalida, Finish e Cancel, Tastiera, Stati dei passaggi, Layout dello stepper, Didascalie dei pulsanti, Temi, Tempo di progettazione e Rendering headless.
- Demo: i progetti demo per Delphi e C++Builder.

Architettura

sgcWizard è costruito a livelli. Ogni livello dipende solo da quelli sottostanti, quindi il modello e il renderer si compilano senza VCL o FireMonkey.

Livello	Unit	Ruolo
Modello	sgcWizard_Model	TsgcStepperModel contiene i Passaggi (una collezione di TsgcWizardStep), l'orientamento, il passaggio attivo, gli stati automatici, le dimensioni, il tema e il passaggio evidenziato. Il suo metodo Layout calcola il cerchio e l'etichetta di ogni passaggio visibile e i connettori tra di essi, mentre HitTest trova il passaggio sotto un punto.
Renderer	sgcWizard_Render	sgcWizardRender disegna un modello su qualsiasi canvas di sgcUICore e sgcWizardRenderButtonBar disegna la barra dei pulsanti. sgcWizardSaveToPNG e sgcWizardSaveToSVG li usano per scrivere un'immagine senza finestra. Vedere Rendering headless.
Controlli VCL	sgcWizard_VCL	TsgcVCLWizard, TsgcVCLWizardPage e TsgcVCLStepper. Solo Windows.
Controlli FMX	sgcWizard_FMX	TsgcFMXWizard, TsgcFMXWizardPage e TsgcFMXStepper, con la stessa API e lo stesso comportamento.
sgcUICore	sgcUICore_Canvas, sgcUICore_VCL, sgcUICore_FMX, sgcUICore_Theme	Il runtime condiviso: il canvas vettoriale e il rasterizzatore, la base dei controlli VCL e FMX e i token dei temi chiaro e scuro con gli applicatori di tema.

Stepper

Un controllo stepper possiede un TsgcStepperModel e ne pubblica le proprietà. La proprietà **Model** dà accesso al resto: Layout, HitTest, IsStepClickable, IsConnectorDone, NextStep e PrevStep. Una modifica del modello pianifica un nuovo frame e non disegna mai direttamente, quindi molte modifiche consecutive costano un solo ridisegno.

Procedura guidata e pagine

Una procedura guidata è un contenitore di pagine, come TPageControl con le sue pagine TTabSheet. Le pagine sono controlli figli della procedura guidata, in ordine di controllo, e solo la pagina attiva è visibile. Ogni pagina contiene controlli ordinari: caselle di testo, caselle di controllo, etichette, frame o qualsiasi altro controllo.
La procedura guidata possiede due controlli figli interni che non vengono serializzati e non possono essere selezionati nel designer: la **banda dello stepper**, uno stepper i cui passaggi rispecchiano le pagine (Caption, Description, StepGlyph e Skip come stato saltato), e la **barra dei pulsanti** con Back, Next (Finish nell'ultima pagina) e Cancel. La procedura guidata imposta da sola gli stati della banda, quindi AutoStates della banda è False. Entrambi sono disponibili a runtime tramite le proprietà **Stepper** e **ButtonBar**.

Disegno

I passaggi, i connettori e i pulsanti sono disegnati dal renderer. Tutte le dimensioni sono pixel logici moltiplicati per la scala del monitor, quindi i controlli sono nitidi a qualsiasi DPI.

Vedere anche

- Piattaforme
- TsgcStepperModel
- Temi

Edizioni

sgcWizard viene compilato dallo stesso sorgente per ogni edizione, e ogni edizione ha tutte le funzionalità.

Edizione	Include
Registered	Tutto: le procedure guidate, le pagine e gli stepper VCL e FMX, la convalida, le pagine saltate, gli stati dei passaggi, i temi, il supporto in fase di progettazione e l'output headless PNG e SVG.
Trial	Le stesse funzionalità di Registered. Una build compilata con SGC_TRIAL mostra un messaggio che indica che si tratta di una versione di prova quando un componente viene creato dopo che è trascorsa la finestra di rilascio indicata nella build. Nient'altro cambia.
Community	Le stesse funzionalità di Registered, senza avviso di prova.

L'edizione è una scelta in fase di compilazione in sgcVer.inc. SGC_COMMUNITY disattiva anche SGC_TRIAL. Non è un interruttore a runtime, e il codice scritto per un'edizione si compila anche con le altre.

Vedere anche

- Piattaforme
- Introduzione

Installazione

sgcWizard fa parte della distribuzione sgcUI. Un unico installer copre i prodotti sgcUI (sgcUICore, sgcCharts, sgcPDF, sgcReports, sgcMaps, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard) e installa solo i prodotti inclusi nella propria licenza.

Installazione con l'installer sgcUI

1. Eseguire l'installer sgcUI e accedere con il nome utente e la password del proprio account eSeGeCe.
2. Scegliere le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti, selezionare **sgcWizard** e gli altri prodotti desiderati. Il server delle licenze restituisce i prodotti di cui si è titolari e l'installer mostra una casella di controllo per ogni prodotto. I prodotti non inclusi nella licenza sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca ogni prodotto.
4. L'installer copia i file, poi compila i package sul computer per ogni IDE selezionato, in ordine di dipendenza, e installa i package design time.

Cosa include sgcWizard

sgcUICore, la base condivisa dei prodotti di layout e di sgcCharts, è inclusa in sgcWizard. Non ha una casella di controllo propria. L'installer lo installa automaticamente ogni volta che sgcWizard è selezionato. sgcWizard non ha un package bridge per sgcWebSockets.

Cartelle installate

Ogni prodotto viene installato in un'unica cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la Trial e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di ogni prodotto installato. È l'unico library path di sgcUI.
`Packages`	I package di ogni prodotto installato, un set per prodotto e per versione dell'IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione dell'IDE e piattaforma, ad esempio `LibD13` .
`Demos\Wizard`	Le demo di sgcWizard. Vedere Demo.

L'installer aggiunge `sgcUI\Source` al library path e al browsing path di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate. sgcUICore si trova nella stessa cartella `Source`, quindi non richiede un percorso proprio.

Trial e Community

- **Trial**: l'installer sgcUI Trial installa ogni prodotto in modalità di prova, sgcWizard incluso.
- **Community**: l'installer gratuito sgcUI Community include sgcWizard. I suoi prodotti sono sgcCharts, sgcDashboard, sgcGrid, sgcNavigation, sgcToolbar e sgcWizard, mentre sgcPDF e sgcMaps non fanno parte di Community. La build Community di sgcWizard ha le stesse funzionalità della build Registered. Vedere Edizioni.

Installazioni standalone precedenti

Se l'installer trova una precedente installazione standalone di sgcUICore, ad esempio quella scritta dall'installer standalone di sgcCharts, elenca i library path e i package design time di tale installazione nella pagina **Previous**

installations. Quando si prosegue, li rimuove dall'IDE prima di compilare i nuovi package, così non esistono mai due copie di una unit nel percorso.

Compilazione manuale dei package

Per compilare i package manualmente, aprirli per la propria versione dell'IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, ad esempio `sgcWizardD13.dpk`.

Package	Contenuto
`sgcUICore<V>`	La base condivisa sgcUICore (runtime).
`sgcWizard<V>` / `dclsgcWizard<V>`	I componenti di sgcWizard (runtime / design time).

Compilarli in ordine di dipendenza: `sgcUICore`, poi `sgcWizard`, poi `dclsgcWizard`. Installare poi il package design time `dclsgcWizard` e aggiungere `sgcUI\Source` al library path della propria versione di Delphi (Tools > Options > Language > Delphi Options > Library > Library path). Per C++Builder, aprire il progetto `.cbproj` corrispondente alla propria versione, ad esempio `sgcWizardC13.cbproj`, e compilarlo. Gli header `.hpp` generati appaiono accanto al package compilato.

.NET

Per .NET non cambia nulla. sgcWizard continua a essere distribuito come propri package NuGet (`esegece.sgcWizard` e i relativi package companion). Vedere l'installazione .NET.

Piattaforme

Destinazione	Supporto
Delphi	Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13.
C++Builder	C++Builder 2007, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13. I package generano gli header .hpp e i file .lib che un progetto C++Builder include e collega.
VCL	TsgcVCLWizard, TsgcVCLWizardPage e TsgcVCLStepper su Windows, Win32 e Win64, in ogni versione di Delphi.
FireMonkey	TsgcFMXWizard, TsgcFMXWizardPage e TsgcFMXStepper da Delphi XE6 in poi (SGC_WIZARD_FMX), su Windows, macOS, iOS e Android, e su Linux con FMX for Linux (FMXLinux). I suggerimenti dei controlli FMX richiedono 10.1 Berlin o successivo.
Linux64	Le unit indipendenti dal framework, il modello e il renderer con l'output headless PNG e SVG, da Delphi 10.2 in poi (SGC_WIZARD_LINUX).
.NET	Un port C# con la stessa API per WinForms, WPF e Avalonia e con l'output headless PNG e SVG, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9, vedere Panoramica .NET.

Pacchetti

sgcWizard include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcWizardD13.dpk per Delphi 13 e sgcWizardC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede
sgcWizard	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey.	rtl, sgcUICore
sgcWizardVCL	Runtime, VCL	sgcWizard_VCL (TsgcVCLWizard, TsgcVCLWizardPage, TsgcVCLStepper)	rtl, vcl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcWizard
sgcWizardFMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcWizard_FMX (TsgcFMXWizard, TsgcFMXWizardPage, TsgcFMXStepper)	rtl, fmx, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcWizard
dclsgcWizard	Design time, VCL	Registra TsgcVCLWizard e TsgcVCLStepper nella pagina **SGC Wizard** della palette, e l'editor del componente che aggiunge le pagine.	designide, rtl, vcl, sgcWizard, sgcWizardVCL
dclsgcWizardFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra TsgcFMXWizard e TsgcFMXStepper nella pagina **SGC Wizard** della palette, e l'editor del componente che aggiunge le pagine.	designide, rtl, fmx, sgcWizard, sgcWizardFMX, dclsgcWizard

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcWizardFMX richiede dclsgcWizard, quindi installate prima dclsgcWizard.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcWizard	sgcWizardVCL	sgcWizardFMX	dclsgcWizard, dclsgcWizardFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32
10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE.

C++Builder	sgcWizard, sgcWizardVCL	sgcWizardFMX	dclsgcWizard, dclsgcWizardFMX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcWizard)
Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcWizard)
Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcWizardC13.cbproj, sgcWizardVCLC13.cbproj, sgcWizardFMXC13.cbproj, dclsgcWizardC13.cbproj e dclsgcWizardFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (TsgcFMXWizard, TsgcFMXWizardPage e TsgcFMXStepper) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcWizardVCL funzionano solo su Windows.
- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcWizard_FMX.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcWizard viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa il modello e il renderer con l'output PNG e SVG headless. Per Linux64 non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.
Le pagine non sono nella palette, si aggiungono con il verbo **Add Page**, vedere Tempo di progettazione.

Vedere anche

- Edizioni
- Architettura
- Risoluzione dei problemi

Avvio rapido VCL

In fase di progettazione

- Inserire un **TsgcVCLWizard** dalla pagina **SGC Wizard** della palette in un form e impostare **Align** su alClient.
- Fare clic con il tasto destro sulla procedura guidata e scegliere **Add Page** una volta per ogni passaggio. Impostare **Caption** e **Description** di ogni pagina: sono la didascalia e la descrizione del relativo passaggio.
- Inserire in ciascuna pagina i relativi controlli. Scegliere **Next Page** e **Previous Page** nel menu contestuale, oppure fare clic su un passaggio della banda dello stepper, per mostrare un'altra pagina nel designer.
- Scrivere un gestore **OnBeforePageChange** che convalida la pagina e imposta aAllow su False quando la pagina non è completa, e un gestore **OnFinish** che utilizza i dati.
- Eseguire l'applicazione: Next e Invio vanno avanti, Back torna indietro, Finish compare nell'ultima pagina e Cancel o Esc attivano OnCancel.

Nel codice

La stessa procedura guidata creata a runtime. Il programma si compila così com'è con `sgcUI\Source` nel percorso di ricerca.

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TMainForm.CreateWizard;
var
  oPage: TsgcVCLWizardPage;
  oLabel: TLabel;
begin
  // the wizard fills the form: stepper band on top, button bar at the bottom
  FWizard := TsgcVCLWizard.Create(Self);
  FWizard.Parent := Self;
  FWizard.Align := alClient;

  // every page is a step of the stepper band
  oPage := FWizard.AddPage('Welcome');
  oPage.Description := 'Start here';
  oLabel := TLabel.Create(Self);
  oLabel.Parent := oPage;
  oLabel.SetBounds(24, 24, 320, 20);
  oLabel.Caption := 'This wizard creates your account.';

  oPage := FWizard.AddPage('Account');
  oPage.Description := 'Your name';
  FName := TEdit.Create(Self);
  FName.Parent := oPage;
  FName.SetBounds(24, 24, 240, 24);

  oPage := FWizard.AddPage('Done');
  oPage.Description := 'Summary';

  FWizard.ActivePageIndex := 0;
  FWizard.OnBeforePageChange := DoBeforePageChange;
  FWizard.OnFinish := DoFinish;
  FWizard.OnCancel := DoCancel;
end;

procedure TMainForm.DoBeforePageChange(Sender: TObject;
  aFromIndex, aToIndex: Integer; var aAllow: Boolean);
begin
  // leaving the Account page forwards needs a name
  if (aFromIndex = 1) and (aToIndex > aFromIndex) then
```

```
    aAllow := Trim(FName.Text) <> '';
end;

procedure TMainForm.DoFinish(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Welcome, ' + FName.Text);
  Close;
end;

procedure TMainForm.DoCancel(Sender: TObject);
begin
  Close;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLWizard
- TsgcVCLWizardPage
- Convalida
- Navigazione e pagine saltate

Avvio rapido FMX

I controlli FireMonkey richiedono Delphi XE6 o successivo. Si usano esattamente come quelli VCL: inserire un **TsgcFMXWizard**, aggiungere le pagine con il verbo **Add Page**, inserire in ciascuna pagina i relativi controlli e gestire **OnBeforePageChange** e **OnFinish**. Le pagine sono allineate a Client all'interno della procedura guidata. Un tocco su un pulsante o su un passaggio completato funziona come un clic.

Nel codice

```
uses
  System.SysUtils, System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types, FMX.Controls,
  FMX.StdCtrls, FMX.Edit, FMX.Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_FMX;

procedure TMainForm.CreateWizard;
var
  oPage: TsgcFMXWizardPage;
  oLabel: TLabel;
begin
  Wizard := TsgcFMXWizard.Create(Self);
  Wizard.Parent := Self;
  Wizard.Align := TAlignLayout.Client;

  oPage := Wizard.AddPage('Welcome');
  oPage.Description := 'Start here';
  oLabel := TLabel.Create(Self);
  oLabel.Parent := oPage;
  oLabel.SetBounds(24, 24, 320, 20);
  oLabel.Text := 'This wizard creates your account.';

  oPage := Wizard.AddPage('Account');
  oPage.Description := 'Your name';
  txtName := TEdit.Create(Self);
  txtName.Parent := oPage;
  txtName.SetBounds(24, 24, 240, 24);

  oPage := Wizard.AddPage('Done');
  oPage.Description := 'Summary';

  Wizard.ActivePageIndex := 0;
  Wizard.OnBeforePageChange := WizardBeforePageChange;
  Wizard.OnFinish := WizardFinish;
end;

procedure TMainForm.WizardBeforePageChange(Sender: TObject;
  aFromIndex, aToIndex: Integer; var aAllow: Boolean);
begin
  if (aFromIndex = 1) and (aToIndex > aFromIndex) then
    aAllow := Trim(txtName.Text) <> '';
end;

procedure TMainForm.WizardFinish(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Welcome, ' + txtName.Text);
  Close;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXWizard

- TsgcFMXWizardPage
- Piattaforme

Avvio rapido C++Builder

Installare i pacchetti sgcWizard per la propria versione di C++Builder, aggiungere `sgcUI\Source` e la cartella delle unit compilate, ad esempio `sgcUI\LibD13\win32` (`sgcUI\LibD13\win64` per il 64 bit), ai percorsi di include e di libreria del progetto, e usare i componenti dalla pagina **SGC Wizard** della palette esattamente come in Delphi. L'installer aggiunge automaticamente entrambi i percorsi all'IDE. Gli header .hpp e i file .lib generati di sgcWizard e sgcUICore si trovano in quell'unica cartella, quindi sgcUICore non richiede un percorso proprio.

Nel codice

OnBeforePageChange e OnFinish sono eventi closure, quindi i loro gestori sono funzioni membro __fastcall di una classe. Il parametro var aAllow è un riferimento bool.

Vedere anche

- TsgcVCLWizard
- Avvio rapido VCL
- Demo

Demo

Le demo si trovano nella cartella **Demos** dell'installazione, con i progetti Delphi in Demos\Delphi e i port C++Builder delle demo VCL in Demos\CBuilder. Ogni cartella di demo contiene un readme.html che spiega cosa fa la demo e come funziona.

Demo	Componenti	Cosa mostra
Onboarding	TsgcVCLWizard, TsgcVCLWizardPage	Una procedura guidata per la creazione di un account con quattro pagine: Welcome, Account, Options e Summary. OnBeforePageChange controlla il nome e l'email della pagina Account e blocca Next finché non sono validi, una casella di controllo fa saltare la pagina Options, OnPageChanged compila il riepilogo e OnFinish lo mostra. Un interruttore chiaro e scuro e una combo StepperPosition (top, left o none). Onboarding.exe /test result.txt pilota la procedura guidata e scrive una riga PASS o FAIL per ogni controllo. Delphi e C++Builder.
Stepper	TsgcVCLStepper	Due stepper autonomi, uno orizzontale e uno verticale, con gli stessi cinque passaggi. Impostando ActiveIndex si completano i passaggi che lo precedono, i pulsanti segnano il passaggio attivo come wssError o wssSkipped e un clic su un passaggio completato riporta entrambi gli stepper a quel passaggio tramite OnStepClick. Un interruttore chiaro e scuro. Delphi e C++Builder.
OnboardingFMX	TsgcFMXWizard, TsgcFMXWizardPage	Il flusso Onboarding in FireMonkey: la stessa convalida, la stessa pagina Options saltata, un riepilogo su Finish, una casella di controllo per il tema scuro e gli stessi switch /test e /snapshot. Delphi.

Le demo C++Builder includono gli header sgcWizard_*.hpp e sgcUICore_*.hpp e collegano la libreria statica del package runtime di C++Builder. Si compilano con il compilatore C++ classico, Win32 e Win64.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Convalida
- TsgcVCLStepper

TsgcVCLWizard

Unit: sgcWizard_VCL
TsgcVCLWizard è la procedura guidata VCL, solo per Windows. Le sue pagine sono i controlli figli TsgcVCLWizardPage, la banda dello stepper mostra un passaggio per pagina e la barra dei pulsanti permette di spostarsi tra di esse. Deriva da TCustomControl e pubblica Align, Anchors, Constraints, Enabled, Font, ParentFont, ShowHint, ParentShowHint, TabOrder, TabStop e Visible.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
ActivePageIndex	Integer	L'indice della pagina visibile. Impostarlo da codice cambia la pagina direttamente, senza eventi. Predefinito 0.
ActivePage	classe della pagina	Pubblica. La pagina visibile, oppure nil. Impostarla cambia la pagina senza eventi.
PageCount	Integer	Pubblica, sola lettura. Il numero di pagine.
Pages[Index]	classe della pagina	Pubblica, sola lettura. Le pagine, in ordine di controllo.
StepperPosition	TsgcWizardStepperPosition	wspTop (predefinito) mostra una banda dello stepper orizzontale in alto, wspLeft una banda verticale a sinistra, wspNone la nasconde. Vedere Layout dello stepper.
BackCaption, NextCaption, FinishCaption, CancelCaption	string	Le didascalie dei pulsanti. Valori predefiniti Back, Next, Finish e Cancel. Vengono salvate solo quando modificate. Vedere Didascalie dei pulsanti.
ShowCancel	Boolean	Mostra il pulsante Cancel. Predefinito True.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom. La procedura guidata lo propaga alla banda, alla barra dei pulsanti e ai controlli figli delle pagine. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Un colore di accento $AARRGGBB per i passaggi attivi e completati, i connettori completati e il pulsante predefinito. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
Stepper	classe dello stepper	Pubblica, sola lettura. La banda dello stepper interna.
ButtonBar	classe della barra dei pulsanti	Pubblica, sola lettura. La barra dei pulsanti interna. ButtonCount, Buttons, ButtonRect e ButtonAt descrivono i pulsanti così come sono disegnati.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Next	Boolean	Passa alla pagina successiva che non è saltata, attivando OnBeforePageChange e OnPageChanged. Nell'ultima pagina chiama Finish.

		True quando la pagina è cambiata o la procedura guidata è terminata.
Back	Boolean	Passa alla pagina precedente che non è saltata, con gli stessi eventi.
GoToPage(aIndex)	Boolean	Passa a una qualsiasi pagina che non è saltata, con gli stessi eventi. False per una pagina saltata o un indice fuori intervallo.
Finish	Boolean	Attiva OnBeforePageChange con aToIndex = PageCount e, se consentito, OnFinish.
Cancel		Attiva OnCancel.
NextPageIndex(aIndex), PrevPageIndex(aIndex)	Integer	La pagina successiva o precedente rispetto ad aIndex che non è saltata, -1 se nessuna.
IsLastPage	Boolean	True quando non è raggiungibile alcuna pagina dopo quella attiva, quindi Next mostra Finish.
IndexOfPage(aPage)	Integer	L'indice di una pagina, -1 quando non è una pagina di questa procedura guidata.
AddPage(aCaption, aOwner = nil)	classe della pagina	Crea una pagina con quella Caption, posseduta da aOwner (nil usa il proprietario della procedura guidata), e la colloca per ultima.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnBeforePageChange	TsgcWizardPageChangeEvent	Prima di ogni cambio dovuto a Next, Back, GoToPage, Finish o a un clic su un passaggio. aFromIndex, aToIndex e var aAllow: impostare aAllow su False per restare nella pagina. aToIndex = PageCount significa Finish. Vedere Convalida.
OnPageChanged	TNotifyEvent	Dopo che la pagina è cambiata.
OnFinish	TNotifyEvent	Dopo che Finish è stato consentito. Vedere Finish e Cancel.
OnCancel	TNotifyEvent	Cancel, il pulsante Cancel o Esc.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.BuildPages;
var
  oPage: TsgcVCLWizardPage;
begin
  Wizard := TsgcVCLWizard.Create(Self);
  Wizard.Parent := Self;
  Wizard.Align := alClient;

  oPage := Wizard.AddPage('Welcome');
  chkSkipOptions := TCheckBox.Create(Self);
  chkSkipOptions.Parent := oPage;
```

```
  chkSkipOptions.SetBounds(24, 24, 240, 20);
  chkSkipOptions.Caption := 'Use the default options';
  chkSkipOptions.OnClick := SkipClick;

  oPage := Wizard.AddPage('Account');
  txtEmail := TEdit.Create(Self);
  txtEmail.Parent := oPage;
  txtEmail.SetBounds(24, 24, 240, 24);

  Wizard.AddPage('Options');
  Wizard.AddPage('Summary');

  Wizard.StepperPosition := wspTop;
  Wizard.OnBeforePageChange := WizardBeforePageChange;
  Wizard.OnFinish := WizardFinish;
  Wizard.OnCancel := WizardCancel;
  Wizard.ActivePageIndex := 0;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLWizardPage
- TsgcFMXWizard
- Navigazione e pagine saltate
- Tastiera

TsgcVCLWizardPage

Unit: sgcWizard_VCL
TsgcVCLWizardPage è una pagina di un TsgcVCLWizard. Deriva da TCustomControl, accetta controlli figli e pubblica anche Enabled, Font, ParentFont, Hint, ShowHint, ParentShowHint, PopupMenu, OnEnter, OnExit e OnResize. Una pagina può essere collocata solo su una procedura guidata: impostarne il Parent su qualsiasi altro controllo genera EsgcWizardError.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Caption	string	La didascalia del passaggio della pagina.
Description	string	La descrizione del passaggio, disegnata sotto la didascalia mentre ShowDescriptions della banda è True, e il suggerimento del passaggio.
Skip	Boolean	Next e Back saltano la pagina e la banda disegna il suo passaggio come wssSkipped. Predefinito False. Vedere Navigazione e pagine saltate.
StepGlyph	string	Un breve testo disegnato nel cerchio del passaggio. Se vuoto (predefinito), disegna il numero del passaggio.
Visible	Boolean	Gestita dalla procedura guidata: solo la pagina attiva è visibile. Non viene salvata.
Wizard	classe della procedura guidata	Pubblica, sola lettura. La procedura guidata della pagina, nil quando non ne ha.
PageIndex	Integer	Pubblica, sola lettura. La posizione tra le pagine della procedura guidata, -1 quando non si trova su una procedura guidata.

La procedura guidata disegna la pagina con il colore Surface del proprio tema e applica il tema ai controlli figli diretti della pagina, vedere Temi.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.PageExample;
var
  oPage: TsgcVCLWizardPage;
begin
  oPage := TsgcVCLWizardPage.Create(Self);
  oPage.Caption := 'Licence';
  oPage.Description := 'Accept the terms';
  oPage.StepGlyph := 'L';
  // a page can only be placed on a wizard, it becomes the last page
  oPage.Parent := Wizard;
  Caption := Format('Page %d of %d', [oPage.PageIndex + 1,
    Wizard.PageCount]);
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLWizard
- Tempo di progettazione
- Risoluzione dei problemi

TsgcFMXWizard

Unit: sgcWizard_FMX
TsgcFMXWizard è la procedura guidata FireMonkey, da Delphi XE6 in poi. Ha le stesse proprietà, metodi ed eventi di TsgcVCLWizard. Le pagine sono i figli TsgcFMXWizardPage, allineati a Client, la banda dello stepper è allineata a MostTop o MostLeft e la barra dei pulsanti a MostBottom. Posizioni e dimensioni sono in unità logiche FMX. Pubblica Align, Anchors, CanFocus, ClipChildren, Enabled, Height, HitTest, Margins, Opacity, Padding, PopupMenu, Position, Size, TabOrder, TabStop, Visible e Width, ShowHint e ParentShowHint da 10.1 Berlin in poi, e OnEnter, OnExit, OnKeyDown, OnKeyUp e OnResize.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
ActivePageIndex	Integer	L'indice della pagina visibile. Impostarlo da codice cambia la pagina direttamente, senza eventi. Predefinito 0.
ActivePage	classe della pagina	Pubblica. La pagina visibile, oppure nil. Impostarla cambia la pagina senza eventi.
PageCount	Integer	Pubblica, sola lettura. Il numero di pagine.
Pages[Index]	classe della pagina	Pubblica, sola lettura. Le pagine, in ordine di controllo.
StepperPosition	TsgcWizardStepperPosition	wspTop (predefinito) mostra una banda dello stepper orizzontale in alto, wspLeft una banda verticale a sinistra, wspNone la nasconde. Vedere Layout dello stepper.
BackCaption, NextCaption, FinishCaption, CancelCaption	string	Le didascalie dei pulsanti. Valori predefiniti Back, Next, Finish e Cancel. Vengono salvate solo quando modificate. Vedere Didascalie dei pulsanti.
ShowCancel	Boolean	Mostra il pulsante Cancel. Predefinito True.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom. La procedura guidata lo propaga alla banda, alla barra dei pulsanti e ai controlli figli delle pagine. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Un colore di accento $AARRGGBB per i passaggi attivi e completati, i connettori completati e il pulsante predefinito. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
Stepper	classe dello stepper	Pubblica, sola lettura. La banda dello stepper interna.
ButtonBar	classe della barra dei pulsanti	Pubblica, sola lettura. La barra dei pulsanti interna. ButtonCount, Buttons, ButtonRect e ButtonAt descrivono i pulsanti così come sono disegnati.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione

Next	Boolean	Passa alla pagina successiva che non è saltata, attivando OnBeforePageChange e OnPageChanged. Nell'ultima pagina chiama Finish. True quando la pagina è cambiata o la procedura guidata è terminata.
Back	Boolean	Passa alla pagina precedente che non è saltata, con gli stessi eventi.
GoToPage(aIndex)	Boolean	Passa a una qualsiasi pagina che non è saltata, con gli stessi eventi. False per una pagina saltata o un indice fuori intervallo.
Finish	Boolean	Attiva OnBeforePageChange con aToIndex = PageCount e, se consentito, OnFinish.
Cancel		Attiva OnCancel.
NextPageIndex(aIndex), PrevPageIndex(aIndex)	Integer	La pagina successiva o precedente rispetto ad aIndex che non è saltata, -1 se nessuna.
IsLastPage	Boolean	True quando non è raggiungibile alcuna pagina dopo quella attiva, quindi Next mostra Finish.
IndexOfPage(aPage)	Integer	L'indice di una pagina, -1 quando non è una pagina di questa procedura guidata.
AddPage(aCaption, aOwner = nil)	classe della pagina	Crea una pagina con quella Caption, posseduta da aOwner (nil usa il proprietario della procedura guidata), e la colloca per ultima.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnBeforePageChange	TsgcWizardPageChangeEvent	Prima di ogni cambio dovuto a Next, Back, GoToPage, Finish o a un clic su un passaggio. aFromIndex, aToIndex e var aAllow: impostare aAllow su False per restare nella pagina. aToIndex = PageCount significa Finish. Vedere Convalida.
OnPageChanged	TNotifyEvent	Dopo che la pagina è cambiata.
OnFinish	TNotifyEvent	Dopo che Finish è stato consentito. Vedere Finish e Cancel.
OnCancel	TNotifyEvent	Cancel, il pulsante Cancel o Esc.

Esempio

```
uses
  System.SysUtils, System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types, FMX.Controls,
  FMX.StdCtrls, FMX.Edit, FMX.Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_FMX;

procedure TMainForm.WizardExample;
begin
  // the stepper band on the left, a dark theme and localised captions
  Wizard.StepperPosition := wspLeft;
  Wizard.Theme := utDark;
  Wizard.NextCaption := 'Continue';
  Wizard.ShowCancel := False;
```

```
  if Wizard.Next then
    Caption := Wizard.ActivePage.Caption;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXWizardPage
- Avvio rapido FMX
- Temi

TsgcFMXWizardPage

Unit: sgcWizard_FMX
TsgcFMXWizardPage è una pagina di un TsgcFMXWizard, allineata a Client al suo interno. Pubblica anche ClipChildren, Enabled, HitTest, Padding, PopupMenu, OnEnter, OnExit e OnResize, e ShowHint e ParentShowHint da 10.1 Berlin in poi. Una pagina può essere collocata solo su una procedura guidata: impostarne il Parent su qualsiasi altro oggetto genera EsgcWizardError.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Caption	string	La didascalia del passaggio della pagina.
Description	string	La descrizione del passaggio, disegnata sotto la didascalia mentre ShowDescriptions della banda è True, e il suggerimento del passaggio.
Skip	Boolean	Next e Back saltano la pagina e la banda disegna il suo passaggio come wssSkipped. Predefinito False. Vedere Navigazione e pagine saltate.
StepGlyph	string	Un breve testo disegnato nel cerchio del passaggio. Se vuoto (predefinito), disegna il numero del passaggio.
Visible	Boolean	Gestita dalla procedura guidata: solo la pagina attiva è visibile. Non viene salvata.
Wizard	classe della procedura guidata	Pubblica, sola lettura. La procedura guidata della pagina, nil quando non ne ha.
PageIndex	Integer	Pubblica, sola lettura. La posizione tra le pagine della procedura guidata, -1 quando non si trova su una procedura guidata.

Esempio

```
uses
  System.SysUtils, System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types, FMX.Controls,
  FMX.StdCtrls, FMX.Edit, FMX.Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_FMX;

procedure TMainForm.PageExample;
var
  oPage: TsgcFMXWizardPage;
begin
  oPage := TsgcFMXWizardPage.Create(Self);
  oPage.Caption := 'Options';
  oPage.Description := 'Optional settings';
  oPage.Skip := True;
  // a page can only be placed on a wizard; it is aligned Client
  oPage.Parent := Wizard;
  Caption := Format('Page %d of %d', [oPage.PageIndex + 1,
    Wizard.PageCount]);
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXWizard
- TsgcVCLWizardPage
- Temi

TsgcVCLStepper

Unit: sgcWizard_VCL
TsgcVCLStepper è l'indicatore di passaggio VCL, utilizzabile da solo. Mostra i propri passaggi come cerchi numerati uniti da connettori, in orizzontale o in verticale. Il suggerimento di un passaggio è la sua Description. Mentre il controllo ha il focus, Sinistra e Destra (Su e Giù in verticale) passano al passaggio visibile e abilitato precedente o successivo attraverso lo stesso veto di OnStepClick, finché Clickable è True. Pubblica inoltre Align, Anchors, Constraints, Enabled, ShowHint, ParentShowHint, TabOrder, TabStop e Visible.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Steps	TsgcWizardSteps	I passaggi.
Orientation	TsgcWizardOrientation	woHorizontal (predefinito) o woVertical.
ActiveIndex	Integer	Il passaggio attivo. Predefinito 0. Impostarlo da codice non attiva OnActiveChange.
AutoStates	Boolean	Predefinito True: impostare ActiveIndex completa i passaggi visibili che lo precedono, a meno che siano wssError o wssSkipped, e imposta a wssPending quelli successivi. Vedere Stati dei passaggi.
ShowDescriptions	Boolean	Disegna la Description di ogni passaggio sotto la relativa didascalia. Predefinito True.
CircleSize	Integer	Il diametro dei cerchi dei passaggi, in pixel logici. Predefinito 28.
ConnectorThickness	Integer	Lo spessore dei connettori, in pixel logici. Predefinito 2.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom.
AccentColor	TsgcUIColor	Un colore di accento $AARRGGBB, 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
Clickable	Boolean	Un clic, o i tasti freccia, possono attivare un passaggio completato, oppure un passaggio in errore che precede quello attivo. Predefinito True.
Model	TsgcStepperModel	Pubblica, sola lettura. Il modello del controllo.
Wizard	classe della procedura guidata	Pubblica, sola lettura. La procedura guidata che ospita lo stepper come propria banda, nil per uno stepper autonomo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione

StepAt(X, Y)	Integer	Il passaggio sotto un punto client, -1 se nessuno.
StepRect(aIndex)	TRect (TRectF on FMX)	Il cerchio e l'etichetta di un passaggio in coordinate client, vuoto quando il passaggio non è mostrato.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnStep-Click	TsgcWizard-StepClickE-vent	Si è fatto clic su un passaggio cliccabile, oppure un tasto freccia si sposta su di esso. aIndex e var aAllow: impostare aAllow su False per mantenere il passaggio attivo.
OnActive-Change	TNotifyEvent	Il passaggio attivo è cambiato con un clic o con un tasto. Non viene mai attivato quando ActiveIndex è impostato da codice.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.StepperExample;
begin
  Stepper := TsgcVCLStepper.Create(Self);
  Stepper.Parent := Self;
  Stepper.Align := alTop;
  Stepper.Height := 80;
  Stepper.Steps.AddStep('Cart', 'Review the items');
  Stepper.Steps.AddStep('Shipping', 'Address and carrier');
  Stepper.Steps.AddStep('Payment', 'Card or transfer');
  Stepper.Steps.AddStep('Done', '', 'OK');
  // AutoStates: the steps before ActiveIndex become completed
  Stepper.ActiveIndex := 1;
  Stepper.OnStepClick := StepperStepClick;
end;

procedure TFeaturesForm.StepperStepClick(Sender: TObject; aIndex: Integer;
  var aAllow: Boolean);
begin
  // aAllow False keeps the current step active
  aAllow := aIndex > 0;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXStepper
- Stati dei passaggi
- Layout dello stepper

TsgcFMXStepper

Unit: sgcWizard_FMX
TsgcFMXStepper è l'indicatore di passaggio FireMonkey, da Delphi XE6 in poi, con le stesse proprietà, metodi ed eventi di TsgcVCLStepper. Da 10.1 Berlin in poi l'Hint del controllo segue la Description del passaggio sotto il mouse. Pubblica inoltre Align, Anchors, CanFocus, Enabled, Height, HitTest, Margins, Opacity, Padding, PopupMenu, Position, Size, TabOrder, TabStop, Visible e Width, e OnEnter, OnExit, OnKeyDown, OnKeyUp, OnMouseDown, OnMouseMove, OnMouseUp e OnResize.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Steps	TsgcWizard-Steps	I passaggi.
Orientation	TsgcWizar-dOrientation	woHorizontal (predefinito) o woVertical.
ActiveIn-dex	Integer	Il passaggio attivo. Predefinito 0. Impostarlo da codice non attiva OnActive-Change.
AutoStates	Boolean	Predefinito True: impostare ActiveIndex completa i passaggi visibili che lo precedono, a meno che siano wssError o wssSkipped, e imposta a wssPending quelli successivi. Vedere Stati dei passaggi.
ShowDe-scriptions	Boolean	Disegna la Description di ogni passaggio sotto la relativa didascalia. Predefinito True.
CircleSize	Integer	Il diametro dei cerchi dei passaggi, in pixel logici. Predefinito 28.
Connec-torThick-ness	Integer	Lo spessore dei connettori, in pixel logici. Predefinito 2.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom.
AccentCo-lor	TsgcUIColor	Un colore di accento $AARRGGBB, 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
Clickable	Boolean	Un clic, o i tasti freccia, possono attivare un passaggio completato, oppure un passaggio in errore che precede quello attivo. Predefinito True.
Model	TsgcStep-perModel	Pubblica, sola lettura. Il modello del controllo.
Wizard	classe della procedura guidata	Pubblica, sola lettura. La procedura guidata che ospita lo stepper come propria banda, nil per uno stepper autonomo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione

StepAt(X, Y)	Integer	Il passaggio sotto un punto client, -1 se nessuno.
StepRect(aIndex)	TRect (TRectF on FMX)	Il cerchio e l'etichetta di un passaggio in coordinate client, vuoto quando il passaggio non è mostrato.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnStep-Click	TsgcWizard-StepClickE-vent	Si è fatto clic su un passaggio cliccabile, oppure un tasto freccia si sposta su di esso. aIndex e var aAllow: impostare aAllow su False per mantenere il passaggio attivo.
OnActive-Change	TNotifyEvent	Il passaggio attivo è cambiato con un clic o con un tasto. Non viene mai attivato quando ActiveIndex è impostato da codice.

Esempio

```
uses
  System.SysUtils, System.Classes, FMX.Forms, FMX.Types, FMX.Controls,
  FMX.StdCtrls, FMX.Edit, FMX.Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_FMX;

procedure TMainForm.StepperExample;
begin
  Stepper := TsgcFMXStepper.Create(Self);
  Stepper.Parent := Self;
  Stepper.Align := TAlignLayout.Top;
  Stepper.Height := 80;
  Stepper.Steps.AddStep('Cart', 'Review the items');
  Stepper.Steps.AddStep('Shipping', 'Address and carrier');
  Stepper.Steps.AddStep('Payment', 'Card or transfer');
  Stepper.ActiveIndex := 2;
  Stepper.Steps[1].State := wssError;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLStepper
- Stati dei passaggi
- Piattaforme

TsgcWizardStep

Unit: sgcWizard_Model
TsgcWizardStep è un passaggio di uno stepper, un elemento di TsgcWizardSteps. In una procedura guidata i passaggi della banda sono creati a partire dalle pagine, quindi l'applicazione imposta invece le proprietà della pagina.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Caption	string	La didascalia disegnata sotto il cerchio (orizzontale) o alla sua destra (verticale).
Description	string	La seconda riga dell'etichetta, disegnata mentre ShowDescriptions è True, e il suggerimento del passaggio.
Glyph	string	Un breve testo disegnato nel cerchio. Se vuoto, disegna il numero del passaggio.
State	TsgcWizardStepState	wssPending (predefinito), wssActive, wssCompleted, wssError o wssSkipped. Vedere Stati dei passaggi.
Enabled	Boolean	Un passaggio disabilitato è disegnato con colori sbiaditi e non può essere cliccato. Predefinito True.
Visible	Boolean	Un passaggio nascosto non riceve né posizione né numero, e mantiene il proprio stato. Predefinito True.
Tag	NativeInt (Integer prima di XE2)	Libero per l'applicazione. Predefinito 0.
Shown, Number, CircleRect, LabelRect	Boolean, Integer, TsgcUIRect	Pubblica, sola lettura. I risultati dell'ultimo Layout: se il passaggio ha ottenuto una posizione, il suo numero (a partire da 1) tra i passaggi visibili e i rettangoli del cerchio e dell'etichetta in pixel del dispositivo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
CircleText	string	Il testo disegnato nel cerchio: Glyph, oppure Number quando Glyph è vuoto.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.StepsExample;
var
  oStep: TsgcWizardStep;
begin
  Stepper.Steps.Clear;
```

```
  oStep := Stepper.Steps.Add;
  oStep.Caption := 'Upload';
  oStep.Description := 'Choose the files';
  oStep := Stepper.Steps.AddStep('Review', 'Check the preview');
  oStep.Glyph := 'R';
  // a hidden step gets no slot and no number
  Stepper.Steps.AddStep('Advanced').Visible := False;
  Stepper.Steps.AddStep('Publish');
  Stepper.ActiveIndex := 0;
end;
```

Vedere anche

- TsgcWizardSteps
- TsgcStepperModel

TsgcWizardSteps

Unit: sgcWizard_Model
TsgcWizardSteps è la collezione posseduta di elementi TsgcWizardStep che sta dietro la proprietà Steps di uno stepper e di TsgcStepperModel. Si modifica in fase di progettazione con l'editor di collezioni standard.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Add	TsgcWizard-Step	Aggiunge un passaggio vuoto.
AddStep(aCaption, aDe-scription = '', aGlyph = '')	TsgcWizard-Step	Aggiunge un passaggio con la relativa didascalia, descri-zione e glifo e lo restituisce.
Items[Index]	TsgcWizard-Step	La proprietà indicizzata predefinita.

Aggiungere o rimuovere un passaggio ricalcola gli stati automatici mentre AutoStates è True.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.StepperExample;
begin
  Stepper := TsgcVCLStepper.Create(Self);
  Stepper.Parent := Self;
  Stepper.Align := alTop;
  Stepper.Height := 80;
  Stepper.Steps.AddStep('Cart', 'Review the items');
  Stepper.Steps.AddStep('Shipping', 'Address and carrier');
  Stepper.Steps.AddStep('Payment', 'Card or transfer');
  Stepper.Steps.AddStep('Done', '', 'OK');
  // AutoStates: the steps before ActiveIndex become completed
  Stepper.ActiveIndex := 1;
  Stepper.OnStepClick := StepperStepClick;
end;

procedure TFeaturesForm.StepperStepClick(Sender: TObject; aIndex: Integer;
  var aAllow: Boolean);
begin
  // aAllow False keeps the current step active
  aAllow := aIndex > 0;
end;
```

Vedere anche

- TsgcWizardStep
- TsgcVCLStepper

TsgcStepperModel

Unit: sgcWizard_Model
TsgcStepperModel è il modello di uno stepper indipendente dal framework: i passaggi con il loro stato, l'orientamento, il passaggio attivo, il passaggio evidenziato e il layout di cerchi, etichette e connettori con il relativo hit test. Gli stepper VCL e FMX ne possiedono uno e ne pubblicano le proprietà, e il rendering headless lo disegna senza finestra. È pensato per essere usato dal thread principale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Steps, Orientation, ActiveIndex, AutoStates, ShowDescriptions, CircleSize, ConnectorThickness, Theme, AccentColor, Clickable		Le proprietà pubblicate degli stepper, vedere TsgcVCLStepper.
HotIndex	Integer	Il passaggio sotto il mouse, impostato dal controllo. Un passaggio evidenziato e cliccabile riceve una leggera sovrapposizione.
ConnectorCount, Connectors[Index]	Integer, TsgcWizardConnector	I connettori dell'ultimo Layout: FromIndex, ToIndex e la linea X1, Y1, X2, Y2 in pixel del dispositivo.
LayoutWidth, LayoutHeight, LayoutScale	Integer, Double	La dimensione e la scala dell'ultimo Layout.
OnChange	TNotifyEvent	Qualsiasi modifica del modello. Layout non lo attiva mai.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Layout(aWidth, aHeight, aScale = 1) e gli overload con una callback di misura o un canvas		Calcola i rettangoli dei passaggi e dei connettori per uno stepper di aWidth per aHeight pixel del dispositivo. Ogni dimensione logica è moltiplicata per aScale. Senza una callback di misura o un canvas, le larghezze delle etichette sono stimate.
HitTest(aX, aY)	Integer	Il passaggio il cui cerchio o etichetta contiene il punto dell'ultimo Layout, -1 se nessuno. Vengono restituiti anche i passaggi disabilitati.
IsStepClickable(aIndex)	Boolean	Mentre Clickable è attivo, un passaggio visibile e abilitato che non è quello attivo è cliccabile quando è wssCompleted, oppure wssError prima del passaggio attivo.
IsConnectorDone(aToIndex)	Boolean	La regola dei connettori, vedere Stati dei passaggi.

ApplyAutoStates		Applica subito gli stati automatici, qualunque sia il valore di AutoStates.
VisibleCount	Integer	Il numero di passaggi visibili.
NextStep(aIndex), PrevStep(aIndex)	Integer	Il passaggio visibile e abilitato successivo o precedente, -1 se nessuno.
GetAccent	TsgcUIColor	L'accento in uso: AccentColor, oppure l'accento del tema quando vale 0.

Esempio

Il programma console seguente stampa Clickable: Cart, Visible steps: 3, After Shipping: 2, Connectors: 2 e Into Shipping done: TRUE.

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_Render;

procedure ModelExample;
var
  oModel: TsgcStepperModel;
  vIndex: Integer;
begin
  oModel := TsgcStepperModel.Create;
  try
    oModel.Steps.AddStep('Cart');
    oModel.Steps.AddStep('Shipping');
    oModel.Steps.AddStep('Payment');
    oModel.ActiveIndex := 1;

    // step rectangles for a stepper of 480 x 80 pixels at scale 1
    oModel.Layout(480, 80);
    vIndex := oModel.HitTest(oModel.Steps[0].CircleRect.Left + 2,
      oModel.Steps[0].CircleRect.Top + 2);
    if (vIndex >= 0) and oModel.IsStepClickable(vIndex) then
      WriteLn('Clickable: ', oModel.Steps[vIndex].Caption);

    WriteLn('Visible steps: ', oModel.VisibleCount);
    WriteLn('After Shipping: ', oModel.NextStep(1));
    WriteLn('Connectors: ', oModel.ConnectorCount);
    WriteLn('Into Shipping done: ', oModel.IsConnectorDone(1));
  finally
    oModel.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcWizardStep
- Rendering headless
- Stati dei passaggi

Navigazione e pagine saltate

L'utente si sposta in una procedura guidata con la barra dei pulsanti, la tastiera e i passaggi completati della banda dello stepper. L'applicazione usa gli stessi metodi.

Azione	Effetto
Next, il pulsante Next, Invio	Passa alla pagina successiva che non è saltata. Nell'ultima pagina chiama Finish.
Back, il pulsante Back	Passa alla pagina precedente che non è saltata. Il pulsante Back è disabilitato quando non è raggiungibile alcuna pagina precedente.
GoToPage(aIndex)	Passa a una qualsiasi pagina che non è saltata.
Un clic su un passaggio completato della banda	Chiama GoToPage per la relativa pagina.
ActivePageIndex o ActivePage impostati da codice	Cambia la pagina direttamente, senza eventi.

Ogni spostamento tranne il cambio diretto attiva OnBeforePageChange, che può bloccarlo, e poi OnPageChanged. Quando il focus si trovava all'interno della procedura guidata, un cambio di pagina lo sposta sul primo controllo della nuova pagina, oppure sulla procedura guidata.

Pagine saltate

Una pagina la cui proprietà **Skip** è True resta nella procedura guidata, ma Next e Back la saltano e la banda dello stepper disegna il suo passaggio come saltato, con un contorno tratteggiato. Skip può cambiare in qualsiasi momento, ad esempio da una casella di controllo in una pagina precedente. NextPageIndex e PrevPageIndex restituiscono la pagina a cui porterebbero Next e Back, e IsLastPage è True quando non è raggiungibile alcuna pagina dopo quella attiva, quindi il pulsante Next mostra la didascalia Finish.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.NavigationExample;
begin
  // Next, Back and GoToPage fire the events and jump over skipped pages
  if not Wizard.Next then
    ShowMessage('The page did not change');
  Wizard.Back;
  Wizard.GoToPage(Wizard.PageCount - 1);

  // the page that Next goes to, or the last page
  if Wizard.IsLastPage then
    Caption := 'Last page'
  else
    Caption := 'Next: ' + Wizard.Pages
      [Wizard.NextPageIndex(Wizard.ActivePageIndex)].Caption;

  // setting ActivePageIndex by code switches the page without events
  Wizard.ActivePageIndex := 0;
end;
```

```
procedure TFeaturesForm.SkipClick(Sender: TObject);
begin
  // Next and Back jump over a skipped page, the stepper draws it as skipped
  Wizard.Pages[2].Skip := chkSkipOptions.Checked;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLWizard
- Convalida
- Finish e Cancel

Convalida

OnBeforePageChange viene attivato prima di ogni cambio di pagina causato da Next, Back, GoToPage, Finish o da un clic su un passaggio. Riceve aFromIndex, la pagina attiva, aToIndex, la pagina che sta per essere mostrata, e un var aAllow che parte come True. Impostare aAllow su False per restare nella pagina, ad esempio mentre un campo obbligatorio è vuoto.

- **aToIndex > aFromIndex** è ogni spostamento in avanti, Finish incluso, quindi un solo test convalida la pagina qualunque cosa abbia premuto l'utente.
- **aToIndex = PageCount** significa che l'utente ha premuto Finish: Finish attiva l'evento con PageCount come destinazione, che non è mai un indice di pagina reale.
- Gli spostamenti all'indietro di solito non richiedono convalida. Verificare aToIndex < aFromIndex per lasciarli passare.
- Quando il cambio viene bloccato non succede nient'altro: la pagina, la banda e i pulsanti restano come sono, quindi mostrare il motivo e spostare il focus sul campo.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.WizardBeforePageChange(Sender: TObject;
  aFromIndex, aToIndex: Integer; var aAllow: Boolean);
begin
  // aToIndex > aFromIndex is every forward move, Finish included
  if (aFromIndex = 1) and (aToIndex > aFromIndex) and
    (Pos('@', txtEmail.Text) = 0) then
  begin
    aAllow := False;
    ShowMessage('Enter a valid email address.');
    txtEmail.SetFocus;
  end;
  // aToIndex = PageCount means that the user pressed Finish
  if aAllow and (aToIndex = Wizard.PageCount) then
    aAllow := MessageDlg('Create the account?', mtConfirmation,
      [mbYes, mbNo], 0) = mrYes;
end;
```

Vedere anche

- Navigazione e pagine saltate
- Finish e Cancel
- Demo

Finish e Cancel

Nell'ultima pagina il pulsante Next mostra la **FinishCaption** ed è il pulsante predefinito. Premerlo, premere Invio o chiamare **Finish** attiva OnBeforePageChange con aToIndex = PageCount e, se consentito, **OnFinish**. La procedura guidata non chiude nulla da sola: è OnFinish a decidere cosa succede, ad esempio salva i dati e chiude il form, oppure imposta ModalResult di una finestra di dialogo.
Il pulsante Cancel, il tasto Esc e una chiamata a **Cancel** attivano **OnCancel**. Non prevede alcun veto e non cambia la pagina. Impostare **ShowCancel** su False per nascondere il pulsante Cancel.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.WizardFinish(Sender: TObject);
begin
  // runs after OnBeforePageChange allowed aToIndex = PageCount
  ModalResult := mrOk;
end;

procedure TFeaturesForm.WizardCancel(Sender: TObject);
begin
  // the Cancel button, the Escape key or a call to Cancel
  if MessageDlg('Discard the changes?', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0)
    = mrYes then
    ModalResult := mrCancel;
end;
```

Vedere anche

- Convalida
- Tastiera
- Didascalie dei pulsanti

Tastiera

Mentre la procedura guidata o un controllo al suo interno ha il focus, **Invio** equivale a Next (Finish nell'ultima pagina) e **Esc** equivale a Cancel. Vince il controllo che vuole il tasto per sé: un TMemo tiene Invio per andare a capo, e un pulsante con il focus, o un TButton con Default o Cancel impostato, gestisce il tasto come di consueto.

Framework	Come arrivano i tasti
VCL	Tramite CM_DIALOGKEY dal form padre, oppure tramite KeyDown quando è la procedura guidata stessa ad avere il focus.
FireMonkey	Tramite la catena dei tasti di dialogo del form (DialogKey e AfterDialogKey), oppure tramite KeyDown quando è la procedura guidata stessa ad avere il focus.

Dopo un cambio di pagina il focus passa al primo controllo della nuova pagina, oppure alla procedura guidata, se prima si trovava al suo interno.

Tasti dello stepper

Uno stepper con il focus si sposta con Sinistra e Destra, oppure Su e Giù quando è verticale, sul passaggio visibile e abilitato precedente o successivo. Lo spostamento passa attraverso lo stesso veto OnStepClick di un clic e avviene solo mentre Clickable è True.

Vedere anche

- Navigazione e pagine saltate
- Finish e Cancel
- TsgcVCLStepper

Stati dei passaggi

Ogni passaggio ha uno **State** che decide come viene disegnato.

Stato	Disegnato come
wssPending	Un contorno nel colore del bordo con il numero o il glifo del passaggio nel colore attenuato del testo.
wssActive	Un disco di accento con un morbido alone di accento e il testo del passaggio in un colore a contrasto. La didascalia è in grassetto.
wssCompleted	Un disco di accento con un segno di spunta.
wssError	Un disco rosso con un punto esclamativo e una didascalia rossa.
wssSkipped	Un contorno tratteggiato con il testo del passaggio nel colore attenuato del testo.

Un passaggio disabilitato è disegnato con colori sbiaditi.

Stati automatici

Mentre **AutoStates** è True (predefinito), ogni volta che viene impostato ActiveIndex, un passaggio viene aggiunto o rimosso, oppure AutoStates viene attivato, i passaggi visibili che precedono quello attivo diventano wssCompleted a meno che siano wssError o wssSkipped, il passaggio attivo diventa wssActive e i passaggi visibili successivi diventano wssPending. I passaggi nascosti mantengono il proprio stato. Con AutoStates False ogni stato è lasciato all'applicazione. In una procedura guidata la banda ha AutoStates False, perché la procedura guidata imposta gli stati a partire dalle pagine e dalla loro proprietà Skip.

La regola dei connettori

Il connettore tra due passaggi visibili consecutivi è completato, e disegnato nel colore di accento, quando il passaggio in cui conduce è wssCompleted o wssActive, oppure quando quel passaggio è wssSkipped o wssError ed è stato superato, cioè un passaggio visibile successivo è wssActive o wssCompleted. In caso contrario è disegnato nel colore del bordo. **Model.IsConnectorDone(aToIndex)** applica la regola al connettore che conduce al passaggio aToIndex, quindi una pagina saltata in mezzo a una parte conclusa del flusso non interrompe la linea di accento.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.StatesExample;
var
  i: Integer;
begin
  // an error or skipped state survives the automatic states
  Stepper.Steps[1].State := wssError;
  Stepper.ActiveIndex := 2;

  // with AutoStates False the application sets every state
  Stepper.AutoStates := False;
```

```
  for i := 0 to Stepper.Steps.Count - 1 do
    Stepper.Steps[i].State := wssPending;
  Stepper.Steps[0].State := wssCompleted;
  Stepper.Steps[1].State := wssSkipped;
  Stepper.Steps[2].State := wssActive;

  // the connector into step 1 is done: step 1 was skipped and passed
  if Stepper.Model.IsConnectorDone(1) then
    Caption := 'Step 2 was passed';
end;
```

Vedere anche


- TsgcWizardStep
- TsgcStepperModel
- Layout dello stepper

Layout dello stepper

Uno stepper è orizzontale o verticale, secondo **Orientation**. Solo i passaggi visibili ottengono una posizione, e il loro numero è la posizione (a partire da 1) tra i passaggi visibili.

- **woHorizontal**: la larghezza è divisa in posizioni uguali, il cerchio è centrato nella propria posizione e la didascalia e la descrizione sono centrate sotto di esso. Il blocco è centrato verticalmente.
- **woVertical**: l'altezza è divisa in righe uguali, il cerchio si trova in alto a sinistra della propria riga e l'etichetta è alla sua destra, con la didascalia centrata sul cerchio. I connettori scendono tra i cerchi.

CircleSize (predefinito 28) e **ConnectorThickness** (predefinito 2) sono in pixel logici. **ShowDescriptions** nasconde o mostra la seconda riga delle etichette. I testi delle etichette che non entrano vengono tagliati allo spazio disponibile.



StepperPosition di una procedura guidata

Una procedura guidata colloca la propria banda con **StepperPosition**: wspTop (predefinito) mostra una banda orizzontale in alto, alta 80 pixel logici, wspLeft una banda verticale a sinistra, larga 200 pixel logici, e wspNone nasconde la banda. La barra dei pulsanti in basso è alta 52 pixel logici.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.LayoutExample;
begin
  // the wizard: the stepper band on the left, drawn vertically
  Wizard.StepperPosition := wspLeft;

  // a standalone stepper: vertical, captions only, bigger circles
  Stepper.Align := alLeft;
  Stepper.Width := 200;
  Stepper.Orientation := woVertical;
  Stepper.ShowDescriptions := False;
  Stepper.CircleSize := 32;
```

```
  Stepper.ConnectorThickness := 3;
end;
```

Vedere anche

- Stati dei passaggi
- TsgcVCLStepper
- TsgcVCLWizard

Didascalie dei pulsanti e localizzazione

Le quattro didascalie della barra dei pulsanti sono proprietà pubblicate della procedura guidata: **BackCaption**, **NextCaption**, **FinishCaption** e **CancelCaption**, con i valori predefiniti Back, Next, Finish e Cancel. Una didascalia viene salvata nel file del form solo quando è diversa da quella predefinita, quindi un form con le didascalie predefinite recepisce eventuali nuovi valori predefiniti, e le didascalie possono essere tradotte con i consueti strumenti di risorse dell'IDE oppure impostate nel codice a partire dalla traduzione dell'applicazione. I pulsanti si allargano insieme alle loro didascalie e **ShowCancel** nasconde il pulsante Cancel.
Le didascalie dei passaggi sono la Caption e la Description delle pagine, quindi vengono tradotte insieme alle pagine.



Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.CaptionsExample;
begin
  // Spanish captions for the button bar
  Wizard.BackCaption := 'Anterior';
  Wizard.NextCaption := 'Siguiente';
  Wizard.FinishCaption := 'Finalizar';
  Wizard.CancelCaption := 'Cancelar';
  // no Cancel button
  Wizard.ShowCancel := False;
end;
```

Vedere anche

- Finish e Cancel
- TsgcVCLWizard

Temi

Theme imposta i colori a partire dai token di tema di sgcUICore: utLight (predefinito), utDark oppure utCustom. **AccentColor** sostituisce l'accento del tema con un colore $AARRGGBB, usato dai passaggi attivi e completati, dai connettori completati e dal pulsante predefinito. 0 (predefinito) mantiene l'accento del tema.
Una procedura guidata propaga Theme e AccentColor alla propria banda dello stepper e alla barra dei pulsanti, disegna se stessa e le proprie pagine con il colore Surface del tema e applica il tema ai controlli figli diretti di ogni pagina: quando il tema cambia, quando la procedura guidata viene caricata e quando un controllo viene aggiunto a una pagina. Un controllo figlio dotato di una propria proprietà Theme riceve il tema. Qualsiasi altro figlio riceve il colore Surface come sfondo e il colore Text come colore del carattere, così una TLabel, una TEdit o una TCheckBox restano leggibili su una pagina scura.

- **FireMonkey**: i controlli di testo con stile, come TEdit, TMemo, TComboBox, TListBox, i controlli data e le griglie, mantengono i colori del proprio stile, perché lo stile disegna uno sfondo opaco proprio. Il colore del testo viene modificato solo quando viene impostato anche il colore di sfondo.
- **utCustom** lascia intatti i controlli figli. Su VCL le pagine prendono il colore del proprio genitore, su FireMonkey né la procedura guidata né le pagine vengono disegnate.

I token di tema sono gli stessi di sgcDashboard e degli altri prodotti sgcUICore, quindi una procedura guidata e una dashboard con lo stesso Theme coincidono, e una procedura guidata ospitata in un riquadro di sgcDashboard segue il tema della dashboard.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Forms, Classes, Controls, StdCtrls, Dialogs,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_VCL;

procedure TFeaturesForm.ThemesExample;
begin
  // the wizard, its stepper band, its button bar and the page children
  Wizard.Theme := utDark;
  // a green accent, $AARRGGBB; 0 uses the accent of the theme
  Wizard.AccentColor := $FF2E7D32;
  Stepper.Theme := utDark;
end;
```

Vedere anche

- Architettura
- Layout dello stepper
- Rendering headless

Tempo di progettazione

Il package di progettazione registra TsgcVCLWizard, TsgcVCLStepper, TsgcFMXWizard e TsgcFMXStepper nella pagina **SGC Wizard** della palette. Le pagine non sono nella palette. L'editor di componente della procedura guidata e delle sue pagine aggiunge tre verbi al menu contestuale:

Verbo	Effetto
Add Page	Crea una nuova pagina con il nome derivato dalla sua classe, con il proprio nome come Caption, la colloca per ultima nella procedura guidata, la mostra e la seleziona.
Next Page	Mostra la pagina successiva nel designer.
Previous Page	Mostra la pagina precedente nel designer.

Anche un clic su un passaggio della banda dello stepper nel designer mostra la relativa pagina. È visibile solo la pagina attiva, e la pagina mostrata nel designer è l'ActivePageIndex salvato nel file del form. La banda dello stepper e la barra dei pulsanti sono interne: non vengono salvate nel file del form e non possono essere selezionate. Gli Steps di uno stepper autonomo si modificano con l'editor di collezioni standard.

Vedere anche


- Avvio rapido VCL
- TsgcVCLWizardPage
- Piattaforme

Rendering headless

Il renderer in sgcWizard_Render disegna un TsgcStepperModel e la barra dei pulsanti senza finestra e senza VCL o FMX, quindi un'applicazione console, un servizio, un test o un server web possono produrre lo stesso stepper come immagine, ad esempio per la documentazione di un'applicazione o per un test visivo. La unit si compila su ogni piattaforma, Linux64 incluso.

Routine	Descrizione
sgcWizardSaveToPNG(aModel, aFileName or aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1)	Scrive un file o uno stream PNG. aWidth e aHeight sono pixel logici e aScale li moltiplica: 640 per 100 a scala 2 produce un'immagine di 1280 per 200.
sgcWizardSaveToSVG(aModel, aFileName or aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1)	Scrive un file o uno stream SVG dello stesso stepper.
sgcWizardRender(aModel, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale = 1)	Disegna lo stepper su qualsiasi canvas di sgcUICore, in pixel del dispositivo.
sgcWizardSaveButtonBarToPNG, sgcWizardSaveButtonBarToSVG (aButtons, aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1, aTheme = utLight, aAccent = 0)	Scrive una barra dei pulsanti. sgcWizardButton(aCaption, aEnabled, aIsDefault, aHot, aPressed) costruisce un pulsante, e un pulsante con didascalia vuota è nascosto.
sgcWizardRenderButtonBar, sgcWizardButtonBarLayout, sgcWizardButtonBarHitTest	Disegnano, dispongono ed eseguono l'hit test di una barra dei pulsanti su qualsiasi canvas di sgcUICore.

Il modello di un controllo stepper è disponibile tramite la sua proprietà **Model**, quindi **sgcWizardSaveToPNG(Stepper1.Model, ...)** salva ciò che il controllo mostra a qualsiasi dimensione. Il modello della banda di una procedura guidata è **Wizard1.Stepper.Model**.



Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcUICore_Theme, sgcWizard_Model, sgcWizard_Render;

procedure Main;
var
  oModel: TsgcStepperModel;
  oStream: TFileStream;
begin
  oModel := TsgcStepperModel.Create;
  try
    oModel.Steps.AddStep('Welcome', 'Start here');
    oModel.Steps.AddStep('Account', 'Name and email');
    oModel.Steps.AddStep('Options', 'Skipped');
    oModel.Steps.AddStep('Payment', 'Card details');
    oModel.Steps.AddStep('Summary', 'Review and finish');
    oModel.Steps[2].State := wssSkipped;
    oModel.ActiveIndex := 3;
    oModel.Theme := utDark;
```

```
    // 640 x 100 logical pixels, written at scale 2 as 1280 x 200 pixels
    sgcWizardSaveToPNG(oModel, 'wizard.png', 640, 100, 2);
    sgcWizardSaveToSVG(oModel, 'wizard.svg', 640, 100);

    // the same steps drawn vertically
    oModel.Orientation := woVertical;
    sgcWizardSaveToPNG(oModel, 'wizard_vertical.png', 220, 340);

    // a button bar: Back, Next as the default button, Cancel
    oStream := TFileStream.Create('buttons.png', fmCreate);
    try
      sgcWizardSaveButtonBarToPNG([sgcWizardButton('Back'),
        sgcWizardButton('Next', True, True), sgcWizardButton('Cancel')],
        oStream, 640, 52, 1, utDark);
    finally
      oStream.Free;
    end;
  finally
    oModel.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcStepperModel
- Piattaforme
- Stati dei passaggi

Panoramica .NET

sgcWizard .NET è un port C# gestito della libreria Delphi sgcWizard, non un wrapper attorno ad essa. Le classi C# si trovano nel namespace **esegece.sgcWizard** e mantengono i nomi Delphi, quindi **TsgcStepperModel**, **TsgcWizardSteps** e **TsgcWizardStepState** si leggono allo stesso modo nei due linguaggi, e la procedura guidata, la pagina e lo stepper di ogni host seguono lo schema di denominazione Delphi. Viene disegnata con il port .NET di **sgcUICore**, lo stesso canvas, gli stessi font e gli stessi temi chiaro e scuro degli altri prodotti della suite visuale eSeGeCe, quindi una procedura guidata ha lo stesso aspetto in WinForms, WPF, Avalonia e nell'output headless PNG e SVG.

Pacchetti

Il port è suddiviso in cinque pacchetti NuGet, così un progetto include solo l'host che usa.

PackageId	Contenuto	Framework di destinazione
esegece.sgcWizard	Il modello dello stepper (**TsgcStepperModel**, **TsgcWizardSteps**, **TsgcWizardStep**), il renderer **sgcWizard_Render** e l'output headless SVG. Nessuna dipendenza nativa. Dipende da esegece.sgcUICore.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcWizard.Rendering	L'output headless PNG, **sgcWizard_Render_Raster**, disegnato sul canvas SkiaSharp di esegece.sgcUICore.Rendering, su Windows, Linux e macOS.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcWizard.WinForms	**TsgcWinFormsWizard**, **TsgcWinFormsWizardPage**, **TsgcWinFormsStepper** e **TsgcWinFormsWizardButtonBar**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcWizard.Wpf	**TsgcWpfWizard**, **TsgcWpfWizardPage**, **TsgcWpfStepper** e **TsgcWpfWizardButtonBar**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcWizard.Avalonia	**TsgcAvaloniaWizard**, **TsgcAvaloniaWizardPage**, **TsgcAvaloniaStepper** e **TsgcAvaloniaWizardButtonBar**, su Windows, Linux e macOS con Avalonia 11.	net8.0, net9.0

I tre pacchetti host dipendono da esegece.sgcWizard.Rendering, che dipende da esegece.sgcWizard, quindi una sola riga `PackageReference` porta tutto ciò che serve a un host. Vedere Installazione da NuGet.

Edizioni

Edizione	Id dei pacchetti	Include
Registered	esegece.sgcWizard, esegece.sgcWizard.Rendering, esegece.sgcWizard.WinForms, esegece.sgcWizard.Wpf, esegece.sgcWizard.Avalonia	Tutto: le procedure guidate, le pagine, gli stepper e le barre dei pulsanti dei tre host, la convalida, le pagine saltate, gli stati dei passaggi, i temi e l'output headless PNG e SVG.

Community	Gli stessi id con il suffisso .Community, ad esempio esegece.sgcWizard.WinForms.Community. Dipendono dai pacchetti Community di sgcUICore.	Lo stesso contenuto di Registered. Cambia solo la licenza.

L'edizione Community è gratuita per uso commerciale e non commerciale da parte di persone e organizzazioni con un fatturato lordo annuo inferiore a 1.000.000 EUR e non più di cinque sviluppatori. Un'organizzazione che raggiunge o supera una delle due soglie ha bisogno di una licenza Registered. Il port .NET non ha un'edizione Trial.

Host

Host	Controparte Delphi	Piattaforme
WinForms	VCL (TsgcVCLWizard)	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
WPF	VCL e FMX	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9. Le pagine sono dichiarate in XAML.
Avalonia	FMX (TsgcFMXWizard)	Windows, Linux e macOS, .NET 8 e 9. Le pagine sono dichiarate in XAML.
Headless	sgcWizard_Render	Qualsiasi piattaforma dei framework di destinazione: SVG con esegece.sgcWizard, PNG con esegece.sgcWizard.Rendering.

Ogni host ha la stessa API: le pagine, ActivePageIndex, Next, Back, GoToPage, Finish e Cancel, gli eventi OnBeforePageChange, OnPageChanged, OnFinish e OnCancel, i titoli dei pulsanti, StepperPosition, ShowCancel, Theme e AccentColor. Vedere Classi .NET per i nomi delle classi e Differenze .NET rispetto a Delphi per ciò che cambia rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Rendering headless .NET
- Demo .NET
- Piattaforme

Installazione da NuGet

I pacchetti sono su nuget.org. Aggiungere il pacchetto dell'host, i pacchetti core e di rendering arrivano come dipendenze.

Edizione Registered

```
dotnet add package esegece.sgcWizard.WinForms
dotnet add package esegece.sgcWizard.Wpf
dotnet add package esegece.sgcWizard.Avalonia
```

Edizione Community

```
dotnet add package esegece.sgcWizard.WinForms.Community
dotnet add package esegece.sgcWizard.Wpf.Community
dotnet add package esegece.sgcWizard.Avalonia.Community
```

Oppure aggiungere il riferimento al file di progetto a mano:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcWizard.Wpf" Version="2026.10.0" />
</ItemGroup>
```

Fare riferimento in un progetto ai pacchetti Registered oppure a quelli Community, mai a entrambi: contengono gli stessi tipi nello stesso namespace.

Impostazioni del progetto

- WinForms: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2.
- WPF: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWPF>true</UseWPF>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2. Mappare il namespace in XAML con `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcWizard;assembly=esegece.sgcWizard.Wpf"`.
- Avalonia: un progetto `net8.0` o `net9.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** di Avalonia 11.3, come una qualsiasi applicazione desktop Avalonia. Mappare il namespace in XAML con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcWizard"`.
- Headless: esegece.sgcWizard da solo basta per SVG. Aggiungere esegece.sgcWizard.Rendering per PNG, che porta SkiaSharp e i suoi asset nativi per Windows e Linux.

In C# ogni host richiede `using esegece.sgcWizard;`, e `using esegece.sgcUICore;` per **TsgcUITheme** e gli altri tipi dei temi.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Demo .NET

Avvio rapido WinForms

TsgcWinFormsWizard è la procedura guidata WinForms, la controparte del TsgcVCLWizard di Delphi. È un contenitore di pagine: ogni **TsgcWinFormsWizardPage** è un passaggio, la fascia dello stepper mostra i passaggi e la barra dei pulsanti si sposta tra le pagine. Il pacchetto è **esegece.sgcWizard.WinForms**.

Passaggi

- Creare un progetto WinForms e aggiungere il pacchetto esegece.sgcWizard.WinForms.
- Creare un **TsgcWinFormsWizard**, ancorarlo nel form e aggiungere una pagina per passaggio con **AddPage**. Impostare la **Description** di ogni pagina: è la descrizione del suo passaggio, il titolo è l'argomento di AddPage.
- Aggiungere i controlli di ogni pagina ai **Controls** della pagina.
- Assegnare **OnBeforePageChange** per convalidare una pagina e impostare aAllow su false quando non è completa, e **OnFinish** per usare i dati.
- Eseguire: Next e Invio vanno avanti, Back torna indietro, Finish appare sull'ultima pagina, e Cancel o Esc chiamano OnCancel.

Esempio

L'intero Program.cs di un'applicazione WinForms con una procedura guidata di tre pagine. Si compila così com'è in un progetto `net8.0-windows` che fa riferimento a esegece.sgcWizard.WinForms.
Le pagine si possono creare anche con `new TsgcWinFormsWizardPage()` e aggiungere con `Controls.Add`: l'ordine delle pagine è quello in cui sono state aggiunte. La procedura guidata e lo stepper sono nella toolbox, ma non c'è il verbo Add Page, vedere Differenze .NET rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Convalida

Avvio rapido WPF

TsgcWpfWizard è la procedura guidata WPF. Le sue pagine sono gli elementi **TsgcWpfWizardPage** dichiarati in XAML come suoi figli, e ogni pagina contiene un solo elemento di contenuto, di solito un pannello. Il pacchetto è **esegece.sgcWizard.Wpf**.

Passaggi

- Creare un progetto WPF (`dotnet new wpf`) e aggiungere il pacchetto esegece.sgcWizard.Wpf.
- Mappare il namespace `esegece.sgcWizard` e dichiarare un **TsgcWpfWizard** con un **TsgcWpfWizardPage** per passaggio. **Caption** e **Description** di ogni pagina sono il titolo e la descrizione del suo passaggio.
- Assegnare gli eventi nel code behind: sono delegate, non eventi WPF, quindi non si possono impostare come attributi XAML.

Esempio

MainWindow.xaml dichiara la procedura guidata e le sue tre pagine. Il file App.xaml del progetto è quello del template WPF, con StartupUri impostato su MainWindow.xaml.
MainWindow.xaml.cs assegna gli eventi e convalida la pagina Account.
Le pagine si possono creare anche nel codice con `Wizard.AddPage("Caption")`, che restituisce il nuovo **TsgcWpfWizardPage**, e la procedura guidata le espone in **Pages**.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido Avalonia
- Convalida

Avvio rapido Avalonia

TsgcAvaloniaWizard è la procedura guidata Avalonia, la controparte del TsgcFMXWizard di Delphi, su Windows, Linux e macOS. Le sue pagine sono gli elementi **TsgcAvaloniaWizardPage** dichiarati in XAML come suoi figli, e ogni pagina contiene un solo figlio. Il pacchetto è **esegece.sgcWizard.Avalonia**.

Passaggi

- Creare un progetto .NET 8 e aggiungere i pacchetti esegece.sgcWizard.Avalonia, Avalonia.Desktop e Avalonia.Themes.Fluent.
- Mappare il namespace con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcWizard"` e dichiarare un **TsgcAvaloniaWizard** con un **TsgcAvaloniaWizardPage** per passaggio, con i relativi **Caption** e **Description**.
- Assegnare gli eventi nel code behind: sono delegate, non eventi Avalonia.

Esempio

MainWindow.axaml dichiara la procedura guidata e le sue tre pagine.
MainWindow.axaml.cs imposta il tema, assegna gli eventi e mostra un messaggio nella pagina Account finché il nome è vuoto.
Program.cs avvia l'applicazione con il tema Fluent.
Le pagine si possono creare anche nel codice con `Wizard.AddPage("Caption")`, che restituisce il nuovo **TsgcAvaloniaWizardPage**; impostare il suo **Child** sul contenuto della pagina.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Convalida

Classi .NET

Ogni host ha una procedura guidata, una pagina, uno stepper e una barra dei pulsanti con gli stessi membri. I tipi indipendenti dal framework sono condivisi dai tre host e mantengono i loro nomi Delphi.

Classi degli host

Ruolo	WinForms	WPF	Avalonia	Delp
Procedura guidata	TsgcWinFormsWizard	TsgcWpfWizard	TsgcAvaloniaWizard	TsgcWizard, MXW
Pagina	TsgcWinFormsWizardPage (un contenitore di Control)	TsgcWpfWizardPage (un solo elemento Content)	TsgcAvaloniaWizardPage (un Border con un solo Child)	TsgcWizardI TsgcWizardI
Collezione delle pagine	ReadOnlyCollection<TsgcWinFormsWizardPage>	TsgcWpfWizardPages	AvaloniaList<TsgcAvaloniaWizardPage>	Page
Stepper	TsgcWinFormsStepper	TsgcWpfStepper	TsgcAvaloniaStepper	TsgcStep TsgcStep
Barra dei pulsanti	TsgcWinFormsWizardButtonBar	TsgcWpfWizardButtonBar	TsgcAvaloniaWizardButtonBar	interr proce guida

Tipi indipendenti dal framework

Tipo	Descrizione

TsgcStepperModel	I passaggi, il passaggio attivo, l'orientamento, gli stati automatici, il layout e l'hit test. Lo stepper di ogni host ne possiede uno, vedere TsgcStepperModel.
TsgcWizardSteps, TsgcWizardStep	La collezione dei passaggi e un singolo passaggio: Caption, Description, Glyph, State, Enabled, Visible e Tag.
TsgcWizardStepState	wssPending, wssActive, wssCompleted, wssError, wssSkipped.
TsgcWizardOrientation	woHorizontal, woVertical.
TsgcWizardStepperPosition	wspTop, wspLeft, wspNone.
TsgcWizardPageChangeEvent	`void (object Sender, int aFromIndex, int aToIndex, ref bool aAllow)`
TsgcWizardStepClickEvent	`void (object Sender, int aIndex, ref bool aAllow)`
TsgcUINotifyEvent	`void (object Sender)`, da esegece.sgcUICore.
sgcWizard_Render, sgcWizard_Render_Raster	Il renderer e l'output headless SVG e PNG, vedere Rendering headless .NET.

Procedura guidata

Membro	Tipo	Descrizione
Pages	collezione	Le pagine in ordine. PageCount e IndexOfPage(aPage) come in Delphi.
AddPage(string aCaption)	pagina	Crea una pagina, la aggiunge in fondo e la restituisce.
ActivePageIndex, ActivePage	int, pagina	La pagina visibile. Impostandoli si cambia pagina direttamente, senza eventi.
Next(), Back(), GoToPage(int aIndex)	bool	Passano a un'altra pagina tramite OnBeforePageChange, saltando le pagine con Skip uguale a true. Next sull'ultima pagina chiama Finish.
Finish(), Cancel()	bool, void	Finish chiama OnBeforePageChange con aToIndex = PageCount e poi OnFinish. Cancel chiama OnCancel.
NextPageIndex(int), PrevPageIndex(int), IsLastPage()	int, bool	Le pagine successiva e precedente che non sono saltate, e se la pagina attiva è l'ultima.
StepperPosition	TsgcWizardStepperPosition	Dove si trova la fascia dello stepper: in alto, a sinistra o nascosta.
BackCaption, NextCaption, FinishCaption, CancelCaption	string	I titoli dei pulsanti, per la localizzazione.
ShowCancel	bool	Mostra il pulsante Cancel.
Theme, AccentColor	TsgcUITheme, uint	Il tema della procedura guidata, della sua fascia dello stepper, della sua barra dei pulsanti e dei controlli delle sue pagine. AccentColor 0 usa l'accento del tema.

Stepper, ButtonBar	stepper, barra dei pulsanti	La fascia dello stepper e la barra dei pulsanti interne.
OnBeforePageChange	TsgcWizardPageChangeEvent	Prima di ogni cambio di pagina e prima di Finish. Con aAllow false lo si blocca.
OnPageChanged, OnFinish, OnCancel	TsgcUINotifyEvent	Dopo un cambio di pagina, su Finish e su Cancel.

Pagina

Membro	Tipo	Descrizione
Caption	string	Il titolo del passaggio. In WinForms è il Text del controllo.
Description	string	La descrizione del passaggio e il suo tooltip.
StepGlyph	string	Il testo nel cerchio del passaggio al posto del suo numero.
Skip	bool	Next, Back e GoToPage saltano la pagina e il passaggio viene disegnato come saltato.
Wizard, PageIndex	procedura guidata, int	La procedura guidata della pagina e il suo indice.
Content (WPF), Child (Avalonia), Controls (WinForms)	elemento	Ciò che la pagina mostra.

Stepper

Lo stepper funziona anche da solo, senza una procedura guidata. I suoi membri sono quelli degli stepper Delphi: Model, Steps, Orientation, ActiveIndex, AutoStates, ShowDescriptions, CircleSize, ConnectorThickness, Theme, AccentColor, Clickable, StepAt(X, Y), StepRect(aIndex), OnStepClick (TsgcWizardStepClickEvent, con aAllow false si blocca il clic) e OnActiveChange, che scatta solo per l'interazione dell'utente. Wizard è la procedura guidata che lo possiede, oppure null per uno stepper autonomo. Vedere TsgcVCLStepper.

Barra dei pulsanti

La barra dei pulsanti di una procedura guidata disegna Back, Next (Finish sull'ultima pagina) e Cancel. GetButtons(), ButtonCount(), Buttons(aIndex), ButtonRect(aIndex) e ButtonAt(X, Y) descrivono i pulsanti, e Wizard è la sua procedura guidata. Viene creata dalla procedura guidata e si raggiunge tramite la sua proprietà ButtonBar. Posizioni e dimensioni sono in pixel in WinForms (Rectangle) e in unità indipendenti dal dispositivo in WPF e Avalonia (Rect).

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia

Differenze .NET rispetto a Delphi

L'API .NET segue l'API Delphi nome per nome. Questi sono i punti in cui differisce.

Eventi

OnBeforePageChange, OnPageChanged, OnFinish, OnCancel, OnStepClick e OnActiveChange sono proprietà delegate con i nomi Delphi, non membri `event` di C#. Assegnare un gestore sostituisce quello precedente, come un puntatore a metodo Delphi, e vengono assegnati nel codice, anche in WPF e Avalonia dove XAML non può impostarli. Il parametro Delphi `var aAllow: Boolean` è `ref bool aAllow`, e un gestore di OnBeforePageChange ha la firma `void (object Sender, int aFromIndex, int aToIndex, ref bool aAllow)`. Gli avvii rapidi mostrano i gestori dei tre host.

GoToPage e navigazione

GoToPage, Next, Back e Finish restituiscono bool e si comportano come in Delphi: GoToPage restituisce false quando l'indice è fuori intervallo o la pagina è saltata, restituisce true quando la pagina è già attiva e altrimenti passa da OnBeforePageChange. Finish chiama OnBeforePageChange con aToIndex = PageCount, quindi aToIndex > aFromIndex vale per ogni spostamento in avanti. Un clic su un passaggio completato della fascia dello stepper chiama GoToPage. Impostare ActivePageIndex o ActivePage cambia pagina senza eventi, come in Delphi.

La collezione delle pagine

Delphi ha la proprietà indicizzata `Pages[Index]` e `PageCount`. In .NET **Pages** è una collezione, quindi `Pages[i]`, `Pages.Count` e `foreach` funzionano come al solito:

- WinForms: una collezione di sola lettura. Una pagina si aggiunge con AddPage o aggiungendo un TsgcWinFormsWizardPage ai Controls della procedura guidata, e l'ordine delle pagine è quello in cui sono state aggiunte, non lo z-order dei controlli.
- WPF: TsgcWpfWizardPages, la proprietà content della procedura guidata, quindi in XAML le pagine sono i figli della procedura guidata. Ogni pagina ha un solo elemento Content.
- Avalonia: una AvaloniaList, la proprietà content della procedura guidata. Ogni pagina è un Border con un solo Child.

Suggerimenti e tooltip

In Delphi il suggerimento di un passaggio è la sua Description, mostrata quando ShowHint è True, e FMX mostra i suggerimenti da 10.1 Berlin. In .NET lo stepper mostra sempre la Description del passaggio sotto il mouse come tooltip, senza una proprietà ShowHint: WinForms usa un componente ToolTip interno, WPF imposta la proprietà ToolTip dello stepper e Avalonia imposta la proprietà associata ToolTip.Tip. Non impostare da soli il tooltip di uno stepper, lo stepper lo sostituisce; impostare invece la Description del passaggio o della pagina.

Nessun verbo di progettazione

L'editor di componente Delphi ha i verbi Add Page, Next Page e Previous Page e mostra un'altra pagina nel designer quando si fa clic su un passaggio, vedere Tempo di progettazione. Il port .NET non ha verbi di progettazione. In WinForms la procedura guidata e lo stepper sono nella toolbox, e le pagine si creano nel codice con AddPage. In WPF e Avalonia le pagine si dichiarano in XAML.

Tastiera

Invio è Next o Finish ed Esc è Cancel mentre il focus è all'interno della procedura guidata, come in Delphi. In WinForms i tasti arrivano tramite ProcessDialogKey, quindi un TextBox multilinea o un pulsante con il focus li trattiene. In WPF e Avalonia arrivano tramite l'evento KeyDown in bubbling, quindi vince un controllo che gestisce il tasto.

Edizioni

Il port .NET è distribuito in pacchetti Registered e Community con lo stesso contenuto, vedere Panoramica .NET. Non esiste un'edizione Trial e nel codice non c'è alcun interruttore in fase di compilazione.

Data binding

In WPF e Avalonia le proprietà rivolte all'utente sono dependency property e proprietà Avalonia, quindi possono essere collegate con il data binding, impostate da uno Style e animate, vedere Data binding in .NET.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia

Data binding in .NET

Negli host WPF e Avalonia le proprietà rivolte all'utente del wizard, delle sue pagine e dello stepper sono dependency property (WPF) e proprietà Avalonia, quindi possono essere collegate con il data binding a un view model, impostate da uno Style e animate. Questo argomento riguarda solo WPF e Avalonia. I controlli WinForms restano invariati: le loro proprietà sono normali proprietà CLR, come prima.

Proprietà collegabili

Ogni proprietà della tabella ha un campo statico con il suffisso Property, per esempio `TsgcWpfWizard.ActivePageIndexProperty`. In WPF i campi sono DependencyProperty. In Avalonia sono StyledProperty, tranne ActivePageIndex e ActiveIndex, che sono DirectProperty. Le proprietà contrassegnate come **TwoWay** usano TwoWay per impostazione predefinita, perché è il controllo stesso a modificarle (Next, Back, GoToPage, un clic su un passo), quindi un binding senza Mode mantiene aggiornato il view model. Le altre proprietà usano OneWay per impostazione predefinita.

Classe WPF	Classe Avalonia	Proprietà collegabili
TsgcWpfWizard	TsgcAvaloniaWizard	**ActivePageIndex (TwoWay)**, StepperPosition, BackCaption, NextCaption, FinishCaption, CancelCaption, ShowCancel, Theme, AccentColor
TsgcWpfWizardPage	TsgcAvaloniaWizardPage	Caption, Description, StepGlyph, Skip
TsgcWpfStepper	TsgcAvaloniaStepper	Orientation, **ActiveIndex (TwoWay)**, AutoStates, ShowDescriptions, CircleSize, ConnectorThickness, Theme, AccentColor, Clickable

In Avalonia, Theme è il tema di sgcUICore (TsgcUITheme) e nasconde il tema di controllo Avalonia di StyledElement, che resta raggiungibile tramite `StyledElement.ThemeProperty`.

Comportamento

- **Un binding naviga, il codice no.** Un nuovo valore di ActivePageIndex che arriva tramite data binding è una navigazione: passa da OnBeforePageChange e poi da OnPageChanged, come GoToPage. Se impostato dal codice (il setter CLR), ActivePageIndex cambia pagina senza eventi, come in Delphi.
- **Un veto viene riscritto.** Quando OnBeforePageChange imposta aAllow a false, il wizard mantiene la pagina corrente e ripristina il vecchio indice nel controllo e nel view model collegato. In WPF il view model riceve il vecchio indice dopo che il dispatcher ha eseguito il lavoro in sospeso.
- **Un indice fuori intervallo viene ignorato.** Un indice collegato che non corrisponde a una pagina mantiene la pagina corrente e non genera alcun evento, e un'origine TwoWay riceve l'indice in uso, in WPF e in Avalonia. Il binding resta attivo, quindi il successivo indice valido esegue la navigazione.
- **Un valore corretto raggiunge l'origine.** Un valore che il controllo corregge, come un CircleSize o un ActiveIndex che lo stepper limita, viene riscritto nella proprietà e in un'origine TwoWay, in WPF e in Avalonia. In WPF l'origine lo riceve dopo che il dispatcher ha eseguito il lavoro in sospeso. In Avalonia la riscrittura riguarda un valore che l'origine invia quando il binding è già in esecuzione. Un valore che l'origine possiede già all'avvio del binding viene corretto nel controllo, ma non viene riscritto nell'origine.
- **Il view model segue il wizard.** Next, Back, GoToPage, un clic su un passo e una modifica dal codice copiano il nuovo indice in ActivePageIndex, e un binding TwoWay lo passa al view model.
- **Stili.** Un setter di Style può impostare qualsiasi proprietà collegabile, per esempio Theme e le opzioni dello stepper di ogni wizard di una finestra.

Proprietà che restano proprietà CLR

Proprietà	Motivo
Pages (wizard)	La raccolta delle pagine è la proprietà di contenuto del wizard, riempita dalle pagine dichiarate in XAML, non un valore da collegare.
ActivePage (wizard)	Un riferimento a un elemento pagina. Collegare invece ActivePageIndex, che segue ogni cambio di pagina.
PageIndex (pagina)	Sola lettura, la posizione della pagina in Pages.
Steps (stepper)	La raccolta dei passi. Il wizard riempie i passi del proprio stepper a partire dalle pagine.
OnBeforePageChange, OnPageChanged, OnFinish, OnCancel, OnStepClick, OnActiveChange	Proprietà delegate con i nomi Delphi, assegnate nel codice, vedere Differenze .NET rispetto a Delphi.

Esempio

Il view model qui sotto è condiviso da entrambi gli esempi. PageIndex è collegato a ActivePageIndex senza Mode, quindi usa TwoWay, NextCaption è collegato alla didascalia del pulsante Next, e SkipOptions è collegato alla proprietà Skip della pagina Options e a una casella di controllo.

WPF

MainWindow.xaml crea il view model come DataContext della finestra. Il code behind e App.xaml sono quelli del template WPF.

Avalonia

MainWindow.axaml imposta `x:DataType` sul view model, quindi i binding sono binding compilati. Il code behind chiama InitializeComponent, e la classe App è quella di Avvio rapido Avalonia.

Vedere anche

- Differenze .NET rispetto a Delphi
- Classi .NET
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia

Rendering headless .NET

Uno stepper può essere disegnato senza finestra, su un server, in un test o in un report. **sgcWizard_Render.sgcWizardSaveToSVG** scrive un file o uno stream SVG con il solo pacchetto esegece.sgcWizard, e **sgcWizard_Render_Raster.sgcWizardSaveToPNG** scrive un PNG con esegece.sgcWizard.Rendering, che disegna su SkiaSharp su Windows, Linux e macOS. L'output SVG è identico byte per byte a quello del rendering headless di Delphi.

Metodi

Metodo	Pacchetto	Descrizione
sgcWizard_Render.sgcWizardSaveToSVG(aModel, aFileName or aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1)	esegece.sgcWizard	Scrive lo stepper di aModel come SVG.
sgcWizard_Render_Raster.sgcWizardSaveToPNG(aModel, aFileName or aStream, aWidth, aHeight, aScale = 1)	esegece.sgcWizard.Rendering	Scrive lo stepper di aModel come PNG su sfondo trasparente.
sgcWizard_Render.sgcWizardSaveButtonBarToSVG(aButtons, aStream, aWidth, aHeight, aScale, aTheme, aAccent)	esegece.sgcWizard	Scrive una barra dei pulsanti come SVG.
sgcWizard_Render_Raster.sgcWizardSaveButtonBarToPNG(aButtons, aStream, aWidth, aHeight, aScale, aTheme, aAccent)	esegece.sgcWizard.Rendering	Scrive una barra

		dei pulsanti come PNG.
sgcWizard_Render.sgcWizardButton(aCaption, aEnabled = true, aIsDefault = false, aHot = false, aPressed = false)	esegece.sgcWizard	Restituisce un TsgcWizardButton per una barra dei pulsanti.
sgcWizard_Render.sgcWizardRender(aModel, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale = 1)	esegece.sgcWizard	Disegna lo stepper su qualsiasi canvas di sgcUICore.

aWidth e aHeight sono pixel logici. L'immagine è di aWidth x aScale per aHeight x aScale pixel, quindi una scala di 2 dà un'immagine nitida per uno schermo ad alta densità o per la stampa.

Esempio

Un programma console (`net8.0`) che fa riferimento a esegece.sgcWizard.Rendering e scrive in PNG e SVG uno stepper scuro con un passaggio saltato, gli stessi passaggi disegnati in verticale e una barra dei pulsanti.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Rendering headless
- TsgcStepperModel

Demo .NET

Le demo .NET si trovano nella cartella `demos` del prodotto e nello zip delle demo, con la soluzione `sgcWizard_Demos.sln`. Ogni demo ha un README.md.

Demo	Host	Descrizione
Onboarding	WinForms	Una procedura guidata di account in quattro pagine (Welcome, Account, Options e Summary) su un TsgcWinFormsWizard. OnBeforePageChange convalida il nome e l'email della pagina Account, una casella di controllo imposta Skip sulla pagina Options, OnPageChanged compila il riepilogo, OnFinish lo mostra e OnCancel chiede conferma prima di chiudere. La barra degli strumenti cambia il tema e posiziona la fascia dello stepper in alto, a sinistra oppure la nasconde.
OnboardingWpf	WPF	La stessa procedura guidata su un TsgcWpfWizard dichiarato in MainWindow.xaml.
OnboardingAvalonia	Avalonia	La stessa procedura guidata su un TsgcAvaloniaWizard, su Windows, Linux e macOS.
Stepper	WinForms	Due controlli TsgcWinFormsStepper autonomi, uno orizzontale e uno verticale, con i cinque passaggi di un checkout, mantenuti sincronizzati. I pulsanti avanzano, tornano indietro, segnano il passaggio attivo come errore, lo saltano e reimpostano i passaggi, e un clic su un passaggio completato lo attiva tramite OnStepClick.
StepperWpf	WPF	Gli stessi stepper come controlli TsgcWpfStepper posti in MainWindow.xaml.
StepperAvalonia	Avalonia	Gli stessi stepper come controlli TsgcAvaloniaStepper.

Compilazione ed esecuzione

Le demo richiedono .NET 8 SDK o successivo. Eseguire una demo dalla sua cartella:

```
dotnet run
```

Nell'albero del prodotto le demo si compilano con i progetti della libreria. Dallo zip delle demo ripristinano i pacchetti NuGet, per impostazione predefinita quelli dell'edizione Community. Impostare **SgcWizardEdition** per usare i pacchetti Registered:

```
dotnet build -p:SgcWizardEdition=Registered
```

Autoverifica

Ogni demo ha un'opzione `--test` che apre la finestra fuori schermo, pilota la procedura guidata o gli stepper, scrive nel file una riga PASS o FAIL per ogni controllo e termina con il numero di controlli falliti, quindi 0 significa che tutti i controlli sono riusciti.

```
dotnet run -- --test result.txt
```

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Demo

Risoluzione dei problemi

EsgcWizardError: A TsgcVCLWizardPage can only be placed on a TsgcVCLWizard

Una pagina deve essere un figlio diretto di una procedura guidata. Impostare il Parent di un TsgcVCLWizardPage su un pannello, un form o qualsiasi altro controllo genera EsgcWizardError, e lo stesso vale per un TsgcFMXWizardPage fuori da un TsgcFMXWizard. Creare le pagine con **AddPage**, oppure impostarne il Parent sulla procedura guidata. Per raggruppare i controlli in una pagina, inserire nella pagina un TPanel o un frame. See TsgcVCLWizardPage.

Un programma di prova richiede i diritti di amministratore

Windows tratta un eseguibile il cui nome contiene parole come setup, install o update come un programma di installazione e chiede l'elevazione prima di avviarlo. Quando si prova una procedura guidata, non chiamare il programma SetupWizard.exe o InstallWizard.exe, scegliere un nome come Onboarding.exe, oppure aggiungere un manifest con requestedExecutionLevel asInvoker.

Next non fa nulla

OnBeforePageChange ha impostato aAllow su False, che è il modo in cui la convalida blocca un cambio, oppure le pagine successive sono tutte saltate e quindi Next chiama Finish. Controllare il gestore e la proprietà Skip delle pagine. See Convalida.

Finish non chiude il form

La procedura guidata non chiude mai nulla. Chiudere il form o impostare ModalResult in OnFinish, e anche in OnCancel. See Finish e Cancel.

Invio non passa alla pagina successiva

Un controllo che vuole il tasto Invio se lo tiene: un TMemo, un pulsante con il focus, oppure un TButton nel form con Default impostato su True. See Tastiera.

Un clic su un passaggio non cambia la pagina

Si può fare clic solo sui passaggi completati e sui passaggi in errore che precedono quello attivo, e solo mentre Clickable è True. Un clic passa anche attraverso OnBeforePageChange.

Una casella di testo FMX mantiene i colori chiari su una pagina scura


I controlli di testo FireMonkey con stile mantengono i colori del proprio stile. Usare uno stile scuro per il form, oppure impostare i colori del controllo. See Temi.

I controlli FMX non sono presenti

I controlli FireMonkey richiedono Delphi XE6 o successivo, e i suggerimenti dei controlli FMX richiedono 10.1 Berlin o successivo. See Piattaforme.

Introduzione

sgcPivotGrid aggiunge le tabelle pivot alle applicazioni Delphi e C++Builder, per VCL e FireMonkey. **TsgcVCLPivotGrid** e **TsgcFMXPivotGrid** riassumono righe di origine piatte in base ai campi collocati nelle righe, nelle colonne, nei filtri e nei valori: somme, conteggi, medie e altro, con subtotali e totali complessivi, raggruppamento delle date per anno, trimestre, mese, settimana o giorno, filtri, ordinamento, espansione e compressione, drill-down fino alle righe di origine ed esportazione in CSV, JSON, HTML, PNG e SVG. **TsgcVCLPivotFieldList** e **TsgcFMXPivotFieldList** permettono all'utente di costruire il layout con il trascinamento.
I dati provengono da un **TDataSet** tramite **TsgcPivotSource_DataSet**, da qualsiasi **IsgcUITable**, come uno sgcGrid, tramite **TsgcPivotSource_Table**, o dal proprio codice con AppendRow. Il calcolo è eseguito da **TsgcPivotEngine**, una classe non visuale con un archivio di colonne tipizzato. La stessa tabella pivot funziona quindi anche senza finestra, su un server o su Linux64, e **TsgcPivotGridRenderer** la disegna in PNG e SVG. Un milione di righe di origine si ricalcola in una frazione di secondo.
sgcPivotGrid fa parte della suite visuale di eSeGeCe. È disegnato con **sgcUICore**, il pacchetto runtime condiviso con il canvas, il rasterizzatore, i font, lo scrittore SVG e i temi chiaro e scuro. Una tabella pivot ha quindi lo stesso aspetto in VCL, in FireMonkey e nell'output senza interfaccia, e si accorda con gli altri prodotti della suite. sgcPivotGrid richiede sgcUICore, che si installa insieme ad esso.



Year / Quarter / Month	2024 Total	2024 ⊞ Q1	⊞ Q2	⊞ Q3	⊞ Q4	2025 Total	2025 ⊞ Q1	⊞ Q2	⊞ Q3	⊞ Q4	2026 T
Region / Country	Sales	Sales	Sales	Sales	Sales	Sales	Sales	Sales	Sales	Sales	
⊟ Europe	20.756.578	4.984.943	5.042.241	5.185.631	5.543.762	20.643.562	4.934.052	5.241.520	5.213.853	5.254.138	20.630
France	5.290.220	1.407.831	1.199.268	1.341.003	1.342.119	5.072.432	1.223.091	1.290.259	1.255.724	1.303.358	5.054
Germany	6.684.319	1.465.704	1.807.951	1.718.902	1.691.761	6.763.931	1.565.470	1.744.882	1.751.883	1.701.696	6.711
Spain	3.464.296	828.076	771.630	911.564	953.026	3.629.538	937.602	867.726	933.378	890.833	3.311
United Kingdom	5.317.742	1.283.331	1.263.392	1.214.163	1.556.856	5.177.661	1.207.889	1.338.654	1.272.868	1.358.251	5.552
⊟ North America	19.945.562	4.874.876	4.993.579	5.153.763	4.923.344	19.968.850	4.923.029	5.066.623	5.021.217	4.957.982	20.268
Canada	3.921.244	911.275	1.040.780	961.345	1.007.844	3.880.529	954.084	1.102.726	901.344	922.375	3.940
Mexico	2.691.393	759.807	652.675	649.283	629.627	2.774.168	650.943	682.539	785.147	655.538	2.847
United States	13.332.925	3.203.794	3.300.123	3.543.135	3.285.873	13.314.154	3.318.002	3.281.358	3.334.725	3.380.068	13.480
⊟ Asia	14.686.504	3.441.225	3.855.867	3.435.858	3.953.554	14.427.002	3.518.143	3.479.165	3.846.128	3.583.567	14.473
China	4.612.990	1.034.093	1.192.559	1.155.411	1.230.926	4.544.570	1.161.154	958.509	1.205.425	1.219.483	4.457
India	4.147.745	1.055.857	1.119.897	904.630	1.067.362	3.994.930	1.043.263	1.026.835	1.015.401	909.430	4.053
Japan	5.925.770	1.351.275	1.543.411	1.375.817	1.655.266	5.887.503	1.313.726	1.493.821	1.625.302	1.454.655	5.962
⊟ South America	3.523.789	832.648	892.644	975.358	823.139	3.367.255	786.206	857.362	962.279	761.408	3.368
Brazil	3.523.789	832.648	892.644	975.358	823.139	3.367.255	786.206	857.362	962.279	761.408	3.368
⊟ Oceania	1.865.841	521.311	471.429	446.116	426.985	2.095.275	569.576	512.599	523.608	489.491	1.968
Australia	1.865.841	521.311	471.429	446.116	426.985	2.095.275	569.576	512.599	523.608	489.491	1.968
Grand Total	60.778.274	14.655.003	15.255.761	15.196.727	15.670.785	60.501.944	14.731.005	15.157.269	15.567.084	15.046.586	60.710

Edizioni

sgcPivotGrid è distribuito come Registered, Trial e Community. L'edizione Community esclude quattro funzioni avanzate: campi calcolati, mostra valori come, Top N e persistenza del layout. Vedere Edizioni.

Da dove iniziare

- Architettura: le origini, l'archivio di colonne, la pipeline del motore, lo snapshot e le viste.
- Piattaforme: le versioni di Delphi, C++Builder e le piattaforme.
- Avvio rapido VCL, Avvio rapido FMX, Avvio rapido C++Builder, Avvio rapido DataSet e Avvio rapido senza interfaccia: una prima tabella pivot in pochi minuti.
- Componenti: le griglie, gli elenchi dei campi, il motore e i suoi campi, le origini, il renderer e le regole di formato.
- Aree, Aggregazioni, Raggruppamento delle date, Totali, Filtri, Top N, Mostra valori come, Campi calcolati, Persistenza del layout ed Esportazione.

- Espandi e comprimi, Ordinamento, Drill-down, Formattazione condizionale, Interoperabilità con i grafici, Tastiera e accessibilità e Prestazioni.
- Demo: i progetti dimostrativi Delphi e C++Builder.
- Risoluzione dei problemi: problemi comuni e le loro cause.

Architettura

sgcPivotGrid separa il calcolo dal disegno, e il disegno dal framework. Il motore e il renderer usano solo la RTL e sgcUICore, e i controlli VCL e FMX sono sottili host attorno a essi.

Flusso dei dati

1. **Origini.** TsgcPivotSource_DataSet legge un TDataSet, TsgcPivotSource_Table legge qualsiasi IsgcUITable, e il proprio codice può chiamare direttamente AppendRow di TsgcPivotEngine. Tutte scrivono nello stesso archivio di colonne.
2. **Archivio di colonne.** Le colonne di testo sono codificate con dizionario. I numeri, le date e i booleani sono valori Double, con NaN come valore vuoto. Il tipo di una colonna deriva dal tipo del campo DB, da DefineColumn o dal suo primo valore non vuoto, e una colonna di interi diventa una colonna a virgola mobile quando arriva un valore frazionario.
3. **Motore.** Ogni ricalcolo codifica i membri dei campi di riga, colonna e filtro, applica i filtri, aggrega le celle foglia in un solo passaggio sulle righe di origine, applica i filtri per valore e Top N, accumula le foglie nei subtotali e nei totali complessivi con unioni esatte, ordina i membri e appiattisce gli assi con il loro stato espanso. I totali sono calcolati dai valori di origine, mai come medie di medie.
4. **Snapshot.** Il risultato è pubblicato come un TsgcPivotResult immutabile. I lettori lo prendono tra Lock e Unlock, quindi una vista disegna sempre un risultato completo. Espandere o comprimere un membro costruisce un nuovo snapshot sugli stessi dati, senza aggregare di nuovo.
5. **Output.** TsgcPivotGridRenderer disegna uno snapshot su qualsiasi canvas sgcUICore: lo schermo, un PNG o un SVG. TsgcVCLPivotGrid e TsgcFMXPivotGrid ospitano il renderer con scorrimento, selezione, tastiera e mouse. I metodi di esportazione scrivono la vista come CSV, HTML o JSON, e ResultTable la espone come IsgcUITable, per esempio a sgcCharts.

Classi

Classe	Unit	Ruolo
TsgcVCLPivotGrid	sgcPivotGrid_VCL	La tabella pivot VCL. Possiede un motore, pubblicato come Pivot.
TsgcFMXPivotGrid	sgcPivotGrid_FMX	La tabella pivot FireMonkey.
TsgcVCLPivotFieldList	sgcPivotGrid_FieldList_VCL	L'elenco dei campi VCL, collegato a una griglia o a un motore.
TsgcFMXPivotFieldList	sgcPivotGrid_FieldList_FMX	L'elenco dei campi FireMonkey.
TsgcPivotEngine	sgcPivotGrid_Engine	L'archivio di colonne, il layout, il calcolo, lo snapshot, il drill-down e l'esportazione.
TsgcPivotField	sgcPivotGrid_Fields	Un campo del layout: la sua area, il raggruppamento, l'aggregazione, l'ordinamento e i filtri.
TsgcPivotCalculatedField	sgcPivotGrid_Fields	Una colonna calcolata per riga di origine a partire da un'espressione.
TsgcPivotSource_DataSet	sgcPivotGrid_Source_DataSet	Carica un TDataSet e lo ricarica quando i dati cambiano.
TsgcPivotSource_Table	sgcPivotGrid_Source_Table	Carica qualsiasi IsgcUITable e lo ricarica quando la sua versione cambia.

TsgcPivotGridRenderer	sgcPivotGrid_Render	Disegna uno snapshot su un canvas, in PNG o SVG, ed esegue l'hit test.
TsgcPivotFormatRule	sgcPivotGrid_Format	Una regola di formattazione condizionale: una regola di valore o una scala di colori.

Thread

Un ricalcolo viene eseguito nel thread che lo avvia, normalmente il thread principale, e OnCalculated viene generato in quel thread. Lo snapshot è protetto da un blocco, quindi il codice in un altro thread legge Result solo tra Lock e Unlock. TsgcPivotSource_Table ricarica nel thread che notifica la modifica della sua tabella.

Prestazioni

Il gruppo di prestazioni del QA misura questi scenari con una build di release: un'esecuzione di riscaldamento, poi la mediana di cinque esecuzioni, su dati generati da un seed fisso in modo che ogni esecuzione sia identica. La tabella indica il budget di ogni scenario.

Scenario	Win64	Win32
Ricalcolo di 1.000.000 di righe, 2 campi di riga (50 e 20 membri), 1 campo di colonna (12 membri), 1 Sum	100 ms	160 ms
AppendRow di 1.000.000 di righe con 3 valori di testo, 1 a virgola mobile e 1 data	900 ms	1,400 ms
Il primo layout con CountDistinct su una colonna di 100.000 valori	400 ms	600 ms
Il primo layout con StdDev, Average e Max come tre misure	180 ms	280 ms
Un fotogramma a 1920x1080 di 10.000 righe e 50 colonne di dati, fatto scorrere a ogni fotogramma	16 ms	25 ms
Espandere o comprimere un membro di un asse con 10.000 elementi	5 ms	8 ms
Memoria del motore oltre l'archivio per il primo scenario	32 MB	32 MB

Vedere anche

- Piattaforme
- TsgcPivotEngine
- Avvio rapido senza interfaccia

Edizioni

sgcPivotGrid è costruito dallo stesso sorgente per ogni edizione.

Edizione	Include
Registered	Tutto: le griglie e gli elenchi dei campi VCL e FMX, il motore, entrambe le origini, ogni aggregazione, il raggruppamento delle date, i totali, i filtri, l'ordinamento, il drill-down, le regole di formato, l'esportazione, l'output PNG e SVG senza interfaccia, e le quattro funzioni avanzate: campi calcolati, mostra valori come, Top N e persistenza del layout.
Trial	Le stesse funzioni di Registered. Una build compilata con SGC_TRIAL mostra un messaggio che indica che si tratta di una versione di prova quando viene creato un componente dopo che la finestra di rilascio indicata nella build è trascorsa. Nient'altro cambia.
Community	Tutto tranne le quattro funzioni avanzate. CountDistinct, StdDev, Var, il raggruppamento delle date, i filtri, il drill-down, l'esportazione, le regole di formato, gli elenchi dei campi e le viste fanno tutti parte di Community, e non c'è alcun avviso di prova.

Le funzioni avanzate

Le funzioni avanzate sono compilate con il define SGC_PIVOTGRID_ADVANCED, che sgcVer.inc disattiva nell'edizione Community. Le loro unit, sgcPivotGrid_Expr, sgcPivotGrid_ShowAs e sgcPivotGrid_Layout, non fanno parte della distribuzione Community, e questi membri non esistono in una build Community:

Funzione	Membri
Campi calcolati	TsgcPivotEngine.CalculatedFields, TsgcPivotCalculatedField, TsgcPivotCalculatedFields
Mostra valori come	TsgcPivotField.ShowAs, ShowAsAxis e ShowAsBaseItem
Top N	TsgcPivotField.TopN e TopNOthers, TsgcPivotEngine.OthersCaption
Persistenza del layout	SaveLayoutToString, LoadLayoutFromString, SaveLayoutToFile e LoadLayoutFromFile del motore e di entrambe le griglie

L'edizione è una scelta in fase di compilazione in sgcVer.inc. SGC_COMMUNITY disattiva anche SGC_TRIAL. Il codice che usa un membro avanzato e deve compilare anche con Community lo mette dentro {$IFDEF SGC_PIVOTGRID_ADVANCED}. Un form salvato da una build Registered con proprietà avanzate impostate non si carica in una build Community.

Vedere anche

- Piattaforme
- Introduzione

Installazione

sgcPivotGrid fa parte della distribuzione sgcUI. Un solo programma di installazione copre i prodotti sgcUI e installa solo i prodotti inclusi nella licenza.

Installazione con il programma di installazione di sgcUI

1. Eseguire il programma di installazione di sgcUI e accedere con il nome utente e la password del proprio account eSeGeCe.
2. Scegliere le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti, selezionare **sgcPivotGrid** e gli altri prodotti desiderati. Il server delle licenze restituisce i prodotti posseduti, e il programma di installazione mostra una casella per ogni prodotto. I prodotti che la licenza non include sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca ogni prodotto.
4. Il programma di installazione copia i file, poi compila i pacchetti sul computer per ogni IDE selezionato, in ordine di dipendenza, e installa i pacchetti di progettazione.

Cosa include sgcPivotGrid

sgcUICore, la base condivisa dei prodotti visuali di sgcUI, è fornito con sgcPivotGrid. Non ha una casella propria. Il programma di installazione lo installa automaticamente ogni volta che sgcPivotGrid è selezionato.

Cartelle installate

Ogni prodotto si installa in una sola cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la versione di prova e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di ogni prodotto installato. È l'unico percorso di libreria di sgcUI.
`Packages`	I pacchetti di ogni prodotto installato, un insieme per prodotto e per versione di IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione di IDE e piattaforma, per esempio `LibD13` .
`Demos\PivotGrid`	Le demo di sgcPivotGrid. Vedere Demo.

Il programma di installazione aggiunge `sgcUI\Source` al percorso di libreria e al percorso di esplorazione di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate. sgcUICore si trova nella stessa cartella `Source`, quindi non ha bisogno di un percorso proprio.

Trial e Community

- **Trial**: il programma di installazione di prova di sgcUI installa ogni prodotto in modalità di prova, sgcPivotGrid compreso.
- **Community**: il programma di installazione gratuito sgcUI Community include sgcPivotGrid senza le sue quattro funzioni avanzate. Vedere Edizioni.

Compilazione manuale dei pacchetti

Per compilare i pacchetti da soli, aprirli per la propria versione di IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, per esempio `sgcPivotGridD13.dpk`.

Pacchetto	Contenuto
`sgcUICore<V>`	La base condivisa sgcUICore (runtime).
`sgcPivotGrid<V>` / `dclsgcPivotGrid<V>`	I componenti di sgcPivotGrid (runtime / progettazione).

Compilarli in ordine di dipendenza: `sgcUICore`, poi `sgcPivotGrid`, poi `dclsgcPivotGrid`. Poi installare il pacchetto di progettazione `dclsgcPivotGrid` e aggiungere `sgcUI\Source` al percorso di libreria della propria versione di Delphi (Tools > Options > Language > Delphi Options > Library > Library path). Per C++Builder, aprire il progetto `.cbproj` corrispondente alla propria versione, per esempio `sgcPivotGridC13.cbproj`, e compilarlo. Gli header `.hpp` generati compaiono accanto al pacchetto compilato.

Vedere anche

- Piattaforme
- Avvio rapido VCL

Piattaforme

Destinazione	Supporto
Delphi	Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13.
C++Builder	C++Builder 2007, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13. I pacchetti generano gli header .hpp e i file .lib che un progetto C++Builder include e collega.
VCL	TsgcVCLPivotGrid e TsgcVCLPivotFieldList su Windows, Win32 e Win64, ogni versione di Delphi.
FireMonkey	TsgcFMXPivotGrid e TsgcFMXPivotFieldList da Delphi XE6 (SGC_PIVOTGRID_FMX). Usano solo FireMonkey e sgcUICore, con proprie barre di scorrimento e scorrimento touch.
Linux64	Le unit indipendenti dal framework da Delphi 10.2 (SGC_PIVOTGRID_LINUX): il motore, l'archivio di colonne, entrambe le origini, l'esportazione, il JSON del layout, il renderer con l'output PNG e SVG senza interfaccia, e il modello dell'elenco dei campi.
.NET	Un port C# con la stessa API per WinForms, WPF e Avalonia, l'output PNG e SVG senza interfaccia e l'origine DataTable, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9, vedere Panoramica di .NET.

Pacchetti

sgcPivotGrid include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcPivotGridD13.dpk per Delphi 13 e sgcPivotGridC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede
sgcPivotGrid	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey.	rtl, dbrtl, sgcUICore
sgcPivotGridVCL	Runtime, VCL	sgcPivotGrid_VCL e sgcPivotGrid_FieldList_VCL (TsgcVCLPivotGrid, TsgcVCLPivotFieldList)	rtl, vcl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcPivotGrid
sgcPivotGridFMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcPivotGrid_FMX e sgcPivotGrid_FieldList_FMX (TsgcFMXPivotGrid, TsgcFMXPivotFieldList)	rtl, fmx, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcPivotGrid
dclsgcPivotGrid	Design time, VCL	Registra TsgcPivotSource_DataSet, TsgcPivotSource_Table, TsgcVCLPivotGrid e TsgcVCLPivotFieldList nella pagina **SGC PivotGrid** della palette, con l'editor del componente, l'elenco a discesa di FieldName e gli editor delle collezioni.	designide, rtl, vcl, sgcPivotGrid, sgcPivotGridVCL
dclsgcPivotGridFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra TsgcFMXPivotGrid e TsgcFMXPivotFieldList nella pagina **SGC PivotGrid** della palette, con il loro editor del componente.	designide, rtl, fmx, sgcPivotGrid, sgcPivot-

			GridFMX, dclsgcPivotGrid
sgcPivotGridWS, dclsgcPivotGridWS	Runtime e design time, bridge sgcWebSockets	Il bridge dei dati live, indipendente dal framework.	rtl, sgcPivotGrid, sgcWebSockets

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcPivotGridFMX richiede dclsgcPivotGrid, quindi installate prima dclsgcPivotGrid.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcPivotGrid	sgcPivotGridVCL	sgcPivotGridFMX	dclsgcPivotGrid, dclsgcPivotGridFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32
10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE.

C++Builder	sgcPivotGrid, sgcPivotGridVCL	sgcPivotGridFMX	dclsgcPivotGrid, dclsgcPivotGridFMX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcPivotGrid)
Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcPivotGrid)
Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcPivotGridC13.cbproj, sgcPivotGridVCLC13.cbproj, sgcPivotGridFMXC13.cbproj, dclsgcPivotGridC13.cbproj e dclsgcPivotGridFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (TsgcFMXPivotGrid e TsgcFMXPivotFieldList) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcPivotGridVCL funzionano solo su Windows.
- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcPivotGrid_FMX e sgcPivotGrid_FieldList_FMX.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcPivotGrid viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa il motore pivot e le sorgenti. Per Linux64 non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.

Vincoli di versione

- Ogni unit compila su Delphi 7: niente generics, niente metodi anonimi, niente variabili inline e niente record helper.
- Gli header di C++Builder mantengono prefissi di enumerazione univoci (pva, pvf, pvd, pvx...), quindi non entrano mai in conflitto con sgcGrid o sgcCharts.

Vedere anche

- Edizioni
- Architettura

Avvio rapido VCL

Installare i pacchetti sgcPivotGrid per la propria versione di Delphi. I componenti si trovano nella pagina della palette **SGC PivotGrid**.

In fase di progettazione

1. Rilasciare un **TsgcVCLPivotGrid** su un form e impostare Align a alClient.
2. Rilasciare un **TsgcVCLPivotFieldList**, impostare Align a alRight e la sua proprietà PivotGrid sulla griglia.
3. Rilasciare un **TsgcPivotSource_DataSet**, impostare DataSet sul proprio dataset, PivotGrid sulla griglia e Active a True.
4. Espandere la proprietà Pivot della griglia e aggiungere elementi a Pivot.Fields. Scegliere una colonna nell'elenco a discesa di FieldName e impostare Area: pvaRow, pvaColumn, pvaFilter o pvaData. Un campo dati ha anche una Aggregation, Sum per impostazione predefinita.
5. Eseguire l'applicazione. L'utente riorganizza i campi con l'elenco dei campi, e la griglia ricalcola dopo ogni modifica.

Nel codice

La griglia possiede il proprio motore, la proprietà Pivot. Caricare le righe tra BeginLoad e EndLoad, e modificare il layout tra BeginUpdate e EndUpdate, in modo che ogni blocco ricalcoli una sola volta.

```
uses
  SysUtils, Controls, Forms,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Engine, sgcPivotGrid_VCL,
  sgcPivotGrid_FieldList_VCL;

procedure CreatePivot(aForm: TForm);
var
  oGrid: TsgcVCLPivotGrid;
  oList: TsgcVCLPivotFieldList;
begin
  // the field list on the right, the grid fills the rest of the form
  oList := TsgcVCLPivotFieldList.Create(aForm);
  oList.Parent := aForm;
  oList.Align := alRight;
  oList.Width := 260;

  oGrid := TsgcVCLPivotGrid.Create(aForm);
  oGrid.Parent := aForm;
  oGrid.Align := alClient;
  oList.PivotGrid := oGrid;

  // the source rows, one recalculation at EndLoad
  oGrid.Pivot.BeginLoad;
  try
    oGrid.Pivot.DefineColumn('Region', pvtText);
    oGrid.Pivot.DefineColumn('Product', pvtText);
    oGrid.Pivot.DefineColumn('Date', pvtDateTime);
    oGrid.Pivot.DefineColumn('Sales', pvtFloat);
    oGrid.Pivot.AppendRow(['North', 'Bikes', EncodeDate(2025, 1, 14), 1200.0]);
    oGrid.Pivot.AppendRow(['North', 'Helmets', EncodeDate(2025, 2, 3), 310.5]);
    oGrid.Pivot.AppendRow(['South', 'Bikes', EncodeDate(2025, 4, 22), 980.0]);
    oGrid.Pivot.AppendRow(['South', 'Helmets', EncodeDate(2026, 1, 9), 145.0]);
  finally
    oGrid.Pivot.EndLoad;
  end;

  // the layout, one recalculation at EndUpdate
  oGrid.Pivot.BeginUpdate;
```

```
  try
    oGrid.Pivot.AddField('Region', pvaRow);
    oGrid.Pivot.AddField('Product', pvaRow);
    oGrid.Pivot.AddField('Date', pvaColumn, pvdYear);
    oGrid.Pivot.AddDataField('Sales', pvfSum).DisplayFormat := '#,##0.00';
  finally
    oGrid.Pivot.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLPivotGrid
- TsgcVCLPivotFieldList
- Avvio rapido DataSet
- Aree

Avvio rapido FMX

I componenti FireMonkey richiedono Delphi XE6 o successivo. Si trovano nella pagina della palette **SGC PivotGrid** di un form FireMonkey.

In fase di progettazione

1. Rilasciare un **TsgcFMXPivotGrid** su un form e impostare Align a Client.
2. Rilasciare un **TsgcFMXPivotFieldList**, impostare Align a Right e la sua proprietà PivotGrid sulla griglia.
3. Collegare i dati con un **TsgcPivotSource_DataSet** o un **TsgcPivotSource_Table**, oppure caricarli nel codice, e aggiungere i campi a Pivot.Fields come nell'Avvio rapido VCL.

La griglia FMX disegna le proprie barre di scorrimento, mostrate mentre vengono trascinate, e scorre con la rotellina del mouse e con il gesto touch. Il suo metodo di hit test è HitAt, perché FireMonkey pubblica già una proprietà HitTest.

Nel codice

```
uses
  SysUtils, FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms,
  sgcUICore_Theme, sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Engine, sgcPivotGrid_FMX,
  sgcPivotGrid_FieldList_FMX;

procedure CreatePivot(aForm: TForm);
var
  oGrid: TsgcFMXPivotGrid;
  oList: TsgcFMXPivotFieldList;
begin
  oList := TsgcFMXPivotFieldList.Create(aForm);
  oList.Parent := aForm;
  oList.Align := TAlignLayout.Right;
  oList.Width := 260;

  oGrid := TsgcFMXPivotGrid.Create(aForm);
  oGrid.Parent := aForm;
  oGrid.Align := TAlignLayout.Client;
  oGrid.Theme := utDark;
  oList.PivotGrid := oGrid;
  oList.Theme := utDark;

  oGrid.Pivot.BeginLoad;
  try
    oGrid.Pivot.DefineColumn('Region', pvtText);
    oGrid.Pivot.DefineColumn('Channel', pvtText);
    oGrid.Pivot.DefineColumn('Date', pvtDateTime);
    oGrid.Pivot.DefineColumn('Sales', pvtFloat);
    oGrid.Pivot.AppendRow(['North', 'Online', EncodeDate(2025, 3, 2), 420.0]);
    oGrid.Pivot.AppendRow(['North', 'Retail', EncodeDate(2025, 7, 18), 610.0]);
    oGrid.Pivot.AppendRow(['South', 'Online', EncodeDate(2025, 11, 5), 275.0]);
  finally
    oGrid.Pivot.EndLoad;
  end;

  oGrid.Pivot.BeginUpdate;
  try
    oGrid.Pivot.AddField('Region', pvaRow);
    oGrid.Pivot.AddField('Date', pvaColumn, pvdQuarter);
    oGrid.Pivot.AddField('Channel', pvaFilter);
    oGrid.Pivot.AddDataField('Sales', pvfSum);
  finally
    oGrid.Pivot.EndUpdate;
```

```
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXPivotGrid
- TsgcFMXPivotFieldList
- Piattaforme

Avvio rapido C++Builder

Installare i pacchetti sgcPivotGrid per la propria versione di C++Builder, aggiungere `sgcUI\Source` e la cartella delle unit compilate, per esempio `sgcUI\LibD13\win32` (`sgcUI\LibD13\win64` per 64 bit), ai percorsi di include e di libreria del progetto, e usare i componenti della pagina della palette **SGC PivotGrid** esattamente come in Delphi. Il programma di installazione aggiunge entrambi i percorsi all'IDE. Gli header .hpp e i file .lib generati di sgcPivotGrid e sgcUICore si trovano in quell'unica cartella, quindi sgcUICore non ha bisogno di un percorso proprio.

Cose da sapere in C++

- AppendRow accetta un array aperto di Variant, che C++ passa come array di Variant più il suo indice massimo: `AppendRow(Row, 3)` per quattro valori.
- L'header generato non ha argomenti predefiniti per i costruttori di TsgcPivotEngine e TsgcPivotGridRenderer. Passare NULL in modo esplicito: `new TsgcPivotEngine(NULL)` e `new TsgcPivotGridRenderer(NULL, NULL)`. Vedere Avvio rapido senza interfaccia.
- Gli eventi sono closure, quindi i loro gestori sono funzioni membro __fastcall di una classe. Un parametro var come aHandled è un riferimento bool.

Nel codice

Vedere anche

- TsgcVCLPivotGrid
- Avvio rapido VCL
- Demo

Avvio rapido DataSet

TsgcPivotSource_DataSet copia i record di qualsiasi TDataSet nel motore di una griglia e mantiene aggiornata la tabella pivot. Il layout si riferisce ai campi del dataset tramite il loro FieldName, quindi può essere definito prima che arrivino i dati.

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms, DB,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_VCL, sgcPivotGrid_Source_DataSet;

procedure BindDataSet(aForm: TForm; aDataSet: TDataSet);
var
  oGrid: TsgcVCLPivotGrid;
  oSource: TsgcPivotSource_DataSet;
begin
  oGrid := TsgcVCLPivotGrid.Create(aForm);
  oGrid.Parent := aForm;
  oGrid.Align := alClient;

  // the layout names the fields of the dataset
  oGrid.Pivot.BeginUpdate;
  try
    oGrid.Pivot.AddField('Country', pvaRow);
    oGrid.Pivot.AddField('OrderDate', pvaColumn, pvdYear);
    oGrid.Pivot.AddField('OrderDate', pvaColumn, pvdQuarter);
    oGrid.Pivot.AddDataField('Amount', pvfSum);
    oGrid.Pivot.AddDataField('OrderNo', pvfCount);
  finally
    oGrid.Pivot.EndUpdate;
  end;

  // the source copies the dataset into the engine of the grid and
  // reloads it when the data changes
  oSource := TsgcPivotSource_DataSet.Create(aForm);
  oSource.Columns.CommaText := 'Country,OrderDate,Amount,OrderNo';
  oSource.DataSet := aDataSet;
  oSource.PivotGrid := oGrid;
  oSource.LiveUpdates := True;
  oSource.Active := True;
end;
```

Come carica l'origine

- Columns elenca i campi del dataset da caricare. Vuoto carica ogni campo. I campi BLOB, binari e annidati vengono sempre saltati.
- I tipi di colonna derivano dai tipi di campo: i campi stringa sono testo, i campi interi e a virgola mobile sono numeri, i campi data e ora sono date, i campi booleani sono booleani.
- Il caricamento viene eseguito con DisableControls e ripristina il segnalibro, quindi i controlli collegati al dataset non sfarfallano.
- Con LiveUpdates, un post, un append, un delete, un refresh, First o Last ricarica la tabella pivot, perché TDataSet li segnala come modifiche dei dati. Lo scorrimento con Next, Prior o MoveBy non ricarica. Un caricamento viene eseguito solo mentre il dataset è in stato di navigazione.
- Load ricarica in qualsiasi momento, Refresh ricarica quando l'origine è Active.

Un progetto C++Builder che usa TClientDataSet collega midas.lib con `#pragma link "midas.lib"`, come fa la demo DataSetPivot.

Vedere anche

- TsgcPivotSource_DataSet
- TsgcPivotSource_Table

- Raggruppamento delle date

Avvio rapido senza interfaccia

Una tabella pivot non ha bisogno di una finestra. TsgcPivotEngine carica le righe e calcola, i suoi metodi di esportazione scrivono CSV, HTML e JSON, e TsgcPivotGridRenderer disegna la stessa griglia dei controlli in un PNG o in un SVG. Queste unit usano solo la RTL e sgcUICore, quindi un report viene eseguito in un servizio, su un web server o su Linux64.

Delphi

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcUICore_Theme, sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Engine,
  sgcPivotGrid_Render;

procedure WriteReport(const aFolder: string);
var
  oEngine: TsgcPivotEngine;
  oRenderer: TsgcPivotGridRenderer;
  vPath: string;
begin
  vPath := IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder);
  oEngine := TsgcPivotEngine.Create;
  try
    oEngine.BeginLoad;
    try
      oEngine.DefineColumn('Region', pvtText);
      oEngine.DefineColumn('Channel', pvtText);
      oEngine.DefineColumn('Sales', pvtFloat);
      oEngine.AppendRow(['North', 'Online', 1200.0]);
      oEngine.AppendRow(['North', 'Retail', 800.0]);
      oEngine.AppendRow(['South', 'Online', 450.0]);
      oEngine.AppendRow(['South', 'Partner', 300.0]);
    finally
      oEngine.EndLoad;
    end;

    oEngine.BeginUpdate;
    try
      oEngine.AddField('Region', pvaRow);
      oEngine.AddField('Channel', pvaColumn);
      oEngine.AddDataField('Sales', pvfSum);
    finally
      oEngine.EndUpdate;
    end;

    // the whole view with its totals as tables
    oEngine.SaveToCSV(vPath + 'sales.csv');
    oEngine.SaveToHTML(vPath + 'sales.html');
    oEngine.SaveToJSON(vPath + 'sales.json');

    // the grid as an image, drawn on the sgcUICore canvases
    oRenderer := TsgcPivotGridRenderer.Create;
    try
      oRenderer.Options.Theme := utDark;
      oRenderer.SaveToPNG(oEngine, sgcPivotRenderState, vPath + 'sales.png');
      oRenderer.SaveToSVG(oEngine, sgcPivotRenderState, vPath + 'sales.svg');
    finally
      oRenderer.Free;
    end;
  finally
    oEngine.Free;
```

```
  end;
end;
```

Note

- sgcPivotRenderState restituisce uno stato di vista vuoto: nessuno scorrimento, nessuna selezione e nessuna sostituzione della larghezza di colonna. Gli overload del renderer che accettano il motore lo bloccano mentre disegnano.
- Una larghezza e un'altezza di 0 disegnano l'intero contenuto. Le dimensioni sono in DIP e l'argomento di scala le moltiplica.

Vedere anche

- Esportazione
- TsgcPivotGridRenderer
- Demo

Demo

Le demo si installano in `Demos\PivotGrid`, con i progetti Delphi in `Delphi` e i loro port C++Builder in `CBuilder`. Ogni demo accetta `--test`, che esegue il suo autotest ed esce, e `/snapshot <file.png>`, che salva un'immagine della tabella pivot.

Demo	Framework	Cosa mostra
SalesPivot	VCL	100.000 righe di vendite: raggruppamento delle date per anno, trimestre e mese, espansione e compressione, un ordinamento per valore, una scala di colori, l'elenco dei campi e l'esportazione in CSV, HTML e PNG.
DataSetPivot	VCL	Una tabella pivot su un TClientDataSet: una modifica, un append o un delete nel TDBGrid la ricarica, e un doppio clic su una cella esegue un drill-down fino agli ordini di origine.
MillionRows	VCL	1.000.000 di righe aggiunte in un solo blocco di caricamento, CountDistinct di una colonna con 100.000 valori e StdDev accanto a Sum, con il ricalcolo cronometrato.
AdvancedPivot	VCL	Un campo calcolato Profit, mostra valori come, Top N con Others, e il layout salvato e caricato da un file JSON.
GridToPivotToChart	VCL	Gli ordini digitati in uno sgcGrid alimentano la tabella pivot tramite TsgcPivotSource_Table, e il risultato della tabella pivot alimenta sgcCharts tramite IsgcUITable.
SalesPivotFMX	FireMonkey	50.000 righe con il layout SalesPivot, scorrimento touch, il tema scuro e l'esportazione in PNG.
HeadlessReport	Console	Legge un file CSV e scrive report.png, report.svg, report.html, report.csv e report.json senza alcun framework di interfaccia.
AskYourPivot	VCL	Una domanda in linguaggio naturale diventa il layout della tabella pivot tramite TsgcPivotGridAIQuery e un TsgcAIChat: le caselle di provider, modello e chiave API, Ask, Undo, domande di esempio e Show prompt. Edizione Registered, richiede sgcWebSockets. Vedere Chiedi alla tua tabella pivot.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Avvio rapido senza interfaccia
- Chiedi alla tua tabella pivot

TsgcVCLPivotGrid

Unit: sgcPivotGrid_VCL
TsgcVCLPivotGrid è la tabella pivot VCL, solo per Windows. Possiede un TsgcPivotEngine, pubblicato come Pivot, e disegna il suo risultato con righe e colonne virtuali: un angolo bloccato, intestazioni di colonna a più livelli con unioni, intestazioni di riga, pulsanti + e -, totali e totali complessivi. Scorre con le barre native e la rotellina del mouse (Maiusc scorre in orizzontale), ridimensiona una colonna dal bordo della sua intestazione e ha un'interfaccia da tastiera: le frecce, PagSu, PagGiù, Home e Fine spostano la selezione, Destra e Sinistra (o + e -) espandono e comprimono un membro quando l'intestazione di riga ha il focus, e Invio esegue un drill-down. Eredita da TsgcUIVCLControl e pubblica Align, Anchors, Constraints, Enabled, PopupMenu, ShowHint, ParentShowHint, TabOrder, TabStop e Visible.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Pivot	TsgcPivotEngine	Il motore posseduto dalla griglia: i suoi campi, dati, totali ed etichette, serializzati con il form. La griglia implementa IsgcUITable delegando ad esso.
BorderStyle	TBorderStyle	bsSingle (predefinito) o bsNone.
RowLayout	TsgcPivotRowLayout	pvlCompact (predefinito) disegna i livelli di riga in una colonna di intestazione rientrata, pvlTabular dà a ogni livello la propria colonna. Vedere Aree.
RowHeight	Integer	L'altezza di una riga in DIP. Predefinito 24.
HeaderHeight	Integer	L'altezza di una riga di intestazione di colonna in DIP. Predefinito 26.
IndentWidth	Integer	Il rientro di ogni livello di riga nel layout compatto, in DIP. Predefinito 16.
MinColumnWidth, MaxColumnWidth	Integer	I limiti delle larghezze automatiche delle colonne di dati, in DIP. Predefiniti 48 e 320.
AutoColumnWidths	Boolean	Adatta le colonne di dati al loro contenuto. Se False sono larghe 96 DIP. Le colonne di intestazione di riga si adattano sempre. Predefinito True.
GridLines	Boolean	Disegna le linee delle celle. Predefinito True.
AlternateRows	Boolean	Ombreggia una riga su due. Predefinito False.
TotalsBold	Boolean	Disegna i totali in grassetto. Predefinito True.
ShowExpandButtons	Boolean	Mostra i pulsanti `+` e `-` dei membri che hanno figli. Predefinito True.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom.
AccentColor	TsgcUIColor	Un colore di accento $AARRGGBB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
FontSize	Double	La dimensione del font delle celle in punti. Predefinito 12.

FormatRules	TsgcPivotFormatRules	Le regole di formattazione condizionale delle celle.
MaxFPS	Integer	Il massimo numero di fotogrammi al secondo che il controllo disegna.
SelectedRow	Integer	Pubblica. L'elemento di riga selezionato, -1 se nessuno.
SelectedCol	Integer	Pubblica. La colonna di dati selezionata, -1 quando l'intestazione di riga ha il focus o nulla è selezionato.
TopRow	Integer	Pubblica. Il primo elemento di riga mostrato sotto le intestazioni di colonna.
ScrollX	Integer	Pubblica. Lo scostamento di scorrimento orizzontale delle colonne di dati.
Renderer	TsgcPivotGridRenderer	Pubblica, sola lettura. Il renderer che disegna la griglia.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
HitTest(X, Y)	TsgcPivotHitInfo	La parte sotto un punto in pixel del dispositivo: Part (pvhNone, pvhCorner, pvhColumnHeader, pvhRowHeader, pvhCell, pvhExpandButton, pvhColumnResize), RowItem, DataCol e Level.
ScrollToCell(aRowItem, aDataCol)		Scorre finché la cella è visibile. -1 lascia invariato quell'asse.
Recalculate		Ricalcola subito il motore.
SaveToPNG, SaveToSVG(aFileName or aStream, aWidth = 0, aHeight = 0)		L'intera vista come immagine, dimensioni in DIP, 0 è la dimensione del contenuto, fino a 16384 pixel.
SaveToCSV, SaveToJSON, SaveToHTML(aFileName or aStream)		La vista corrente come tabella. Vedere Esportazione.
SaveLayoutToString, LoadLayoutFromString, SaveLayoutToFile, LoadLayoutFromFile		Il layout di Pivot come JSON, con le larghezze di colonna della griglia. Edizione Advanced. Vedere Persistenza del layout.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnCellClick, OnCellDblClick	TsgcVCLPivotHitEvent	Un clic o un doppio clic, con le informazioni di hit del punto.

OnDrillDown	TsgcVCLPivotDrillDownEvent	Invio o un doppio clic su una cella: aRowItem, aDataCol e var aHandled. La griglia non ha un'azione integrata, chiamare Pivot.DrillDown o Pivot.GetSourceRows per leggere le righe di origine.
OnExpandChange	TsgcVCLPivotExpandEvent	Dopo che l'utente ha espanso o compresso un membro: aAxis e aItem.
OnGetCellStyle	TsgcPivotCellStyleEvent	Prima che una cella di dati venga disegnata: aRowItem, aDataCol e var aBack, aFore e aBold, dopo le regole di formato.
OnGetCellText	TsgcPivotCellTextEvent	Prima che una cella di dati venga disegnata: aRowItem, aDataCol e var aText, il valore formattato, o Pivot.EmptyText quando la cella è vuota.
OnSelectionChange	TNotifyEvent	SelectedRow o SelectedCol è cambiato.
OnColumnResized	TsgcVCLPivotHitEvent	L'utente ha ridimensionato una colonna trascinando il bordo della sua intestazione.

Mentre il form si carica, il motore si limita a segnarsi come modificato, e la griglia ricalcola una volta in Loaded quando Pivot.AutoRecalculate è True.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Dialogs,
  sgcPivotGrid_Engine, sgcPivotGrid_VCL;

type
  TPivotEvents = class
  public
    procedure DrillDown(Sender: TObject; aRowItem, aDataCol: Integer;
      var aHandled: Boolean);
    procedure GetCellText(Sender: TObject; aRowItem, aDataCol: Integer;
      var aText: string);
  end;

procedure TPivotEvents.DrillDown(Sender: TObject; aRowItem, aDataCol: Integer;
  var aHandled: Boolean);
var
  oView: TsgcPivotSourceView;
begin
  // the source rows behind the cell, the caller frees the view
  oView := TsgcVCLPivotGrid(Sender).Pivot.DrillDown(aRowItem, aDataCol);
  try
    ShowMessage(Format('%d source rows', [oView.TableRowCount]));
  finally
    oView.Free;
  end;
  aHandled := True;
end;

procedure TPivotEvents.GetCellText(Sender: TObject; aRowItem, aDataCol: Integer;
  var aText: string);
begin
  // negative values in parentheses; an empty cell arrives as EmptyText
  if (Length(aText) > 1) and (aText[1] = '-') then
    aText := '(' + Copy(aText, 2, MaxInt) + ')';
end;
```

```
procedure HookEvents(aGrid: TsgcVCLPivotGrid; aEvents: TPivotEvents);
begin
  // empty cells show a dash
  aGrid.Pivot.EmptyText := '-';
  aGrid.OnDrillDown := aEvents.DrillDown;
  aGrid.OnGetCellText := aEvents.GetCellText;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXPivotGrid
- TsgcVCLPivotFieldList
- Avvio rapido VCL

TsgcFMXPivotGrid

Unit: sgcPivotGrid_FMX
TsgcFMXPivotGrid è la tabella pivot FireMonkey, da Delphi XE6 (SGC_PIVOTGRID_FMX). Ha lo stesso motore, lo stesso layout e le stesse proprietà ed eventi di TsgcVCLPivotGrid. Le differenze derivano da FireMonkey: disegna le proprie barre di scorrimento, mostrate mentre vengono trascinate, scorre con la rotellina del mouse e con il gesto touch, e il suo metodo di hit test è HitAt, perché FireMonkey pubblica già una proprietà HitTest. I suoi tipi di evento hanno il prefisso TsgcFMXPivot. Eredita da TsgcUIFMXControl e pubblica le consuete proprietà ed eventi di layout FireMonkey.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Pivot	TsgcPivotEngine	Il motore posseduto dalla griglia: i suoi campi, dati, totali ed etichette, serializzati con il form. La griglia implementa IsgcUITable delegando ad esso.
RowLayout	TsgcPivotRowLayout	pvlCompact (predefinito) disegna i livelli di riga in una colonna di intestazione rientrata, pvlTabular dà a ogni livello la propria colonna. Vedere Aree.
RowHeight	Integer	L'altezza di una riga in DIP. Predefinito 24.
HeaderHeight	Integer	L'altezza di una riga di intestazione di colonna in DIP. Predefinito 26.
IndentWidth	Integer	Il rientro di ogni livello di riga nel layout compatto, in DIP. Predefinito 16.
MinColumnWidth, MaxColumnWidth	Integer	I limiti delle larghezze automatiche delle colonne di dati, in DIP. Predefiniti 48 e 320.
AutoColumnWidths	Boolean	Adatta le colonne di dati al loro contenuto. Se False sono larghe 96 DIP. Le colonne di intestazione di riga si adattano sempre. Predefinito True.
GridLines	Boolean	Disegna le linee delle celle. Predefinito True.
AlternateRows	Boolean	Ombreggia una riga su due. Predefinito False.
TotalsBold	Boolean	Disegna i totali in grassetto. Predefinito True.
ShowExpandButtons	Boolean	Mostra i pulsanti + e - dei membri che hanno figli. Predefinito True.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom.
AccentColor	TsgcUIColor	Un colore di accento $AARRGGBB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
FontSize	Double	La dimensione del font delle celle in punti. Predefinito 12.
FormatRules	TsgcPivotFormatRules	Le regole di formattazione condizionale delle celle.
MaxFPS	Integer	Il massimo numero di fotogrammi al secondo che il controllo disegna.

SelectedRow	Integer	Pubblica. L'elemento di riga selezionato, -1 se nessuno.
SelectedCol	Integer	Pubblica. La colonna di dati selezionata, -1 quando l'intestazione di riga ha il focus o nulla è selezionato.
TopRow	Integer	Pubblica. Il primo elemento di riga mostrato sotto le intestazioni di colonna.
ScrollX	Integer	Pubblica. Lo scostamento di scorrimento orizzontale delle colonne di dati.
Renderer	TsgcPivotGridRenderer	Pubblica, sola lettura. Il renderer che disegna la griglia.
VertBarVisible, HorzBarVisible	Boolean	Pubblica, sola lettura. True quando il contenuto richiede quella barra di scorrimento.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
HitAt(X, Y)	TsgcPivotHitInfo	La parte sotto un punto in coordinate locali: Part (pvhNone, pvhCorner, pvhColumnHeader, pvhRowHeader, pvhCell, pvhExpandButton, pvhColumnResize), RowItem, DataCol e Level.
ScrollToCell(aRowItem, aDataCol)		Scorre finché la cella è visibile. -1 lascia invariato quell'asse.
Recalculate		Ricalcola subito il motore.
SaveToPNG, SaveToSVG(aFileName or aStream, aWidth = 0, aHeight = 0)		L'intera vista come immagine, dimensioni in DIP, 0 è la dimensione del contenuto, fino a 16384 pixel.
SaveToCSV, SaveToJSON, SaveToHTML(aFileName or aStream)		La vista corrente come tabella. Vedere Esportazione.
SaveLayoutToString, LoadLayoutFromString, SaveLayoutToFile, LoadLayoutFromFile		Il layout di Pivot come JSON, con le larghezze di colonna della griglia. Edizione Advanced. Vedere Persistenza del layout.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnCellClick, OnCellDblClick	TsgcFMXPivotHitEvent	Un clic o un doppio clic, con le informazioni di hit del punto.
OnDrillDown	TsgcFMXPivotDrillDownEvent	Invio o un doppio clic su una cella: aRowItem, aDataCol e var aHandled. La griglia non ha un'azione integrata, chiamare Pivot.DrillDown o Pivot.GetSourceRows per leggere le righe di origine.

OnExpand-Change	TsgcFMXPi-votExpandE-vent	Dopo che l'utente ha espanso o compresso un membro: aAxis e aItem.
OnGetCellSty-le	TsgcPivot-CellStyleE-vent	Prima che una cella di dati venga disegnata: aRowItem, aDataCol e var aBack, aFore e aBold, dopo le regole di formato.
OnGetCellText	TsgcPivot-CellTextE-vent	Prima che una cella di dati venga disegnata: aRowItem, aDataCol e var aText, il valore formattato, o Pivot.EmptyText quando la cella è vuota.
OnSelection-Change	TNotifyEvent	SelectedRow o SelectedCol è cambiato.
OnColumnRe-sized	TsgcFMXPi-votHitEvent	L'utente ha ridimensionato una colonna trascinando il bordo della sua in-testazione.

Vedere anche

- TsgcVCLPivotGrid
- TsgcFMXPivotFieldList
- Avvio rapido FMX

TsgcVCLPivotFieldList

Unit: sgcPivotGrid_FieldList_VCL
TsgcVCLPivotFieldList è l'elenco dei campi VCL. Collegato a una tabella pivot, permette all'utente di costruire il layout con il trascinamento. Eredita da TsgcUIVCLControl e pubblica le consuete proprietà di layout VCL. Il suo elenco dei membri è un TsgcVCLPivotMemberPopup e il suo menu di aggregazione un TPopupMenu.

Come lo usa l'utente

- Le colonne di origine sono elencate in alto, con un segno di spunta per le colonne presenti nel layout. Sotto ci sono quattro zone: Filtri, Colonne, Righe e Valori.
- Trascinare una colonna in una zona per aggiungere un campo. Trascinare un chip in un'altra zona per spostarlo, o fuori dalle zone per rimuoverlo.
- Una colonna rilasciata su Valori riceve Count se è una colonna di testo e Sum altrimenti. Il pulsante di un chip di Valori apre un menu con tutte le aggregazioni.
- Il pulsante di filtro di un chip di Filtri, Colonne o Righe apre l'elenco dei membri con caselle di controllo, con una casella di ricerca e Select All. OK scrive FilterValues e FilterExclude, vedere Filtri.
- I filtri per etichetta e per valore si impostano nel codice o nell'Object Inspector.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
PivotGrid	TComponent	La tabella pivot il cui motore è modificato dall'elenco, un TsgcVCLPivotGrid o un TsgcFMXPivotGrid.
Engine	TsgcPivotEngine	Pubblica. Un motore impostato nel codice ha la precedenza sul motore di PivotGrid, per un motore senza interfaccia.
ShowFilterArea	Boolean	Mostra la zona Filtri. Predefinito True.
DeferUpdate	Boolean	Raccoglie le modifiche dell'utente e le applica solo con ApplyChanges, con un solo ricalcolo. Predefinito False.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom.
AccentColor	TsgcUIColor	Un accento $AARRGGBB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
FontSize	Double	La dimensione del font in punti.
MaxFPS	Integer	Il massimo numero di fotogrammi al secondo che il controllo disegna.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ApplyChanges		Assegna al motore il layout in sospeso quando DeferUpdate è True.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnBeforeFieldMove	TsgcPivotBeforeFieldMoveEvent	Prima che l'utente sposti un campo: aFieldName, aFrom, aTo e var aAllow. Per una colonna di origine rilasciata in una zona aFrom è uguale ad aTo. La rimozione di un campo non genera alcun evento di spostamento.
OnFieldMoved	TsgcPivotFieldMovedEvent	Dopo l'aggiunta o lo spostamento di un campo: aField.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Controls, Forms,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_VCL, sgcPivotGrid_FieldList_VCL;

type
  TFieldListRules = class
  public
    procedure BeforeFieldMove(Sender: TObject; const aFieldName: string;
      aFrom, aTo: TsgcPivotArea; var aAllow: Boolean);
  end;

procedure TFieldListRules.BeforeFieldMove(Sender: TObject;
  const aFieldName: string; aFrom, aTo: TsgcPivotArea; var aAllow: Boolean);
begin
  // the customer names never go to the columns
  if SameText(aFieldName, 'Customer') and (aTo = pvaColumn) then
    aAllow := False;
end;

function AddFieldList(aForm: TForm; aGrid: TsgcVCLPivotGrid;
  aRules: TFieldListRules): TsgcVCLPivotFieldList;
begin
  Result := TsgcVCLPivotFieldList.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.Align := alRight;
  Result.Width := 260;
  Result.PivotGrid := aGrid;
  // collect the changes, the grid recalculates on ApplyChanges
  Result.DeferUpdate := True;
  Result.OnBeforeFieldMove := aRules.BeforeFieldMove;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXPivotFieldList
- Aree

TsgcFMXPivotFieldList

Unit: sgcPivotGrid_FieldList_FMX
TsgcFMXPivotFieldList è l'elenco dei campi FireMonkey, da Delphi XE6 (SGC_PIVOTGRID_FMX), con le stesse zone, lo stesso trascinamento e le stesse regole di filtro di TsgcVCLPivotFieldList. I suoi popup si aprono quando il pulsante viene rilasciato sullo stesso chip.

Come lo usa l'utente

- Le colonne di origine sono elencate in alto, con un segno di spunta per le colonne presenti nel layout. Sotto ci sono quattro zone: Filtri, Colonne, Righe e Valori.
- Trascinare una colonna in una zona per aggiungere un campo. Trascinare un chip in un'altra zona per spostarlo, o fuori dalle zone per rimuoverlo.
- Una colonna rilasciata su Valori riceve Count se è una colonna di testo e Sum altrimenti. Il pulsante di un chip di Valori apre un menu con tutte le aggregazioni.
- Il pulsante di filtro di un chip di Filtri, Colonne o Righe apre l'elenco dei membri con caselle di controllo, con una casella di ricerca e Select All. OK scrive FilterValues e FilterExclude, vedere Filtri.
- I filtri per etichetta e per valore si impostano nel codice o nell'Object Inspector.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
PivotGrid	TComponent	La tabella pivot il cui motore è modificato dall'elenco, un TsgcVCLPivotGrid o un TsgcFMXPivotGrid.
Engine	TsgcPivotEngine	Pubblica. Un motore impostato nel codice ha la precedenza sul motore di PivotGrid, per un motore senza interfaccia.
ShowFilterArea	Boolean	Mostra la zona Filtri. Predefinito True.
DeferUpdate	Boolean	Raccoglie le modifiche dell'utente e le applica solo con ApplyChanges, con un solo ricalcolo. Predefinito False.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom.
AccentColor	TsgcUIColor	Un accento $AARRGGBB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
FontSize	Double	La dimensione del font in punti.
MaxFPS	Integer	Il massimo numero di fotogrammi al secondo che il controllo disegna.
Model	TsgcPivotFieldListModel	Pubblica, sola lettura. Il modello indipendente dal framework con le zone, i chip e lo stato del trascinamento.
AggregationMenu, FilterPopup, FilterSearch, FilterSelectAll, FilterList	controlli di menu e popup	Pubblica, sola lettura. Il menu di aggregazione e le parti dell'elenco dei membri, creati la prima volta che vengono mostrati.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ApplyChanges		Assegna al motore il layout in sospeso quando DeferUpdate è True, con un solo ricalcolo.
HitAt(X, Y)	TsgcPivotFieldListHitInfo	La parte dell'elenco sotto un punto locale.
ShowAggregationMenu(aField)		Apre il menu di aggregazione di un campo di Valori.
ShowMemberFilter(aField)		Apre l'elenco dei membri di un campo di Filtri, Colonne o Righe.
CloseMemberFilter(aApply)		Chiude l'elenco dei membri. aApply scrive nel filtro i membri selezionati.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnBeforeFieldMove	TsgcPivotBeforeFieldMoveEvent	Prima che l'utente sposti un campo: aFieldName, aFrom, aTo e var aAllow. Per una colonna di origine rilasciata in una zona aFrom è uguale ad aTo. La rimozione di un campo non genera alcun evento di spostamento.
OnFieldMoved	TsgcPivotFieldMovedEvent	Dopo l'aggiunta o lo spostamento di un campo: aField.

Vedere anche

- TsgcVCLPivotFieldList
- TsgcFMXPivotGrid

TsgcPivotEngine

Unit: sgcPivotGrid_Engine
TsgcPivotEngine contiene le righe di origine in un archivio di colonne tipizzato, il layout e il risultato calcolato. Le griglie ne possiedono uno, pubblicato come Pivot, e funziona anche da solo, senza alcuna interfaccia. Discende da TPersistent, implementa IsgcUITable senza conteggio dei riferimenti e si crea con `Create(aOwner: TPersistent = nil)`. In C++ passare NULL in modo esplicito.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Fields	TsgcPivotFields	I campi del layout, nelle quattro aree.
CalculatedFields	TsgcPivotCalculatedFields	I campi calcolati. Edizione Advanced.
RowGrandTotals, ColumnGrandTotals	Boolean	Mostrano la riga e la colonna del totale complessivo. Predefinito True.
SubtotalPosition	TsgcPivotSubtotalPosition	pvpTop (predefinito) o pvpBottom. Vedere Totali.
AutoRecalculate	Boolean	Ricalcola dopo ogni modifica dei dati o del layout, una volta per blocco. Se False, chiamare Recalculate. Predefinito True.
GrandTotalCaption	string	L'etichetta dei totali complessivi. Predefinito Grand Total.
BlankCaption	string	L'etichetta del membro vuoto. Predefinito (blank).
EmptyText	string	Il testo di una cella di dati senza valore, vuoto per impostazione predefinita. Le griglie, il renderer, l'esportazione HTML e ResultTable lo mostrano, e OnGetCellText lo riceve e può sostituirlo. SaveToCSV scrive un campo vuoto e SaveToJSON null. Una modifica ripubblica la vista senza ricalcolo.
OthersCaption	string	L'etichetta del membro Others di Top N. Predefinito Others. Edizione Advanced.
MaxCells	Integer	Il numero massimo di celle che un layout può creare. Un ricalcolo che ne richiede di più solleva EsgcPivotError. Predefinito 5.000.000.
Result	TsgcPivotResult	Pubblica, sola lettura. Lo snapshot corrente, nil prima del primo calcolo. Leggerlo solo tra Lock e Unlock.
ResultTable	TsgcPivotResultTable	Pubblica, sola lettura. La vista IsgcUITable del risultato. Vedere Esportazione.
Store	TsgcPivotStore	Pubblica, sola lettura. L'archivio di colonne, usato dalle origini.

RowLayout	TsgcPivotRowLayout	Pubblica. Impostata dalle griglie: nel layout compatto un elemento padre precede i suoi figli.

Metodi: dati

Metodo	Restituisce	Descrizione
BeginLoad(aClear = True), EndLoad		Un blocco di caricamento. aClear svuota prima l'archivio. Il motore ricalcola una sola volta, all'EndLoad più esterno.
DefineColumn(aName), DefineColumn(aName, aType)	Integer	Aggiunge una colonna. Senza tipo, lo decide il primo valore non vuoto. I nomi sono univoci, senza distinguere maiuscole e minuscole.
AppendRow(aValues)	Integer	Aggiunge una riga di valori Variant nell'ordine delle colonne. Null e i valori non convertibili sono vuoti.
ClearData		Rimuove tutte le righe e le colonne.
LoadFromTable(aTable)		Carica tutte le colonne e le righe di un IsgcUITable.
SourceRowCount, SourceColumnCount	Integer	La dimensione dell'archivio.
SourceColumnName(aIndex)	string	Il nome di una colonna.
SourceValue(aRow, aCol)	Variant	Un valore memorizzato, Null se vuoto.
GetMemberLabels(aField, aList)		Le etichette dei membri con cui si confronta un filtro dei membri di aField, in ordine di visualizzazione, con BlankCaption per ultima quando un valore è vuoto.

Metodi: layout e vista

Metodo	Restituisce	Descrizione
BeginUpdate, EndUpdate		Un blocco di layout con un solo ricalcolo a EndUpdate.
Recalculate		Ricalcola subito.
AddField(aFieldName, aArea, aGrouping = pvdNone)	TsgcPivotField	Aggiunge un campo di riga, colonna, filtro o dati alla fine della sua area.
AddDataField(aFieldName, aAggregation = pvfSum)	TsgcPivotField	Aggiunge una misura.
MoveField(aField, aArea, aIndex)		Sposta un campo in un'altra area o posizione.
RemoveField(aField), ClearLayout		Rimuove un campo, o tutti i campi.
ExpandAll(aAxis), CollapseAll(aAxis)		Espande o comprime tutti i membri di pvxRows o pvxColumns.

ExpandLevel(aAxis, aLevel), CollapseLevel(aAxis, aLevel)		Espande o comprime tutti i membri di un livello.
SetExpanded(aAxis, aItem, aValue), ToggleExpanded(aAxis, aItem)		Modifica un elemento dello snapshot corrente. Lo stato espanso è conservato per percorso del membro, quindi sopravvive a un ricalcolo. Vedere Espandi e comprimi.
GetExpandState(aAxis, aState), SetExpandState(aAxis, aState)		Lo stato espanso esplicito di un asse come elenco di stringhe. Edizione Advanced.

Metodi: risultato, drill-down ed esportazione

Metodo	Restituisce	Descrizione
Lock, Unlock		Proteggono lo snapshot mentre si legge Result.
GetSourceRows(aRowItem, aDataCol, var aRows)	Integer	Le righe di origine dietro una cella, in ordine di riga. aDataCol -1 prende tutte le colonne, e un totale prende tutte le righe sotto di esso.
DrillDown(aRowItem, aDataCol)	TsgcPivotSourceView	Le stesse righe come IsgcUITable con tutte le colonne dell'archivio. Il chiamante lo libera, prima del motore. Non ha più righe dopo la modifica dei dati.
SaveToCSV, SaveToJSON, SaveToHTML		La vista corrente, su file o su stream. Vedere Esportazione.
SaveLayoutToString, LoadLayoutFromString, SaveLayoutToFile, LoadLayoutFromFile		Il layout come JSON. Edizione Advanced. Vedere Persistenza del layout.
Assign(Source)		Copia il layout e le impostazioni di un altro motore, non i suoi dati.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnCalculated	TNotifyEvent	Dopo la pubblicazione di un nuovo risultato, nel thread che ha ricalcolato.
OnLayoutChange	TNotifyEvent	Dopo la modifica dei campi o delle impostazioni del layout.
OnFilterRow	TsgcPivotFilterRowEvent	Per ogni riga di origine mentre è assegnato: aRow e var aAccept. Vedere Filtri.

Esempio

Lettura del risultato: le etichette delle righe e i testi delle celle, tra Lock e Unlock.

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Result, sgcPivotGrid_Engine;
```

```
procedure ListRows(aEngine: TsgcPivotEngine; aLines: TStrings);
var
  oResult: TsgcPivotResult;
  oItem: TsgcPivotItem;
  i, j: Integer;
  vLine: string;
begin
  aEngine.Lock;
  try
    oResult := aEngine.Result;
    if oResult = nil then
      Exit; // not calculated yet
    for i := 0 to oResult.ItemCount(pvxRows) - 1 do
    begin
      oItem := oResult.Item(pvxRows, i);
      if oItem.Kind = pvkGrandTotal then
        vLine := aEngine.GrandTotalCaption
      else
        vLine := StringOfChar(' ', oItem.Level * 2) +
          oResult.NodeLabel(pvxRows, oItem.Node);
      for j := 0 to oResult.DataColCount - 1 do
        vLine := vLine + #9 + oResult.CellText(i, j);
      aLines.Add(vLine);
    end;
  finally
    aEngine.Unlock;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcPivotField
- Avvio rapido senza interfaccia
- Architettura

TsgcPivotField

Unit: sgcPivotGrid_Fields
TsgcPivotField è un elemento di TsgcPivotEngine.Fields (TsgcPivotFields), un campo del layout. Lo stesso FieldName può comparire in più campi.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
FieldName	string	La colonna di origine o il campo calcolato.
Caption	string	L'etichetta del livello o della misura. Se vuota usa DisplayCaption.
DisplayCaption	string	Pubblica, sola lettura. Caption, altrimenti Sum of Sales per un campo dati, altrimenti FieldName.
Area	TsgcPivotArea	pvaRow (predefinito), pvaColumn, pvaData o pvaFilter. Vedere Aree.
AreaIndex	Integer	La posizione nell'area. Per un campo dati è l'indice della misura.
DateGrouping	TsgcPivotDateGrouping	pvdNone (predefinito), pvdYear, pvdQuarter, pvdMonth, pvdWeek o pvdDay. Vedere Raggruppamento delle date.
DisplayFormat	string	Un formato FormatDateTime o FormatFloat per le etichette dei membri, o per i valori di un campo dati.
Aggregation	TsgcPivotAggregation	La funzione di un campo dati, pvfSum per impostazione predefinita. Vedere Aggregazioni.
SortBy	TsgcPivotSortBy	pvsLabel (predefinito) ordina i membri per etichetta, i numeri e le date per valore, pvsValue per il loro totale.
SortOrder	TsgcPivotSortOrder	pvoAscending (predefinito) o pvoDescending.
SortMeasure	Integer	Il campo dati, per AreaIndex, di un ordinamento per valore e di Top N. Predefinito 0.
Subtotals	Boolean	Mostra i subtotali dei membri. Predefinito True.
Expanded	Boolean	Lo stato espanso iniziale dei membri di questo livello. Predefinito True.
FilterValues	TStrings	Il filtro dei membri. Vedere Filtri.
FilterExclude	Boolean	FilterValues elenca i membri da escludere. Predefinito False.
LabelFilter	TsgcPivotLabelFilter	Operator, Value e Value2 sulle etichette dei membri.
ValueFilter	TsgcPivotValueFilter	Operator, Value, Value2 e Measure sui totali dei membri.
TopN, TopNOthers	Integer, Boolean	Top N con un membro Others facoltativo. Edizione Advanced. Vedere Top N.

ShowAs, ShowAsAxis, ShowAsBaseItem	TsgcPivotShowAs, TsgcPivotAxisKind, string	Mostra valori come. Edizione Advanced. Vedere Mostra valori come.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
MoveTo(aArea, aAreaIndex)		Sposta il campo con una sola notifica di modifica. MaxInt è la fine dell'area.
Assign(Source)		Copia tutte le proprietà, comprese Area e AreaIndex.

TsgcPivotFields

Metodo	Restituisce	Descrizione
Add	TsgcPivotField	Aggiunge un campo.
AreaCount(aArea)	Integer	Il numero di campi di un'area.
FieldAt(aArea, aAreaIndex)	TsgcPivotField	Il campo in una posizione di un'area.
Items[aIndex]	TsgcPivotField	I campi nell'ordine della collezione.

All'interno di BeginUpdate e EndUpdate, e mentre si carica un form, i valori di AreaIndex sono mantenuti così come sono dati. EndUpdate rinumera ogni area per AreaIndex, poi per ordine della collezione.

Vedere anche

- TsgcPivotEngine
- TsgcPivotCalculatedField

TsgcPivotCalculatedField

Unit: sgcPivotGrid_Fields
TsgcPivotCalculatedField è un elemento di TsgcPivotEngine.CalculatedFields (TsgcPivotCalculatedFields): una colonna Double calcolata per ogni riga di origine a partire da un'espressione, che i campi usano tramite FieldName = Name come una colonna di origine. Edizione Advanced, per la sintassi vedere Campi calcolati.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Name	string	Il nome a cui si riferiscono i campi. Non deve essere il nome di una colonna di origine.
Expression	string	L'espressione, per esempio [Revenue] - [Cost].

TsgcPivotCalculatedFields

Metodo	Restituisce	Descrizione
Add	TsgcPivotCalculatedField	Aggiunge un campo calcolato.
IndexOfName(aName)	Integer	L'indice di un campo calcolato, -1 se non ce n'è nessuno.
Items[aIndex]	TsgcPivotCalculatedField	I campi calcolati.

Vedere anche

- Campi calcolati
- TsgcPivotField

TsgcPivotSource_DataSet

Unit: sgcPivotGrid_Source_DataSet
TsgcPivotSource_DataSet è un componente non visuale che copia un TDataSet in un motore pivot tramite un TDataLink, e lo ricarica quando i dati cambiano. Vedere Avvio rapido DataSet.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DataSet	TDataSet	Il dataset da caricare.
Active	Boolean	Carica subito i dati e li mantiene aggiornati. Predefinito False.
Colonne	TStrings	Le colonne da caricare. Vuoto carica tutte le colonne.
LiveUpdates	Boolean	Ricarica quando i dati cambiano mentre Active. Predefinito True.
PivotGrid	TCompo-nent	La tabella pivot il cui motore riceve i dati.
Engine	TsgcPivo-tEngine	Pubblica. Il motore su cui scrive l'origine: un motore assegnato nel codice, al-trimenti il motore di PivotGrid.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Load		Carica subito il dataset, Active o no.
Refresh		Ricarica quando Active.
FieldTypeToDataType(aFieldType)	TsgcPivotDataTy-pe	Funzione di classe. Il tipo di colonna di un tipo di campo DB.

- Il caricamento usa DisableControls e ripristina il segnalibro. I campi BLOB, binari e annidati vengono saltati.
- Con LiveUpdates la tabella pivot si ricarica quando il dataset segnala una modifica dei dati in stato di navi-gazione: un post, un append, un delete, un refresh, First o Last. Next, Prior e MoveBy non ricaricano.

Vedere anche

- TsgcPivotSource_Table
- Avvio rapido DataSet

TsgcPivotSource_Table

Unit: sgcPivotGrid_Source_Table
TsgcPivotSource_Table copia qualsiasi IsgcUITable in un motore pivot: un TsgcGridData, un TsgcVCLGrid o TsgcFMXGrid di sgcGrid, il risultato di un'altra tabella pivot o la propria classe. Ascolta la tabella e la ricarica, sotto TableLock, quando TableVersion è cambiato. Il ricaricamento viene eseguito nel thread che notifica la modifica.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Table	TComponent	Un componente che implementa IsgcUITable.
Active	Boolean	Carica subito i dati e li mantiene aggiornati. Predefinito False.
Colonne	TStrings	Le colonne da caricare. Vuoto carica tutte le colonne.
LiveUpdates	Boolean	Ricarica quando i dati cambiano mentre Active. Predefinito True.
PivotGrid	TComponent	La tabella pivot il cui motore riceve i dati.
Engine	TsgcPivotEngine	Pubblica. Il motore su cui scrive l'origine: un motore assegnato nel codice, altrimenti il motore di PivotGrid.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SetTable(aTable)		Collega qualsiasi oggetto che implementi IsgcUITable. nil scollega.
GetTable	IsgcUITable	La tabella collegata.
Load		Carica subito la tabella, Active o no, anche quando la sua versione non è cambiata.
Refresh		Ricarica quando Active.

Le colonne con lo stesso nome di una colonna precedente vengono saltate.

Esempio

```
uses
  Classes,
  sgcUICore_Table, sgcPivotGrid_VCL, sgcPivotGrid_Source_Table;

procedure BindTable(aPivot: TsgcVCLPivotGrid; aTable: TComponent);
var
  oSource: TsgcPivotSource_Table;
begin
  // aTable is any component that implements IsgcUITable,
  // for example a TsgcVCLGrid of sgcGrid
  oSource := TsgcPivotSource_Table.Create(aPivot.Owner);
  oSource.Table := aTable;
  oSource.PivotGrid := aPivot;
```

```
  oSource.Active := True;
end;

procedure BindTableObject(aPivot: TsgcVCLPivotGrid; const aTable: IsgcUITable;
  aSource: TsgcPivotSource_Table);
begin
  // an object that is not a component binds through SetTable
  aSource.SetTable(aTable);
  aSource.PivotGrid := aPivot;
  aSource.Active := True;
end;
```

Vedere anche

- TsgcPivotSource_DataSet
- Esportazione

TsgcPivotGridRenderer

Unit: sgcPivotGrid_Render
TsgcPivotGridRenderer disegna il risultato di una tabella pivot su qualsiasi canvas sgcUICore, ed è quello che usano le griglie VCL e FMX. Da solo produce l'output PNG e SVG senza interfaccia. Crearlo con `Create(aOptions: TsgcPivotRenderOptions = nil; aFormatRulesOwner: TPersistent = nil)`. In C++ passare NULL per entrambi. Vedere Avvio rapido senza interfaccia.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Opzioni	TsgcPivotRenderOptions	RowLayout, RowHeight, HeaderHeight, IndentWidth, MinColumnWidth, MaxColumnWidth, AutoColumnWidths, GridLines, AlternateRows, TotalsBold, ShowExpandButtons, Theme, AccentColor e FontSize, con lo stesso significato e gli stessi valori predefiniti di TsgcVCLPivotGrid.
FormatRules	TsgcPivotFormatRules	Le regole di formattazione condizionale.
GrandTotalCaption, TotalCaption	string	Le etichette dei totali complessivi e dei subtotali in basso. Gli overload del motore di SaveToPNG e SaveToSVG copiano GrandTotalCaption dal motore.
CurrentResult	TsgcPivotResult	Sola lettura. Il risultato dell'ultimo Render.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Render(aResult, aState, aCanvas, aWidth, aHeight, aScale)		Disegna la parte visibile di un risultato, aWidth e aHeight in pixel del dispositivo, aScale pixel del dispositivo per DIP.
SaveToPNG, SaveToSVG(aResult or aEngine, aState, aFileName or aStream, aWidth = 0, aHeight = 0, aScale = 1)		L'intero contenuto come immagine, 0 è la dimensione del contenuto. Gli overload del motore bloccano il motore mentre disegnano.
HitTest(aResult, aState, aX, aY)	TsgcPivotHitInfo	La parte sotto un punto.
ContentWidth, ContentHeight	Integer	La dimensione dell'intero contenuto in DIP.
FrozenWidth, FrozenHeight	Integer	La dimensione delle intestazioni di riga e delle intestazioni di colonna.
VisibleRange	Boolean	I primi e gli ultimi elementi di riga e colonne di dati visibili di un viewport.

ColumnKey(aResult, aDataCol)	string	La chiave di una colonna di dati, usata dalle sostituzioni della larghezza di colonna.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnGetCell-Style	TsgcPivotCellSty-leEvent	I colori e lo stato di grassetto di una cella di dati, dopo le regole di formato.
OnGetCell-Text	TsgcPivotCellTex-tEvent	Il testo di una cella di dati: il valore formattato, o l'EmptyText del ri-sultato quando la cella è vuota.

Funzioni di supporto

Routine	Descrizione
sgcPivotRenderState	Un TsgcPivotRenderState vuoto: nessuno scorrimento, selezione, hover o sostituzione della larghezza di colonna.
sgcPivotSetColumnWidth(var aState, aKey, aWidth)	Imposta la larghezza in DIP della colonna di dati il cui ColumnKey è aKey.

Vedere anche

- Avvio rapido senza interfaccia
- TsgcPivotFormatRule
- Esportazione

TsgcPivotFormatRule

Unit: sgcPivotGrid_Format
TsgcPivotFormatRule è un elemento di FormatRules (TsgcPivotFormatRules) delle griglie e del renderer: una regola di valore che colora le celle il cui valore soddisfa una condizione, o una scala di colori tra due colori.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Kind	TsgcPivotFormatRuleKind	pvrValue (predefinito), una regola di valore, o pvrColorScale.
Measure	Integer	Il campo dati, per AreaIndex, a cui si applica la regola. -1 (predefinito) si applica a ogni misura.
Operator, Value, Value2	TsgcPivotFilterOperator, Double, Double	La condizione, con gli operatori dei filtri. pvcNone corrisponde a ogni valore non vuoto. Una scala di colori la usa anche per selezionare i propri valori.
BackColor, ForeColor	TsgcUIColor	I colori $AARRGGBB di una cella corrispondente. 0 (predefinito) mantiene il colore. Una scala di colori usa solo ForeColor.
Bold	Boolean	Disegna in grassetto una cella corrispondente. Predefinito False.
MinColor, MaxColor	TsgcUIColor	I colori di una scala al valore più piccolo e a quello più grande delle celle dei membri della misura. Un MinColor trasparente sfuma in MaxColor.
Scope	TsgcPivotFormatScopes	Le celle a cui si applica la regola: pveCells (predefinito, celle dei membri), pveTotals e pveGrandTotals.
Enabled	Boolean	Predefinito True.
StopOnMatch	Boolean	Una corrispondenza termina la valutazione delle regole per quella cella. Predefinito False.

Valutazione

- Le regole vengono eseguite nell'ordine della collezione. Ogni regola attiva corrispondente applica i propri colori diversi da 0, quindi una corrispondenza successiva sovrascrive una precedente, e Bold si accumula.
- Una cella vuota non corrisponde ad alcuna regola e non viene mai colorata.
- L'intervallo di una scala di colori è preso sulle celle dei membri, quindi i totali al di fuori ricevono i colori estremi.
- OnGetCellStyle viene eseguito dopo le regole e può cambiare il risultato.

Esempio

```
uses
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Format, sgcPivotGrid_VCL;

procedure AddRules(aGrid: TsgcVCLPivotGrid);
var
  oRule: TsgcPivotFormatRule;
begin
```

```
  // a colour scale over the member cells of the first measure
  oRule := aGrid.FormatRules.Add;
  oRule.Kind := pvrColorScale;
  oRule.Measure := 0;
  oRule.MinColor := $FFFFFFFF;
  oRule.MaxColor := $FF2E7D32;

  // negative values in red and bold, on the cells and the totals
  oRule := aGrid.FormatRules.Add;
  oRule.Kind := pvrValue;
  oRule.Operator := pvcLess;
  oRule.Value := 0;
  oRule.ForeColor := $FFC62828;
  oRule.Bold := True;
  oRule.Scope := [pveCells, pveTotals];
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLPivotGrid
- TsgcPivotGridRenderer

Aree

Ogni campo del layout si trova in una di quattro aree. La proprietà Area di TsgcPivotField e il secondo argomento di AddField la scelgono.

Area	Significato
pvaRow	I membri diventano le intestazioni di riga. Più campi di riga si annidano, il primo è il livello più esterno.
pvaCo-lumn	I membri diventano le intestazioni di colonna, annidati allo stesso modo.
pvaData	Una misura: i valori aggregati in ogni cella. Più campi dati danno più colonne di misura sotto ogni membro di colonna.
pvaFilter	Un filtro di report. I suoi membri non sono mostrati, limita solo le righe di origine tramite i suoi filtri per membro e per etichetta.

Ordine e spostamento

- AreaIndex ordina i campi di un'area. AddField, AddDataField e l'impostazione di Area collocano un campo alla fine della sua nuova area.
- MoveField(aField, aArea, aIndex) sposta un campo in un'altra area o posizione con una sola notifica. RemoveField lo elimina e ClearLayout rimuove tutti i campi.
- Fields.AreaCount(aArea) e Fields.FieldAt(aArea, aIndex) leggono il layout area per area.
- Lo stesso FieldName può comparire in più campi, per esempio una colonna Date raggruppata per anno e per mese, o una colonna Sales con Sum e Average.
- L'indice di misura usato da SortMeasure, ValueFilter.Measure e dalle regole di formato è l'AreaIndex del campo dati.

Nomi sconosciuti

Un campo di riga, colonna o filtro il cui FieldName non è una colonna di origine né un campo calcolato viene ignorato. Un campo dati con un nome sconosciuto mantiene una misura vuota, quindi gli indici di misura non si spostano. Questo permette di definire un layout prima di caricare i dati.

Righe compatte e tabulari

RowLayout delle griglie decide come vengono disegnati i livelli di riga. pvlCompact (il valore predefinito) mostra ogni livello in una colonna di intestazione di riga rientrata, con ogni padre su una riga propria. pvlTabular dà a ogni livello di riga la propria colonna di intestazione.

Esempio

```
uses
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Fields, sgcPivotGrid_Engine;

procedure ArrangeFields(aEngine: TsgcPivotEngine);
var
  oRegion, oYear: TsgcPivotField;
begin
  aEngine.BeginUpdate;
  try
    aEngine.ClearLayout;
```

```
    aEngine.AddField('Country', pvaFilter);
    oRegion := aEngine.AddField('Region', pvaRow);
    aEngine.AddField('Product', pvaRow);
    oYear := aEngine.AddField('Date', pvaColumn, pvdYear);
    aEngine.AddDataField('Sales', pvfSum);

    // swap the axes: the regions go to the columns, the years to the rows
    aEngine.MoveField(oRegion, pvaColumn, 0);
    aEngine.MoveField(oYear, pvaRow, 0);
  finally
    aEngine.EndUpdate;
  end;
end;
```

Ogni modifica del layout genera OnLayoutChange del motore. All'interno di BeginUpdate e EndUpdate il motore ricalcola una sola volta, a EndUpdate.

Vedere anche

- Aggregazioni
- TsgcPivotEngine
- TsgcVCLPivotFieldList

Aggregazioni

Un campo dati aggrega la sua colonna di origine con la funzione indicata in Aggregation. I valori vuoti sono saltati da ogni funzione.

Aggregation	Result
pvfSum	La somma dei valori. Il valore predefinito.
pvfCount	Il numero di valori non vuoti, come in Excel. Funziona con ogni tipo di colonna.
pvfAverage	Sum diviso Count.
pvfMin, pvfMax	Il valore più piccolo e il più grande.
pvfCountDistinct	Il numero di valori diversi non vuoti. Su una colonna di testo conta etichette diverse.
pvfStdDev, pvfVar	La deviazione standard e la varianza campionarie (`n - 1`). Una cella con meno di due valori è vuota.

I totali sono esatti

I subtotali e i totali complessivi sono calcolati dai valori di origine, non dalle celle sottostanti. La media di una regione è la media delle sue righe, non la media delle medie dei suoi prodotti, e un conteggio distinto di un totale conta ogni valore una volta.

Etichette e formati

- Senza Caption, un campo dati è mostrato come *<aggregazione> of <FieldName>*, per esempio Sum of Sales. DisplayCaption restituisce l'etichetta in uso.
- DisplayFormat è un formato FormatFloat per i valori della misura, per esempio `#,##0.00`.
- Le misure sono sempre nelle colonne. Con più campi dati, le colonne delle misure sono il livello di colonna più interno.

L'elenco dei campi aggiunge Count quando l'utente rilascia una colonna di testo su Valori e Sum altrimenti, e i suoi chip di Valori aprono un menu con tutte le aggregazioni.

Esempio

```
uses
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Fields, sgcPivotGrid_Engine;

procedure AddMeasures(aEngine: TsgcPivotEngine);
var
  oField: TsgcPivotField;
begin
  aEngine.BeginUpdate;
  try
    aEngine.AddField('Region', pvaRow);

    oField := aEngine.AddDataField('Sales', pvfSum);
    oField.DisplayFormat := '#,##0.00';

    // the same column a second time, with another aggregation
    oField := aEngine.AddDataField('Sales', pvfAverage);
    oField.Caption := 'Average ticket';
    oField.DisplayFormat := '0.00';
```

```
    aEngine.AddDataField('Customer', pvfCountDistinct);
    aEngine.AddDataField('OrderNo', pvfCount);
  finally
    aEngine.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Mostra valori come
- Totali
- TsgcPivotField

Raggruppamento delle date

Un campo di riga, colonna o filtro su una colonna di date raggruppa le date con DateGrouping, il terzo argomento di AddField.

DateGrou-ping	Etichetta del membro	Etichetta sotto un livello più grossolano dello stesso campo
pvdNone	Ogni valore diverso di data e ora è un membro a sé.	
pvdYear	2024	
pvdQuarter	2024 Q1	Q1
pvdMonth	2024-01	Jan, il nome breve del mese
pvdWeek	2024-W05, la settimana ISO 8601 e il suo anno	W05
pvdDay	La data breve	

- Quando il livello precedente dello stesso asse è la stessa colonna con un raggruppamento più grossolano, l'etichetta omette l'anno, come mostra l'ultima colonna. Year, Quarter e Month di una stessa colonna Date danno 2024, Q1, Jan.
- Con un DisplayFormat, l'etichetta è l'inizio del gruppo formattato con FormatDateTime e quel formato.
- I membri data si ordinano per data, non per etichetta, quindi 2024-10 viene dopo 2024-09.
- Una riga con data vuota appartiene al membro vuoto, mostrato con BlankCaption e ordinato per ultimo.

Esempio

```
uses
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Engine;

procedure GroupDates(aEngine: TsgcPivotEngine);
begin
  aEngine.BeginUpdate;
  try
    aEngine.AddField('Region', pvaRow);

    // the same Date column three times, from the coarsest grouping down;
    // the quarters start collapsed, so the months show on demand
    aEngine.AddField('Date', pvaColumn, pvdYear);
    aEngine.AddField('Date', pvaColumn, pvdQuarter).Expanded := False;
    aEngine.AddField('Date', pvaColumn, pvdMonth);

    aEngine.AddDataField('Sales', pvfSum);
  finally
    aEngine.EndUpdate;
  end;
end;
```

Expanded è lo stato iniziale di un livello: qui ogni trimestre parte compresso e l'utente apre i mesi di un trimestre con il suo pulsante +.

Vedere anche

- Aree

- Totali

Totali

Una tabella pivot mostra un subtotale per ogni membro che ha figli e un totale complessivo per ogni asse.

Proprietà	Effetto
TsgcPivotEngine.RowGrandTotals	Mostra la riga del totale complessivo. Predefinito True.
TsgcPivotEngine.ColumnGrandTotals	Mostra la colonna del totale complessivo. Predefinito True.
TsgcPivotEngine.SubtotalPosition	pvpTop (predefinito): il subtotale è sul membro stesso, prima dei suoi figli, e in un layout compatto lo porta la riga del padre. pvpBottom: una riga o colonna di totale segue i figli, con l'etichetta *<membro> Total*.
TsgcPivotField.Subtotals	False nasconde i subtotali dei membri di quel campo. Predefinito True.
TsgcPivotEngine.GrandTotalCaption	L'etichetta dei totali complessivi, Grand Total per impostazione predefinita.
TsgcPivotEngine.BlankCaption	L'etichetta del membro dei valori vuoti, (blank) per impostazione predefinita.

- I totali sono calcolati dalle righe di origine con unioni esatte, quindi una media o un conteggio distinto di un totale è corretto. Vedere Aggregazioni.
- Dopo un filtro per valore o Top N, i totali includono solo i membri che restano visibili, come in Excel.
- Le celle del totale complessivo sono sempre calcolate, anche quando la riga o la colonna del totale complessivo è nascosta, quindi mostra valori come ha ancora i suoi valori di base.
- Il renderer e le griglie disegnano i totali in grassetto finché TotalsBold è True, e le regole di formato li selezionano con gli ambiti pveTotals e pveGrandTotals.

Esempio

```
uses
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Fields, sgcPivotGrid_Engine;

procedure ConfigureTotals(aEngine: TsgcPivotEngine);
var
  oRegion: TsgcPivotField;
begin
  aEngine.BeginUpdate;
  try
    oRegion := aEngine.AddField('Region', pvaRow);
    aEngine.AddField('Product', pvaRow);
    aEngine.AddField('Channel', pvaColumn);
    aEngine.AddDataField('Sales', pvfSum);

    // subtotals under their members, a grand total row, no grand total column
    aEngine.SubtotalPosition := pvpBottom;
    aEngine.RowGrandTotals := True;
    aEngine.ColumnGrandTotals := False;
    aEngine.GrandTotalCaption := 'All regions';
    aEngine.BlankCaption := '(no value)';

    // the regions show no subtotals, only their products
    oRegion.Subtotals := False;
  finally
    aEngine.EndUpdate;
```

```
  end;
end;
```

Vedere anche

- Filtri
- TsgcPivotEngine

Filtri

Quattro filtri riducono ciò che mostra una tabella pivot. I primi tre sono proprietà di un campo, il quarto è un evento del motore.

Filtro	Si applica a	Come funziona
Filtro per membro: FilterValues, FilterExclude	Campi di riga, colonna e filtro	FilterValues elenca etichette di membri, confrontate distinguendo maiuscole e minuscole, così come sono mostrate (dopo DateGrouping e DisplayFormat). Le righe di origine devono averne una, oppure nessuna con FilterExclude. Vuoto mantiene ogni riga.
LabelFilter	Campi di riga, colonna e filtro	Operator, Value e Value2 confrontati con l'etichetta del membro, senza distinguere maiuscole e minuscole. Quando entrambi i lati sono numeri, si confrontano come numeri.
ValueFilter	Campi di riga e di colonna	Operator, Value e Value2 confrontati con il totale di ogni membro per il campo dati il cui AreaIndex è Measure. Viene eseguito livello per livello, all'interno di ogni padre. Un totale vuoto passa solo con pvcNone.
OnFilterRow	Righe di origine	Generato per ogni riga di origine mentre è assegnato. Impostare aAccept a False per escludere la riga.

I filtri per membro e per etichetta rimuovono righe di origine, quindi cambiano ogni totale. Il filtro per valore rimuove membri dopo l'aggregazione, e i totali sono calcolati di nuovo sui membri rimasti.

Operatori

Operatore	Corrisponde quando
pvcNone	Sempre: nessun filtro.
pvcEqual, pvcNotEqual	Il valore è uguale a Value, oppure no.
pvcGreater, pvcGreaterEqual, pvcLess, pvcLessEqual	Il valore si confronta con Value.
pvcBetween, pvcNotBetween	Il valore è compreso tra Value e Value2, entrambi inclusi, in qualsiasi ordine, oppure no.
pvcContains, pvcNotContains, pvcBeginsWith, pvcEndsWith	Test di testo sull'etichetta (LabelFilter) o sul testo invariante del valore.

Elenchi di membri

TsgcPivotEngine.GetMemberLabels(aField, aList) riempie un elenco con le etichette con cui viene confrontato FilterValues, in ordine di visualizzazione. Il popup dei membri degli elenchi dei campi lo usa: OK memorizza l'elenco più corto, i membri selezionati, oppure quelli deselezionati con FilterExclude, e selezionare ogni membro azzera il filtro.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Variants,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Fields, sgcPivotGrid_Engine;

type
  TOrderFilter = class
  private
    FQuantityCol: Integer;
  public
    procedure Install(aEngine: TsgcPivotEngine);
    procedure FilterRow(Sender: TObject; aRow: Integer; var aAccept: Boolean);
  end;

procedure TOrderFilter.Install(aEngine: TsgcPivotEngine);
var
  i: Integer;
begin
  FQuantityCol := -1;
  for i := 0 to aEngine.SourceColumnCount - 1 do
    if SameText(aEngine.SourceColumnName(i), 'Quantity') then
      FQuantityCol := i;
  aEngine.OnFilterRow := FilterRow;
  aEngine.Recalculate;
end;

procedure TOrderFilter.FilterRow(Sender: TObject; aRow: Integer;
  var aAccept: Boolean);
var
  vQuantity: Variant;
begin
  // a rule per source row: only the orders with a quantity above zero
  if FQuantityCol < 0 then
    Exit;
  vQuantity := TsgcPivotEngine(Sender).SourceValue(aRow, FQuantityCol);
  aAccept := not VarIsNull(vQuantity) and (vQuantity > 0);
end;

procedure ApplyFilters(aEngine: TsgcPivotEngine);
var
  oField: TsgcPivotField;
begin
  aEngine.BeginUpdate;
  try
    // a report filter: only two countries
    oField := aEngine.AddField('Country', pvaFilter);
    oField.FilterValues.Add('Spain');
    oField.FilterValues.Add('France');

    // every product except the samples
    oField := aEngine.AddField('Product', pvaRow);
    oField.FilterValues.Add('Sample');
    oField.FilterExclude := True;

    // a label filter: the customers whose name begins with A
    oField := aEngine.AddField('Customer', pvaRow);
    oField.LabelFilter.Operator := pvcBeginsWith;
    oField.LabelFilter.Value := 'A';

    // a value filter: the channels that sold more than 10,000
    oField := aEngine.AddField('Channel', pvaColumn);
    oField.ValueFilter.Operator := pvcGreater;
    oField.ValueFilter.Value := 10000;
    oField.ValueFilter.Measure := 0;

    aEngine.AddDataField('Sales', pvfSum);
```

```
  finally
    aEngine.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Top N
- Totali
- TsgcPivotField

Top N

TopN mantiene, all'interno di ogni padre, gli N membri di un campo di riga o di colonna con il totale più grande. È una funzione avanzata, non inclusa nell'edizione Community.

Proprietà	Effetto
TsgcPivotField.TopN	Il numero di membri da mantenere. 0 (predefinito) mantiene ogni membro.
TsgcPivotField.SortMeasure	Il campo dati, tramite il suo AreaIndex, i cui totali classificano i membri. È anche la misura di un ordinamento per valore.
TsgcPivotField.TopNOthers	True aggiunge un membro Others con il totale dei membri esclusi. Viene sempre per ultimo.
TsgcPivotEngine.OthersCaption	L'etichetta del membro Others, Others per impostazione predefinita.

- Top N decide quali membri restano. SortBy e SortOrder decidono il loro ordine, quindi pvsValue con pvoDescending li elenca dal più grande.
- I totali dei padri e i totali complessivi includono solo i membri mantenuti, più Others quando è mostrato.
- Un drill-down su Others restituisce le righe di origine di ogni membro che contiene.
- Un filtro per valore non crea mai un membro Others.

Esempio

```
uses
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Fields, sgcPivotGrid_Engine;

procedure TopProducts(aEngine: TsgcPivotEngine);
var
  oProduct: TsgcPivotField;
begin
  aEngine.BeginUpdate;
  try
    oProduct := aEngine.AddField('Product', pvaRow);
    aEngine.AddField('Date', pvaColumn, pvdYear);
    aEngine.AddDataField('Revenue', pvfSum);

    // the 5 products with the largest revenue, the rest in one Others row
    oProduct.TopN := 5;
    oProduct.TopNOthers := True;
    oProduct.SortBy := pvsValue;
    oProduct.SortOrder := pvoDescending;
    oProduct.SortMeasure := 0;
    aEngine.OthersCaption := 'Other products';
  finally
    aEngine.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Filtri
- Edizioni

Mostra valori come

ShowAs cambia il modo in cui vengono mostrati i valori di un campo dati, senza cambiare i valori stessi: RawValue, i totali, l'ordinamento, i filtri e il drill-down continuano a usare i numeri reali. È una funzione avanzata, non inclusa nell'edizione Community.

ShowAs	Valore mostrato
pvwValue	Il valore stesso. Il valore predefinito.
pvwPercentOfRow	Il valore diviso per il totale della sua riga, come percentuale.
pvwPercentOfColumn	Il valore diviso per il totale della sua colonna, come percentuale.
pvwPercentOfGrandTotal	Il valore diviso per il totale complessivo, come percentuale.
pvwRunningTotal	Lungo ShowAsAxis, il valore più i valori dei membri precedenti con lo stesso padre, in ordine di visualizzazione.
pvwDifferenceFrom	Il valore meno il valore del membro base con lo stesso padre: il membro precedente quando ShowAsBaseItem è vuoto, altrimenti il membro con l'etichetta ShowAsBaseItem (senza distinguere maiuscole e minuscole).
pvwRank	La posizione tra i membri con lo stesso padre, il più grande è 1. I pari merito condividono una posizione e la successiva viene saltata: 1, 2, 2, 4.

- Una modalità percentuale mostra 25 per il 25 per cento, formattato come `0.00%`. Un valore vuoto, una base mancante e una base pari a 0 danno una cella vuota.
- ShowAsAxis (pvxColumns per impostazione predefinita) è l'asse lungo il quale si calcolano il totale progressivo, la differenza e la posizione.
- Il primo membro di un gruppo non ha nulla con cui confrontarsi in pvwDifferenceFrom, e il membro base stesso è vuoto, come in Excel. Il totale complessivo di ShowAsAxis non ha fratelli, quindi resta vuoto nelle ultime tre modalità.
- La stessa colonna di origine può essere aggiunta due volte, una come valore e una con ShowAs, per mostrare entrambi.

Esempio

```
uses
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Fields, sgcPivotGrid_Engine;

procedure CompareYears(aEngine: TsgcPivotEngine);
var
  oField: TsgcPivotField;
begin
  aEngine.BeginUpdate;
  try
    aEngine.AddField('Region', pvaRow);
    aEngine.AddField('Date', pvaColumn, pvdYear);
    aEngine.AddDataField('Sales', pvfSum);

    // the same measure as a share of the total of its year
    oField := aEngine.AddDataField('Sales', pvfSum);
    oField.Caption := '% of year';
    oField.ShowAs := pvwPercentOfColumn;
```

```
    // and as the change against the previous year
    oField := aEngine.AddDataField('Sales', pvfSum);
    oField.Caption := 'Change';
    oField.ShowAs := pvwDifferenceFrom;
    oField.ShowAsAxis := pvxColumns;
    oField.ShowAsBaseItem := '';
  finally
    aEngine.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Aggregazioni
- Edizioni

Campi calcolati

Un campo calcolato è una colonna numerica calcolata per ogni riga di origine a partire da un'espressione. I campi lo usano tramite FieldName esattamente come una colonna di origine. È una funzione avanzata, non inclusa nell'edizione Community.

Livello di riga

L'espressione viene valutata per riga di origine e poi aggregata, quindi la somma di `Profit = [Revenue] - [Cost]` è la somma dei profitti. Non è la formula sui totali che calcola Excel: la media di un margine per riga non è il margine dei totali. Per un rapporto tra totali, mostrare entrambe le misure e calcolare il rapporto in OnGetCellText, oppure usare mostra valori come.

Sintassi

Elemento	Sintassi
Numeri	Decimali, con il punto e un esponente facoltativo: 12, 0.5, 1E3.
Fields	[Field Name] o un nome semplice di lettere, cifre e caratteri di sottolineatura, confrontato con le colonne di origine e con gli altri campi calcolati, senza distinguere maiuscole e minuscole.
Operatori	Dalla precedenza più bassa: `OR` ; `AND` ; `NOT` ; `= <> < <= > >=` ; `+ -` ; `* /` ; `-` e `+` unari; `^` (potenza, associativa a destra). Le parentesi raggruppano.
Funzioni	IF(c, a, b), ABS(x), ROUND(x, n), MIN(x, ...), MAX(x, ...), SQRT(x), ISNULL(x, v), YEAR(d), MONTH(d), senza distinguere maiuscole e minuscole.

- Un operando vuoto dà un risultato vuoto, tranne in ISNULL, che restituisce v quando x è vuoto, e in IF, che guarda solo la condizione e il ramo che prende.
- La divisione per zero, la radice quadrata di un numero negativo e un overflow danno un risultato vuoto.
- I confronti e gli operatori logici restituiscono 1 o 0. Ogni valore diverso da 0 è vero.
- ROUND arrotonda le metà allontanandosi da zero, n va da -15 a 15.

Errori

Un errore di sintassi o un riferimento circolare tra campi calcolati solleva EsgcPivotError al ricalcolo successivo, con il nome del campo calcolato nel messaggio. Un nome di campo non caricato non è un errore: il campo calcolato resta vuoto finché quella colonna non arriva, così il layout può essere definito prima dei dati. Anche una Expression vuota dà valori vuoti.

Esempio

```
uses
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Fields, sgcPivotGrid_Engine;

procedure AddProfit(aEngine: TsgcPivotEngine);
var
  oCalc: TsgcPivotCalculatedField;
begin
  aEngine.BeginUpdate;
  try
    oCalc := aEngine.CalculatedFields.Add;
```

```
    oCalc.Name := 'Profit';
    oCalc.Expression := '[Revenue] - [Cost]';

    // a calculated field can use another one
    oCalc := aEngine.CalculatedFields.Add;
    oCalc.Name := 'Margin';
    oCalc.Expression := 'IF([Revenue] > 0, ROUND([Profit] / [Revenue] * 100, 1), 0)';

    aEngine.AddField('Product', pvaRow);
    aEngine.AddDataField('Profit', pvfSum);
    aEngine.AddDataField('Margin', pvfAverage).DisplayFormat := '0.0';
  finally
    aEngine.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcPivotCalculatedField
- Aggregazioni

Persistenza del layout

Il layout di una tabella pivot, i suoi campi, filtri, totali e membri espansi, viene salvato e caricato come JSON. È una funzione avanzata, non inclusa nell'edizione Community.

Metodo	Descrizione
SaveLayoutToString: string	Il layout come testo JSON.
LoadLayoutFromString(aJSON)	Sostituisce il layout con un solo ricalcolo.
SaveLayoutToFile(aFileName)	Scrive il JSON come file UTF-8.
LoadLayoutFromFile(aFileName)	Legge un file UTF-8 e sostituisce il layout.

TsgcPivotEngine ed entrambe le griglie hanno questi metodi. Le versioni delle griglie memorizzano anche le larghezze di colonna modificate dall'utente.

Formato

Il documento è un solo oggetto: `v` (la versione del formato, 1), `rowGrandTotals`, `columnGrandTotals`, `subtotalPosition`, `calculatedFields` (nome ed espressione), `fields` (un oggetto per campo, raggruppato per area, con ogni proprietà di TsgcPivotField), `expanded` (lo stato espanso dei livelli e dei percorsi dei membri delle righe e delle colonne) e, da una griglia, `columnWidths`. Le enumerazioni sono scritte come il nome del membro senza il prefisso e con la prima lettera minuscola: pvfCountDistinct diventa `countDistinct`.

Regole di caricamento

- Il caricamento è tollerante: i membri sconosciuti vengono ignorati, e un membro mancante o un valore di tipo errato mantiene il valore predefinito.
- Quando il motore ha dei dati, un campo il cui nome non è né una colonna di origine né un campo calcolato viene saltato.
- Un layout caricato prima dei dati mantiene il suo stato espanso finché i campi non corrispondono ai dati.
- Un JSON malformato, o una radice che non è un oggetto, solleva EsgcPivotError e lascia il layout invariato.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Engine, sgcPivotGrid_VCL;

procedure SaveUserLayout(aGrid: TsgcVCLPivotGrid; const aFileName: string);
begin
  // the fields, filters, totals, expanded members and column widths
  aGrid.SaveLayoutToFile(aFileName);
end;

function RestoreUserLayout(aGrid: TsgcVCLPivotGrid;
  const aFileName: string): Boolean;
begin
  Result := FileExists(aFileName);
  if Result then
  try
    aGrid.LoadLayoutFromFile(aFileName);
  except
    on EsgcPivotError do
```

```
      Result := False; // malformed file, the layout is unchanged
  end;
end;

procedure CopyLayout(aFrom, aTo: TsgcPivotEngine);
begin
  aTo.LoadLayoutFromString(aFrom.SaveLayoutToString);
end;
```

Vedere anche

- Aree
- Edizioni

Esportazione

Il motore ed entrambe le griglie esportano la vista corrente, con i suoi totali e il suo stato espanso. Ogni metodo ha un overload per file e uno per stream, e il testo è scritto in UTF-8 senza BOM.

Metodo	Output
SaveToCSV	CSV secondo RFC 4180 con record CRLF. Una colonna per livello di riga, una riga di intestazione per livello di colonna più la riga delle misure, e un'etichetta di intestazione ripetuta in ogni cella che copre. I valori sono scritti come numeri invarianti, 1250.5, non con il formato di visualizzazione, e una cella vuota è un campo vuoto.
SaveToHTML	Un documento HTML completo con una tabella. Le intestazioni unite usano colspan e rowspan, e i valori sono i testi formattati delle celle, con l'EmptyText del motore in una cella vuota.
SaveToJSON	Lo snapshot strutturato: le etichette dei livelli, le misure con i loro formati, e gli elementi di colonna e di riga con il loro tipo (member, total o grandTotal), livello, etichetta, percorso e stato espanso. Un elemento di riga ha anche i suoi valori dopo mostra valori come, null quando sono vuoti.
SaveToPNG, SaveToSVG	Solo le griglie e il renderer: l'intera griglia come immagine. Larghezza e altezza sono in DIP, 0 è la dimensione del contenuto, fino a 16384 pixel.

Come tabella

TsgcPivotEngine ed entrambe le griglie implementano IsgcUITable tramite ResultTable, quindi il risultato alimenta qualsiasi consumatore sgcUI, come un'origine dati di grafico di sgcCharts o un'altra tabella pivot. Le righe sono le foglie di riga visibili, membri compressi inclusi e righe di totale escluse. Le colonne sono una colonna di testo per livello di riga, poi una colonna per foglia di colonna visibile e misura, con il nome *<percorso della colonna> | <etichetta della misura>*, oppure solo l'etichetta della misura quando non ci sono campi di colonna. Una cella di valore vuota ha l'EmptyText del motore come TableText e Null come TableValue. TableVersion cambia a ogni nuovo snapshot. Vedere Interoperabilità con i grafici.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPivotGrid_VCL;

procedure ExportView(aGrid: TsgcVCLPivotGrid; const aFolder: string);
var
  vPath: string;
  oStream: TMemoryStream;
begin
  vPath := IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder);

  // the view with its totals: CSV and HTML tables, the JSON snapshot
  aGrid.SaveToCSV(vPath + 'pivot.csv');
  aGrid.SaveToHTML(vPath + 'pivot.html');
  aGrid.SaveToJSON(vPath + 'pivot.json');

  // the whole grid as an image, 0 is the content size
  aGrid.SaveToPNG(vPath + 'pivot.png');
  aGrid.SaveToSVG(vPath + 'pivot.svg', 1200, 800);

  // every export also writes to a stream
  oStream := TMemoryStream.Create;
```

```
  try
    aGrid.SaveToCSV(oStream);
  finally
    oStream.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Avvio rapido senza interfaccia
- TsgcPivotGridRenderer

Espandi e comprimi

Ogni membro che ha figli, nelle righe o nelle colonne, può essere espanso per mostrarli o compresso in una sola riga o colonna. Un membro compresso mantiene il suo posto e mostra i totali di tutto ciò che ha sotto.

Nelle griglie

- I pulsanti + e - nelle intestazioni di riga e di colonna commutano un membro. ShowExpandButtons li nasconde.
- Un doppio clic su un'intestazione di riga commuta il suo membro.
- Con l'intestazione di riga attiva, Destra espande, Sinistra comprime e Invio commuta. I tasti + e - espandono e comprimono il membro della riga selezionata da qualsiasi colonna. Vedere Tastiera e accessibilità.
- OnExpandChange viene generato dopo che l'utente ha espanso o compresso un membro, con aAxis e aItem. Non viene generato per i metodi seguenti.

Nel codice

Membro	Effetto
TsgcPivotEngine.ExpandAll(aAxis), CollapseAll(aAxis)	Ogni membro di pvxRows o pvxColumns.
TsgcPivotEngine.ExpandLevel(aAxis, aLevel), CollapseLevel(aAxis, aLevel)	Ogni membro di un livello, 0 è il livello più esterno.
TsgcPivotEngine.SetExpanded(aAxis, aItem, aValue), ToggleExpanded(aAxis, aItem)	Un elemento dello snapshot corrente, tramite il suo indice in Result.Item. Un elemento senza figli viene lasciato com'è.
TsgcPivotField.Expanded	Lo stato iniziale dei membri del livello di quel campo. Predefinito True. Vedere Raggruppamento delle date.
TsgcPivotEngine.GetExpandState(aAxis, aState), SetExpandState(aAxis, aState)	Lo stato espanso esplicito di un asse come elenco di stringhe, per esempio per copiarlo in un altro motore. Edizione Advanced.
TsgcPivotItem.Expandable, Expanded	Letti da Result.Item: l'elemento ha figli, e sono mostrati.

Come viene mantenuto lo stato

- Lo stato è memorizzato per percorso del membro, come North / Spain, non per indice dell'elemento. Sopravvive a un ricalcolo, a un ricaricamento dei dati, a un filtro e a un nuovo ordinamento, e un membro che scompare e ritorna mantiene il suo stato.
- Quando i campi di un asse cambiano (un altro campo, un altro ordine o un altro raggruppamento di date), lo stato di quell'asse riparte dalla proprietà Expanded dei suoi campi.
- Espandere o comprimere costruisce un nuovo snapshot sui dati calcolati senza aggregare di nuovo, quindi è veloce anche su un risultato grande. Vedere la tabella delle prestazioni in Architettura.
- Le esportazioni e ResultTable seguono lo stato corrente: un membro compresso è una riga con i suoi totali.
- La persistenza del layout salva e carica lo stato espanso insieme al layout.

Esempio

```
uses
  Classes,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Engine;

procedure ShowOverview(aEngine: TsgcPivotEngine);
begin
  // rows Region > Country > City, columns Date by year > quarter
  aEngine.CollapseAll(pvxColumns); // only the years
  aEngine.CollapseAll(pvxRows);
  aEngine.ExpandLevel(pvxRows, 0); // the regions show their countries
end;

procedure ExpandRegion(aEngine: TsgcPivotEngine; const aRegion: string);
var
  i, vFound: Integer;
  vItem: TsgcPivotItem;
begin
  vFound := -1;
  aEngine.Lock;
  try
    if aEngine.Result <> nil then
      for i := 0 to aEngine.Result.ItemCount(pvxRows) - 1 do
      begin
        vItem := aEngine.Result.Item(pvxRows, i);
        if (vItem.Kind = pvkMember) and (vItem.Level = 0) and vItem.Expandable
          and (aEngine.Result.NodeLabel(pvxRows, vItem.Node) = aRegion) then
        begin
          vFound := i;
          Break;
        end;
      end;
  finally
    aEngine.Unlock;
  end;
  // after Unlock: the change publishes a new snapshot
  if vFound >= 0 then
    aEngine.SetExpanded(pvxRows, vFound, True);
end;

procedure CopyRowState(aFrom, aTo: TsgcPivotEngine);
var
  oState: TStringList;
begin
  // Advanced edition: the expanded state of the rows of another engine
  oState := TStringList.Create;
  try
    aFrom.GetExpandState(pvxRows, oState);
    aTo.SetExpandState(pvxRows, oState);
  finally
    oState.Free;
  end;
end;
```

SetExpanded viene chiamato dopo Unlock, perché la modifica pubblica un nuovo snapshot.

Vedere anche

- Totali
- Persistenza del layout
- TsgcPivotEngine

Ordinamento

Ogni campo di riga e di colonna ordina i suoi membri all'interno di ogni padre, quindi i paesi di ogni regione sono ordinati separatamente. Tre proprietà di TsgcPivotField lo controllano.

Proprietà	Effetto
SortBy	pvsLabel (predefinito) ordina per etichetta del membro. pvsValue ordina per il totale di ogni membro.
SortOrder	pvoAscending (predefinito) o pvoDescending.
SortMeasure	Il campo dati, tramite il suo AreaIndex, i cui totali sono confrontati da un ordinamento per valore. Predefinito 0. Lo usa anche Top N.

Regole

- Un ordinamento per etichetta confronta i membri di testo senza distinguere maiuscole e minuscole, con le regole delle impostazioni locali, e i membri numerici e di data per valore, quindi 9 viene prima di 10 e 2024-10 dopo 2024-09.
- Un ordinamento per valore confronta il totale di ogni membro per la misura SortMeasure: il totale su ogni colonna per un campo di riga, e su ogni riga per un campo di colonna. I membri con totale vuoto vanno per ultimi, e i membri con lo stesso totale mantengono l'ordine della loro etichetta.
- Quando SortMeasure non è l'AreaIndex di un campo dati, i membri sono ordinati per etichetta.
- Il membro vuoto e il membro Others di Top N restano alla fine in entrambi gli ordini, Others dopo il membro vuoto.
- Top N sceglie prima i membri con i totali più grandi di SortMeasure, poi SortBy e SortOrder li ordinano.
- Una modifica di SortBy, SortOrder o SortMeasure ricalcola la tabella pivot, una volta per blocco BeginUpdate e EndUpdate.
- Le griglie non ordinano quando si fa clic su un'intestazione. Per lasciare ordinare l'utente, impostare le proprietà nel codice, per esempio in OnCellClick quando il Part dell'hit è pvhColumnHeader.

Esempio

```
uses
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Fields, sgcPivotGrid_Engine;

procedure SortBySales(aEngine: TsgcPivotEngine);
var
  oRegion, oProduct, oYear: TsgcPivotField;
begin
  aEngine.BeginUpdate;
  try
    aEngine.ClearLayout;
    oRegion := aEngine.AddField('Region', pvaRow);
    oProduct := aEngine.AddField('Product', pvaRow);
    oYear := aEngine.AddField('Date', pvaColumn, pvdYear);
    aEngine.AddDataField('Quantity', pvfSum); // measure 0
    aEngine.AddDataField('Sales', pvfSum); // measure 1
    // the regions by their sales total, the largest first
    oRegion.SortBy := pvsValue;
    oRegion.SortMeasure := 1;
    oRegion.SortOrder := pvoDescending;
    // the products of each region by quantity, the smallest first
    oProduct.SortBy := pvsValue;
    oProduct.SortMeasure := 0;
    // the newest year first: dates sort by date, not by label
    oYear.SortOrder := pvoDescending;
```

```
  finally
    aEngine.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Top N
- Raggruppamento delle date
- TsgcPivotField

Drill-down

Un drill-down legge le righe di origine dietro una cella: le righe che sono state aggregate nel suo valore. Il motore le restituisce come numeri di riga o come tabella.

Metodo	Restituisce	Descrizione
TsgcPivotEngine.GetSourceRows(aRowItem, aDataCol, var aRows)	Integer	I numeri delle righe di origine, in ordine di riga, e il loro numero. aRowItem è un elemento di riga di Result e aDataCol una colonna dati. aDataCol -1 prende ogni colonna dell'elemento di riga.
TsgcPivotEngine.DrillDown(aRowItem, aDataCol)	TsgcPivotSourceView	Le stesse righe come IsgcUITable con ogni colonna dell'archivio, anche le colonne che non sono nel layout. Il chiamante lo libera.
TsgcPivotEngine.SourceValue(aRow, aCol)	Variant	Un valore di una riga di origine, Null quando è vuoto. SourceColumnName dà i nomi delle colonne.

Quali righe

- Una cella di membro restituisce le righe del suo membro di riga e del suo membro di colonna. Un subtotale o un totale complessivo restituisce ogni riga sottostante, e il membro Others di Top N restituisce le righe di ogni membro che contiene.
- Le righe escluse da un filtro per membro, un filtro per etichetta, un filtro di report o OnFilterRow non vengono mai restituite.
- Ogni misura di un elemento di colonna ha le stesse righe, quindi la misura di aDataCol non cambia il risultato.

Nelle griglie

Invio su una cella di dati e un doppio clic su una cella di dati generano OnDrillDown con aRowItem, aDataCol e var aHandled. La griglia non ha un'azione propria, quindi l'applicazione mostra le righe in una finestra di dialogo, in una griglia o in un report. La demo DataSetPivot apre gli ordini dietro una cella.

Ciclo di vita

- TsgcPivotSourceView legge l'archivio del motore in tempo reale. Dopo la modifica dei dati di origine non ha righe, e deve essere liberato prima del motore.
- Gli indici degli elementi appartengono allo snapshot corrente. Prenderli dagli eventi della griglia, oppure leggere Result tra Lock e Unlock.

Esempio

```
uses
  Classes, SysUtils, Variants,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Engine, sgcPivotGrid_VCL;

procedure ListOrders(aEngine: TsgcPivotEngine; aRowItem, aDataCol: Integer;
  aList: TStrings);
var
  vRows: TsgcPivotIntegers;
```

```
  i, vCount, vOrderCol, vSalesCol: Integer;
begin
  aList.Clear;
  vOrderCol := -1;
  vSalesCol := -1;
  for i := 0 to aEngine.SourceColumnCount - 1 do
    if SameText(aEngine.SourceColumnName(i), 'Order') then
      vOrderCol := i
    else if SameText(aEngine.SourceColumnName(i), 'Sales') then
      vSalesCol := i;
  if (vOrderCol < 0) or (vSalesCol < 0) then
    Exit;
  // the source rows behind the cell, aDataCol -1 takes the whole row
  vCount := aEngine.GetSourceRows(aRowItem, aDataCol, vRows);
  for i := 0 to vCount - 1 do
    aList.Add(VarToStr(aEngine.SourceValue(vRows[i], vOrderCol)) + ': ' +
      VarToStr(aEngine.SourceValue(vRows[i], vSalesCol)));
end;

type
  TDrillDownEvents = class
  public
    Lines: TStrings;
    procedure DrillDown(Sender: TObject; aRowItem, aDataCol: Integer;
      var aHandled: Boolean);
  end;

procedure TDrillDownEvents.DrillDown(Sender: TObject;
  aRowItem, aDataCol: Integer; var aHandled: Boolean);
var
  oView: TsgcPivotSourceView;
  r, c: Integer;
  vLine: string;
begin
  // every store column of the rows behind the cell, as an IsgcUITable
  oView := TsgcVCLPivotGrid(Sender).Pivot.DrillDown(aRowItem, aDataCol);
  try
    Lines.Clear;
    for r := 0 to oView.TableRowCount - 1 do
    begin
      vLine := '';
      for c := 0 to oView.TableColCount - 1 do
      begin
        if c > 0 then
          vLine := vLine + #9;
        vLine := vLine + oView.TableText(r, c);
      end;
      Lines.Add(vLine);
    end;
  finally
    oView.Free;
  end;
  aHandled := True;
end;
```

Vedere anche

- TsgcPivotEngine
- TsgcVCLPivotGrid
- Filtri

Formattazione condizionale

La collezione FormatRules delle griglie e del renderer colora le celle di dati in base ai loro valori. Le stesse regole valgono sullo schermo e nelle immagini PNG e SVG, perché le griglie e le immagini sono disegnate dallo stesso renderer. In fase di progettazione le regole si modificano con l'editor di collezioni dell'Object Inspector.

Kind	Cosa fa
pvrValue	Una regola di valore. Quando il valore corrisponde a Operator, Value e Value2 (gli operatori dei filtri), la cella riceve BackColor, ForeColor e Bold. pvcNone corrisponde a ogni valore non vuoto.
pvrColorScale	Una scala di colori. Le celle ricevono un colore tra MinColor e MaxColor, in base alla loro posizione tra il valore più piccolo e il più grande delle celle dei membri della misura. Operator, Value e Value2 selezionano i valori che colora.

Quali celle

- Measure seleziona il campo dati tramite il suo AreaIndex, e -1 applica la regola a ogni misura.
- Scope seleziona i tipi di cella: pveCells (il valore predefinito, le celle dei membri), pveTotals e pveGrandTotals.
- Una cella vuota non corrisponde ad alcuna regola e non viene mai colorata. Mostra l'EmptyText del motore.

Ordine delle regole

- Le regole vengono eseguite nell'ordine della collezione. Ogni regola attiva corrispondente applica i propri colori diversi da 0, quindi una corrispondenza successiva sovrascrive una precedente, e Bold si accumula.
- StopOnMatch termina la valutazione per quella cella, quindi vince la prima regola corrispondente. L'esempio lo usa per tre fasce.
- OnGetCellStyle viene eseguito dopo le regole con var aBack, aFore e aBold, e può cambiare ciascuno di essi. Al suo interno, Renderer.CurrentResult è lo snapshot che si sta disegnando.

Colori

I colori sono valori TsgcUIColor nel formato $AARRGGBB, quindi $FF2E7D32 è un verde opaco, e 0 mantiene il colore del tema. Con il tema scuro, scegliere colori che mantengano leggibile il testo, e combinare il colore con Bold in modo che il significato non dipenda dal solo colore.

Esempio

```
uses
  sgcUICore_Canvas, sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Result,
  sgcPivotGrid_Format, sgcPivotGrid_VCL;

procedure AddTrafficLights(aGrid: TsgcVCLPivotGrid);
var
  oRule: TsgcPivotFormatRule;
begin
  aGrid.FormatRules.Clear;
  // green from 10,000: StopOnMatch makes the first match win
  oRule := aGrid.FormatRules.Add;
  oRule.Measure := 0;
  oRule.Operator := pvcGreaterEqual;
  oRule.Value := 10000;
  oRule.BackColor := $FFC8E6C9;
  oRule.StopOnMatch := True;
```

```
  // amber from 5,000
  oRule := aGrid.FormatRules.Add;
  oRule.Measure := 0;
  oRule.Operator := pvcGreaterEqual;
  oRule.Value := 5000;
  oRule.BackColor := $FFFFECB3;
  oRule.StopOnMatch := True;
  // red for every other value, in bold so that it does not rely on colour
  oRule := aGrid.FormatRules.Add;
  oRule.Measure := 0;
  oRule.Operator := pvcNone;
  oRule.BackColor := $FFFFCDD2;
  oRule.Bold := True;
end;

type
  TStyleEvents = class
  public
    procedure GetCellStyle(Sender: TObject; aRowItem, aDataCol: Integer;
      var aBack, aFore: TsgcUIColor; var aBold: Boolean);
  end;

procedure TStyleEvents.GetCellStyle(Sender: TObject;
  aRowItem, aDataCol: Integer; var aBack, aFore: TsgcUIColor;
  var aBold: Boolean);
var
  oResult: TsgcPivotResult;
  vItem: TsgcPivotItem;
begin
  // the snapshot being drawn, valid while the event runs
  oResult := TsgcVCLPivotGrid(Sender).Renderer.CurrentResult;
  if (oResult = nil) or (oResult.MeasureCount = 0) then
    Exit;
  // the grand total column in blue text
  vItem := oResult.Item(pvxColumns, aDataCol div oResult.MeasureCount);
  if vItem.Kind = pvkGrandTotal then
    aFore := $FF1565C0;
end;
```

Vedere anche

- TsgcPivotFormatRule
- TsgcPivotGridRenderer
- Tastiera e accessibilità

Interoperabilità con i grafici

sgcPivotGrid scambia dati con gli altri prodotti sgcUI tramite IsgcUITable, l'interfaccia di tabella di sgcUICore nell'unit sgcUICore_Table. I pacchetti di sgcPivotGrid non dipendono da sgcCharts né da sgcGrid, li collega l'applicazione.

Dalla tabella pivot a sgcCharts

TsgcPivotEngine ed entrambe le griglie implementano IsgcUITable tramite ResultTable. Impostare la proprietà Table di un TsgcChartDataSource_Table di sgcCharts sulla tabella pivot, oppure chiamare il suo SetTable con un motore senza griglia.

Parte della tabella	Contenuto
Righe	Le foglie di riga visibili: membri compressi inclusi, righe di subtotale e di totale complessivo escluse.
Colonne di testo	Una per livello di riga, con il nome dell'etichetta del livello, con l'etichetta del membro a quel livello.
Colonne di valore	Una per foglia di colonna visibile e misura, con il nome *<percorso della colonna>* | *<etichetta della misura>*, per esempio `Online | Sales` , oppure solo l'etichetta della misura quando non ci sono campi di colonna.
TableValue	L'etichetta di una colonna di testo, e il valore mostrato di una colonna di valore come Double (dopo mostra valori come), oppure Null quando la cella è vuota.
TableText	L'etichetta, o il testo formattato della cella. Una cella vuota dà l'EmptyText del motore.

- Associare le colonne all'origine dati: YColumn indica la colonna di valore, LabelColumn il livello di riga di un grafico a torta, a imbuto o treemap (più livelli separati da ;) e XColumn i valori X di una serie XY.
- Assegnare al campo dati un Caption, come Sales, in modo che i nomi delle colonne non cambino con l'aggregazione.
- Ogni nuovo snapshot modifica TableVersion e notifica i listener, quindi il grafico si ricarica dopo un ricalcolo, un'espansione o una compressione.
- La demo GridToPivotToChart disegna barre raggruppate con un'origine dati per canale, e riempie le categorie dell'asse X con le etichette di riga in OnCalculated.

Da sgcGrid alla tabella pivot

TsgcPivotSource_Table carica qualsiasi IsgcUITable nel motore: un TsgcVCLGrid, un TsgcFMXGrid o un TsgcGridData di sgcGrid. Si ricarica quando TableVersion cambia, quindi una modifica nella griglia aggiorna la tabella pivot e poi il grafico. Raggruppare molte modifiche della griglia in BeginUpdate e EndUpdate dei dati della griglia, che dà un solo ricaricamento.

Da una tabella pivot a un'altra

Anche il risultato di una tabella pivot è una tabella, quindi TsgcPivotSource_Table può caricarlo in una seconda tabella pivot.

Lettura della tabella nel codice

Leggere la tabella tra TableLock e TableUnlock. Il conteggio dei riferimenti è disattivato, il motore possiede la tabella, quindi rilasciare ogni riferimento di interfaccia prima di liberare il motore.

Esempio

```
uses
  Classes,
  sgcGrid_VCL, sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Fields,
  sgcPivotGrid_Source_Table, sgcPivotGrid_VCL, sgcCharts_Chart,
  sgcCharts_Series_Pie, sgcCharts_DataSource_Table, sgcCharts_VCL;

procedure LinkGridPivotChart(aOwner: TComponent; aGrid: TsgcVCLGrid;
  aPivot: TsgcVCLPivotGrid; aView: TsgcVCLChart);
var
  oField: TsgcPivotField;
  oSource: TsgcPivotSource_Table;
  oChart: TsgcChart;
  oPie: TsgcChartSeries_Pie;
  oData: TsgcChartDataSource_Table;
begin
  // the layout: one row per region with the sum of the sales
  aPivot.Pivot.BeginUpdate;
  try
    aPivot.Pivot.ClearLayout;
    aPivot.Pivot.AddField('Region', pvaRow);
    oField := aPivot.Pivot.AddDataField('Sales', pvfSum);
    oField.Caption := 'Sales';
  finally
    aPivot.Pivot.EndUpdate;
  end;

  // sgcGrid to pivot: the grid implements IsgcUITable
  oSource := TsgcPivotSource_Table.Create(aOwner);
  oSource.Table := aGrid;
  oSource.PivotGrid := aPivot;
  oSource.Active := True;

  // pivot to sgcCharts: one pie slice per region
  oChart := TsgcChart.Create(aOwner);
  oPie := TsgcChartSeries_Pie.Create(aOwner);
  oPie.Chart := oChart;
  oData := TsgcChartDataSource_Table.Create(aOwner);
  oData.Series := oPie;
  oData.LabelColumn := 'Region';
  oData.YColumn := 'Sales';
  oData.Table := aPivot;
  aView.Chart := oChart;
end;
```

Vedere anche

- Esportazione
- TsgcPivotSource_Table
- Demo

Tastiera e accessibilità

Entrambe le griglie si possono usare solo con la tastiera. Gli stessi tasti funzionano su TsgcVCLPivotGrid e TsgcFMXPivotGrid, dove Cmd su macOS funziona come Ctrl.

Tasto	Azione
Su, Giù	La riga precedente o la successiva.
Pag su, Pag giù	Una pagina in su o in giù.
Home, Fine	La prima o l'ultima colonna di dati della riga. Con Ctrl, la prima o l'ultima cella della griglia.
Sinistra	La colonna di dati precedente. Dalla prima colonna di dati passa all'intestazione di riga, e nell'intestazione di riga comprime il membro.
Destra	Nell'intestazione di riga espande un membro compresso, altrimenti passa alla prima colonna di dati. Nei dati passa alla colonna successiva.
+, -	Sul tastierino numerico o sulla tastiera principale: espande o comprime il membro della riga selezionata, da qualsiasi colonna.
Invio	Su una cella di dati genera OnDrillDown. Nell'intestazione di riga commuta il membro.

- Quando nulla è selezionato, il primo tasto di navigazione seleziona la prima cella.
- TsgcVCLPivotGrid ha TabStop True per impostazione predefinita e TsgcFMXPivotGrid ha CanFocus True. Un clic dà il focus alla griglia.
- Nel codice, SelectedRow, SelectedCol e ScrollToCell spostano la selezione, e OnSelectionChange segnala ogni modifica.
- I tasti espandono e comprimono i membri di riga. I membri di colonna si espandono con i pulsanti delle intestazioni di colonna o nel codice, vedere Espandi e comprimi.
- Gli elenchi dei campi si usano con il mouse o con il tocco. Esc annulla un trascinamento, e TsgcFMXPivotFieldList fa scorrere il suo elenco anche con Su, Giù, Pag su, Pag giù, Home e Fine. Per gli utenti da tastiera, offrire i layout nel codice con AddField e MoveField, oppure come layout salvati.

Accessibilità

- Le griglie e gli elenchi dei campi sono disegnati da sgcUICore e non pubblicano il loro contenuto agli screen reader tramite UI Automation o MSAA. Per gli utenti di screen reader, offrire i dati come HTML: SaveToHTML scrive una vera tabella con celle di intestazione, colspan e rowspan. ResultTable può anche riempire un controllo standard.
- Le dimensioni sono in DIP e seguono il DPI del monitor. FontSize, RowHeight e HeaderHeight ingrandiscono il testo e le righe.
- Theme seleziona il tema chiaro o scuro, e AccentColor sostituisce il colore di accento del tema.
- La formattazione condizionale può aggiungere Bold a un colore, in modo che un valore non dipenda dal solo colore.

Esempio

```
uses
  Classes, Controls,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_VCL;

procedure FocusFirstCell(aGrid: TsgcVCLPivotGrid);
begin
  // the first data cell gets the selection and the grid the keyboard
```

```
  aGrid.SelectedRow := 0;
  aGrid.SelectedCol := 0;
  aGrid.ScrollToCell(0, 0);
  if aGrid.CanFocus then
    aGrid.SetFocus;
end;

// from the OnKeyDown of a form with KeyPreview: Ctrl+E expands every row,
// Ctrl+Shift+E collapses them
procedure HandlePivotShortcut(aGrid: TsgcVCLPivotGrid; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
  if not aGrid.Focused or (Key <> Ord('E')) or not(ssCtrl in Shift) then
    Exit;
  if ssShift in Shift then
    aGrid.Pivot.CollapseAll(pvxRows)
  else
    aGrid.Pivot.ExpandAll(pvxRows);
  Key := 0;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLPivotGrid
- Drill-down

Prestazioni

Il motore è costruito per dati di grandi dimensioni: un archivio di colonne tipizzato, un solo passaggio sulle righe di origine per ricalcolo e disegno virtuale. Il gruppo di prestazioni del QA misura gli scenari principali rispetto ai budget elencati in Architettura. Queste linee guida mantengono un'applicazione entro tali limiti.

Caricamento

- Caricare all'interno di BeginLoad e EndLoad. Il motore ricalcola una sola volta, all'EndLoad più esterno. Fuori da un blocco ogni AppendRow e DefineColumn ricalcola subito.
- Definire le colonne con DefineColumn(aName, aType). Senza tipo lo decide il primo valore non vuoto, e una colonna di interi diventa una colonna a virgola mobile quando arriva un valore frazionario.
- TsgcPivotSource_DataSet ricarica l'intero dataset dopo ogni post finché LiveUpdates è True. Per un lotto di modifiche impostare LiveUpdates o Active a False e chiamare Load alla fine.
- TsgcPivotSource_Table ricarica solo quando TableVersion cambia. Raggruppare le modifiche di una griglia nel suo BeginUpdate e EndUpdate.

Layout e vista

- Modificare il layout all'interno di BeginUpdate e EndUpdate per un solo ricalcolo. Per lotti più lunghi impostare AutoRecalculate a False e chiamare Recalculate alla fine.
- DeferUpdate degli elenchi dei campi mantiene in sospeso le modifiche dell'utente fino a ApplyChanges.
- Expand, collapse, RowGrandTotals, ColumnGrandTotals, SubtotalPosition, RowLayout e EmptyText cambiano solo la vista. Il motore costruisce un nuovo snapshot sui dati calcolati senza aggregare di nuovo.

Dimensione del risultato

- Il numero di celle cresce con i membri delle righe per i membri delle colonne. Un campo con molti membri, come un numero d'ordine o una data per giorno, su entrambi gli assi li moltiplica. Un layout che richiede più di MaxCells celle (5.000.000 per impostazione predefinita) solleva EsgcPivotError. Raggruppare le date, spostare il campo nei filtri oppure usare Top N.
- Ogni campo dati aggiunge un valore per cella. CountDistinct conserva i valori distinti di ogni cella, e StdDev e Var conservano più stato di Sum, quindi costano più memoria e tempo su layout grandi.

Eventi

- OnFilterRow viene eseguito per ogni riga di origine a ogni ricalcolo. Trovare gli indici di colonna una sola volta, fuori dall'evento, come fa l'esempio di Filtri. I filtri per membro e per etichetta sono decisi una volta per membro, quindi costano meno.
- OnGetCellText e OnGetCellStyle vengono eseguiti per ogni cella visibile a ogni fotogramma. Mantenerli brevi.
- Mantenere il blocco di Result solo mentre lo si legge.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Engine;

const
  CS_REGIONS: array [0 .. 3] of string = ('North', 'South', 'East', 'West');

procedure LoadSales(aEngine: TsgcPivotEngine; aCount: Integer);
var
  i: Integer;
```

```
  vRegion: string;
  vDate: TDateTime;
  vSales: Double;
begin
  // one load bracket: one recalculation at EndLoad, not one per row
  aEngine.BeginLoad(True);
  try
    // fixed types: no inference from the first value
    aEngine.DefineColumn('Region', pvtText);
    aEngine.DefineColumn('Date', pvtDateTime);
    aEngine.DefineColumn('Sales', pvtFloat);
    for i := 0 to aCount - 1 do
    begin
      vRegion := CS_REGIONS[i mod 4];
      vDate := EncodeDate(2024, 1, 1) + (i mod 366);
      vSales := (i mod 100) * 1.5;
      aEngine.AppendRow([vRegion, vDate, vSales]);
    end;
  finally
    aEngine.EndLoad;
  end;
end;

procedure SetLayout(aEngine: TsgcPivotEngine);
begin
  // one recalculation for the whole layout, at EndUpdate
  aEngine.BeginUpdate;
  try
    aEngine.ClearLayout;
    aEngine.AddField('Region', pvaRow);
    aEngine.AddField('Date', pvaColumn, pvdQuarter);
    aEngine.AddDataField('Sales', pvfSum);
  finally
    aEngine.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Architettura
- TsgcPivotEngine
- Risoluzione dei problemi

TsgcPivotGridAIQuery

Unit: sgcPivotGridWS_AI
Package: sgcPivotGridWS (Delphi) e sgcPivotGridWSC (C++Builder), il bridge sgcWebSockets di sgcPivotGrid. Edizione Registered, solo Windows (Win32 e Win64).
TsgcPivotGridAIQuery è un componente non visuale che trasforma una domanda in linguaggio naturale, come *top 3 countries by sales*, nel layout di una tabella pivot. Invia la domanda e un catalogo dei campi di origine a un provider di IA tramite un **TsgcAIChat** di sgcWebSockets, convalida la risposta JSON rispetto ai campi del motore e la applica in un unico ricalcolo. Le righe di origine non vengono mai inviate. Vedere Chiedi alla tua tabella pivot per cosa viene inviato, come viene convalidata la risposta e la modalità asincrona.
Trascinate un TsgcAIChat e un TsgcPivotGridAIQuery dalla pagina **SGC PivotGrid** della palette, impostate Chat e PivotGrid e chiamate Ask. Il provider, il modello e la chiave API sono proprietà della chat: Provider, ChatOptions.Model e ChatOptions.ApiKey.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Active	Boolean	Con False, Ask e AskAsync restituiscono False e non fanno nulla. True per impostazione predefinita.
Chat	TsgcAI_Chat	La chat che comunica con il provider: un TsgcAIChat o qualsiasi discendente di TsgcAI_Chat. Senza chat, Ask genera OnError.
PivotGrid	TComponent	La tabella pivot di cui viene cambiato il layout: un TsgcVCLPivotGrid, un TsgcFMXPivotGrid o qualsiasi componente che implementi IsgcPivotEngineHost.
Engine	TsgcPivotEngine	Public. Un motore da usare senza griglia, per esempio su un server. Ha la precedenza su PivotGrid.
SendSampleValues	Boolean	Invia con il catalogo alcuni valori di ogni campo di testo, intero, data e booleano, in modo che il provider possa riconoscere i membri di una domanda come *online sales*. True per impostazione predefinita.
MaxSampleValues	Integer	Il numero di valori di esempio per campo, limitato a 0..5. 3 per impostazione predefinita.
Language	string	La lingua della spiegazione, per esempio `Spanish` . Vuota, come per impostazione predefinita, la scrive nella lingua della domanda.
ReplaceLayout	Boolean	True, il valore predefinito, richiede un nuovo layout. False invia anche il layout corrente, così una domanda come *add the channel to the columns* lo modifica. In entrambi i casi la risposta è il nuovo layout completo.
Busy	Boolean	Public, di sola lettura. True mentre è in corso una richiesta AskAsync.
LastLayout	TsgcPivotAILayout	Public. Il layout applicato dall'ultima risposta. È vuoto dopo Undo.
LastExplanation	string	Public. La spiegazione dell'ultima risposta applicata, una breve frase per una barra di stato.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione

OnBeforeAsk	TsgcPivotAIBeforeAskEvent	`(Sender; var aPrompt: string; var aAllow: Boolean)` . Viene generato nel thread principale prima della richiesta, con il messaggio utente. Modificate aPrompt per aggiungere le vostre istruzioni, oppure impostate aAllow a False per annullare la domanda in silenzio.
OnLayout	TsgcPivotAILayoutEvent	`(Sender; aLayout: TsgcPivotAILayout; var aAccept: Boolean)` . Viene generato con il layout convalidato prima che venga applicato. Ispezionate o modificate aLayout, oppure impostate aAccept a False per mantenere il layout corrente.
OnApplied	TNotifyEvent	Viene generato dopo l'applicazione del layout. LastLayout e LastExplanation contengono la risposta.
OnError	TsgcPivotAIErrorEvent	`(Sender; const aError: string)` . Viene generato quando non è stato applicato nulla: nessuna chat, nessun motore, una domanda vuota, una richiesta ancora in corso, un errore del provider, una risposta senza oggetto JSON o una risposta senza alcun campo di riga, colonna o dati utilizzabile. Il layout resta quello di prima.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Ask(aQuestion)	Boolean	Interroga il provider, convalida la risposta e la applica. Sincrono, solo nel thread principale. True quando è stato applicato un layout.
AskAsync(aQuestion)	Boolean	Lo stesso, con la richiesta in un thread di lavoro. La risposta viene convalidata e applicata nel thread principale, poi viene generato OnApplied o OnError. False quando Busy è True o la richiesta non è partita.
Undo		Ripristina il layout precedente all'ultima risposta applicata. Viene conservato un solo livello.
BuildPrompt(aQuestion)	string	Il messaggio utente che Ask invia per aQuestion: la domanda, la riga della lingua e il catalogo dei campi. Vuoto quando non c'è un motore. Usatelo per mostrare all'utente ciò che lascia l'applicazione.
ValidateLayoutJSON(aJSON, aLayout)	Boolean	Estrae, analizza e convalida una risposta o un layout salvato rispetto ai campi del motore, scrivendo il risultato in aLayout. False, con aLayout vuoto, quando non si trova alcun oggetto JSON o non resta alcun campo di riga, colonna o dati.
ResolveEngine	TsgcPivotEngine	Engine se assegnato, altrimenti il motore di PivotGrid, altrimenti nil.

I discendenti possono eseguire l'override di tre metodi virtuali protetti: **DoAskProvider**, l'unico metodo che comunica con il provider (un test può restituire da qui una risposta predefinita, come fa la demo AskYourPivot nel suo autotest), **DoBuildFields**, che costruisce il catalogo dei campi (un campo escluso non può essere né inviato né accettato), e **DoApply**, che sostituisce il layout del motore.

TsgcPivotAILayout

Il layout di una risposta, dopo la convalida. OnLayout lo riceve e LastLayout conserva quello applicato.

Membro	Descrizione
Rows, Columns	I campi degli assi in ordine: FieldName e Grouping (TsgcPivotDateGrouping).
Data	I campi dati in ordine: FieldName e Aggregation (TsgcPivotAggregation). L'indice di una voce è l'indice della misura a cui si riferiscono filtri, ordinamenti e Top N.
Filters	Tipo `pafMembers` (Members, Exclude), `pafLabel` (FilterOperator, Value, Value2) o `pafValue` (FilterOperator, NumValue, NumValue2, Measure).
Sorts	FieldName, SortBy, SortOrder e Measure.
TopN	FieldName, Count, Measure e Others.
Explanation	La spiegazione del provider, ripulita.
Clear, IsEmpty, Assign	Svuota il layout, verifica l'assenza di voci di riga, colonna e dati, copia un altro layout.
ToJSON	Il layout come un unico oggetto JSON compatto con la forma dello schema, in modo che un layout salvato venga di nuovo convalidato.
ToText	Un riepilogo di una riga del layout, per una barra di stato.

Esempio

Un helper che possiede la chat e la query, interroga in modo sincrono e rifiuta un layout con più di due campi di riga:

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcAI, sgcAI_Chat, sgcPivotGrid_VCL, sgcPivotGridWS_AI;

type
  TPivotAssistant = class(TComponent)
  private
    FChat: TsgcAIChat;
    FQuery: TsgcPivotGridAIQuery;
    FLog: TStrings;
    procedure QueryLayout(Sender: TObject; aLayout: TsgcPivotAILayout;
      var aAccept: Boolean);
    procedure QueryApplied(Sender: TObject);
    procedure QueryError(Sender: TObject; const aError: string);
  public
    procedure Setup(aGrid: TsgcVCLPivotGrid; const aApiKey: string;
      aLog: TStrings);
    function Ask(const aQuestion: string): Boolean;
  end;

procedure TPivotAssistant.Setup(aGrid: TsgcVCLPivotGrid;
  const aApiKey: string; aLog: TStrings);
begin
  FLog := aLog;
  // the provider, the model and the key live on the chat
  FChat := TsgcAIChat.Create(Self);
  FChat.Provider := aicpOpenAI;
  FChat.ChatOptions.Model := 'gpt-4o-mini';
  FChat.ChatOptions.ApiKey := aApiKey;

  FQuery := TsgcPivotGridAIQuery.Create(Self);
  FQuery.Chat := FChat;
  FQuery.PivotGrid := aGrid;
```

```
  FQuery.MaxSampleValues := 3;
  FQuery.OnLayout := QueryLayout;
  FQuery.OnApplied := QueryApplied;
  FQuery.OnError := QueryError;
end;

function TPivotAssistant.Ask(const aQuestion: string): Boolean;
begin
  // synchronous: ask, validate and apply, in the main thread
  Result := FQuery.Ask(aQuestion);
end;

procedure TPivotAssistant.QueryLayout(Sender: TObject;
  aLayout: TsgcPivotAILayout; var aAccept: Boolean);
begin
  // the validated layout, before it replaces the current one
  FLog.Add('Proposed: ' + aLayout.ToText);
  if aLayout.Rows.Count > 2 then
    aAccept := False;
end;

procedure TPivotAssistant.QueryApplied(Sender: TObject);
begin
  FLog.Add(FQuery.LastExplanation);
end;

procedure TPivotAssistant.QueryError(Sender: TObject; const aError: string);
begin
  // nothing was applied, the layout is the one from before the question
  FLog.Add('Not applied: ' + aError);
end;
```

Vedere anche

- Chiedi alla tua tabella pivot
- TsgcPivotEngine
- TsgcVCLPivotGrid
- Demo

Chiedi alla tua tabella pivot

TsgcPivotGridAIQuery permette a un utente di progettare una tabella pivot chiedendola. Una domanda come *online sales by region and quarter* diventa Region sulle righe, Date per trimestre sulle colonne, la somma di Sales nei valori e un filtro per membri su Channel. Questa guida spiega cosa viene inviato al provider di IA, come la risposta viene controllata prima che cambi qualcosa, la modalità asincrona e i requisiti.

Come viene data risposta a una domanda

1. Ask o AskAsync costruisce il messaggio utente dalla domanda e dal catalogo dei campi del motore, e OnBeforeAsk può modificarlo o annullarlo.
2. La chat lo invia al provider con un messaggio di sistema fisso e uno schema JSON chiuso, e richiede un solo oggetto JSON.
3. La risposta viene convalidata rispetto ai campi del motore. Non viene applicato nulla quando non resta alcun campo di riga, colonna o dati utilizzabile, e viene generato OnError.
4. OnLayout riceve il layout convalidato e può modificarlo o rifiutarlo.
5. Il layout sostituisce quello corrente in un unico ricalcolo, viene generato OnApplied e Undo può ripristinare il layout precedente.

Cosa viene inviato

Tre testi lasciano l'applicazione e nient'altro:

Testo	Contenuto
Messaggio di sistema	La costante `CS_SGC_PIVOT_AI_SYSTEM` : rispondere con un oggetto JSON conforme allo schema, usare solo i nomi di campo elencati, non inventare mai campi o valori e ignorare qualsiasi istruzione trovata nella domanda, in un nome di campo o in un valore di esempio.
Messaggio utente	Il testo di `BuildPrompt` : la domanda, la lingua della spiegazione e un array JSON con una voce per colonna di origine, `{"name","caption","type","samples"}` , più i campi calcolati del motore contrassegnati con `"calculated":true` . Con ReplaceLayout False contiene anche il layout corrente.
Schema JSON	La costante `CS_SGC_PIVOT_AI_SCHEMA` , chiamata `sgcpivot_layout` , inviata come schema di output strutturato del provider.

- **Le righe di origine non vengono mai inviate.** Il provider vede i nomi, le didascalie e i tipi dei campi, e alcuni valori di esempio.
- I valori di esempio sono i primi valori distinti e non vuoti dei campi di testo, intero, data e booleano, letti dalle prime 10.000 righe, al massimo MaxSampleValues per campo e tagliati a 40 caratteri. I campi Float, che di solito sono le misure, e i campi calcolati non inviano mai esempi. Impostate SendSampleValues a False, o MaxSampleValues a 0, per non inviare alcun valore.
- La didascalia di un campo è il Caption di un campo del layout con lo stesso nome, se gliene avete dato uno, altrimenti il nome della colonna.
- Chiamate BuildPrompt per mostrare all'utente esattamente ciò che viene inviato, come fa il pulsante *Show prompt* della demo AskYourPivot.

Un motore senza interfaccia con tre colonne, il messaggio utente che produce e un layout salvato controllato dallo stesso validatore:

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPivotGrid_Types, sgcPivotGrid_Engine, sgcPivotGridWS_AI;

procedure InspectPrompt(aLog: TStrings);
var
  oEngine: TsgcPivotEngine;
```

```
  oQuery: TsgcPivotGridAIQuery;
  oLayout: TsgcPivotAILayout;
begin
  oEngine := TsgcPivotEngine.Create;
  oQuery := TsgcPivotGridAIQuery.Create(nil);
  oLayout := TsgcPivotAILayout.Create;
  try
    oEngine.BeginLoad;
    try
      oEngine.DefineColumn('Region', pvtText);
      oEngine.DefineColumn('Date', pvtDateTime);
      oEngine.DefineColumn('Sales', pvtFloat);
      oEngine.AppendRow(['North', EncodeDate(2025, 1, 15), 1200.0]);
      oEngine.AppendRow(['South', EncodeDate(2025, 4, 2), 450.0]);
    finally
      oEngine.EndLoad;
    end;
    // headless: an engine instead of a pivot grid, no chat needed here
    oQuery.Engine := oEngine;
    oQuery.MaxSampleValues := 2;

    // the user message that Ask sends: the question, the language line
    // and the field catalog with sample values, never the source rows
    aLog.Add(oQuery.BuildPrompt('sales by region and quarter'));

    // a stored layout goes through the same validator as an answer
    if oQuery.ValidateLayoutJSON('{"rows":[{"field":"region","group":"none"}],'
      + '"columns":[{"field":"Date","group":"quarter"}],'
      + '"data":[{"field":"Sales","aggregation":"sum"}],"filters":[],'
      + '"sort":[],"top":[],"explanation":"Sales by region and quarter."}',
      oLayout) then
    begin
      aLog.Add(oLayout.ToText);
      aLog.Add(oLayout.ToJSON);
    end
    else
      aLog.Add('Rejected: no usable row, column or data field');
  finally
    oLayout.Free;
    oQuery.Free;
    oEngine.Free;
  end;
end;
```

La risposta

Lo schema è chiuso: ogni oggetto elenca tutte le sue chiavi e non ne ammette altre. Una risposta ha le chiavi `rows` e `columns` (field e group: none, year, quarter, month, week o day), `data` (field e aggregation: sum, count, average, min, max, countDistinct, stdDev o var), `filters` (un filtro per membri, per etichetta o per valore), `sort` (per etichetta o per valore, crescente o decrescente), `top` (Top N con un membro Others facoltativo) e `explanation`. Una misura è l'indice di una voce di `data`, a partire da 0.
Alcuni provider rifiutano la modalità di output strutturato. Quando l'errore del provider cita lo schema o il formato della risposta, la query chiede ancora una volta in modalità JSON semplice, con lo schema incollato nel messaggio utente. Le quattro impostazioni della chat che modifica (ResponseFormat, JSONSchema, JSONSchemaName e SystemMessage) vengono ripristinate e la cronologia della chat viene cancellata dopo ogni domanda, così la chat può essere condivisa con altro codice.

Convalida

La risposta è un input non attendibile. ValidateLayoutJSON è il confine tra il provider e il motore, e ogni risposta lo attraversa prima di OnLayout:

- La risposta viene troncata a 64 KB. Si cerca prima il primo blocco di codice delimitato, poi il primo oggetto JSON bilanciato, saltando le parentesi graffe dentro le stringhe.

- Il nome di un campo deve corrispondere esattamente a un campo del motore, senza distinguere maiuscole e minuscole e ignorando gli spazi esterni. I campi calcolati sono accettati solo nei valori. Campi, chiavi e valori di enumerazione sconosciuti vengono scartati in silenzio.
- Un'aggregazione numerica di un campo di testo o booleano diventa Count, e la spiegazione lo dice. Un raggruppamento di date viene mantenuto solo per i campi data.
- Al massimo 4 voci di riga, 4 di colonna, 6 di dati, 8 di filtro, 4 di ordinamento e 2 di Top N, 50 membri per filtro e N tra 1 e 100.
- I caratteri di controllo vengono rimossi, i testi tagliati a 200 caratteri e la spiegazione a 300, senza parentesi angolari.
- Un campo sulle righe o sulle colonne non viene messo anche nell'area dei filtri. Un filtro per membri su un campo che non è su alcun asse va nell'area dei filtri.
- Una risposta con campi di asse ma senza dati riceve il Count del primo campo di riga. Una risposta senza alcun campo di riga, colonna o dati viene rifiutata per intero: non cambia nulla e viene generato OnError.

Poiché lo stesso metodo convalida un layout salvato, un'applicazione può salvare LastLayout.ToJSON e ricontrollarlo più tardi rispetto ai campi correnti.

Applicazione e Undo

Un layout convalidato sostituisce il layout del motore in un unico ricalcolo: le righe, le colonne e i campi dati in ordine, poi i filtri, gli ordinamenti e Top N sul primo campo con quel nome sulle righe, altrimenti sulle colonne. Undo ripristina il layout precedente all'ultima risposta applicata, e LastLayout resta poi vuoto.

Domande asincrone

Un provider può impiegare alcuni secondi a rispondere. AskAsync esegue solo la richiesta in un thread di lavoro, così la finestra resta reattiva. OnBeforeAsk viene generato nel thread principale prima che la richiesta parta, e la risposta viene convalidata e applicata nel thread principale tramite Synchronize, quindi anche OnLayout, OnApplied e OnError vengono generati lì.

- Una domanda alla volta: AskAsync restituisce False mentre Busy è True, e OnError lo segnala.
- Non usate la chat dal vostro codice mentre Busy è True.
- Liberare la query mentre una richiesta è in corso attende il thread di lavoro e scarta la risposta.

```
uses
  SysUtils, Classes, StdCtrls,
  sgcPivotGridWS_AI;

type
  TAskController = class
  private
    FQuery: TsgcPivotGridAIQuery;
    FAskButton: TButton;
    FStatus: TLabel;
    procedure QueryBeforeAsk(Sender: TObject; var aPrompt: string;
      var aAllow: Boolean);
    procedure QueryApplied(Sender: TObject);
    procedure QueryError(Sender: TObject; const aError: string);
  public
    constructor Create(aQuery: TsgcPivotGridAIQuery; aAskButton: TButton;
      aStatus: TLabel);
    procedure AskClick(const aQuestion: string);
  end;

constructor TAskController.Create(aQuery: TsgcPivotGridAIQuery;
  aAskButton: TButton; aStatus: TLabel);
begin
  inherited Create;
  FQuery := aQuery;
  FAskButton := aAskButton;
  FStatus := aStatus;
  FQuery.OnBeforeAsk := QueryBeforeAsk;
  FQuery.OnApplied := QueryApplied;
  FQuery.OnError := QueryError;
end;
```

```
procedure TAskController.AskClick(const aQuestion: string);
begin
  if FQuery.Busy then
    Exit;
  FAskButton.Enabled := False;
  FStatus.Caption := 'Asking the provider...';
  // the request runs in a worker thread, the window stays responsive
  if not FQuery.AskAsync(aQuestion) then
    FAskButton.Enabled := True;
end;

procedure TAskController.QueryBeforeAsk(Sender: TObject; var aPrompt: string;
  var aAllow: Boolean);
begin
  // main thread, before the request: edit the user message or veto it
  aPrompt := aPrompt + sLineBreak + 'Prefer the year grouping for dates.';
end;

procedure TAskController.QueryApplied(Sender: TObject);
begin
  // main thread: the answer was validated and applied in Synchronize
  FAskButton.Enabled := True;
  FStatus.Caption := FQuery.LastExplanation;
end;

procedure TAskController.QueryError(Sender: TObject; const aError: string);
begin
  FAskButton.Enabled := True;
  FStatus.Caption := aError;
end;
```

Edizione e requisiti

Requisito	Dettagli
Edizione	Solo Registered. Il bridge sgcPivotGridWS non fa parte dell'edizione Community.
sgcWebSockets	Il bridge comunica con il provider tramite TsgcAIChat di sgcWebSockets (unit sgcAI), quindi sgcWebSockets con i suoi componenti di IA deve essere installato. I provider sono quelli di TsgcAIChat: OpenAI, Anthropic, Gemini, DeepSeek, Ollama, Grok e Mistral.
Piattaforme	Solo Windows, Win32 e Win64, Delphi dalla 7 alla 13 e le versioni corrispondenti di C++Builder.
Pacchetti	sgcPivotGridWS<V> e dclsgcPivotGridWS<V> per Delphi, sgcPivotGridWSC<V> e dclsgcPivotGridWSC<V> per C++Builder. Richiedono sgcPivotGrid, sgcUICore e sgcWebSockets.
Chiave API	Ogni provider richiede la propria chiave, impostata in ChatOptions.ApiKey della chat. Ollama funziona in locale e non ne richiede. Non salvate la chiave in un file di form.

TsgcAIChat esiste solo quando sgcWebSockets viene compilato con `SGC_AI`. I package costruiti dall'installer di sgcWebSockets lo definiscono. Se compilate voi stessi i sorgenti di sgcWebSockets e il compilatore segnala TsgcAI_Chat come identificatore non dichiarato in sgcPivotGridWS_AI, aggiungete `SGC_CUSTOM_INDY` alle definizioni condizionali di quella compilazione: `SGC_AI` ne dipende.

La demo AskYourPivot

`Demos\PivotGrid\Delphi\AskYourPivot` mette un TsgcVCLPivotGrid con 100.000 righe di vendite generate sotto una casella di domanda. Scegliete il provider, controllate il modello e digitate la vostra chiave API, che resta solo in me-

moria. Ask usa AskAsync, Undo ripristina il layout precedente, Examples contiene quattro domande di esempio e Show prompt apre il messaggio di sistema, il messaggio utente e lo schema. Eseguitela con `--test` per verificarla con risposte predefinite, senza rete e senza chiave. Vedere Demo.

Vedere anche

- TsgcPivotGridAIQuery
- Aree
- Filtri
- Top N

Panoramica di .NET

sgcPivotGrid .NET è un port gestito in C# della libreria Delphi sgcPivotGrid, non un wrapper attorno ad essa. Le classi si trovano nel namespace **esegece.sgcPivotGrid** e mantengono i nomi Delphi, quindi **TsgcPivotEngine**, **TsgcPivotField**, **TsgcPivotResult**, **TsgcPivotGridRenderer**, **TsgcPivotFormatRule**, **TsgcPivotSource_DataSet** e **TsgcPivotSource_Table** si leggono allo stesso modo in entrambi i linguaggi. Le viste seguono lo schema di denominazione Delphi: **TsgcWinFormsPivotGrid** e **TsgcWinFormsPivotFieldList** per WinForms, **TsgcWpfPivotGrid** e **TsgcWpfPivotFieldList** per WPF, e **TsgcAvaloniaPivotGrid** e **TsgcAvaloniaPivotFieldList** per Avalonia. Tutte disegnano con il port .NET di **sgcUICore**, lo stesso canvas, gli stessi font e gli stessi temi chiaro e scuro degli altri prodotti della suite visuale eSeGeCe, quindi un pivot appare uguale su ogni host e nell'output PNG e SVG senza interfaccia.
Il motore e la sua aritmetica sono quelli di Delphi, operazione per operazione: l'archivio di colonne tipizzato, le otto aggregazioni, il raggruppamento delle date, i subtotali e i totali generali, i filtri di etichetta e di valore, l'ordinamento, espandi e comprimi, il drill-down alle righe di origine, le regole di formato condizionale e l'esportazione in CSV, JSON e HTML. L'output SVG del renderer è identico byte per byte a quello di Delphi per la stessa scena, quindi un report costruito su un server Linux coincide con quello che disegna un'applicazione desktop Delphi.

Pacchetti

Il port è suddiviso in pacchetti NuGet, così un progetto include solo ciò che usa.

PackageId	Contiene	Framework di destinazione
esegece.sgcPivotGrid	Il motore (**TsgcPivotEngine**) con il suo archivio di colonne, i campi, le aggregazioni, il raggruppamento delle date, i totali, i filtri, l'ordinamento, il drill-down e lo snapshot (**TsgcPivotResult**), le regole di formato, il renderer **TsgcPivotGridRenderer** con l'output SVG, il modello dell'elenco dei campi, le due origini e l'esportazione in CSV, JSON e HTML. Nell'edizione Registered anche i campi calcolati, mostra valori come, Top N e il JSON del layout. Nessuna dipendenza nativa.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcPivotGrid.Rendering	L'output PNG (**SaveToPNG**), tramite SkiaSharp.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcPivotGrid.WinForms	**TsgcWinFormsPivotGrid**, **TsgcWinFormsPivotFieldList** e il suo popup dei membri.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcPivotGrid.Wpf	**TsgcWpfPivotGrid**, **TsgcWpfPivotFieldList** e il suo popup dei membri.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcPivotGrid.Avalonia	**TsgcAvaloniaPivotGrid**, **TsgcAvaloniaPivotFieldList** e il suo popup dei membri, su Avalonia 11.3.	net8.0, net9.0

Ogni pacchetto host dipende da esegece.sgcPivotGrid.Rendering e dal pacchetto sgcUICore dello stesso host, quindi basta aggiungere il pacchetto dell'host.

Edizioni

Edizione	ID dei pacchetti	Include
Registered	esegece.sgcPivotGrid, .Rendering, .WinForms, .Wpf e .Avalonia	Tutto: le tre griglie e gli elenchi dei campi, il motore, entrambe le origini, ogni aggregazione, il raggruppamento delle date, i totali, i filtri, l'ordinamento, il drill-down, le regole di formato, l'esportazione, l'output senza interfaccia e le quattro funzioni avanzate: campi calcolati, mostra valori come, Top N con Others e persistenza del layout.
Community	Gli stessi ID con il suffisso .Community, per esempio esegece.sgcPivotGrid.WinForms.Community.	Tutto tranne le quattro funzioni avanzate: **CalculatedFields**, le proprietà **ShowAs**, **ShowAsAxis** e **ShowAsBaseItem**, **TopN**, **TopNOthers** e **OthersCaption**, i metodi **SaveLayout** e **LoadLayout**, e **GetExpandState** e **SetExpandState**.

È la stessa suddivisione delle edizioni Delphi, vedere Edizioni.

Host

Host	Equivalente Delphi	Piattaforme
WinForms	TsgcVCLPivotGrid e TsgcVCLPivotFieldList	Windows, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
WPF	TsgcFMXPivotGrid e TsgcFMXPivotFieldList	Windows, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
Avalonia	TsgcFMXPivotGrid e TsgcFMXPivotFieldList	Windows, Linux e macOS, su .NET 8 e 9.
Senza interfaccia	TsgcPivotGridRenderer	Qualsiasi piattaforma di .NET Standard 2.0, compresi i server Linux.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Associazione dati in .NET
- Rendering senza interfaccia in .NET
- Demo .NET

Installazione da NuGet

I pacchetti sono su nuget.org. Aggiungere il pacchetto dell'host; il nucleo e il pacchetto di rendering arrivano con esso come dipendenze.

Edizione Registered

```
dotnet add package esegece.sgcPivotGrid.WinForms
dotnet add package esegece.sgcPivotGrid.Wpf
dotnet add package esegece.sgcPivotGrid.Avalonia
```

Un server o un'applicazione console senza finestra aggiunge il nucleo e, per il PNG, il pacchetto di rendering:

```
dotnet add package esegece.sgcPivotGrid
dotnet add package esegece.sgcPivotGrid.Rendering
```

Edizione Community

```
dotnet add package esegece.sgcPivotGrid.WinForms.Community
dotnet add package esegece.sgcPivotGrid.Wpf.Community
dotnet add package esegece.sgcPivotGrid.Avalonia.Community
```

Oppure aggiungere il riferimento al file di progetto a mano:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcPivotGrid.WinForms" Version="2026.10.0" />
</ItemGroup>
```

In un progetto fare riferimento ai pacchetti Registered oppure ai pacchetti Community, mai a entrambi: contengono gli stessi tipi nello stesso namespace. Il codice che usa una funzione avanzata non compila con i pacchetti Community; proteggerlo con `#if !SGC_COMMUNITY` quando un progetto compila entrambe le edizioni, come fa l'esempio di Differenze di .NET rispetto a Delphi.

Impostazioni del progetto

- WinForms: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2.
- WPF: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWPF>true</UseWPF>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2. Associare il namespace in XAML con `xmlns:pivot="clr-namespace:esegece.sgcPivotGrid;assembly=esegece.sgcPivotGrid.Wpf"`.
- Avalonia: un progetto `net8.0` o `net9.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** di Avalonia 11.3, come qualsiasi applicazione desktop Avalonia. Associare il namespace in XAML con `xmlns:pivot="using:esegece.sgcPivotGrid"`.
- Senza interfaccia: esegece.sgcPivotGrid da solo basta per il motore, entrambe le origini, CSV, JSON, HTML e SVG. Aggiungere esegece.sgcPivotGrid.Rendering per il PNG; porta con sé SkiaSharp e le sue risorse native.

In C# ogni host richiede `using esegece.sgcPivotGrid;`, e `using esegece.sgcUICore;` per **TsgcUITheme**, **sgcUICore_Theme** e gli altri tipi dei temi.

Vedere anche

- Panoramica di .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Rendering senza interfaccia in .NET
- Demo .NET

Avvio rapido WinForms

Questo esempio costruisce un form WinForms con una griglia pivot e il suo elenco dei campi su 50.000 righe di vendite generate: Region e Product sulle righe, gli anni della colonna Date sulle colonne e la somma delle vendite nelle celle. Una casella di controllo commuta la griglia e l'elenco dei campi tra il tema chiaro e quello scuro, e un doppio clic su una cella legge le righe di origine che si trovano dietro.

Passaggi

- Creare un progetto WinForms `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcPivotGrid.WinForms**, vedere Installazione da NuGet.
- Creare un **TsgcWinFormsPivotGrid** e ancorarlo. La sua proprietà **Pivot** è il **TsgcPivotEngine** che contiene le righe e il layout.
- Caricare le righe tra **BeginLoad** e **EndLoad**: **DefineColumn** assegna il nome a ogni colonna e ne fissa il tipo, **AppendRow** aggiunge i valori nell'ordine delle colonne. Il motore ricalcola una sola volta, all'EndLoad più esterno.
- Costruire il layout tra **BeginUpdate** e **EndUpdate**: **AddField** mette una colonna sulle righe, sulle colonne o nei filtri, con un raggruppamento di date facoltativo, e **AddDataField** aggiunge una misura con la sua aggregazione.
- Creare una **TsgcWinFormsPivotFieldList** e impostare il suo **PivotGrid** sulla griglia. L'utente trascina i campi tra le quattro aree e filtra i membri.

Esempio

Invio o un doppio clic su una cella genera **OnDrillDown**; **DrillDown** del motore restituisce le righe di origine della cella come tabella che una griglia sgcGrid o un secondo pivot può mostrare, vedere Associazione dati in .NET. Un clic sul pulsante +/- di un membro, o un doppio clic sull'intestazione di riga, lo espande e lo comprime.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- TsgcVCLPivotGrid
- Drill-down
- Demo .NET

Avvio rapido WPF

Lo stesso pivot su WPF, costruito in codice: un **DockPanel** con una casella del tema in alto, l'elenco dei campi a destra e la griglia nel resto della finestra. La colonna Date va due volte sulle colonne, raggruppata per anno e per trimestre, e l'area dei valori contiene due misure della stessa colonna, la somma e la media delle vendite. Un clic su una cella mostra il suo testo nella barra del titolo.

Passaggi

- Creare un progetto WPF `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcPivotGrid.Wpf**.
- Creare un **TsgcWpfPivotGrid** e una **TsgcWpfPivotFieldList**, aggiungerli entrambi alla finestra e impostare **PivotGrid** dell'elenco dei campi sulla griglia.
- Riempire **Pivot** come nell'esempio WinForms. Il motore, il layout e gli eventi sono gli stessi su ogni host.
- Leggere il risultato tra **Lock** e **Unlock** del motore. **Result** è uno snapshot immutabile, quindi un ricalcolo non cambia mai le celle che si stanno leggendo.

Esempio

La griglia WPF disegna le proprie barre di scorrimento, come la griglia FireMonkey, e lavora in pixel indipendenti dal dispositivo: **HitTest** accetta DIP. Le opzioni di visualizzazione sono semplici proprietà CLR, da impostare in codice o come attributi XAML.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcFMXPivotGrid

Avvio rapido Avalonia

Lo stesso pivot su Avalonia, per Windows, Linux e macOS: le quantità di quattro prodotti per regione. Una casella di controllo è associata a **AlternateRows** della griglia, e il titolo segue la riga selezionata.

Passaggi

- Creare un progetto desktop Avalonia `net8.0` con **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** 11.3 e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcPivotGrid.Avalonia**.
- Aggiungere il **FluentTheme** agli stili dell'applicazione: il popup dei membri dell'elenco dei campi usa i modelli Fluent delle caselle di controllo e della casella di ricerca.
- Creare un **TsgcAvaloniaPivotGrid** e una **TsgcAvaloniaPivotFieldList**, impostare **PivotGrid** dell'elenco dei campi sulla griglia e riempire **Pivot** come sugli altri host.

Esempio

Ogni opzione di visualizzazione della griglia Avalonia è una proprietà con stile, quindi accetta associazioni, stili e valori XAML, e **SelectedRow** e **SelectedCol** sono proprietà dirette bidirezionali. Su macOS il tasto Cmd funziona come Ctrl per Ctrl+Home e Ctrl+Fine, e una rotellina orizzontale scorre le colonne.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Associazione dati in .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcFMXPivotGrid

Classi .NET

Ogni classe si trova nel namespace **esegece.sgcPivotGrid**. Le griglie e gli elenchi dei campi sono host sottili sopra il motore, il renderer e il modello dell'elenco dei campi indipendenti dal framework, condivisi dagli host, dall'output senza interfaccia e dalle origini.

Classi host

Host	Classe	Classe base	Delphi
WinForms	TsgcWinFormsPivotGrid	TsgcUIWinFormsControl	TsgcVCLPivotGrid
WinForms	TsgcWinFormsPivotFieldList	TsgcUIWinFormsControl	TsgcVCLPivotFieldList
WPF	TsgcWpfPivotGrid	TsgcUIWpfControl	TsgcFMXPivotGrid
WPF	TsgcWpfPivotFieldList	TsgcUIWpfControl	TsgcFMXPivotFieldList
Avalonia	TsgcAvaloniaPivotGrid	TsgcUIAvaloniaControl	TsgcFMXPivotGrid
Avalonia	TsgcAvaloniaPivotFieldList	TsgcUIAvaloniaControl	TsgcFMXPivotFieldList

L'elenco a caselle dei membri di ogni elenco dei campi è **TsgcWinFormsPivotMemberPopup** (un Form), **TsgcWpfPivotMemberPopup** (una Window) o **TsgcAvaloniaPivotMemberPopup** (un Popup). Le tre griglie implementano **IsgcPivotEngineHost**, così un'origine o un elenco dei campi trova il loro motore, e **IsgcUITable**, così un grafico sgcCharts o un altro pivot può leggere il loro risultato.

Membri della griglia

Le tre griglie condividono gli stessi membri.

Kind	Membri
Motore e disegno	**Pivot** (il **TsgcPivotEngine**), **Renderer**, **FormatRules**.
Opzioni di visualizzazione	**RowLayout**, **RowHeight**, **HeaderHeight**, **IndentWidth**, **MinColumnWidth**, **MaxColumnWidth**, **AutoColumnWidths**, **GridLines**, **AlternateRows**, **TotalsBold**, **ShowExpandButtons**, **Theme**, **AccentColor**, **FontSize**.
Posizione	**TopRow**, **ScrollX**, **SelectedRow**, **SelectedCol**, **ScrollToCell**, **HitTest**.
Output	**Recalculate**, **SaveToPNG** e **SaveToSVG** (un file o uno stream, con larghezza e altezza facoltative; 0 è la vista intera), **SaveToCSV**, **SaveToJSON**, **SaveToHTML**. Edizione Registered: **SaveLayoutToString**, **LoadLayoutFromString**, **SaveLayoutToFile**, **LoadLayoutFromFile**.
Eventi	**OnCellClick**, **OnCellDblClick**, **OnDrillDown**, **OnExpandChange**, **OnGetCellStyle**, **OnGetCellText**, **OnSelectionChange**, **OnColumnResized**.

Gli elenchi dei campi hanno **PivotGrid** (qualsiasi **IsgcPivotEngineHost**), **Engine**, **Theme**, **AccentColor**, **FontSize**, **ShowFilterArea**, **DeferUpdate** con **ApplyChanges**, e gli eventi **OnBeforeFieldMove** e **OnFieldMoved**.

Tipi indipendenti dal framework

Tipo	Descrizione
TsgcPivotEngine	L'archivio di colonne, il layout, il calcolo, lo snapshot, il drill-down e l'esportazione: **BeginLoad**, **DefineColumn**, **AppendRow**, **EndLoad**, **LoadFromTable**, **AddField**, **AddDataField**, **MoveField**, **RemoveField**, **ClearLayout**, **ExpandAll**, **CollapseAll**, **Lock**, **Unlock**, **Result**, **ResultTable**, **GetSourceRows**, **DrillDown**, **GetMemberLabels** e gli eventi **OnCalculated**, **OnLayoutChange** e **OnFilterRow**. Vedere TsgcPivotEngine.
TsgcPivotFields, TsgcPivotField	Un campo del layout: **FieldName**, **Caption**, **Area**, **AreaIndex**, **DateGrouping**, **Aggregation**, **DisplayFormat**, **SortBy**, **SortOrder**, **SortMeasure**, **Subtotals**, **Expanded**, **FilterValues**, **FilterExclude**, **LabelFilter**, **ValueFilter** e, nell'edizione Registered, **TopN**, **TopNOthers**, **ShowAs**, **ShowAsAxis** e **ShowAsBaseItem**. Vedere TsgcPivotField.
TsgcPivotCalculatedFields, TsgcPivotCalculatedField	Colonne numeriche calcolate per riga di origine a partire da un'espressione. Edizione Registered. Vedere TsgcPivotCalculatedField.
TsgcPivotResult, TsgcPivotItem	Lo snapshot immutabile di un ricalcolo: **ItemCount**, **Item**, **NodeLabel**, **NodePath**, **LevelCount**, **MeasureCount**, **DataColCount**, **CellText**, **CellValue** e **RawValue**. Un **TsgcPivotItem** è uno struct con **Kind** (`pvkMember` , `pvkTotal` , `pvkGrandTotal`), **Level**, **Node**, **Expandable** e **Expanded**.
TsgcPivotResultTable, TsgcPivotSourceView	Il risultato di un motore e le righe di origine di un drill-down, entrambi come **IsgcUITable**.
TsgcPivotSource_DataSet	Carica una `System.Data.DataTable` e la ricarica quando la tabella cambia. Vedere Associazione dati in .NET.
TsgcPivotSource_Table	Carica qualsiasi **IsgcUITable** e la ricarica quando la sua versione cambia. Vedere TsgcPivotSource_Table.
TsgcPivotGridRenderer, TsgcPivotRenderOptions, TsgcPivotRenderState	Disegna uno snapshot su un **TsgcUICanvas**, esegue i test di hit e lo scrive come SVG o, con esegece.sgcPivotGrid.Rendering, come PNG. Vedere Rendering senza interfaccia in .NET.
TsgcPivotFormatRules, TsgcPivotFormatRule	Formattazione condizionale: regole di valore e scale di colore. Vedere TsgcPivotFormatRule.
TsgcPivotFieldListModel	L'elenco dei campi senza finestra: le aree, i chip, il trascinamento e lo stato dei filtri, disegnati dai tre elenchi dei campi.
sgcPivotGrid_IO	Esportazione statica in CSV, JSON e HTML di un risultato, con gli argomenti predefiniti di Delphi. Il motore e le griglie la incapsulano in **SaveToCSV**, **SaveToJSON** e **SaveToHTML**.

Enumerazioni

Tipo	Valori
TsgcPivotArea	`pvaRow` , `pvaColumn` , `pvaData` , `pvaFilter`
TsgcPivotAggregation	`pvfSum` , `pvfCount` , `pvfAverage` , `pvfMin` , `pvfMax` , `pvfCountDistinct` , `pvfStdDev` , `pvfVar`
TsgcPivotDateGrouping	`pvdNone` , `pvdYear` , `pvdQuarter` , `pvdMonth` , `pvdWeek` , `pvdDay`

TsgcPivotDataType	`pvtText`, `pvtInteger`, `pvtFloat`, `pvtDateTime`, `pvtBoolean`
TsgcPivotAxisKind	`pvxRows`, `pvxColumns`
TsgcPivotSortBy, TsgcPivotSortOrder	`pvsLabel`, `pvsValue`; `pvoAscending`, `pvoDescending`
TsgcPivotRowLayout	`pvlCompact`, `pvlTabular`
TsgcPivotShowAs	`pvwValue`, `pvwPercentOfRow`, `pvwPercentOfColumn`, `pvwPercentOfGrandTotal`, `pvwRunningTotal`, `pvwDifferenceFrom`, `pvwRank`. Edizione Registered.

Vedere anche

- Panoramica di .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Associazione dati in .NET
- Rendering senza interfaccia in .NET
- Architettura

Differenze di .NET rispetto a Delphi

Il port .NET mantiene i nomi, i valori predefiniti, l'aritmetica e le regole di rendering di Delphi. Il suo output SVG e l'esportazione in CSV, JSON e HTML di dati ordinari sono identici byte per byte a quelli di Delphi. Le differenze seguenti derivano dai framework degli host e dalla libreria di classi .NET.

Nessuno streaming dei componenti

In .NET non esiste il DFM, quindi non ci sono editor di raccolte in fase di progettazione, né elenco a discesa per FieldName, né i verbi **Recalculate** e **Clear Layout**. Costruire il layout in codice con **AddField** e **AddDataField**, tra **BeginUpdate** e **EndUpdate**, in modo che il motore ricalcoli una sola volta. Il motore Delphi rimanda il lavoro mentre un form si carica; in .NET se ne occupano **BeginUpdate** e **BeginLoad**. Per conservare un layout tra una sessione e l'altra usare il JSON del layout dell'edizione Registered, vedere Persistenza del layout.

Proprietà indicizzate, eventi ed elenchi

- Una proprietà indicizzata di Delphi è un metodo: `Result.Item(axis, i)`, `NodeLabel(axis, node)`, `SourceColumnName(i)` e, nei popup dei membri, `Members(i)` e `MemberChecked(i)` con `SetMemberChecked(i, value)`. Una funzione Delphi resta un metodo: `SourceRowCount()`, `MeasureCount()`, `DataColCount()`. Le raccolte mantengono il loro indicizzatore, come `Fields[0]`.
- Gli eventi sono proprietà delegate con i nomi di Delphi (**OnCalculated**, **OnDrillDown**...). Assegnare un gestore con `=` o concatenarne diversi con `+=`. Un parametro `var` di Delphi è un parametro `ref` (`aHandled`, `aAccept`, `aAllow`), e una lambda con un parametro `ref` dichiara il tipo di ogni parametro. **TNotifyEvent** è **TsgcUINotifyEvent**.
- Un parametro **TStrings** è una `IList<string>`. **FilterValues** è un **TsgcPivotFilterValues**, un elenco ordinato di stringhe il cui **IndexOf** ignora le maiuscole, come TStringList. Il filtro stesso confronta le etichette dei membri distinguendo le maiuscole.
- **Assign** di un campo, un filtro, una regola o un campo calcolato da un'altra classe genera `InvalidCastException`, l'EConvertError di Delphi.

Valori, date e culture

AppendRow accetta valori CLR: null e DBNull sono celle vuote, i tipi interi sono `pvtInteger`, `float`, `double` e `decimal` sono `pvtFloat`, `DateTime` è `pvtDateTime`, `bool` è `pvtBoolean`, e `string` e `char` sono testo. Le date sono memorizzate come date OLE, il TDateTime di Delphi, quindi il raggruppamento delle date e i numeri di settimana coincidono con Delphi. Il testo viene interpretato solo con la cultura invariante, mentre Delphi prova anche le impostazioni locali dell'utente, e le etichette dei membri, **CellText** e le esportazioni formattano numeri e date con impostazioni invarianti (punto come separatore decimale, date come MM/dd/yyyy), mai con la cultura del thread.

DataTable al posto di TDataSet

TsgcPivotSource_DataSet associa una `System.Data.DataTable`, l'equivalente .NET di un TDataSet di Delphi. Una DataTable è sempre aperta e non ha cursore, quindi non ci sono record corrente, segnalibro né DisableControls. Gli eventi `RowChanged`, `RowDeleted` e `TableCleared` prendono il posto del data link di Delphi; le modifiche incomplete e le nuove righe scollegate vengono ignorate, come Delphi ignora le modifiche e gli inserimenti non confermati. Vedere Associazione dati in .NET.

Nessuna notifica di rilascio

Quando **PivotGrid** di un'origine o di un elenco dei campi è un `IComponent`, come la griglia WinForms, l'origine ascolta il suo evento `Disposed` e allora azzera **PivotGrid**. Le griglie WPF e Avalonia non sono componenti: impostare **PivotGrid** a null prima di eliminare la griglia. **Engine** non viene mai osservato; azzerarlo prima che il motore scompaia. **TsgcPivotSource_DataSet** e **TsgcPivotSource_Table** sono `IDisposable`; **Dispose** rimuove i loro listener dalla tabella.

Thread

Il calcolo è sincrono, come in Delphi. Un ricalcolo viene eseguito sul thread che lo avvia e pubblica lì il nuovo snapshot; le griglie si ridisegnano poi sul loro thread dell'interfaccia, tramite un messaggio di finestra inviato su WinForms, `Dispatcher.BeginInvoke` su WPF e `Dispatcher.UIThread.Post` su Avalonia. Il codice che legge **Result** da un altro thread mantiene **Lock** e **Unlock** del motore.

Barre di scorrimento, unità e proprietà per host

- **TsgcWinFormsPivotGrid** usa le barre di scorrimento native di Windows e i pixel, come la griglia VCL. **TsgcWpfPivotGrid** e **TsgcAvaloniaPivotGrid** disegnano le proprie barre di scorrimento con trascinamento del cursore e scorrimento a pagine sulla traccia, come la griglia FireMonkey, e lavorano in pixel indipendenti dal dispositivo.
- Il **BorderStyle** di Delphi diventa **BorderThickness** (1 per impostazione predefinita) e **BorderBrush** su WPF e Avalonia. **TsgcWpfPivotGrid** dichiara il proprio **FontSize** con `new`, e **TsgcAvaloniaPivotGrid** il proprio **Theme** di tipo **TsgcUITheme**, che nasconde il tema di controllo di Avalonia. Tramite un riferimento di tipo `Control` sono le proprietà del framework, che la griglia non legge.
- Le opzioni WPF sono proprietà CLR. Le opzioni Avalonia sono proprietà con stile che accettano associazioni e stili, vedere Associazione dati in .NET.
- Il popup dei membri dell'elenco dei campi è un Form su WinForms, una Window senza bordo di proprietà della finestra dell'elenco dei campi su WPF, e un Popup che si chiude con un clic esterno su Avalonia. Su macOS il tasto Cmd funziona come Ctrl.

Vedere anche

- Panoramica di .NET
- Classi .NET
- Associazione dati in .NET
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- TsgcPivotEngine

Associazione dati in .NET

Il motore mantiene una propria copia tipizzata delle righe di origine, quindi un pivot non legge mai l'origine dati mentre calcola o disegna. Ci sono quattro modi per riempirlo:

Modo	Da usare per
BeginLoad, **DefineColumn**, **AppendRow**, **EndLoad**	Righe che il codice produce o legge da un reader qualsiasi. Ogni avvio rapido lo usa.
TsgcPivotSource_DataSet	Una `System.Data.DataTable`, ricaricata quando le sue righe cambiano.
TsgcPivotSource_Table	Qualsiasi **IsgcUITable**: le griglie e l'archivio di righe di sgcGrid .NET, un altro motore pivot o il suo risultato, ricaricato quando la versione della tabella cambia.
LoadFromTable	Una copia una tantum di una **IsgcUITable**, come le righe di origine di un drill-down.

Un'origine riempie il motore di una griglia quando è impostato **PivotGrid**, o un motore senza interfaccia quando è impostato **Engine**; **Engine** prevale se sono impostati entrambi. Ogni caricamento sostituisce le righe in un unico blocco di caricamento, quindi il motore ricalcola una volta e conserva il suo layout.

DataTable

L'esempio stampa `4 source rows, 3 columns`: la colonna Notes non è in **Columns**, e la riga aggiunta dopo l'associazione ha ricaricato il motore. Il tipo di una colonna della DataTable fissa il tipo della colonna del pivot:

Tipo di colonna della DataTable	Tipo di colonna del pivot
`byte` , `short` , `int` , `long` e gli altri tipi interi	`pvtInteger`
`float` , `double` , `decimal`	`pvtFloat`
`DateTime` , `DateTimeOffset` , `TimeSpan`	`pvtDateTime`
`bool`	`pvtBoolean`
Colonne binarie (`byte[]` e gli altri array tranne `char[]`)	Mai caricate.
Qualsiasi altro	`pvtText` , con la cultura invariante.

Con **LiveUpdates** una modifica confermata ricarica il motore: una riga aggiunta, modificata, annullata o eliminata, e una tabella svuotata. Una riga in modalità di modifica carica i suoi valori correnti, quindi un caricamento non conferma mai una modifica in sospeso, e una nuova riga viene ignorata finché non è aggiunta alla tabella. **Load** carica in qualsiasi momento e **Refresh** ricarica quando **Active** è true.

IsgcUITable

PivotOfCell costruisce un secondo pivot sulle righe che si trovano dietro una cella, per una finestra di dettaglio. **Follow** costruisce un pivot di un pivot: un motore è una **IsgcUITable** del suo risultato, con una colonna per ogni campo di riga e una per ogni colonna di dati, denominata in base ai membri di colonna e alla misura, per esempio `Online | Sum of Sales`. Ogni ricalcolo del primo motore cambia la versione della tabella e ricarica il secondo. La

stessa proprietà **Table** accetta una griglia sgcGrid .NET, le cui righe sono modificate da un utente, come fa la demo GridToPivotToChart.

Associare le opzioni di visualizzazione

Su Avalonia ogni opzione di visualizzazione della griglia (**RowLayout**, **RowHeight**, **HeaderHeight**, **IndentWidth**, **MinColumnWidth**, **MaxColumnWidth**, **AutoColumnWidths**, **GridLines**, **AlternateRows**, **TotalsBold**, **ShowExpandButtons**, **Theme**, **AccentColor**, **FontSize**, **BorderThickness**, **BorderBrush**) è una proprietà con stile, e **SelectedRow** e **SelectedCol** sono proprietà dirette bidirezionali. Accettano associazioni, stili e valori XAML, vedere Avvio rapido Avalonia. Una modifica fatta in codice su **Renderer.Options** viene copiata di nuovo nelle proprietà. Anche l'elenco dei campi Avalonia ha **Theme**, **AccentColor**, **FontSize**, **ShowFilterArea** e **DeferUpdate** come proprietà con stile.
Su WPF e WinForms le opzioni sono proprietà CLR: impostarle in codice, o come attributi in XAML su WPF.

Vedere anche

- Panoramica di .NET
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcPivotSource_DataSet
- TsgcPivotSource_Table
- Interoperabilità con i grafici

Rendering senza interfaccia in .NET

Il motore e il renderer non hanno bisogno di una finestra, quindi un servizio, un'applicazione web o un job da console su Windows, Linux o macOS può costruire un pivot e scriverlo come PNG, SVG, CSV, JSON o HTML. Questo esempio carica 10.000 righe di vendite, mantiene il canale online con un campo filtro, stampa il risultato, legge le righe di origine dietro una cella e scrive i cinque file.

Esempio

L'output della console:

```
Region                2024          2025   Grand Total
East           145,862.61    155,105.09    300,967.70
North          162,608.24    155,080.86    317,689.10
South          154,901.83    155,794.10    310,695.93
West           156,547.53    157,665.06    314,212.59
Grand Total    619,920.21    623,645.11  1,243,565.32
The first cell adds up 580 source rows
```

Note

- Una cella è indirizzata da un elemento di riga e da una colonna di dati. Con più misure le colonne di dati di un elemento di colonna sono affiancate: la colonna di dati è l'elemento di colonna per **MeasureCount** più la misura.
- **TsgcPivotRenderState** contiene la posizione di scorrimento, la selezione e le larghezze delle colonne; `sgcPivotGrid_Render.sgcPivotRenderState()` restituisce lo stato predefinito. Una larghezza e un'altezza di 0, il valore predefinito, disegnano la vista intera invece di una sola schermata.
- **SaveToSVG** fa parte di esegece.sgcPivotGrid e non ha dipendenze native. **SaveToPNG** è un metodo di estensione di esegece.sgcPivotGrid.Rendering, che disegna con SkiaSharp.
- Le griglie hanno gli stessi metodi: `Grid.SaveToPNG(fileName)` scrive la vista intera della griglia con le sue opzioni e regole di formato.
- L'esportazione CSV scrive i valori grezzi con precisione completa; l'esportazione HTML scrive i testi delle celle formattati.

Vedere anche

- Panoramica di .NET
- Classi .NET
- TsgcPivotGridRenderer
- Esportazione
- Avvio rapido senza interfaccia
- Demo .NET

Demo .NET

Le demo si trovano in `.net\demos\PivotGrid`, una cartella per demo con il suo progetto, il suo `Program.cs` e un README.md. Ogni demo ha un'opzione `--test` che esegue un'autoverifica fuori schermo, scrive righe PASS e FAIL e termina con il numero di controlli falliti, come l'opzione `/test` delle demo Delphi.

Demo	Host	Mostra
SalesPivot	WinForms	100.000 righe di vendite generate con un elenco dei campi: Region e Country sulle righe, la colonna Date come Year, Quarter e Month sulle colonne, il canale come filtro, ordinamento per valore, una scala di colore, espandi e comprimi, ed esportazione in CSV, HTML e PNG.
SalesPivotWpf	WPF	Lo stesso pivot su **TsgcWpfPivotGrid**.
SalesPivotAvalonia	Avalonia	Lo stesso pivot su **TsgcAvaloniaPivotGrid**, per Windows, Linux e macOS.
GridToPivotToChart	WinForms	Una griglia sgcGrid .NET, modificabile nell'edizione Registered, alimenta il pivot tramite **TsgcPivotSource_Table**, e il risultato del pivot alimenta un grafico sgcCharts .NET tramite **IsgcUITable**.
MillionRows	WinForms	Un milione di righe generate con tre misure (la somma, il conteggio distinto di 100.000 clienti e la deviazione standard), con il tempo del caricamento e di ogni ricalcolo.
HeadlessReport	Console	Legge un file CSV, o scrive prima un orders.csv di esempio con 5.000 ordini generati, e scrive il pivot come PNG e SVG con **TsgcPivotGridRenderer**, e come HTML, CSV e JSON con il motore, senza finestra. Funziona su Windows, Linux e macOS.

Compilare le demo

All'interno dell'albero del prodotto le demo si compilano con i progetti della libreria. Lo zip delle demo usa per impostazione predefinita i pacchetti NuGet dell'edizione Community. Nessuna usa una funzione avanzata, quindi ogni demo compila ed è eseguibile in entrambe le edizioni. Compilare una demo con i pacchetti Registered impostando **SgcPivotGridEdition**:

```
dotnet build SalesPivot\SalesPivot.csproj -p:SgcPivotGridEdition=Registered
dotnet run --project HeadlessReport\HeadlessReport.csproj -- --test
```

GridToPivotToChart ripristina anche i pacchetti sgcGrid e sgcCharts della stessa edizione.

Vedere anche

- Panoramica di .NET
- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Rendering senza interfaccia in .NET
- Demo

Risoluzione dei problemi

La griglia resta vuota

Verificare che i dati siano arrivati: SourceRowCount del motore è 0 quando l'origine non è Active o non ha DataSet, Table o PivotGrid. Verificare i nomi: un campo di riga, colonna o filtro il cui FieldName non corrisponde ad alcuna colonna di origine viene ignorato, e un campo dati con un nome sconosciuto resta vuoto. I nomi sono confrontati senza distinguere maiuscole e minuscole, e SourceColumnName elenca le colonne caricate. Con AutoRecalculate False, chiamare Recalculate. Un filtro che non lascia alcuna riga di origine dà anch'esso una tabella pivot vuota.

La tabella pivot non segue il dataset

TsgcPivotSource_DataSet ricarica finché Active e LiveUpdates sono True, quando il dataset segnala una modifica dei dati in stato di navigazione: un post, un append, un delete, un refresh, First o Last. Next, Prior e MoveBy non ricaricano, e una modifica ricarica solo dopo il post.

Il caricamento è lento

AppendRow fuori da un blocco BeginLoad e EndLoad ricalcola dopo ogni riga. Caricare all'interno di un blocco, vedere Prestazioni.

EsgcPivotError: The pivot layout needs more than ... cells

Il layout crea più celle di MaxCells, di solito perché un campo con molti membri si trova sulle righe e un altro sulle colonne. Raggruppare le date, spostare un campo nei filtri, usare Top N oppure aumentare MaxCells.

EsgcPivotError: Calculated field ...

L'espressione di quel campo calcolato ha un errore di sintassi, oppure i campi calcolati si riferiscono a vicenda in un cerchio. Il messaggio indica il campo. Un nome di campo non ancora caricato non è un errore, il campo calcolato resta vuoto finché la colonna non arriva. Vedere Campi calcolati.

EsgcPivotError: Invalid pivot layout

LoadLayoutFromString o LoadLayoutFromFile ha ricevuto un JSON malformato, o una radice che non è un oggetto. Il layout resta invariato.

Undeclared identifier CalculatedFields, TopN, ShowAs o SaveLayoutToString

L'edizione Community esclude i campi calcolati, mostra valori come, Top N e la persistenza del layout, quindi questi membri non vi esistono, insieme a OthersCaption, TopNOthers, GetExpandState e SetExpandState. Un form che memorizza queste proprietà non può essere caricato da una build Community. Vedere Edizioni.

Le celle vuote non mostrano nulla

Impostare EmptyText del motore, per esempio su un trattino. Le griglie, il renderer, l'esportazione HTML e ResultTable lo mostrano, e OnGetCellText lo riceve e può comunque sostituirlo. SaveToCSV scrive un campo vuoto e SaveToJSON scrive null, quindi i dati esportati restano numerici.

Un totale non è la somma delle celle

I totali sono calcolati dalle righe di origine: una media è la media delle righe, e un conteggio distinto conta ogni valore una volta. Dopo un filtro per valore o Top N, i totali includono solo i membri rimasti. Un campo calcolato viene valutato per riga e poi aggregato. Vedere Aggregazioni e Totali.

Le date non si raggruppano, o i numeri si ordinano come testo

DateGrouping funziona solo su una colonna di date, e un ordinamento per etichetta confronta i numeri per valore solo in una colonna numerica. Una colonna il cui primo valore era una stringa è una colonna di testo. Passare valori TDateTime e numerici ad AppendRow, oppure fissare il tipo con DefineColumn(aName, aType) prima della prima riga.

Una vista di drill-down è vuota, o una violazione di accesso alla chiusura

Un TsgcPivotSourceView non ha righe dopo la modifica dei dati di origine, e legge l'archivio del suo motore, quindi va liberato prima del motore. Vedere Drill-down.

Valori errati o un'eccezione quando un altro thread legge Result

Leggere Result solo tra Lock e Unlock del motore. Un ricalcolo pubblica un nuovo snapshot e libera il precedente.

C++Builder: no matching constructor for TsgcPivotEngine o TsgcPivotGridRenderer

Gli header generati non mantengono gli argomenti predefiniti di questi costruttori. Passare NULL in modo esplicito: `new TsgcPivotEngine(NULL)` e `new TsgcPivotGridRenderer(NULL, NULL)`.

TsgcFMXPivotGrid manca o è vuoto


TsgcFMXPivotGrid e TsgcFMXPivotFieldList esistono da Delphi XE6, dove sgcVer.inc definisce SGC_PIVOTGRID_FMX. Con un compilatore più vecchio l'unit sgcPivotGrid_FMX compila senza di essi. In fase di progettazione si trovano nella pagina SGC PivotGrid della palette mentre è aperto un form FireMonkey. Vedere Piattaforme.

L'elenco dei campi non mostra campi

Impostare PivotGrid dell'elenco dei campi, oppure Engine per un motore senza griglia. L'elenco mostra le colonne di origine del motore, quindi si riempie quando i dati vengono caricati.

Introduzione

sgcPlanner aggiunge la pianificazione e la gestione dei progetti alle applicazioni Delphi e C++Builder, per VCL e FireMonkey. Un solo oggetto dati, **TsgcPlannerData**, contiene gli elementi, le risorse, gli stati, le dipendenze e il calendario lavorativo, e tre tipi di vista lo mostrano contemporaneamente: **TsgcVCLScheduler** e **TsgcFMXScheduler** (giorno, settimana lavorativa, settimana, mese, agenda e una Timeline delle risorse), **TsgcVCLGantt** e **TsgcFMXGantt** (un albero di attività con barre, dipendenze, pianificazione automatica, percorso critico e linee di base) e **TsgcVCLKanban** e **TsgcFMXKanban** (una bacheca con colonne di stato, corsie e limiti WIP). Trascinate una scheda in un'altra colonna e il Gantt e lo Scheduler mostrano subito il nuovo stato.
I dati arrivano dal vostro codice, da un **TDataSet** tramite **TsgcPlannerSource_DataSet**, da un file JSON, da un file iCalendar (.ics) tramite **TsgcPlannerICalendar** o da un file XML di Microsoft Project tramite **TsgcPlannerMSProject**. **TsgcPlannerRenderer** disegna qualsiasi vista in PNG e SVG senza finestra, su un server o su Linux64.
sgcPlanner fa parte della suite visuale eSeGeCe. È disegnato con **sgcUICore**, il package di runtime condiviso che contiene il canvas, il rasterizzatore, i font, lo scrittore SVG e i temi chiaro e scuro. Un planner ha quindi lo stesso aspetto su VCL, su FireMonkey e nell'output senza finestra, e si accorda con gli altri prodotti della suite. sgcPlanner richiede sgcUICore, che viene installato insieme a esso.



Edizioni

sgcPlanner è disponibile nelle edizioni Registered, Trial e Community. L'edizione Community mantiene le tre viste, il trascinamento, i riepiloghi, le pietre miliari, l'avanzamento, la sorgente DataSet, il JSON e l'output senza finestra, e lascia fuori la ricorrenza, la pianificazione automatica con le frecce di dipendenza, il percorso critico, le linee di base, la Timeline delle risorse, le corsie, i limiti WIP, iCalendar e l'XML di MS Project. Vedere Edizioni.

Da dove iniziare

- Architettura: l'oggetto dati, le notifiche di modifica, le viste e le piattaforme.
- Avvio rapido VCL, Avvio rapido FMX e Avvio rapido C++Builder: tre viste sincronizzate in pochi minuti.
- TsgcPlannerData: gli elementi, le risorse, gli stati, le dipendenze e il calendario lavorativo.
- Le viste: TsgcVCLScheduler, TsgcVCLGantt, TsgcVCLKanban e i loro gemelli FireMonkey.
- I componenti non visuali: TsgcPlannerSource_DataSet, TsgcPlannerICalendar, TsgcPlannerMSProject e TsgcPlannerRenderer.
- Installazione e Piattaforme: i package, le cartelle e gli IDE e le piattaforme supportati.
- Demo: le otto demo Delphi e che cosa mostra ciascuna.
- Le funzionalità: Dati condivisi, Viste sincronizzate, Calendario lavorativo, Ricorrenza, Scala temporale e zoom, Trascinamento, Dipendenze, Pianificazione automatica, Percorso critico, Linee di base, Corsie e limiti WIP, Collegamento DataSet, Persistenza JSON, iCalendar, XML di MS Project, Rendering senza finestra, Temi e Funzionalità per edizione.
- Risoluzione dei problemi: i problemi più comuni e le loro cause.

Architettura

sgcPlanner tiene i dati separati dalle viste, e le viste separate dal framework. L'oggetto dati, i motori e i modelli di vista usano solo la RTL e sgcUICore. I controlli VCL e FMX sono sottili contenitori attorno a un modello di vista, e il renderer senza finestra usa gli stessi modelli di vista, quindi un PNG coincide con ciò che mostra un form pixel per pixel.

Flusso dei dati

1. **Sorgenti.** Il vostro codice riempie direttamente TsgcPlannerData, oppure TsgcPlannerSource_DataSet lo carica da dei TDataSet e riscrive le modifiche. LoadFromJSON legge un progetto salvato, TsgcPlannerICalendar importa ed esporta file .ics e TsgcPlannerMSProject importa ed esporta l'XML di Microsoft Project.
2. **Dati.** TsgcPlannerData è un TComponent con cinque parti: Items, Resources, Statuses, Dependencies e Calendar. Mantiene un indice per Id, la struttura di genitori e figli, la selezione e un numero Version che aumenta a ogni modifica.
3. **Motori.** Il calendario lavorativo conta minuti lavorativi, il motore di ricorrenza espande le regole RRULE in occorrenze e il motore di pianificazione colloca le attività dopo i loro predecessori, calcola il margine e contrassegna il percorso critico. Gli ultimi due fanno parte dell'edizione Registered.
4. **Modelli di vista.** Ogni vista si registra come listener dei dati. A una modifica ricostruisce solo ciò che serve: una modifica della selezione ridisegna un overlay, una modifica di un elemento reimposta il layout al fotogramma successivo, una modifica della struttura ricostruisce le righe, le colonne e le corsie.
5. **Output.** I modelli di vista disegnano su un TsgcUICanvas di sgcUICore. I sei controlli li mostrano in un form con scorrimento, mouse, tastiera e touch, e TsgcPlannerRenderer li disegna in PNG e SVG.

Classi

Classe	Unità	Ruolo
TsgcPlannerData	sgcPlanner_Data	I dati condivisi: elementi, risorse, stati, dipendenze, calendario, selezione, notifiche e JSON.
TsgcPlannerItem	sgcPlanner_Data	Un'attività, una scheda o un evento: date, stato, avanzamento, genitore, risorse, tag, ricorrenza, vincolo e linea di base.
TsgcPlannerCalendar	sgcPlanner_Calendar	I giorni lavorativi, l'orario di lavoro, i giorni festivi e l'aritmetica dei minuti lavorativi.
TsgcPlannerTimeScale	sgcPlanner_TimeScale	L'asse del tempo del Gantt e della Timeline: zoom, larghezza delle tacche, tacche, fasce non lavorative e aggancio.
TsgcVCLScheduler, TsgcFMXScheduler	sgcPlanner_Scheduler_VCL, sgcPlanner_Scheduler_FMX	Le viste calendario: giorno, settimana lavorativa, settimana, mese, agenda e la Timeline delle risorse.
TsgcVCLGantt, TsgcFMXGantt	sgcPlanner_Gantt_VCL, sgcPlanner_Gantt_FMX	L'albero delle attività e il diagramma a barre con dipendenze, percorso critico e linee di base.
TsgcVCLKanban, TsgcFMXKanban	sgcPlanner_Kanban_VCL, sgcPlanner_Kanban_FMX	La bacheca: colonne di stato, corsie, limiti WIP e schede.

TsgcPlannerSource_DataSet	sgcPlanner_Source_DataSet	Carica i dati da dei TDataSet, segue le loro modifiche e riscrive le modifiche.
TsgcPlannerICalendar	sgcPlanner_ICal	Importazione ed esportazione di VEVENT RFC 5545. Edizione Registered.
TsgcPlannerMSProject	sgcPlanner_MSProject	Importazione ed esportazione dell'XML di Microsoft Project (MSPDI). Edizione Registered.
TsgcPlannerRenderer	sgcPlanner_Renderer	Disegna una vista Scheduler, Gantt o Kanban senza finestra, su un canvas, in un PNG o in un SVG.
TsgcPlannerScheduleEngine	sgcPlanner_AutoSchedule	Passaggio in avanti e all'indietro, margine, percorso critico, linee di base e rilevamento dei cicli. Edizione Registered.

Notifiche di modifica

- Ogni setter dei dati notifica. Racchiudete un gruppo di modifiche tra BeginUpdate e EndUpdate: i listener e OnChange vengono attivati una sola volta, dopo l'EndUpdate più esterno, con i tipi di modifica (pckItems, pckStructure, pckResources, pckStatuses, pckDependencies, pckCalendar, pckSelection, pckSchedule), l'Id dell'elemento quando è cambiato esattamente un elemento, e la Version.
- Le viste sono listener e leggono soltanto i dati. Il vostro gestore OnChange può modificare di nuovo i dati: le modifiche annidate arrivano come un altro giro dopo quello corrente, fino a 8 giri, e poi viene sollevato EsgcPlannerError.
- Una modifica fatta con il mouse attiva OnItemChanging dei dati una volta per rilascio, con i campi che stanno per cambiare, così l'applicazione può rifiutarla. La modifica viene poi confermata in un solo aggiornamento, quindi un rilascio dà una sola notifica a ogni vista collegata.
- Due o più viste sugli stessi dati restano allineate: con SyncSelection anche la selezione, che è il SelectedId dei dati, è condivisa.

Tempo

Il modello mantiene i suoi orari come TsgcPlannerTime, un conteggio di minuti in Int64, quindi l'aritmetica è esatta e i secondi vengono scartati. Le proprietà pubblicate sono TDateTime, e ognuna ha un gemello TsgcPlannerTime: Start e StartTime, Finish e FinishTime, ProjectStart e ProjectStartTime. sgcPlannerTimeOf e sgcPlannerDateTimeOf di sgcPlanner_DateUtils convertono dall'uno all'altro. Il Finish di un elemento è esclusivo: un elemento di un'intera giornata il 5 ottobre finisce a mezzanotte del 6 ottobre. Le viste leggono l'ora corrente dalla variabile di funzione sgcPlannerNow, che un test può sostituire per fermare l'orologio.

Piattaforme

Destinazione	Supporto
Delphi VCL	Da Delphi 7 a Delphi 13, Win32 e Win64.
Delphi FireMonkey	Da Delphi XE6 a Delphi 13 (SGC_PLANNER_FMX), ogni piattaforma supportata da FireMonkey.
Linux64	Delphi 10.2 e successivi per le unit indipendenti dal framework (SGC_PLANNER_LINUX): i dati, i motori, JSON, iCalendar, XML di MS Project e il renderer senza finestra.
C++Builder	Da C++Builder 2007 a C++Builder 13, con gli stessi componenti. Vedere Avvio rapido C++Builder.

Delphi 7 e Delphi 2007 hanno stringhe Ansi, quindi i componenti iCalendar e MS Project XML convertono il testo UTF-8 dei file nella tabella codici del sistema, e i caratteri fuori da quella tabella codici vanno persi.

Prestazioni

Sono misure di build release Win64 durante lo sviluppo, a 1920x1080 e scala 1. Win32 è circa 1,5 o 1,7 volte più lento.

Scenario	Win64
Pianificazione automatica di 10.000 attività (1.000 riepiloghi, 3 livelli) con 15.000 collegamenti e 30 giorni festivi, percorso critico incluso	11 ms
Fotogramma del Gantt durante lo scorrimento di 10.000 attività con 15.000 collegamenti	11 ms
Layout Kanban di 5.000 schede in 8 colonne e 6 corsie	5 ms
Vista settimanale dello Scheduler con 2.000 elementi con orario, layout	1 ms
Caricamento di 10.000 righe con TsgcPlannerSource_DataSet	26 ms
Salvataggio e caricamento JSON di 10.000 elementi con 15.000 collegamenti	48 ms e 56 ms
Importazione di 5.000 VEVENT con fusi orari da un file .ics	84 ms
Importazione di 10.000 attività con 15.000 collegamenti da XML di MS Project	264 ms

Vedere anche

- Edizioni
- TsgcPlannerData
- TsgcPlannerRenderer
- Piattaforme
- Dati condivisi
- Viste sincronizzate

Edizioni

sgcPlanner è compilato dagli stessi sorgenti per ogni edizione.

Edizione	Include
Registered	Tutto: le tre viste per VCL e FMX, l'oggetto dati, il calendario lavorativo, il trascinamento, i riepiloghi, le pietre miliari, l'avanzamento, la sorgente DataSet, il JSON, l'output PNG e SVG senza finestra, e le funzionalità avanzate elencate più avanti. La pagina della tavolozza SGC Planner mostra 11 componenti.
Trial	Le stesse funzionalità di Registered. Una build compilata con SGC_TRIAL mostra un messaggio che indica una versione di prova quando un componente viene creato dopo che è trascorsa la finestra di rilascio indicata nella build. Nient'altro cambia.
Community	Tutto tranne le funzionalità avanzate: le viste Scheduler giornaliera, settimana lavorativa, settimanale, mensile e agenda con raggruppamento per risorsa, il Gantt con il suo albero delle attività, i riepiloghi, le pietre miliari e l'avanzamento, la bacheca Kanban con colonne di stato, il trascinamento in ogni vista, la sorgente DataSet, il JSON e il renderer. La tavolozza mostra 9 componenti, senza TsgcPlannerICalendar e TsgcPlannerMSProject, e non c'è alcun avviso di prova.

Le funzionalità avanzate

Le funzionalità avanzate sono compilate sotto la define SGC_PLANNER_ADVANCED, che sgcVer.inc disattiva nell'edizione Community. Sei unit non fanno parte della distribuzione Community: sgcPlanner_Recurrence, sgcPlanner_AutoSchedule, sgcPlanner_Scheduler_Timeline, sgcPlanner_XML, sgcPlanner_ICal e sgcPlanner_MSProject. Le proprietà delle viste sono pubblicate in ogni edizione, quindi in Community vengono mantenute ma non hanno effetto:

Funzionalità	Nell'edizione Community
Ricorrenza	GetOccurrences restituisce un elemento ricorrente una sola volta, al suo Start. RecurrenceRule e RecurrenceExceptions vengono comunque memorizzati e salvati. OnRecurrenceEdit e OnRecurrenceDelete dello Scheduler non vengono mai attivati.
Dipendenze e pianificazione automatica	I collegamenti sono memorizzati e salvati, ma il Gantt non disegna frecce e non ha il trascinamento per collegare. ShowDependencies e AutoSchedule non hanno effetto, e Schedule e SetBaseline del Gantt sollevano EsgcPlannerError.
Percorso critico e linee di base	ShowCriticalPath e ShowBaseline non hanno effetto. BaselineStart e BaselineFinish sono solo memorizzati.
Timeline delle risorse	La vista psvTimeline dello Scheduler disegna un avviso centrato.
Corsie e limiti WIP	SwimlaneBy si comporta come pslNone. WIPLimit non mostra alcun badge e non blocca mai una scheda.
iCalendar e XML di MS Project	TsgcPlannerICalendar e TsgcPlannerMSProject non esistono.

L'edizione è una scelta in fase di compilazione in sgcVer.inc. SGC_COMMUNITY disattiva anche SGC_TRIAL. Il codice che usa TsgcPlannerICalendar, TsgcPlannerMSProject o un'altra classe delle sei unit, e che deve compilare

anche con Community, lo mette dentro {$IFDEF SGC_PLANNER_ADVANCED}. Un form che contiene uno di questi due componenti non si carica in una build Community.

Vedere anche

- Architettura
- Introduzione
- Funzionalità per edizione
- Installazione

Installazione

sgcPlanner fa parte della distribuzione sgcUI. Un solo programma di installazione copre ogni prodotto sgcUI, e installa solo i prodotti inclusi nella vostra licenza.

Installazione con il programma di installazione sgcUI

1. Eseguite il programma di installazione sgcUI e accedete con il nome utente e la password del vostro account eSeGeCe.
2. Scegliete le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti selezionate **sgcPlanner** e gli altri prodotti che volete. I prodotti che la vostra licenza non include sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca ogni prodotto.
4. Il programma di installazione copia i file, compila i package sulla vostra macchina per ogni IDE selezionato in ordine di dipendenza e installa il package di progettazione. I componenti compaiono nella pagina della tavolozza **SGC Planner**.

Che cosa accompagna sgcPlanner

sgcUICore, la base condivisa dei prodotti visuali, viene installato automaticamente con sgcPlanner. Non ha una casella di selezione propria.

Cartelle installate

Ogni prodotto si installa in un'unica cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la prova e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di ogni prodotto installato, sgcPlanner e sgcUICore inclusi. È l'unico percorso di libreria di sgcUI.
`Packages`	I package di ogni prodotto installato, un insieme per prodotto e per versione di IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione di IDE e piattaforma, per esempio `LibD13` .
`Demos\Planner`	Le demo di sgcPlanner. Vedere Demo.

Il programma di installazione aggiunge `sgcUI\Source` al percorso della libreria e al percorso di esplorazione di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate.

Trial e Community

- **Trial**: il programma di installazione di prova di sgcUI installa sgcPlanner in modalità di prova, con tutte le funzionalità.
- **Community**: il programma di installazione gratuito sgcUI Community include sgcPlanner senza le funzionalità avanzate (ricorrenza, pianificazione automatica, frecce di dipendenza, percorso critico, linee di base, Timeline delle risorse, corsie, limiti WIP, iCalendar e XML di MS Project). Vedere Edizioni.

Compilare i package manualmente

Per compilare voi stessi i package, apriteli per la vostra versione di IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, per esempio `sgcPlannerD13.dpk`.

Package	Contenuto
`sgcUICore<V>`	La base condivisa sgcUICore (runtime).
`sgcPlanner<V>`	Il package di runtime di sgcPlanner: i dati, i motori, le viste, i controlli VCL e, da Delphi XE6, i controlli FireMonkey. Richiede rtl, vcl, dbrtl, fmx (XE6 e successivi) e sgcUICore.
`dclsgcPlanner<V>`	Il package di progettazione che registra i componenti nella pagina della tavolozza SGC Planner.

Compilateli in ordine di dipendenza: `sgcUICore`, poi `sgcPlanner`, poi `dclsgcPlanner`. Quindi installate `dclsgcPlanner` e aggiungete `sgcUI\Source` al percorso della libreria della vostra versione di Delphi (Strumenti > Opzioni > Linguaggio > Opzioni Delphi > Libreria > Percorso della libreria). Per C++Builder, aprite il progetto `.cbproj` per la vostra versione, per esempio `sgcPlannerC13.cbproj`, e compilatelo. Gli header `.hpp` generati compaiono accanto al package compilato.

Vedere anche

- Piattaforme
- Edizioni
- Avvio rapido VCL

Piattaforme

sgcPlanner è un unico albero di sorgenti per ogni IDE e piattaforma. I dati, i motori e i modelli di vista usano solo la RTL e sgcUICore, quindi sono lo stesso codice su ogni destinazione; solo i sei controlli sono legati a un framework.

Destinazione	Supporto
Delphi VCL	Da Delphi 7 a Delphi 13, Win32 e Win64: TsgcVCLScheduler, TsgcVCLGantt e TsgcVCLKanban.
Delphi FireMonkey	Da Delphi XE6 a Delphi 13 per Windows, macOS, iOS e Android: TsgcFMXScheduler, TsgcFMXGantt e TsgcFMXKanban. Compilati sotto SGC_PLANNER_FMX.
Linux64	Delphi 10.2 e successivi, compilato sotto SGC_PLANNER_LINUX: i dati, il calendario lavorativo, i motori, JSON, iCalendar, XML di MS Project e TsgcPlannerRenderer, così un server può produrre file PNG e SVG di un piano.
C++Builder	Da C++Builder 2007 a C++Builder 13 con gli stessi componenti e gli header .hpp generati. Vedere Avvio rapido C++Builder.
.NET	Un port in C# con la stessa API per WinForms, WPF e Avalonia, lo Scheduler, il Gantt e la bacheca Kanban su ogni host e l'output PNG e SVG senza finestra, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9, vedere Panoramica .NET.

Unit per framework

Unit	Framework
sgcPlanner_Const, sgcPlanner_DateUtils, sgcPlanner_Calendar, sgcPlanner_Data, sgcPlanner_TimeScale, sgcPlanner_Recurrence, sgcPlanner_AutoSchedule, sgcPlanner_JSON, sgcPlanner_XML, sgcPlanner_ICal, sgcPlanner_MSProject	Nessuno. Il modello, i motori e i formati di file.
sgcPlanner_View, sgcPlanner_Scheduler, sgcPlanner_Scheduler_Render, sgcPlanner_Scheduler_Timeline, sgcPlanner_Gantt, sgcPlanner_Gantt_Render, sgcPlanner_Kanban, sgcPlanner_Kanban_Render, sgcPlanner_Renderer	Nessuno. I modelli di vista e i loro disegnatori, che disegnano su un TsgcUICanvas di sgcUICore.
sgcPlanner_Source_DataSet	Solo l'unit DB (dbrtl), nessuna unit VCL o FireMonkey.
sgcPlanner_VCL, sgcPlanner_Scheduler_VCL, sgcPlanner_Gantt_VCL, sgcPlanner_Kanban_VCL	VCL, solo per Windows.
sgcPlanner_FMX, sgcPlanner_Scheduler_FMX, sgcPlanner_Gantt_FMX, sgcPlanner_Kanban_FMX	FireMonkey, Delphi XE6 e successivi.

Pacchetti

sgcPlanner include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcPlannerD13.dpk per Delphi 13 e sgcPlannerC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede
sgcPlanner	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey: i dati, il calendario di lavoro, i motori, i modelli di vista e i loro painter, JSON, iCalendar, XML di MS Project, TsgcPlannerRenderer e TsgcPlannerSource_DataSet.	rtl, dbrtl, sgcUICore
sgcPlannerVCL	Runtime, VCL	sgcPlanner_VCL, sgcPlanner_Scheduler_VCL, sgcPlanner_Gantt_VCL e sgcPlanner_Kanban_VCL (TsgcVCLScheduler, TsgcVCLGantt, TsgcVCLKanban)	rtl, vcl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcPlanner
sgcPlannerFMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcPlanner_FMX, sgcPlanner_Scheduler_FMX, sgcPlanner_Gantt_FMX e sgcPlanner_Kanban_FMX (TsgcFMXScheduler, TsgcFMXGantt, TsgcFMXKanban)	rtl, fmx, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcPlanner
dclsgcPlanner	Design time, VCL	Registra TsgcPlannerData, TsgcVCLScheduler, TsgcVCLGantt, TsgcVCLKanban, TsgcPlannerRenderer, TsgcPlannerSource_DataSet e, al di fuori dell'edizione Community, TsgcPlannerICalendar e TsgcPlannerMSProject nella pagina **SGC Planner** della palette.	designide, rtl, vcl, sgcPlanner, sgcPlannerVCL
dclsgcPlannerFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra TsgcFMXScheduler, TsgcFMXGantt e TsgcFMXKanban nella pagina **SGC Planner** della palette.	designide, rtl, fmx, sgcPlanner, sgcPlannerFMX, dclsgcPlanner
sgcPlannerWS, dclsgcPlannerWS	Runtime e design time, bridge sgcWebSockets	TsgcPlannerGoogleSync e, al di fuori dell'edizione Community, TsgcPlannerICalSubscription, indipendenti dal framework, nella pagina **SGC Planner** della palette.	rtl, sgcPlanner, sgcWebSockets

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcPlannerFMX richiede dclsgcPlanner, quindi installate prima dclsgcPlanner.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcPlanner	sgcPlannerVCL	sgcPlannerFMX	dclsgcPlanner, dclsgcPlannerFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32

10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE. sgcPlannerWS viene compilato per le stesse piattaforme di sgcPlanner, e dclsgcPlannerWS per le stesse piattaforme di dclsgcPlanner.

C++Builder	sgcPlanner, sgcPlannerVCL	sgcPlannerFMX	dclsgcPlanner, dclsgcPlannerFMX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcPlanner)
Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcPlanner)
Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcPlannerC13.cbproj, sgcPlannerVCLC13.cbproj, sgcPlannerFMXC13.cbproj, dclsgcPlannerC13.cbproj e dclsgcPlannerFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. sgcPlannerWS e dclsgcPlannerWS vengono compilati per le stesse versioni di C++Builder e le stesse piattaforme di sgcPlanner e dclsgcPlanner, tranne Win64x, perché richiedono una build Win64x del pacchetto sgcWebSockets. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (TsgcFMXScheduler, TsgcFMXGantt e TsgcFMXKanban) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcPlannerVCL funzionano solo su Windows.
- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcPlanner_Scheduler_FMX, sgcPlanner_Gantt_FMX o sgcPlanner_Kanban_FMX.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcPlanner viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa i dati, il calendario di lavoro, i motori, JSON, iCalendar, XML di MS Project e TsgcPlannerRenderer, ad esempio per produrre file PNG e SVG di un piano. Per Linux64

non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.

Note per piattaforma

- **Alta risoluzione.** Dimensioni come RowHeight, TreeWidth e SlotHeight sono in DIP. I controlli VCL le scalano con il PPI del monitor, i controlli FireMonkey con la scala del form, e il renderer con la sua proprietà Scale.
- **Touch.** I controlli trattano l'input touch come input del mouse, quindi un dito trascina una scheda, una barra o un evento. I controlli VCL mantengono i propri gesti di panoramica, così una scroll box genitore non si impadronisce di un trascinamento.
- **Lingua.** I nomi dei giorni e dei mesi, i formati di data e ora e il separatore decimale provengono da sgcPlannerLocale, che viene inizializzato dalla macchina. Un server Linux o una macchina con un'altra lingua mostra quindi altre etichette. Impostate le proprietà di sgcPlannerLocale all'avvio per avere lo stesso output ovunque.
- **Delphi 7 e Delphi 2007.** Queste versioni hanno stringhe Ansi, quindi i lettori JSON, iCalendar e MS Project XML convertono il testo UTF-8 nella tabella codici del sistema, e i caratteri fuori da essa vanno persi.
- **Edizioni.** SGC_PLANNER_ADVANCED, che sgcVer.inc disattiva nell'edizione Community, decide le funzionalità avanzate su ogni piattaforma. Vedere Funzionalità per edizione.

Vedere anche

- Architettura
- Installazione
- Rendering senza finestra

Avvio rapido VCL

Installate i package sgcPlanner per la vostra versione di Delphi. I componenti si trovano nella pagina della tavolozza **SGC Planner**.

In fase di progettazione

1. Trascinate un **TsgcPlannerData** su un form. Aggiungete stati alla sua collezione Statuses (per esempio todo, doing e done), persone a Resources e attività a Items: un Id, un Title, uno Start, un Finish e uno Status per ciascuna.
2. Trascinate un **TsgcVCLGantt**, impostate Align su alTop e la sua proprietà Data sull'oggetto dati.
3. Trascinate un **TsgcVCLKanban**, impostate Align su alRight e impostate Data. La bacheca mostra una colonna per stato.
4. Trascinate un **TsgcVCLScheduler**, impostate Align su alClient, impostate Data e scegliete una View, per esempio psvWorkWeek.
5. Eseguite l'applicazione. Trascinate una scheda in un'altra colonna, una barra nel Gantt o un evento nello Scheduler: le tre viste mostrano subito la modifica, perché condividono i dati.

Nel codice

Riempite i dati tra BeginUpdate e EndUpdate, così che ogni vista riceva una sola notifica. Il Finish di un elemento è esclusivo.

```
uses
  SysUtils, Controls, Forms,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Scheduler, sgcPlanner_Gantt_VCL,
  sgcPlanner_Kanban_VCL, sgcPlanner_Scheduler_VCL;

function AddTask(aData: TsgcPlannerData; const aId, aTitle: string;
  aStart, aFinish: TDateTime; const aStatus, aOwner: string): TsgcPlannerItem;
begin
  Result := aData.AddItem(aId);
  Result.Title := aTitle;
  Result.Start := aStart;
  Result.Finish := aFinish; // the finish is exclusive
  Result.Status := aStatus;
  Result.Resources := aOwner;
end;

procedure LoadProject(aData: TsgcPlannerData);
var
  vMonday: TDateTime;
begin
  vMonday := EncodeDate(2026, 10, 5);
  // one notification for the whole load
  aData.BeginUpdate;
  try
    aData.Statuses.AddStatus('todo', 'To do');
    aData.Statuses.AddStatus('doing', 'In progress');
    aData.Statuses.AddStatus('done', 'Done');
    aData.Resources.AddResource('ana', 'Ana Lopez');
    aData.Resources.AddResource('ben', 'Ben Carter');
    AddTask(aData, 'design', 'Design', vMonday + EncodeTime(8, 0, 0, 0),
      vMonday + 2 + EncodeTime(17, 0, 0, 0), 'doing', 'ana').Progress := 50;
    AddTask(aData, 'build', 'Build', vMonday + 3 + EncodeTime(8, 0, 0, 0),
      vMonday + 7 + EncodeTime(17, 0, 0, 0), 'todo', 'ben');
    AddTask(aData, 'review', 'Design review', vMonday + 2 + EncodeTime(14, 0,
      0, 0), vMonday + 2 + EncodeTime(15, 0, 0, 0), 'todo', 'ana,ben');
    // Build starts when Design finishes
    aData.Dependencies.AddDependency('design', 'build');
```

```
  finally
    aData.EndUpdate;
  end;
end;

procedure CreatePlanner(aForm: TForm);
var
  oData: TsgcPlannerData;
  oGantt: TsgcVCLGantt;
  oKanban: TsgcVCLKanban;
  oScheduler: TsgcVCLScheduler;
begin
  oData := TsgcPlannerData.Create(aForm);
  LoadProject(oData);

  // the three views share one data object
  oGantt := TsgcVCLGantt.Create(aForm);
  oGantt.Parent := aForm;
  oGantt.Align := alTop;
  oGantt.Height := 300;
  oGantt.Data := oData;

  oKanban := TsgcVCLKanban.Create(aForm);
  oKanban.Parent := aForm;
  oKanban.Align := alRight;
  oKanban.Width := 560;
  oKanban.Data := oData;

  oScheduler := TsgcVCLScheduler.Create(aForm);
  oScheduler.Parent := aForm;
  oScheduler.Align := alClient;
  oScheduler.View := psvWorkWeek;
  oScheduler.Date := EncodeDate(2026, 10, 5);
  oScheduler.Data := oData;
end;
```

Vedere anche

- TsgcPlannerData
- TsgcVCLGantt
- TsgcVCLKanban
- TsgcVCLScheduler
- Demo
- Installazione

Avvio rapido FMX

I componenti FireMonkey richiedono Delphi XE6 o successivo. Si trovano nella pagina della tavolozza **SGC Planner** di un form FireMonkey, insieme ai componenti non visuali.

In fase di progettazione

1. Trascinate un **TsgcPlannerData** e riempitelo come in Avvio rapido VCL.
2. Trascinate un **TsgcFMXGantt**, un **TsgcFMXKanban** e un **TsgcFMXScheduler**, impostate il loro Align e impostate la proprietà Data di ciascuno sull'oggetto dati.

I controlli FMX disegnano le proprie barre di scorrimento, scorrono con la rotellina del mouse e trattano l'input touch come input del mouse, quindi un dito trascina una scheda o una barra. Le loro proprietà, i metodi e gli eventi sono gli stessi di VCL.

Nel codice

```
uses
  System.SysUtils, FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Scheduler, sgcPlanner_Gantt_FMX,
  sgcPlanner_Kanban_FMX, sgcPlanner_Scheduler_FMX;

procedure CreatePlanner(aForm: TForm; aData: TsgcPlannerData);
var
  oGantt: TsgcFMXGantt;
  oKanban: TsgcFMXKanban;
  oScheduler: TsgcFMXScheduler;
begin
  // the three views share one data object, filled as in the VCL quick start
  oGantt := TsgcFMXGantt.Create(aForm);
  oGantt.Parent := aForm;
  oGantt.Align := TAlignLayout.Top;
  oGantt.Height := 300;
  oGantt.Data := aData;

  oKanban := TsgcFMXKanban.Create(aForm);
  oKanban.Parent := aForm;
  oKanban.Align := TAlignLayout.Right;
  oKanban.Width := 560;
  oKanban.Data := aData;

  oScheduler := TsgcFMXScheduler.Create(aForm);
  oScheduler.Parent := aForm;
  oScheduler.Align := TAlignLayout.Client;
  oScheduler.View := psvWorkWeek;
  oScheduler.Data := aData;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXScheduler
- TsgcFMXGantt
- TsgcFMXKanban
- Demo
- Piattaforme

Avvio rapido C++Builder

Installate i package sgcPlanner per la vostra versione di C++Builder, aggiungete `sgcUI\Source` e la cartella delle unit compilate, per esempio `sgcUI\LibD13\win32` (`sgcUI\LibD13\win64` per 64 bit), ai percorsi di include e di libreria del progetto, e usate i componenti dalla pagina della tavolozza **SGC Planner** esattamente come in Delphi. Il programma di installazione aggiunge per voi entrambi i percorsi all'IDE. Gli header .hpp e i file .lib generati di sgcPlanner e sgcUICore si trovano in quell'unica cartella, quindi sgcUICore non ha bisogno di un percorso proprio.

Da sapere in C++

- I costruttori non hanno argomenti predefiniti. Create un componente non visuale senza proprietario con NULL: `new TsgcPlannerRenderer(NULL)`.
- Gli esempi di questa guida passano esplicitamente ogni argomento di un metodo, per esempio `AddStatus(Id, Caption, 0)` e `AddDependency(FromId, ToId, pdkFS, 0)`, così compilano con qualsiasi versione degli header generati.
- Gli eventi sono closure, quindi i loro gestori sono funzioni membro __fastcall di una classe. Un parametro var come aAccept è un riferimento bool, e un parametro const string è un `const String`.
- Le enumerazioni non hanno ambito: scrivete `psvWorkWeek`, `prvGantt` o `pwmBlock`.

Nel codice

Vedere anche

- TsgcPlannerData
- Avvio rapido VCL
- TsgcPlannerRenderer
- Demo
- Piattaforme

Demo

Le demo si trovano in `sgcUI\Demos\Planner\Delphi`, una cartella per demo con un `readme.html` che ne dà i dettagli. La maggior parte delle demo costruisce i propri dati con un piccolo generatore deterministico attorno alla settimana del 5 ottobre 2026.

Demo	Componenti	Che cosa mostra
ProjectPlanner	TsgcVCLGantt, TsgcVCLKanban, TsgcVCLScheduler	Il rilancio di un sito web in tre viste collegate a un solo TsgcPlannerData. Trascinate una scheda da To do a Done e la colonna di stato del Gantt, il colore della barra e il colore dell'evento dello Scheduler la seguono. Colori di stato con BarColorMode pbcStatus, e una selezione condivisa tramite SelectedId.
TeamScheduler	TsgcVCLScheduler	Tre settimane di riunioni per cinque persone nelle sei viste (giorno, settimana lavorativa, settimana, mese, agenda e la Timeline delle risorse). Uno stand-up giornaliero e una sincronizzazione settimanale da una RecurrenceRule, la creazione per trascinamento con OnItemCreate e il raggruppamento con Options.GroupByResource.
ProjectGantt	TsgcVCLGantt, TsgcPlannerMSProject	Un piano di rilascio software con tre fasi WBS costruite da ParentId, il trascinamento per collegare con OnLinkCreating, Schedule e AutoSchedule sul calendario lavorativo, il percorso critico, una linea di base che mostra di quanto è slittata una barra spostata, e apertura e salvataggio dell'XML di Microsoft Project. Edizione Registered.
TaskBoard	TsgcVCLKanban	Un backlog di 26 schede con larghezze delle colonne e limiti WIP in Columns, le modalità WIP di avviso e di blocco, corsie per risorsa, genitore o tag, navigazione da tastiera e una colonna Done comprimibile.
DataSetPlanner	TsgcVCLGantt, TsgcVCLKanban, TsgcPlannerSource_DataSet	Tre tabelle TClientDataSet (attività, persone e collegamenti) con i loro nomi di campo, mappate con ItemFields, ResourceFields e DependencyFields. Un record confermato nel TDBGrid aggiorna il suo elemento, una scheda o una barra spostata in una vista viene scritta nella tabella, e le scritture attendono mentre la griglia modifica un record. MidasLib è collegata, quindi non serve alcuna midas.dll.
ICalendarSync	TsgcVCLScheduler, TsgcPlannerICalendar	Esportazione in .ics con la RRULE di una serie, elementi di un'intera giornata come valori DATE e orari UTC o fluttuanti con ExportUTC. Importazione da Google Calendar, Outlook o qualsiasi file RFC 5545 con i fusi orari convertiti all'ora locale, sostituzione o unione con ImportMode, e gli avvisi di OnImportWarning. Edizione Registered.
GoogleCalendarSync	TsgcVCLScheduler, TsgcPlannerGoogleSync	Una vista settimanale in sincronizzazione bidirezionale con un calendario Google tramite TsgcHTTPGoogleCloud_Calendar_Client di sgcWebSockets: l'ID client e il segreto OAuth2 digitati a runtime e mai memorizzati, Direction, una scelta per OnConflict, Sincronizza ora con SyncAsync, sincronizzazione automatica con AutoSyncInterval e un log di OnSyncDone, OnConflict e OnError. Edizione Registered, richiede sgcWebSockets.
ICalSub-	TsgcVCLScheduler, TsgcPlannerICalSubscription	Un URL iCalendar unito accanto a due elementi locali: URL, intervallo di aggiornamento, Aggiorna con RefreshAsync, aggior-

scrip-tion		namento automatico con Active, eventi del feed di sola lettura tramite OnItemChanging e IsSubscriptionItem e un log di On-Refreshed, OnError e OnImportWarning. Edizione Registered, richiede sgcWebSockets.
Plan-nerF-MX	TsgcFMXGantt, TsgcFMX-Scheduler, TsgcFMXKanban, TsgcPlannerRenderer	Le tre viste FireMonkey su un solo oggetto dati per Windows, macOS, iOS e Android: una scheda, una barra o un evento spostato in una vista si sposta nelle altre due. Una barra degli strumenti con la vista Scheduler, zoom e adattamento del Gantt, Selected to Done e un tema scuro, e ogni vista renderiz-zata senza finestra con le opzioni del suo controllo.
Head-les-sRe-port	TsgcPlannerRenderer	Un'applicazione console senza unit VCL o FireMonkey, per Windows e Linux64. Carica un progetto con sgcPlannerJSON-LoadFromFile, oppure scrive prima il progetto di esempio come project.json, e salva le pagine scheduler, gantt e kanban come PNG e SVG, dopo ScrollToTime, ExpandAll e ZoomToFit sulle viste possedute dal renderer. Uso: `HeadlessReport [project.json] [output folder]`.

Opzioni della riga di comando

Ogni demo ha due opzioni usate dalla verifica della build. `/snapshot <file.png>` salva un'immagine della demo ed esce: le demo delle viste VCL renderizzano le loro viste con TsgcPlannerRenderer, DataSetPlanner, ICalendarSync e PlannerFMX salvano la finestra (un BMP su Delphi 7), e HeadlessReport scrive la pagina Gantt del progetto di esempio. `/test [file.txt]`, o `--test`, esegue un autotest del comportamento principale della demo, scrive una riga PASS o FAIL per controllo ed esce con il numero di errori. Le demo delle viste pilotano i loro controlli con veri mes-saggi di mouse e tastiera.
Le demo VCL si compilano con Delphi 7 fino a Delphi 13, Win32 e Win64. PlannerFMX si compila con Delphi XE6 fino a Delphi 13.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Avvio rapido FMX
- Installazione

TsgcPlannerData

Unità: sgcPlanner_Data
TsgcPlannerData è il dato condiviso di sgcPlanner, un componente non visuale. Contiene gli elementi, le risorse, gli stati, le dipendenze e il calendario lavorativo, e notifica ogni vista collegata. Uno Scheduler, un Gantt, un Kanban, una sorgente DataSet, i componenti iCalendar e MS Project e il renderer possono usare tutti lo stesso oggetto dati contemporaneamente.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Items	TsgcPlannerItems	Le attività, le schede e gli eventi. Vedere Items più avanti.
Resources	TsgcPlannerResources	Le persone o le sale: Id, Name, Color e Initials (calcolate da Name se vuote). AddResource(aId, aName) e Find(aId).
Statuses	TsgcPlannerStatuses	Gli stati del flusso di lavoro: Id, Caption e Color. Sono le colonne predefinite del Kanban. AddStatus(aId, aCaption, aColor = 0) e Find(aId).
Dependencies	TsgcPlannerDependencies	I collegamenti tra gli elementi: FromId, ToId, Kind (pdkFS predefinito, pdkSS, pdkFF, pdkSF) e Lag in minuti lavorativi, negativo per un anticipo. AddDependency(aFromId, aToId, aKind = pdkFS, aLag = 0).
Calendar	TsgcPlannerCalendar	Il calendario lavorativo: WorkDays (predefinito da lunedì a venerdì, vuoto significa tutti i giorni), WorkTime (predefinito `08:00-12:00,13:00-17:00` , fino a 4 intervalli, vuoto significa l'intera giornata), Holidays (Date, Name) e FirstDayOfWeek (predefinito pwdMonday). Metodi IsWorkingDay, IsWorkingTime, WorkingMinutesPerDay, NextWorkingTime, PrevWorkingTime, AddWorkingMinutes e WorkingMinutesBetween.
ProjectStart	TDateTime	L'inizio del progetto per la pianificazione automatica. 0 usa il Start più anticipato delle attività. ProjectStartTime è il suo gemello TsgcPlannerTime.
SelectedId	string	Public. L'Id dell'elemento selezionato, condiviso dalle viste che hanno SyncSelection.
Version	Int64	Public, sola lettura. Aumenta a ogni modifica, tranne a una modifica della sola selezione.
UpdateCount	Integer	Public, sola lettura. La profondità di BeginUpdate.

Items

Un **TsgcPlannerItem** è un'attività nel Gantt, una scheda nel Kanban e un evento nello Scheduler.

Proprietà	Tipo	Descrizione

Id	string	La chiave univoca dell'elemento. I genitori, i collegamenti, le risorse della sorgente DataSet e i file importati vi fanno riferimento.
Title, Notes	string	Il testo dell'elemento.
Start, Finish	TDateTime	Le date. Finish è esclusivo. StartTime e FinishTime sono i valori TsgcPlannerTime esatti.
AllDay	Boolean	Un evento di un'intera giornata, mostrato nella fascia dell'intera giornata dello Scheduler.
Status	string	L'Id di uno stato: la colonna Kanban della scheda. La corrispondenza distingue maiuscole e minuscole.
Progress	Double	Percentuale di completamento, da 0 a 100.
Color	TsgcUIColor	$AARRGGBB. 0 (predefinito) prende il colore dello stato, poi della prima risorsa, poi un colore della tavolozza scelto in base all'Id.
ParentId	string	L'Id dell'elemento genitore. Un elemento con figli è un elemento di riepilogo.
Tags, Resources	string	Elenchi separati da virgole: i tag e gli Id delle risorse. TagCount, TagAt, ResourceCount e ResourceAt li leggono.
Rank	Integer	La posizione della scheda nella sua colonna Kanban.
Milestone, Manual	Boolean	Una pietra miliare è disegnata come un rombo. Un'attività manuale mantiene le sue date quando il progetto viene pianificato.
Constraint, ConstraintDate	TsgcPlannerConstraint, TDateTime	pcASAP (predefinito) o pcSNET, inizio non prima di ConstraintDate. Usato dalla pianificazione automatica.
BaselineStart, BaselineFinish	TDateTime	Il piano salvato, 0 se non impostato. Edizione Registered per disegnarli.
RecurrenceRule, RecurrenceExceptions	string	Una RRULE della RFC 5545, come `FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,WE`, e un elenco separato da virgole di date o di data e ora escluse. Espansa nell'edizione Registered.
RecurrenceParentId, RecurrenceDate	string, TDateTime	Impostati su un'occorrenza modificata: la serie a cui appartiene e l'inizio dell'occorrenza che sostituisce.
IsSummary, Level, Duration, TotalSlack, Critical		Public, sola lettura. Un riepilogo ha dei figli, Level è la profondità nell'albero, Duration i minuti lavorativi del calendario, TotalSlack e Critical il risultato del motore di pianificazione.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione

BeginUpdate, EndUpdate		Raggruppano le modifiche. I listener e OnChange vengono attivati una sola volta dopo l'EndUpdate più esterno.
AddItem(aId = '')	TsgcPlannerItem	Aggiunge un elemento con quell'Id.
FindItem(aId), IndexOfItem(aId)	TsgcPlannerItem, Integer	Trova un elemento per Id tramite un indice ordinato. nil o -1 se non c'è.
DeleteItem(aId)	Boolean	Elimina un elemento, le sue occorrenze modificate e i suoi collegamenti. I suoi figli passano al suo genitore e la selezione viene cancellata se era selezionato. False per un Id sconosciuto.
MoveItem(aId, aStatus, aRank)	Boolean	Sposta una scheda in uno stato e in una posizione, e rinumera i ranghi di entrambe le colonne. È ciò che fa un rilascio nel Kanban.
ChildrenOf(aId, var aList)	Integer	I figli di un elemento, oppure gli elementi radice per un Id vuoto.
UpdateSummaries		Riporta le date delle foglie nei loro riepiloghi, con l'avanzamento ponderato in base alla durata lavorativa delle foglie.
GetOccurrences(aStart, aFinish, var aList)	Integer	Le occorrenze nella finestra semiaperta [aStart, aFinish) come TsgcPlannerTime, ordinate per inizio. Nell'edizione Registered un elemento ricorrente dà un'occorrenza per ogni data della sua regola, meno le sue eccezioni e le sue occorrenze modificate.
GetRange(out aStart, aFinish)	Boolean	L'inizio più anticipato e la fine più tardiva degli elementi. False se non ce ne sono.
ItemChanging(Sender, aItem, aFields)	Boolean	Attiva OnItemChanging e restituisce aAccept. Una vista personalizzata lo chiama prima di confermare una modifica.
AddListener, RemoveListener(aListener)		Registrano un TsgcPlannerChangeEvent che riceve notifica di ogni modifica. Le viste lo usano. Un listener non deve modificare i dati.
Clear		Elimina gli elementi, le risorse, gli stati e le dipendenze. Il calendario e ProjectStart vengono mantenuti.
LoadFromJSON, SaveToJSON, LoadFromFile, SaveToFile		L'intero insieme di dati come JSON (UTF-8 senza BOM). Un documento che non può essere letto solleva EsgcPlannerError e lascia i dati invariati.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TsgcPlannerChangeEvent	Dopo l'EndUpdate più esterno di una modifica, dopo i listener: aChange con Kinds, ItemId (quando è cambiato esattamente un elemento) e Version. Il gestore può modificare di nuovo i dati.
OnItemChanging	TsgcPlannerItemChangingEvent	Prima che una vista confermi una modifica fatta con il mouse: aItem, aFields (un insieme di pifStart, pifFinish, pifStatus, pifProgress e degli altri campi

		dell'elemento) e var aAccept. Impostate aAccept su False per annullare il rilascio.

Esempio: un calendario lavorativo, una riunione ricorrente e il tracciamento delle modifiche

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_DateUtils, sgcPlanner_Data;

type
  TPlannerEvents = class
  public
    Modified: Boolean;
    procedure ItemChanging(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
      const aFields: TsgcPlannerItemFields; var aAccept: Boolean);
    procedure DataChange(Sender: TObject; const aChange: TsgcPlannerChange);
  end;

procedure TPlannerEvents.ItemChanging(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
  const aFields: TsgcPlannerItemFields; var aAccept: Boolean);
begin
  // a finished task keeps its dates
  if (aItem.Status = 'done') and ((pifStart in aFields) or
    (pifFinish in aFields)) then
    aAccept := False;
end;

procedure TPlannerEvents.DataChange(Sender: TObject;
  const aChange: TsgcPlannerChange);
begin
  // a selection only change is not an edit
  if aChange.Kinds - [pckSelection] <> [] then
    Modified := True;
end;

function CountItemsOfWeek(aData: TsgcPlannerData; aMonday: TDateTime): Integer;
var
  vList: TsgcPlannerOccurrenceArray;
begin
  // half open window [Monday, next Monday), recurring items expanded
  Result := aData.GetOccurrences(sgcPlannerTimeOf(aMonday),
    sgcPlannerTimeOf(aMonday + 7), vList);
end;

procedure SetupData(aData: TsgcPlannerData; aEvents: TPlannerEvents);
var
  oItem: TsgcPlannerItem;
begin
  aData.Calendar.WorkTime := '08:00-12:00,13:00-17:00';
  aData.Calendar.Holidays.AddHoliday(EncodeDate(2026, 12, 25), 'Christmas');
  aData.OnItemChanging := aEvents.ItemChanging;
  aData.OnChange := aEvents.DataChange;

  // a weekly meeting on Mondays and Wednesdays, ten times
  oItem := aData.AddItem('standup');
  oItem.Title := 'Stand-up';
  oItem.Start := EncodeDate(2026, 10, 5) + EncodeTime(9, 0, 0, 0);
  oItem.Finish := EncodeDate(2026, 10, 5) + EncodeTime(9, 15, 0, 0);
  oItem.RecurrenceRule := 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,WE;COUNT=10';


  aData.SaveToFile('project.json');
  aEvents.Modified := False;
end;
```

Vedere anche

- Architettura
- Avvio rapido VCL
- TsgcPlannerSource_DataSet
- Dati condivisi
- Calendario lavorativo
- Ricorrenza
- Dipendenze
- Persistenza JSON

TsgcVCLScheduler

Unità: sgcPlanner_Scheduler_VCL
TsgcVCLScheduler è lo Scheduler VCL, solo per Windows. Mostra gli elementi di un TsgcPlannerData in una vista giornaliera, settimana lavorativa, settimanale, mensile o agenda, con una fascia dell'intera giornata, una linea all'ora corrente, eventi sovrapposti affiancati e, con Options.GroupByResource, una colonna per risorsa. Nell'edizione Registered ha anche la Timeline delle risorse: una riga per risorsa su una scala temporale. L'utente crea un evento trascinando su uno spazio libero, lo sposta e lo ridimensiona, e il rilascio si aggancia a SlotMinutes. Uno spostamento nella colonna di un'altra risorsa cambia la risorsa. Ctrl e la rotellina del mouse cambiano l'altezza degli slot nelle viste giornaliere. Eredita da TsgcUIVCLControl e pubblica Align, Anchors, Constraints, Enabled, PopupMenu, ShowHint, ParentShowHint, TabOrder, TabStop e Visible.



Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcPlannerData	I dati che il controllo mostra. Più controlli possono condividere un oggetto dati. Quando è nil il controllo usa un proprio oggetto dati interno.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom. utCustom parte dai colori chiari.
Colors	TsgcPlannerViewColors	Sostituzioni dei colori del tema: Background, Surface, Border, Grid, HeaderBackground, HeaderText, Text, TextMuted, Accent, Selection, NonWorking, NowLine, Critical e Ghost. 0 (predefinito) mantiene il colore del tema.
ReadOnly	Boolean	Disattiva ogni trascinamento e il tasto Canc. Predefinito False.

DragOptions	TsgcPlannerDragOptions	I trascinamenti che l'utente può fare: pdoCreate, pdoMove, pdoResize, pdoProgress, pdoLink e pdoReorder. Predefinito tutti.
SyncSelection	Boolean	Condivide la selezione con le altre viste degli stessi dati, tramite SelectedId dei dati. Predefinito True.
MaxFPS	Integer	Il numero massimo di fotogrammi al secondo che il controllo disegna.
BorderStyle	TBorderStyle	bsSingle (predefinito) o bsNone.
View	TsgcPlannerSchedulerViewKind	psvDay, psvWorkWeek (i giorni lavorativi del calendario), psvWeek (predefinito), psvMonth (sei settimane), psvAgenda (un elenco di AgendaDays giorni) o psvTimeline (una riga per risorsa, edizione Registered).
Date	TDateTime	La data che la vista mostra. 0 (predefinito) segue l'orologio.
Options	TsgcPlannerSchedulerOptions	DayStartHour e DayEndHour (predefiniti 0 e 24), SlotMinutes (30), SlotHeight (20 DIP), ShowAllDayBand (True), ShowCurrentTime (True), GroupByResource (False), MonthMaxItems (0, quanti ne entrano), AgendaDays (7) e ResourceRowHeight (40 DIP, Timeline).
TimeScale	TsgcPlannerTimeScale	L'asse del tempo della Timeline: Zoom (da pz5Minutes a pzYears, predefinito pzDays), TickWidth, Origin, Snap, ShowNonWorking, MajorFormat e MinorFormat. Lo zoom imposta anche il periodo della Timeline: un giorno fino a pzHours, 4 settimane con pzDays, 3 mesi con pzWeeks e un anno con pzMonths.
SchedulerView	TsgcPlannerSchedulerView	Public, sola lettura. Il modello di vista, con il layout dei giorni, delle colonne e delle voci.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
GoToday		Imposta Date a oggi.
Next, Prior		Sposta Date al periodo successivo o precedente della vista.
ScrollToTime(aTime)		Mostra il giorno di aTime e fa scorrere la griglia oraria fino alla sua ora.
VisibleRange(out aStart, aFinish)		Il periodo che la vista mostra.
ItemAt(X, Y)	TsgcPlannerItem	L'elemento sotto un punto del controllo, nil se non ce n'è.
ScrollToItem(aId)	Boolean	Scorre finché l'elemento è visibile. False se l'elemento non è mostrato.
SaveToPNG, SaveToSVG(aFileName o aStream, aWidth = 0, aHeight = 0, aScale = 0)		La vista come immagine, la stessa immagine di un TsgcPlannerRenderer con gli stessi dati, opzioni, dimensione e scala. La dimensione è in DIP, 0 è la dimensione client, e una scala di 0 è la scala del controllo. La posizione di scorrimento viene man-

		tenuta. Le barre di scorrimento, l'anteprima del trascinamento e i segni di rilascio sono omessi.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnItemClick, OnItemDblClick	TsgcPlannerItemEvent	Un clic o un doppio clic su un elemento: aItem.
OnItemDelete	TsgcPlannerItemAcceptEvent	Il tasto Canc sull'elemento selezionato: aItem e var aAccept. Impostate aAccept su False per mantenere l'elemento. Un elemento eliminato porta via i suoi collegamenti, e i suoi figli passano al suo genitore.
OnSelectionChange	TNotifyEvent	L'elemento selezionato è cambiato, in questo controllo o, con SyncSelection, in un'altra vista degli stessi dati.
OnItemCreate	TsgcPlannerSchedulerItemCreateEvent	Un trascinamento su uno spazio libero: aStart, aFinish, aResourceId (la colonna quando si raggruppa per risorsa), var aTitle (predefinito "New event") e var aAccept (predefinito True). Il nuovo elemento viene selezionato.
OnRecurrenceEdit	TsgcPlannerRecurrenceEditEvent	Un rilascio su un'occorrenza di una serie ricorrente: aItem (la serie), aOccurrence e var aScope. prsOccurrence (predefinito) crea un'occorrenza modificata, prsSeries sposta l'intera serie e prsCancel annulla il rilascio. Edizione Registered.
OnRecurrenceDelete	TsgcPlannerRecurrenceEditEvent	Il tasto Canc su un'occorrenza di una serie ricorrente, prima che venga eliminato qualcosa. prsOccurrence (predefinito) aggiunge l'occorrenza alle eccezioni della serie, prsSeries elimina la serie dopo OnItemDelete, prsCancel non elimina nulla. Edizione Registered.
OnDateChange, OnViewChange	TNotifyEvent	Date o View sono cambiati, anche da un clic su "+N more" nella vista mensile, che apre quel giorno.

Esempio: orario d'ufficio, colonne delle risorse ed eventi ricorrenti

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Dialogs,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Scheduler, sgcPlanner_Scheduler_VCL;

type
  TSchedulerEvents = class
  public
    procedure ItemCreate(Sender: TObject; const aStart, aFinish: TDateTime;
      const aResourceId: string; var aTitle: string; var aAccept: Boolean);
    procedure RecurrenceEdit(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
      const aOccurrence: TsgcPlannerOccurrence;
      var aScope: TsgcPlannerRecurrenceScope);
  end;

procedure TSchedulerEvents.ItemCreate(Sender: TObject;
  const aStart, aFinish: TDateTime; const aResourceId: string;
  var aTitle: string; var aAccept: Boolean);
begin
  // no new events on Saturday or Sunday
  aAccept := not (DayOfWeek(aStart) in [1, 7]);
```

```
  aTitle := 'Meeting';
end;

procedure TSchedulerEvents.RecurrenceEdit(Sender: TObject;
  aItem: TsgcPlannerItem; const aOccurrence: TsgcPlannerOccurrence;
  var aScope: TsgcPlannerRecurrenceScope);
begin
  case MessageDlg('Change every occurrence of "' + aItem.Title + '"?',
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo, mbCancel], 0) of
    mrYes:
      aScope := prsSeries;
    mrNo:
      aScope := prsOccurrence;
  else
    aScope := prsCancel;
  end;
end;

procedure SetupScheduler(aScheduler: TsgcVCLScheduler;
  aEvents: TSchedulerEvents);
begin
  aScheduler.View := psvWorkWeek;
  aScheduler.Options.DayStartHour := 7;
  aScheduler.Options.DayEndHour := 19;
  aScheduler.Options.SlotMinutes := 15;
  aScheduler.Options.GroupByResource := True;
  aScheduler.OnItemCreate := aEvents.ItemCreate;
  aScheduler.OnRecurrenceEdit := aEvents.RecurrenceEdit;
  // the same question before a delete of a recurring event
  aScheduler.OnRecurrenceDelete := aEvents.RecurrenceEdit;
  aScheduler.GoToday;
  aScheduler.ScrollToTime(Now);
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXScheduler
- TsgcPlannerData
- Avvio rapido VCL
- Ricorrenza
- Scala temporale e zoom
- Trascinamento
- Viste sincronizzate

TsgcFMXScheduler

Unità: sgcPlanner_Scheduler_FMX
TsgcFMXScheduler è lo Scheduler FireMonkey, da Delphi XE6 in poi (SGC_PLANNER_FMX). Ha le stesse viste, proprietà, metodi ed eventi di TsgcVCLScheduler. Disegna le proprie barre di scorrimento e tratta l'input touch come input del mouse. Eredita da TsgcUIFMXControl e pubblica le consuete proprietà ed eventi di layout di FireMonkey.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcPlannerData	I dati che il controllo mostra. Più controlli possono condividere un oggetto dati. Quando è nil il controllo usa un proprio oggetto dati interno.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom. utCustom parte dai colori chiari.
Colors	TsgcPlannerViewColors	Sostituzioni dei colori del tema: Background, Surface, Border, Grid, HeaderBackground, HeaderText, Text, TextMuted, Accent, Selection, NonWorking, NowLine, Critical e Ghost. 0 (predefinito) mantiene il colore del tema.
ReadOnly	Boolean	Disattiva ogni trascinamento e il tasto Canc. Predefinito False.
DragOptions	TsgcPlannerDragOptions	I trascinamenti che l'utente può fare: pdoCreate, pdoMove, pdoResize, pdoProgress, pdoLink e pdoReorder. Predefinito tutti.
SyncSelection	Boolean	Condivide la selezione con le altre viste degli stessi dati, tramite SelectedId dei dati. Predefinito True.
MaxFPS	Integer	Il numero massimo di fotogrammi al secondo che il controllo disegna.
View	TsgcPlannerSchedulerViewKind	psvDay, psvWorkWeek (i giorni lavorativi del calendario), psvWeek (predefinito), psvMonth (sei settimane), psvAgenda (un elenco di AgendaDays giorni) o psvTimeline (una riga per risorsa, edizione Registered).
Date	TDateTime	La data che la vista mostra. 0 (predefinito) segue l'orologio.
Options	TsgcPlannerSchedulerOptions	DayStartHour e DayEndHour (predefiniti 0 e 24), SlotMinutes (30), SlotHeight (20 DIP), ShowAllDayBand (True), ShowCurrentTime (True), GroupByResource (False), MonthMaxItems (0, quanti ne entrano), AgendaDays (7) e ResourceRowHeight (40 DIP, Timeline).
TimeScale	TsgcPlannerTimeScale	L'asse del tempo della Timeline: Zoom (da pz5Minutes a pzYears, predefinito pzDays), TickWidth, Origin, Snap, ShowNonWorking, MajorFormat e MinorFormat. Lo zoom imposta anche il periodo della Timeline: un giorno fino a pzHours, 4 settimane con pzDays, 3 mesi con pzWeeks e un anno con pzMonths.
SchedulerView	TsgcPlannerSchedulerView	Public, sola lettura. Il modello di vista, con il layout dei giorni, delle colonne e delle voci.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
GoToday		Imposta Date a oggi.
Next, Prior		Sposta Date al periodo successivo o precedente della vista.
ScrollToTime(aTime)		Mostra il giorno di aTime e fa scorrere la griglia oraria fino alla sua ora.
VisibleRange(out aStart, aFinish)		Il periodo che la vista mostra.
ItemAt(X, Y (Single))	TsgcPlannerItem	L'elemento sotto un punto del controllo, nil se non ce n'è.
ScrollToItem(aId)	Boolean	Scorre finché l'elemento è visibile. False se l'elemento non è mostrato.
SaveToPNG, SaveToSVG(aFileName o aStream, aWidth = 0, aHeight = 0, aScale = 0)		La vista come immagine, la stessa immagine di un TsgcPlannerRenderer con gli stessi dati, opzioni, dimensione e scala. La dimensione è in DIP, 0 è la dimensione client, e una scala di 0 è la scala del controllo. La posizione di scorrimento viene mantenuta. Le barre di scorrimento, l'anteprima del trascinamento e i segni di rilascio sono omessi.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnItemClick, OnItemDblClick	TsgcPlannerItemEvent	Un clic o un doppio clic su un elemento: aItem.
OnItemDelete	TsgcPlannerItemAcceptEvent	Il tasto Canc sull'elemento selezionato: aItem e var aAccept. Impostate aAccept su False per mantenere l'elemento. Un elemento eliminato porta via i suoi collegamenti, e i suoi figli passano al suo genitore.
OnSelectionChange	TNotifyEvent	L'elemento selezionato è cambiato, in questo controllo o, con SyncSelection, in un'altra vista degli stessi dati.
OnItemCreate	TsgcPlannerSchedulerItemCreateEvent	Un trascinamento su uno spazio libero: aStart, aFinish, aResourceId (la colonna quando si raggruppa per risorsa), var aTitle (predefinito "New event") e var aAccept (predefinito True). Il nuovo elemento viene selezionato.
OnRecurrenceEdit	TsgcPlannerRecurrenceEditEvent	Un rilascio su un'occorrenza di una serie ricorrente: aItem (la serie), aOccurrence e var aScope. prsOccurrence (predefinito) crea un'occorrenza modificata, prsSeries sposta l'intera serie e prsCancel annulla il rilascio. Edizione Registered.
OnRecurrenceDelete	TsgcPlannerRecurrenceEditEvent	Il tasto Canc su un'occorrenza di una serie ricorrente, prima che venga eliminato qualcosa. prsOccurrence (predefinito) aggiunge l'occorrenza alle eccezioni della serie, prsSeries elimina la serie dopo OnItemDelete, prsCancel non elimina nulla. Edizione Registered.

OnDate-Change, On-ViewChange	TNotifyEvent	Date o View sono cambiati, anche da un clic su "+N more" nella vista mensile, che apre quel giorno.

Esempio: la Timeline delle risorse salvata come PNG

```
uses
  System.SysUtils, System.Classes, FMX.Types, FMX.Controls,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_TimeScale, sgcPlanner_Scheduler,
  sgcPlanner_Scheduler_FMX;

procedure ShowTimeline(aScheduler: TsgcFMXScheduler; aData: TsgcPlannerData);
begin
  aScheduler.Align := TAlignLayout.Client;
  aScheduler.Data := aData;
  // one row per resource, four weeks at the day zoom
  aScheduler.View := psvTimeline;
  aScheduler.TimeScale.Zoom := pzDays;
  aScheduler.Options.ResourceRowHeight := 48;
  aScheduler.Date := Date;
  // the same picture as a file, at twice the size
  aScheduler.SaveToPNG('timeline.png', 0, 0, 2);
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLScheduler
- Avvio rapido FMX
- Ricorrenza
- Scala temporale e zoom
- Trascinamento

TsgcVCLGantt

Unità: sgcPlanner_Gantt_VCL
TsgcVCLGantt è il diagramma di Gantt VCL, solo per Windows. Mostra gli elementi di un TsgcPlannerData come un albero di attività con numeri WBS e colonne, e un diagramma a barre su una scala temporale a due livelli: barre con il loro avanzamento, rombi per le pietre miliari, parentesi per i riepiloghi, il tempo non lavorativo ombreggiato e una linea alla data odierna. L'utente sposta una barra, che mantiene la sua durata lavorativa, la ridimensiona, trascina il suo avanzamento, trascina dalla fine di una barra a un'altra barra per creare un collegamento, e apre e chiude i riepiloghi. Uno spostamento imposta un inizio non prima di, a meno che l'attività sia Manual, e i riepiloghi seguono i loro figli. Nell'edizione Registered i collegamenti sono disegnati come frecce, e il Gantt può pianificare il progetto, mostrare il percorso critico e confrontare il piano con una linea di base. Ctrl e la rotellina del mouse fanno lo zoom della scala temporale. Eredita da TsgcUIVCLControl e pubblica Align, Anchors, Constraints, Enabled, PopupMenu, ShowHint, ParentShowHint, TabOrder, TabStop e Visible.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcPlannerData	I dati che il controllo mostra. Più controlli possono condividere un oggetto dati. Quando è nil il controllo usa un proprio oggetto dati interno.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom. utCustom parte dai colori chiari.
Colors	TsgcPlannerViewColors	Sostituzioni dei colori del tema: Background, Surface, Border, Grid, HeaderBackground, HeaderText, Text, TextMuted, Accent, Selection, NonWorking, NowLine, Critical e Ghost. 0 (predefinito) mantiene il colore del tema.
ReadOnly	Boolean	Disattiva ogni trascinamento e il tasto Canc. Predefinito False.
DragOptions	TsgcPlannerDragOptions	I trascinamenti che l'utente può fare: pdoCreate, pdoMove, pdoResize, pdoProgress, pdoLink e pdoReorder. Predefinito tutti.
SyncSelection	Boolean	Condivide la selezione con le altre viste degli stessi dati, tramite SelectedId dei dati. Predefinito True.
MaxFPS	Integer	Il numero massimo di fotogrammi al secondo che il controllo disegna.
BorderStyle	TBorderStyle	bsSingle (predefinito) o bsNone.
Columns	TsgcPlannerGanttColumns	Le colonne dell'albero delle attività. Ognuna ha un Field (pgcId, pgcWBS, pgcTitle, pgcStart, pgcFinish, pgcDuration, pgcProgress, pgcStatus, pgcResources), un Caption (vuoto usa l'etichetta predefinita), Width, Visible e Alignment. Le colonne predefinite sono ID, nome dell'attività, inizio, fine, durata e avanzamento. AddColumn(aField, aWidth = 100, aAlignment = taLeftJustify) e SetDefaults.
TreeWidth	Integer	La larghezza dell'albero delle attività in DIP. Predefinito 550. L'utente trascina il divisore per cambiarla.
RowHeight	Integer	L'altezza di una riga in DIP. Predefinito 28.
TimeScale	TsgcPlannerTimeScale	L'asse del tempo: Zoom (pz5Minutes, pz15Minutes, pzHours, pzDays predefinito, pzWeeks, pzMonths, pzQuarters, pzYears), TickWidth (0 usa il valore predefinito dello zoom), Origin, Snap (psNone, psTick predefinito, ps5Min, ps15Min, psHour, psDay), ShowNonWorking (True) e i MajorFormat e MinorFormat dei due livelli dell'intestazione.

DurationUnit	TsgcPlannerDurationUnit	L'unità della colonna durata: pduMinutes, pduHours, pduDays (predefinito) o pduWeeks, contate in tempo lavorativo. Il separatore decimale è quello della lingua del Planner.
BarColorMode	TsgcPlannerBarColorMode	pbcItem (predefinito) colora una barra come l'elemento, pbcStatus in base al suo stato e pbcResource in base alla sua prima risorsa.
ShowProgress, ShowToday	Boolean	Disegnano l'avanzamento dentro le barre e una linea alla data odierna. Predefinito True.
ShowDependencies	Boolean	Disegna i collegamenti come frecce a gomito. Predefinito True. Edizione Registered.
ShowCriticalPath, ShowBaseline	Boolean	Disegnano le attività e i collegamenti critici con il colore critico, e la linea di base sotto ogni barra. Predefinito False. Edizione Registered.
AutoSchedule	Boolean	Pianifica di nuovo il progetto dopo ogni modifica fatta nel diagramma. Predefinito False. Edizione Registered.
GanttView	TsgcPlannerGanttView	Public, sola lettura. Il modello di vista, con le righe, la geometria delle barre e i collegamenti.
View	TsgcPlannerView	Public, sola lettura. Il modello di vista ospitato dal controllo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Expand(aId), Collapse(aId)	Boolean	Apre o chiude un elemento di riepilogo.
ExpandAll, CollapseAll		Apre o chiude ogni elemento di riepilogo.
ZoomIn, ZoomOut	Boolean	Un livello di zoom più fine o più ampio, attorno al centro del diagramma. False all'ultimo livello.
ZoomToFit	Boolean	Sceglie il livello di zoom più fine che mostra tutte le righe e scorre fino al primo inizio. False senza righe.
ScrollToTime(aTime)		Fa scorrere il diagramma in modo che aTime sia al suo bordo sinistro.
Schedule	Boolean	Esegue il motore di pianificazione sui dati: le attività dopo i loro predecessori, a partire da ProjectStart, sul calendario lavorativo, con il margine e il percorso critico. Un ciclo nei collegamenti attiva OnScheduleError, e le attività del ciclo mantengono le loro date. In Community solleva EsgcPlannerError.
SetBaseline		Copia Start e Finish di ogni attività in BaselineStart e BaselineFinish. In Community solleva EsgcPlannerError.

ItemAt(X, Y)	TsgcPlannerItem	L'elemento sotto un punto del controllo, nil se non ce n'è.
ScrollToItem(aId)	Boolean	Scorre finché l'elemento è visibile. False se l'elemento non è mostrato.
SaveToPNG, SaveToSVG(aFileName o aStream, aWidth = 0, aHeight = 0, aScale = 0)		La vista come immagine, la stessa immagine di un TsgcPlannerRenderer con gli stessi dati, opzioni, dimensione e scala. La dimensione è in DIP, 0 è la dimensione client, e una scala di 0 è la scala del controllo. La posizione di scorrimento viene mantenuta. Le barre di scorrimento, l'anteprima del trascinamento e i segni di rilascio sono omessi.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnItemClick, OnItemDblClick	TsgcPlannerItemEvent	Un clic o un doppio clic su un elemento: aItem.
OnItemDelete	TsgcPlannerItemAcceptEvent	Il tasto Canc sull'elemento selezionato: aItem e var aAccept. Impostate aAccept su False per mantenere l'elemento. Un elemento eliminato porta via i suoi collegamenti, e i suoi figli passano al suo genitore.
OnSelectionChange	TNotifyEvent	L'elemento selezionato è cambiato, in questo controllo o, con SyncSelection, in un'altra vista degli stessi dati.
OnLinkCreating	TsgcPlannerGanttLinkCreatingEvent	Un trascinamento dalla fine di una barra a un'altra barra: aFrom, aTo, var aKind (in base alle estremità scelte) e var aAccept. I collegamenti all'elemento stesso, a un antenato o a un discendente e i duplicati vengono rifiutati prima dell'evento. Edizione Registered.
OnScheduleError	TsgcPlannerGanttScheduleErrorEvent	Il motore ha trovato un ciclo: aError e aCycleIds, gli Id degli elementi del ciclo. Le loro date vengono mantenute.
OnExpandChange	TsgcPlannerGanttExpandEvent	Un riepilogo è stato aperto o chiuso: aItem e aExpanded. ExpandAll e CollapseAll lo attivano una sola volta, con aItem a nil.

Esempio: colonne WBS, pianificazione automatica e percorso critico

```
uses
  SysUtils, Classes, Dialogs,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_TimeScale, sgcPlanner_Gantt,
  sgcPlanner_Gantt_VCL;

type
  TGanttEvents = class
  public
    procedure LinkCreating(Sender: TObject; aFrom, aTo: TsgcPlannerItem;
      var aKind: TsgcPlannerDependencyKind; var aAccept: Boolean);
    procedure ScheduleError(Sender: TObject; const aError: string;
      aCycleIds: TStrings);
  end;
```

```
procedure TGanttEvents.LinkCreating(Sender: TObject;
  aFrom, aTo: TsgcPlannerItem; var aKind: TsgcPlannerDependencyKind;
  var aAccept: Boolean);
begin
  // a milestone only takes finish to start links
  if aTo.Milestone then
    aKind := pdkFS;
  // no links into finished work
  aAccept := aTo.Progress < 100;
end;

procedure TGanttEvents.ScheduleError(Sender: TObject; const aError: string;
  aCycleIds: TStrings);
begin
  ShowMessage(aError + sLineBreak + aCycleIds.CommaText);
end;

procedure SetupGantt(aGantt: TsgcVCLGantt; aEvents: TGanttEvents);
begin
  aGantt.Columns.Clear;
  aGantt.Columns.AddColumn(pgcWBS, 50);
  aGantt.Columns.AddColumn(pgcTitle, 200);
  aGantt.Columns.AddColumn(pgcResources, 120);
  aGantt.Columns.AddColumn(pgcDuration, 70, taRightJustify);
  aGantt.TreeWidth := 440;
  aGantt.BarColorMode := pbcStatus;
  aGantt.TimeScale.Zoom := pzWeeks;
  aGantt.OnLinkCreating := aEvents.LinkCreating;
  aGantt.OnScheduleError := aEvents.ScheduleError;
  // Registered edition: schedule on every edit, show the critical path
  aGantt.AutoSchedule := True;
  aGantt.ShowCriticalPath := True;
  aGantt.ShowBaseline := True;
  aGantt.Schedule;
  aGantt.SetBaseline;
  aGantt.ExpandAll;
  aGantt.ZoomToFit;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXGantt
- TsgcPlannerData
- TsgcPlannerMSProject
- Dipendenze
- Pianificazione automatica
- Percorso critico
- Linee di base
- Scala temporale e zoom

TsgcFMXGantt

Unità: sgcPlanner_Gantt_FMX
TsgcFMXGantt è il diagramma di Gantt FireMonkey, da Delphi XE6 in poi (SGC_PLANNER_FMX). Ha lo stesso albero, lo stesso diagramma, le stesse proprietà, metodi ed eventi di TsgcVCLGantt. Disegna le proprie barre di scorrimento e tratta l'input touch come input del mouse. Eredita da TsgcUIFMXControl e pubblica le consuete proprietà ed eventi di layout di FireMonkey.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcPlannerData	I dati che il controllo mostra. Più controlli possono condividere un oggetto dati. Quando è nil il controllo usa un proprio oggetto dati interno.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom. utCustom parte dai colori chiari.
Colors	TsgcPlannerViewColors	Sostituzioni dei colori del tema: Background, Surface, Border, Grid, HeaderBackground, HeaderText, Text, TextMuted, Accent, Selection, NonWorking, NowLine, Critical e Ghost. 0 (predefinito) mantiene il colore del tema.
ReadOnly	Boolean	Disattiva ogni trascinamento e il tasto Canc. Predefinito False.
DragOptions	TsgcPlannerDragOptions	I trascinamenti che l'utente può fare: pdoCreate, pdoMove, pdoResize, pdoProgress, pdoLink e pdoReorder. Predefinito tutti.
SyncSelection	Boolean	Condivide la selezione con le altre viste degli stessi dati, tramite SelectedId dei dati. Predefinito True.
MaxFPS	Integer	Il numero massimo di fotogrammi al secondo che il controllo disegna.
Columns	TsgcPlannerGanttColumns	Le colonne dell'albero delle attività. Ognuna ha un Field (pgcId, pgcWBS, pgcTitle, pgcStart, pgcFinish, pgcDuration, pgcProgress, pgcStatus, pgcResources), un Caption (vuoto usa l'etichetta predefinita), Width, Visible e Alignment. Le colonne predefinite sono ID, nome dell'attività, inizio, fine, durata e avanzamento. AddColumn(aField, aWidth = 100, aAlignment = taLeftJustify) e SetDefaults.
TreeWidth	Integer	La larghezza dell'albero delle attività in DIP. Predefinito 550. L'utente trascina il divisore per cambiarla.
RowHeight	Integer	L'altezza di una riga in DIP. Predefinito 28.
TimeScale	TsgcPlannerTimeScale	L'asse del tempo: Zoom (pz5Minutes, pz15Minutes, pzHours, pzDays predefinito, pzWeeks, pzMonths, pzQuarters, pzYears), TickWidth (0 usa il valore predefinito dello zoom), Origin, Snap (psNone, psTick predefinito, ps5Min, ps15Min, psHour, psDay), ShowNonWorking (True) e i MajorFormat e MinorFormat dei due livelli dell'intestazione.
DurationUnit	TsgcPlannerDurationUnit	L'unità della colonna durata: pduMinutes, pduHours, pduDays (predefinito) o pduWeeks, contate in tempo lavorativo. Il separatore decimale è quello della lingua del Planner.
BarColorMode	TsgcPlannerBar-	pbcItem (predefinito) colora una barra come l'elemento, pbcStatus in base al suo stato e pbcResource in base alla sua prima risorsa.

	ColorMode	
ShowProgress, ShowToday	Boolean	Disegnano l'avanzamento dentro le barre e una linea alla data odierna. Predefinito True.
ShowDependencies	Boolean	Disegna i collegamenti come frecce a gomito. Predefinito True. Edizione Registered.
ShowCriticalPath, ShowBaseline	Boolean	Disegnano le attività e i collegamenti critici con il colore critico, e la linea di base sotto ogni barra. Predefinito False. Edizione Registered.
AutoSchedule	Boolean	Pianifica di nuovo il progetto dopo ogni modifica fatta nel diagramma. Predefinito False. Edizione Registered.
GanttView	TsgcPlannerGanttView	Public, sola lettura. Il modello di vista, con le righe, la geometria delle barre e i collegamenti.
View	TsgcPlannerView	Public, sola lettura. Il modello di vista ospitato dal controllo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Expand(aId), Collapse(aId)	Boolean	Apre o chiude un elemento di riepilogo.
ExpandAll, CollapseAll		Apre o chiude ogni elemento di riepilogo.
ZoomIn, ZoomOut	Boolean	Un livello di zoom più fine o più ampio, attorno al centro del diagramma. False all'ultimo livello.
ZoomToFit	Boolean	Sceglie il livello di zoom più fine che mostra tutte le righe e scorre fino al primo inizio. False senza righe.
ScrollToTime(aTime)		Fa scorrere il diagramma in modo che aTime sia al suo bordo sinistro.
Schedule	Boolean	Esegue il motore di pianificazione sui dati: le attività dopo i loro predecessori, a partire da ProjectStart, sul calendario lavorativo, con il margine e il percorso critico. Un ciclo nei collegamenti attiva OnScheduleError, e le attività del ciclo mantengono le loro date. In Community solleva EsgcPlannerError.
SetBaseline		Copia Start e Finish di ogni attività in BaselineStart e BaselineFinish. In Community solleva EsgcPlannerError.
ItemAt(X, Y (Single))	TsgcPlannerItem	L'elemento sotto un punto del controllo, nil se non ce n'è.
ScrollToItem(aId)	Boolean	Scorre finché l'elemento è visibile. False se l'elemento non è mostrato.

SaveToPNG, SaveToSVG(aFileName o aStream, aWidth = 0, aHeight = 0, aScale = 0)		La vista come immagine, la stessa immagine di un TsgcPlanner-Renderer con gli stessi dati, opzioni, dimensione e scala. La dimensione è in DIP, 0 è la dimensione client, e una scala di 0 è la scala del controllo. La posizione di scorrimento viene mantenuta. Le barre di scorrimento, l'anteprima del trascinamento e i segni di rilascio sono omessi.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnItemClick, OnItemDblClick	TsgcPlannerItemEvent	Un clic o un doppio clic su un elemento: aItem.
OnItemDelete	TsgcPlannerItemAcceptEvent	Il tasto Canc sull'elemento selezionato: aItem e var aAccept. Impostate aAccept su False per mantenere l'elemento. Un elemento eliminato porta via i suoi collegamenti, e i suoi figli passano al suo genitore.
OnSelectionChange	TNotifyEvent	L'elemento selezionato è cambiato, in questo controllo o, con SyncSelection, in un'altra vista degli stessi dati.
OnLinkCreating	TsgcPlannerGanttLinkCreatingEvent	Un trascinamento dalla fine di una barra a un'altra barra: aFrom, aTo, var aKind (in base alle estremità scelte) e var aAccept. I collegamenti all'elemento stesso, a un antenato o a un discendente e i duplicati vengono rifiutati prima dell'evento. Edizione Registered.
OnScheduleError	TsgcPlannerGanttScheduleErrorEvent	Il motore ha trovato un ciclo: aError e aCycleIds, gli Id degli elementi del ciclo. Le loro date vengono mantenute.
OnExpandChange	TsgcPlannerGanttExpandEvent	Un riepilogo è stato aperto o chiuso: aItem e aExpanded. ExpandAll e CollapseAll lo attivano una sola volta, con aItem a nil.

Esempio: ore, uno scatto di 15 minuti e una fase aperta

```
uses
  System.SysUtils, FMX.Types, FMX.Controls,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_TimeScale, sgcPlanner_Gantt,
  sgcPlanner_Gantt_FMX;

procedure SetupGantt(aGantt: TsgcFMXGantt; aData: TsgcPlannerData);
begin
  aGantt.Align := TAlignLayout.Client;
  aGantt.Data := aData;
  aGantt.RowHeight := 32;
  aGantt.DurationUnit := pduHours;
  aGantt.TimeScale.Snap := ps15Min;
  // only the summaries of the first level are open
  aGantt.CollapseAll;
  aGantt.Expand('phase1');
  aGantt.ScrollToTime(Now);
end;
```


Vedere anche

- TsgcVCLGantt
- Avvio rapido FMX

- Dipendenze
- Pianificazione automatica
- Percorso critico
- Linee di base
- Scala temporale e zoom

TsgcVCLKanban

Unità: sgcPlanner_Kanban_VCL
TsgcVCLKanban è la bacheca Kanban VCL, solo per Windows. Mostra gli elementi di un TsgcPlannerData come schede su una bacheca: una colonna per stato, con un badge del conteggio, un limite WIP facoltativo e una freccia di riduzione, e, nell'edizione Registered, corsie per risorsa, genitore, tag o evento. Una scheda mostra il titolo su più righe, i tag, le iniziali delle risorse, la scadenza e l'avanzamento. L'utente trascina una scheda in un'altra posizione, colonna o corsia, e il rilascio cambia lo Status e il Rank dell'elemento. Gli elementi di riepilogo e le occorrenze modificate non vengono mostrati come schede. Con pdoReorder e senza pdoMove in DragOptions, un trascinamento cambia solo l'ordine delle schede di una colonna. Eredita da TsgcUIVCLControl e pubblica Align, Anchors, Constraints, Enabled, PopupMenu, ShowHint, ParentShowHint, TabOrder, TabStop e Visible.



Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcPlannerData	I dati che il controllo mostra. Più controlli possono condividere un oggetto dati. Quando è nil il controllo usa un proprio oggetto dati interno.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom. utCustom parte dai colori chiari.
Colors	TsgcPlannerViewColors	Sostituzioni dei colori del tema: Background, Surface, Border, Grid, HeaderBackground, HeaderText, Text, TextMuted, Accent, Selection, NonWorking, NowLine, Critical e Ghost. 0 (predefinito) mantiene il colore del tema.
ReadOnly	Boolean	Disattiva ogni trascinamento e il tasto Canc. Predefinito False.
DragOptions	TsgcPlannerDragOptions	I trascinamenti che l'utente può fare: pdoCreate, pdoMove, pdoResize, pdoProgress, pdoLink e pdoReorder. Predefinito tutti.
SyncSelection	Boolean	Condivide la selezione con le altre viste degli stessi dati, tramite SelectedId dei dati. Predefinito True.

MaxFPS	Integer	Il numero massimo di fotogrammi al secondo che il controllo disegna.
BorderStyle	TBorderStyle	bsSingle (predefinito) o bsNone.
ColumnSource	TsgcPlannerKanbanColumnSource	pkcStatuses (predefinito) mostra una colonna per ogni stato dei dati, pkcList mostra solo la collezione Columns.
Columns	TsgcPlannerKanbanColumns	Le colonne: StatusId, Caption e Color (vuoto o 0 prendono quelli dello stato), WIPLimit (0 nessuno), Collapsed e Width (0 predefinito). Con pkcStatuses una voce aggiunge soltanto impostazioni alla colonna del suo stato. AddColumn(aStatusId, aCaption = '', aWIPLimit = 0) e Find(aStatusId).
ShowUnknownColumn	Boolean	Mostra una colonna Altri per le schede il cui stato non ha una colonna. Predefinito True. Non è possibile rilasciarvi una scheda.
SwimlaneBy	TsgcPlannerSwimlaneBy	pslNone (predefinito), pslResource (una corsia per risorsa, un rilascio su un'altra corsia sostituisce la prima risorsa), pslParent (una corsia per genitore, un rilascio imposta ParentId), pslTag (una corsia per tag) o pslEvent (OnGetSwimlane fornisce la corsia). Edizione Registered.
WIPMode	TsgcPlannerWIPMode	pwmWarn (predefinito) colora soltanto il badge del conteggio di una colonna che raggiunge o supera il suo WIPLimit, pwmBlock rifiuta anche una scheda che supererebbe il limite. Il riordino all'interno di una colonna è sempre consentito. Edizione Registered.
CardOptions	TsgcPlannerKanbanCardOptions	ShowTags, ShowAssignees, ShowDueDate e ShowProgress (predefinito True) e MaxTitleLines. La scadenza è il Finish dell'elemento, mostrata in rosso quando è passata e la scheda non è completa.
KanbanView	TsgcPlannerKanbanView	Public, sola lettura. Il modello di vista, con le colonne, le corsie e le schede.
View	TsgcPlannerView	Public, sola lettura. Il modello di vista ospitato dal controllo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
CollapseColumn(aStatusId), ExpandColumn(aStatusId)	Boolean	Ripiega una colonna in una stretta guida o la riapre. L'utente fa clic sulla freccia nell'intestazione.
SelectNextCard(aKey)	Boolean	Sposta la selezione con un codice tasto: le frecce si muovono tra le schede, le colonne e le corsie, Home e Fine vanno alla prima e all'ultima scheda.
ItemAt(X, Y)	TsgcPlannerItem	L'elemento sotto un punto del controllo, nil se non ce n'è.
ScrollToItem(aId)	Boolean	Scorre finché l'elemento è visibile. False se l'elemento non è mostrato.

SaveToPNG, SaveToSVG(aFileName o aStream, aWidth = 0, aHeight = 0, aScale = 0)		La vista come immagine, la stessa immagine di un TsgcPlannerRenderer con gli stessi dati, opzioni, dimensione e scala. La dimensione è in DIP, 0 è la dimensione client, e una scala di 0 è la scala del controllo. La posizione di scorrimento viene mantenuta. Le barre di scorrimento, l'anteprima del trascinamento e i segni di rilascio sono omessi.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnItemClick, OnItemDblClick	TsgcPlannerItemEvent	Un clic o un doppio clic su un elemento: aItem.
OnItemDelete	TsgcPlannerItemAcceptEvent	Il tasto Canc sull'elemento selezionato: aItem e var aAccept. Impostate aAccept su False per mantenere l'elemento. Un elemento eliminato porta via i suoi collegamenti, e i suoi figli passano al suo genitore.
OnSelectionChange	TNotifyEvent	L'elemento selezionato è cambiato, in questo controllo o, con SyncSelection, in un'altra vista degli stessi dati.
OnCardMoving	TsgcPlannerKanbanCardMovingEvent	Prima di un rilascio: aItem, aToStatus, aToLane e var aAccept. Attivato prima di OnItemChanging dei dati.
OnCardMoved	TsgcPlannerItemEvent	Dopo la conferma di un rilascio: aItem con il suo nuovo stato e il suo nuovo rango.
OnGetSwimlane	TsgcPlannerKanbanSwimlaneEvent	Con pslEvent: aItem e var aKey e aCaption, la corsia della scheda.
OnColumnCollapse	TsgcPlannerKanbanColumnEvent	Una colonna è stata ripiegata o aperta: aStatusId e aCollapsed.

Esempio: un limite WIP, corsie per persona e una regola per Done

```
uses
  SysUtils, Classes, Dialogs,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Kanban, sgcPlanner_Kanban_VCL;

type
  TBoardEvents = class
  public
    procedure CardMoving(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
      const aToStatus, aToLane: string; var aAccept: Boolean);
    procedure CardMoved(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem);
  end;

procedure TBoardEvents.CardMoving(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
  const aToStatus, aToLane: string; var aAccept: Boolean);
begin
  // only finished work goes to Done
  if (aToStatus = 'done') and (aItem.Progress < 100) then
    aAccept := False;
```

```
end;

procedure TBoardEvents.CardMoved(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem);
begin
  ShowMessage(Format('%s is now %s', [aItem.Title, aItem.Status]));
end;

procedure SetupBoard(aKanban: TsgcVCLKanban; aEvents: TBoardEvents);
begin
  // one column per status, In progress takes at most 3 cards
  aKanban.ColumnSource := pkcStatuses;
  aKanban.Columns.AddColumn('doing', '', 3);
  aKanban.WIPMode := pwmBlock;
  // one lane per person (Registered edition)
  aKanban.SwimlaneBy := pslResource;
  aKanban.CardOptions.MaxTitleLines := 2;
  aKanban.CardOptions.ShowDueDate := True;
  aKanban.OnCardMoving := aEvents.CardMoving;
  aKanban.OnCardMoved := aEvents.CardMoved;
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXKanban
- TsgcPlannerData
- Avvio rapido VCL
- Corsie e limiti WIP
- Trascinamento
- Temi

TsgcFMXKanban

Unità: sgcPlanner_Kanban_FMX
TsgcFMXKanban è la bacheca Kanban FireMonkey, da Delphi XE6 in poi (SGC_PLANNER_FMX). Ha la stessa bacheca, le stesse proprietà, metodi ed eventi di TsgcVCLKanban. Disegna le proprie barre di scorrimento e tratta l'input touch come input del mouse, così un dito trascina una scheda. Eredita da TsgcUIFMXControl e pubblica le consuete proprietà ed eventi di layout di FireMonkey.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcPlannerData	I dati che il controllo mostra. Più controlli possono condividere un oggetto dati. Quando è nil il controllo usa un proprio oggetto dati interno.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito), utDark o utCustom. utCustom parte dai colori chiari.
Colors	TsgcPlannerViewColors	Sostituzioni dei colori del tema: Background, Surface, Border, Grid, HeaderBackground, HeaderText, Text, TextMuted, Accent, Selection, NonWorking, NowLine, Critical e Ghost. 0 (predefinito) mantiene il colore del tema.
ReadOnly	Boolean	Disattiva ogni trascinamento e il tasto Canc. Predefinito False.
DragOptions	TsgcPlannerDragOptions	I trascinamenti che l'utente può fare: pdoCreate, pdoMove, pdoResize, pdoProgress, pdoLink e pdoReorder. Predefinito tutti.
SyncSelection	Boolean	Condivide la selezione con le altre viste degli stessi dati, tramite SelectedId dei dati. Predefinito True.
MaxFPS	Integer	Il numero massimo di fotogrammi al secondo che il controllo disegna.
ColumnSource	TsgcPlannerKanbanColumnSource	pkcStatuses (predefinito) mostra una colonna per ogni stato dei dati, pkcList mostra solo la collezione Columns.
Columns	TsgcPlannerKanbanColumns	Le colonne: StatusId, Caption e Color (vuoto o 0 prendono quelli dello stato), WIPLimit (0 nessuno), Collapsed e Width (0 predefinito). Con pkcStatuses una voce aggiunge soltanto impostazioni alla colonna del suo stato. AddColumn(aStatusId, aCaption = '', aWIPLimit = 0) e Find(aStatusId).
ShowUnknownColumn	Boolean	Mostra una colonna Altri per le schede il cui stato non ha una colonna. Predefinito True. Non è possibile rilasciarvi una scheda.
SwimlaneBy	TsgcPlannerSwimlaneBy	pslNone (predefinito), pslResource (una corsia per risorsa, un rilascio su un'altra corsia sostituisce la prima risorsa), pslParent (una corsia per genitore, un rilascio imposta ParentId), pslTag (una corsia per tag) o pslEvent (OnGetSwimlane fornisce la corsia). Edizione Registered.
WIPMode	TsgcPlannerWIPMode	pwmWarn (predefinito) colora soltanto il badge del conteggio di una colonna che raggiunge o supera il suo WIPLimit, pwmBlock rifiuta anche una scheda che su-

		pererebbe il limite. Il riordino all'interno di una colonna è sempre consentito. Edizione Registered.
CardOptions	TsgcPlannerKanbanCardOptions	ShowTags, ShowAssignees, ShowDueDate e ShowProgress (predefinito True) e MaxTitleLines. La scadenza è il Finish dell'elemento, mostrata in rosso quando è passata e la scheda non è completa.
KanbanView	TsgcPlannerKanbanView	Public, sola lettura. Il modello di vista, con le colonne, le corsie e le schede.
View	TsgcPlannerView	Public, sola lettura. Il modello di vista ospitato dal controllo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
CollapseColumn(aStatusId), ExpandColumn(aStatusId)	Boolean	Ripiega una colonna in una stretta guida o la riapre. L'utente fa clic sulla freccia nell'intestazione.
SelectNextCard(aKey)	Boolean	Sposta la selezione con un codice tasto: le frecce si muovono tra le schede, le colonne e le corsie, Home e Fine vanno alla prima e all'ultima scheda.
ItemAt(X, Y (Single))	TsgcPlannerItem	L'elemento sotto un punto del controllo, nil se non ce n'è.
ScrollToItem(aId)	Boolean	Scorre finché l'elemento è visibile. False se l'elemento non è mostrato.
SaveToPNG, SaveToSVG(aFileName o aStream, aWidth = 0, aHeight = 0, aScale = 0)		La vista come immagine, la stessa immagine di un TsgcPlannerRenderer con gli stessi dati, opzioni, dimensione e scala. La dimensione è in DIP, 0 è la dimensione client, e una scala di 0 è la scala del controllo. La posizione di scorrimento viene mantenuta. Le barre di scorrimento, l'anteprima del trascinamento e i segni di rilascio sono omessi.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnItemClick, OnItemDblClick	TsgcPlannerItemEvent	Un clic o un doppio clic su un elemento: aItem.
OnItemDelete	TsgcPlannerItemAcceptEvent	Il tasto Canc sull'elemento selezionato: aItem e var aAccept. Impostate aAccept su False per mantenere l'elemento. Un elemento eliminato porta via i suoi collegamenti, e i suoi figli passano al suo genitore.
OnSelectionChange	TNotifyEvent	L'elemento selezionato è cambiato, in questo controllo o, con SyncSelection, in un'altra vista degli stessi dati.

OnCardMoving	TsgcPlannerKanbanCardMovingEvent	Prima di un rilascio: aItem, aToStatus, aToLane e var aAccept. Attivato prima di OnItemChanging dei dati.
OnCardMoved	TsgcPlannerItemEvent	Dopo la conferma di un rilascio: aItem con il suo nuovo stato e il suo nuovo rango.
OnGetSwimlane	TsgcPlannerKanbanSwimlaneEvent	Con pslEvent: aItem e var aKey e aCaption, la corsia della scheda.
OnColumnCollapse	TsgcPlannerKanbanColumnEvent	Una colonna è stata ripiegata o aperta: aStatusId e aCollapsed.

Esempio: un elenco fisso di colonne e una colonna Done ripiegata

```
uses
  System.SysUtils, System.Classes, FMX.Types, FMX.Controls,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Kanban, sgcPlanner_Kanban_FMX;

procedure SetupBoard(aKanban: TsgcFMXKanban; aData: TsgcPlannerData);
begin
  aKanban.Align := TAlignLayout.Client;
  aKanban.Data := aData;
  // a fixed list of columns instead of the statuses
  aKanban.ColumnSource := pkcList;
  aKanban.Columns.Clear;
  aKanban.Columns.AddColumn('todo', 'Backlog');
  aKanban.Columns.AddColumn('doing', 'This week', 5);
  aKanban.Columns.AddColumn('done', 'Shipped');
  aKanban.ShowUnknownColumn := False;
  aKanban.CardOptions.ShowTags := True;
  // start with Shipped folded into a rail
  aKanban.CollapseColumn('done');
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLKanban
- Avvio rapido FMX
- Corsie e limiti WIP
- Trascinamento

TsgcPlannerSource_DataSet

Unità: sgcPlanner_Source_DataSet
TsgcPlannerSource_DataSet collega un TsgcPlannerData a dei TDataSet: DataSet contiene gli elementi, ResourceDataSet le risorse e DependencyDataSet le dipendenze. Richiede solo l'unit DB, quindi funziona con qualsiasi dataset, in VCL, in FireMonkey o in un servizio. Fa parte di ogni edizione.

Caricamento

- Active a True carica ogni DataSet aperto, e aprire un DataSet mentre Active è vero lo carica. Un caricamento sostituisce gli elementi, le risorse e le dipendenze in un solo aggiornamento, quindi ogni vista collegata riceve una sola notifica. Il record corrente di ogni DataSet viene poi ripristinato.
- Le date provengono da campi data e ora, da campi numerici o da testo ISO 8601. I booleani provengono da campi booleani o numerici o da testo (1, T, True, Y, Yes). I colori provengono da campi numerici (ARGB) o da testo (#RRGGBB, #AARRGGBB, $AARRGGBB). Un valore nullo dà il valore predefinito, e un Finish nullo dà Finish = Start, oppure la mezzanotte successiva per un elemento di un'intera giornata.
- Senza un DependencyDataSet, DependsOnField contiene gli Id, separati da virgole, dei predecessori dell'elemento, letti come collegamenti fine-inizio.

Aggiornamenti dal vivo e riscrittura

- Con LiveUpdates, una modifica o un inserimento confermato aggiorna o aggiunge quel solo elemento, e una variazione del numero di record (un'eliminazione, un filtro, un aggiornamento) sincronizza gli elementi per Id. Lo scorrimento e le modifiche non confermate non cambiano nulla.
- Con WriteBack, una modifica in una vista o nel codice viene scritta nel DataSet: il record viene trovato con Locate sul campo Id, i campi mappati modificati vengono assegnati e il record viene confermato subito. Un nuovo elemento aggiunge un record e un elemento eliminato elimina il suo record. Le risorse non vengono mai scritte, né i campi calcolati, di ricerca e di sola lettura. Non viene scritto nulla mentre il DataSet è in stato di modifica o inserimento; le modifiche in sospeso vengono scritte quando torna allo stato di navigazione.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcPlannerData	I dati da riempire.
DataSet	TDataSet	Gli elementi, un record per elemento.
ItemFields	TsgcPlannerSourceItemFields	Il campo di ogni valore dell'elemento: IdField, TitleField, StartField, FinishField, AllDayField, StatusField, ProgressField, ColorField, ParentField, TagsField, ResourcesField, RankField, NotesField, RecurrenceField e DependsOnField. I valori predefiniti sono Id, Title, Start, Finish, AllDay, Status, Progress, Color, ParentId, Tags, Resources, Rank, Notes, RecurrenceRule e DependsOn. Un nome vuoto o non trovato nel DataSet viene ignorato.
ResourceDataSet, ResourceFields	TDataSet, TsgcPlannerSourceResourceFields	Le risorse: IdField, NameField, ColorField e InitialsField, predefiniti Id, Name, Color e Initials. Sola lettura.
DependencyDataSet, De-	TDataSet, TsgcPlannerSource-	I collegamenti: FromField, ToField, KindField (FS, SS, FF, SF o l'ordinale) e LagField (minuti lavorativi), predefiniti FromId, ToId, Kind e Lag.

pendency-Fields	Dependen-cyFields	
Active	Boolean	Carica i DataSet aperti e li segue. Predefinito False.
LiveUpda-tes	Boolean	Segue le conferme, gli inserimenti, le eliminazioni e gli aggiornamenti dei Data-Set. Predefinito True.
WriteBack	Boolean	Scrive le modifiche dei dati in DataSet e DependencyDataSet. Predefinito True.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Load		Carica subito ogni DataSet aperto, con Active o meno. Non succede nulla quando Data è nil.
Refresh		Ricarica quando Active è vero.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnLoa-dItem	TsgcPlanner-SourceLoadIte-mEvent	Dopo che i campi mappati di un record sono stati copiati nel suo elemento: aDataSet, posizionato su quel record, e aItem, così l'applicazione può riem-pire altre proprietà dell'elemento.

Esempio: attività e persone da due tabelle

```
uses
  SysUtils, Classes, DB,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Source_DataSet;

type
  TSourceEvents = class
  public
    procedure LoadItem(Sender: TObject; aDataSet: TDataSet;
      aItem: TsgcPlannerItem);
  end;

procedure TSourceEvents.LoadItem(Sender: TObject; aDataSet: TDataSet;
  aItem: TsgcPlannerItem);
begin
  // a column the field maps do not cover
  if aDataSet.FieldByName('Priority').AsInteger > 2 then
    aItem.Tags := 'urgent';
end;

function BindTasks(aOwner: TComponent; aData: TsgcPlannerData;
  aTasks, aPeople: TDataSet; aEvents: TSourceEvents)
  : TsgcPlannerSource_DataSet;
begin
  Result := TsgcPlannerSource_DataSet.Create(aOwner);
  Result.Data := aData;
  // the task table uses its own column names
  Result.DataSet := aTasks;
  Result.ItemFields.IdField := 'TaskId';
  Result.ItemFields.TitleField := 'Name';
```

```
  Result.ItemFields.StartField := 'StartDate';
  Result.ItemFields.FinishField := 'DueDate';
  Result.ItemFields.ResourcesField := 'Owner';
  // the people table matches the default names except one
  Result.ResourceDataSet := aPeople;
  Result.ResourceFields.NameField := 'FullName';
  Result.OnLoadItem := aEvents.LoadItem;
  Result.WriteBack := True;
  Result.Active := True;
end;
```

Vedere anche

- TsgcPlannerData
- Avvio rapido VCL
- Collegamento DataSet

TsgcPlannerICalendar

Unità: sgcPlanner_ICal
TsgcPlannerICalendar importa ed esporta i VEVENT dei file iCalendar (RFC 5545), il formato di Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, verso e da un TsgcPlannerData. Fa parte dell'edizione Registered (SGC_PLANNER_ADVANCED).

- L'Id di un elemento è l'UID del suo evento. Un evento con un RECURRENCE-ID diventa un'occorrenza modificata della sua serie.
- Gli orari in UTC (Z) e con un TZID vengono convertiti all'ora locale, con il VTIMEZONE del file. Un TZID sconosciuto dà un avviso e viene letto come ora locale.
- STATUS corrisponde allo Status dell'elemento, RESOURCES alle sue risorse (le risorse mancanti vengono create), RELATED-TO con RELTYPE=PARENT a ParentId, e RRULE ed EXDATE alla ricorrenza. Gli altri campi dell'elemento viaggiano in proprietà X-SGC, quindi un'esportazione seguita da un'importazione restituisce gli stessi dati. Le dipendenze non vengono esportate.
- Un testo senza BEGIN:VCALENDAR solleva EsgcPlannerError e lascia i dati invariati. Un'importazione è un unico aggiornamento, quindi le viste ricevono una sola notifica.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcPlannerData	I dati in cui importare o da cui esportare.
ImportMode	TsgcPlannerICalImportMode	pimReplace (predefinito) elimina prima gli elementi e le dipendenze e mantiene le risorse, gli stati, il calendario e ProjectStart. pimMerge aggiorna gli elementi con lo stesso Id e aggiunge gli altri.
ExportUTC	Boolean	Scrive in UTC gli orari degli eventi che non si ripetono. Le serie e le occorrenze modificate sono sempre scritte come ore locali fluttuanti, che restano corrette attraverso i cambi dell'ora legale. Predefinito True.
ProductId	string	Il PRODID del calendario esportato. Predefinito `-//eSeGeCe//sgcPlanner//EN`.
WarningCount	Integer	Public, sola lettura. Gli avvisi dell'ultima importazione.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ImportFromFile, ImportFromStream, ImportFromString		Legge un calendario. I file e gli stream sono in UTF-8, con o senza BOM. Un UTF-8 non valido viene letto come Latin-1, con un avviso.
ExportToFile, ExportToStream		Scrive i dati come un unico calendario, in UTF-8.
ExportToString	string	I dati come testo iCalendar.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnImport-Warning	TsgcPlannerI-CalWarningE-vent	Una parte del file è stata saltata o letta in modo approssimativo: aLine e aMessage, per esempio una RRULE fuori dal sottoinsieme supportato, un RDATE o un fuso orario sconosciuto.

Esempio: unire un calendario e riscriverlo

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_ICal;

type
  TICalLog = class
  public
    Lines: TStrings;
    procedure ImportWarning(Sender: TObject; aLine: Integer;
      const aMessage: string);
  end;

procedure TICalLog.ImportWarning(Sender: TObject; aLine: Integer;
  const aMessage: string);
begin
  Lines.Add(Format('line %d: %s', [aLine, aMessage]));
end;

procedure SyncCalendar(aData: TsgcPlannerData; aLog: TICalLog;
  const aFileName: string);
var
  oICal: TsgcPlannerICalendar;
begin
  oICal := TsgcPlannerICalendar.Create(nil);
  try
    oICal.Data := aData;
    // update the events with the same UID, add the new ones
    oICal.ImportMode := pimMerge;
    oICal.OnImportWarning := aLog.ImportWarning;
    oICal.ImportFromFile(aFileName);
    // and write the whole data back as one calendar
    oICal.ExportUTC := True;
    oICal.ExportToFile(ChangeFileExt(aFileName, '.out.ics'));
  finally
    oICal.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcPlannerMSProject
- TsgcPlannerData
- Edizioni
- iCalendar
- Ricorrenza

TsgcPlannerMSProject

Unità: sgcPlanner_MSProject
TsgcPlannerMSProject importa ed esporta i file XML di Microsoft Project (MSPDI), il formato XML che Microsoft Project salva e apre, verso e da un TsgcPlannerData. Fa parte dell'edizione Registered (SGC_PLANNER_ADVANCED).

- Le attività diventano elementi: l'Id è l'UID, la struttura dà ParentId, e le date, l'avanzamento, la pietra miliare, il flag manuale, il vincolo e la linea di base seguono il file. I collegamenti dei predecessori diventano dipendenze con il loro tipo e il loro lag, e le assegnazioni danno le risorse di ogni attività.
- Il calendario del progetto dà i giorni lavorativi, l'orario di lavoro e i giorni festivi, e la data di inizio del progetto dà ProjectStart.
- In sgcPlanner esistono solo i vincoli ASAP e inizio non prima di. Deve iniziare il viene letto come inizio non prima di, e gli altri tipi di vincolo come ASAP, ciascuno con un avviso.
- L'esportazione scrive un calendario Standard, le attività nell'ordine della struttura, i collegamenti e le risorse. Stato, tag, colore, rango, giornata intera e ricorrenza non vengono scritti.
- Un documento non ben formato solleva EsgcPlannerError con la riga, e lascia i dati invariati.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcPlannerData	I dati in cui importare o da cui esportare.
ImportMode	TsgcPlannerMSProjectImportMode	pmiReplace (predefinito) elimina gli elementi e i collegamenti e prende il calendario e l'inizio del progetto dal file. Le risorse e gli stati vengono mantenuti, e le risorse del file vengono aggiunte. pmiMerge mantiene il calendario e ProjectStart, aggiorna gli elementi con lo stesso Id e aggiunge gli altri.
WarningCount	Integer	Public, sola lettura. Gli avvisi dell'ultima importazione.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
ImportFromFile, ImportFromStream, ImportFromString		Legge un progetto. I file e gli stream sono in UTF-8, con o senza BOM.
ExportToFile, ExportToStream		Scrive i dati come progetto.
ExportToString	string	I dati come testo MSPDI.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnImportWarning	TsgcPlannerMSProjectWarningEvent	Una parte del file è stata letta in modo approssimativo: aLine e aMessage.

Esempio: aprire e salvare un file di Microsoft Project

```
uses
  SysUtils, Classes, Dialogs,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_MSProject;

procedure OpenProject(aData: TsgcPlannerData; const aFileName: string);
var
  oProject: TsgcPlannerMSProject;
begin
  oProject := TsgcPlannerMSProject.Create(nil);
  try
    oProject.Data := aData;
    // tasks, links, calendar and project start from the file
    oProject.ImportMode := pmiReplace;
    oProject.ImportFromFile(aFileName);
    if oProject.WarningCount > 0 then
      ShowMessage(Format('%d warnings', [oProject.WarningCount]));
  finally
    oProject.Free;
  end;
end;

procedure SaveProject(aData: TsgcPlannerData; const aFileName: string);
var
  oProject: TsgcPlannerMSProject;
begin
  oProject := TsgcPlannerMSProject.Create(nil);
  try
    oProject.Data := aData;
    oProject.ExportToFile(aFileName);
  finally
    oProject.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLGantt
- TsgcPlannerICalendar
- TsgcPlannerData
- XML di MS Project
- Linee di base

TsgcPlannerRenderer

Unità: sgcPlanner_Renderer
TsgcPlannerRenderer disegna una vista Scheduler, Gantt o Kanban di un TsgcPlannerData senza finestra, su qualsiasi TsgcUICanvas, in un PNG o in un SVG, così un server, un report o un'applicazione console producono la stessa immagine che mostra un form. Possiede un modello di vista per ogni tipo, le stesse classi create dai controlli, quindi l'output coincide con i controlli pixel per pixel. È indipendente dal framework e funziona su Windows e Linux64, in ogni edizione.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Data	TsgcPlannerData	I dati da disegnare. La selezione è il SelectedId dei dati.
View	TsgcPlannerRendererViewKind	prvScheduler (predefinito), prvGantt o prvKanban.
Date	TDateTime	La data dello Scheduler. 0 (predefinito) segue l'orologio.
Width, Height	Integer	La dimensione in DIP. Predefinito 800 x 600.
Scale	Double	Il fattore HiDPI. L'output è di Round(Width * Scale) x Round(Height * Scale) pixel. Predefinito 1.
Theme, Colors	TsgcUITheme, TsgcPlannerViewColors	Come sui controlli.
FontFile, FontFileBold	string	File TrueType con cui misurare e disegnare il testo. Vuoto (predefinito) usa il font incorporato. Il Kanban manda a capo i titoli delle schede con FontFile.
SchedulerOptions	TsgcPlannerRendererSchedulerOptions	View, Options e TimeScale dello Scheduler, come su TsgcVCLScheduler.
GanttOptions	TsgcPlannerRendererGanttOptions	Columns, TreeWidth, RowHeight, TimeScale, DurationUnit, BarColorMode, ShowProgress, ShowToday, ShowDependencies, ShowCriticalPath e ShowBaseline, come su TsgcVCLGantt.
KanbanOptions	TsgcPlannerRendererKanbanOptions	ColumnSource, Columns, ShowUnknownColumn, SwimlaneBy, WIPMode e CardOptions, come su TsgcVCLKanban.
SchedulerView, GanttView, KanbanView		Public, sola lettura. I modelli di vista, per ciò che le opzioni non coprono, come ExpandAll, Collapse o ScrollToTime. La loro dimensione segue Width e Height, quindi uno scorrimento impostato prima del rendering viene mantenuto.
ActiveView	TsgcPlannerView	Public, sola lettura. Il modello di vista di View.

Ogni classe di opzioni copia anche le opzioni di un modello di vista, così `GanttOptions.Assign(VCLGantt1.GanttView)` produce ciò che quel controllo mostra.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
RenderTo(aCanvas)		Disegna la vista su un TsgcUICanvas di DeviceWidth x Device-Height pixel.
SaveToPNG(aFileName o aStream)		La vista come PNG.
SaveToSVG(aFileName o aStream)		La vista come SVG.
DeviceWidth, Device-Height	Integer	La dimensione dell'output in pixel.

Eventi

TsgcPlannerRenderer non ha eventi. Gli eventi OnItemChanging e OnChange dei dati vengono attivati come di consueto quando i dati cambiano.

Esempio: un Gantt come SVG e un mese scuro come PNG HiDPI

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcUICore_Theme, sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Scheduler, sgcPlanner_Renderer;

procedure ExportViews(aData: TsgcPlannerData; const aFolder: string);
var
  oRenderer: TsgcPlannerRenderer;
begin
  oRenderer := TsgcPlannerRenderer.Create(nil);
  try
    oRenderer.Data := aData;
    oRenderer.Width := 1200;
    oRenderer.Height := 700;
    // the Gantt with every summary open, as SVG
    oRenderer.View := prvGantt;
    oRenderer.GanttOptions.ShowCriticalPath := True;
    oRenderer.GanttView.ExpandAll;
    oRenderer.SaveToSVG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'gantt.svg');
    // the month of October in the dark theme, as a HiDPI PNG
    oRenderer.View := prvScheduler;
    oRenderer.Theme := utDark;
    oRenderer.Scale := 2;
    oRenderer.Date := EncodeDate(2026, 10, 1);
    oRenderer.SchedulerOptions.View := psvMonth;
    oRenderer.SaveToPNG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'month.png');
  finally
    oRenderer.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Architettura
- TsgcPlannerData
- TsgcVCLGantt

- Rendering senza finestra
- Temi

Dati condivisi

Ogni vista di sgcPlanner mostra un TsgcPlannerData. L'oggetto dati contiene tutto il planner: gli elementi, le risorse, gli stati, le dipendenze, il calendario lavorativo, ProjectStart e la selezione. Le viste non ne tengono alcuna copia, lo leggono, quindi il Gantt, la bacheca Kanban e lo Scheduler possono mostrare gli stessi elementi contemporaneamente e una modifica fatta in uno di essi, o nel codice, raggiunge tutti.

Che cosa contengono i dati

Parte	Contenuto
Items	TsgcPlannerItem: Id, Title, Start, Finish, AllDay, Status, Progress, Color, ParentId, Tags, Resources, Rank, Notes, Milestone, Manual, Constraint, ConstraintDate, le date della linea di base e la ricorrenza. Un elemento è un'attività nel Gantt, una scheda sulla bacheca e un evento nello Scheduler.
Resources	Persone o sale: Id, Name, Color e Initials. Un elemento indica le sue risorse per Id nel suo elenco Resources separato da virgole.
Statuses	Il flusso di lavoro: Id, Caption e Color. Sono le colonne della bacheca e possono colorare le barre e gli eventi.
Dependencies	I collegamenti tra gli elementi: FromId, ToId, Kind e Lag. Vedere Dipendenze.
Calendar	I giorni lavorativi, l'orario di lavoro e i giorni festivi. Vedere Calendario lavorativo.
ProjectStart, SelectedId	L'inizio del progetto per il motore di pianificazione e l'elemento selezionato di ogni vista con SyncSelection.

Un elemento si trova per Id con FindItem e IndexOfItem. ParentId costruisce l'albero delle attività: ChildrenOf('') restituisce le radici, e un elemento di riepilogo prende le sue date e il suo avanzamento dalle sue foglie con UpdateSummaries. DeleteItem rimuove i collegamenti dell'elemento e le sue occorrenze modificate, e sposta i suoi figli al suo genitore. MoveItem cambia lo stato e il rango di una scheda in una sola chiamata.

Notifiche di modifica

Ogni setter notifica. Tra BeginUpdate e EndUpdate le modifiche vengono raccolte, e dopo l'EndUpdate più esterno ogni listener riceve un TsgcPlannerChange:

Campo	Significato
Kinds	L'insieme delle modifiche: pckItems (un campo di un elemento), pckStructure (un elemento aggiunto o eliminato, un Id, un ParentId o l'ordine cambiato), pckResources, pckStatuses, pckDependencies, pckCalendar, pckSelection e pckSchedule (ProjectStart, oppure i risultati TotalSlack e Critical del motore).
ItemId	L'Id dell'elemento quando è cambiato esattamente un elemento, altrimenti vuoto.
Version	Un numero che aumenta a ogni modifica, tranne a una modifica della sola selezione. Due versioni uguali significano gli stessi dati.

Le viste sono listener. Una modifica della sola selezione ridisegna solo il loro overlay, qualsiasi altra modifica le reimposta al fotogramma successivo. Il vostro codice ascolta con l'evento OnChange o con AddListener, che accetta un numero qualsiasi di gestori; chiamate RemoveListener prima che l'oggetto proprietario di un gestore venga liberato. Un gestore che modifica di nuovo i dati avvia un altro giro di notifiche, e dopo 8 giri viene sollevato EsgcPlannerError, così due gestori che continuano a modificarsi a vicenda non bloccano l'applicazione.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Gantt_VCL, sgcPlanner_Kanban_VCL;

type
  TChangeLog = class
  public
    Lines: TStrings;
    procedure DataChanged(Sender: TObject; const aChange: TsgcPlannerChange);
  end;

procedure TChangeLog.DataChanged(Sender: TObject;
  const aChange: TsgcPlannerChange);
begin
  // one call per outermost EndUpdate, however many items changed
  if pckStructure in aChange.Kinds then
    Lines.Add('items added or removed')
  else if aChange.ItemId <> '' then
    Lines.Add('item ' + aChange.ItemId + ' changed')
  else if pckItems in aChange.Kinds then
    Lines.Add('several items changed');
end;

procedure StartAll(aData: TsgcPlannerData; aGantt: TsgcVCLGantt;
  aKanban: TsgcVCLKanban; aLog: TChangeLog);
var
  i: Integer;
begin
  // two views, one data object
  aGantt.Data := aData;
  aKanban.Data := aData;
  aData.AddListener(aLog.DataChanged);
  aData.BeginUpdate;
  try
    for i := 0 to aData.Items.Count - 1 do
      if aData.Items[i].Status = 'todo' then
        aData.Items[i].Status := 'doing';
  finally
    // the log, the Gantt and the board get one notification here
    aData.EndUpdate;
  end;
end;

procedure StopLog(aData: TsgcPlannerData; aLog: TChangeLog);
begin
  // remove a listener before the object it belongs to is freed
  aData.RemoveListener(aLog.DataChanged);
end;
```

Vedere anche

- Viste sincronizzate
- TsgcPlannerData
- Architettura

Viste sincronizzate

Collegate due o più viste allo stesso TsgcPlannerData e restano allineate. Una scheda trascinata in Done sulla bacheca viene subito disegnata con il colore Done nel Gantt e nello Scheduler, una barra spostata nel Gantt sposta l'evento nello Scheduler, e un evento creato nello Scheduler diventa una scheda. Ogni modifica viene confermata in un solo aggiornamento, quindi ogni vista si ridisegna una volta per rilascio.

Selezione condivisa

Con SyncSelection, che è True per impostazione predefinita, la selezione di una vista è il SelectedId dei dati. Fate clic su una barra e lo stesso elemento viene selezionato sulla bacheca e nello Scheduler. Con SyncSelection False la vista mantiene una selezione propria. Impostate SelectedId nel codice per selezionare un elemento in ogni vista sincronizzata. OnSelectionChange viene attivato per una selezione fatta nel controllo o, con SyncSelection, in un'altra vista degli stessi dati, ed è il punto in cui far scorrere le altre viste fino all'elemento con ScrollToItem.

Viste su più form

Mettete il TsgcPlannerData in un data module e assegnatelo alle viste di ogni form. Anche le viste di un form non visibile vengono aggiornate, e disegnano lo stato corrente quando vengono mostrate.

La stessa immagine fuori dal form

Le opzioni di una vista possono essere copiate in un TsgcPlannerRenderer con Assign, per esempio `Renderer.GanttOptions.Assign(VCLGantt1.GanttView)`, così un report mostra ciò che mostra il form. I controlli si salvano anche da soli come PNG e SVG. Vedere Rendering senza finestra.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Gantt_VCL, sgcPlanner_Scheduler_VCL;

type
  TSyncEvents = class
  public
    Gantt: TsgcVCLGantt;
    Scheduler: TsgcVCLScheduler;
    procedure GanttSelectionChange(Sender: TObject);
  end;

procedure TSyncEvents.GanttSelectionChange(Sender: TObject);
var
  oItem: TsgcPlannerItem;
begin
  // raised for a selection made in any view of the same data
  oItem := Gantt.Data.FindItem(Gantt.Data.SelectedId);
  if oItem = nil then
    Exit;
  Gantt.ScrollToItem(oItem.Id);
  // show the week of the item in the Scheduler, then the item itself
  Scheduler.Date := oItem.Start;
  Scheduler.ScrollToItem(oItem.Id);
end;

procedure SyncViews(aData: TsgcPlannerData; aEvents: TSyncEvents);
begin
  aEvents.Gantt.Data := aData;
```

```
  aEvents.Scheduler.Data := aData;
  aEvents.Gantt.SyncSelection := True;
  aEvents.Scheduler.SyncSelection := True;
  aEvents.Gantt.OnSelectionChange := aEvents.GanttSelectionChange;
  // a selection made in code reaches every view with SyncSelection
  aData.SelectedId := 'design';
end;
```

Vedere anche

- Dati condivisi
- Trascinamento
- Avvio rapido VCL

Calendario lavorativo

TsgcPlannerData.Calendar è il calendario lavorativo del planner: i giorni della settimana lavorati, l'orario di lavoro di una giornata e i giorni festivi. Le durate, i lag, gli spostamenti del Gantt e il motore di pianificazione contano minuti lavorativi su di esso, quindi un'attività di due giorni lavorativi che inizia di venerdì finisce lunedì sera.

Proprietà

Proprietà	Descrizione
WorkDays	I giorni lavorati della settimana, un insieme da pwdMonday a pwdSunday. Predefinito da lunedì a venerdì. Un insieme vuoto significa che ogni giorno è lavorativo.
WorkTime	L'orario di lavoro di un giorno lavorativo come al massimo 4 intervalli, `hh:nn-hh:nn` separati da virgole. Predefinito `08:00-12:00,13:00-17:00`. Un testo vuoto significa l'intera giornata. Un testo non valido solleva EsgcPlannerError, uno valido viene memorizzato in forma canonica.
Holidays	Date non lavorate, ciascuna con un Name. AddHoliday(Date, Name) ne aggiunge una. Un giorno festivo in un giorno di riposo viene ignorato.
FirstDayOfWeek	Il primo giorno di una settimana nello Scheduler e nelle tacche settimanali della scala temporale. Predefinito pwdMonday.

Aritmetica del tempo lavorativo

I metodi accettano e restituiscono un TsgcPlannerTime, il conteggio esatto dei minuti in Int64 del modello. sgcPlannerTimeOf e sgcPlannerDateTimeOf convertono da e verso TDateTime.

Metodo	Restituisce
IsWorkingDay(aTime), IsWorkingTime(aTime)	Se il giorno, o il minuto, è lavorato.
WorkingMinutesPerDay	I minuti lavorativi di un giorno lavorativo, 480 con il WorkTime predefinito.
NextWorkingTime(aTime), PrevWorkingTime(aTime)	Il primo minuto lavorativo a partire da aTime, o l'ultimo prima di esso.
AddWorkingMinutes(aTime, aMinutes)	L'ora dopo aMinutes minuti lavorativi. Un numero positivo restituisce la fine dell'ultimo minuto lavorativo, quindi lunedì 08:00 più 480 dà lunedì 17:00, non martedì 08:00. Un numero negativo va indietro e restituisce l'inizio dell'ultimo minuto.
WorkingMinutesBetween(aStart, aFinish)	I minuti lavorativi di [aStart, aFinish), negativi quando aFinish precede aStart.
GetNonWorkingIntervals(aStart, aFinish, aList)	Le notti, i giorni di riposo e i giorni festivi di un periodo, come li disegna la scala temporale.

Dove viene usato il calendario

- Il Gantt mostra le durate in tempo lavorativo (DurationUnit), mantiene la durata lavorativa di una barra spostata e ombreggia il tempo non lavorativo quando TimeScale.ShowNonWorking è True.
- Il Lag di una dipendenza è in minuti lavorativi, e il motore di pianificazione colloca ogni attività su tempo lavorativo. Vedere Pianificazione automatica.
- UpdateSummaries pondera l'avanzamento di ogni foglia in base alla sua durata lavorativa.
- La vista settimana lavorativa dello Scheduler mostra i giorni di WorkDays.

Una modifica del calendario notifica pckCalendar, così le viste si ridisegnano, e viene salvata con JSON e XML di MS Project.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Const, sgcPlanner_DateUtils, sgcPlanner_Data;

procedure SetupCalendar(aData: TsgcPlannerData);
begin
  // Monday to Thursday, two shifts and the company holidays
  aData.Calendar.WorkDays := [pwdMonday, pwdTuesday, pwdWednesday,
    pwdThursday];
  aData.Calendar.WorkTime := '07:00-13:00,14:00-16:00';
  aData.Calendar.Holidays.AddHoliday(EncodeDate(2026, 12, 8),
    'Immaculate Conception');
  aData.Calendar.Holidays.AddHoliday(EncodeDate(2026, 12, 25), 'Christmas');
end;

function PlanTask(aData: TsgcPlannerData; aItem: TsgcPlannerItem;
  aWorkDays: Integer): Int64;
var
  vStart: TsgcPlannerTime;
begin
  // the first working minute at or after the requested start
  vStart := aData.Calendar.NextWorkingTime(aItem.StartTime);
  aItem.StartTime := vStart;
  // whole working days, the holidays and the days off are skipped:
  // Monday 7 December 07:00 plus 3 days ends on Thursday 10 December 16:00
  aItem.FinishTime := aData.Calendar.AddWorkingMinutes(vStart,
    aWorkDays * aData.Calendar.WorkingMinutesPerDay);
  // 1440 working minutes in the example above
  Result := aData.Calendar.WorkingMinutesBetween(aItem.StartTime,
    aItem.FinishTime);
end;
```

Vedere anche

- Pianificazione automatica
- Dipendenze
- Scala temporale e zoom
- TsgcPlannerData

Ricorrenza

Edizione: Registered. Nell'edizione Community un elemento ricorrente viene mostrato una sola volta, al suo Start, e la sua regola viene conservata e salvata. Vedere Funzionalità per edizione.
Un elemento con una RecurrenceRule è una serie: si ripete alle date di una RRULE iCalendar (RFC 5545). Lo Scheduler mostra ogni occorrenza, GetOccurrences dei dati le restituisce per qualsiasi periodo, e i file iCalendar le importano e le esportano.

La regola

RecurrenceRule contiene il testo della regola, con o senza il prefisso `RRULE:`. Lo Start e il Finish dell'elemento sono la prima occorrenza, e ogni occorrenza ha la stessa durata.

Parte	Supporto
FREQ	DAILY, WEEKLY, MONTHLY o YEARLY.
INTERVAL	Ogni n periodi, per esempio ogni due settimane.
COUNT, UNTIL	Il numero di occorrenze, o l'ultima data. UNTIL accetta una data, una data e ora locale o una data e ora UTC.
BYDAY	Giorni della settimana, per esempio MO,WE,FR. Nelle regole MONTHLY e YEARLY un giorno può avere un ordinale da -5 a 5, quindi 2TU è il secondo martedì e -1FR l'ultimo venerdì. Con DAILY filtra i giorni.
BYMONTH, BYMONTHDAY	I mesi dell'anno, e un giorno del mese (MONTHLY e YEARLY). Una regola YEARLY con BYDAY richiede BYMONTH.
WKST	Il primo giorno della settimana della regola.

La prima occorrenza è sempre lo Start dell'elemento e conta per COUNT. Una regola non valida fa mostrare l'elemento una sola volta. Per controllare una regola digitata da un utente, chiamate TryParse di TsgcPlannerRecurrence, che restituisce False e il motivo.

Eccezioni e occorrenze modificate

- **RecurrenceExceptions** è un elenco, separato da virgole, di date o di date e ore ISO. Una data rimuove le occorrenze di quell'intero giorno, una data e ora l'occorrenza che inizia a quel minuto. Un'occorrenza rimossa conta comunque per COUNT.
- Un'**occorrenza modificata** è un elemento a sé con RecurrenceParentId impostato sull'Id della serie e RecurrenceDate impostato sull'inizio dell'occorrenza che sostituisce. Può avere altri orari, un altro titolo o altre risorse, e l'occorrenza generata di quella data non viene più mostrata.
- DeleteItem di una serie elimina anche le sue occorrenze modificate.

Modifica nello Scheduler

Un rilascio su un'occorrenza generata attiva OnRecurrenceEdit con la serie, l'occorrenza e un ambito: prsOccurrence (predefinito) crea un'occorrenza modificata, prsSeries sposta l'intera serie della stessa quantità e prsCancel annulla il rilascio. Il tasto Canc su un'occorrenza attiva OnRecurrenceDelete con gli stessi ambiti: prsOccurrence (predefinito) rimuove solo quell'occorrenza, aggiungendo la sua data alle eccezioni della serie ed eliminandola se è un'occorrenza modificata, e prsSeries elimina l'intera serie.
Il motore di pianificazione mantiene le date di una serie e delle sue occorrenze modificate. La bacheca Kanban non mostra le occorrenze modificate come schede.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_DateUtils, sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Recurrence;

const
  CS_RULE = 'FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2;BYDAY=TU;UNTIL=20261231';

function CheckRule(const aRule: string; out aReason: string): Boolean;
var
  oRule: TsgcPlannerRecurrence;
begin
  // validate a rule typed by the user before it is stored
  oRule := TsgcPlannerRecurrence.Create;
  try
    Result := oRule.TryParse(aRule, aReason);
  finally
    oRule.Free;
  end;
end;

procedure AddTeamSync(aData: TsgcPlannerData);
var
  oSeries, oMoved: TsgcPlannerItem;
  vReason: string;
begin
  if not CheckRule(CS_RULE, vReason) then
    raise Exception.Create(vReason);
  aData.BeginUpdate;
  try
    // every second Tuesday at 10:00 until the end of the year
    oSeries := aData.AddItem('sync');
    oSeries.Title := 'Team sync';
    oSeries.Start := EncodeDate(2026, 10, 6) + EncodeTime(10, 0, 0, 0);
    oSeries.Finish := EncodeDate(2026, 10, 6) + EncodeTime(11, 0, 0, 0);
    oSeries.RecurrenceRule := CS_RULE;
    // no meeting on 3 November
    oSeries.RecurrenceExceptions := '2026-11-03';
    // the meeting of 17 November moves to the afternoon
    oMoved := aData.AddItem('sync-1117');
    oMoved.Title := 'Team sync (afternoon)';
    oMoved.RecurrenceParentId := 'sync';
    oMoved.RecurrenceDate := EncodeDate(2026, 11, 17) + EncodeTime(10, 0, 0, 0);
    oMoved.Start := EncodeDate(2026, 11, 17) + EncodeTime(16, 0, 0, 0);
    oMoved.Finish := EncodeDate(2026, 11, 17) + EncodeTime(17, 0, 0, 0);
  finally
    aData.EndUpdate;
  end;
end;

function MeetingsOfQuarter(aData: TsgcPlannerData): Integer;
var
  vList: TsgcPlannerOccurrenceArray;
begin
  // 6: seven Tuesdays, minus 3 November, with 17 November at 16:00
  Result := aData.GetOccurrences(sgcPlannerEncodeDate(2026, 10, 1),
    sgcPlannerEncodeDate(2027, 1, 1), vList);
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLScheduler
- iCalendar
- TsgcPlannerData

- Calendario lavorativo

Scala temporale e zoom

Il Gantt e la Timeline delle risorse dello Scheduler disegnano il tempo su un asse orizzontale descritto da un TsgcPlannerTimeScale, la proprietà TimeScale del controllo (GanttOptions.TimeScale e SchedulerOptions.TimeScale sul renderer). Mappa il tempo in pixel, disegna due livelli di tacche con etichette, ombreggia il tempo non lavorativo e aggancia i trascinamenti.

Livelli di zoom

Zoom	Tacca minore	Tacca maggiore	Larghezza predefinita	Etichette (minore, maggiore)
pz5Minutes	5 minuti	ora	20	`nn` , `ddd d mmm t`
pz15Minutes	15 minuti	ora	30	`nn` , `ddd d mmm t`
pzHours	ora	giorno	40	`hh` , `dddd d mmmm yyyy`
pzDays (predefinito)	giorno	settimana	32	`d` , `d mmm yyyy`
pzWeeks	settimana	mese	56	`d mmm` , `mmmm yyyy`
pzMonths	mese	anno	60	`mmm` , `yyyy`
pzQuarters	trimestre	anno	60	`"Q"q` , `yyyy`
pzYears	anno	decennio	60	`yyyy` , `yyyy`

L'asse è lineare nel tempo. Agli zoom ampi un mese conta 30 giorni, un trimestre 91 e un anno 365, quindi le tacche di mesi di lunghezza diversa hanno larghezze leggermente diverse.

Proprietà

Proprietà	Descrizione
Zoom	Il livello di zoom. Predefinito pzDays.
TickWidth	La larghezza di una tacca minore in DIP. 0 (predefinito) è la larghezza dello zoom nella tabella sopra.
Origin	L'ora a X = 0 dell'asse.
Snap	Il passo di uno spostamento o di un ridimensionamento: psTick (predefinito, la tacca minore fino a pzDays e giorni interi agli zoom più ampi), psNone, ps5Min, ps15Min, psHour o psDay.
ShowNonWorking	Ombreggia le notti, i giorni di riposo e i giorni festivi del calendario lavorativo. Predefinito True.
MajorFormat, MinorFormat	Le etichette dei due livelli. Vuoto usa i formati della tabella sopra.

I token di formato non distinguono maiuscole e minuscole: `yyyy` e `yy` per l'anno, `q` per il trimestre, da `m` a `mmmm` per il mese, da `d` a `dddd` per il giorno, `w` e `ww` per la settimana ISO 8601, `h` e `hh` per l'ora da 0 a 23, `n` e `nn` per i minuti e `t` per l'ora sull'orologio della lingua. Il testo tra apici singoli o doppi viene copiato così com'è. I nomi provengono da sgcPlannerLocale.

Zoom

- ZoomIn e ZoomOut del Gantt vanno di un livello più fine o più ampio e restituiscono False alla fine dell'intervallo. ZoomToFit sceglie lo zoom che mostra l'intero progetto nella larghezza del diagramma.
- Ctrl e la rotellina del mouse fanno lo zoom del Gantt e della Timeline sulla posizione del mouse, così l'ora sotto il cursore resta ferma. Nelle viste giornaliera, settimana lavorativa e settimanale dello Scheduler cambiano invece l'altezza degli slot.
- ScrollToTime(aTime) fa scorrere l'asse fino a un'ora.

Nella Timeline delle risorse il periodo segue lo zoom: un giorno fino a pzHours, 4 settimane con pzDays, 3 mesi con pzWeeks, un anno con pzMonths, 3 anni con pzQuarters e un decennio con pzYears.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_TimeScale, sgcPlanner_Gantt_VCL;

procedure SetupTimeScale(aGantt: TsgcVCLGantt);
begin
  // one minor tick per week, 80 DIPs wide
  aGantt.TimeScale.Zoom := pzWeeks;
  aGantt.TimeScale.TickWidth := 80;
  // the month above, the ISO week number below
  aGantt.TimeScale.MajorFormat := 'mmmm yyyy';
  aGantt.TimeScale.MinorFormat := '"W"ww';
  // a move or a resize snaps to whole days
  aGantt.TimeScale.Snap := psDay;
  aGantt.TimeScale.ShowNonWorking := True;
  aGantt.ScrollToTime(Date);
end;

procedure ZoomClick(aGantt: TsgcVCLGantt; aZoomIn: Boolean);
begin
  // False when the zoom is already at the end of the range
  if aZoomIn then
    aGantt.ZoomIn
  else
    aGantt.ZoomOut;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLGantt
- TsgcVCLScheduler
- Calendario lavorativo
- Trascinamento

Trascinamento

Ogni vista modifica i dati con il mouse, una penna o un dito. Un trascinamento inizia dopo che il puntatore si è spostato di 4 DIP, mostra un'anteprima mentre è in corso, fa scorrere la vista quando raggiunge un bordo e conferma la modifica al rilascio del pulsante. Esc o un secondo pulsante lo annulla.

I trascinamenti di ogni vista

View	Trascinamenti
Scheduler	Trascinate su uno slot vuoto per creare un evento (OnItemCreate fornisce il titolo o lo rifiuta). Spostate un evento in un altro orario, un altro giorno o un'altra colonna di risorsa, e ridimensionatelo dal bordo superiore o inferiore. Spostamenti e ridimensionamenti si agganciano a Options.SlotMinutes. Nella fascia dell'intera giornata e nella vista mensile si creano e si spostano giorni interi. Nella Timeline una barra si sposta in un altro orario o in un'altra riga di risorsa e si ridimensiona sulla scala.
Gantt	Spostate una barra, ridimensionatene l'inizio o la fine, trascinate l'avanzamento nella metà inferiore della barra, tracciate un collegamento da appena fuori l'estremità di una barra a un'altra barra (Registered) e trascinate il divisore tra l'albero delle attività e il diagramma. Uno spostamento mantiene la durata lavorativa dell'attività.
Kanban	Spostate una scheda in un'altra posizione, un'altra colonna o un'altra corsia, oppure riordinate le schede di una colonna.

Consentire e rifiutare

Impostazione	Effetto
ReadOnly	Disattiva ogni trascinamento e il tasto Canc del controllo.
DragOptions	I trascinamenti che il controllo consente: pdoCreate, pdoMove, pdoResize, pdoProgress, pdoLink e pdoReorder. Predefinito tutti. Sulla bacheca, pdoReorder senza pdoMove mantiene ogni scheda nella sua colonna.
OnItemChanging (dati)	Attivato una volta per rilascio, in qualsiasi vista, con l'elemento e i campi che stanno per cambiare. Impostate aAccept su False per rifiutare la modifica. È l'unico punto per una regola che deve valere in ogni vista.
OnCardMoving (Kanban)	Attivato prima di OnItemChanging con lo stato e la corsia di destinazione.
OnItemCreate (Scheduler)	Attivato per un nuovo evento, con il suo inizio, la sua fine e la sua risorsa.
OnLinkCreating (Gantt)	Attivato per un nuovo collegamento. Può cambiare il tipo o rifiutare il collegamento.
OnRecurrenceEdit (Scheduler)	Attivato per un rilascio su un'occorrenza di una serie. Vedere Ricorrenza.
WIPMode pwmBlock (Kanban)	Impedisce a una scheda di entrare in una colonna che ha raggiunto il suo limite WIP. Vedere Corsie e limiti WIP.

Che cosa fa un rilascio

Un rilascio è un solo BeginUpdate e EndUpdate sui dati, quindi ogni vista si ridisegna una volta. Uno spostamento o un ridimensionamento dell'inizio nel Gantt imposta anche il vincolo dell'attività a pcSNET alla nuova data, a meno che l'attività sia Manual, così una pianificazione successiva la mantiene lì; con AutoSchedule il motore viene eseguito dopo il rilascio. Quando l'elemento ha un genitore, il suo riepilogo viene aggiornato.

Tastiera e touch

Il tasto Canc attiva OnItemDelete per l'elemento selezionato e lo elimina quando aAccept resta True. Sulla bacheca SelectNextCard sposta la selezione con le frecce, Home e Fine. L'input touch arriva come input del mouse, quindi un dito trascina come un mouse.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_View, sgcPlanner_Gantt_VCL,
  sgcPlanner_Kanban_VCL, sgcPlanner_Scheduler_VCL;

type
  TDragRules = class
  public
    FrozenUntil: TDateTime;
    procedure ItemChanging(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
      const aFields: TsgcPlannerItemFields; var aAccept: Boolean);
  end;

procedure TDragRules.ItemChanging(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
  const aFields: TsgcPlannerItemFields; var aAccept: Boolean);
begin
  // work that started before FrozenUntil keeps its dates, in every view
  if ((pifStart in aFields) or (pifFinish in aFields)) and
    (aItem.Start < FrozenUntil) then
    aAccept := False;
end;

procedure ApplyRole(aData: TsgcPlannerData; aGantt: TsgcVCLGantt;
  aKanban: TsgcVCLKanban; aScheduler: TsgcVCLScheduler; aManager: Boolean;
  aRules: TDragRules);
begin
  aData.OnItemChanging := aRules.ItemChanging;
  if aManager then
  begin
    aGantt.DragOptions := [pdoMove, pdoResize, pdoProgress, pdoLink];
    aKanban.DragOptions := [pdoMove, pdoReorder];
    aScheduler.DragOptions := [pdoCreate, pdoMove, pdoResize];
  end
  else
  begin
    // a team member sees the plan, orders the cards of a column
    // and moves meetings, but creates and resizes nothing
    aGantt.ReadOnly := True;
    aKanban.DragOptions := [pdoReorder];
    aScheduler.DragOptions := [pdoMove];
  end;
end;
```

Vedere anche

- Viste sincronizzate
- TsgcVCLGantt

- TsgcVCLKanban
- TsgcVCLScheduler

Dependencies

Una dipendenza collega due elementi: il successore (ToId) attende il predecessore (FromId). I collegamenti sono memorizzati in Dependencies di TsgcPlannerData in ogni edizione e salvati con JSON e XML di MS Project. Il Gantt li disegna come frecce, permette all'utente di tracciarli con il mouse e li usa per pianificare le attività nell'edizione Registered.

Tipi e lag

Tipo	Significato
pdkFS (predefinito)	Fine-inizio: il successore inizia quando il predecessore finisce.
pdkSS	Inizio-inizio: il successore inizia quando il predecessore inizia.
pdkFF	Fine-fine: il successore finisce quando il predecessore finisce.
pdkSF	Inizio-fine: il successore finisce quando il predecessore inizia.

Il lag è in minuti lavorativi del calendario lavorativo, aggiunti al limite. Un lag negativo è un anticipo, quindi il successore si sovrappone al predecessore. AddDependency(FromId, ToId, Kind, Lag) aggiunge un collegamento in una sola chiamata.

Nel Gantt

- ShowDependencies disegna ogni collegamento come una freccia a gomito tra le barre visibili. I collegamenti del percorso critico usano il colore Critical.
- Trascinate da appena fuori l'inizio o la fine di una barra e rilasciate su un'altra barra per creare un collegamento. Le estremità scelte determinano il tipo. OnLinkCreating può cambiare il tipo o rifiutare il collegamento. Un collegamento all'elemento stesso, tra un elemento e il suo antenato o discendente, o uno già esistente viene rifiutato.
- Un collegamento su un'attività di riepilogo si applica a ogni attività foglia sottostante quando il piano viene pianificato.

Mantenere coerenti i collegamenti

DeleteItem rimuove i collegamenti dell'elemento eliminato. Il cambio di un Id non rinomina i collegamenti che lo usano, quindi cambiate FromId e ToId di quei collegamenti nello stesso aggiornamento. I collegamenti con un FromId o un ToId sconosciuto vengono mantenuti ma ignorati dal motore e non disegnati. Un ciclo di collegamenti viene segnalato dal motore. Vedere Pianificazione automatica.
La sorgente DataSet legge i collegamenti da una tabella propria (DependencyDataSet) o da un elenco di predecessori separati da virgole nella tabella delle attività (DependsOnField). Vedere Collegamento DataSet.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_View, sgcPlanner_Gantt_VCL;

procedure LinkTasks(aData: TsgcPlannerData);
begin
  aData.BeginUpdate;
  try
    // Build starts when Design finishes
```

```
    aData.Dependencies.AddDependency('design', 'build', pdkFS, 0);
    // Test starts one working day after Build starts
    aData.Dependencies.AddDependency('build', 'test', pdkSS,
      aData.Calendar.WorkingMinutesPerDay);
    // Docs finish two working hours after Test finishes
    aData.Dependencies.AddDependency('test', 'docs', pdkFF, 120);
    // a negative lag is a lead: Review starts 4 working hours
    // before Build finishes
    aData.Dependencies.AddDependency('build', 'review', pdkFS, -240);
  finally
    aData.EndUpdate;
  end;
end;

function Predecessors(aData: TsgcPlannerData; const aId: string;
  aList: TStrings): Integer;
var
  i: Integer;
begin
  aList.Clear;
  for i := 0 to aData.Dependencies.Count - 1 do
    if aData.Dependencies[i].ToId = aId then
      aList.Add(aData.Dependencies[i].FromId);
  Result := aList.Count;
end;

procedure ShowLinks(aGantt: TsgcVCLGantt);
begin
  // Registered edition: arrows between the bars and drag to link
  aGantt.ShowDependencies := True;
  aGantt.DragOptions := aGantt.DragOptions + [pdoLink];
end;
```

Vedere anche

- Pianificazione automatica
- Percorso critico
- TsgcVCLGantt
- XML di MS Project

Pianificazione automatica

Edizione: Registered. Nell'edizione Community Schedule e SetBaseline del Gantt sollevano EsgcPlannerError, AutoSchedule non ha effetto e l'unit del motore non è inclusa. Vedere Funzionalità per edizione.
Il motore di pianificazione, TsgcPlannerScheduleEngine di sgcPlanner_AutoSchedule, colloca le attività il prima possibile sul calendario lavorativo dopo i loro predecessori, calcola il margine di ogni attività e contrassegna il percorso critico. Il Gantt lo esegue con Schedule, o dopo ogni modifica quando AutoSchedule è True, e il vostro codice può eseguirlo su un TsgcPlannerData senza alcuna vista, per esempio in un servizio.

Le regole

- Un'attività foglia mantiene la sua durata lavorativa, i minuti lavorativi tra il suo Start e il suo Finish, e inizia al primo minuto lavorativo pari o successivo al più tardo tra l'inizio del progetto, la sua data di vincolo e i limiti delle sue dipendenze.
- L'inizio del progetto è ProjectStart dei dati, oppure il Start più anticipato delle attività foglia quando ProjectStart non è impostato.
- Il vincolo pcSNET con una ConstraintDate significa inizio non prima di quella data. pcASAP, il valore predefinito, non ha una data. Lo spostamento di una barra nel Gantt imposta pcSNET alla nuova data, così la pianificazione successiva mantiene l'attività dove è stata messa.
- Un'attività Manual, un elemento ricorrente e ogni attività di un ciclo di dipendenze mantengono le loro date, e continuano a guidare i loro successori.
- Un'attività senza minuti lavorativi è una pietra miliare e si colloca esattamente sul suo limite.
- Un'attività di riepilogo prende l'inizio più anticipato e la fine più tardiva delle sue foglie. Un collegamento su un riepilogo si applica a ciascuna delle sue foglie.

Eseguirlo

Membro	Descrizione
Gantt.Schedule	Esegue il motore sui dati del Gantt. Restituisce False quando è stato trovato un ciclo.
Gantt.AutoSchedule	Esegue il motore dopo ogni modifica fatta nel Gantt: uno spostamento, un ridimensionamento e un nuovo collegamento. Le modifiche fatte nel codice o in un'altra vista non lo eseguono, quindi chiamate Schedule dopo di esse.
Gantt.OnScheduleError, Engine.OnScheduleError	Attivato dopo l'aggiornamento quando i collegamenti formano un ciclo, con il messaggio e gli Id delle attività del ciclo. Le altre attività vengono comunque pianificate.
Engine.Schedule(aData), Engine.CycleIds	Lo stesso passaggio senza vista, e gli Id dell'ultimo ciclo trovato.

Tutte le date e tutti i risultati vengono scritti in un solo aggiornamento: pckItems per le date e pckSchedule per il margine e i flag critici. Un passaggio che non cambia nulla non notifica nulla. Su una macchina di sviluppo 10.000 attività con 15.000 collegamenti e 30 giorni festivi vengono pianificate in circa 11 ms (Win64).

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_AutoSchedule;

type
  TScheduleLog = class
  public
```

```
    Errors: TStrings;
    procedure ScheduleError(Sender: TObject; const aError: string;
      aCycleIds: TStrings);
  end;

procedure TScheduleLog.ScheduleError(Sender: TObject; const aError: string;
  aCycleIds: TStrings);
begin
  // the tasks of the cycle keep their dates, the others are scheduled
  Errors.Add(aError);
end;

function ScheduleProject(aData: TsgcPlannerData; aLog: TScheduleLog): Boolean;
var
  oEngine: TsgcPlannerScheduleEngine;
  oItem: TsgcPlannerItem;
begin
  aData.ProjectStart := EncodeDate(2026, 10, 5) + EncodeTime(8, 0, 0, 0);
  // the venue is free from 19 October: Setup starts no earlier
  oItem := aData.FindItem('setup');
  if oItem <> nil then
  begin
    oItem.Constraint := pcSNET;
    oItem.ConstraintDate := EncodeDate(2026, 10, 19) + EncodeTime(8, 0, 0, 0);
  end;
  // the launch date is fixed: the engine never moves a Manual task
  oItem := aData.FindItem('launch');
  if oItem <> nil then
    oItem.Manual := True;
  // a scheduler without any view, for a service or a unit test
  oEngine := TsgcPlannerScheduleEngine.Create;
  try
    oEngine.OnScheduleError := aLog.ScheduleError;
    // False when the links form a cycle
    Result := oEngine.Schedule(aData);
  finally
    oEngine.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Dipendenze
- Percorso critico
- Linee di base
- Calendario lavorativo

Percorso critico

Edizione: Registered. Nell'edizione Community ShowCriticalPath non ha effetto e il motore che calcola il margine non è incluso. Vedere Funzionalità per edizione.
Il percorso critico è la catena di attività che stabilisce la fine del progetto: un ritardo di una qualsiasi di esse ritarda la fine. Il motore di pianificazione lo trova a ogni passaggio.

Margine

- Dopo il passaggio in avanti, un passaggio all'indietro dalla fine del progetto, la fine più tardiva di tutte le attività foglia, dà **TotalSlack**: i minuti lavorativi di cui un'attività può slittare senza spostare la fine del progetto. È il minore tra il margine di inizio e il margine di fine.
- **Critical** è True quando TotalSlack è 0 o meno. Il margine è negativo quando un'attività che mantiene le sue date (Manual o ricorrente) viola una dipendenza.
- Un'attività di riepilogo prende il margine minore delle sue foglie ed è critica quando lo è una di esse. Le attività di un ciclo non hanno margine e non sono mai critiche.

TotalSlack e Critical sono risultati di sola lettura. Non vengono salvati nel JSON, quindi eseguite Schedule dopo aver caricato un progetto.

Mostrarla

Impostate ShowCriticalPath del Gantt a True: le barre e i collegamenti delle attività critiche vengono disegnati con il colore Critical del tema, che Colors.Critical sostituisce. Eseguite Schedule, o impostate AutoSchedule, perché i risultati siano aggiornati.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_AutoSchedule, sgcPlanner_Gantt_VCL;

procedure ListCriticalPath(aData: TsgcPlannerData; aList: TStrings);
var
  i: Integer;
  oItem: TsgcPlannerItem;
  oEngine: TsgcPlannerScheduleEngine;
begin
  // TotalSlack and Critical are results of the engine
  oEngine := TsgcPlannerScheduleEngine.Create;
  try
    oEngine.Schedule(aData);
  finally
    oEngine.Free;
  end;
  aList.Clear;
  for i := 0 to aData.Items.Count - 1 do
  begin
    oItem := aData.Items[i];
    if oItem.IsSummary then
      Continue;
    if oItem.Critical then
      aList.Add(oItem.Title + ': critical')
    else
      // the slack is in working minutes
      aList.Add(oItem.Title + ': ' + IntToStr(oItem.TotalSlack div 60) +
        ' working hours of slack');
  end;
end;
```

```
procedure HighlightCriticalPath(aGantt: TsgcVCLGantt);
begin
  aGantt.ShowCriticalPath := True;
  // the critical bars and links, 0 keeps the colour of the theme
  aGantt.Colors.Critical := $FFC62828;
end;
```

Vedere anche

- Pianificazione automatica
- Dipendenze
- Linee di base
- TsgcVCLGantt

Linee di base

Edizione: Registered. Nell'edizione Community BaselineStart e BaselineFinish vengono memorizzati e salvati, ShowBaseline non ha effetto e SetBaseline del Gantt solleva EsgcPlannerError. Vedere Funzionalità per edizione.
Una linea di base è una copia salvata del piano. Ogni elemento ha BaselineStart e BaselineFinish accanto al suo Start e al suo Finish, e il Gantt disegna la linea di base come una barra sottile sotto la barra corrente, così un'attività in ritardo si vede a colpo d'occhio.

Impostare la linea di base

- SetBaseline del Gantt copia Start e Finish di ogni elemento nelle sue date di linea di base, in un solo aggiornamento.
- Senza una vista, SetBaseline e ClearBaseline di TsgcPlannerScheduleEngine fanno lo stesso su un TsgcPlannerData. ClearBaseline riporta le date della linea di base a 0, che significa non impostata.
- Le date della linea di base sono proprietà ordinarie, quindi il vostro codice può impostare la linea di base di una sola attività, oppure tenere diverse linee di base proprie e copiarne una.

Mostrarla

Impostate ShowBaseline del Gantt a True. Le righe degli elementi con una linea di base disegnano la barra corrente nella parte alta della riga e la linea di base sotto di essa. Confrontate le date nel codice con WorkingMinutesBetween del calendario per riportare lo scostamento in tempo lavorativo.

File

Il JSON salva le date della linea di base. L'XML di MS Project legge e scrive la linea di base numero 0, e iCalendar le conserva in X-SGC-BASELINE-START e X-SGC-BASELINE-FINISH.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_AutoSchedule, sgcPlanner_Gantt_VCL;

procedure ApprovePlan(aGantt: TsgcVCLGantt);
begin
  // BaselineStart and BaselineFinish of every item take its Start and Finish
  aGantt.SetBaseline;
  aGantt.ShowBaseline := True;
end;

function SlipInWorkingHours(aData: TsgcPlannerData;
  aItem: TsgcPlannerItem): Int64;
begin
  // later than the plan is positive, earlier is negative
  if aItem.BaselineFinishTime = 0 then
    Result := 0
  else
    Result := aData.Calendar.WorkingMinutesBetween(aItem.BaselineFinishTime,
      aItem.FinishTime) div 60;
end;

procedure RebaseWithoutGantt(aData: TsgcPlannerData);
var
  oEngine: TsgcPlannerScheduleEngine;
begin
  oEngine := TsgcPlannerScheduleEngine.Create;
```

```
  try
    // ClearBaseline sets both baseline dates of every item back to 0
    oEngine.ClearBaseline(aData);
    oEngine.Schedule(aData);
    oEngine.SetBaseline(aData);
  finally
    oEngine.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Pianificazione automatica
- Percorso critico
- TsgcVCLGantt
- XML di MS Project

Corsie e limiti WIP

Edizione: Registered. Nell'edizione Community SwimlaneBy si comporta come pslNone e WIPLimit non mostra alcun badge e non blocca mai una scheda. Colonne, larghezze e riduzione funzionano in ogni edizione. Vedere Funzionalità per edizione.
La bacheca Kanban mostra gli elementi come schede in colonne. Le corsie dividono la bacheca in fasce orizzontali, e i limiti WIP pongono un tetto al lavoro in corso di una colonna.

Columns

Proprietà	Descrizione
ColumnSource	pkcStatuses (predefinito): una colonna per stato dei dati, nel loro ordine. pkcList: solo le colonne di Columns.
Columns	Voci con StatusId, Caption, Color, Width, WIPLimit e Collapsed. Con pkcStatuses una voce con lo StatusId di uno stato aggiunge le sue impostazioni a quella colonna. AddColumn(StatusId, Caption, WIPLimit) ne aggiunge una.
ShowUnknownColumn	Mostra in un'ultima colonna le schede il cui stato non corrisponde ad alcuna colonna. Non è possibile rilasciarvi una scheda.

Un elemento di riepilogo e un'occorrenza modificata non vengono mostrati come schede. Le schede di una colonna sono ordinate per Rank, poi per il loro ordine nei dati. CollapseColumn e ExpandColumn, o il chevron dell'intestazione della colonna, ripiegano una colonna in una stretta guida, e OnColumnCollapse lo segnala.

Corsie

SwimlaneBy	Corsie	Un rilascio su un'altra corsia
pslNone (predefinito)	Nessuna corsia.	Non possibile.
pslResource	Una corsia per risorsa. Una scheda va nella corsia della sua prima risorsa.	Sostituisce la prima risorsa della scheda.
pslParent	Una corsia per genitore di una scheda, nell'ordine dei dati.	Imposta ParentId della scheda.
pslTag	Una corsia per primo tag di una scheda, in ordine.	Non possibile.
pslEvent	Le corsie che OnGetSwimlane restituisce come chiave e didascalia, in ordine di comparsa. Senza un gestore si comporta come pslNone.	Non possibile.

Le schede senza una corsia vanno in una corsia alla fine.

Limiti WIP

- WIPLimit di una voce di colonna è il maggior numero di schede che la colonna dovrebbe contenere, contate su tutte le corsie. 0 significa nessun limite.

- Il badge dell'intestazione mostra il conteggio, il conteggio e il limite sotto il limite, un badge ambra al limite e un badge rosso oltre.
- WIPMode pwmWarn (predefinito) si limita a contrassegnare la colonna. pwmBlock rifiuta una scheda che entrerebbe in una colonna al suo limite, mentre le schede già nella colonna possono ancora essere riordinate.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Kanban, sgcPlanner_Kanban_VCL;

type
  TBoardEvents = class
  public
    procedure GetSwimlane(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
      var aKey, aCaption: string);
  end;

function HasTag(aItem: TsgcPlannerItem; const aTag: string): Boolean;
var
  i: Integer;
begin
  Result := False;
  for i := 0 to aItem.TagCount - 1 do
    if SameText(aItem.TagAt(i), aTag) then
      Result := True;
end;

procedure TBoardEvents.GetSwimlane(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
  var aKey, aCaption: string);
begin
  // an expedite lane above the standard work
  if HasTag(aItem, 'urgent') then
  begin
    aKey := 'expedite';
    aCaption := 'Expedite';
  end
  else
  begin
    aKey := 'standard';
    aCaption := 'Standard';
  end;
end;

procedure SetupBoard(aKanban: TsgcVCLKanban; aEvents: TBoardEvents);
begin
  aKanban.ColumnSource := pkcStatuses;
  // In progress holds 2 cards across all lanes, Review 1
  aKanban.Columns.AddColumn('doing', '', 2);
  aKanban.Columns.AddColumn('review', 'Code review', 1);
  // a card dropped on a full column goes back where it was
  aKanban.WIPMode := pwmBlock;
  aKanban.SwimlaneBy := pslEvent;
  aKanban.OnGetSwimlane := aEvents.GetSwimlane;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLKanban
- Trascinamento
- Temi
- TsgcFMXKanban

Collegamento DataSet

TsgcPlannerSource_DataSet collega un TsgcPlannerData a dei TDataSet: qualsiasi dataset dell'unit DB, come FireDAC, TClientDataSet, dbExpress o un dataset di terze parti. Carica gli elementi, le risorse e le dipendenze, segue le modifiche dei dataset e riscrive le modifiche delle viste. Usa solo l'unit DB, quindi funziona in VCL, in FireMonkey e nelle applicazioni console, in ogni edizione.

Dataset e mappe dei campi

Dataset	Mappa dei campi	Nomi dei campi predefiniti
DataSet	ItemFields	Id, Title, Start, Finish, AllDay, Status, Progress, Color, ParentId, Tags, Resources, Rank, Notes, RecurrenceRule e DependsOn.
ResourceDataSet	ResourceFields	Id, Name, Color e Initials.
DependencyDataSet	DependencyFields	FromId, ToId, Kind e Lag.

Un nome di campo vuoto o non trovato nel dataset viene ignorato, quindi una tabella mappa solo i campi che ha. Le date vengono lette da campi data e ora, da campi numerici o da testo ISO 8601; i booleani da campi booleani, numeri o testo come Y o True; i colori da numeri ARGB o da testo come #RRGGBB. Un Finish nullo dà Finish = Start, oppure la mezzanotte successiva per un elemento di un'intera giornata. Il Kind di una dipendenza è FS, SS, FF o SF, e il suo Lag è in minuti lavorativi. Senza un DependencyDataSet, il campo DependsOn può contenere gli Id, separati da virgole, dei predecessori di un'attività, letti come collegamenti fine-inizio. OnLoadItem viene attivato per ogni record dopo la copia dei campi mappati, per riempire altre proprietà dell'elemento.

Caricamento e aggiornamenti dal vivo

Active a True carica ogni dataset aperto in un solo aggiornamento, quindi le viste collegate si ridisegnano una volta; 10.000 righe si caricano in circa 26 ms su Win64. Con LiveUpdates, una modifica o un inserimento confermato aggiorna o aggiunge quel solo elemento, e una variazione del numero di record (un'eliminazione, un filtro o un aggiornamento) sincronizza gli elementi per Id. Lo scorrimento e le modifiche non confermate non cambiano nulla. Load e Refresh ricaricano a mano.

Riscrittura

Con WriteBack, True per impostazione predefinita, una modifica dei dati, fatta in una vista o nel codice, viene confermata nel record trovato con Locate sul campo Id: vengono assegnati solo i campi mappati modificati. Un nuovo elemento aggiunge un record, un elemento eliminato elimina il suo record, e i collegamenti nuovi o rimossi vengono scritti nel DependencyDataSet o nell'elenco DependsOn. Finché il dataset è in stato di modifica o inserimento non viene scritto nulla; le modifiche in sospeso vengono scritte quando torna allo stato di navigazione. Le risorse, i campi calcolati, i campi di ricerca e i campi di sola lettura non vengono mai scritti. Una scrittura non torna mai indietro come nuovo caricamento.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, DB, DBClient,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Source_DataSet;

function CreateTaskTable(aOwner: TComponent): TClientDataSet;
```

```
begin
  // the default field names: Id, Title, Start, Finish, Status, DependsOn
  Result := TClientDataSet.Create(aOwner);
  Result.FieldDefs.Add('Id', ftString, 20);
  Result.FieldDefs.Add('Title', ftString, 100);
  Result.FieldDefs.Add('Start', ftDateTime);
  Result.FieldDefs.Add('Finish', ftDateTime);
  Result.FieldDefs.Add('Status', ftString, 20);
  Result.FieldDefs.Add('DependsOn', ftString, 200);
  Result.CreateDataSet;
  Result.AppendRecord(['design', 'Design', EncodeDate(2026, 10, 5),
    EncodeDate(2026, 10, 8), 'done', '']);
  Result.AppendRecord(['build', 'Build', EncodeDate(2026, 10, 8),
    EncodeDate(2026, 10, 15), 'doing', 'design']);
end;

procedure BindTable(aSource: TsgcPlannerSource_DataSet;
  aData: TsgcPlannerData; aTasks: TDataSet);
begin
  aSource.Data := aData;
  aSource.DataSet := aTasks;
  // no link table: DependsOn holds the ids of the predecessors (FS links)
  aSource.LiveUpdates := True;
  aSource.WriteBack := True;
  aSource.Active := True;
  // a change of the data is posted to the record at once
  aData.FindItem('build').Status := 'done';
end;
```

La demo DataSetPlanner collega tre tabelle TClientDataSet con i loro nomi di campo. Vedere Demo.

Vedere anche

- TsgcPlannerSource_DataSet
- Dati condivisi
- Persistenza JSON
- Dipendenze

Persistenza JSON

Un TsgcPlannerData si salva in JSON e si carica da JSON in ogni edizione e su ogni piattaforma: SaveToJSON e LoadFromJSON per una stringa, SaveToFile e LoadFromFile per un file, e le funzioni di sgcPlanner_JSON per gli stream (sgcPlannerJSONSaveToStream e sgcPlannerJSONLoadFromStream) e i file.

Il formato

Il documento contiene `"format": "sgcPlanner"` e una versione, poi l'inizio del progetto, il calendario, le risorse, gli stati, gli elementi e le dipendenze. Le date sono ore locali ISO 8601 e i colori sono numeri ARGB. Un progetto abbreviato:

```
{
  "format": "sgcPlanner",
  "version": 1,
  "projectStart": "2026-10-05T08:00:00",
  "calendar": {"workDays":["mon","tue","wed","thu","fri"],"workTime":"08:00-12:00,13:00-17:00","firstDayOfWeek":"mon","holi
  "resources": [
    {"id":"ann","name":"Ann Lee","color":4280973526}
  ],
  "statuses": [
    {"id":"todo","caption":"To do"},
    {"id":"done","caption":"Done","color":4282557941}
  ],
  "items": [
    {"id":"t1","title":"Design","start":"2026-10-05T08:00:00","finish":"2026-10-07T17:00:00","status":"done","progress":100
    {"id":"m1","title":"Weekly review","start":"2026-10-05T09:00:00","finish":"2026-10-05T09:30:00","color":4285887861,"not
  ],
  "dependencies": [
    {"from":"t1","to":"t2","kind":"FS"}
  ]
}
```

Regole

- I file e gli stream sono in UTF-8 senza byte order mark. Un byte order mark viene accettato al caricamento.
- Un membro dell'elemento che ha il suo valore predefinito (un testo vuoto, false, 0 o una data non impostata) non viene scritto, tranne id, title, start e finish, il che mantiene piccoli i file.
- I valori calcolati (TotalSlack, Critical, IsSummary), la selezione e Version non vengono salvati.
- Il caricamento sostituisce l'intero insieme di dati, calendario e ProjectStart inclusi, in un solo aggiornamento, quindi ogni vista collegata si ridisegna una volta. Un membro assente carica il suo valore predefinito.
- I membri sconosciuti, i membri di un altro tipo JSON e i valori che non si interpretano vengono ignorati, quindi un file scritto da una versione successiva si carica comunque. Una versione mancante viene letta come 1.
- Quando il testo non è un JSON valido, la radice non è un oggetto, il formato è un altro o la versione non è supportata, viene sollevato EsgcPlannerError e i dati restano come erano.
- Prima di Delphi 2009 il testo passa per la tabella codici ANSI del sistema.

Su una macchina di sviluppo 10.000 elementi con 15.000 collegamenti si salvano in circa 48 ms e si caricano in circa 56 ms (Win64).

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_DateUtils, sgcPlanner_Data, sgcPlanner_JSON;

function TryOpenProject(aData: TsgcPlannerData; const aFileName: string;
  out aError: string): Boolean;
begin
```

```
  Result := False;
  if not FileExists(aFileName) then
  begin
    aError := 'File not found: ' + aFileName;
    Exit;
  end;
  try
    aData.LoadFromFile(aFileName);
    Result := True;
  except
    on E: EsgcPlannerError do
      // not JSON, not an sgcPlanner document or a newer version:
      // the data is left as it was
      aError := E.Message;
  end;
end;

procedure CopyProject(aSource, aTarget: TsgcPlannerData);
var
  oStream: TMemoryStream;
begin
  oStream := TMemoryStream.Create;
  try
    sgcPlannerJSONSaveToStream(aSource, oStream);
    oStream.Position := 0;
    // replaces everything in aTarget, the calendar included
    sgcPlannerJSONLoadFromStream(aTarget, oStream);
  finally
    oStream.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcPlannerData
- Collegamento DataSet
- iCalendar
- XML di MS Project

iCalendar

Edizione: Registered. Nell'edizione Community TsgcPlannerICalendar non esiste; il JSON è il formato di file di quell'edizione. Vedere Funzionalità per edizione.
TsgcPlannerICalendar importa ed esporta calendari RFC 5545 (.ics), il formato di Google Calendar, Outlook, Apple Calendar e della maggior parte dei server di calendario. Un VEVENT è un elemento.

Importazione

- ImportFromString, ImportFromStream e ImportFromFile leggono UTF-8, con o senza byte order mark. Un UTF-8 non valido viene letto come Latin-1, con un avviso.
- ImportMode pimReplace (predefinito) elimina prima gli elementi e le dipendenze e mantiene le risorse, gli stati, il calendario e ProjectStart. pimMerge aggiorna l'elemento con lo stesso Id e aggiunge gli altri.
- Gli orari in UTC e gli orari con un TZID vengono convertiti nell'ora locale della macchina, con il VTIMEZONE del file. UTC, GMT ed Etc/UTC non richiedono un VTIMEZONE. Un TZID sconosciuto dà un avviso e viene letto come ora locale.
- L'Id dell'elemento è l'UID. Un VEVENT con un RECURRENCE-ID diventa un'occorrenza modificata della serie con quell'UID.
- I problemi che non fermano l'importazione, come una parte di RRULE non supportata o un RDATE, vengono segnalati da OnImportWarning con il numero di riga, e contati in WarningCount. Un testo senza BEGIN:VCALENDAR solleva EsgcPlannerError e lascia i dati invariati.

Esportazione

- ExportToString, ExportToStream e ExportToFile scrivono ogni elemento come VEVENT, con ProductId come PRODID.
- Con ExportUTC (predefinito True) gli orari degli elementi che non si ripetono vengono scritti in UTC. Le serie e le occorrenze modificate usano sempre ore locali fluttuanti, quindi le loro occorrenze restano alla stessa ora attraverso i cambi dell'ora legale.
- Un elemento di un'intera giornata il cui inizio e la cui fine sono a mezzanotte viene scritto come valori DATE.
- Le dipendenze non vengono esportate.

Corrispondenze

iCalendar	Elemento
UID, SUMMARY, DESCRIPTION	Id, Title, Notes.
DTSTART, DTEND	Start, Finish.
RRULE, EXDATE, RECURRENCE-ID	RecurrenceRule, RecurrenceExceptions, RecurrenceParentId e RecurrenceDate.
STATUS	Status in minuscolo: tentative, confirmed o cancelled. Un altro stato viene conservato in X-SGC-STATUS.
RESOURCES	I nomi delle risorse. X-SGC-RESOURCES conserva i loro Id quando differiscono, e l'importazione crea le risorse mancanti.
CATEGORIES	Tags.
RELATED-TO;RELTYPE=PARENT	ParentId.

X-SGC-PROGRESS, X-SGC-COLOR, X-SGC-RANK, X-SGC-MILESTONE, X-SGC-MANUAL, X-SGC-CONSTRAINT, X-SGC-CONSTRAINT-DATE, X-SGC-BASELINE-START, X-SGC-BASELINE-FINISH, X-SGC-ALLDAY	Le proprietà del planner per cui iCalendar non ha un campo, così un file del planner fa il giro completo.

Su una macchina di sviluppo 5.000 VEVENT con fusi orari si importano in circa 84 ms (Win64). La demo ICalendarSync importa calendari Google e Outlook ed esporta una serie. Vedere Demo.

Vedere anche

- TsgcPlannerICalendar
- Ricorrenza
- XML di MS Project
- Persistenza JSON

XML di MS Project

Edizione: Registered. Nell'edizione Community TsgcPlannerMSProject non esiste; il JSON è il formato di file di quell'edizione. Vedere Funzionalità per edizione.
TsgcPlannerMSProject importa ed esporta l'XML di Microsoft Project (MSPDI), il formato XML che Microsoft Project apre e salva. Legge le attività, i collegamenti, il calendario, le risorse, le assegnazioni e le linee di base.

Importazione

- ImportFromString, ImportFromStream e ImportFromFile leggono UTF-8, con o senza byte order mark. Un documento non ben formato solleva EsgcPlannerError con il numero di riga.
- ImportMode pmiReplace (predefinito) elimina gli elementi e i collegamenti e prende dal file il calendario e l'inizio del progetto (StartDate). Le risorse e gli stati vengono mantenuti, e le risorse del file vengono aggiunte o rinominate.
- pmiMerge mantiene il calendario e ProjectStart, aggiorna gli elementi per Id e aggiunge o aggiorna i collegamenti in base alle loro due estremità. Le risorse degli elementi seguono il file solo quando questo ha Assignments.
- OnImportWarning segnala ciò che viene letto in un altro modo, per esempio un tipo di vincolo che sgcPlanner non ha.

Corrispondenze

MSPDI	sgcPlanner
Task UID, Name, Start, Finish, PercentComplete, Milestone, Notes	Id, Title, Start, Finish, Progress, Milestone, Notes.
OutlineLevel e l'ordine delle attività	ParentId, l'albero delle attività.
PredecessorLink Type 0, 1, 2, 3	pdkFF, pdkFS, pdkSF, pdkSS. LinkLag è in decimi di minuto lavorativo; i formati di lag trascorso e percentuale vengono convertiti.
ConstraintType 0 e 4	pcASAP e pcSNET con ConstraintDate. Il tipo 2 (deve iniziare il) viene letto come pcSNET e gli altri tipi come pcASAP, entrambi con un avviso.
Baseline Number 0	BaselineStart e BaselineFinish.
Calendar WeekDays, WorkingTimes, Exceptions	Il calendario lavorativo: giorni lavorativi, orario di lavoro e giorni festivi.
Resource Code o Name, Assignments	Le risorse e l'elenco Resources di ogni elemento.

Esportazione

ExportToString, ExportToStream e ExportToFile scrivono nell'ordine dello schema di SaveVersion 14: un calendario Standard con un'eccezione per giorno festivo, le attività nell'ordine della struttura, i loro collegamenti e le loro assegnazioni. Un Id numerico mantiene il suo UID e gli altri Id ricevono il successivo numero libero. MSPDI mantiene un collegamento per coppia di attività. Stato, tag, colore, rango, giornata intera e ricorrenza non vengono scritti, quindi tenete accanto un file JSON quando vi servono.
Su una macchina di sviluppo 10.000 attività con 15.000 collegamenti si importano in circa 264 ms (Win64). La demo ProjectGantt apre e salva file MSPDI. Vedere Demo.

Vedere anche

- TsgcPlannerMSProject
- Dipendenze
- Linee di base
- Persistenza JSON

Rendering senza finestra

Ogni vista di sgcPlanner può essere disegnata senza finestra. I modelli di vista disegnano su un TsgcUICanvas di sgcUICore, e gli stessi disegnatori servono i controlli su un form, TsgcPlannerRenderer e i metodi SaveToPNG e SaveToSVG dei controlli, quindi un'immagine ha gli stessi pixel dello schermo.

TsgcPlannerRenderer

Il renderer è un componente non visuale senza unit VCL o FireMonkey, quindi funziona in un servizio, in un server web, in un'applicazione console e su Linux64. Funziona in ogni edizione.

Membro	Descrizione
Data, View	I dati, e la vista da disegnare: prvScheduler, prvGantt o prvKanban.
Width, Height, Scale	La dimensione in DIP (predefinito 800 x 600) e la scala dell'output, 2 per un'immagine HiDPI.
Theme, Colors	Le stesse sostituzioni di tema e di colori dei controlli. Vedere Temi.
SchedulerOptions, GanttOptions, KanbanOptions	Le opzioni pubblicate di ogni vista. Assign accetta anche un modello di vista, quindi `Renderer.GanttOptions.Assign(VCLGantt1.GanttView)` copia ciò che mostra un form.
Date	La data che lo Scheduler mostra, 0 per oggi.
SchedulerView, GanttView, KanbanView	I modelli di vista che il renderer possiede, per ExpandAll, ZoomToFit, ScrollToTime o CollapseColumn prima di un rendering.
RenderTo(aCanvas), SaveToPNG, SaveToSVG	Disegnano su un canvas, oppure salvano un PNG o un SVG in un file o in uno stream.
FontFile, FontFileBold	File TrueType per il testo. Vuoto usa il font incorporato in sgcUICore, che non richiede alcun font installato sulla macchina.

Immagini dei controlli

Anche i sei controlli hanno SaveToPNG e SaveToSVG, con un nome di file o uno stream e larghezza, altezza e scala facoltative. La dimensione è in DIP e 0 è la dimensione client; una scala di 0 è la scala del controllo. L'output mantiene la posizione di scorrimento del controllo ed è la stessa immagine di un renderer con gli stessi dati, opzioni, dimensione e scala. Le barre di scorrimento, l'anteprima del trascinamento e i segni di rilascio sono omessi.

Su un server

- La selezione dell'immagine è il SelectedId dei dati; azzeratelo per un report senza un elemento selezionato.
- I nomi dei giorni e dei mesi e i formati di data provengono da sgcPlannerLocale, che viene inizializzato dalla macchina. Impostatelo all'avvio quando un server deve produrre le stesse etichette di un desktop.
- L'output SVG mantiene il testo come testo, quindi resta nitido a qualsiasi zoom e si può cercare.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Gantt, sgcPlanner_Kanban, sgcPlanner_Renderer,
```

```
  sgcPlanner_Gantt_VCL;

procedure SaveReport(aData: TsgcPlannerData; const aFolder: string);
var
  oRenderer: TsgcPlannerRenderer;
begin
  // no form and no window: a service, a web server or Linux64
  oRenderer := TsgcPlannerRenderer.Create(nil);
  try
    oRenderer.Data := aData;
    oRenderer.Width := 1200;
    oRenderer.Height := 700;
    // the board with one lane per person
    oRenderer.View := prvKanban;
    oRenderer.KanbanOptions.SwimlaneBy := pslResource;
    oRenderer.SaveToPNG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'board.png');
    // the whole plan, every summary open, zoomed to fit the width
    oRenderer.View := prvGantt;
    oRenderer.GanttView.ExpandAll;
    oRenderer.GanttView.ZoomToFit;
    oRenderer.SaveToSVG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'plan.svg');
  finally
    oRenderer.Free;
  end;
end;

procedure SaveWhatTheFormShows(aGantt: TsgcVCLGantt);
begin
  // the control itself: same options and scroll position, twice the size
  aGantt.SaveToPNG('gantt.png', 0, 0, 2);
end;
```

La demo HeadlessReport è un'applicazione console per Windows e Linux64 che scrive ogni vista come PNG e SVG. Vedere Demo.

Vedere anche

- TsgcPlannerRenderer
- Temi
- Piattaforme
- Viste sincronizzate

Temi

I controlli del planner e il renderer sono disegnati con i temi di sgcUICore, quindi un planner si accorda con gli altri prodotti sgcUI sullo stesso form, su VCL, su FireMonkey e nell'output senza finestra.

Tema e colori

- **Theme** è utLight (predefinito), utDark o utCustom. utCustom parte dai colori chiari.
- **Colors** sostituisce singoli colori del tema: Background, Surface, Border, Grid, HeaderBackground, HeaderText, Text, TextMuted, Accent, Selection, NonWorking, NowLine, Critical e Ghost. Un colore è un TsgcUIColor ARGB, per esempio sgcUIARGB($FF, $00, $96, $88). 0 mantiene il colore del tema.

Colori degli elementi

Un elemento viene disegnato con il primo colore impostato: il Color dell'elemento, il Color del suo stato, il Color della sua prima risorsa, e altrimenti un colore della tavolozza del tema scelto in base al suo Id, così lo stesso elemento mantiene lo stesso colore in ogni vista e a ogni esecuzione.

Impostazione	Effetto
Gantt BarColorMode	pbcItem (il colore dell'elemento sopra), pbcStatus (il colore dello stato) o pbcResource (il colore della prima risorsa).
Kanban Columns Color	La barra colorata dell'intestazione di una colonna. Con pkcStatuses viene usato il colore dello stato quando non è impostato.
Tag	Le pillole dei tag delle schede prendono un colore della tavolozza del tema scelto in base al testo del tag.
Resources	I cerchi delle iniziali delle schede e delle corsie usano il colore della risorsa.

Font e dimensioni

Il testo usa il font incorporato in sgcUICore, quindi l'output è lo stesso su ogni macchina. Il renderer accetta file TrueType con FontFile e FontFileBold. Le dimensioni sono in DIP e vengono scalate per il monitor, il form o la Scale del renderer.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcUICore_Theme, sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Gantt, sgcPlanner_Gantt_VCL,
  sgcPlanner_Kanban_VCL;

procedure ApplyDarkTheme(aGantt: TsgcVCLGantt; aKanban: TsgcVCLKanban);
begin
  aGantt.Theme := utDark;
  aKanban.Theme := utDark;
  // the corporate accent; every other colour comes from the theme
  aGantt.Colors.Accent := sgcUIARGB($FF, $00, $96, $88);
  aKanban.Colors.Accent := sgcUIARGB($FF, $00, $96, $88);
  // 0 hands a colour back to the theme
  aGantt.Colors.NowLine := 0;
end;
```

```
procedure ColourByStatus(aData: TsgcPlannerData; aGantt: TsgcVCLGantt);
var
  oStatus: TsgcPlannerStatus;
begin
  // the bars take the colour of their status
  oStatus := aData.Statuses.Find('done');
  if oStatus <> nil then
    oStatus.Color := sgcUIARGB($FF, $43, $A0, $47);
  aGantt.BarColorMode := pbcStatus;
end;
```

Vedere anche

- Rendering senza finestra
- Corsie e limiti WIP
- TsgcVCLGantt
- TsgcVCLKanban

Funzionalità per edizione

sgcPlanner è disponibile nelle edizioni Registered, Trial e Community. Trial ha tutte le funzionalità di Registered. Questa tabella elenca ogni funzionalità e l'edizione che richiede. Vedere Edizioni per le edizioni stesse.

Funzionalità	Registered e Trial	Community
Dati condivisi, Viste sincronizzate	Sì	Sì
Calendario lavorativo	Sì	Sì
Ricorrenza	Sì	No. Un elemento ricorrente viene mostrato una sola volta.
Scala temporale e zoom	Sì	Sì
Trascinamento	Sì	Sì, tranne il trascinamento per collegare nel Gantt.
Dipendenze	Sì	I collegamenti sono memorizzati e salvati, ma non disegnati.
Pianificazione automatica	Sì	No. Schedule solleva EsgcPlannerError.
Percorso critico	Sì	No.
Linee di base	Sì	Le date sono memorizzate e salvate, ma non disegnate. SetBaseline solleva EsgcPlannerError.
Viste Scheduler giornaliera, settimana lavorativa, settimanale, mensile e agenda	Sì	Sì
Timeline delle risorse dello Scheduler	Sì	No. La vista mostra un avviso.
Colonne Kanban, riduzione e opzioni delle schede	Sì	Sì
Corsie e limiti WIP	Sì	No. SwimlaneBy si comporta come pslNone.
Collegamento DataSet	Sì	Sì
Persistenza JSON	Sì	Sì
iCalendar, XML di MS Project	Sì	No. I componenti non esistono.
Rendering senza finestra, Temi	Sì	Sì

Codice che compila in ogni edizione

Le funzionalità avanzate sono compilate sotto SGC_PLANNER_ADVANCED, che sgcVer.inc definisce nelle edizioni Registered e Trial e disattiva in Community. Includete sgcVer.inc in un'unit che deve compilare con entrambe, e mettete il codice delle funzionalità avanzate dentro `{$IFDEF SGC_PLANNER_ADVANCED}`. Le proprietà delle viste sono pubblicate in ogni edizione, quindi un form che imposta ShowCriticalPath o SwimlaneBy si carica in Community; un form che contiene TsgcPlannerICalendar o TsgcPlannerMSProject no.

Esempio

```
{$I sgcVer.inc}

uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlanner_Gantt_VCL
{$IFDEF SGC_PLANNER_ADVANCED}
  , sgcPlanner_ICal
{$ENDIF}
  ;

procedure ExportPlan(aData: TsgcPlannerData; const aFileName: string);
{$IFDEF SGC_PLANNER_ADVANCED}
var
  oICal: TsgcPlannerICalendar;
{$ENDIF}
begin
{$IFDEF SGC_PLANNER_ADVANCED}
  oICal := TsgcPlannerICalendar.Create(nil);
  try
    oICal.Data := aData;
    oICal.ExportToFile(ChangeFileExt(aFileName, '.ics'));
  finally
    oICal.Free;
  end;
{$ELSE}
  // Community: JSON is in every edition
  aData.SaveToFile(ChangeFileExt(aFileName, '.json'));
{$ENDIF}
end;

procedure PreparePlan(aGantt: TsgcVCLGantt);
begin
{$IFDEF SGC_PLANNER_ADVANCED}
  // Schedule raises EsgcPlannerError in Community
  aGantt.Schedule;
  aGantt.ShowCriticalPath := True;
{$ENDIF}
  aGantt.ExpandAll;
end;
```

Vedere anche

- Edizioni
- Installazione
- Risoluzione dei problemi

Sincronizzazione con Google Calendar

TsgcPlannerGoogleSync mantiene un TsgcPlannerData e un Google Calendar in sincronizzazione bidirezionale. Questo argomento descrive di che cosa ha bisogno il componente, come si svolge una sincronizzazione, come vengono associati i campi, la regola dei conflitti e il file di stato.

Requisiti

- L'edizione Registered di sgcPlanner, con il pacchetto bridge sgcPlannerWS (le unit sgcPlannerWS_Classes, sgcPlannerWS_Google e sgcPlannerWS_ICal).
- sgcWebSockets, edizione Standard o superiore, che include il client Google Calendar TsgcHTTPGoogleCloud_Calendar_Client. Inserite nel percorso di ricerca i sorgenti di sgcPlanner, sgcUICore e sgcWebSockets, oppure la cartella della libreria di sgcWebSockets.
- Le librerie OpenSSL che sgcWebSockets usa per HTTPS, accanto all'eseguibile.

Il progetto Google Cloud e il client OAuth2

1. Aprite la console di Google Cloud, create un progetto (o sceglietene uno) e abilitate la Google Calendar API.
2. Configurate la schermata di consenso OAuth. Finché l'app è in modalità di test, aggiungete come utenti di test gli account Google che accederanno.
3. Create un ID client OAuth di tipo App desktop e copiate il suo ID client e il suo segreto client.
4. Impostate il client: GoogleCloudOptions.Authentication su gcaOAuth2, l'ID client e il segreto in GoogleCloudOptions.OAuth2, LocalIP e LocalPort per il reindirizzamento del browser (per esempio 127.0.0.1 e 8080), e Scopes.EventsReadWrite e Scopes.CalendarsReadWrite. La sincronizzazione legge il calendario una volta per ottenere il suo fuso orario.
5. Alla prima richiesta il browser apre la pagina di consenso di Google. Quando l'utente consente l'accesso, la sincronizzazione prosegue.

Non memorizzate il segreto client in un file di form né in codice sorgente che distribuite. La demo lo digita a runtime e lo tiene solo in memoria.

Come si svolge una sincronizzazione

1. Thread di lavoro: l'elenco degli eventi di CalendarId, con il token di sincronizzazione dell'ultima sincronizzazione (solo le modifiche da allora, compresi gli eventi eliminati), oppure tutti gli eventi alla prima sincronizzazione, seguendo nextPageToken. Le serie arrivano ciascuna come un unico evento master.
2. Thread principale: gli eventi vengono applicati a Data all'interno di un solo BeginUpdate e EndUpdate. Un evento annullato elimina il suo elemento, un'occorrenza annullata aggiunge un'eccezione alla sua serie. I conflitti vengono risolti e l'elenco da inviare è costruito con gli elementi nuovi, modificati ed eliminati, dopo OnFilterItem.
3. Thread di lavoro: inserimenti, aggiornamenti ed eliminazioni in Google.
4. Thread principale: vengono memorizzati i nuovi ID evento, gli etag, gli orari di aggiornamento, le impronte e il nuovo token di sincronizzazione, lo stato viene salvato e scatta OnSyncDone.

Un elemento letto da Google riceve l'id `g:` più l'id dell'evento. Un elemento creato nel planner mantiene il suo id, che viaggia nelle proprietà estese private del suo evento (sgcPlannerId), così ritorna con lo stesso id.

Associazione dei campi

Elemento del planner	Evento Google	Note
Title	summary	
Note	description	

Start, Finish	start.dateTime, end.dateTime	Letti con il loro offset e convertiti nell'ora locale. Scritti in UTC, tranne gli eventi ricorrenti e le loro istanze, che sono scritti come ora locale con il suo offset più timeZone (TimeZone, o il fuso orario del calendario). Gli orari hanno precisione al minuto, i secondi vengono scartati.
AllDay, Start, Finish	start.date, end.date	La fine è esclusiva su entrambi i lati: un elemento di intera giornata del 1 ottobre va dal 1 ottobre 00:00 al 2 ottobre 00:00, e il suo evento termina il 2 ottobre. In scrittura, un Finish che non è a mezzanotte viene arrotondato al giorno successivo.
RecurrenceRule	the RRULE line of recurrence	Passata invariata, in entrambe le direzioni.
RecurrenceExceptions	the EXDATE lines of recurrence	Scritte come orari UTC, o come date per le serie di intera giornata, così non serve un database dei fusi orari.
RecurrenceParentId, RecurrenceDate	recurringEventId, originalStartTime	Un'occorrenza modificata di una serie.
Id	extendedProperties.private.sgcPlannerId	L'id dell'elemento nel planner.

Le altre righe di ricorrenza di un evento, come RDATE o EXRULE, sono conservate nello stato e riscritte invariate. Anche una regola che il motore di ricorrenza di sgcPlanner non espande (per esempio una con BYSETPOS o HOURLY) è conservata e riscritta invariata; l'elemento mostra la sua prima occorrenza e OnError segnala il motivo una volta per regola, così Google non perde mai una regola.

Che cosa non viene sincronizzato

Status, Progress, Color, Tags, Resources e le dipendenze degli elementi non vengono inviati a Google, e i partecipanti, i promemoria, i colori e i dati di conferenza degli eventi non vengono letti. Un elemento modificato nel planner viene scritto con il metodo patch della Calendar API, che invia solo i campi di cui il planner è proprietario, quindi i partecipanti, i promemoria, i dati di conferenza e le altre proprietà dell'evento vengono mantenuti.

Conflitti

Un elemento modificato nel planner e in Google dall'ultima sincronizzazione è un conflitto. Il componente registra quando un elemento è diventato per la prima volta diverso dalla sua ultima impronta sincronizzata; quell'istante viene confrontato con l'ora `updated` dell'evento, in UTC:

- Vince la modifica più recente. Un pareggio, o un evento senza un orario di aggiornamento leggibile, va a Google.
- OnConflict riceve l'elemento e il JSON dell'evento e può impostare aResolution su gcrKeepLocal, gcrKeepRemote o gcrSkip (entrambi i lati restano come sono in questa esecuzione).
- Una modifica contro un'eliminazione mantiene la modifica su entrambi i lati: un evento eliminato viene ricreato, o un elemento eliminato viene ripristinato. Conta come conflitto ma non fa scattare OnConflict.
- Un evento il cui contenuto corrisponde già all'elemento viene solo registrato, non conteggiato come conflitto. Gli eventi che tornano dall'invio del componente stesso vengono riconosciuti dal loro etag.
- Con Direction gsdPullOnly le modifiche locali non contano mai, quindi Google vince sempre.

Questo gestore registra entrambi i titoli, mantiene la versione locale degli elementi con il tag `office` e tiene fuori da Google gli elementi con il tag `private`:

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlannerWS_Google;
```

```
type
  TSyncRules = class
  public
    Log: TStrings;
    procedure Conflict(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
      const aEventJSON: string; var aResolution: TsgcPlannerGoogleResolution);
    procedure FilterItem(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
      var aSync: Boolean);
    procedure Attach(aSync: TsgcPlannerGoogleSync);
  end;

procedure TSyncRules.Attach(aSync: TsgcPlannerGoogleSync);
begin
  aSync.OnConflict := Conflict;
  aSync.OnFilterItem := FilterItem;
end;

procedure TSyncRules.Conflict(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
  const aEventJSON: string; var aResolution: TsgcPlannerGoogleResolution);
var
  oEvent: TsgcPlannerGoogleEvent;
begin
  oEvent := TsgcPlannerGoogleEvent.Create;
  try
    if oEvent.LoadFromJSON(aEventJSON) then
      Log.Add(Format('conflict: "%s" here, "%s" in Google',
        [aItem.Title, oEvent.Summary]));
  finally
    oEvent.Free;
  end;
  // items tagged "office" are edited here only, keep the local version
  if Pos('office', aItem.Tags) > 0 then
    aResolution := gcrKeepLocal;
  // any other conflict keeps gcrLastModified: the later change wins
end;

procedure TSyncRules.FilterItem(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
  var aSync: Boolean);
begin
  // private items never leave the application
  if Pos('private', aItem.Tags) > 0 then
    aSync := False;
end;
```

Il file di stato

Lo stato è JSON (UTF-8): il nome e la versione del formato, l'id del calendario, il token di sincronizzazione, il fuso orario e, per ogni elemento sincronizzato, l'id locale, l'id dell'evento, l'etag, l'ora `updated`, l'impronta dei campi sincronizzati, l'istante in cui l'elemento è stato modificato e le righe di ricorrenza aggiuntive. StateFileName lo carica prima della prima sincronizzazione e lo salva dopo ciascuna, tramite un file temporaneo che viene poi rinominato. SaveStateToStream e LoadStateFromStream lo conservano altrove. Lo stato di un altro calendario viene cancellato quando CalendarId cambia.
Conservate lo stato insieme agli elementi che descrive. Un elemento sincronizzato che manca in Data conta come eliminato localmente, e la sincronizzazione successiva elimina il suo evento in Google. Quando gli elementi non vengono salvati, lasciate StateFileName vuoto, così ogni avvio comincia con una sincronizzazione completa in un planner vuoto. ResetState forza una sincronizzazione completa senza eliminare nulla.

Errori e sincronizzazioni complete

- Un errore durante l'elenco non cambia nulla. Un errore durante l'invio si ferma alla prima chiamata che fallisce. Lo stato mantiene ciò che è riuscito e il vecchio token di sincronizzazione, così la sincronizzazione successiva rilegge le stesse modifiche remote e ritenta il resto. OnError indica il motivo.

- Quando Google risponde 410 Gone a un token di sincronizzazione scaduto, il token viene cancellato e l'esecuzione si ripete come elenco completo. L'associazione degli elementi viene mantenuta, quindi nulla viene inserito due volte. Un evento associato che manca nell'elenco completo conta come eliminato in Google, con la regola che una modifica prevale su un'eliminazione.
- Un aggiornamento che riceve 404 o 410 viene inviato di nuovo come inserimento. Un'eliminazione che riceve 404 o 410 conta come eseguita.

Sincronizzazione Google e sottoscrizione iCalendar insieme

Un TsgcPlannerICalSubscription può unire un feed di sola lettura negli stessi dati. I suoi elementi ricevono l'IdPrefix `ics:`, che è l'ExcludeIdPrefix predefinito della sincronizzazione Google, quindi gli eventi del feed sono mostrati ma mai inviati a Google. Se cambiate un prefisso, cambiate anche l'altro.

Demo

Le demo Delphi e C++Builder GoogleCalendarSync e ICalSubscription mostrano entrambi i componenti su un TsgcVCLScheduler. Eseguitele con `--test` per un autotest offline su dati di prova, senza account Google. Vedere Demo.

Vedere anche

- TsgcPlannerGoogleSync
- TsgcPlannerICalSubscription
- Sincronizzazione con Google Calendar e iCalendar in .NET
- Ricorrenza
- iCalendar
- TsgcPlannerData

TsgcPlannerGoogleSync

Unit: sgcPlannerWS_Google
TsgcPlannerGoogleSync mantiene gli elementi di un TsgcPlannerData in sincronizzazione bidirezionale con un Google Calendar. Fa parte del pacchetto bridge sgcPlannerWS (edizione Registered) e chiama la Google Calendar API tramite il **TsgcHTTPGoogleCloud_Calendar_Client** di sgcWebSockets. Il client è usato solo come trasporto autenticato: il componente chiama i suoi metodi a livello di API (Event_List, Event_Insert, Event_Patch, Event_Delete e Calendar_Get) e legge e scrive da sé il JSON degli eventi, quindi l'id di calendario `primary` funziona e l'OnError del client resta all'applicazione. Vedere Sincronizzazione con Google Calendar per la configurazione di Google Cloud, l'associazione dei campi, la regola dei conflitti e il file di stato.

- Una sincronizzazione elenca gli eventi modificati (con il token di sincronizzazione memorizzato, altrimenti tutti, seguendo nextPageToken), li applica a Data nel thread principale, poi invia le modifiche locali (inserimenti, aggiornamenti ed eliminazioni) e memorizza nello stato i nuovi ID evento, gli etag, le impronte e il token di sincronizzazione.
- Le modifiche locali vengono trovate tramite l'impronta: un elemento i cui campi sincronizzati differiscono dall'ultima sincronizzazione viene inviato. Non serve un orario di modifica per elemento.
- Un elemento modificato su entrambi i lati è un conflitto. Vince la modifica più recente, un pareggio va a Google e OnConflict può sovrascriverlo. Una modifica prevale sempre su un'eliminazione.
- Un errore HTTP o di autorizzazione interrompe l'esecuzione, mantiene il vecchio token di sincronizzazione (così la sincronizzazione successiva ritenta) e fa scattare OnError.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Active	Boolean	Predefinito True. Sync e SyncAsync non fanno nulla e restituiscono False mentre Active è False. La sincronizzazione automatica di AutoSyncInterval viene eseguita solo mentre Active è attivo.
AutoSyncInterval	Integer	Secondi tra due sincronizzazioni automatiche, 0 (predefinito) le disattiva. Mentre Active è attivo, un valore maggiore di 0 sincronizza subito in un thread di lavoro e poi ogni AutoSyncInterval secondi.
CalendarId	string	Il calendario da sincronizzare. Predefinito `primary` , il calendario principale dell'account. Funziona anche l'id di un altro calendario (mostrato nelle sue impostazioni in Google Calendar).
Client	TsgcHTTPGoogleCloud_Calendar_Client	Il client Google Calendar di sgcWebSockets che autentica e invia le richieste. L'applicazione non deve usarlo mentre Busy è attivo.
Data	TsgcPlannerData	I dati del planner da sincronizzare.
Direction	TsgcPlannerGoogleDirection	gsdTwoWay (predefinito) legge e scrive. gsdPullOnly non scrive mai in Google e le modifiche locali non contano mai, quindi Google vince sempre. gsdPushOnly invia solo le modifiche locali e non legge le modifiche fatte in Google.
ExcludeIdPrefix	string	Gli elementi il cui Id inizia con questo valore non vengono mai inviati. Predefinito `ics:` , l'IdPrefix predefinito di TsgcPlannerICalSubscription, quindi gli eventi di una sottoscrizione non vanno a Google.

StateFile-Name	string	Il file JSON dello stato della sincronizzazione. Viene caricato prima della prima sincronizzazione e salvato dopo ciascuna. Vuoto (predefinito) tiene lo stato solo in memoria.
TimeZone	string	Il nome del fuso orario IANA (per esempio `Europe/Madrid`) scritto con gli eventi ricorrenti e le loro istanze, come richiede Google. Vuoto (predefinito) usa il fuso orario del calendario, letto una volta.
Busy	Boolean	Public, sola lettura. True mentre è in corso una sincronizzazione.
LastSync-Time	TDateTime	Public, sola lettura. L'ora locale al termine dell'ultima sincronizzazione riuscita.
State	TsgcPlannerGoogleSyncState	Public, sola lettura. Lo stato della sincronizzazione: token di sincronizzazione, id del calendario, fuso orario e una voce per ogni elemento associato. Modificatelo solo quando non è Busy.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Sync	Boolean	Esegue una sincronizzazione nel thread chiamante (principale) e ritorna alla sua fine. False quando non è Active, quando è Busy (lo segnala OnError) o quando l'esecuzione è fallita (OnError ne indica il motivo).
SyncAsync	Boolean	Avvia una sincronizzazione in un thread di lavoro e ritorna subito. Data viene modificato e ogni evento scatta nel thread principale, tramite Synchronize. False quando non è Active o è Busy.
ResetState		Dimentica il token di sincronizzazione e gli elementi associati, così la sincronizzazione successiva è completa. Ignorato mentre Busy è attivo.
SaveStateToStream		Scrive lo stato come JSON (UTF-8), per le applicazioni che lo conservano con i propri dati invece di StateFileName.
LoadStateFromStream	Boolean	Legge uno stato scritto da SaveStateToStream o salvato in StateFileName. False, con lo stato invariato, quando il testo non è uno stato di questo formato e di questa versione.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnConflict	TsgcPlannerGoogleConflictEvent	Un elemento modificato qui e in Google dall'ultima sincronizzazione: aItem è l'elemento locale e aEventJSON l'evento come l'ha restituito Google. aResolution parte come gcrLastModified (vince la modifica più recente, un pareggio va a Google). Impostate gcrKeepLocal, gcrKeepRemote o gcrSkip per lasciare entrambi i lati come sono in questa esecuzione (l'elemento resta modificato). Una modifica contro un'eliminazione non viene segnalata qui, vince la modifica.

OnError	TsgcPlannerWSErrorEvent	aError indica perché una sincronizzazione è fallita: uno stato HTTP, un errore di autorizzazione o una sincronizzazione già in corso. Segnala anche, una volta per regola, una regola di ricorrenza che il planner non può espandere; quella regola viene comunque sincronizzata invariata.
OnFilterItem	TsgcPlannerGoogleFilterItemEvent	Chiamato per ogni elemento locale prima che venga inviato. Impostate aSync su False per tenere l'elemento fuori da Google.
OnSyncDone	TsgcPlannerGoogleSyncDoneEvent	Una sincronizzazione è terminata senza errori: aPulled eventi applicati qui, aPushed elementi scritti in Google, aDeleted eventi eliminati in Google e aConflicts conflitti trovati.

Thread

- SyncAsync e la sincronizzazione automatica comunicano con Google in un thread di lavoro e modificano Data nel thread principale, all'interno di un solo BeginUpdate e EndUpdate, così le viste si ridisegnano una sola volta. Ogni evento scatta nel thread principale.
- Mentre Busy è attivo, solo la sincronizzazione in corso usa Client. Non chiamate il client dall'applicazione in quel momento.
- Distruggere il componente interrompe la sincronizzazione automatica e attende quella in corso. Non liberate il componente all'interno dei suoi stessi gestori di eventi.

Metodi protected

Il trasporto è un insieme di metodi virtuali protected. Ciascuno restituisce la risposta grezza e il suo stato HTTP e viene eseguito nel thread di lavoro (o nel thread principale per Sync). L'implementazione predefinita chiama il client su CalendarId. Un discendente può sovrascriverli per provare la sincronizzazione senza rete, come fanno le demo con la loro opzione `--test`.

Metodo	Descrizione
DoListEvents(const aPageToken, aSyncToken: string; out aStatus: Integer): string	Una pagina dell'elenco degli eventi.
DoInsertEvent(const aJSON: string; out aStatus: Integer): string	Inserisce un evento.
DoUpdateEvent(const aEventId, aJSON: string; out aStatus: Integer): string	Modifica un evento con patch. aJSON contiene solo i campi di cui il planner è proprietario, quindi gli altri campi dell'evento vengono mantenuti.
DoDeleteEvent(const aEventId: string; out aStatus: Integer): string	Elimina un evento. 404 e 410 contano come eseguito.
DoGetCalendar(out aStatus: Integer): string	Legge il calendario, per il suo fuso orario, quando nessun elenco di eventi ne ha fornito uno.
DoError(const aError: string)	Fa scattare OnError.

Esempio

Un oggetto di sincronizzazione per un form o un servizio: OAuth2 con un client App desktop, lo stato salvato accanto all'eseguibile, una sincronizzazione automatica ogni cinque minuti e un log.

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcHTTP, sgcHTTP_Google_Cloud, sgcPlanner_Data, sgcPlannerWS_Classes,
  sgcPlannerWS_Google;

type
  TCalendarSync = class
  private
    FClient: TsgcHTTPGoogleCloud_Calendar_Client;
    FLog: TStrings;
    FSync: TsgcPlannerGoogleSync;
    procedure SyncDone(Sender: TObject; aPulled, aPushed, aDeleted,
      aConflicts: Integer);
    procedure SyncError(Sender: TObject; const aError: string);
  public
    constructor Create(aData: TsgcPlannerData; aLog: TStrings;
      const aClientId, aClientSecret: string);
    destructor Destroy; override;
    procedure SyncNow;
  end;

constructor TCalendarSync.Create(aData: TsgcPlannerData; aLog: TStrings;
  const aClientId, aClientSecret: string);
begin
  inherited Create;
  FLog := aLog;
  // the sgcWebSockets client: OAuth2 with a Desktop app client of Google
  FClient := TsgcHTTPGoogleCloud_Calendar_Client.Create(nil);
  FClient.GoogleCloudOptions.Authentication := gcaOAuth2;
  FClient.GoogleCloudOptions.OAuth2.ClientId := aClientId;
  FClient.GoogleCloudOptions.OAuth2.ClientSecret := aClientSecret;
  FClient.GoogleCloudOptions.OAuth2.LocalIP := '127.0.0.1';
  FClient.GoogleCloudOptions.OAuth2.LocalPort := 8080;
  FClient.Scopes.CalendarsReadWrite := True;
  FClient.Scopes.EventsReadWrite := True;

  FSync := TsgcPlannerGoogleSync.Create(nil);
  FSync.Client := FClient;
  FSync.Data := aData;
  FSync.CalendarId := 'primary';
  // keep the sync token and the mapping next to the saved items
  FSync.StateFileName := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'calendar.state.json';
  FSync.OnSyncDone := SyncDone;
  FSync.OnError := SyncError;
  // sync at once and then every 5 minutes
  FSync.AutoSyncInterval := 300;
end;

destructor TCalendarSync.Destroy;
begin
  // stops the automatic sync and waits for a running one
  FSync.Free;
  FClient.Free;
  inherited;
end;

procedure TCalendarSync.SyncNow;
begin
  if not FSync.SyncAsync then
    FLog.Add('a sync is already running');
end;

procedure TCalendarSync.SyncDone(Sender: TObject; aPulled, aPushed, aDeleted,
  aConflicts: Integer);
begin
  FLog.Add(Format('pulled %d, pushed %d, deleted %d, conflicts %d',
    [aPulled, aPushed, aDeleted, aConflicts]));
end;
```

```
procedure TCalendarSync.SyncError(Sender: TObject; const aError: string);
begin
  // the sync token is kept, the next sync retries
  FLog.Add('sync failed: ' + aError);
end;
```

Vedere anche

- Sincronizzazione con Google Calendar
- TsgcPlannerICalSubscription
- Sincronizzazione con Google Calendar e iCalendar in .NET
- TsgcPlannerData
- Ricorrenza
- Edizioni
- Demo

TsgcPlannerICalSubscription

Unit: sgcPlannerWS_ICal
TsgcPlannerICalSubscription sottoscrive un TsgcPlannerData a un feed iCalendar (.ics) di sola lettura pubblicato su un URL, come l'indirizzo pubblico o segreto di un calendario Google, Outlook o Apple, un calendario di team o un elenco di festività. Scarica il feed con il client HTTP di sgcWebSockets, lo legge con TsgcPlannerICalendar e unisce i suoi eventi nei dati. Fa parte del pacchetto bridge sgcPlannerWS (edizione Registered, SGC_PLANNER_ADVANCED).

Download

- Un URL `webcal://` o `webcals://` viene richiesto come `https://`.
- Il componente segue da sé fino a cinque reindirizzamenti (301, 302, 303, 307 e 308), risolvendo i valori relativi di Location rispetto all'URL corrente.
- Invia If-None-Match e If-Modified-Since con l'ETag e il Last-Modified dell'ultima risposta importata. 304 Not Modified salta l'importazione. Un cambio di URL o di IdPrefix fa dimenticare questi validatori.
- Un corpo più grande di MaxSize, qualsiasi altro stato, un errore di trasporto o un feed senza BEGIN:VCALENDAR fa scattare OnError e lascia gli elementi e i validatori come erano, così l'aggiornamento successivo ritenta.

Unione

- Ogni elemento del feed riceve IdPrefix più il suo id: l'UID dell'evento, oppure UID#RECURRENCE-ID per un'occorrenza modificata. ParentId e RecurrenceParentId ricevono lo stesso prefisso.
- I nuovi id vengono aggiunti, gli id esistenti i cui campi differiscono vengono sostituiti per intero, e gli elementi della sottoscrizione che non sono più nel feed vengono eliminati, tutto in un solo BeginUpdate e EndUpdate di Data.
- Un elemento appartiene alla sottoscrizione quando il suo Id inizia con IdPrefix. Con IdPrefix vuoto, gli elementi dell'ultimo aggiornamento le appartengono (tenuti solo in memoria). Gli altri elementi di Data non vengono mai toccati, quindi elementi locali e più sottoscrizioni, ciascuna con il proprio IdPrefix, condividono un solo oggetto dati.
- I nomi RESOURCES del feed trovano le risorse di Data, e le nuove risorse vengono aggiunte a Data.
- Le modifiche locali agli elementi della sottoscrizione vengono sovrascritte dal successivo aggiornamento che importa. Ponete il veto in OnItemChanging di Data con IsSubscriptionItem, come mostra l'esempio.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Active	Boolean	Predefinito False. True avvia un thread di lavoro che aggiorna subito e poi ogni RefreshInterval minuti (una sola volta quando RefreshInterval è 0).
Data	TsgcPlannerData	I dati del planner in cui viene unito il feed.
IdPrefix	string	Il prefisso degli id degli elementi del feed. Predefinito `ics:` , che è anche l'ExcludeIdPrefix predefinito di TsgcPlannerGoogleSync, quindi gli eventi del feed non vengono mai inviati a Google.
MaxSize	Integer	Il corpo più grande accettato, in byte. Predefinito 10485760 (10 MB); 0 o meno significa nessun limite.

RefreshInterval	Integer	Minuti tra due aggiornamenti mentre Active è attivo, 0 (predefinito) significa un solo aggiornamento.
TLSOptions	TsgcHTTPTLS_Options	Le opzioni TLS del client HTTP interno, per i feed HTTPS.
URL	string	L'indirizzo del feed: https://, http://, webcal:// o webcals://.
Busy	Boolean	Public, sola lettura. True mentre è in corso un aggiornamento.
HTTPClient	TsgcHTTP1Client	Public, sola lettura. Il client HTTP interno di sgcWebSockets, per proxy o altre impostazioni. Mentre Busy è attivo, lo usa solo l'aggiornamento in corso.
LastRefreshTime	TDateTime	Public, sola lettura. L'ora locale dell'ultimo aggiornamento riuscito, 0 se nessuno.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Refresh	Boolean	Scarica e importa il feed nel thread chiamante (principale). False quando è Busy o in caso di errore.
RefreshAsync	Boolean	Avvia un aggiornamento in un thread di lavoro e ritorna subito. L'importazione e ogni evento vengono eseguiti nel thread principale. False quando è Busy.
IsSubscriptionItem(aItem)	Boolean	True quando aItem appartiene a questa sottoscrizione.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnBeforeRefresh	TNotifyEvent	Un aggiornamento inizia, prima del download.
OnError	TsgcPlannerWSErrorEvent	Un aggiornamento è fallito: aError indica lo stato HTTP, il limite di dimensione, troppi reindirizzamenti, un errore di trasporto o un feed che non si analizza. Gli elementi restano come erano.
OnImportWarning	TsgcPlannerICalWarningEvent	Una parte del feed che TsgcPlannerICalendar ha saltato o letto in modo approssimativo, con aLine e aMessage.
OnRefreshed	TsgcPlannerICalRefreshedEvent	Un aggiornamento è riuscito: aAdded, aUpdated e aDeleted elementi. Una risposta 304 Not Modified dà 0, 0 e 0.

Thread

Refresh blocca il thread chiamante. RefreshAsync e il ciclo di Active scaricano in un thread di lavoro e importano nel thread principale tramite Synchronize, quindi ogni evento scatta nel thread principale. Distruggere il componente ferma il thread di lavoro. Non liberate il componente all'interno dei suoi stessi gestori di eventi.

Metodi protected

Metodo	Descrizione
DoFetch(const aURL: string; aRequestHeaders, aResponseHeaders: TStrings; aBody: TStream): Integer	Un GET di aURL che non segue i reindirizzamenti. aRequestHeaders contiene le righe di intestazione della richiesta (Nome: valore), aResponseHeaders riceve le righe di intestazione della risposta e aBody il corpo. Restituisce lo stato HTTP e solleva un'eccezione in caso di errore di trasporto. Chiamato nel thread dell'aggiornamento; test e demo lo sovrascrivono per leggere un file locale.
DoGetRefreshIntervalMs: Cardinal	L'intervallo del ciclo di Active in millisecondi.
DoError, DoRefreshed	Fanno scattare OnError e OnRefreshed.

Esempio

Un calendario di team mostrato accanto agli elementi locali, aggiornato ogni ora, con gli eventi del feed di sola lettura nelle viste.

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcPlanner_Data, sgcPlannerWS_Classes, sgcPlannerWS_ICal;

type
  TTeamFeed = class
  private
    FLog: TStrings;
    FSubscription: TsgcPlannerICalSubscription;
    procedure ItemChanging(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
      const aFields: TsgcPlannerItemFields; var aAccept: Boolean);
    procedure Refreshed(Sender: TObject; aAdded, aUpdated, aDeleted: Integer);
    procedure FeedError(Sender: TObject; const aError: string);
  public
    constructor Create(aData: TsgcPlannerData; aLog: TStrings;
      const aURL: string);
    destructor Destroy; override;
  end;

constructor TTeamFeed.Create(aData: TsgcPlannerData; aLog: TStrings;
  const aURL: string);
begin
  inherited Create;
  FLog := aLog;
  FSubscription := TsgcPlannerICalSubscription.Create(nil);
  FSubscription.Data := aData;
  FSubscription.URL := aURL; // webcal:// is fetched as https://
  FSubscription.IdPrefix := 'team:';
  FSubscription.RefreshInterval := 60; // minutes
  FSubscription.OnRefreshed := Refreshed;
  FSubscription.OnError := FeedError;
  // feed events are read only in the views
  aData.OnItemChanging := ItemChanging;
  // refresh at once, then every hour
```

```
  FSubscription.Active := True;
end;

destructor TTeamFeed.Destroy;
begin
  FSubscription.Free;
  inherited;
end;

procedure TTeamFeed.ItemChanging(Sender: TObject; aItem: TsgcPlannerItem;
  const aFields: TsgcPlannerItemFields; var aAccept: Boolean);
begin
  if FSubscription.IsSubscriptionItem(aItem) then
    aAccept := False;
end;

procedure TTeamFeed.Refreshed(Sender: TObject;
  aAdded, aUpdated, aDeleted: Integer);
begin
  FLog.Add(Format('added %d, updated %d, deleted %d',
    [aAdded, aUpdated, aDeleted]));
end;

procedure TTeamFeed.FeedError(Sender: TObject; const aError: string);
begin
  // the items of the last good refresh stay in place
  FLog.Add('feed failed: ' + aError);
end;
```

Vedere anche

- TsgcPlannerICalendar
- TsgcPlannerGoogleSync
- Sincronizzazione con Google Calendar
- iCalendar
- Sincronizzazione con Google Calendar e iCalendar in .NET
- TsgcPlannerData
- Ricorrenza
- Edizioni
- Demo

Panoramica .NET

sgcPlanner .NET è un port C# gestito della libreria Delphi sgcPlanner, non un wrapper attorno ad essa. Le classi C# vivono nel namespace **esegece.sgcPlanner** e mantengono i nomi di Delphi, in modo che **TsgcPlannerData**, **TsgcPlannerItem**, **TsgcPlannerCalendar**, **TsgcPlannerRenderer** e le enumerazioni si leggano allo stesso modo in entrambi i linguaggi. Le tre viste seguono lo schema dei nomi di Delphi su ogni host: **TsgcVCLGantt** diventa **TsgcWinFormsGantt**, **TsgcWpfGantt** e **TsgcAvaloniaGantt**, e lo stesso vale per lo Scheduler e la bacheca Kanban. Le viste sono disegnate con il port .NET di **sgcUICore**, lo stesso canvas, gli stessi font e gli stessi temi chiaro e scuro degli altri prodotti della suite visiva eSeGeCe.
Come in Delphi, un solo **TsgcPlannerData** contiene gli elementi, le risorse, gli stati, le dipendenze e il calendario lavorativo, e un numero qualsiasi di viste lo mostra. Una modifica in una vista passa attraverso i dati, che notificano ogni vista collegata una volta, vedere Dati e pianificazione in .NET.

Pacchetti

Il port è diviso in cinque pacchetti NuGet, in modo che un progetto includa solo l'host che usa.

PackageId	Contiene	Framework di destinazione
esegece.sgcPlanner	I dati, il calendario lavorativo, la scala temporale, la ricorrenza, il motore di pianificazione, i modelli di vista e i painter dello Scheduler, della Timeline delle risorse, del Gantt e della bacheca Kanban, la sorgente **System.Data.DataTable**, JSON, iCalendar e MS Project XML, e l'output SVG delle viste. Nessuna dipendenza nativa. Dipende da esegece.sgcUICore.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcPlanner.Rendering	L'output PNG senza finestra: **TsgcPlannerRenderer** e i metodi di estensione **SaveToPNG**, **ExportPNG** e **RenderToRaster** di **sgcPlanner_Raster**, disegnati sul canvas SkiaSharp di esegece.sgcUICore.Rendering, su Windows, Linux e macOS.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcPlanner.WinForms	**TsgcWinFormsScheduler**, **TsgcWinFormsGantt** e **TsgcWinFormsKanban** su **TsgcPlannerWinFormsView**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcPlanner.Wpf	**TsgcWpfScheduler**, **TsgcWpfGantt** e **TsgcWpfKanban** su **TsgcPlannerWpfView**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcPlanner.Avalonia	**TsgcAvaloniaScheduler**, **TsgcAvaloniaGantt** e **TsgcAvaloniaKanban** su **TsgcPlannerAvaloniaView**, su Windows, Linux e macOS con Avalonia 11.	net8.0, net9.0

I tre pacchetti host dipendono da esegece.sgcPlanner.Rendering, che dipende da esegece.sgcPlanner, in modo che una riga `PackageReference` porti tutto ciò che serve a un host. Vedere Installazione da NuGet. La sincronizzazione con Google Calendar e l'abbonamento iCalendar del bridge sgcWebSockets sono nel pacchetto separato **esegece.sgcPlanner.sgcWebSockets**, solo nell'edizione Registered.

Edizioni

Edizione	Id dei pacchetti	Include
Registered	esegece.sgcPlanner, .Rendering, .WinForms, .Wpf e .Avalonia	Tutto: le tre viste sui tre host, trascinamento, riepiloghi, traguardi, avanzamento, temi, la sorgente DataTable, JSON, l'output PNG e SVG senza finestra e le funzionalità avanzate: ricorrenza, il motore di pianificazione con frecce di dipendenza, il percorso critico e le linee di base, la Timeline delle risorse, le swimlane e i limiti WIP sulla bacheca, iCalendar e MS Project XML.
Community	Gli stessi id con il suffisso .Community, per esempio esegece.sgcPlanner.WinForms.Community.	Tutto tranne le funzionalità avanzate. Le proprietà restano, in modo che lo stesso codice del form si compili in entrambe le edizioni: un elemento ricorrente appare una sola volta al suo inizio, **ShowDependencies**, **AutoSchedule**, **ShowCriticalPath** e **ShowBaseline** sono inerti, **Schedule** e **SetBaseline** del Gantt generano **EsgcPlannerError**, **psvTimeline** disegna un avviso e **SwimlaneBy** agisce come **pslNone**. Le classi delle unit avanzate non sono nei pacchetti Community: **TsgcPlannerScheduleEngine**, **TsgcPlannerICalendar**, **TsgcPlannerMSProject**, **TsgcPlannerSchedulerTimelineView** e le classi di ricorrenza.

È la stessa suddivisione delle edizioni di Delphi, vedere Edizioni.

Host

Host	Controparte Delphi	Piattaforme
WinForms	VCL (controlli TsgcVCL)	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
WPF	VCL e FMX	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9. I controlli possono essere dichiarati in XAML.
Avalonia	FMX (controlli TsgcFMX)	Windows, Linux e macOS, .NET 8 e 9.
Senza finestra	TsgcPlannerRenderer e i modelli di vista	Qualsiasi piattaforma dei framework di destinazione: SVG con esegece.sgcPlanner, PNG con esegece.sgcPlanner.Rendering.

Ogni host ha la stessa API: le proprietà, i metodi e gli eventi dei controlli Delphi con gli stessi nomi, più **Data**, **Theme**, **Colors**, **ReadOnly**, **DragOptions**, **SyncSelection**, **ItemAt**, **ScrollToItem**, **SaveToPNG** e **SaveToSVG** sulla classe base. Vedere Classi .NET per i nomi delle classi e Differenze di .NET rispetto a Delphi per ciò che cambia rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms

- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Dati e pianificazione in .NET
- Collegamento dati in .NET
- JSON, iCalendar e MS Project in .NET
- Rendering senza finestra in .NET
- Demo .NET
- Piattaforme

Installazione da NuGet

I pacchetti sono su nuget.org. Aggiungete il pacchetto dell'host, i pacchetti core e di rendering arrivano con esso come dipendenze.

Edizione Registered

```
dotnet add package esegece.sgcPlanner.WinForms
dotnet add package esegece.sgcPlanner.Wpf
dotnet add package esegece.sgcPlanner.Avalonia
```

Edizione Community

```
dotnet add package esegece.sgcPlanner.WinForms.Community
dotnet add package esegece.sgcPlanner.Wpf.Community
dotnet add package esegece.sgcPlanner.Avalonia.Community
```

Oppure aggiungete a mano il riferimento al file di progetto:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcPlanner.Wpf" Version="2026.10.0" />
</ItemGroup>
```

Fate riferimento ai pacchetti Registered oppure a quelli Community in un progetto, mai a entrambi: contengono gli stessi tipi nello stesso namespace.

Impostazioni del progetto

- WinForms: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2.
- WPF: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWPF>true</UseWPF>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2. Associate il namespace in XAML con `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcPlanner;assembly=esegece.sgcPlanner.Wpf"`.
- Avalonia: un progetto `net8.0` o `net9.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** di Avalonia 11.3, come qualsiasi applicazione desktop Avalonia. Le barre di scorrimento delle viste prendono il loro aspetto dal tema Fluent. Associate il namespace in XAML con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcPlanner"`.
- Senza finestra: esegece.sgcPlanner da solo basta per i dati, i formati di file e SVG. Aggiungete esegece.sgcPlanner.Rendering per il PNG, porta con sé SkiaSharp e le sue risorse native per Windows e Linux.
- Sincronizzazione con Google Calendar e abbonamento iCalendar: aggiungete **esegece.sgcPlanner.sgcWebSockets** (edizione Registered), che dipende da esegece.sgcPlanner e da esegece.sgcWebSockets.

In C# ogni host ha bisogno di `using esegece.sgcPlanner;`, e di `using esegece.sgcUICore;` per **TsgcUITheme**, **TsgcUINotifyEvent** e gli altri tipi di sgcUICore.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Demo .NET

Avvio rapido WinForms

Questo avvio rapido costruisce un form nel codice con le tre viste WinForms collegate a un solo **TsgcPlannerData**: un diagramma di Gantt in alto, una bacheca Kanban a sinistra e una settimana lavorativa a destra. Trascinate una scheda in un'altra colonna e la colonna di stato del Gantt la segue.

Passaggi

1. Create un progetto Windows Forms per `net8.0-windows` e aggiungete il pacchetto **esegece.sgcPlanner.WinForms** (**esegece.sgcPlanner.WinForms.Community** nell'edizione Community).
2. Aggiungete `using esegece.sgcPlanner;` e `using esegece.sgcUICore;`.
3. Create un **TsgcPlannerData** e riempitelo: stati, risorse ed elementi.
4. Create i controlli, assegnate **Data** e aggiungeteli al form. Sono normali controlli WinForms: Dock, Anchor, TabIndex ed Enabled funzionano come al solito.
5. Assegnate gli eventi. Sono gli eventi dei controlli Delphi, con gli stessi nomi.

Esempio

Note

- La bacheca Kanban prende una colonna per stato di **Data.Statuses** (**ColumnSource** è **pkcStatuses**). Impostate **ColumnSource** su **pkcList** e riempite **Columns** per scegliere le colonne e i loro limiti WIP.
- La proprietà **View** dello Scheduler è il tipo di vista (**psvDay**, **psvWorkWeek**, **psvWeek**, **psvMonth**, **psvAgenda**, **psvTimeline**), come in Delphi. Il modello di vista è **SchedulerView**; il Gantt e la bacheca espongono il proprio come **GanttView** e **KanbanView**.
- **Theme** è per controllo. Le barre di scorrimento sono le barre native di Windows, e **BorderStyle** sceglie il bordo.
- **SaveToPNG** e **SaveToSVG** scrivono ciò che il controllo mostra, alla sua dimensione o a un'altra dimensione e scala.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Dati e pianificazione in .NET
- Avvio rapido VCL

Avvio rapido WPF

I controlli WPF possono essere dichiarati in XAML come qualsiasi altro controllo. Questo avvio rapido dichiara un Gantt, una bacheca Kanban e uno Scheduler in una griglia e li collega a un solo **TsgcPlannerData** nel code-behind.

Passaggi

1. Create un progetto WPF per `net8.0-windows` e aggiungete il pacchetto **esegece.sgcPlanner.Wpf** (**esegece.sgcPlanner.Wpf.Community** nell'edizione Community).
2. Associate il namespace nella finestra: `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcPlanner;assembly=esegece.sgcPlanner.Wpf"`.
3. Dichiarate i controlli. Le proprietà semplici possono essere impostate come attributi, e le enumerazioni prendono i nomi dei loro valori, come `View="psvWorkWeek"`. Un controllo senza Width e Height in un pannello che non lo estende chiede 400 x 300.
4. Create i dati nel code-behind e assegnateli a **Data** di ogni controllo.

Esempio

La finestra:

```
<Window x:Class="QuickStart.QuickStartWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcPlanner;assembly=esegece.sgcPlanner.Wpf"
        Title="sgcPlanner" Width="1100" Height="700">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="260" />
      <RowDefinition Height="*" />
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="560" />
      <ColumnDefinition Width="*" />
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <sgc:TsgcWpfGantt x:Name="ganTasks" Grid.ColumnSpan="2" TreeWidth="260" ShowToday="False" />
    <sgc:TsgcWpfKanban x:Name="kbnBoard" Grid.Row="1" />
    <sgc:TsgcWpfScheduler x:Name="schWeek" Grid.Row="1" Grid.Column="1" View="psvWorkWeek" />
  </Grid>
</Window>
```

Il code-behind:

Note

- Le proprietà sono semplici proprietà CLR, non proprietà di dipendenza, quindi accettano valori letterali in XAML ma non `{Binding}`. I dati di un piano si collegano tramite **TsgcPlannerData**, vedere Collegamento dati in .NET.
- Le barre di scorrimento sono figli `ScrollBar` di WPF del controllo. **IsTabStop** prende il posto di **TabStop** di WinForms, e non c'è **BorderStyle**: usate BorderBrush e BorderThickness o un Border.
- I controlli eseguono un timer per la linea dell'ora corrente finché sono caricati. **Dispose** ferma i timer e scollega il listener dei dati; chiamatelo alla chiusura della finestra.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet

- Classi .NET
- Collegamento dati in .NET
- TsgcVCLGantt

Avvio rapido Avalonia

I controlli Avalonia girano su Windows, Linux e macOS. Questo avvio rapido è un'applicazione Avalonia completa nel codice: una bacheca Kanban accanto a una settimana raggruppata per risorsa, entrambe nel tema scuro e collegate a un solo **TsgcPlannerData**.

Passaggi

1. Create un progetto console `net8.0`, impostate `<OutputType>WinExe</OutputType>` e aggiungete **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** 11.3 e il pacchetto **esegece.sgcPlanner.Avalonia** (**esegece.sgcPlanner.Avalonia.Community** nell'edizione Community).
2. Aggiungete il tema Fluent all'applicazione.
3. Create i dati e i controlli e aggiungete i controlli a un pannello. In XAML associate il namespace con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcPlanner"`.

Esempio

Note

- **Theme** dei controlli è il tema di sgcUICore. Nasconde lo **StyledElement.Theme** di Avalonia, quindi impostatelo tramite una variabile del tipo del controllo, come nell'esempio.
- **GroupByResource** dà a ogni persona un gruppo di colonne nelle viste giorno, settimana lavorativa e settimana, in ogni edizione. La Timeline delle risorse (**psvTimeline**) è una funzionalità di Registered.
- Le proprietà sono semplici proprietà CLR, non proprietà con stile: impostatele nel codice o come attributi XAML.
- Su macOS il tasto Comando conta come Ctrl, quindi Comando e la rotellina fanno lo zoom del Gantt.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Dati e pianificazione in .NET
- Avvio rapido FireMonkey

Classi .NET

Ogni classe Delphi mantiene il suo nome in .NET. I controlli VCL e FireMonkey diventano i controlli WinForms, WPF e Avalonia con il prefisso dell'host, e le classi indipendenti dal framework sono le stesse su ogni host.

Classi degli host

Delphi	WinForms	WPF	Avalonia	Modello (proprietà dell'host)
TsgcVCL-Scheduler, TsgcFMX-Scheduler	TsgcWin-Forms-Scheduler	TsgcW-pfSche-duler	TsgcAva-lonia-Scheduler	TsgcPlannerSchedulerView (SchedulerView): TsgcPlannerSchedulerTimelineView nell'edizione Registered, TsgcPlannerSchedu-lerRenderView nell'edizione Community
TsgcVCLGantt, TsgcFMX-Gantt	TsgcWin-Form-sGantt	TsgcW-pfGantt	TsgcAva-loniaGantt	TsgcPlannerGanttRenderView (GanttView)
TsgcVCLKan-ban, TsgcFM-XKanban	TsgcWin-FormsKan-ban	TsgcWp-fKanban	TsgcAva-loniaKan-ban	TsgcPlannerKanbanRenderView (KanbanView)
TsgcPlannerV-CLView, Tsgc-PlannerFMX-View	TsgcPlan-nerWin-FormsView	Tsgc-Planner-WpfView	TsgcPlan-nerAvalo-niaView	TsgcPlannerView (View)

Le classi base derivano da **TsgcUIWinFormsControl**, **TsgcUIWpfControl** e **TsgcUIAvaloniaControl** di sgcUICore.

Membri di ogni controllo

Membro	Descrizione
Data	Il **TsgcPlannerData** che il controllo mostra. Più controlli possono condividerne uno.
View	Il modello di vista, un **TsgcPlannerView**. Le proprietà tipizzate SchedulerView, GanttView e KanbanView restituiscono lo stesso oggetto. Nello Scheduler, **View** è ridichiarata come il tipo di vista, come in Delphi.
Theme, Colors	L'aspetto: il **TsgcUITheme** (utLight, utDark) e i **TsgcPlannerViewColors** che sostituisco-no i colori del tema.
ReadOnly, Dra-gOptions	Disattivano la modifica, o scelgono i trascinamenti che l'utente può fare (creare, spostare, ridimensionare, avanzamento, collegare, riordinare), come `[Flags]` **TsgcPlannerDra-gOptions**.
SyncSelection	La selezione segue **SelectedId** dei dati, in modo che le viste collegate agli stessi dati se-lezionino lo stesso elemento.
ItemAt, Scroll-ToItem	L'elemento in un punto del controllo (pixel client in WinForms, DIP in WPF e Avalonia) e lo scorrimento di un elemento fino a renderlo visibile.

UpdateScroll-Bars, Cursor-Kind	Aggiornano le barre di scorrimento dopo una modifica fatta sul modello, e il cursore che il controllo mostra.
OnItemClick, OnItemDblClick, OnItemDelete, OnSelection-Change	Gli eventi della vista base di Delphi. OnItemDelete può rifiutare l'eliminazione.
SaveToPNG, SaveToSVG	Disegnano la vista così com'è ora in uno stream o in un file, alla dimensione del controllo o a un'altra dimensione, con una scala.

Tipi indipendenti dal framework

Tipo	Descrizione
TsgcPlannerData	Elementi, risorse, stati, dipendenze, il calendario lavorativo, la notifica delle modifiche, JSON. Vedere TsgcPlannerData.
TsgcPlannerItem, TsgcPlannerResource, TsgcPlannerStatus, TsgcPlannerDepen-dency	Gli elementi delle collezioni, in **TsgcPlannerItems**, **TsgcPlan-nerResources**, **TsgcPlannerStatuses** e **TsgcPlannerDepen-dencies**.
TsgcPlannerCalendar, TsgcPlannerHoli-days	I giorni lavorativi, gli orari di lavoro e le festività. Vedere Calen-dario lavorativo.
TsgcPlannerTimeScale	Lo zoom e l'aggancio del Gantt e della Timeline. Vedere Scala temporale.
TsgcPlannerSchedulerView, TsgcPlanner-GanttView, TsgcPlannerKanbanView	I modelli di vista con le loro sottoclassi di rendering: layout, hit testing, tastiera, mouse e trascinamento, e **ExportImage** per SVG. Non hanno bisogno di una finestra.
TsgcPlannerScheduleEngine	Il motore di pianificazione (Registered). Vedere Pianificazione automatica.
TsgcPlannerSource_DataSet	Collega i dati a tabelle **System.Data.DataTable**. Vedere Colle-gamento dati in .NET.
TsgcPlannerICalendar, TsgcPlannerM-SProject	Importazione ed esportazione di iCalendar e MS Project XML (Registered). Vedere JSON, iCalendar e MS Project in .NET.
TsgcPlannerRenderer	In esegece.sgcPlanner.Rendering: le tre viste in PNG e SVG senza finestra. Vedere Rendering senza finestra in .NET.
TsgcPlannerLocale	I nomi dei giorni e dei mesi, il formato dell'ora e il separatore de-cimale delle etichette di intestazione, acquisiti da `CultureInfo.CurrentCulture`.
sgcPlanner_DateUtils, sgcPlanner_JSON, sgcPlanner_Raster	Classi statiche con le funzioni libere di Delphi: le conversioni di tempo e l'orologio, le funzioni JSON e i metodi di estensione PNG delle viste in esegece.sgcPlanner.Rendering.

Enumerazioni

Le enumerazioni mantengono i nomi e i prefissi dei valori di Delphi, per esempio **TsgcPlannerSchedulerViewKind** (psv), **TsgcPlannerGanttField** (pgc), **TsgcPlannerBarColorMode** (pbc), **TsgcPlannerDurationUnit** (pdu), **Tsgc-PlannerDependencyKind** (pdk), **TsgcPlannerConstraint** (pc), **TsgcPlannerKanbanColumnSource** (pkc), **Tsgc-**

PlannerSwimlaneBy (psl), **TsgcPlannerWIPMode** (pwm), **TsgcPlannerRecurrenceScope** (prs) e **TsgcPlannerRendererViewKind** (prv). Gli insiemi di Delphi sono enumerazioni `[Flags]` combinate con `|`: **TsgcPlannerWeekDays**, **TsgcPlannerChangeKinds**, **TsgcPlannerItemFields** e **TsgcPlannerDragOptions**. Il **TAlignment** della RTL di Delphi delle colonne del Gantt è dichiarato in esegece.sgcPlanner.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Architettura

Differenze di .NET rispetto a Delphi

Il port .NET mantiene i nomi, i valori predefiniti, il comportamento di tastiera e mouse e le regole di layout di Delphi. L'output SVG delle viste è identico byte per byte a quello di Delphi, e l'output PNG coincide con esso entro la tolleranza del rasterizzatore SkiaSharp. Le differenze seguenti derivano dai framework degli host e dalla libreria di classi .NET.

Tempi e valori

- Le proprietà di data sono valori `DateTime` di Kind Unspecified: **Start**, **Finish**, **ConstraintDate**, **BaselineStart**, **BaselineFinish**, **RecurrenceDate** e **ProjectStart**. Il TsgcPlannerTime di Delphi, in minuti interi, è un `long`, raggiunto tramite le proprietà con il suffisso Time: **StartTime**, **FinishTime** e così via. **Duration** è in minuti.
- L'orologio è `sgcPlanner_DateUtils.sgcPlannerNow`, un `Func<DateTime>`. Sostituitelo per congelare il tempo nei test e ripristinate poi il delegato salvato.
- TsgcUIColor è un `uint`, $AARRGGBB, dove 0 indica il colore del tema o dello stato.
- TFormatSettings e i globali della RTL sono sostituiti da `CultureInfo.CurrentCulture`, acquisita da **TsgcPlannerLocale**. Le proprietà indicizzate dei nomi dei giorni e dei mesi sono i metodi **GetShortDayName**, **SetShortDayName**, **GetLongMonthName** e così via. I file sono sempre scritti con formati invarianti.

Eventi, metodi ed elenchi

- Gli eventi sono proprietà delegate con gli stessi nomi di Delphi (**OnChange**, **OnItemCreate**, **OnCardMoving**...). Assegnate un gestore con `=`. Un parametro `var` di Delphi è un parametro `ref`, e una lambda con un parametro `ref` dichiara il tipo di ogni parametro. **TNotifyEvent** è **TsgcUINotifyEvent**.
- I dati accettano più listener: **AddListener** e **RemoveListener** prendono un **TsgcPlannerChangeEvent**, come le viste.
- Una proprietà indicizzata di Delphi è un metodo: `Rows(i)`, `ColumnInfo(i)`, `Cards(i)`, `Entries(i)`, `Calendar.Intervals(i)`. Una funzione Delphi senza parametri resta un metodo, come `RowCount()` o `WorkingMinutesPerDay()`.
- Un array `var` di Delphi è un array `ref` che il metodo sostituisce con uno della lunghezza esatta: `ChildrenOf(id, ref aList)`, `GetOccurrences(start, finish, ref aList)`.
- Un insieme di Delphi è un'enumerazione `[Flags]` combinata con `|`. Le collezioni mantengono la forma di TCollection: Add, Delete, Clear, Assign, BeginUpdate, EndUpdate, un indicizzatore e `foreach`.

Nessuno streaming dei componenti e nessuna notifica di rilascio

- In .NET non esiste il DFM. I controlli sono creati nel codice o in XAML, e i dati, le colonne e le opzioni sono impostati nel codice.
- .NET non ha una notifica di rilascio. Una vista mantiene i suoi dati finché **Data** non viene impostato a null o il controllo non viene rilasciato. I controlli WPF e Avalonia e i modelli di vista sono `IDisposable`: **Dispose** ferma i loro timer e scollega il listener dei dati. Avalonia non rilascia i controlli, quindi rilasciateli alla chiusura della finestra.
- I dati non hanno uno stato di caricamento: le modifiche vengono raccolte tra **BeginUpdate** e **EndUpdate** e notificate una volta.

Host

- WinForms usa le barre di scorrimento native e il **BorderStyle** di WinForms; WPF e Avalonia hanno figli `ScrollBar` e nessun BorderStyle.
- WPF e Avalonia hanno **IsTabStop** al posto di **TabStop**. In Avalonia il tasto Comando conta come Ctrl, e **Theme** nasconde lo **StyledElement.Theme** di Avalonia.
- Le proprietà dei controlli sono semplici proprietà CLR su ogni host, non proprietà di dipendenza né con stile.
- Il tocco arriva come input del mouse; il trascinamento touch di Delphi non ha un percorso di codice separato.

- Il cursore di divisione (**pcrSplit**) è un cursore di ridimensionamento orizzontale in WPF e Avalonia, che non hanno un cursore di divisione.

Origini dati e file

- **TsgcPlannerSource_DataSet** collega tabelle `System.Data.DataTable` al posto di TDataSet. Vedere Collegamento dati in .NET per le differenze.
- MS Project XML viene letto con `System.Xml`. L'unit sgcPlanner_XML di Delphi non è stata portata e non serve.
- **ExportImage** di un modello di vista scrive solo SVG. Il PNG richiede esegece.sgcPlanner.Rendering, vedere Rendering senza finestra in .NET.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Dati e pianificazione in .NET
- Collegamento dati in .NET

Dati e pianificazione in .NET

TsgcPlannerData è l'unica fonte di verità di un piano. Contiene gli elementi (attività, eventi e traguardi), le risorse, gli stati, le dipendenze e il calendario lavorativo. Le viste non scrivono mai da sole un campo di un elemento: ogni rilascio chiama i dati all'interno di un solo **BeginUpdate** e **EndUpdate**, e i dati notificano ogni listener una volta, in modo che un Gantt, una bacheca e uno Scheduler collegati agli stessi dati siano sempre d'accordo.

Costruire un piano

L'esempio costruisce un piccolo progetto con tre stati, due persone, un calendario con due turni e una festività, quattro attività collegate da fine a inizio e un traguardo, poi ascolta le modifiche, sposta una scheda come fa un rilascio Kanban ed esegue il motore di pianificazione.

Note

- **Finish** è esclusivo, anche per gli elementi di giornata intera: un elemento di giornata intera l'1 ottobre va dall'1 ottobre 00:00 al 2 ottobre 00:00. Un elemento con **Start** uguale a **Finish** è un traguardo.
- **Resources** e **Tags** sono elenchi separati da virgole; **ResourceAt**, **ResourceCount**, **TagAt** e **TagCount** li leggono uno per uno. **ParentId** costruisce l'albero delle attività e **UpdateSummaries** ricalcola le attività di riepilogo.
- **MoveItem** cambia lo stato e la posizione di una scheda, **DeleteItem** elimina un elemento e gli elementi di eccezione della sua serie, e **SelectedId** è la selezione condivisa dalle viste.
- **OnItemChanging** può rifiutare una modifica prima che venga fatta, per i campi di un insieme **TsgcPlannerItemFields**.
- Il motore colloca ogni attività che non è **Manual** il prima possibile dopo i suoi collegamenti e il suo **Constraint**, sul calendario lavorativo, e calcola **TotalSlack** e **Critical**. Un ciclo di collegamenti genera **OnScheduleError** con gli id del ciclo. Un Gantt con **AutoSchedule** lo esegue dopo ogni modifica, **Schedule** del Gantt lo esegue su richiesta, e **SetBaseline** memorizza le date correnti come linea di base. Il motore è una funzionalità di Registered.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- JSON, iCalendar e MS Project in .NET
- Dati condivisi
- Pianificazione automatica
- Calendario lavorativo

Collegamento dati in .NET

Il **TsgcPlannerSource_DataSet** di Delphi carica un piano da tabelle TDataSet e riscrive le modifiche. In .NET la stessa classe collega tabelle `System.Data.DataTable`, le tabelle che un `DataAdapter` di qualsiasi provider ADO.NET riempie. Le viste restano collegate al **TsgcPlannerData**, in modo che la stessa sorgente serva contemporaneamente un Gantt, una bacheca e uno Scheduler.

Proprietà	Descrizione
Data	Il **TsgcPlannerData** che la sorgente riempie.
DataSet, ResourceDataSet, DependencyDataSet	Le tabelle degli elementi, delle risorse e dei collegamenti. Solo la tabella degli elementi è obbligatoria.
ItemFields, ResourceFields, DependencyFields	I nomi delle colonne. I valori predefiniti sono i nomi di proprietà degli elementi (Id, Title, Start, Finish, AllDay, Status, Progress, Color, ParentId, Tags, Resources, Rank, Notes, RecurrenceRule, DependsOn), delle risorse (Id, Name, Color, Initials) e dei collegamenti (FromId, ToId, Kind, Lag). Una colonna che non esiste non viene associata.
Active	Carica le tabelle nei dati e le mantiene sincronizzate finché è true.
LiveUpdates	Le righe aggiunte, modificate o eliminate in una tabella raggiungono subito i dati (true per impostazione predefinita).
WriteBack	Le modifiche fatte nelle viste o nel codice vengono riscritte nelle righe (true per impostazione predefinita).
OnLoadItem	Generato per ogni elemento caricato, con la tabella e il `DataRow`, per riempire i campi che l'associazione non copre.

Esempio

Differenze rispetto a TDataSet

- Una `DataTable` non ha un cursore. Un Edit e Post di Delphi è un `DataRow.BeginEdit` e `EndEdit`, o un'assegnazione diretta alla colonna, e Cancel è `CancelEdit`. Una riga in modifica viene riscritta quando la modifica termina.
- La sorgente ascolta gli eventi della tabella: una riga aggiunta o modificata è un record registrato, una riga eliminata o una tabella svuotata rimuove gli elementi, una modifica rifiutata ricarica il record, e `AcceptChanges` viene ignorato. Le righe eliminate e scollegate vengono saltate.
- Le colonne scrivibili sono quelle che non sono ReadOnly, AutoIncrement o calcolate. Una colonna di data numerica contiene date OLE Automation, e un testo vuoto assegnato a una colonna che non è di testo imposta `DBNull`.
- **OnLoadItem** passa il `DataRow`, perché non c'è un record corrente. I nomi delle colonne sono **GetName** e **SetName** per indice, oltre alle proprietà con nome.
- Collegate solo oggetti `DataTable`: una `DataView` o un `IDataReader` non è una sorgente. Una tabella rilasciata si scollega da sola, e la sorgente è `IDisposable`.

Collegare i controlli

Le proprietà dei controlli sono semplici proprietà CLR, non proprietà di dipendenza né con stile, perché un piano è un modello intero e non un singolo valore. In un'applicazione MVVM tenete il **TsgcPlannerData** nel view model e assegnatelo a **Data** dei controlli, e reagite a **OnChange** o a un listener dei dati, a **SelectedId** e agli eventi dei controlli.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Dati e pianificazione in .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcPlannerSource_DataSet
- Collegamento DataSet

JSON, iCalendar e MS Project in .NET

Un piano viene salvato e caricato in tre formati, con gli stessi risultati di Delphi: i file che scrive un'applicazione .NET vengono letti da un'applicazione Delphi e viceversa.

Formato	Classi	Edizione
JSON, il formato nativo con ogni campo	**SaveToJSON**, **LoadFromJSON**, **SaveToFile** e **LoadFromFile** di **TsgcPlannerData**, e le funzioni di stream e di file di **sgcPlanner_JSON**.	Entrambe
iCalendar (RFC 5545), per Outlook, Google Calendar e Apple Calendar	**TsgcPlannerICalendar**	Registered
Microsoft Project XML (MSPDI): attività, collegamenti, risorse, assegnazioni e il calendario	**TsgcPlannerMSProject**	Registered

Esempio

Note

- JSON viene scritto come UTF-8 senza byte order mark; un marcatore viene accettato al caricamento. Un testo che non è UTF-8 valido genera **EsgcPlannerError**.
- **TsgcPlannerICalendar** e **TsgcPlannerMSProject** sono semplici classi: createle, impostate **Data** e chiamate **ImportFromString**, **ImportFromStream** o **ImportFromFile**, e **ExportToString**, **ExportToStream** o **ExportToFile**. **ImportMode** sostituisce i dati o vi unisce gli elementi importati.
- Un problema nell'input non ferma un'importazione: genera **OnImportWarning** con la riga e un messaggio, e **WarningCount** li conta. I messaggi sono costanti pubbliche delle classi, con segnaposto `{0}`.
- **ExportUTC** scrive gli orari iCalendar in UTC. **ProductId** è il PRODID dell'esportazione.
- MS Project XML viene letto con `System.Xml.XmlReader`, con la DTD ignorata e senza resolver esterno, e scritto dal port dello scrittore di Delphi, in modo che l'esportazione sia identica byte per byte a quella di Delphi.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Dati e pianificazione in .NET
- JSON
- iCalendar
- XML di MS Project

Rendering senza finestra in .NET

Ogni vista disegna tramite il proprio modello di vista, e i modelli non hanno bisogno di una finestra. Un servizio, un test o un report può caricare un piano e salvare lo Scheduler, il Gantt e la bacheca come PNG o SVG su qualsiasi piattaforma, Linux compreso.

- **TsgcPlannerRenderer** in esegece.sgcPlanner.Rendering possiede le tre viste. Impostate **Data**, **View** (**prvScheduler**, **prvGantt**, **prvKanban**), **Width**, **Height**, **Scale**, **Theme** e le opzioni della vista, poi chiamate **SaveToPNG** o **SaveToSVG**.
- **SchedulerOptions**, **GanttOptions** e **KanbanOptions** hanno le proprietà dei controlli. **Assign** le copia da un modello di vista, in modo che un report possa disegnare ciò che mostra un controllo. Ciò che le opzioni non coprono si imposta su **SchedulerView**, **GanttView** e **KanbanView**.
- Un modello di vista può anche essere disegnato da solo: **ExportImage** scrive SVG con esegece.sgcPlanner, e i metodi di estensione **SaveToPNG**, **ExportPNG** e **RenderToRaster** di **sgcPlanner_Raster** scrivono PNG.

Esempio

Note

- La dimensione è in pixel logici; una scala di 2 scrive un'immagine di 2400 x 1000 per una vista di 1200 x 500. **DeviceWidth** e **DeviceHeight** restituiscono la dimensione dell'immagine.
- **FontFile** e **FontFileBold** scelgono un file di font TrueType, per un server senza il font predefinito.
- Le etichette di intestazione seguono il **TsgcPlannerLocale** condiviso di `sgcPlanner_DateUtils.sgcPlannerLocale()`, acquisito dalla cultura corrente al primo utilizzo. Per ottenere lo stesso output su ogni macchina, impostate la cultura prima del primo rendering, oppure impostate i nomi di quel locale.
- Anche i controlli hanno **SaveToPNG** e **SaveToSVG**, con la dimensione del controllo.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- TsgcPlannerRenderer
- Rendering senza finestra

Sincronizzazione con Google Calendar e iCalendar in .NET

Pacchetto: esegece.sgcPlanner.sgcWebSockets (edizione Registered), namespace esegece.sgcPlanner. Ha come target netstandard2.0, net8.0 e net9.0, e usa la libreria .NET di sgcWebSockets (esegece.sgcWebSockets) per HTTP e OAuth2 di Google.
Il pacchetto .NET ha gli stessi due componenti del bridge Delphi, con gli stessi nomi, la stessa associazione, la stessa regola dei conflitti e lo stesso formato del file di stato, quindi un file di stato scritto da Delphi si carica in .NET e viceversa.

- **TsgcPlannerGoogleSync** mantiene un TsgcPlannerData in sincronizzazione bidirezionale con un Google Calendar tramite un TsgcHTTP_Google_Cloud_Calendar_API_Client (la sua proprietà Client). Vedere TsgcPlannerGoogleSync.
- **TsgcPlannerICalSubscription** unisce nei dati un URL iCalendar di sola lettura (https://, http:// o webcal://), analizzato con TsgcPlannerICalendar. Vedere TsgcPlannerICalSubscription.

Differenze rispetto a Delphi

- Entrambe le classi sono classi semplici che implementano IDisposable, non componenti. Dispose ferma il thread di lavoro; dopo non viene applicato nulla.
- Gli eventi sono proprietà delegate, per esempio OnRefreshed, OnError, OnImportWarning e OnBeforeRefresh (un EventHandler). OnConflict e OnFilterItem ricevono il loro risultato per ref.
- SyncAsync restituisce Task<bool>. RefreshAsync restituisce bool, False quando un aggiornamento è in corso.
- Il lavoro che tocca Data e fa scattare gli eventi viene eseguito sul SynchronizationContext del thread che ha chiamato SyncAsync o RefreshAsync, o ha impostato Active (il thread dell'interfaccia in WinForms, WPF e Avalonia). Senza contesto viene eseguito nel thread di lavoro.
- LastSyncTime e LastRefreshTime sono DateTime; default(DateTime) significa mai.
- Il punto di innesto del trasporto di TsgcPlannerICalSubscription è il metodo virtuale protected DoFetch(string aURL, IList<string> aRequestHeaders, IList<string> aResponseHeaders, Stream aBody), che restituisce lo stato HTTP. L'implementazione predefinita usa l'HTTPClient interno (TsgcHTTP1Client) con HandleRedirects disattivato; il componente segue da sé fino a cinque reindirizzamenti e invia If-None-Match e If-Modified-Since con i validatori dell'ultima importazione.
- Non ci sono notifiche di liberazione: distruggere Data non azzera la proprietà Data.

Eventi di feed di sola lettura

Un aggiornamento sovrascrive le modifiche locali degli elementi della sottoscrizione. Ponete il veto in OnItemChanging, che le viste interrogano prima di confermare un trascinamento, un ridimensionamento o una modifica:

```
TsgcPlannerData oData = new TsgcPlannerData();
TsgcPlannerICalSubscription oSubscription = new TsgcPlannerICalSubscription();
oSubscription.Data = oData;
oSubscription.URL = "webcal://calendar.example.com/team.ics";
oSubscription.RefreshInterval = 60; // minutes
oSubscription.OnRefreshed = (s, aAdded, aUpdated, aDeleted) =>
  Console.WriteLine("added " + aAdded + ", updated " + aUpdated + ", deleted " + aDeleted);
oSubscription.OnError = (s, aError) => Console.WriteLine(aError);
oData.OnItemChanging = (object s, TsgcPlannerItem aItem, TsgcPlannerItemFields aFields, ref bool aAccept) =>
{
  if (oSubscription.IsSubscriptionItem(aItem))
    aAccept = false;
};
oSubscription.Active = true; // refreshes at once, then every hour
```

Sincronizzazione con Google Calendar

```
TsgcHTTP_Google_Cloud_Calendar_API_Client oClient = new TsgcHTTP_Google_Cloud_Calendar_API_Client();
oClient.GoogleCloudOptions.OAuth2.ClientId = "your client id";
oClient.GoogleCloudOptions.OAuth2.ClientSecret = "your client secret";
oClient.GoogleCloudOptions.OAuth2.LocalPort = 8080;
oClient.GoogleCloudOptions.OAuth2.Scope.Add("https://www.googleapis.com/auth/calendar");

TsgcPlannerGoogleSync oSync = new TsgcPlannerGoogleSync();
oSync.Client = oClient;
oSync.Data = oData;
oSync.CalendarId = "primary";
oSync.StateFileName = "calendar_state.json";
oSync.OnSyncDone = (s, aPulled, aPushed, aDeleted, aConflicts) =>
  Console.WriteLine("pulled " + aPulled + ", pushed " + aPushed);
oSync.Active = true;
bool vOK = await oSync.SyncAsync();
```

Gli elementi il cui Id inizia con ExcludeIdPrefix (ics: per impostazione predefinita, l'IdPrefix di TsgcPlannerICalSubscription) non vengono mai inviati a Google.

Demo

La demo WinForms demos\Planner\GoogleCalendarSync mostra entrambi i componenti su un TsgcWinFormsScheduler. Eseguitela con --test per un autotest offline: un trasporto Google di prova e un server iCalendar in loopback, nessuna credenziale necessaria.

Vedere anche

- TsgcPlannerGoogleSync
- TsgcPlannerICalSubscription
- Sincronizzazione con Google Calendar
- TsgcPlannerICalendar
- TsgcPlannerData
- iCalendar

Demo .NET

Le demo si trovano in `.net\demos\Planner`, una cartella per demo con il suo progetto, il suo `Program.cs` e un README.md. Costruiscono la loro interfaccia utente nel codice, senza XAML. Ogni demo ha un'opzione `--test` che esegue un'autoverifica fuori schermo, scrive righe PASS e FAIL e termina con il numero di verifiche fallite, come l'opzione `/test` delle demo Delphi, e le demo con finestra hanno un'opzione `--snapshot` che renderizza le viste in file PNG.

Demo	Host	Mostra
ProjectPlanner	WinForms	Un progetto di rilancio di un sito web mostrato in tre modi contemporaneamente: un diagramma di Gantt, una bacheca Kanban e una settimana, tutti collegati agli stessi dati. Quattordici attività su due percorsi, cinque persone, quattro stati e collegamenti da fine a inizio. Trascinate una scheda sulla bacheca e il Gantt e lo Scheduler la seguono.
ProjectPlannerWpf	WPF	La stessa finestra con i controlli **TsgcWpf**.
ProjectPlannerAvalonia	Avalonia	La stessa finestra con i controlli **TsgcAvalonia**, per Windows, Linux e macOS.
TeamScheduler	WinForms	Tre settimane di riunioni di team per cinque persone: giorno, settimana lavorativa, settimana, mese, agenda e la Timeline delle risorse, uno stand-up giornaliero e una sincronizzazione settimanale come serie ricorrenti, una conferenza di giornata intera, trascinamento per creare con **OnItemCreate** e raggruppamento per risorsa.
TeamSchedulerWpf	WPF	La stessa finestra con **TsgcWpfScheduler**.
TeamSchedulerAvalonia	Avalonia	La stessa finestra con **TsgcAvaloniaScheduler**.
HeadlessRender	Console	Nessuna finestra: carica un progetto da JSON (o ne costruisce uno e lo salva come project.json) e scrive un PNG e un SVG dello Scheduler, del Gantt e della bacheca con **TsgcPlannerRenderer**, su Windows, Linux e macOS. La controparte .NET della demo HeadlessReport di Delphi.
GoogleCalendarSync	WinForms	Una vista settimanale mantenuta in sincronizzazione bidirezionale con un calendario Google, più un abbonamento iCalendar in sola lettura, con i componenti del bridge esegece.sgcPlanner.sgcWebSockets (Registered).

La parte senza interfaccia di ProjectPlanner e TeamScheduler (i dati generati, la configurazione delle viste, lo snapshot e l'autoverifica) si trova in `ProjectPlanner_Shared.cs` e `TeamScheduler_Shared.cs`, che i progetti WinForms, WPF e Avalonia compilano, in modo che i tre host eseguano le stesse verifiche.
Ogni demo si compila e si esegue in entrambe le edizioni. Nell'edizione Community TeamScheduler non ha la voce Timeline e mostra ogni serie una sola volta, ProjectPlanner non disegna frecce di dipendenza, e GoogleCalendarSync spiega che il bridge è un pacchetto Registered.

Compilare le demo

All'interno dell'albero del prodotto le demo si compilano contro i progetti della libreria. Lo zip delle demo usa per impostazione predefinita i pacchetti NuGet dell'edizione Community. Compilate una demo con i pacchetti Registered impostando **SgcPlannerEdition**:

```
dotnet build ProjectPlanner\ProjectPlanner.csproj -p:SgcPlannerEdition=Registered
dotnet run --project HeadlessRender\HeadlessRender.csproj -- --test
```

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Demo

Risoluzione dei problemi

EsgcPlannerError: This feature requires the Registered edition of sgcPlanner

Schedule e SetBaseline del Gantt lo sollevano in una build Community. Mettete queste chiamate dentro `{$IFDEF SGC_PLANNER_ADVANCED}`, oppure usate l'edizione Registered o Trial. Vedere Funzionalità per edizione.

Un form non si carica in una build Community: Class TsgcPlannerICalendar not found

TsgcPlannerICalendar e TsgcPlannerMSProject non fanno parte dell'edizione Community. Createli nel codice dentro `{$IFDEF SGC_PLANNER_ADVANCED}` invece di trascinarli su un form che deve caricarsi anche in Community.

Lo Scheduler non mostra alcun evento

- Controllate che gli eventi cadano nel periodo sullo schermo. Date 0 segue l'orologio, quindi la vista mostra la settimana corrente; impostate Date o chiamate GoToday, Next e Prior.
- Le viste giornaliere mostrano le ore da Options.DayStartHour a Options.DayEndHour. Un evento al di fuori viene disegnato tagliato sul bordo.
- Un evento il cui Finish precede lo Start viene letto come un evento di durata zero al suo Start.
- Assicuratevi che la proprietà Data dello Scheduler sia l'oggetto dati che il vostro codice riempie. Un controllo senza Data usa un proprio oggetto dati interno.

Un evento ricorrente appare una sola volta

La ricorrenza fa parte dell'edizione Registered. In Registered, controllate la regola con TsgcPlannerRecurrence.TryParse, che restituisce il motivo quando una regola non è supportata, e controllate COUNT, UNTIL e RecurrenceExceptions. Vedere Ricorrenza.

La pianificazione automatica non sposta un'attività

- Il motore mantiene le date delle attività Manual, degli elementi ricorrenti e delle attività di un ciclo di dipendenze. OnScheduleError elenca le attività di un ciclo e Schedule restituisce False.
- Un'attività con vincolo pcSNET non inizia prima della sua ConstraintDate. Uno spostamento nel Gantt imposta questo vincolo; riportate Constraint a pcASAP per lasciare che il motore anticipi l'attività.
- AutoSchedule viene eseguito solo dopo una modifica fatta nel Gantt. Dopo una modifica nel codice o in un'altra vista, chiamate Schedule.

Vedere Pianificazione automatica.

Il Gantt non disegna frecce di dipendenza

Le frecce richiedono l'edizione Registered e ShowDependencies True. Un collegamento viene disegnato solo quando entrambe le sue attività sono in righe visibili, quindi un collegamento verso un riepilogo ripiegato è nascosto, e un collegamento con un FromId o un ToId sconosciuto non viene mai disegnato.

Un trascinamento non fa nulla o l'elemento torna indietro

Controllate ReadOnly e DragOptions del controllo, e i gestori che possono rifiutare una modifica: OnItemChanging dei dati, OnCardMoving, OnItemCreate, OnLinkCreating e OnRecurrenceEdit. Sulla bacheca, una colonna al suo li-

mite WIP con WIPMode pwmBlock rifiuta nuove schede, e la colonna sconosciuta non è mai una destinazione di rilascio. Nello Scheduler, gli elementi di riepilogo sono mostrati ma non possono essere trascinati. Vedere Trascinamento.

EsgcPlannerError: OnChange kept changing the planner data for more than 8 rounds

Un gestore di OnChange, o un listener, modifica i dati a ogni notifica, quindi le modifiche non si assestano mai. Modificate i dati solo quando differiscono dal valore voluto, oppure spostate la modifica fuori dal gestore.

Gli orari sono sfasati di alcune ore dopo un'importazione o un'esportazione iCalendar

Gli orari in UTC o con un fuso orario vengono convertiti nell'ora locale della macchina all'importazione. All'esportazione, ExportUTC scrive orari UTC per gli elementi che non si ripetono, che un calendario mostra nel proprio fuso orario. Impostate ExportUTC su False per scrivere orari locali. Vedere iCalendar.

Date, durate o nomi appaiono diversi su un'altra macchina o su Linux

Le etichette e i numeri delle durate usano sgcPlannerLocale, che viene inizializzato dalla macchina. Impostate le sue proprietà, per esempio ShortDateFormat, Use24Hour e DecimalSeparator, all'avvio per avere lo stesso output ovunque.

Si perdono caratteri in Delphi 7 o Delphi 2007

Queste versioni hanno stringhe Ansi, quindi il testo UTF-8 dei file JSON, iCalendar e XML di MS Project viene convertito nella tabella codici del sistema, e i caratteri fuori da essa vanno persi. Delphi 2009 e successivi mantengono ogni carattere.

Le modifiche non vengono riscritte nel dataset

- Controllate che WriteBack sia True e che IdField indichi un campo che Locate sia in grado di trovare.
- Non viene scritto nulla mentre il dataset è in stato di modifica o inserimento; le modifiche vengono scritte dopo Post o Cancel.
- Le risorse, i campi calcolati, i campi di ricerca e i campi di sola lettura non vengono mai scritti.

Vedere Collegamento DataSet.

LoadFromJSON solleva EsgcPlannerError

Il testo non è un JSON valido, non è un documento sgcPlanner, oppure è stato scritto con una versione più recente del formato. I dati restano come erano, così l'applicazione può segnalare il messaggio e continuare a funzionare. Vedere Persistenza JSON.

Una violazione di accesso dopo che un form o un oggetto è stato liberato


Un gestore aggiunto con AddListener deve essere rimosso con RemoveListener prima che l'oggetto che lo possiede venga liberato. I dati non sanno quando quell'oggetto scompare.

Vedere anche

- Funzionalità per edizione
- Piattaforme
- TsgcPlannerData

Introduzione

sgcEditors aggiunge alle applicazioni Delphi e C++Builder i controlli di input di un form, per VCL e FireMonkey: un calendario mensile, un selettore di data, un selettore di ora, un selettore di data e ora, un cursore di intervallo, un selettore di colore, un token edit, una valutazione e uno spin edit. Ogni controllo esiste per VCL, con il prefisso TsgcVCL, e per FireMonkey, con il prefisso TsgcFMX. Cinque varianti data-aware collegano il selettore di data, il selettore di ora, lo spin edit, la valutazione e il cursore di intervallo a un campo di un TDataSet.
Il testo viene sempre digitato in un edit nativo, mai in un cursore personalizzato, quindi la composizione IME, gli appunti, l'annullamento e gli screen reader funzionano come in qualsiasi altro edit del form. Tutto il resto, la cornice, i pulsanti, il calendario, i chip, le stelle, i cursori e il quadrato del colore, è disegnato da **sgcUICore**, quindi un controllo ha lo stesso aspetto in VCL, in FireMonkey e nell'output PNG e SVG senza finestra. I controlli hanno temi chiaro e scuro, un colore di accento, supporto completo della tastiera, un nome accessibile e il ridimensionamento DPI per monitor.
Dietro ogni controllo c'è una classe modello indipendente dal framework, come TsgcCalendarModel o TsgcSpinModel. I controlli VCL e FireMonkey si limitano a tradurre l'input e a ospitare l'edit e l'elenco a discesa, quindi lo stesso modello esegue il rendering anche senza finestra, su un server o su Linux64.
sgcEditors fa parte della suite visuale di eSeGeCe. Viene disegnato con sgcUICore, il pacchetto di runtime condiviso con il canvas, il rasterizzatore, i font, il writer SVG e i temi, quindi gli editor si abbinano agli altri prodotti della suite. sgcEditors richiede sgcUICore, che viene installato insieme a esso.



Edizioni

sgcEditors è distribuito come Registered, Trial e Community. Community mantiene tutti e nove i controlli per VCL e FireMonkey e lascia fuori i cinque controlli data-aware, il quadrato HSV e la barra alfa del selettore di colore, l'elenco di completamento automatico del token edit e il secondo cursore del cursore di intervallo. Vedere Edizioni.

Da dove iniziare

- Architettura: i modelli, gli host, l'edit interno, l'elenco a discesa e i due livelli di rendering.
- Controlli: i nove controlli, le loro varianti data-aware e le loro classi modello in sintesi.
- Le pagine dei controlli: Calendario mensile, Selettore di data, Selettore di ora, Selettore di data e ora, Cursore di intervallo, Selettore di colore, Token edit, Valutazione e Spin edit, i controlli data-aware e le classi modello, con le loro proprietà, i metodi, gli eventi e gli esempi.
- Installazione e Piattaforme: il programma di installazione, i pacchetti, le versioni di Delphi e C++Builder e le piattaforme.
- Avvio rapido VCL, Avvio rapido FMX, Avvio rapido C++Builder e Avvio rapido data-aware: un primo form in pochi minuti.
- Inserimento del testo e IME, Tastiera e accessibilità, Temi, Localizzazione, DPI, Output senza finestra e Edizioni.
- Risoluzione dei problemi: problemi comuni e le loro cause.

Architettura

sgcEditors tiene la logica di modifica separata dal framework. Ogni famiglia di controlli ha una classe modello che usa solo la RTL e sgcUICore, e i controlli VCL e FireMonkey sono host sottili intorno a essa.

Le parti di un controllo

1. **Modello.** Un discendente TPersistent di TsgcEditorModel, ad esempio TsgcCalendarModel, TsgcDatePickerModel o TsgcTokenModel. Contiene il valore e le opzioni, riceve i tasti e il mouse in pixel logici tramite KeyDown, KeyPress, MouseDown, MouseMove, MouseUp e MouseWheel, e si disegna su qualsiasi canvas di sgcUICore. Funziona senza finestra, quindi è anche il renderer senza finestra.
2. **Host.** Il controllo VCL discende da TsgcVCLCustomEditor e il controllo FireMonkey da TsgcFMXCustomEditor. L'host crea il modello, gli invia l'input, dipinge i suoi due livelli, fa scattare OnChange e pubblica le proprietà del modello. Il modello di un controllo è public come Model, e ogni controllo ha anche una proprietà tipizzata per esso, come CalendarModel, PickerModel o SpinModel.
3. **Edit interno.** I selettori, lo spin edit, il selettore di colore e il token edit ospitano un edit nativo senza bordo: un TEdit figlio in VCL e un TEdit di FMX in FireMonkey. Il modello indica dove va il testo, e l'host vi colloca l'edit. Vedere Inserimento del testo e IME.
4. **Elenco a discesa.** Il calendario del selettore di data, l'elenco delle ore del selettore di ora, entrambi affiancati per il selettore di data e ora, e l'elenco di completamento automatico del token edit si aprono in un elenco a discesa per framework. In VCL è una finestra strumenti WS_POPUP che non toglie mai il focus all'edit, si apre sotto il controllo, passa sopra quando non c'è spazio e resta dentro l'area di lavoro del monitor. In FireMonkey è un TPopup posizionato sotto il controllo.

Due livelli

Un modello disegna due livelli. Render disegna il livello del contenuto: la cornice, il testo, i giorni, i campioni, i chip e le tacche. RenderOverlay disegna sopra di esso ciò che cambia spesso: l'hover, l'anello di focus, i cursori dello slider, il cursore del quadrato del colore, il riempimento della valutazione e la sua anteprima di hover. Un trascinamento, un hover o un cambio di focus ridisegna solo l'overlay, quindi il livello del contenuto non viene rasterizzato di nuovo. Ogni modifica di un modello viene segnalata tramite OnModelChange con uno di questi tipi:

Tipo	L'host
eckContent	Esegue di nuovo il rendering del livello del contenuto.
eckOverlay	Esegue il rendering solo dell'overlay.
eckValue	Fa scattare OnChange e, in VCL, notifica agli screen reader il nuovo valore.
eckLayout	Sposta l'edit interno, riscrive il suo testo ed esegue il rendering del livello del contenuto.

Units

Unit	Contenuto
sgcEditors_Types	Le enumerazioni, TsgcEditorModel, TsgcEditorsPainter (colori del tema, cornice, anello di focus, chevron, frecce dello spin), codici dei tasti, formattazione e interpretazione dei numeri, conversione HSV ed esadecimale.
sgcEditors_Date	Numeri di giorno, numeri di settimana ISO 8601 e semplici, la griglia del mese, TsgcEditorLocale e il formato, il passo e l'interpretazione delle date.

sgcEditors_Calendar, _Picker, _Slider, _Spin, _Color, _Rating, _Token, _List	I modelli. sgcEditors_Picker contiene anche TsgcDateTimeDropDownModel, il calendario e l'elenco delle ore dell'elenco a discesa di data e ora.
sgcEditors_VCL, _VCL_Date, _VCL_Value, _VCL_Color, _VCL_Token	La base dell'host VCL, l'edit interno, l'elenco a discesa e i controlli VCL. Solo Windows.
sgcEditors_FMX, _FMX_Date, _FMX_Value, _FMX_Color, _FMX_Token	Lo stesso per FireMonkey, da Delphi XE6 in poi.
sgcEditors_Data, _VCL_DB, _FMX_DB	TsgcEditorFieldLink e i controlli data-aware. Edizione Advanced, queste unit sono vuote in Community.
sgcEditors_Const, _License, _Reg	Le costanti di versione ed edizione, il controllo di prova e la registrazione in fase di progettazione.

Thread

I controlli vengono usati dal thread principale, come qualsiasi altro controllo VCL o FireMonkey, e i loro eventi vengono sollevati su di esso.

Prestazioni

Il gruppo prestazioni del QA misura questi scenari con una build release di Delphi 13 su Win64. Il budget è la soglia di ogni scenario, e la colonna misurata è un'esecuzione sulla macchina di riferimento. Il calendario mensile ha anche un budget Win32 di 2,500 µs, e Linux64 riporta E1, E4 ed E8 senza soglia.

ID	Scenario	Budget	Misurato
E1	Contenuto del calendario mensile, 280 x 240: titolo, nomi dei giorni, 42 giorni, numeri di settimana e una fascia di intervallo	1,500 µs	395 µs
E2	Solo overlay del calendario: cella in hover e anello di focus	60 µs	24 µs
E3	IsDateEnabled su 10,000 giorni con 500 date disabilitate, 2 giorni della settimana disabilitati e l'evento assegnato	2 ms	0.3 ms
E4	Cursore di intervallo 300 x 48 con 11 tacche ed etichette, rendering completo; un trascinamento di cursore, solo overlay	400 µs; 150 µs	88 µs; 73 µs
E5	Selettore di colore 240 x 300 con 24 campioni, il quadrato, le barre di tonalità e alfa, rendering completo; un trascinamento nel quadrato, solo overlay	1,500 µs; 150 µs	1,018 µs; 114 µs
E6	Token edit con 50 chip, 400 x 120, disposizione e rendering; il filtro di completamento automatico di 10,000 elementi a ogni tasto	1,500 µs; 3 ms	436 µs; 0.2 ms
E7	Valutazione, 5 stelle 160 x 32, rendering completo; cornice dello spin edit 120 x 28	200 µs; 120 µs	103 µs; 39 µs
E8	100,000 formattazioni di data più 100,000 interpretazioni; 1,000,000 di numeri di settimana ISO	150 ms; 100 ms	23 ms; 27 ms
E9	Un form VCL con 30 di ciascuno dei 9 controlli, creato e dipinto per la prima volta; un elenco a discesa di selettore aperto fino al primo fotogramma	350 ms; 16 ms	circa 340 ms su una macchina a riposo; 5 ms

E10	Il form E9 su FireMonkey	solo ri-portato	

Gran parte del tempo di E9 è la creazione delle finestre dei 270 controlli e dei loro edit interni, non il disegno. Un form che mostra centinaia di editor insieme si apre più in fretta quando i controlli delle pagine nascoste vengono creati su richiesta.

Vedere anche

- Controlli
- TsgcEditorModel
- Output senza finestra
- Inserimento del testo e IME

Controlli

sgcEditors ha nove controlli. Ognuno esiste per VCL e per FireMonkey con le stesse proprietà ed eventi pubblicati.

Controllo	VCL	FireMonkey	Inserimento del testo
Calendario mensile	TsgcVCLMonthCalendar	TsgcFMXMonthCalendar	Disegnato. Viste di mese, anno e decennio, data singola o intervallo, limiti, date e giorni della settimana disabilitati, numeri di settimana.
Selettore di data	TsgcVCLDatePicker	TsgcFMXDatePicker	Edit nativo più un calendario a discesa.
Selettore di ora	TsgcVCLTimePicker	TsgcFMXTimePicker	Edit nativo più un elenco a discesa di orari ogni ListInterval minuti.
Selettore di data e ora	TsgcVCLDateTimePicker	TsgcFMXDateTimePicker	Edit nativo più il calendario e l'elenco delle ore affiancati.
Cursore di intervallo	TsgcVCLRangeSlider	TsgcFMXRangeSlider	Disegnato. Uno o due cursori, passi, tacche, etichette e un suggerimento di valore, orizzontale o verticale.
Selettore di colore	TsgcVCLColorPicker	TsgcFMXColorPicker	Campioni, quadrato HSV e barre di tonalità e alfa disegnati, più un edit esadecimale nativo.
Token edit	TsgcVCLTokenEdit	TsgcFMXTokenEdit	Chip disegnati, più un edit nativo per il token successivo e un elenco di completamento automatico.
Valutazione	TsgcVCLRating	TsgcFMXRating	Disegnato. Stelle, cuori, cerchi o un glifo proprio, valori interi, a metà o esatti.
Spin edit	TsgcVCLSpinEdit	TsgcFMXSpinEdit	Edit nativo più pulsanti su e giù, unità, limiti e ripetizione automatica.

Controlli data-aware

I controlli data-aware discendono dal controllo della seconda colonna e aggiungono DataSource, DataField e un Field pubblico. Fanno parte delle edizioni Registered e Trial. Vedere Avvio rapido data-aware.

VCL	FireMonkey	Controllo base	Collega
TsgcVCLDBDatePicker	TsgcFMXDBDatePicker	Selettore di data	La data del campo, la sua parte oraria viene mantenuta.
TsgcVCLDBTimePicker	TsgcFMXDBTimePicker	Selettore di ora	L'ora del campo, la sua parte data viene mantenuta.
TsgcVCLDBSpinEdit	TsgcFMXDBSpinEdit	Spin edit	Un campo numerico. Un campo intero porta lo spin edit a esvInteger.
TsgcVCLDBRating	TsgcFMXDBRating	Valutazione	Un campo numerico.

TsgcVCLDBRangeSlider	TsgcFMXDBRangeSlider	Cursore di intervallo	Value a DataField e, in modalità intervallo, EndValue a EndDataField.

Ciò che ha ogni controllo

Pubblicati: Theme, AccentColor, TextStyle, ReadOnly, AccessibleName e OnChange, più le proprietà e gli eventi abituali del framework, come Align, Anchors, Enabled, Hint, TabOrder, TabStop, OnEnter, OnExit e gli eventi di tastiera e di mouse. Public: Model, FormatSettings, DroppedDown, DropDown, CloseUp, SaveToPNG e SaveToSVG.

Classi modello

Ogni modello discende da TsgcEditorModel.

Modello	Usato da
TsgcCalendarModel	Il calendario mensile e l'elenco a discesa dei selettori di data.
TsgcDatePickerModel	I selettori di data, di ora e di data e ora. Kind è edpDate, edpTime o edpDateTime.
TsgcDateTimeDropDownModel	L'elenco a discesa del selettore di data e ora: un calendario e un elenco di ore.
TsgcEditorListModel	L'elenco delle ore e l'elenco di completamento automatico.
TsgcSliderModel	Il cursore di intervallo.
TsgcColorPickerModel	Il selettore di colore.
TsgcTokenModel	Il token edit.
TsgcRatingModel	La valutazione.
TsgcSpinModel	Lo spin edit.

Vedere anche

- Architettura
- Avvio rapido VCL

Installazione

sgcEditors fa parte della distribuzione di sgcUI. Un unico programma di installazione copre i prodotti sgcUI e installa solo i prodotti inclusi nella licenza.

Installazione con il programma di installazione di sgcUI

1. Eseguire il programma di installazione di sgcUI e accedere con il nome utente e la password del proprio account eSeGeCe.
2. Scegliere le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti, selezionare **sgcEditors** e gli altri prodotti desiderati. Il server delle licenze restituisce i prodotti posseduti, e il programma di installazione mostra una casella per prodotto. I prodotti non inclusi nella licenza sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca tutti i prodotti.
4. Il programma di installazione copia i file, poi compila i pacchetti sul computer per ogni IDE selezionato, in ordine di dipendenza, e installa i pacchetti di progettazione.

Cosa include sgcEditors

sgcUICore, la base condivisa dei prodotti visuali di sgcUI, è inclusa con sgcEditors. Non ha una casella propria. Il programma di installazione lo installa automaticamente ogni volta che sgcEditors è selezionato.

Cartelle installate

Ogni prodotto viene installato in una sola cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la versione di prova e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di tutti i prodotti installati. Questo è l'unico percorso di libreria di sgcUI.
`Packages`	I pacchetti di tutti i prodotti installati, un insieme per prodotto e per versione dell'IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione dell'IDE e piattaforma, ad esempio `LibD13` .
`Demos\Editors`	Le demo di sgcEditors: Gallery, GalleryFMX, Calendar, BookingForm e DataAware.

Il programma di installazione aggiunge `sgcUI\Source` al percorso di libreria e al percorso di esplorazione di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate. sgcUICore si trova nella stessa cartella `Source`, quindi non ha bisogno di un percorso proprio.

La palette dei componenti

I componenti si trovano nella pagina di palette **SGC Editors**. Un form VCL mostra i controlli VCL e un form FireMonkey i controlli FMX. Le edizioni Registered e Trial registrano 28 componenti, i nove controlli e i cinque controlli data-aware per ciascun framework. Community registra i 18 controlli senza quelli data-aware.

Trial e Community

- **Trial**: il programma di installazione trial di sgcUI installa tutti i prodotti in modalità di prova, sgcEditors compreso.
- **Community**: il programma di installazione gratuito sgcUI Community include sgcEditors senza le sue funzionalità avanzate. Vedere Edizioni.

Compilare i pacchetti manualmente

Per compilare i pacchetti da sé, aprirli per la propria versione dell'IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, ad esempio `sgcEditorsD13.dpk`.

Pacchetto	Contenuto
`sgcUICore<V>`	La base condivisa sgcUICore (runtime).
`sgcEditors<V>` / `dclsgcEditors<V>`	I componenti di sgcEditors (runtime / progettazione).

Compilarli in ordine di dipendenza: `sgcUICore`, poi `sgcEditors`, poi `dclsgcEditors`. Poi installare il pacchetto di progettazione `dclsgcEditors` e aggiungere `sgcUI\Source` al percorso di libreria della propria versione di Delphi (Tools > Options > Language > Delphi Options > Library > Library path). Per C++Builder, aprire il progetto `.cbproj` corrispondente alla propria versione, ad esempio `sgcEditorsC13.cbproj`, e compilarlo. Gli header `.hpp` generati compaiono accanto al pacchetto compilato.

Vedere anche

- Piattaforme
- Avvio rapido VCL

Piattaforme

Destinazione	Supporto
Delphi	Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13.
C++Builder	C++Builder 2007, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13. I pacchetti generano gli header .hpp e i file .lib che un progetto C++Builder include e collega.
VCL	I controlli TsgcVCL su Windows, Win32 e Win64, per ogni versione di Delphi.
FireMonkey	I controlli TsgcFMX da Delphi XE6 in poi (SGC_EDITORS_FMX), sulle piattaforme FireMonkey. Usano solo FireMonkey e sgcUICore.
Linux64	Le unit indipendenti dal framework da Delphi 10.2 in poi (SGC_EDITORS_LINUX): i modelli, la matematica delle date e la localizzazione, con l'output PNG e SVG senza finestra. Non ci sono controlli per Linux.
.NET	Una versione C# con la stessa API per WinForms, WPF e Avalonia, i nove controlli su ogni host e l'output PNG e SVG senza finestra, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9, vedere Panoramica .NET.

Pacchetti

sgcEditors include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcEditorsD13.dpk per Delphi 13 e sgcEditorsC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede
sgcEditors	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey.	rtl, dbrtl, sgcUICore
sgcEditorsVCL	Runtime, VCL	sgcEditors_VCL, sgcEditors_VCL_Color, sgcEditors_VCL_DB, sgcEditors_VCL_Date, sgcEditors_VCL_Token e sgcEditors_VCL_Value	rtl, vcl, dbrtl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcEditors
sgcEditorsFMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcEditors_FMX, sgcEditors_FMX_Color, sgcEditors_FMX_DB, sgcEditors_FMX_Date, sgcEditors_FMX_Token e sgcEditors_FMX_Value	rtl, fmx, dbrtl, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcEditors
dclsgcEditors	Design time, VCL	Registra gli editor VCL nella pagina **SGC Editors** della palette, con l'editor standard degli elenchi di stringhe per DisabledDates e Swatches.	designide, rtl, vcl, sgcEditors, sgcEditorsVCL
dclsgcEditorsFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra gli editor FireMonkey nella pagina **SGC Editors** della palette.	designide, rtl, fmx, sgcEditors, sgcEditorsFMX, dclsgcEditors

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcEditorsFMX richiede dclsgcEditors, quindi installate prima dclsgcEditors.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcEditors	sgcEditorsVCL	sgcEditorsFMX	dclsgcEditors, dclsgcEditorsFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32
10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE.

C++Builder	sgcEditors, sgcEditorsVCL	sgcEditorsFMX	dclsgcEditors, dclsgcEditorsFMX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcEditors)
Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcEditors)
Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcEditorsC13.cbproj, sgcEditorsVCLC13.cbproj, sgcEditorsFMXC13.cbproj, dclsgcEditorsC13.cbproj e dclsgcEditorsFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (gli editor TsgcFMX) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcEditorsVCL funzionano solo su Windows.
- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcEditors_FMX, sgcEditors_FMX_Color, sgcEditors_FMX_DB, sgcEditors_FMX_Date, sgcEditors_FMX_Token e sgcEditors_FMX_Value.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcEditors viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa i modelli degli editor (valori, date, colori, token). Per Linux64 non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.

Casella di testo interna degli editor VCL

Gli editor VCL con un campo di testo creano la loro casella di testo interna (una finestra di modifica nativa) su richiesta, il che rende rapida la visualizzazione dei form con molti editor. Fino ad allora l'editor disegna il testo da sé. La casella di testo interna viene creata al primo passaggio del mouse, quando l'editor riceve il focus, al primo uso della tastiera o degli appunti, oppure quando il codice legge il suo handle di finestra. Gli strumenti di accessibilità, come gli screen reader e i client UI Automation, vedono la casella di testo interna solo da quel momento. L'editor stesso risponde a WM_GETTEXT fin dall'inizio. Un editor disabilitato o ReadOnly, oppure con PasswordChar, lettura da destra a sinistra, TextHint o un Alignment diverso da sinistra, la crea subito, e in design time viene sempre creata.

Vincoli di versione

- Le unit indipendenti dal framework e le unit VCL compilano in Delphi 7: niente generics, niente metodi anonimi, niente variabili inline e niente record helper.
- TextHint dei controlli VCL viene mostrato da Delphi 2009 in poi.
- Le enumerazioni hanno prefissi di editor (esm, efd, ewn, ecv, eor, etp, ecp, eti, emm, erp, erg, esv, esb), quindi gli header di C++Builder non entrano mai in conflitto con gli altri prodotti sgcUI.

Vedere anche

- Edizioni
- Architettura

Avvio rapido VCL

Installare i pacchetti sgcEditors per la propria versione di Delphi. I componenti si trovano nella pagina di palette **SGC Editors**.

In fase di progettazione

1. Inserire un **TsgcVCLDatePicker** in un form. Impostare MinDate e Date nell'Object Inspector, oppure lasciare Date vuoto con AllowEmpty impostato a True.
2. Inserire un **TsgcVCLSpinEdit**, impostare MinValue, MaxValue e Value, e digitare un suffisso come guests in Units.
3. Inserire un **TsgcVCLTokenEdit** e assegnargli un TextHint.
4. Assegnare un unico gestore OnChange ai tre controlli ed eseguire l'applicazione. Digitare una data o aprire il calendario con F4 o Alt+Down, avanzare lo spin edit con le frecce o la rotella del mouse, e digitare token separati da virgole.

Nel codice

Un controllo funziona appena ha un Parent. Impostare i limiti di uno spin edit prima del suo Value, così il valore non viene limitato ai vecchi limiti.

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms, StdCtrls,
  sgcEditors_VCL_Date, sgcEditors_VCL_Value, sgcEditors_VCL_Token;

type
  TBooking = class(TComponent)
  public
    Arrival: TsgcVCLDatePicker;
    Guests: TsgcVCLSpinEdit;
    Tags: TsgcVCLTokenEdit;
    Summary: TLabel;
    procedure EditorChange(Sender: TObject);
  end;

procedure TBooking.EditorChange(Sender: TObject);
begin
  // OnChange fires for every new value, typed, picked or stepped
  if Arrival.IsEmpty then
    Summary.Caption := 'No arrival date'
  else
    Summary.Caption := Format('%s, %d guests, %d tags',
      [DateToStr(Arrival.Date), Round(Guests.Value), Tags.Tokens.Count]);
end;

function CreateBooking(aForm: TForm): TBooking;
begin
  Result := TBooking.Create(aForm);

  Result.Arrival := TsgcVCLDatePicker.Create(aForm);
  Result.Arrival.Parent := aForm;
  Result.Arrival.SetBounds(16, 16, 160, 28);
  Result.Arrival.MinDate := Date;
  Result.Arrival.Date := Date + 1;
  Result.Arrival.OnChange := Result.EditorChange;

  // the limits before the value, MinValue = MaxValue means no limit
  Result.Guests := TsgcVCLSpinEdit.Create(aForm);
  Result.Guests.Parent := aForm;
  Result.Guests.SetBounds(16, 56, 120, 28);
```

```
  Result.Guests.MinValue := 1;
  Result.Guests.MaxValue := 12;
  Result.Guests.Value := 2;
  Result.Guests.Units := 'guests';
  Result.Guests.OnChange := Result.EditorChange;

  Result.Tags := TsgcVCLTokenEdit.Create(aForm);
  Result.Tags.Parent := aForm;
  Result.Tags.SetBounds(16, 96, 320, 64);
  Result.Tags.TextHint := 'Add a tag';
  Result.Tags.AddToken('Late arrival');
  Result.Tags.OnChange := Result.EditorChange;

  Result.Summary := TLabel.Create(aForm);
  Result.Summary.Parent := aForm;
  Result.Summary.SetBounds(16, 172, 320, 20);
  Result.EditorChange(nil);
end;
```

Vedere anche

- Controlli
- Inserimento del testo e IME
- Tastiera e accessibilità

Avvio rapido FMX

I controlli FireMonkey richiedono Delphi XE6 o successivo. Si trovano nella pagina di palette **SGC Editors** di un form FireMonkey e hanno le stesse proprietà ed eventi dei controlli VCL.

In fase di progettazione

1. Inserire un **TsgcFMXDatePicker**, un **TsgcFMXRangeSlider** e un **TsgcFMXColorPicker** in un form.
2. Sullo slider, impostare RangeMode a True, poi Min, Max, Step e TickInterval, e attivare ShowLabels.
3. Sul selettore di colore, scegliere le Parts da mostrare e il SelectedColor.

Cosa cambia in FireMonkey

- L'elenco a discesa è un TPopup sotto il controllo. Quando viene chiuso da un clic al suo esterno, le scelte fatte mentre era aperto vengono annullate. Invio, o la scelta che completa il valore, lo chiude e mantiene il valore.
- FireMonkey sposta il focus con Tab prima che un controllo veda il tasto, quindi il cursore di intervallo e il selettore di colore usano Ctrl con le frecce per spostarsi tra le loro parti. Vedere Tastiera e accessibilità.
- Il testo accessibile di un controllo va nel suo Hint, rispettando un eventuale Hint proprio. TabStop, Hint e ShowHint sono pubblicati da Delphi 10.1 in poi.
- L'edit interno dello spin edit richiede la tastiera virtuale NumbersAndPunctuation sulle piattaforme mobili.

Nel codice

```
uses
  SysUtils, Classes, FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.StdCtrls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_FMX_Date, sgcEditors_FMX_Value,
  sgcEditors_FMX_Color;

type
  TFilters = class(TComponent)
  public
    Day: TsgcFMXDatePicker;
    Price: TsgcFMXRangeSlider;
    Colour: TsgcFMXColorPicker;
    Info: TLabel;
    procedure PriceComplete(Sender: TObject);
  end;

procedure TFilters.PriceComplete(Sender: TObject);
begin
  // OnChangeComplete fires once, when the drag or the key ends
  Info.Text := Format('%.0f to %.0f', [Price.Value, Price.EndValue]);
end;

function CreateFilters(aForm: TForm): TFilters;
begin
  Result := TFilters.Create(aForm);

  Result.Day := TsgcFMXDatePicker.Create(aForm);
  Result.Day.Parent := aForm;
  Result.Day.SetBounds(16, 16, 180, 32);
  Result.Day.Date := Date;

  // two thumbs, steps of 10, a tick and a label every 100
  Result.Price := TsgcFMXRangeSlider.Create(aForm);
  Result.Price.Parent := aForm;
  Result.Price.SetBounds(16, 64, 320, 56);
  Result.Price.Min := 0;
```

```
  Result.Price.Max := 500;
  Result.Price.RangeMode := True;
  Result.Price.Step := 10;
  Result.Price.TickInterval := 100;
  Result.Price.ShowLabels := True;
  Result.Price.Value := 100;
  Result.Price.EndValue := 300;
  Result.Price.OnChangeComplete := Result.PriceComplete;

  Result.Colour := TsgcFMXColorPicker.Create(aForm);
  Result.Colour.Parent := aForm;
  Result.Colour.SetBounds(16, 136, 240, 120);
  Result.Colour.Parts := [ecpSwatches, ecpHex];
  Result.Colour.SelectedColor := $FF2A78D6;

  Result.Info := TLabel.Create(aForm);
  Result.Info.Parent := aForm;
  Result.Info.SetBounds(16, 272, 320, 20);
  Result.PriceComplete(nil);
end;
```

Vedere anche

- Controlli
- Piattaforme
- DPI

Avvio rapido C++Builder

Installare i pacchetti sgcEditors per la propria versione di C++Builder, aggiungere `sgcUI\Source` e la cartella delle unit compilate, ad esempio `sgcUI\LibD13\win32` (`sgcUI\LibD13\win64` per 64 bit), ai percorsi di include e di libreria del progetto, e usare i componenti della pagina di palette **SGC Editors** esattamente come in Delphi. Il programma di installazione aggiunge entrambi i percorsi all'IDE. Gli header .hpp e i file .lib generati di sgcEditors e sgcUICore si trovano in quell'unica cartella.

Cosa sapere in C++

- Includere l'header della unit che dichiara un controllo: `sgcEditors_VCL_Date.hpp` per il calendario e i selettori, `sgcEditors_VCL_Value.hpp` per il cursore, la valutazione e lo spin edit, `sgcEditors_VCL_Color.hpp`, `sgcEditors_VCL_Token.hpp` e `sgcEditors_VCL_DB.hpp`. Le enumerazioni sono in `sgcEditors_Types.hpp`.
- Gli eventi sono closure, quindi i loro gestori sono funzioni membro __fastcall di una classe. Un parametro var come aAccept è un riferimento bool.
- Date, MinDate e MaxDate sono proprietà TDate. Assegnare loro un TDateTime, ad esempio `Picker->Date = Date() + 1`.
- Le classi modello hanno costruttori senza argomenti, come `new TsgcCalendarModel()`, e vanno distrutte con delete. Vedere Output senza finestra.

Nel codice

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Avvio rapido data-aware
- Piattaforme

Avvio rapido data-aware

I controlli data-aware collegano un selettore di data, un selettore di ora, uno spin edit, una valutazione o un cursore di intervallo a un campo, come TDBEdit. Fanno parte delle edizioni Registered e Trial, per VCL in sgcEditors_VCL_DB e per FireMonkey in sgcEditors_FMX_DB. FireMonkey non ha TFieldDataLink, quindi i due framework condividono TsgcEditorFieldLink, un TDataLink di sgcEditors_Data.

In fase di progettazione

1. Inserire un dataset e un **TDataSource** in un form.
2. Inserire un **TsgcVCLDBDatePicker** (o il gemello FMX), impostare DataSource sull'origine dati e scegliere il campo in DataField.
3. Per un **TsgcVCLDBRangeSlider** in modalità intervallo, impostare DataField per il cursore inferiore ed End-DataField per quello superiore.

Come i controlli seguono il campo

- Il valore segue il record corrente. Un campo nullo mostra un testo vuoto nei selettori e nello spin edit, nessun glifo pieno nella valutazione, e il cursore a Min nello slider, con il cursore finale a Max. AllowEmpty è True per impostazione predefinita nei selettori e nello spin edit data-aware.
- Una modifica dell'utente mette il dataset in modalità di modifica e segna il collegamento come modificato. Anche impostare Value o Date nel codice conta come una modifica dell'utente. Quando il dataset non può entrare in modalità di modifica, torna il valore del campo.
- Invio e la perdita del focus confermano il testo digitato e scrivono il campo. Quando il campo rifiuta il valore, solleva un'eccezione e il focus resta nel controllo, come con TDBEdit. Prima di un post, il dataset scrive un valore in sospeso. Esc ripristina il valore del campo.
- Il selettore di data mantiene la parte oraria di un campo data e ora, e il selettore di ora mantiene la sua parte data. Un campo intero porta lo spin edit a esvInteger.
- Un controllo è in sola lettura finché il suo ReadOnly è True, finché non c'è un dataset, finché il dataset o il campo è in sola lettura, per un campo calcolato e, per lo slider in modalità intervallo, finché il campo finale non può essere modificato.

Nel codice

L'esempio crea un TClientDataSet e i cinque controlli data-aware VCL. Aggiungere MidasLib alla clausola uses del progetto così l'applicazione non ha bisogno di midas.dll.

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms, DB, DBClient,
  sgcEditors_VCL_DB;

function CreateBookings(aOwner: TComponent): TClientDataSet;
begin
  Result := TClientDataSet.Create(aOwner);
  Result.FieldDefs.Add('Guest', ftString, 40);
  Result.FieldDefs.Add('CheckIn', ftDate);
  Result.FieldDefs.Add('Arrival', ftTime);
  Result.FieldDefs.Add('Nights', ftInteger);
  Result.FieldDefs.Add('Score', ftFloat);
  Result.FieldDefs.Add('BudgetFrom', ftFloat);
  Result.FieldDefs.Add('BudgetTo', ftFloat);
  Result.CreateDataSet;
  Result.AppendRecord(['Ana', EncodeDate(2026, 10, 12),
    EncodeTime(15, 30, 0, 0), 3, 4, 200, 450]);
end;

procedure CreateDataEditors(aForm: TForm; aSource: TDataSource);
var
```

```
  oCheckIn: TsgcVCLDBDatePicker;
  oArrival: TsgcVCLDBTimePicker;
  oNights: TsgcVCLDBSpinEdit;
  oScore: TsgcVCLDBRating;
  oBudget: TsgcVCLDBRangeSlider;
begin
  oCheckIn := TsgcVCLDBDatePicker.Create(aForm);
  oCheckIn.Parent := aForm;
  oCheckIn.SetBounds(16, 16, 160, 28);
  oCheckIn.DataSource := aSource;
  oCheckIn.DataField := 'CheckIn';

  oArrival := TsgcVCLDBTimePicker.Create(aForm);
  oArrival.Parent := aForm;
  oArrival.SetBounds(192, 16, 120, 28);
  oArrival.ListInterval := 15;
  oArrival.DataSource := aSource;
  oArrival.DataField := 'Arrival';

  // an integer field switches the spin edit to esvInteger
  oNights := TsgcVCLDBSpinEdit.Create(aForm);
  oNights.Parent := aForm;
  oNights.SetBounds(16, 56, 120, 28);
  oNights.MinValue := 1;
  oNights.MaxValue := 30;
  oNights.Units := 'nights';
  oNights.DataSource := aSource;
  oNights.DataField := 'Nights';

  oScore := TsgcVCLDBRating.Create(aForm);
  oScore.Parent := aForm;
  oScore.SetBounds(16, 96, 160, 32);
  oScore.DataSource := aSource;
  oScore.DataField := 'Score';

  // in RangeMode, Value is DataField and EndValue is EndDataField
  oBudget := TsgcVCLDBRangeSlider.Create(aForm);
  oBudget.Parent := aForm;
  oBudget.SetBounds(16, 140, 320, 48);
  oBudget.Min := 0;
  oBudget.Max := 1000;
  oBudget.Step := 50;
  oBudget.RangeMode := True;
  oBudget.DataSource := aSource;
  oBudget.DataField := 'BudgetFrom';
  oBudget.EndDataField := 'BudgetTo';
end;
```

Vedere anche

- Controlli
- Selettore di data DB
- TsgcEditorFieldLink
- Edizioni
- Risoluzione dei problemi

Calendario mensile

Classi: TsgcVCLMonthCalendar (unit sgcEditors_VCL_Date) e TsgcFMXMonthCalendar (unit sgcEditors_FMX_Date)
Il calendario mensile è un controllo disegnato in modo personalizzato, che riceve il focus e non ha un edit. Mostra un mese con i nomi dei giorni e, facoltativamente, i numeri di settimana, e si ingrandisce ai 12 mesi di un anno e agli anni di un decennio quando l'utente fa clic sul titolo o preme Ctrl+Up. Seleziona una data o, con SelectionMode esmRange, un intervallo di giorni. I giorni fuori da MinDate e MaxDate, i DisabledDates, i DisabledWeekDays e i giorni che OnIsDateDisabled disabilita vengono disegnati barrati e non possono essere selezionati. Lo stesso modello, TsgcCalendarModel, disegna l'elenco a discesa dei selettori di data.
La classe VCL discende da TsgcVCLCustomEditor e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomEditor. Entrambe pubblicano le proprietà e gli eventi della tabella seguente, oltre a quelli abituali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Hint, TabOrder, TabStop, OnEnter, OnExit e gli eventi di tastiera e di mouse. Vedere Controlli.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Date	TDate	La data selezionata in modalità esmSingle, 0 quando nessuna data è selezionata. La modalità intervallo non la modifica.
SelectionMode	TsgcEditorSelectionMode	esmSingle (predefinito) seleziona una data. esmRange seleziona un intervallo: il primo clic lo avvia, il secondo lo termina, e Shift con un clic o con le frecce lo estende dal primo giorno.
RangeStart, RangeEnd	TDate	Il primo e l'ultimo giorno dell'intervallo, entrambi inclusi.
MaxRangeDays	Integer	Il massimo di giorni che un intervallo può contenere, estremi inclusi. 0 (predefinito) significa nessun limite.
MinDate, MaxDate	TDate	Il primo e l'ultimo giorno che l'utente può scegliere, confrontati come giorni interi. 0 (predefinito) significa nessun limite, e i limiti invertiti vengono scambiati.
DisabledDates	TStrings	Giorni che non si possono scegliere, una data ISO (yyyy-mm-dd) per riga.
DisabledWeekDays	TsgcEditorWeekDays	Giorni della settimana che non si possono scegliere, un insieme da ewdMonday a ewdSunday. Predefinito [].
FirstDayOfWeek	TsgcEditorFirstDayOfWeek	efdLocale (predefinito) prende il primo giorno della settimana dal sistema operativo, il lunedì quando non ne ha. efdMonday, efdSaturday ed efdSunday lo forzano.
ShowWeekNumbers	Boolean	Aggiunge una colonna con il numero di settimana di ogni riga. Predefinito False.
WeekNumbering	TsgcEditorWeekNumbering	ewnISO8601 (predefinito): la settimana 1 contiene il primo giovedì dell'anno. ewnSimple: la settimana 1 contiene il 1 gennaio.
ShowToday	Boolean	Segna il giorno corrente. Predefinito True.
ShowOtherMonthDays	Boolean	Mostra i giorni del mese precedente e del successivo che completano le sei settimane della griglia. Predefinito True.

View	TsgcEditorCalendarView	ecvMonth (predefinito), ecvYear (i 12 mesi di un anno) o ecvDecade (gli anni di un decennio).
DisplayMonth	TDate	Il primo giorno del mese mostrato, che è sempre il mese del focus della tastiera. Non viene salvato nel form.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Il colore di accento ARGB della selezione, del riempimento e dell'anello di focus. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Size, Bold e Color del testo. Un Color 0 segue il tema.
ReadOnly	Boolean	Il valore viene mostrato, ma l'utente non può modificarlo. Predefinito False.
AccessibleName	string	Il nome che uno screen reader annuncia prima del valore. Vedere Tastiera e accessibilità.
FormatSettings	TFormatSettings	Public. I nomi, i formati e i separatori che il controllo usa. Parte dalle impostazioni della localizzazione dell'utente. Vedere Localizzazione.
CalendarModel	TsgcCalendarModel	Public, sola lettura. Il modello del controllo. Model restituisce lo stesso oggetto come TsgcEditorModel.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
GoToDate(aDate)		Mostra il mese di aDate, mantenuto entro i limiti, e sposta il focus della tastiera su di esso. Non seleziona la data.
IsDateEnabled(aDate)	Boolean	True quando la data è entro i limiti, non cade in un giorno della settimana disabilitato, non è in DisabledDates e non è disabilitata da OnIsDateDisabled.
SaveToPNG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Disegna il controllo alla sua dimensione attuale in un PNG. aScale moltiplica la dimensione. Vedere Output senza finestra.
SaveToSVG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Lo stesso in un SVG.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	La data selezionata o l'intervallo è cambiato.
OnSelect	TNotifyEvent	Viene scelta una data in modalità esmSingle, con il mouse o con Invio o Spazio.
OnRangeSelect	TNotifyEvent	Un intervallo è completo: il secondo clic, oppure un clic o una freccia con Shift.

OnIsDate-Disabled	TsgcCalen-darIsDateDi-sabledEvent	(Sender; const aDate: TDateTime; var aDisabled: Boolean). Impostare aDisa-bled a True per disabilitare un giorno, come una festività proveniente da un da-tabase. Viene interrogato per i giorni che il calendario mostra e per il giorno che si sta selezionando, quindi va mantenuto veloce.
OnView-Change	TNotifyEvent	Vista cambiata: l'utente ha ingrandito o ridotto.
OnDi-splayMon-thChange	TNotifyEvent	Viene mostrato un altro mese.

Tastiera

Le frecce spostano il focus di un giorno o di una settimana, PageUp e PageDown di un mese e, con Ctrl, di un anno. Ctrl+Up riduce. Invio o Spazio selezionano il giorno con il focus, oppure ingrandiscono nelle viste anno e decennio. Shift con le frecce estende un intervallo. I giorni disabilitati vengono saltati.

Esempio: un soggiorno fino a due settimane

```
uses
  SysUtils, DateUtils, Classes, Controls, StdCtrls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Date;

type
  TStayEvents = class
  public
    Calendar: TsgcVCLMonthCalendar;
    Summary: TLabel;
    procedure RangeSelect(Sender: TObject);
    procedure IsDateDisabled(Sender: TObject; const aDate: TDateTime;
      var aDisabled: Boolean);
  end;

procedure TStayEvents.RangeSelect(Sender: TObject);
begin
  // RangeStart and RangeEnd are whole days, both included
  Summary.Caption := DateToStr(Calendar.RangeStart) + ' to ' +
    DateToStr(Calendar.RangeEnd) + ', ' +
    IntToStr(DaysBetween(Calendar.RangeEnd, Calendar.RangeStart)) + ' nights';
end;

procedure TStayEvents.IsDateDisabled(Sender: TObject; const aDate: TDateTime;
  var aDisabled: Boolean);
var
  vYear, vMonth, vDay: Word;
begin
  // the hotel is closed on the first day of every month
  DecodeDate(aDate, vYear, vMonth, vDay);
  aDisabled := vDay = 1;
end;

procedure SetupStay(aCalendar: TsgcVCLMonthCalendar; aEvents: TStayEvents);
begin
  aCalendar.SelectionMode := esmRange;
  aCalendar.MaxRangeDays := 14;
  aCalendar.MinDate := Date;
  aCalendar.MaxDate := IncMonth(Date, 12);
  aCalendar.FirstDayOfWeek := efdMonday;
  aCalendar.ShowWeekNumbers := True;
  aCalendar.DisabledWeekDays := [ewdSunday];
  // one ISO date per line
  aCalendar.DisabledDates.Add('2026-12-25');
```

```
  aCalendar.DisabledDates.Add('2027-01-06');
  aEvents.Calendar := aCalendar;
  aCalendar.OnRangeSelect := aEvents.RangeSelect;
  aCalendar.OnIsDateDisabled := aEvents.IsDateDisabled;
  aCalendar.GoToDate(Date);
end;
```

Vedere anche

- Selettore di data
- Selettore di data e ora
- Localizzazione
- TsgcEditorLocale

Selettore di data

Classi: TsgcVCLDatePicker (unit sgcEditors_VCL_Date) e TsgcFMXDatePicker (unit sgcEditors_FMX_Date)
Il selettore di data è un edit nativo per una data, con un calendario a discesa. L'utente digita la data, modifica il giorno, il mese o l'anno sotto il cursore con Up e Down, oppure la sceglie nel calendario. Condivide le sue classi base, TsgcVCLCustomDatePicker e TsgcFMXCustomDatePicker, e il suo modello, TsgcDatePickerModel, con il selettore di ora e il selettore di data e ora.
La classe VCL discende da TsgcVCLCustomDatePicker e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomDatePicker. Entrambe pubblicano le proprietà e gli eventi della tabella seguente, oltre a quelli abituali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Hint, TabOrder, TabStop, OnEnter, OnExit e gli eventi di tastiera e di mouse. Vedere Controlli.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Date	TDate	La data. Leggere prima IsEmpty quando AllowEmpty è True.
DisplayFormat	string	Il formato del testo, come dd/mm/yyyy o ddd d mmm yyyy. Vuoto (predefinito) usa il formato di data breve di FormatSettings. Vedere Inserimento del testo e IME.
AllowEmpty	Boolean	Consente all'utente di cancellare il testo, il che svuota il valore. Predefinito False, e allora un testo vuoto restituisce l'ultimo valore.
IsEmpty	Boolean	Public, sola lettura. True finché il valore è vuoto.
TextHint	string	Il suggerimento grigio di un edit vuoto. VCL lo mostra da Delphi 2009 in poi, e FireMonkey lo mostra come TextPrompt dell'edit.
DroppedDown	Boolean	Public. True finché l'elenco a discesa è aperto. Impostarlo lo apre o lo chiude.
MinDate, MaxDate	TDate	Il primo e l'ultimo giorno che l'utente può scegliere, confrontati come giorni interi. 0 (predefinito) significa nessun limite, e i limiti invertiti vengono scambiati.
DisabledDates	TStrings	Giorni che non si possono scegliere, una data ISO (yyyy-mm-dd) per riga.
DisabledWeekDays	TsgcEditorWeekDays	Giorni della settimana che non si possono scegliere, un insieme da ewdMonday a ewdSunday. Predefinito [].
FirstDayOfWeek, ShowWeekNumbers		Come nel calendario mensile, per il calendario a discesa.
DropDownCalendar	TsgcCalendarModel	Public, sola lettura. Il modello del calendario a discesa.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Il colore di accento ARGB della selezione, del riempimento e dell'anello di focus. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Size, Bold e Color del testo. Un Color 0 segue il tema.

ReadOnly	Boolean	Il valore viene mostrato, ma l'utente non può modificarlo. Predefinito False.
AccessibleName	string	Il nome che uno screen reader annuncia prima del valore. Vedere Tastiera e accessibilità.
FormatSettings	TFormatSettings	Public. I nomi, i formati e i separatori che il controllo usa. Parte dalle impostazioni della localizzazione dell'utente. Vedere Localizzazione.
PickerModel	TsgcDatePickerModel	Public, sola lettura. Il modello del controllo. Model restituisce lo stesso oggetto come TsgcEditorModel.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Clear		Svuota il valore quando AllowEmpty è True. Altrimenti non fa nulla.
DropDown		Apre l'elenco a discesa, come il pulsante, F4 e Alt+Down.
CloseUp(aAccept)		Chiude l'elenco a discesa. aAccept True conferma il testo, False ripristina il valore che aveva all'apertura.
IsDateEnabled(aDate)	Boolean	True quando la data è entro i limiti e non è disabilitata nel calendario a discesa. Una conferma rifiuta le date per le quali è False.
SaveToPNG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Disegna il controllo alla sua dimensione attuale in un PNG. aScale moltiplica la dimensione. Vedere Output senza finestra.
SaveToSVG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Lo stesso in un SVG.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Un nuovo valore: digitato e confermato, scelto nell'elenco a discesa o modificato con Up e Down.
OnDropDown, OnCloseUp	TNotifyEvent	L'elenco a discesa si apre o si chiude.
OnParseError	TsgcDatePickerParseErrorEvent	(Sender; const aText: string; var aValue: TDateTime; var aAccept: Boolean). Il testo confermato non può essere interpretato. aValue arriva come valore attuale e aAccept come False. Impostare aValue e aAccept a True per accettare un altro valore, che viene poi mantenuto entro i limiti. Altrimenti torna l'ultimo valore valido.
OnIsDateDisabled	TsgcCalendarIsDateDisabledEvent	Come nel calendario mensile: disabilita un giorno nell'elenco a discesa e alla conferma.

Digitazione ed elenco a discesa

- Il testo viene digitato in un edit nativo, quindi IME, gli appunti e l'annullamento funzionano. L'interpretazione è tollerante e segue i nomi e i separatori di FormatSettings. Vedere Inserimento del testo e IME.
- Up e Down confermano il testo digitato, poi modificano il campo sotto il cursore, che riparte dall'inizio entro il proprio intervallo, e selezionano di nuovo il campo. I limiti vengono applicati dopo il passo.
- Invio, la perdita del focus e una scelta nell'elenco a discesa confermano il testo. Un valore fuori dai limiti viene spostato al loro interno, e una data disabilitata viene rifiutata.
- F4, Alt+Down e il pulsante aprono l'elenco a discesa sul valore attuale. Finché è aperto, l'elenco segue il testo digitato, Up, Down, PageUp e PageDown vanno verso di esso, ed Esc lo chiude e ripristina il valore e il testo che aveva all'apertura.

Esempio: una scadenza che capisce "oggi"

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Date;

type
  TDueEvents = class
  public
    procedure ParseError(Sender: TObject; const aText: string;
      var aValue: TDateTime; var aAccept: Boolean);
  end;

procedure TDueEvents.ParseError(Sender: TObject; const aText: string;
  var aValue: TDateTime; var aAccept: Boolean);
begin
  // words the parse does not know; the value is clamped to the limits
  if SameText(Trim(aText), 'today') then
  begin
    aValue := Date;
    aAccept := True;
  end
  else if SameText(Trim(aText), 'tomorrow') then
  begin
    aValue := Date + 1;
    aAccept := True;
  end;
end;

procedure SetupDueDate(aPicker: TsgcVCLDatePicker; aEvents: TDueEvents);
begin
  aPicker.DisplayFormat := 'dd mmm yyyy';
  aPicker.AllowEmpty := True;
  aPicker.TextHint := 'No due date';
  aPicker.MinDate := Date;
  aPicker.DisabledWeekDays := [ewdSaturday, ewdSunday];
  aPicker.ShowWeekNumbers := True;
  aPicker.OnParseError := aEvents.ParseError;
  aPicker.Clear;
end;

function DueDateText(aPicker: TsgcVCLDatePicker): string;
begin
  if aPicker.IsEmpty then
    Result := 'none'
  else
    Result := FormatDateTime('yyyy-mm-dd', aPicker.Date);
end;
```

Vedere anche

- Calendario mensile
- Selettore di data e ora
- Selettore di data DB
- Inserimento del testo e IME

Selettore di ora

Classi: TsgcVCLTimePicker (unit sgcEditors_VCL_Date) e TsgcFMXTimePicker (unit sgcEditors_FMX_Date)
Il selettore di ora è un edit nativo per un'ora del giorno, con un elenco a discesa di orari. L'utente digita l'ora, modifica l'ora, il minuto, il secondo o AM e PM sotto il cursore con Up e Down, oppure sceglie un orario nell'elenco. L'elenco parte da 00:00 e contiene un orario ogni ListInterval minuti tra MinTime e MaxTime, scritto con i campi ora di DisplayFormat.
La classe VCL discende da TsgcVCLCustomDatePicker e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomDatePicker. Entrambe pubblicano le proprietà e gli eventi della tabella seguente, oltre a quelli abituali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Hint, TabOrder, TabStop, OnEnter, OnExit e gli eventi di tastiera e di mouse. Vedere Controlli.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Time	TTime	L'ora del giorno. Il selettore di ora parte da 00:00.
DisplayFormat	string	Il formato del testo, come hh:nn o h:nn ampm. Un formato con ss mostra i secondi. Vuoto (predefinito) usa il formato di ora breve di FormatSettings.
MinTime, MaxTime	TTime	L'ora più anticipata e la più tardiva che l'utente può impostare. 0 (predefinito) significa nessun limite su quel lato.
ListInterval	Integer	I minuti tra due orari dell'elenco a discesa. Predefinito 30. 0 rimuove l'elenco a discesa e il suo pulsante.
AllowEmpty	Boolean	Consente all'utente di cancellare il testo, il che svuota il valore. Predefinito False, e allora un testo vuoto restituisce l'ultimo valore.
IsEmpty	Boolean	Public, sola lettura. True finché il valore è vuoto.
TextHint	string	Il suggerimento grigio di un edit vuoto. VCL lo mostra da Delphi 2009 in poi, e FireMonkey lo mostra come TextPrompt dell'edit.
DroppedDown	Boolean	Public. True finché l'elenco a discesa è aperto. Impostarlo lo apre o lo chiude.
DropDownTimeList	TsgcEditorListModel	Public, sola lettura. Il modello dell'elenco a discesa.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Il colore di accento ARGB della selezione, del riempimento e dell'anello di focus. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Size, Bold e Color del testo. Un Color 0 segue il tema.
ReadOnly	Boolean	Il valore viene mostrato, ma l'utente non può modificarlo. Predefinito False.
AccessibleName	string	Il nome che uno screen reader annuncia prima del valore. Vedere Tastiera e accessibilità.

FormatSettings	TFormatSettings	Public. I nomi, i formati e i separatori che il controllo usa. Parte dalle impostazioni della localizzazione dell'utente. Vedere Localizzazione.
PickerModel	TsgcDatePickerModel	Public, sola lettura. Il modello del controllo. Model restituisce lo stesso oggetto come TsgcEditorModel.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Clear		Svuota il valore quando AllowEmpty è True. Altrimenti non fa nulla.
DropDown		Apre l'elenco a discesa, come il pulsante, F4 e Alt+Down.
CloseUp(aAccept)		Chiude l'elenco a discesa. aAccept True conferma il testo, False ripristina il valore che aveva all'apertura.
SaveToPNG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Disegna il controllo alla sua dimensione attuale in un PNG. aScale moltiplica la dimensione. Vedere Output senza finestra.
SaveToSVG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Lo stesso in un SVG.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Un nuovo valore: digitato e confermato, scelto nell'elenco a discesa o modificato con Up e Down.
OnDropDown, OnCloseUp	TNotifyEvent	L'elenco a discesa si apre o si chiude.
OnParseError	TsgcDatePickerParseErrorEvent	(Sender; const aText: string; var aValue: TDateTime; var aAccept: Boolean). Il testo confermato non può essere interpretato. aValue arriva come valore attuale e aAccept come False. Impostare aValue e aAccept a True per accettare un altro valore, che viene poi mantenuto entro i limiti. Altrimenti torna l'ultimo valore valido.

Digitazione ed elenco a discesa

- Il testo viene digitato in un edit nativo, quindi IME, gli appunti e l'annullamento funzionano. L'interpretazione è tollerante e segue i nomi e i separatori di FormatSettings. Vedere Inserimento del testo e IME.
- Up e Down confermano il testo digitato, poi modificano il campo sotto il cursore, che riparte dall'inizio entro il proprio intervallo, e selezionano di nuovo il campo. I limiti vengono applicati dopo il passo.
- Invio, la perdita del focus e una scelta nell'elenco a discesa confermano il testo. Un valore fuori dai limiti viene spostato al loro interno, e una data disabilitata viene rifiutata.
- F4, Alt+Down e il pulsante aprono l'elenco a discesa sul valore attuale. Finché è aperto, l'elenco segue il testo digitato, Up, Down, PageUp e PageDown vanno verso di esso, ed Esc lo chiude e ripristina il valore e il testo che aveva all'apertura.

Esempio: una riunione in orario d'ufficio

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls,
  sgcEditors_VCL_Date;

type
  TMeetingEvents = class
  public
    Start: TsgcVCLTimePicker;
    Finish: TsgcVCLTimePicker;
    procedure StartChange(Sender: TObject);
  end;

procedure TMeetingEvents.StartChange(Sender: TObject);
begin
  // the meeting ends at least 30 minutes after it starts
  Finish.MinTime := Start.Time + EncodeTime(0, 30, 0, 0);
  if Finish.Time < Finish.MinTime then
    Finish.Time := Finish.MinTime;
end;

procedure SetupMeeting(aEvents: TMeetingEvents);
begin
  // 24 hour text, a time list every 15 minutes, office hours only
  aEvents.Start.DisplayFormat := 'hh:nn';
  aEvents.Start.ListInterval := 15;
  aEvents.Start.MinTime := EncodeTime(8, 0, 0, 0);
  aEvents.Start.MaxTime := EncodeTime(18, 0, 0, 0);
  aEvents.Start.Time := EncodeTime(9, 0, 0, 0);
  aEvents.Finish.DisplayFormat := 'hh:nn';
  aEvents.Finish.ListInterval := 15;
  aEvents.Finish.MaxTime := EncodeTime(19, 0, 0, 0);
  aEvents.Start.OnChange := aEvents.StartChange;
  aEvents.StartChange(nil);
end;
```

Vedere anche

- Selettore di data
- Selettore di data e ora
- Selettore di ora DB

Selettore di data e ora

Classi: TsgcVCLDateTimePicker (unit sgcEditors_VCL_Date) e TsgcFMXDateTimePicker (unit sgcEditors_FMX_Date)
Il selettore di data e ora modifica una data e un'ora in un unico testo. Il suo elenco a discesa mostra il calendario e l'elenco delle ore affiancati. Una scelta nel calendario mantiene aperto l'elenco, così l'utente può scegliere subito dopo l'ora, e una scelta nell'elenco delle ore lo chiude. MinDate, MaxDate e i giorni disabilitati limitano la data, e MinTime e MaxTime limitano l'ora del giorno.
La classe VCL discende da TsgcVCLCustomDatePicker e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomDatePicker. Entrambe pubblicano le proprietà e gli eventi della tabella seguente, oltre a quelli abituali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Hint, TabOrder, TabStop, OnEnter, OnExit e gli eventi di tastiera e di mouse. Vedere Controlli.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DateTime	TDateTime	La data e l'ora.
DisplayFormat	string	Il formato del testo, come dd/mm/yyyy hh:nn. Vuoto (predefinito) usa la data breve e l'ora breve di FormatSettings, separate da uno spazio.
MinDate, MaxDate	TDate	Il primo e l'ultimo giorno che l'utente può scegliere, confrontati come giorni interi. 0 (predefinito) significa nessun limite, e i limiti invertiti vengono scambiati.
DisabledDates	TStrings	Giorni che non si possono scegliere, una data ISO (yyyy-mm-dd) per riga.
DisabledWeekDays	TsgcEditorWeekDays	Giorni della settimana che non si possono scegliere, un insieme da ewdMonday a ewdSunday. Predefinito [].
MinTime, MaxTime	TTime	L'ora del giorno più anticipata e la più tardiva. 0 (predefinito) significa nessun limite su quel lato.
ListInterval	Integer	I minuti tra due ore dell'elenco delle ore. Predefinito 30.
FirstDayOfWeek, ShowWeekNumbers		Come nel calendario mensile, per il calendario a discesa.
AllowEmpty	Boolean	Consente all'utente di cancellare il testo, il che svuota il valore. Predefinito False, e allora un testo vuoto restituisce l'ultimo valore.
IsEmpty	Boolean	Public, sola lettura. True finché il valore è vuoto.
TextHint	string	Il suggerimento grigio di un edit vuoto. VCL lo mostra da Delphi 2009 in poi, e FireMonkey lo mostra come TextPrompt dell'edit.
DroppedDown	Boolean	Public. True finché l'elenco a discesa è aperto. Impostarlo lo apre o lo chiude.
DropDownCalendar, DropDownTimeList	TsgcCalendarModel, TsgcEditorListModel	Public, sola lettura. I modelli delle due parti dell'elenco a discesa.

Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Il colore di accento ARGB della selezione, del riempimento e dell'anello di focus. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Size, Bold e Color del testo. Un Color 0 segue il tema.
ReadOnly	Boolean	Il valore viene mostrato, ma l'utente non può modificarlo. Predefinito False.
AccessibleName	string	Il nome che uno screen reader annuncia prima del valore. Vedere Tastiera e accessibilità.
FormatSettings	TFormatSettings	Public. I nomi, i formati e i separatori che il controllo usa. Parte dalle impostazioni della localizzazione dell'utente. Vedere Localizzazione.
PickerModel	TsgcDatePickerModel	Public, sola lettura. Il modello del controllo. Model restituisce lo stesso oggetto come TsgcEditorModel.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Clear		Svuota il valore quando AllowEmpty è True. Altrimenti non fa nulla.
DropDown		Apre l'elenco a discesa, come il pulsante, F4 e Alt+Down.
CloseUp(aAccept)		Chiude l'elenco a discesa. aAccept True conferma il testo, False ripristina il valore che aveva all'apertura.
IsDateEnabled(aDate)	Boolean	True quando la data è entro i limiti e non è disabilitata nel calendario a discesa.
SaveToPNG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Disegna il controllo alla sua dimensione attuale in un PNG. aScale moltiplica la dimensione. Vedere Output senza finestra.
SaveToSVG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Lo stesso in un SVG.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Un nuovo valore: digitato e confermato, scelto nell'elenco a discesa o modificato con Up e Down.
OnDropDown, OnCloseUp	TNotifyEvent	L'elenco a discesa si apre o si chiude.
OnParseError	TsgcDatePickerParseErrorEvent	(Sender; const aText: string; var aValue: TDateTime; var aAccept: Boolean). Il testo confermato non può essere interpretato. aValue arriva come valore attuale e aAccept come False. Impostare aValue e aAccept a True per accettare un

		altro valore, che viene poi mantenuto entro i limiti. Altrimenti torna l'ultimo valore valido.
OnIsDateDisabled	TsgcCalendarIsDateDisabledEvent	Come nel calendario mensile.

Digitazione ed elenco a discesa

- Il testo viene digitato in un edit nativo, quindi IME, gli appunti e l'annullamento funzionano. L'interpretazione è tollerante e segue i nomi e i separatori di FormatSettings. Vedere Inserimento del testo e IME.
- Up e Down confermano il testo digitato, poi modificano il campo sotto il cursore, che riparte dall'inizio entro il proprio intervallo, e selezionano di nuovo il campo. I limiti vengono applicati dopo il passo.
- Invio, la perdita del focus e una scelta nell'elenco a discesa confermano il testo. Un valore fuori dai limiti viene spostato al loro interno, e una data disabilitata viene rifiutata.
- F4, Alt+Down e il pulsante aprono l'elenco a discesa sul valore attuale. Finché è aperto, l'elenco segue il testo digitato, Up, Down, PageUp e PageDown vanno verso di esso, ed Esc lo chiude e ripristina il valore e il testo che aveva all'apertura.

Nell'elenco a discesa del selettore di data e ora, Up, Down, PageUp e PageDown vanno al calendario quando il cursore è su un campo data e all'elenco delle ore quando è su un campo ora.

Esempio: una fascia di consegna

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Date;

procedure SetupDelivery(aPicker: TsgcVCLDateTimePicker);
begin
  // the date and the time in one text; the drop-down shows the calendar
  // and the time list side by side
  aPicker.DisplayFormat := 'ddd dd/mm/yyyy hh:nn';
  aPicker.MinDate := Date + 1;
  aPicker.MaxDate := Date + 60;
  aPicker.DisabledWeekDays := [ewdSunday];
  aPicker.MinTime := EncodeTime(9, 0, 0, 0);
  aPicker.MaxTime := EncodeTime(17, 0, 0, 0);
  aPicker.ListInterval := 60;
  aPicker.DateTime := Date + 1 + EncodeTime(9, 0, 0, 0);
end;

function DeliveryWindow(aPicker: TsgcVCLDateTimePicker): string;
begin
  // DateTime holds both parts
  Result := FormatDateTime('dddd d mmmm, hh:nn', aPicker.DateTime) + ' to ' +
    FormatDateTime('hh:nn', aPicker.DateTime + EncodeTime(1, 0, 0, 0));
end;
```

Vedere anche

- Selettore di data
- Selettore di ora
- Calendario mensile

Cursore di intervallo

Classi: TsgcVCLRangeSlider (unit sgcEditors_VCL_Value) e TsgcFMXRangeSlider (unit sgcEditors_FMX_Value)
Il cursore di intervallo è un controllo disegnato in modo personalizzato, che riceve il focus e sceglie un numero tra Min e Max con un cursore, oppure un intervallo con due cursori in RangeMode. È orizzontale, con Min a sinistra, o verticale, con Min in basso. Può disegnare tacche, etichette e un suggerimento con il valore sopra il cursore trascinato. Un clic sulla guida sposta lì il cursore più vicino e lo trascina, e i cursori non si incrociano mai.
RangeMode richiede l'edizione Registered o Trial. In Community la proprietà viene mantenuta, viene disegnato e modificato un solo cursore, e EndValue viene mantenuto ma non mostrato. Vedere Edizioni.
La classe VCL discende da TsgcVCLCustomEditor e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomEditor. Entrambe pubblicano le proprietà e gli eventi della tabella seguente, oltre a quelli abituali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Hint, TabOrder, TabStop, OnEnter, OnExit e gli eventi di tastiera e di mouse. Vedere Controlli.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Min, Max	Double	Gli estremi della scala. Predefinito 0 e 100.
Value	Double	Il valore, o l'estremo inferiore dell'intervallo in RangeMode. Predefinito 0.
EndValue	Double	L'estremo superiore dell'intervallo in RangeMode. Predefinito 100.
RangeMode	Boolean	Due cursori, Value ed EndValue. Predefinito False. Edizioni Registered e Trial.
MinRange	Double	La distanza minima tra i due cursori. Predefinito 0.
Step	Double	Ogni valore si aggancia a Min più un multiplo di Step, e le frecce spostano di uno Step. Predefinito 1. 0 è continuo, e allora le frecce spostano dell'1% della scala.
LargeStep	Double	Il passo di PageUp e PageDown. Predefinito 10. 0 è un decimo della scala.
Orientation	TsgcEditorOrientation	eorHorizontal (predefinito) o eorVertical.
TickInterval	Double	La distanza tra due tacche. 0 (predefinito) non disegna tacche.
TickPlacement	TsgcEditorTickPlacement	etpBottomRight (predefinito), etpTopLeft, etpBoth o etpNone.
ShowLabels	Boolean	Scrive il valore a ogni tacca, oppure a Min e Max quando non ci sono tacche. Le etichette che si sovrapporrebbero vengono omesse. Predefinito False.
LabelFormat	string	Una maschera FormatFloat per le etichette e il suggerimento del valore. Vuoto (predefinito) scrive tanti decimali quanti ne servono a Step.
ShowValueTip	Boolean	Mostra il valore sopra il cursore mentre viene trascinato. Predefinito True.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. Vedere Temi.

AccentColor	TsgcUIColor	Il colore di accento ARGB della selezione, del riempimento e dell'anello di focus. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Size, Bold e Color del testo. Un Color 0 segue il tema.
ReadOnly	Boolean	Il valore viene mostrato, ma l'utente non può modificarlo. Predefinito False.
AccessibleName	string	Il nome che uno screen reader annuncia prima del valore. Vedere Tastiera e accessibilità.
FormatSettings	TFormatSettings	Public. I nomi, i formati e i separatori che il controllo usa. Parte dalle impostazioni della localizzazione dell'utente. Vedere Localizzazione.
SliderModel	TsgcSliderModel	Public, sola lettura. Il modello del controllo. Model restituisce lo stesso oggetto come TsgcEditorModel.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Disegna il controllo alla sua dimensione attuale in un PNG. aScale moltiplica la dimensione. Vedere Output senza finestra.
SaveToSVG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Lo stesso in un SVG.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Value o EndValue è cambiato. Scatta durante un trascinamento, per ogni nuovo valore.
OnChangeComplete	TNotifyEvent	L'utente ha terminato una modifica: rilascio del mouse, rilascio del tasto o un passo della rotella. Da usare per il lavoro che non deve girare durante un trascinamento, come una query.
OnFormatLabel	TsgcSliderFormatLabelEvent	(Sender; aValue: Double; var aText: string). Scrive il testo di un'etichetta e del suggerimento del valore, come una valuta o un'unità.

Tastiera

Le frecce spostano il cursore attivo di uno Step, PageUp e PageDown di un LargeStep, e Home e End vanno agli estremi. In RangeMode, Tab passa dal cursore inferiore a quello superiore e Shift+Tab torna indietro, poi il Tab successivo esce dal controllo. Ctrl+Left o Ctrl+Down rende attivo il cursore inferiore, e Ctrl+Right o Ctrl+Up quello superiore. In FireMonkey, Tab passa sempre al controllo successivo, quindi i tasti Ctrl cambiano cursore.

Esempio: un filtro di prezzo

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, StdCtrls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Value;

type
  TPriceEvents = class
  public
    Slider: TsgcVCLRangeSlider;
    Summary: TLabel;
    procedure FormatLabel(Sender: TObject; aValue: Double; var aText: string);
    procedure ChangeComplete(Sender: TObject);
  end;

procedure TPriceEvents.FormatLabel(Sender: TObject; aValue: Double;
  var aText: string);
begin
  // the text of the labels and of the value tip
  aText := FormatFloat('0', aValue) + ' EUR';
end;

procedure TPriceEvents.ChangeComplete(Sender: TObject);
begin
  // once on mouse up, key up or wheel, not on every step of a drag
  Summary.Caption := 'From ' + FormatFloat('0', Slider.Value) + ' to ' +
    FormatFloat('0', Slider.EndValue) + ' EUR';
end;

procedure SetupPrice(aEvents: TPriceEvents);
begin
  aEvents.Slider.Min := 0;
  aEvents.Slider.Max := 500;
  aEvents.Slider.Step := 10;
  aEvents.Slider.LargeStep := 50;
  // two thumbs at least 50 apart (Registered and Trial editions)
  aEvents.Slider.RangeMode := True;
  aEvents.Slider.MinRange := 50;
  aEvents.Slider.Value := 100;
  aEvents.Slider.EndValue := 300;
  aEvents.Slider.TickInterval := 100;
  aEvents.Slider.TickPlacement := etpBottomRight;
  aEvents.Slider.ShowLabels := True;
  aEvents.Slider.OnFormatLabel := aEvents.FormatLabel;
  aEvents.Slider.OnChangeComplete := aEvents.ChangeComplete;
end;
```

Vedere anche

- Cursore di intervallo DB
- Spin edit
- Tastiera e accessibilità

Selettore di colore

Classi: TsgcVCLColorPicker (unit sgcEditors_VCL_Color) e TsgcFMXColorPicker (unit sgcEditors_FMX_Color)
Il selettore di colore mostra, dall'alto, una griglia di campioni, un quadrato di saturazione e valore, una barra della tonalità, una barra alfa e una riga con un'anteprima e un edit nativo per il testo esadecimale. Parts sceglie quali mostrare. L'edit esadecimale accetta testi #RGB, #RGBA, #RRGGBB e #RRGGBBAA. Il selettore tiene la tonalità separata dal colore, quindi un grigio mantiene la sua tonalità e il quadrato non salta.
Il quadrato HSV e la barra alfa richiedono l'edizione Registered o Trial. In Community non vengono disegnati, l'alfa è sempre $FF e il testo esadecimale è #RRGGBB. Vedere Edizioni.
La classe VCL discende da TsgcVCLCustomEditor e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomEditor. Entrambe pubblicano le proprietà e gli eventi della tabella seguente, oltre a quelli abituali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Hint, TabOrder, TabStop, OnEnter, OnExit e gli eventi di tastiera e di mouse. Vedere Controlli.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
SelectedColor	TsgcUIColor	Il colore come ARGB, ad esempio $FF2A78D6. Ha il layout del TAlphaColor di FireMonkey.
SelectedVCLColor	TColor	Solo VCL, public. Il colore come TColor opaco, per la lettura e la scrittura.
Parts	TsgcEditorColorParts	Le parti mostrate: ecpSwatches, ecpHSV, ecpAlpha ed ecpHex. Predefinito: tutte e quattro.
Swatches	TStrings	I colori dei campioni, un colore esadecimale come #1E88E5 per riga. Predefinito: 24 colori delle palette di sgcUICore e grigi.
SwatchSize	Double	La dimensione di un campione in pixel logici. Predefinito 20.
SwatchColumns	Integer	I campioni in una riga. Predefinito 8.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Il colore di accento ARGB della selezione, del riempimento e dell'anello di focus. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Size, Bold e Color del testo. Un Color 0 segue il tema.
ReadOnly	Boolean	Il valore viene mostrato, ma l'utente non può modificarlo. Predefinito False.
AccessibleName	string	Il nome che uno screen reader annuncia prima del valore. Vedere Tastiera e accessibilità.
ColorModel	TsgcColorPickerModel	Public, sola lettura. Il modello del controllo. Model restituisce lo stesso oggetto come TsgcEditorModel.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione

SaveToPNG(aStream o aFile-Name, aScale = 1)		Disegna il controllo alla sua dimensione attuale in un PNG. aScale moltiplica la dimensione. Vedere Output senza finestra.
SaveToSVG(aStream o aFile-Name, aScale = 1)		Lo stesso in un SVG.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChan-ge	TNotifyE-vent	Il colore è cambiato. Scatta durante un trascinamento sul quadrato o sulle barre, per ogni nuovo colore.
OnSe-lect	TNotifyE-vent	Viene scelto un colore: un clic su un campione, il rilascio del mouse dopo un trasci-namento, Invio, oppure un testo esadecimale confermato con Invio o con la perdita del focus.

Tastiera

- In VCL il controllo ha due tappe di focus. Tab percorre le parti, poi entra nell'edit esadecimale, e il Tab suc-cessivo esce. In sola lettura il controllo è una sola tappa.
- In FireMonkey il controllo è una sola tappa di tabulazione con due tappe interne: Ctrl+frecce passano tra le parti e l'edit esadecimale.
- Nei campioni le frecce, Home e End spostano il focus e Invio o Spazio scelgono il campione. Sul quadrato, Left e Right cambiano la saturazione e Up e Down il valore dell'1%. Sulle barre le frecce si spostano di un grado o dell'1%. Shift procede dieci volte più veloce.
- Un testo esadecimale che non è un colore mostra di nuovo il colore, ed Esc lo ripristina.

Esempio: colori del marchio per un'etichetta

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Graphics, ExtCtrls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Color;

type
  TLabelColorEvents = class
  public
    Picker: TsgcVCLColorPicker;
    Preview: TPanel;
    procedure ColorSelect(Sender: TObject);
  end;

procedure TLabelColorEvents.ColorSelect(Sender: TObject);
begin
  // a swatch click, Enter, the hex edit or the end of a drag
  Preview.Color := Picker.SelectedVCLColor;
end;

procedure SetupLabelColor(aEvents: TLabelColorEvents);
begin
  // six brand colours in one row and the hex edit, no square and no alpha
  aEvents.Picker.Parts := [ecpSwatches, ecpHex];
  aEvents.Picker.Swatches.Clear;
  aEvents.Picker.Swatches.Add('#1E88E5');
  aEvents.Picker.Swatches.Add('#43A047');
  aEvents.Picker.Swatches.Add('#FDD835');
  aEvents.Picker.Swatches.Add('#FB8C00');
  aEvents.Picker.Swatches.Add('#E53935');
  aEvents.Picker.Swatches.Add('#8E24AA');
```

```
  aEvents.Picker.SwatchColumns := 6;
  aEvents.Picker.SwatchSize := 28;
  aEvents.Picker.SelectedVCLColor := clNavy;
  aEvents.Picker.OnSelect := aEvents.ColorSelect;
end;
```

Esempio: un colore di riempimento in FireMonkey

```
uses
  System.SysUtils, System.Classes, System.UITypes, FMX.Objects,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_FMX_Color;

type
  TFillEvents = class
  public
    Picker: TsgcFMXColorPicker;
    Preview: TRectangle;
    procedure ColorChange(Sender: TObject);
  end;

procedure TFillEvents.ColorChange(Sender: TObject);
begin
  // SelectedColor is ARGB, the layout of TAlphaColor; OnChange follows
  // a drag on the square and the bars
  Preview.Fill.Color := TAlphaColor(Picker.SelectedColor);
end;

procedure SetupFill(aEvents: TFillEvents);
begin
  aEvents.Picker.Parts := [ecpSwatches, ecpHSV, ecpAlpha, ecpHex];
  aEvents.Picker.SelectedColor := $802A78D6;
  aEvents.Picker.OnChange := aEvents.ColorChange;
end;
```

Vedere anche

- Token edit
- Temi
- Edizioni

Token edit

Classi: TsgcVCLTokenEdit (unit sgcEditors_VCL_Token) e TsgcFMXTokenEdit (unit sgcEditors_FMX_Token)
Il token edit contiene un elenco di token, come tag o indirizzi e-mail, disegnati come chip con un pulsante di rimozione. I chip vanno a capo da sinistra a destra, e un edit nativo dopo l'ultimo chip riceve il token successivo, quindi IME, appunti e annullamento funzionano. Un delimitatore, Invio, Tab e la perdita del focus trasformano il testo digitato in un chip, e incollare a, b, c crea tre chip. Ogni token viene ripulito dagli spazi, verificato da OnValidateToken, controllato per i duplicati e contato rispetto a MaxTokens. Quando i chip non entrano, il controllo scorre in verticale.
L'elenco di completamento automatico richiede l'edizione Registered o Trial. In Community le proprietà vengono mantenute e l'elenco non si apre mai. Vedere Edizioni.
La classe VCL discende da TsgcVCLCustomEditor e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomEditor. Entrambe pubblicano le proprietà e gli eventi della tabella seguente, oltre a quelli abituali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Hint, TabOrder, TabStop, OnEnter, OnExit e gli eventi di tastiera e di mouse. Vedere Controlli.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Tokens	TStrings	I token, in ordine. Modificare l'elenco modifica i chip.
Delimiters	string	I caratteri che terminano un token. Predefinito ,; e le interruzioni di riga dividono sempre. Vuoto lascia solo Invio e le interruzioni di riga.
AllowDuplicates	Boolean	Aggiunge un token che è già nell'elenco. Predefinito False.
CaseSensitive	Boolean	Confronta i token distinguendo maiuscole e minuscole nella ricerca dei duplicati. Predefinito False.
MaxTokens	Integer	Il massimo di token che l'elenco accetta. 0 (predefinito) significa nessun limite. Un testo oltre il limite resta nell'edit.
InvalidTokens	TsgcEditorInvalidTokens	etiReject (predefinito) mantiene nell'edit un testo rifiutato. etiMark lo aggiunge come chip segnato; TokenModel.IsTokenInvalid(aIndex) indica quale.
TextHint	string	Il suggerimento grigio dell'edit vuoto.
AutoCompleteItems	TStrings	I candidati dell'elenco di completamento automatico. Edizioni Registered e Trial.
AutoCompleteMatch	TsgcEditorMatchMode	emmStartsWith (predefinito) o emmContains.
AutoCompleteMinChars	Integer	I caratteri che l'utente digita prima che l'elenco si apra. Predefinito 1.
AutoCompleteMaxItems	Integer	Il massimo di righe che l'elenco mostra. 0 (predefinito) significa nessun limite.
DroppedDown	Boolean	Public. True finché l'elenco di completamento automatico è aperto.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. Vedere Temi.

AccentColor	TsgcUIColor	Il colore di accento ARGB della selezione, del riempimento e dell'anello di focus. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Size, Bold e Color del testo. Un Color 0 segue il tema.
ReadOnly	Boolean	Il valore viene mostrato, ma l'utente non può modificarlo. Predefinito False.
AccessibleName	string	Il nome che uno screen reader annuncia prima del valore. Vedere Tastiera e accessibilità.
TokenModel	TsgcTokenModel	Public, sola lettura. Il modello del controllo. Model restituisce lo stesso oggetto come TsgcEditorModel.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
AddToken(aText)	Boolean	Aggiunge un token senza dividerlo, passando per la rimozione degli spazi, OnValidateToken, il controllo dei duplicati e MaxTokens. True quando è stato aggiunto.
RemoveToken(aIndex)	Boolean	Rimuove il token in aIndex. True quando è stato rimosso.
Clear		Rimuove tutti i token e il testo digitato.
SaveToPNG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Disegna il controllo alla sua dimensione attuale in un PNG. aScale moltiplica la dimensione. Vedere Output senza finestra.
SaveToSVG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Lo stesso in un SVG.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	L'elenco dei token è cambiato.
OnValidateToken	TsgcTokenValidateEvent	(Sender; var aText: string; var aValid: Boolean). aText arriva ripulito dagli spazi e può essere modificato, ad esempio per normalizzarlo. Impostare aValid a False per rifiutare il token, oppure per segnarlo con etiMark.
OnTokenAdded, OnTokenRemoved	TsgcTokenEvent	(Sender; aIndex: Integer; const aText: string). Un chip è stato aggiunto o rimosso.
OnAutoComplete	TsgcTokenAutoCompleteEvent	(Sender; const aText: string; aItems: TStrings). aItems sono i candidati dell'elenco. Modificarli in base al testo digitato, ad esempio da un database, e l'elenco poi li filtra. Edizioni Registered e Trial.

Tastiera

Backspace o Left in un edit vuoto dà il focus all'ultimo chip, e un secondo Backspace lo rimuove. Left e Right scorrono i chip, Right sull'ultimo torna all'edit, Canc rimuove il chip con il focus, ed Esc o la digitazione tornano all'edit.

Mentre l'elenco di completamento automatico è aperto, Up, Down, PageUp e PageDown si muovono al suo interno, Invio sceglie la riga evidenziata ed Esc lo chiude.

Esempio: destinatari e-mail

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Token;

type
  TRecipientEvents = class
  public
    procedure ValidateToken(Sender: TObject; var aText: string;
      var aValid: Boolean);
  end;

procedure TRecipientEvents.ValidateToken(Sender: TObject; var aText: string;
  var aValid: Boolean);
begin
  // aText comes trimmed; store addresses in lower case and mark the ones
  // without an @
  aText := LowerCase(aText);
  aValid := Pos('@', aText) > 1;
end;

procedure SetupRecipients(aTokens: TsgcVCLTokenEdit;
  aEvents: TRecipientEvents);
begin
  aTokens.Delimiters := ',; ';
  aTokens.MaxTokens := 10;
  aTokens.InvalidTokens := etiMark;
  aTokens.TextHint := 'Add recipients';
  aTokens.OnValidateToken := aEvents.ValidateToken;
  // the auto-complete list opens in the Registered and Trial editions
  aTokens.AutoCompleteItems.Add('anna@example.com');
  aTokens.AutoCompleteItems.Add('ben@example.com');
  aTokens.AutoCompleteItems.Add('sales@example.com');
  aTokens.AutoCompleteMatch := emmContains;
  aTokens.AutoCompleteMinChars := 2;
  aTokens.AddToken('team@example.com');
end;

function InvalidCount(aTokens: TsgcVCLTokenEdit): Integer;
var
  i: Integer;
begin
  Result := 0;
  for i := 0 to aTokens.Tokens.Count - 1 do
    if aTokens.TokenModel.IsTokenInvalid(i) then
      Inc(Result);
end;
```

Vedere anche

- Inserimento del testo e IME
- Tastiera e accessibilità
- Edizioni

Valutazione

Classi: TsgcVCLRating (unit sgcEditors_VCL_Value) e TsgcFMXRating (unit sgcEditors_FMX_Value)
La valutazione è una fila di glifi disegnata in modo personalizzato, che riceve il focus: stelle, cuori, cerchi o un glifo tuo. Un clic sceglie il valore sotto il mouse, e il passaggio del mouse mostra l'anteprima di un valore senza modificarlo. Precision arrotonda il valore a glifi interi o a metà, oppure lo mantiene esatto per una media in sola lettura come 3.7, disegnata con un glifo riempito in parte.
La classe VCL discende da TsgcVCLCustomEditor e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomEditor. Entrambe pubblicano le proprietà e gli eventi della tabella seguente, oltre a quelli abituali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Hint, TabOrder, TabStop, OnEnter, OnExit e gli eventi di tastiera e di mouse. Vedere Controlli.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Value	Double	Il valore, da 0 a Count, arrotondato da Precision.
Count	Integer	Il numero di glifi, da 1 a 20. Predefinito 5.
Precision	TsgcEditorRatingPrecision	erpWhole (predefinito) arrotonda a glifi interi, erpHalf a metà, ed erpExact non arrotonda. Impostare Count e Precision prima di Value.
Glyph	TsgcEditorRatingGlyph	ergStar (predefinito), ergHeart, ergCircle o ergCustom, che disegna tramite OnDrawGlyph.
GlyphSize	Double	La dimensione di un glifo in pixel logici. 0 (predefinito) è la dimensione massima che sta nel controllo.
Spacing	Double	I pixel logici tra due glifi. Predefinito 4.
FillColor	TsgcUIColor	Il colore dei glifi pieni. 0 (predefinito) è l'ambra della palette del tema.
EmptyColor	TsgcUIColor	Il colore dei glifi vuoti. 0 (predefinito) è il colore del bordo del tema.
AllowClear	Boolean	Un clic sul valore attuale lo azzera a 0, e Home va a 0. Predefinito False, e allora il valore più basso che l'utente può scegliere è un passo.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Il colore di accento ARGB della selezione, del riempimento e dell'anello di focus. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Size, Bold e Color del testo. Un Color 0 segue il tema.
ReadOnly	Boolean	Il valore viene mostrato, ma l'utente non può modificarlo. Predefinito False.
AccessibleName	string	Il nome che uno screen reader annuncia prima del valore. Vedere Tastiera e accessibilità.
RatingModel	TsgcRatingModel	Public, sola lettura. Il modello del controllo. Model restituisce lo stesso oggetto come TsgcEditorModel.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Disegna il controllo alla sua dimensione attuale in un PNG. aScale moltiplica la dimensione. Vedere Output senza finestra.
SaveToSVG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Lo stesso in un SVG.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Valore cambiato.
OnHover	TsgcRatingHoverEvent	(Sender; aValue: Double). Il valore sotto il mouse durante l'anteprima, e -1 quando l'anteprima termina.
OnDrawGlyph	TsgcRatingDrawGlyphEvent	(Sender; aCanvas: TsgcUICanvas; const aRect: TsgcUIRect; aFill: Double). Disegna un glifo di ergCustom in aRect, in pixel del dispositivo. Viene chiamato con aFill 0 per il glifo vuoto, poi di nuovo con la parte piena, da 0 a 1 da sinistra.

Tastiera

Right e Up aggiungono un passo della precisione, Left e Down ne tolgono uno. Home va al valore più basso, End a Count, e i tasti numerici impostano un valore intero.

Esempio: un voto su dieci con un glifo tuo

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, StdCtrls,
  sgcUICore_Canvas, sgcUICore_Theme, sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Value;

type
  TScoreEvents = class
  public
    Status: TLabel;
    procedure DrawGlyph(Sender: TObject; aCanvas: TsgcUICanvas;
      const aRect: TsgcUIRect; aFill: Double);
    procedure Hover(Sender: TObject; aValue: Double);
  end;

procedure TScoreEvents.DrawGlyph(Sender: TObject; aCanvas: TsgcUICanvas;
  const aRect: TsgcUIRect; aFill: Double);
var
  vRight: Double;
  vColor: TsgcUIColor;
begin
  // called with aFill 0 for the empty glyph (content layer), then with the
  // fill, 0..1, for the filled part (overlay); aRect is in device pixels
  vRight := aRect.Right;
  vColor := $FFD0D5DD;
  if aFill > 0 then
```

```
  begin
    vRight := aRect.Left + (aRect.Right - aRect.Left) * aFill;
    vColor := $FF2E7D32;
  end;
  aCanvas.BeginPath;
  aCanvas.RoundRect(aRect.Left, aRect.Top, vRight, aRect.Bottom, 3, 3);
  aCanvas.FillPath(vColor);
end;

procedure TScoreEvents.Hover(Sender: TObject; aValue: Double);
begin
  // the value under the mouse, -1 when the preview ends
  if aValue < 0 then
    Status.Caption := ''
  else
    Status.Caption := FormatFloat('0.#', aValue) + ' of 10';
end;

procedure SetupScore(aRating: TsgcVCLRating; aEvents: TScoreEvents);
begin
  // Count and Precision before Value
  aRating.Count := 10;
  aRating.Precision := erpHalf;
  aRating.Value := 7.5;
  aRating.Glyph := ergCustom;
  aRating.GlyphSize := 14;
  aRating.Spacing := 2;
  aRating.AllowClear := True;
  aRating.OnDrawGlyph := aEvents.DrawGlyph;
  aRating.OnHover := aEvents.Hover;
end;
```

Vedere anche

- Valutazione DB
- Cursore di intervallo
- Temi

Spin edit

Classi: TsgcVCLSpinEdit (unit sgcEditors_VCL_Value) e TsgcFMXSpinEdit (unit sgcEditors_FMX_Value)
Lo spin edit è un edit nativo per un numero, con pulsanti su e giù. Il valore è un Double: esvInteger lo arrotonda a numeri interi ed esvFloat a Decimals. Units è un suffisso attenuato, come kg o %, disegnato dopo il testo e che non ne fa mai parte. Un pulsante tenuto premuto si ripete, più veloce quanto più a lungo viene tenuto. L'interpretazione è tollerante: spazi e separatore delle migliaia vengono ignorati, e sia . sia , sono accettati come separatore decimale.
La classe VCL discende da TsgcVCLCustomEditor e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomEditor. Entrambe pubblicano le proprietà e gli eventi della tabella seguente, oltre a quelli abituali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Hint, TabOrder, TabStop, OnEnter, OnExit e gli eventi di tastiera e di mouse. Vedere Controlli.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Value	Double	Il valore. Impostare prima ValueType, MinValue e MaxValue, altrimenti Value viene mantenuto entro i vecchi limiti.
MinValue, MaxValue	Double	I limiti. Valori uguali, come i predefiniti 0 e 0, significano nessun limite.
Increment	Double	Il passo dei pulsanti, di Up, Down e della rotella. Predefinito 1.
LargeIncrement	Double	Il passo di PageUp e PageDown. Predefinito 10.
ValueType	TsgcEditorSpinValueType	esvInteger (predefinito) o esvFloat.
Decimals	Integer	I decimali di un valore esvFloat. Predefinito 2.
DisplayFormat	string	Una maschera FormatFloat per il testo, come #,##0.00. Vuoto (predefinito) scrive il valore con Decimals.
Units	string	Un suffisso attenuato dopo il testo, che non fa parte del valore.
Buttons	TsgcEditorSpinButtons	esbRight (predefinito) impila su e giù a destra, esbSides mette il meno a sinistra e il più a destra, esbNone non ha pulsanti.
Wrap	Boolean	Un passo oltre un limite si ferma prima sul limite, e il passo successivo va all'altro estremo. Predefinito False.
AllowEmpty	Boolean	Consente all'utente di cancellare il testo, il che svuota il valore. Predefinito False.
IsEmpty	Boolean	Public, sola lettura. True finché il valore è vuoto.
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	Il colore di accento ARGB della selezione, del riempimento e dell'anello di focus. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Size, Bold e Color del testo. Un Color 0 segue il tema.

ReadOnly	Boolean	Il valore viene mostrato, ma l'utente non può modificarlo. Predefinito False.
AccessibleName	string	Il nome che uno screen reader annuncia prima del valore. Vedere Tastiera e accessibilità.
FormatSettings	TFormatSettings	Public. I nomi, i formati e i separatori che il controllo usa. Parte dalle impostazioni della localizzazione dell'utente. Vedere Localizzazione.
SpinModel	TsgcSpinModel	Public, sola lettura. Il modello del controllo. Model restituisce lo stesso oggetto come TsgcEditorModel.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Clear		Svuota il valore quando AllowEmpty è True. Altrimenti non fa nulla.
SaveToPNG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Disegna il controllo alla sua dimensione attuale in un PNG. aScale le moltiplica la dimensione. Vedere Output senza finestra.
SaveToSVG(aStream o aFileName, aScale = 1)		Lo stesso in un SVG.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Un nuovo valore: confermato, incrementato a passi o impostato nel codice.
OnParseError	TsgcSpinParseErrorEvent	(Sender; const aText: string; var aValue: Double; var aAccept: Boolean). Il testo confermato non è un numero. Impostare aValue e aAccept a True per accettare un valore. Altrimenti torna l'ultimo valore.
OnValidate	TsgcSpinValidateEvent	(Sender; var aValue: Double; var aAccept: Boolean). Chiamato prima che venga impostato un nuovo valore. aAccept arriva come True. Modificare aValue per adattarlo, oppure impostare aAccept a False per mantenere il vecchio valore.

Tastiera e mouse

Up e Down avanzano di un Increment, PageUp e PageDown di un LargeIncrement, e la rotella di un Increment per scatto. Ognuno di essi conferma prima il testo digitato. Invio e la perdita del focus confermano il testo, ed Esc lo ripristina. Un pulsante tenuto premuto si ripete: un Increment per ripetizione, poi 2 dalla decima ripetizione, 5 dalla ventesima e 10 dalla trentesima.

Esempio: un angolo in mezzi gradi

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Value;

type
```

```
  TAngleEvents = class
  public
    procedure Validate(Sender: TObject; var aValue: Double;
      var aAccept: Boolean);
  end;

procedure TAngleEvents.Validate(Sender: TObject; var aValue: Double;
  var aAccept: Boolean);
begin
  // aAccept comes in True; a typed angle snaps to half degrees
  aValue := Round(aValue * 2) / 2;
end;

procedure SetupAngle(aSpin: TsgcVCLSpinEdit; aEvents: TAngleEvents);
begin
  // the type and the limits before Value
  aSpin.ValueType := esvFloat;
  aSpin.Decimals := 1;
  aSpin.MinValue := 0;
  aSpin.MaxValue := 359.5;
  aSpin.Increment := 0.5;
  aSpin.LargeIncrement := 15;
  // a step past a limit stops on it, the next step goes to the other end
  aSpin.Wrap := True;
  aSpin.Units := 'deg';
  aSpin.Buttons := esbSides;
  aSpin.Value := 90;
  aSpin.OnValidate := aEvents.Validate;
end;
```

Vedere anche

- Spin edit DB
- Cursore di intervallo
- Localizzazione

Selettore di data DB

Classi: TsgcVCLDBDatePicker (unit sgcEditors_VCL_DB) e TsgcFMXDBDatePicker (unit sgcEditors_FMX_DB)
Il selettore di data DB collega la data di un selettore di data a un campo data o data e ora. Discende da TsgcVCLCustomDatePicker e TsgcFMXCustomDatePicker e pubblica le proprietà del selettore di data tranne Date: il valore è il campo. Le altre proprietà, metodi ed eventi pubblicati sono quelli del selettore di data.
I controlli data-aware fanno parte delle edizioni Registered e Trial. Le loro unit sono vuote in Community. Si collegano tramite un TsgcEditorFieldLink, che usa solo la unit DB, quindi i controlli FireMonkey non hanno bisogno di LiveBindings.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DataSource	TDataSource	L'origine dati del dataset.
DataField	string	Il nome del campo a cui è collegato il valore.
AllowEmpty	Boolean	Predefinito True, quindi un campo nullo mostra un testo vuoto e cancellare il testo scrive null.
DisplayFormat, MinDate, MaxDate, DisabledDates, DisabledWeekDays, FirstDayOfWeek, ShowWeekNumbers, TextHint		Come nel selettore di data.
ReadOnly	Boolean	True mantiene il controllo in sola lettura. È in sola lettura anche finché il campo non può essere modificato: nessun dataset, un dataset o un campo in sola lettura, o un campo calcolato. Predefinito False.
Field	TField	Public, sola lettura. Il campo collegato, nil finché il collegamento non è attivo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG, SaveToSVG		Come nel selettore di data. Valgono anche gli altri metodi del controllo base.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Il valore è cambiato, per opera dell'utente, nel codice o perché il record si è spostato.
OnDropDown, OnCloseUp, OnParseError, OnIsDateDisabled		Come nel selettore di data.

Come viene modificato il campo

- Il valore segue il record. Un campo nullo mostra un testo vuoto.
- Una modifica dell'utente mette il dataset in modalità di modifica e segna il valore come modificato. Anche impostare il valore nel codice è una modifica. Quando il dataset non può entrare in modalità di modifica, torna il valore del campo.
- Invio e la perdita del focus scrivono il campo, e il dataset scrive un valore in sospeso prima del post. Un campo che rifiuta il valore solleva un'eccezione e il focus resta nel controllo, come con TDBEdit.
- Esc ripristina il valore del campo.
- Il selettore di data mantiene la parte oraria di un TDateTimeField e modifica solo la data.

Esempio: una data di nascita

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, DB,
  sgcEditors_VCL_DB;

procedure BindBirthDate(aPicker: TsgcVCLDBDatePicker; aSource: TDataSource);
begin
  aPicker.DataSource := aSource;
  aPicker.DataField := 'BirthDate';
  aPicker.DisplayFormat := 'dd/mm/yyyy';
  aPicker.MaxDate := Date;
  // a null field shows an empty text with this hint
  aPicker.TextHint := 'Unknown';
end;

function BirthDateKnown(aPicker: TsgcVCLDBDatePicker): Boolean;
begin
  // Field is nil while the link is not active
  Result := (aPicker.Field <> nil) and not aPicker.Field.IsNull;
end;
```

Vedere anche

- Selettore di data
- Selettore di ora DB
- Avvio rapido data-aware
- TsgcEditorFieldLink

Selettore di ora DB

Classi: TsgcVCLDBTimePicker (unit sgcEditors_VCL_DB) e TsgcFMXDBTimePicker (unit sgcEditors_FMX_DB)
Il selettore di ora DB collega l'ora di un selettore di ora a un campo ora o data e ora. Discende da TsgcVCLCustomDatePicker e TsgcFMXCustomDatePicker e pubblica le proprietà del selettore di ora tranne Time: il valore è il campo. Le altre proprietà, metodi ed eventi pubblicati sono quelli del selettore di ora.
I controlli data-aware fanno parte delle edizioni Registered e Trial. Le loro unit sono vuote in Community. Si collegano tramite un TsgcEditorFieldLink, che usa solo la unit DB, quindi i controlli FireMonkey non hanno bisogno di LiveBindings.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DataSource	TDataSource	L'origine dati del dataset.
DataField	string	Il nome del campo a cui è collegato il valore.
AllowEmpty	Boolean	Predefinito True, quindi un campo nullo mostra un testo vuoto e cancellare il testo scrive null.
DisplayFormat, MinTime, MaxTime, ListInterval, TextHint		Come nel selettore di ora.
ReadOnly	Boolean	True mantiene il controllo in sola lettura. È in sola lettura anche finché il campo non può essere modificato: nessun dataset, un dataset o un campo in sola lettura, o un campo calcolato. Predefinito False.
Field	TField	Public, sola lettura. Il campo collegato, nil finché il collegamento non è attivo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG, SaveToSVG		Come nel selettore di ora. Valgono anche gli altri metodi del controllo base.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Il valore è cambiato, per opera dell'utente, nel codice o perché il record si è spostato.
OnDropDown, OnCloseUp, OnParseError		Come nel selettore di ora.

Come viene modificato il campo

- Il valore segue il record. Un campo nullo mostra un testo vuoto.
- Una modifica dell'utente mette il dataset in modalità di modifica e segna il valore come modificato. Anche impostare il valore nel codice è una modifica. Quando il dataset non può entrare in modalità di modifica, torna il valore del campo.
- Invio e la perdita del focus scrivono il campo, e il dataset scrive un valore in sospeso prima del post. Un campo che rifiuta il valore solleva un'eccezione e il focus resta nel controllo, come con TDBEdit.
- Esc ripristina il valore del campo.
- Il selettore di ora mantiene la parte data di un TDateTimeField e modifica solo l'ora.

Esempio: l'ora di inizio di una prenotazione

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, DB,
  sgcEditors_VCL_DB;

procedure BindStartTime(aPicker: TsgcVCLDBTimePicker; aSource: TDataSource);
begin
  // a TDateTimeField keeps its date part, the picker edits the time
  aPicker.DataSource := aSource;
  aPicker.DataField := 'StartsAt';
  aPicker.DisplayFormat := 'hh:nn';
  aPicker.ListInterval := 15;
  aPicker.MinTime := EncodeTime(7, 0, 0, 0);
  aPicker.MaxTime := EncodeTime(22, 0, 0, 0);
end;
```

Vedere anche

- Selettore di ora
- Selettore di data DB
- Avvio rapido data-aware
- TsgcEditorFieldLink

Spin edit DB

Classi: TsgcVCLDBSpinEdit (unit sgcEditors_VCL_DB) e TsgcFMXDBSpinEdit (unit sgcEditors_FMX_DB)
Lo spin edit DB collega il valore di uno spin edit a un campo numerico. Discende da TsgcVCLSpinEdit e TsgcFMX-SpinEdit, quindi mantiene i limiti, i passi, le unità e i pulsanti. Un campo intero lo porta a esvInteger. Le altre proprietà, metodi ed eventi pubblicati sono quelli dello spin edit.
I controlli data-aware fanno parte delle edizioni Registered e Trial. Le loro unit sono vuote in Community. Si collegano tramite un TsgcEditorFieldLink, che usa solo la unit DB, quindi i controlli FireMonkey non hanno bisogno di LiveBindings.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DataSource	TDataSource	L'origine dati del dataset.
DataField	string	Il nome del campo a cui è collegato il valore.
AllowEmpty	Boolean	Predefinito True, quindi un campo nullo mostra un testo vuoto e cancellare il testo scrive null.
Value	Double	Il valore del campo. Non viene salvato nel form.
ReadOnly	Boolean	True mantiene il controllo in sola lettura. È in sola lettura anche finché il campo non può essere modificato: nessun dataset, un dataset o un campo in sola lettura, o un campo calcolato. Predefinito False.
Field	TField	Public, sola lettura. Il campo collegato, nil finché il collegamento non è attivo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG, SaveToSVG		Come nello spin edit. Valgono anche gli altri metodi del controllo base.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Il valore è cambiato, per opera dell'utente, nel codice o perché il record si è spostato.
OnParseError, OnValidate		Come nello spin edit. OnValidate viene eseguito prima che il valore vada al campo.

Come viene modificato il campo

- Il valore segue il record. Un campo nullo mostra un testo vuoto.

- Una modifica dell'utente mette il dataset in modalità di modifica e segna il valore come modificato. Anche impostare il valore nel codice è una modifica. Quando il dataset non può entrare in modalità di modifica, torna il valore del campo.
- Invio e la perdita del focus scrivono il campo, e il dataset scrive un valore in sospeso prima del post. Un campo che rifiuta il valore solleva un'eccezione e il focus resta nel controllo, come con TDBEdit.
- Esc ripristina il valore del campo.
- Un campo intero porta ValueType a esvInteger.

Esempio: una quantità

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, DB,
  sgcEditors_VCL_DB;

procedure BindQuantity(aSpin: TsgcVCLDBSpinEdit; aSource: TDataSource);
begin
  // an integer field switches the spin edit to esvInteger
  aSpin.MinValue := 1;
  aSpin.MaxValue := 999;
  aSpin.LargeIncrement := 12;
  aSpin.Units := 'pcs';
  aSpin.DataSource := aSource;
  aSpin.DataField := 'Quantity';
  // AllowEmpty is True by default, so a null field shows an empty text
  aSpin.AllowEmpty := True;
end;
```

Esempio: uno sconto in FireMonkey

```
uses
  System.SysUtils, System.Classes, Data.DB,
  sgcEditors_FMX_DB;

procedure BindDiscount(aSpin: TsgcFMXDBSpinEdit; aSource: TDataSource);
begin
  // the FireMonkey twin binds without LiveBindings
  aSpin.DataSource := aSource;
  aSpin.DataField := 'Discount';
  aSpin.MinValue := 0;
  aSpin.MaxValue := 100;
  aSpin.Units := '%';
end;
```

Vedere anche

- Spin edit
- Valutazione DB
- Avvio rapido data-aware
- TsgcEditorFieldLink

Valutazione DB

Classi: TsgcVCLDBRating (unit sgcEditors_VCL_DB) e TsgcFMXDBRating (unit sgcEditors_FMX_DB)
La valutazione DB collega il valore di una valutazione a un campo numerico. Discende da TsgcVCLRating e TsgcFMXRating, quindi mantiene Count, Precision, i glifi e i colori. Con Precision erpExact e ReadOnly True mostra una media, come 3.7, da un campo calcolato o aggregato. Le altre proprietà, metodi ed eventi pubblicati sono quelli della valutazione.
I controlli data-aware fanno parte delle edizioni Registered e Trial. Le loro unit sono vuote in Community. Si collegano tramite un TsgcEditorFieldLink, che usa solo la unit DB, quindi i controlli FireMonkey non hanno bisogno di LiveBindings.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DataSource	TDataSource	L'origine dati del dataset.
DataField	string	Il nome del campo a cui è collegato il valore.
Value	Double	Il valore del campo. Non viene salvato nel form.
ReadOnly	Boolean	True mantiene il controllo in sola lettura. È in sola lettura anche finché il campo non può essere modificato: nessun dataset, un dataset o un campo in sola lettura, o un campo calcolato. Predefinito False.
Field	TField	Public, sola lettura. Il campo collegato, nil finché il collegamento non è attivo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG, SaveToSVG		Come nella valutazione. Valgono anche gli altri metodi del controllo base.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Il valore è cambiato, per opera dell'utente, nel codice o perché il record si è spostato.
OnHover, OnDrawGlyph		Come nella valutazione.

Come viene modificato il campo

- Il valore segue il record. Un campo nullo non riempie alcun glifo.
- Una modifica dell'utente mette il dataset in modalità di modifica e segna il valore come modificato. Anche impostare il valore nel codice è una modifica. Quando il dataset non può entrare in modalità di modifica, torna il valore del campo.

- Invio e la perdita del focus scrivono il campo, e il dataset scrive un valore in sospeso prima del post. Un campo che rifiuta il valore solleva un'eccezione e il focus resta nel controllo, come con TDBEdit.
- Esc ripristina il valore del campo.
- Con AllowClear, un clic sul valore attuale scrive 0 nel campo.

Esempio: stelle e una media

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, DB,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_DB;

procedure BindStars(aRating: TsgcVCLDBRating; aSource: TDataSource);
begin
  aRating.Count := 5;
  aRating.Precision := erpHalf;
  // a click on the current value writes 0 to the field
  aRating.AllowClear := True;
  aRating.DataSource := aSource;
  aRating.DataField := 'Stars';
end;

procedure ShowAverage(aRating: TsgcVCLDBRating; aSource: TDataSource);
begin
  // a read-only average such as 3.7: erpExact is not rounded
  aRating.Precision := erpExact;
  aRating.ReadOnly := True;
  aRating.DataSource := aSource;
  aRating.DataField := 'AvgStars';
end;
```

Vedere anche

- Valutazione
- Spin edit DB
- Avvio rapido data-aware
- TsgcEditorFieldLink

Cursore di intervallo DB

Classi: TsgcVCLDBRangeSlider (unit sgcEditors_VCL_DB) e TsgcFMXDBRangeSlider (unit sgcEditors_FMX_DB)
Il cursore di intervallo DB collega Value di un cursore di intervallo a DataField e, in RangeMode, EndValue a EndDataField, quindi un controllo modifica un intervallo memorizzato in due campi. Discende da TsgcVCLRangeSlider e TsgcFMXRangeSlider. Le altre proprietà, metodi ed eventi pubblicati sono quelli del cursore di intervallo.
I controlli data-aware fanno parte delle edizioni Registered e Trial. Le loro unit sono vuote in Community. Si collegano tramite un TsgcEditorFieldLink, che usa solo la unit DB, quindi i controlli FireMonkey non hanno bisogno di LiveBindings.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DataSource	TDataSource	L'origine dati del dataset.
DataField	string	Il nome del campo a cui è collegato il valore.
EndDataField	string	Il campo di EndValue in RangeMode.
Value, EndValue	Double	I valori dei due campi. Non vengono salvati nel form.
EndField	TField	Public, sola lettura. Il campo di EndValue, nil finché il collegamento non è attivo.
ReadOnly	Boolean	True mantiene il controllo in sola lettura. È in sola lettura anche finché il campo non può essere modificato: nessun dataset, un dataset o un campo in sola lettura, o un campo calcolato. Predefinito False.
Field	TField	Public, sola lettura. Il campo collegato, nil finché il collegamento non è attivo.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
SaveToPNG, SaveToSVG		Come nel cursore di intervallo. Valgono anche gli altri metodi del controllo base.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnChange	TNotifyEvent	Il valore è cambiato, per opera dell'utente, nel codice o perché il record si è spostato.
OnChangeComplete, OnFormatLabel		Come nel cursore di intervallo.

Come viene modificato il campo

- Il valore segue il record. Un campo nullo porta il cursore a Min, e un campo finale nullo porta il cursore superiore a Max.
- Una modifica dell'utente mette il dataset in modalità di modifica e segna il valore come modificato. Anche impostare il valore nel codice è una modifica. Quando il dataset non può entrare in modalità di modifica, torna il valore del campo.
- Invio e la perdita del focus scrivono il campo, e il dataset scrive un valore in sospeso prima del post. Un campo che rifiuta il valore solleva un'eccezione e il focus resta nel controllo, come con TDBEdit.
- Esc ripristina il valore del campo.
- In RangeMode il controllo è in sola lettura finché il campo finale non può essere modificato.

Esempio: una fascia di prezzo in due campi

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, DB,
  sgcEditors_VCL_DB;

procedure BindPriceRange(aSlider: TsgcVCLDBRangeSlider; aSource: TDataSource);
begin
  aSlider.Min := 0;
  aSlider.Max := 1000;
  aSlider.Step := 25;
  aSlider.ShowLabels := True;
  aSlider.TickInterval := 250;
  // Value goes to DataField and, in range mode, EndValue to EndDataField
  aSlider.RangeMode := True;
  aSlider.DataSource := aSource;
  aSlider.DataField := 'PriceFrom';
  aSlider.EndDataField := 'PriceTo';
end;

function RangeEditable(aSlider: TsgcVCLDBRangeSlider): Boolean;
begin
  // both fields must be writable for the range to change
  Result := (aSlider.Field <> nil) and aSlider.Field.CanModify and
    (aSlider.EndField <> nil) and aSlider.EndField.CanModify;
end;
```

Vedere anche

- Cursore di intervallo
- Valutazione DB
- Avvio rapido data-aware
- TsgcEditorFieldLink

TsgcEditorModel

Unit: sgcEditors_Types
TsgcEditorModel è la classe base di ogni modello di sgcEditors. È un TPersistent che usa solo la RTL e sgcUICore, quindi funziona con VCL, con FireMonkey e senza alcuna finestra, su Windows e su Linux64. Un modello contiene il valore e le opzioni, riceve i tasti e il mouse e si disegna su due livelli: Render disegna il livello del contenuto e RenderOverlay l'hover, l'anello di focus e le parti trascinate. Ogni controllo VCL e FireMonkey ospita un modello, public come Model e come proprietà tipizzata.

Modello	Unit	Usato da	Proprietà del controllo
TsgcCalendarModel	sgcEditors_Calendar	Il calendario mensile e l'elenco a discesa dei selettori di data.	CalendarModel, DropDownCalendar
TsgcDatePickerModel	sgcEditors_Picker	I selettori di data, ora e data e ora.	PickerModel
TsgcDateTimeDropDownModel	sgcEditors_Picker	L'elenco a discesa del selettore di data e ora: un calendario e un elenco di ore affiancati.	
TsgcEditorListModel	sgcEditors_List	L'elenco delle ore e l'elenco di completamento automatico del token edit.	DropDownTimeList, TokenModel.AutoCompleteList
TsgcSliderModel	sgcEditors_Slider	Il cursore di intervallo.	SliderModel
TsgcColorPickerModel	sgcEditors_Color	Il selettore di colore.	ColorModel
TsgcTokenModel	sgcEditors_Token	Il token edit.	TokenModel
TsgcRatingModel	sgcEditors_Rating	La valutazione.	RatingModel
TsgcSpinModel	sgcEditors_Spin	Lo spin edit.	SpinModel

Un modello pubblica le stesse proprietà di valore del suo controllo, come Date, Value o Tokens, più membri per gli host, come HitTest e i rettangoli delle sue parti.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark. Vedere Temi.
AccentColor	TsgcUIColor	L'accento ARGB. 0 (predefinito) usa l'accento del tema.
TextStyle	TsgcUITextStyle	Size, Bold e Color del testo.

Enabled	Boolean	Un modello disabilitato non riceve input e disegna i colori di disabilitato. Predefinito True.
ReadOnly	Boolean	Il modello non riceve input che modifichi il valore. Predefinito False.
Focused	Boolean	Public. Disegna l'anello di focus nell'overlay. Gli host lo impostano quando il controllo ottiene e perde il focus.
HotPart	Integer	Public. La parte sotto il mouse, 0 quando non ce n'è nessuna. Ogni modello numera le proprie parti.
Painter	TsgcEditor-sPainter	Public, sola lettura. I colori del tema e il disegno di cornice, anello di focus, chevron e freccia dello spin dell'ultimo rendering.

Metodi

Metodo	Resti-tuisce	Descrizione
BeginUpdate, EndUpdate		Raggruppa più modifiche. EndUpdate della coppia esterna invia una volta ogni tipo di modifica in sospeso.
IsUpdating	Boo-lean	True tra BeginUpdate ed EndUpdate.
KeyDown(var aKey: Word; aShift)	Boo-lean	Un tasto, come codice di tasto virtuale di Windows. Le co-stanti CS_EDITORS_KEY_* contengono i codici, e Fire-Monkey usa gli stessi valori. True quando il modello lo ha gestito.
KeyPress(var aKey: Char)	Boo-lean	Un carattere. True quando il modello lo ha gestito.
MouseDown, MouseUp(aButton, aShift, aX, aY)	Boo-lean	Un pulsante del mouse, embLeft, embRight o embMiddle, in aX e aY in pixel logici. True quando il modello lo ha gestito.
MouseMove(aShift, aX, aY), MouseWheel(aShift, aWheelDelta, aX, aY), MouseLeave	Boo-lean	Il puntatore e la rotella, in pixel logici. Uno scatto della rotel-la vale 120.
Render(aCanvas, aWidth, aHeight, aScale = 1)		Disegna il livello del contenuto su qualsiasi TsgcUICanvas. aWidth e aHeight sono pixel del dispositivo.
RenderOverlay(aCanvas, aWidth, aHeight, aScale = 1)		Disegna l'overlay sopra il livello del contenuto.
SaveToPNG(aStream or aFileNa-me, aWidth, aHeight, aScale = 1)		Disegna i due livelli in un PNG. aWidth e aHeight sono pixel logici e aScale li moltiplica.
SaveToSVG(aStream or aFileNa-me, aWidth, aHeight, aScale = 1)		Lo stesso in un SVG.
MeasureText(aText, aFont)	Dou-ble	La larghezza di un testo in pixel del dispositivo: OnMeasure quando è assegnato, altrimenti il font incorporato in sgcUI-Core.
Assign(aSource)		Copia le opzioni e il valore di un altro modello della stessa classe.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnModelChange	TsgcEditorModelChangeEvent	(Sender; aKind: TsgcEditorChangeKind). eckContent: ridisegnare il livello del contenuto. eckOverlay: ridisegnare solo l'overlay. eckValue: il valore è cambiato. eckLayout: le parti si sono spostate, quindi riposizionare l'edit interno.
OnMeasure	TsgcEditorMeasureEvent	function (const aText: string; const aFont: TsgcUIFontStyle): Double. Misura un testo con il font dell'host, in pixel del dispositivo.

Un controllo assegna OnModelChange e OnMeasure del proprio modello. Assegnarli solo su un modello creato da sé.

Dimensione e input

Un modello si dispone e fa l'hit test in pixel logici, alla dimensione dell'ultimo Render o a quella data a SetViewSize (Width e Height su TsgcCalendarModel). Chiamare Render una volta, o fornire la dimensione, prima di inviare input del mouse a un modello ospitato da sé.

Esempio: pilotare un modello di cursore senza finestra

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_Slider;

type
  TModelLog = class
  public
    Lines: TStrings;
    procedure ModelChange(Sender: TObject; aKind: TsgcEditorChangeKind);
  end;

procedure TModelLog.ModelChange(Sender: TObject; aKind: TsgcEditorChangeKind);
const
  CKinds: array [TsgcEditorChangeKind] of string = ('content', 'overlay',
    'value', 'layout');
begin
  Lines.Add(CKinds[aKind]);
end;

procedure DriveSlider(aLog: TModelLog);
var
  oSlider: TsgcSliderModel;
  vKey: Word;
begin
  oSlider := TsgcSliderModel.Create;
  try
    oSlider.OnModelChange := aLog.ModelChange;
    // one notification per kind for the whole block
    oSlider.BeginUpdate;
    try
      oSlider.Max := 10;
      oSlider.Step := 1;
      oSlider.Value := 4;
      oSlider.ShowLabels := True;
    finally
      oSlider.EndUpdate;
    end;
    // the input a host sends: neutral key codes, logical pixels
```

```
    vKey := CS_EDITORS_KEY_RIGHT;
    if oSlider.KeyDown(vKey, []) then
      aLog.Lines.Add('Value ' + FloatToStr(oSlider.Value));
    // both layers into a PNG, 300 x 48 logical pixels at twice the size
    oSlider.Focused := True;
    oSlider.SaveToPNG('slider.png', 300, 48, 2);
  finally
    oSlider.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Architettura
- Output senza finestra
- TsgcEditorLocale

TsgcEditorLocale

Unit: sgcEditors_Date
TsgcEditorLocale contiene i nomi dei giorni e dei mesi, i formati di data e ora, i separatori e il primo giorno della settimana che i modelli di data usano per disegnare e per interpretare. Un controllo mantiene una localizzazione propria e la riempie dal proprio FormatSettings, quindi in un form si imposta FormatSettings, vedere Localizzazione. Usare TsgcEditorLocale con un modello creato da sé, come un TsgcCalendarModel senza finestra, e con le funzioni di data della unit.
TsgcCalendarModel e TsgcDatePickerModel hanno una proprietà Locale. Il modello non possiede la localizzazione, e nil (predefinito) usa sgcEditorDefaultLocale, una localizzazione condivisa catturata da quella dell'utente al primo uso. Riempire prima la localizzazione e assegnarla dopo, perché il modello si ridisegna quando si assegna Locale, non quando cambia una proprietà della localizzazione.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
ShortDayNames[aDay], LongDayNames[aDay]	string	I nomi di un TsgcEditorWeekDay, da ewdMonday a ewdSunday.
ShortMonthNames[aMonth], LongMonthNames[aMonth]	string	I nomi di un mese, da 1 a 12.
ShortDateFormat, LongDateFormat	string	I formati di data. Un DisplayFormat vuoto di un selettore di data usa ShortDateFormat.
ShortTimeFormat, LongTimeFormat	string	I formati di ora. Un DisplayFormat vuoto di un selettore di ora usa ShortTimeFormat.
TimeAMString, TimePMString	string	I testi AM e PM di un formato a 12 ore.
DateSeparator, TimeSeparator	Char	Scritti dove un formato ha / e :.
FirstDayOfWeek	TsgcEditorWeekDay	Il primo giorno della settimana che efdLocale rappresenta.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Create		Crea la localizzazione e chiama Capture.
Capture		Prende i nomi, i formati e i separatori dalla RTL, e il primo giorno della settimana dal sistema operativo, il lunedì quando non ne ha.
CaptureSettings(aSettings: TFormatSettings)		Prende i nomi, i formati e i separatori da aSettings, come TFormatSettings.Create('de-DE'). FirstDayOfWeek viene mantenuto.
Assign(aSource)		Copia un'altra localizzazione.

Funzioni

Funzione	Restituisce	Descrizione
sgcEditorDefaultLocale	TsgcEditorLocale	La localizzazione condivisa che i modelli usano quando il loro Locale è nil. Non liberarla.
sgcEditorFormatDateTime(aDateTime, aFormat, aLocale = nil)	string	Scrive una data e ora con un DisplayFormat e i nomi di una localizzazione.
sgcEditorParseDateTime(aText, aFormat, aReference, out aDateTime, aLocale = nil)	Boolean	L'interpretazione tollerante dei selettori. I campi che mancano nel testo vengono da aReference.
sgcEditorFirstDayOf(aFirstDay, aLocale = nil)	TsgcEditorWeekDay	Risolve un TsgcEditorFirstDayOfWeek, così efdLocale dà il FirstDayOfWeek della localizzazione.

Eventi

TsgcEditorLocale non ha eventi.

Esempio: un calendario tedesco su un server

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_Date, sgcEditors_Calendar;

procedure RenderGermanCalendar(const aFileName: string);
var
  oLocale: TsgcEditorLocale;
  oCalendar: TsgcCalendarModel;
begin
  // a locale of its own; the shared default locale stays as it is
  oLocale := TsgcEditorLocale.Create;
  try
    oLocale.CaptureSettings(TFormatSettings.Create('de-DE'));
    // CaptureSettings keeps the first day of the week, so set it
    oLocale.FirstDayOfWeek := ewdMonday;
    oCalendar := TsgcCalendarModel.Create;
    try
      // fill the locale first, then assign it; the model does not own it
      oCalendar.Locale := oLocale;
      oCalendar.ShowWeekNumbers := True;
      oCalendar.DisplayMonth := EncodeDate(2026, 10, 1);
      oCalendar.SaveToPNG(aFileName, 280, 240);
    finally
      oCalendar.Free;
    end;
  finally
    oLocale.Free;
  end;
end;

function GermanDateText(const aDate: TDateTime): string;
var
  oLocale: TsgcEditorLocale;
begin
  oLocale := TsgcEditorLocale.Create;
  try
```

```
    oLocale.CaptureSettings(TFormatSettings.Create('de-DE'));
    // the long day and month names of the locale
    Result := sgcEditorFormatDateTime(aDate, 'dddd, d. mmmm yyyy', oLocale);
  finally
    oLocale.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Localizzazione
- Calendario mensile
- TsgcEditorModel

TsgcEditorFieldLink

Unit: sgcEditors_Data
TsgcEditorFieldLink è il TDataLink dei controlli data-aware. Usa solo la unit DB, quindi i controlli VCL e FireMonkey lo condividono; FireMonkey non ha TFieldDataLink. Porta la semantica di TFieldDataLink, quindi si può usare anche per collegare un controllo proprio a un campo. Fa parte delle edizioni Registered e Trial, e la unit è vuota in Community.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DataSource	TDataSource	Ereditato da TDataLink. L'origine dati del dataset.
FieldName	string	Il nome del campo. Viene risolto con FieldByName quando il collegamento diventa attivo e quando cambiano i campi del dataset.
Field	TField	Sola lettura. Il campo, nil finché il collegamento non è attivo o FieldName è vuoto.
ReadOnly	Boolean	Ereditato da TDataLink. True impedisce al collegamento di modificare.
CanModify	Boolean	Sola lettura. Il collegamento non è ReadOnly, il campo esiste e TField.CanModify è True: il campo non è in sola lettura né calcolato e il dataset può modificare.
Editing	Boolean	Sola lettura. True finché il dataset è in stato di modifica e il campo può essere modificato.
IsModified	Boolean	Sola lettura. True dopo Modified, finché UpdateRecord scrive il campo, OnDataChange lo ricarica o Editing cambia.

Metodi

Metodo	Restituisce	Descrizione
Edit	Boolean	Mette il dataset in modalità di modifica tramite l'origine dati, quando il campo può essere modificato. True quando dopo il collegamento è in modifica.
Modified		Segna il valore del controllo come modificato.
Reset		Ricarica il controllo dal campo tramite OnDataChange e azzera IsModified.
UpdateRecord		Ereditato da TDataLink. Fa scattare OnUpdateData quando IsModified, così il controllo scrive il campo una volta. Il dataset lo chiama prima di un post.

Eventi

Evento	Tipo	Descrizione
OnDataChange	TNotifyEvent	Il record o il campo è cambiato: uno scorrimento, un annullamento, un post, un aggiornamento o Reset. Mostrare il valore del campo. Non scatta mentre Edit mette il dataset in modalità di modifica, perché in quel caso il controllo conserva la modifica in sospeso dell'utente.
OnUpdateData	TNotifyEvent	Scrivere il valore del controllo in Field.
OnActiveChange	TNotifyEvent	Il dataset si è aperto o chiuso.
OnEditingChange	TNotifyEvent	Editing è cambiato. IsModified viene azzerato.

Esempio: collegare un controllo proprio

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, DB,
  sgcEditors_Data, sgcEditors_VCL_Value;

type
  // binds a plain TsgcVCLRating to a numeric field, as the DB controls do
  TRatingBinder = class
  private
    FLink: TsgcEditorFieldLink;
    FRating: TsgcVCLRating;
    FLoading: Boolean;
    procedure LinkDataChange(Sender: TObject);
    procedure LinkUpdateData(Sender: TObject);
    procedure RatingChange(Sender: TObject);
    procedure RatingExit(Sender: TObject);
  public
    constructor Create(aRating: TsgcVCLRating; aSource: TDataSource;
      const aFieldName: string);
    destructor Destroy; override;
  end;

constructor TRatingBinder.Create(aRating: TsgcVCLRating; aSource: TDataSource;
  const aFieldName: string);
begin
  inherited Create;
  FRating := aRating;
  FRating.OnChange := RatingChange;
  FRating.OnExit := RatingExit;
  FLink := TsgcEditorFieldLink.Create;
  FLink.OnDataChange := LinkDataChange;
  FLink.OnUpdateData := LinkUpdateData;
  FLink.FieldName := aFieldName;
  FLink.DataSource := aSource;
end;

destructor TRatingBinder.Destroy;
begin
  FLink.Free;
  inherited;
end;
```

```
procedure TRatingBinder.LinkDataChange(Sender: TObject);
begin
  // the record moved or the field changed: show the value of the field
  FLoading := True;
  try
    if (FLink.Field = nil) or FLink.Field.IsNull then
      FRating.Value := 0
    else
      FRating.Value := FLink.Field.AsFloat;
  finally
    FLoading := False;
  end;
end;

procedure TRatingBinder.RatingChange(Sender: TObject);
begin
  // a change of the user: edit mode, then mark the value as modified;
  // when the dataset cannot be edited the field value returns
  if FLoading then
    Exit;
  if FLink.Edit then
    FLink.Modified
  else
    FLink.Reset;
end;

procedure TRatingBinder.LinkUpdateData(Sender: TObject);
begin
  // UpdateRecord and the post of the dataset call it when Modified
  FLink.Field.AsFloat := FRating.Value;
end;

procedure TRatingBinder.RatingExit(Sender: TObject);
begin
  FLink.UpdateRecord;
end;
```

Vedere anche

- Avvio rapido data-aware
- Valutazione DB
- TsgcEditorModel

Inserimento del testo e IME

Ogni campo di testo di sgcEditors è un vero controllo di modifica: il testo di data o ora dei selettori, il numero dello spin edit, il campo esadecimale del selettore di colore e l'input dopo l'ultimo chip del token edit. Il calendario mensile, il cursore di intervallo e la valutazione non hanno testo e sono controlli disegnati che ricevono il focus da soli.

Perché un edit nativo

L'edit interno è un TEdit figlio senza bordo in VCL e un TEdit di FMX in FireMonkey, posizionato dove il modello disegna il proprio testo. Poiché è l'edit della piattaforma, la composizione IME per l'input in giapponese, cinese e coreano, gli appunti, l'annullamento, il menu contestuale e gli screen reader funzionano senza codice speciale. La cornice, i pulsanti, le unità e i chip intorno sono disegnati dal modello. In VCL l'edit non è mai una tappa di tabulazione a sé: il controllo gli inoltra il focus, e l'anello di focus viene disegnato mentre l'edit ha il focus.
Su Windows il canvas raster di ogni controllo carica una sola volta i file di font della piattaforma e l'edit interno usa lo stesso carattere e la stessa dimensione in pixel, quindi il testo digitato e quello disegnato coincidono. Le altre piattaforme e l'output senza finestra usano Roboto, il font incorporato in sgcUICore.

Digitare una data o un'ora

- Il testo segue DisplayFormat, composto dai segmenti d, dd, ddd, dddd, m, mm, mmm, mmmm, yy, yyyy, h, hh, n, nn, s, ss, am/pm e ampm più letterali. Un `/` scrive il separatore di data della localizzazione e un `:` il separatore di ora. Un DisplayFormat vuoto usa la data breve, l'ora breve o entrambe, dal FormatSettings del controllo.
- L'interpretazione è tollerante. Uno qualsiasi tra `/ - . : ,` o uno spazio separa i campi, i nomi dei mesi e dei giorni della localizzazione sono compresi, gli anni a due cifre hanno il perno a 50, e un anno a quattro cifre iniziale viene letto come anno, mese, giorno. Un campo mancante nel testo prende l'anno da oggi e l'ora come 0, e un formato senza campi ora mantiene l'ora del valore attuale.
- I selettori interpretano il testo a ogni modifica e spostano con esso il calendario aperto. Il valore viene confermato con Invio, con la perdita del focus e quando l'elenco a discesa si chiude.
- Up e Down modificano il segmento sotto il cursore e lo selezionano di nuovo, così si può far scorrere il mese o l'ora. I campi ripartono dall'inizio come il selettore di data e ora di Windows, poi MinDate, MaxDate, MinTime e MaxTime limitano il risultato.
- Un testo che non può essere interpretato fa scattare OnParseError con il testo, il valore e aAccept impostato a False. Impostare aValue e aAccept per accettare il testo, oppure lasciarlo e torna l'ultimo valore valido. Una data fuori dai limiti o disabilitata nel calendario viene rifiutata alla conferma.
- Con AllowEmpty impostato a True, un testo vuoto azzera il valore e IsEmpty è True. TextHint viene mostrato finché l'edit è vuoto: da Delphi 2009 in poi in VCL, e come TextPrompt dell'edit in FireMonkey.

Digitare un numero

Anche lo spin edit interpreta con tolleranza. Gli spazi e il separatore delle migliaia della localizzazione vengono ignorati, e sia `.` sia `,` sono accettati come separatore decimale. Il testo viene formattato con DisplayFormat, una maschera FormatFloat, o con Decimals quando DisplayFormat è vuoto. Units è un suffisso attenuato disegnato dopo il testo, che non ne fa mai parte. OnParseError funziona come per i selettori, e OnValidate permette di modificare o rifiutare ogni nuovo valore, con aAccept che arriva come True.

Digitare i token

- Ogni carattere di Delimiters, una virgola e un punto e virgola per impostazione predefinita, termina un token, e Invio lo fa sempre. Anche Tab e la perdita del focus confermano il testo digitato. Incollare `a, b, c` crea tre chip.
- OnValidateToken riceve il testo ripulito dagli spazi. Modificarlo per normalizzare il token, oppure azzerare aValid per rifiutarlo. Con InvalidTokens impostato a etiReject il token non viene aggiunto, con etiMark viene aggiunto e disegnato come non valido.
- AllowDuplicates, CaseSensitive e MaxTokens limitano ciò che viene aggiunto. AddToken, RemoveToken e Clear modificano i token nel codice, e OnTokenAdded e OnTokenRemoved segnalano ogni modifica.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Date, sgcEditors_VCL_Value,
  sgcEditors_VCL_Token;

type
  TEntryRules = class(TComponent)
  public
    procedure DateParseError(Sender: TObject; const aText: string;
      var aValue: TDateTime; var aAccept: Boolean);
    procedure ValidateQuantity(Sender: TObject; var aValue: Double;
      var aAccept: Boolean);
    procedure ValidateEmail(Sender: TObject; var aText: string;
      var aValid: Boolean);
  end;

procedure TEntryRules.DateParseError(Sender: TObject; const aText: string;
  var aValue: TDateTime; var aAccept: Boolean);
begin
  // words the lenient parser does not know; aAccept comes in False
  if SameText(Trim(aText), 'today') then
  begin
    aValue := Date;
    aAccept := True;
  end
  else if SameText(Trim(aText), 'tomorrow') then
  begin
    aValue := Date + 1;
    aAccept := True;
  end;
end;

procedure TEntryRules.ValidateQuantity(Sender: TObject; var aValue: Double;
  var aAccept: Boolean);
begin
  // boxes of six: round the typed value up, aAccept comes in True
  aValue := Trunc((aValue + 5) / 6) * 6;
end;

procedure TEntryRules.ValidateEmail(Sender: TObject; var aText: string;
  var aValid: Boolean);
begin
  // aText is trimmed; normalise it, then accept or refuse it
  aText := LowerCase(aText);
  aValid := (Pos('@', aText) > 1) and (Pos('.', aText) > Pos('@', aText));
end;

procedure SetupEntry(aRules: TEntryRules; aPicker: TsgcVCLDatePicker;
  aSpin: TsgcVCLSpinEdit; aTokens: TsgcVCLTokenEdit);
begin
  aPicker.DisplayFormat := 'ddd d mmm yyyy';
  aPicker.AllowEmpty := True;
  aPicker.TextHint := 'Delivery date';
  aPicker.OnParseError := aRules.DateParseError;

  aSpin.ValueType := esvInteger;
  aSpin.Increment := 6;
  aSpin.OnValidate := aRules.ValidateQuantity;

  // a space also ends a token; refused addresses stay as marked chips
  aTokens.Delimiters := ',; ';
  aTokens.InvalidTokens := etiMark;
  aTokens.OnValidateToken := aRules.ValidateEmail;
end;
```

Vedere anche

- Tastiera e accessibilità
- Localizzazione
- Selettore di data
- Token edit

Tastiera e accessibilità

Nessuna funzione di sgcEditors richiede un mouse. I controlli disegnati ricevono il focus da soli, e i controlli con testo inoltrano il focus al loro edit interno. Un controllo con il focus disegna un anello di focus di 2 pixel nel colore di accento, sul suo livello overlay.

Tasti

Controllo	Tasti
Calendario mensile	Le frecce si spostano di un giorno e di una settimana e saltano i giorni disabilitati. PageUp e PageDown si spostano di un mese, con Ctrl di un anno. Invio o Spazio seleziona. Shift con le frecce estende un intervallo. Ctrl+Up riduce alla vista anno e decennio, e Invio ingrandisce di nuovo.
Selettori	F4 o Alt+Down apre e chiude l'elenco a discesa. Up e Down modificano il segmento sotto il cursore, o si muovono nell'elenco a discesa aperto. Invio conferma, Esc chiude l'elenco a discesa e ripristina il valore.
Spin edit	Up e Down avanzano di Increment, PageUp e PageDown di LargeIncrement. La rotella del mouse avanza di Increment, e un pulsante tenuto premuto si ripete più veloce quanto più a lungo viene tenuto.
Cursore di intervallo	Le frecce avanzano di Step, PageUp e PageDown di LargeStep, Home e End vanno a Min e Max. In modalità intervallo, vedere i modelli di focus più sotto.
Valutazione	Le frecce modificano il valore di un passo di Precision, Home e End vanno al valore più basso e a Count, e una cifra imposta quel valore. Con AllowClear, 0 o scegliere di nuovo il valore attuale lo azzera.
Selettore di colore	Le frecce si spostano tra i campioni o muovono il cursore del quadrato e delle barre, Invio o Spazio seleziona, Home e End vanno agli estremi. L'edit esadecimale accetta testi #RGB, #RGBA, #RRGGBB e #RRGGBBAA.
Token edit	Invio o un delimitatore aggiunge il token digitato. Backspace in un input vuoto dà il focus all'ultimo chip, e un secondo Backspace lo rimuove. Left e Right scorrono i chip, Canc rimuove il chip con il focus, Esc torna all'input. Up e Down si muovono nell'elenco di completamento automatico.

Modelli di focus

La maggior parte dei controlli è una sola tappa di tabulazione. Due controlli hanno due parti, e VCL e FireMonkey le raggiungono in modo diverso, perché FireMonkey sposta il focus con Tab prima che il controllo veda il tasto.

Controllo	VCL	FireMonkey
Cursore di intervallo in modalità intervallo	Tab va dal cursore inferiore a quello superiore, il Tab successivo esce dal controllo. Shift+Tab arriva sul cursore superiore. Ctrl+Left o Ctrl+Down seleziona il cursore inferiore, Ctrl+Right o Ctrl+Up quello superiore.	Una sola tappa di tabulazione. Il focus parte dal cursore inferiore, e un clic mantiene il cursore afferrato. Ctrl+Left o Ctrl+Down seleziona il cursore inferiore, Ctrl+Right o Ctrl+Up quello superiore.
Selettore di colore	Due tappe di tabulazione: le parti, poi l'edit esadecimale. Invio sulle parti seleziona il colore e non raggiunge il pulsante predefinito del	Una sola tappa di tabulazione con due tappe interne. Ctrl con le frecce passa dalle parti all'edit esadecimale e viceversa.

	form. Un selettore in sola lettura è una sola tappa di tabulazione.	

In FireMonkey il focus viene messo in coda dal framework, e OnEnter e OnExit scattano una volta per controllo anche quando il focus si sposta tra il controllo e il suo edit interno.

Accessibilità

- Gli edit interni sono edit nativi, quindi gli screen reader leggono e modificano il loro testo come di consueto.
- I controlli VCL disegnati rispondono a WM_GETTEXT con `AccessibleName: value` tramite il proxy di finestra MSAA, e ogni cambio del valore chiama NotifyWinEvent con EVENT_OBJECT_VALUECHANGE, quindi uno screen reader annuncia una nuova posizione del cursore o una nuova valutazione.
- I controlli FireMonkey mettono lo stesso testo nel loro Hint, rispettando un Hint proprio.
- Il testo dei due temi integrati ha un contrasto di almeno 4.5:1, e i colori derivati da un accento personalizzato vengono regolati per mantenerlo. Il QA lo verifica.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls,
  sgcEditors_VCL_Date, sgcEditors_VCL_Value, sgcEditors_VCL_Color;

procedure SetupAccess(aCalendar: TsgcVCLMonthCalendar;
  aSlider: TsgcVCLRangeSlider; aRating: TsgcVCLRating;
  aColor: TsgcVCLColorPicker);
begin
  // screen readers announce "AccessibleName: value"
  aCalendar.AccessibleName := 'Departure date';
  aSlider.AccessibleName := 'Price range';
  aRating.AccessibleName := 'Hotel rating';
  aColor.AccessibleName := 'Label colour';

  // the tab order: calendar, slider (two stops in range mode), rating,
  // colour picker (the swatches, then the hex edit)
  aCalendar.TabOrder := 0;
  aSlider.TabOrder := 1;
  aRating.TabOrder := 2;
  aColor.TabOrder := 3;

  aSlider.RangeMode := True;
  aSlider.Step := 5;
  aSlider.LargeStep := 50;
  aRating.AllowClear := True;
end;
```

Vedere anche

- Inserimento del testo e IME
- Temi
- Cursore di intervallo
- Selettore di colore

Temi

Ogni controllo ha un Theme, un AccentColor e un TextStyle. I colori della cornice, dell'hover, dello stato premuto, della selezione e dello stato disabilitato ne derivano tramite TsgcEditorsPainter, quindi una proprietà cambia l'aspetto dell'intero controllo.

Proprietà	Effetto
Theme	utLight (predefinito) o utDark, i set di colori chiaro e scuro di sgcUICore. utCustom usa il set chiaro.
AccentColor	Il colore della selezione, dei cursori, del riempimento e dell'anello di focus, come TsgcUIColor ARGB, ad esempio $FF2A78D6. 0 usa l'accento del tema, e un colore senza alfa è considerato opaco.
TextStyle	Size (11 per impostazione predefinita), Bold e Color del testo. Un Color 0 segue il colore del testo del tema.
Enabled	Un controllo disabilitato fonde superficie, testo, bordo e accento con lo sfondo.

Colori derivati

I riempimenti di hover e di premuto sono miscele chiare dell'accento sulla superficie. Il testo su un riempimento di accento, come il giorno selezionato, è un colore scuro o chiaro, quello che si legge meglio, e il riempimento viene scurito o schiarito finché quel testo raggiunge un contrasto di 4.5:1. La fascia di selezione di un intervallo mantiene lo stesso contrasto con il testo normale. Così qualsiasi colore di accento resta leggibile in entrambi i temi.

Colori dei controlli

- La valutazione ha FillColor ed EmptyColor. Un FillColor 0 è ambra e un EmptyColor 0 segue il tema. Glyph sceglie ergStar, ergHeart, ergCircle o ergCustom, che disegna tramite OnDrawGlyph.
- Il selettore di colore mostra Swatches, per impostazione predefinita 24 colori delle palette di sgcUICore e grigi.

La larghezza di un chip di token dipende dal tema e dal font, quindi un cambio di Theme o di TextStyle misura di nuovo ogni chip e dispone di nuovo il controllo.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms,
  sgcUICore_Theme, sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL, sgcEditors_VCL_Value;

procedure ApplyEditorsTheme(aForm: TForm; aDark: Boolean);
var
  i: Integer;
  oEditor: TsgcVCLCustomEditor;
begin
  // every sgcEditors control descends from TsgcVCLCustomEditor
  for i := 0 to aForm.ComponentCount - 1 do
    if aForm.Components[i] is TsgcVCLCustomEditor then
    begin
      oEditor := TsgcVCLCustomEditor(aForm.Components[i]);
      if aDark then
        oEditor.Theme := utDark
      else
```

```
        oEditor.Theme := utLight;
      // ARGB; 0 returns to the accent of the theme
      oEditor.AccentColor := $FF8E44AD;
      oEditor.TextStyle.Size := 12;
    end;
end;

procedure StyleRating(aRating: TsgcVCLRating);
begin
  aRating.Glyph := ergHeart;
  aRating.FillColor := $FFE0245E;
  aRating.EmptyColor := 0;
  aRating.Precision := erpHalf;
end;
```

Vedere anche

- Tastiera e accessibilità
- Output senza finestra

Localizzazione

Ogni controllo ha una proprietà pubblica FormatSettings. Parte dalle impostazioni della localizzazione dell'utente, e assegnarla cambia i nomi, i formati e i separatori che il controllo usa. Ogni controllo mantiene una propria copia, quindi due controlli dello stesso form possono usare due localizzazioni.

Date e ore

- Il calendario e i selettori catturano da FormatSettings i nomi brevi e lunghi dei giorni, i nomi brevi e lunghi dei mesi, i formati brevi e lunghi di data e ora, le stringhe AM e PM e i separatori di data e ora.
- FirstDayOfWeek è efdLocale per impostazione predefinita, che prende il primo giorno della settimana dal sistema operativo, il lunedì quando il sistema non ne ha. efdMonday, efdSaturday ed efdSunday lo forzano.
- WeekNumbering è ewnISO8601 per impostazione predefinita: la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. ewnSimple conta la settimana 1 come quella che contiene il 1 gennaio, a partire dal primo giorno della settimana.
- DisplayFormat vuoto significa la data breve della localizzazione per il selettore di data, l'ora breve per il selettore di ora, ed entrambe, separate da uno spazio, per il selettore di data e ora. L'interpretazione comprende i nomi dei mesi e dei giorni della localizzazione. Vedere Inserimento del testo e IME.

Numeri

Lo spin edit e le etichette e il suggerimento del valore del cursore di intervallo formattano i loro numeri con i separatori decimale e delle migliaia di FormatSettings. DisplayFormat dello spin edit e LabelFormat del cursore sono maschere FormatFloat, e OnFormatLabel del cursore può scrivere qualsiasi testo, come una valuta o un'unità.

Testo dei controlli

Il titolo del calendario, i nomi dei giorni e l'elenco delle ore provengono dalla localizzazione, e le unità, i suggerimenti e i nomi accessibili sono proprietà vostre.

Esempio

Un calendario tedesco con numeri di settimana ISO, un selettore di data e ora nei formati brevi tedeschi, e uno spin edit e un cursore con separatori tedeschi:

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Date, sgcEditors_VCL_Value;

procedure UseGerman(aCalendar: TsgcVCLMonthCalendar;
  aPicker: TsgcVCLDateTimePicker; aSpin: TsgcVCLSpinEdit;
  aSlider: TsgcVCLRangeSlider);
var
  vSettings: TFormatSettings;
begin
  vSettings := TFormatSettings.Create('de-DE');

  // day and month names, formats and separators come from FormatSettings
  aCalendar.FormatSettings := vSettings;
  aCalendar.FirstDayOfWeek := efdMonday;
  aCalendar.ShowWeekNumbers := True;
  aCalendar.WeekNumbering := ewnISO8601;

  // empty DisplayFormat: the short date and the short time of the locale
  aPicker.FormatSettings := vSettings;
  aPicker.DisplayFormat := '';
```

```
  // 1.234,50 EUR
  aSpin.FormatSettings := vSettings;
  aSpin.ValueType := esvFloat;
  aSpin.DisplayFormat := '#,##0.00';
  aSpin.Units := 'EUR';

  aSlider.FormatSettings := vSettings;
  aSlider.LabelFormat := '#,##0';
end;
```

Vedere anche

- Inserimento del testo e IME
- DPI
- TsgcEditorLocale

DPI

sgcEditors dispone ogni controllo in pixel logici, pixel a 96 DPI, e lo disegna alla scala dello schermo. Nel codice non serve fare nulla.

VCL

- La scala di un controllo è il suo PPI diviso per 96. Il contenuto e l'overlay vengono rasterizzati a quella scala, e le posizioni del mouse vengono divise per essa prima di raggiungere il modello.
- Quando il form passa a un monitor con un altro DPI, ChangeScale e WM_DPICHANGED spostano e ridimensionano l'edit interno e il suo font insieme al controllo.
- L'elenco a discesa viene disegnato al PPI del monitor su cui si apre, quindi è nitido quando il form copre due monitor. Delphi 7 usa Screen.PixelsPerInch.

FireMonkey

Il raster di un controllo è la sua Width moltiplicata per la scala della scena, quindi è nitido su schermi Retina e Android ad alto DPI. Il modello mantiene il suo layout logico.

Output senza finestra

SaveToPNG e SaveToSVG ricevono la dimensione in pixel logici e una scala. Una scala di 2 scrive un PNG con larghezza e altezza doppie, lo stesso layout di un controllo su uno schermo a 192 DPI.

Testo misurato

Le larghezze del testo, come quella di un chip di token, dipendono dalla scala. Il token edit mantiene una cache di chip misurati, indicizzata sul misuratore, sulla scala e sul tema, quindi un cambio di DPI misura di nuovo ogni chip e dispone di nuovo il controllo.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcEditors_Calendar;

procedure ExportCalendarIcons(const aFolder: string);
var
  oModel: TsgcCalendarModel;
begin
  oModel := TsgcCalendarModel.Create;
  try
    oModel.Date := EncodeDate(2026, 10, 14);
    oModel.ShowWeekNumbers := True;
    // the same 280 x 240 logical layout at 96, 144 and 192 DPI:
    // 280 x 240, 420 x 360 and 560 x 480 device pixels
    oModel.SaveToPNG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'cal_100.png',
      280, 240, 1);
    oModel.SaveToPNG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'cal_150.png',
      280, 240, 1.5);
    oModel.SaveToPNG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'cal_200.png',
      280, 240, 2);
  finally
    oModel.Free;
```

```
  end;
end;
```

Vedere anche

- Output senza finestra
- Temi

Output senza finestra

I modelli di sgcEditors eseguono il rendering senza finestra. Usarli per disegnare un controllo in un report, in un documento o in una pagina web, per fare un test di snapshot, o per fare il rendering su un server, su Windows o su Linux64.

Modelli

Creare un modello, come TsgcCalendarModel, TsgcDatePickerModel, TsgcSliderModel, TsgcColorPickerModel, TsgcTokenModel, TsgcRatingModel o TsgcSpinModel, impostarne le proprietà e chiamare uno di questi metodi di TsgcEditorModel. Disegnano il livello del contenuto e l'overlay.

Metodo	Scrive
SaveToPNG(aStream, aWidth, aHeight, aScale)	Un PNG in uno stream.
SaveToPNG(aFileName, aWidth, aHeight, aScale)	Un file PNG.
SaveToSVG(aStream, aWidth, aHeight, aScale)	Un SVG in uno stream.
SaveToSVG(aFileName, aWidth, aHeight, aScale)	Un file SVG.

aWidth e aHeight sono pixel logici, e aScale, 1 per impostazione predefinita, li moltiplica. L'output senza finestra usa Roboto, il font incorporato in sgcUICore, quindi lo stesso modello produce gli stessi pixel su ogni macchina. I metodi Render e RenderOverlay disegnano su qualsiasi TsgcUICanvas di cui si dispone.

Controlli

Ogni controllo VCL e FireMonkey ha anche SaveToPNG e SaveToSVG con uno stream o un nome di file e una scala. Eseguono il rendering del controllo alla sua dimensione attuale, con il testo del suo edit interno disegnato dal modello.

Linux64

Da Delphi 10.2 in poi, le unit indipendenti dal framework compilano per Linux64, quindi un servizio Linux può fare il rendering dello stesso calendario, cursore o valutazione di un'applicazione desktop.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcUICore_Theme, sgcEditors_Types, sgcEditors_Calendar, sgcEditors_Spin,
  sgcEditors_Rating;

procedure RenderEditors(aStream: TStream);
var
  oCalendar: TsgcCalendarModel;
  oSpin: TsgcSpinModel;
  oRating: TsgcRatingModel;
begin
  // a range in a dark month calendar, as an SVG file
  oCalendar := TsgcCalendarModel.Create;
  try
    oCalendar.Theme := utDark;
    oCalendar.SelectionMode := esmRange;
```

```
    oCalendar.RangeStart := EncodeDate(2026, 10, 12);
    oCalendar.RangeEnd := EncodeDate(2026, 10, 16);
    oCalendar.DisplayMonth := EncodeDate(2026, 10, 1);
    oCalendar.SaveToSVG('calendar.svg', 280, 240);
  finally
    oCalendar.Free;
  end;

  // a spin edit with units, as a PNG at twice the size
  oSpin := TsgcSpinModel.Create;
  try
    oSpin.ValueType := esvFloat;
    oSpin.Decimals := 1;
    oSpin.Value := 21.5;
    oSpin.Units := 'C';
    oSpin.SaveToPNG('spin.png', 120, 28, 2);
  finally
    oSpin.Free;
  end;

  // three and a half stars, as a PNG into a stream
  oRating := TsgcRatingModel.Create;
  try
    oRating.Precision := erpHalf;
    oRating.Value := 3.5;
    oRating.SaveToPNG(aStream, 160, 32);
  finally
    oRating.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- DPI
- Architettura
- TsgcEditorModel

Edizioni

sgcEditors viene compilato dagli stessi sorgenti per ogni edizione.

Edizione	Include
Registered	Tutto: i nove controlli per VCL e FireMonkey, i cinque controlli data-aware per ciascun framework, il quadrato HSV e la barra alfa del selettore di colore, l'elenco di completamento automatico del token edit e i due cursori del cursore di intervallo.
Trial	Le stesse funzionalità di Registered. Una build compilata con SGC_TRIAL mostra un messaggio che indica una versione di prova quando un componente viene creato dopo che è trascorsa la finestra di rilascio indicata nella build. Nient'altro cambia.
Community	Tutti i nove controlli per VCL e FireMonkey senza le funzionalità avanzate elencate sotto, e senza avviso di prova.

Le funzionalità avanzate

Le funzionalità avanzate sono compilate sotto il define SGC_EDITORS_ADVANCED, che sgcVer.inc disattiva nell'edizione Community. Ecco esattamente cosa cambia:

Funzionalità	In Community
Selettore di colore	ecpHSV ed ecpAlpha in Parts vengono ignorati: il quadrato, la barra della tonalità e la barra alfa non vengono disegnati, l'alfa è sempre $FF e il testo esadecimale è #RRGGBB. I campioni e l'edit esadecimale restano.
Token edit	AutoCompleteItems, AutoCompleteMatch, AutoCompleteMinChars e AutoCompleteMaxItems restano, quindi un form salvato da una build Registered si carica, ma l'elenco non si apre mai.
Cursore di intervallo	RangeMode resta, ma viene disegnato e modificato un solo cursore. EndValue viene mantenuto e non mostrato.
Controlli data-aware	Le unit sgcEditors_Data, sgcEditors_VCL_DB e sgcEditors_FMX_DB si compilano come unit vuote, quindi le dieci classi data-aware e la loro registrazione non esistono. La palette mostra 18 componenti invece di 28.

Community mantiene il calendario completo, i tre selettori con i loro elenchi a discesa, lo spin edit con unità, la valutazione a mezza stella, la validazione dei token, i temi, la tastiera, il DPI e l'output PNG e SVG senza finestra.

Codice per ogni edizione

L'edizione è una scelta in fase di compilazione in sgcVer.inc, e SGC_COMMUNITY disattiva anche SGC_TRIAL. Una unit che deve compilare con Community e usa un membro che esiste solo nell'edizione avanzata include sgcVer.inc e mette quel codice dentro {$IFDEF SGC_EDITORS_ADVANCED}. Un form con un controllo data-aware non si carica in una build Community, perché lì la classe non esiste. sgcEditors_Const ha la versione e l'edizione come costanti.

```
{$I sgcVer.inc}

uses
  SysUtils, Classes, Controls,
  sgcEditors_Const, sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Color,
```

```
  sgcEditors_VCL_Token;

procedure SetupPickers(aColor: TsgcVCLColorPicker; aTags: TsgcVCLTokenEdit);
begin
  // the full picker: Community ignores ecpHSV and ecpAlpha
  aColor.Parts := [ecpSwatches, ecpHSV, ecpAlpha, ecpHex];
{$IFDEF SGC_EDITORS_ADVANCED}
  // the auto-complete list opens only in the Registered and Trial editions
  aTags.AutoCompleteItems.CommaText := 'Delphi,FireMonkey,VCL,Linux';
  aTags.AutoCompleteMatch := emmContains;
{$ENDIF}
end;

function EditionText: string;
begin
  // for example 'sgcEditors 2026.10.0 Registered'
  Result := CS_SGC_EDITORS_FULLNAME + ' ' + CS_SGC_EDITORS_EDITION;
end;
```

Vedere anche

- Installazione
- Avvio rapido data-aware

Panoramica .NET

sgcEditors .NET è un port C# gestito della libreria Delphi sgcEditors, non un wrapper attorno ad essa. Le classi C# si trovano nel namespace **esegece.sgcEditors** e mantengono i nomi di Delphi, quindi **TsgcCalendarModel**, **TsgcSpinModel**, **TsgcEditorLocale** e le enumerazioni si leggono allo stesso modo nei due linguaggi, e i nove controlli seguono lo schema di denominazione di Delphi su ogni host: **TsgcVCLDatePicker** è **TsgcWinFormsDatePicker**, **TsgcWpfDatePicker** e **TsgcAvaloniaDatePicker**. I controlli sono disegnati con il port .NET di **sgcUICore**, lo stesso canvas, gli stessi caratteri e gli stessi temi chiaro e scuro degli altri prodotti della suite visuale eSeGeCe, attorno a una casella di testo ospitata del framework per il testo digitato.

Pacchetti

Il port è suddiviso in cinque pacchetti NuGet, così un progetto include solo l'host che usa.

PackageId	Contiene	Framework di destinazione
esegece.sgcEditors	I modelli dei nove controlli (**TsgcCalendarModel**, **TsgcDatePickerModel**, **TsgcSliderModel**, **TsgcRatingModel**, **TsgcSpinModel**, **TsgcColorPickerModel**, **TsgcTokenModel**), i modelli degli elenchi e dei menu a discesa, la matematica delle date, la localizzazione e l'output SVG senza finestra. Nessuna dipendenza nativa. Dipende da esegece.sgcUICore.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcEditors.Rendering	L'output PNG senza finestra, i metodi di estensione **SaveToPNG** e **RenderToRaster** di **sgcEditors_Raster**, disegnati sul canvas SkiaSharp di esegece.sgcUICore.Rendering, su Windows, Linux e macOS.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcEditors.WinForms	I nove controlli **TsgcWinForms** su **TsgcWinFormsCustomEditor**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcEditors.Wpf	I nove controlli **TsgcWpf** su **TsgcWpfCustomEditor**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcEditors.Avalonia	I nove controlli **TsgcAvalonia** su **TsgcAvaloniaCustomEditor**, su Windows, Linux e macOS con Avalonia 11.	net8.0, net9.0

I tre pacchetti host dipendono da esegece.sgcEditors.Rendering, che dipende da esegece.sgcEditors, quindi una sola riga `PackageReference` porta tutto ciò che serve a un host. Vedere Installazione da NuGet.

Edizioni

Edizione	ID dei pacchetti	Include

Registered	esegece.sgcEditors, .Rendering, .WinForms, .Wpf e .Avalonia	Tutto: i nove controlli dei tre host, i temi, il supporto per tastiera e accessibilità, l'output PNG e SVG senza finestra e le tre funzionalità avanzate: il quadrato HSV e la barra alfa del selettore di colore, l'elenco di completamento automatico del token edit e il secondo cursore dello slider di intervallo.
Community	Gli stessi ID con il suffisso .Community, ad esempio esegece.sgcEditors.WinForms.Community.	Tutto tranne le tre funzionalità avanzate. Le proprietà restano, quindi lo stesso codice si compila in entrambe le edizioni: **Parts** ignora **ecpHSV** ed **ecpAlpha** (l'alfa è sempre $FF), **AutoCompleteItems** non apre mai un elenco, e **RangeMode** disegna e modifica un solo cursore mentre **EndValue** viene conservato.

È la stessa suddivisione delle edizioni Delphi, vedere Edizioni. I controlli data-aware di Delphi non hanno controparte .NET in nessuna edizione: le proprietà del valore si associano con il data binding di ciascun framework, vedere Data binding in .NET.

Host

Host	Controparte Delphi	Piattaforme
WinForms	VCL (controlli TsgcVCL)	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
WPF	VCL e FMX	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9. I controlli possono essere dichiarati in XAML.
Avalonia	FMX (controlli TsgcFMX)	Windows, Linux e macOS, .NET 8 e 9.
Senza finestra	i modelli e i loro SaveToPNG e SaveToSVG	Qualsiasi piattaforma dei framework di destinazione: SVG con esegece.sgcEditors, PNG con esegece.sgcEditors.Rendering.

Ogni host ha la stessa API: le proprietà, i metodi e gli eventi dei controlli Delphi con gli stessi nomi, più **Theme**, **AccentColor**, **TextStyle**, **ReadOnly**, **FormatSettings**, **DropDown**, **CloseUp**, **SaveToPNG** e **SaveToSVG** sulla classe base. Vedere Classi .NET per i nomi delle classi e Differenze di .NET rispetto a Delphi per ciò che cambia rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Data binding in .NET
- Rendering senza finestra in .NET
- Demo .NET
- Piattaforme

Installazione da NuGet

I pacchetti sono su nuget.org. Aggiungere il pacchetto dell'host, i pacchetti core e di rendering arrivano con esso come dipendenze.

Edizione Registered

```
dotnet add package esegece.sgcEditors.WinForms
dotnet add package esegece.sgcEditors.Wpf
dotnet add package esegece.sgcEditors.Avalonia
```

Edizione Community

```
dotnet add package esegece.sgcEditors.WinForms.Community
dotnet add package esegece.sgcEditors.Wpf.Community
dotnet add package esegece.sgcEditors.Avalonia.Community
```

Oppure aggiungere il riferimento al file di progetto a mano:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcEditors.Wpf" Version="2026.10.0" />
</ItemGroup>
```

Fare riferimento ai pacchetti Registered o a quelli Community in un progetto, mai a entrambi: contengono gli stessi tipi nello stesso namespace.

Impostazioni del progetto

- WinForms: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`, o un progetto .NET Framework 4.7.2.
- WPF: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWPF>true</UseWPF>`, o un progetto .NET Framework 4.7.2. Mappare il namespace in XAML con `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcEditors;assembly=esegece.sgcEditors.Wpf"`.
- Avalonia: un progetto `net8.0` o `net9.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** di Avalonia 11.3, come qualsiasi applicazione desktop Avalonia. La casella di testo interna prende il suo aspetto dal tema Fluent. Mappare il namespace in XAML con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcEditors"`.
- Senza finestra: esegece.sgcEditors da solo basta per SVG. Aggiungere esegece.sgcEditors.Rendering per PNG, porta con sé SkiaSharp e i suoi asset nativi per Windows e Linux.

In C# ogni host richiede `using esegece.sgcEditors;`, e `using esegece.sgcUICore;` per **TsgcUITheme**, **TsgcUITextStyle** e gli altri tipi dei temi.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Demo .NET

Avvio rapido WinForms

Questo avvio rapido costruisce nel codice un piccolo modulo di prenotazione con quattro dei nove controlli WinForms: un selettore di data con calendario a discesa, uno spin edit con unità, uno slider di intervallo e un token edit.

Passaggi

1. Creare un progetto Windows Forms per `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcEditors.WinForms** (**esegece.sgcEditors.WinForms.Community** nell'edizione Community).
2. Aggiungere `using esegece.sgcEditors;` e `using esegece.sgcUICore;`.
3. Creare i controlli, impostarne le proprietà e aggiungerli al form. Sono normali controlli WinForms: Location, Size, Dock, Anchor, TabIndex ed Enabled funzionano come al solito.
4. Assegnare gli eventi. **OnChange** è generato da ogni controllo quando il suo valore cambia, gli altri eventi sono quelli del controllo Delphi.

Esempio

Note

- I valori di data e ora sono date OLE Automation in un `double`, il TDateTime di Delphi. Convertire con `DateTime.ToOADate` e `DateTime.FromOADate`.
- Lo slider di intervallo attende tra **BeginInit** e **EndInit** prima di limitare **Value** ed **EndValue** a **Min** e **Max**, quindi l'ordine delle assegnazioni non importa. Il designer di Windows Forms chiama entrambi, tramite `ISupportInitialize`.
- **Theme** è per controllo. Ogni controllo discende da **TsgcWinFormsCustomEditor**, quindi un ciclo sui controlli imposta il tema di un intero form.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Data binding in .NET
- Selettore di data

Avvio rapido WPF

I controlli WPF possono essere dichiarati in XAML come qualsiasi altro controllo. Questo avvio rapido dichiara un selettore di data e ora, una valutazione a mezze stelle e un selettore di colore, e imposta il resto nel code behind.

Passaggi

1. Creare un progetto WPF per `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcEditors.Wpf** (**esegece.sgcEditors.Wpf.Community** nell'edizione Community).
2. Mappare il namespace nella finestra: `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcEditors;assembly=esegece.sgcEditors.Wpf"`.
3. Dichiarare i controlli. Le enumerazioni prendono i nomi dei loro valori, come `Precision="erpHalf"`. Un controllo senza Width e Height prende una dimensione predefinita (160 x 28 per la maggior parte dei selettori, 200 x 28 per il selettore di data e ora, 280 x 240 per il calendario mensile).
4. Assegnare gli eventi nel code behind.

Esempio

La finestra:

```
<Window x:Class="QuickStart.QuickStartWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcEditors;assembly=esegece.sgcEditors.Wpf"
        Title="Review" Width="360" Height="300">
  <StackPanel Margin="12">
    <sgc:TsgcWpfDateTimePicker x:Name="dttVisit" Width="220" Height="28" HorizontalAlignment="Left" />
    <sgc:TsgcWpfRating x:Name="rtgScore" Precision="erpHalf" Value="3.5" Margin="0,8,0,0"
                       Width="160" Height="32" HorizontalAlignment="Left" />
    <sgc:TsgcWpfColorPicker x:Name="clrTag" Margin="0,8,0,0" Width="240" Height="180"
                            HorizontalAlignment="Left" />
  </StackPanel>
</Window>
```

Il code behind:

Note

- Le proprietà del valore sono dependency property che si associano in modo bidirezionale per impostazione predefinita: **Date**, **Time** e **DateTime** dei selettori, **Value** ed **EndValue** dello slider, **Value** della valutazione e dello spin edit, **SelectedColor** del selettore di colore. Vedere Data binding in .NET.
- Il selettore di colore ha **SelectedWpfColor**, il `System.Windows.Media.Color` opaco di **SelectedColor**.
- I menu a discesa sono popup WPF posti sotto il controllo, o sopra di esso vicino al fondo dello schermo, e disegnati ai DPI del monitor del controllo.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Data binding in .NET
- Valutazione

Avvio rapido Avalonia

I controlli Avalonia funzionano su Windows, Linux e macOS. Questo avvio rapido è un'applicazione Avalonia completa nel codice: un calendario mensile che seleziona un intervallo fino a 14 giorni e un selettore di ora con un elenco a discesa ogni 30 minuti.

Passaggi

1. Creare un progetto console `net8.0`, impostare `<OutputType>WinExe</OutputType>`, e aggiungere **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** 11.3 e il pacchetto **esegece.sgcEditors.Avalonia** (**esegece.sgcEditors.Avalonia.Community** nell'edizione Community).
2. Aggiungere il tema Fluent all'applicazione. La casella di testo interna dei selettori prende il suo aspetto da esso.
3. Creare i controlli e aggiungerli a un pannello. In XAML mappare il namespace con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcEditors"`.

Esempio

Note

- Un'ora è la frazione di un giorno di una data OLE Automation, quindi `TimeSpan.TotalDays` è un valore di ora.
- Le proprietà del valore sono styled property che si associano in modo bidirezionale per impostazione predefinita. Vedere Data binding in .NET.
- La selezione di intervallo fa parte di ogni edizione. Il secondo cursore dello slider di intervallo è la funzionalità avanzata, vedere Panoramica .NET.
- **AutomationProperties.Name** dà un nome a un controllo per gli screen reader, il suo valore è esposto tramite il value pattern del suo automation peer.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Data binding in .NET
- Calendario mensile

Classi .NET

Ogni classe Delphi mantiene il suo nome in .NET. I controlli VCL e FireMonkey diventano i controlli WinForms, WPF e Avalonia con il prefisso dell'host, e le classi indipendenti dal framework sono le stesse su ogni host.

Classi degli host

Delphi	WinForms	WPF	Avalonia	Modello (proprietà dell'host)
TsgcVCLMonthCalendar, TsgcFMXMonthCalendar	TsgcWinFormsMonthCalendar	TsgcWpfMonthCalendar	TsgcAvaloniaMonthCalendar	TsgcCalendarModel (CalendarModel)
TsgcVCLDatePicker, TsgcFMXDatePicker	TsgcWinFormsDatePicker	TsgcWpfDatePicker	TsgcAvaloniaDatePicker	TsgcDatePickerModel (PickerModel)
TsgcVCLTimePicker, TsgcFMXTimePicker	TsgcWinFormsTimePicker	TsgcWpfTimePicker	TsgcAvaloniaTimePicker	TsgcDatePickerModel (PickerModel)
TsgcVCLDateTimePicker, TsgcFMXDateTimePicker	TsgcWinFormsDateTimePicker	TsgcWpfDateTimePicker	TsgcAvaloniaDateTimePicker	TsgcDatePickerModel (PickerModel)
TsgcVCLRangeSlider, TsgcFMXRangeSlider	TsgcWinFormsRangeSlider	TsgcWpfRangeSlider	TsgcAvaloniaRangeSlider	TsgcSliderModel (SliderModel)
TsgcVCLRating, TsgcFMXRating	TsgcWinFormsRating	TsgcWpfRating	TsgcAvaloniaRating	TsgcRatingModel (RatingModel)
TsgcVCLSpinEdit, TsgcFMXSpinEdit	TsgcWinFormsSpinEdit	TsgcWpfSpinEdit	TsgcAvaloniaSpinEdit	TsgcSpinModel (SpinModel)
TsgcVCLColorPicker, TsgcFMXColorPicker	TsgcWinFormsColorPicker	TsgcWpfColorPicker	TsgcAvaloniaColorPicker	TsgcColorPickerModel (ColorModel)
TsgcVCLTokenEdit, TsgcFMXTokenEdit	TsgcWinFormsTokenEdit	TsgcWpfTokenEdit	TsgcAvaloniaTokenEdit	TsgcTokenModel (TokenModel)
TsgcVCLCustomEditor, TsgcFMXCustomEditor	TsgcWinFormsCustomEditor	TsgcWpfCustomEditor	TsgcAvaloniaCustomEditor	TsgcEditorModel (Model)
TsgcVCLCustomDatePicker, TsgcFMXCustomDatePicker	TsgcWinFormsCustomDatePicker	TsgcWpfCustomDatePicker	TsgcAvaloniaCustomDatePicker	TsgcDatePickerModel (PickerModel)
l'edit TEdit interno	TsgcWinFormsEditorInnerEdit (a TextBox)	TsgcWpfEditorInnerEdit (a TextBox)	TsgcAvaloniaEditorInnerEdit (a TextBox)	
l'elenco a discesa	TsgcWinFormsEditorPopup (a ToolStripDropDown)	TsgcWpfEditorPopup (a Popup)	TsgcAvaloniaEditorPopup (a Popup)	TsgcDateTimeDropDownModel, TsgcEditorListModel

Le classi base derivano da **TsgcUIWinFormsControl**, **TsgcUIWpfControl** e **TsgcUIAvaloniaControl** di sgcUICore. Le classi di accessibilità sono **TsgcWinFormsEditorAccessibleObject**, **TsgcWpfEditorAutomationPeer** e **TsgcAvaloniaEditorAutomationPeer**; riportano il nome e il valore del controllo.

Membri di ogni controllo

Membro	Descrizione
Model	Il modello del controllo, del tipo indicato nella tabella precedente. La proprietà tipizzata (CalendarModel, SpinModel...) restituisce lo stesso oggetto.
InnerEdit	La casella di testo ospitata, null per i controlli senza testo digitato (calendario mensile, slider di intervallo, valutazione).
Popup	L'elenco a discesa dei selettori e l'elenco di completamento automatico dei token.
Theme, AccentColor, TextStyle	L'aspetto: **TsgcUITheme** (utLight, utDark), il colore di accento come `uint` ($AARRGGBB, 0 è il colore del tema) e la dimensione e lo spessore del carattere.
ReadOnly	Il valore può essere letto e copiato ma non modificato.
FormatSettings	Una copia di **TsgcEditorFormatSettings** con cui il controllo formatta e analizza, la cultura corrente per impostazione predefinita. Modificare la copia e riassegnarla.
DroppedDown, DropDown(), CloseUp(bool)	Lo stato dell'elenco a discesa: aprirlo, chiuderlo con o senza accettare.
OnChange	Generato quando il valore cambia, Sender è il controllo.
SaveToPNG, SaveToSVG	Disegna il controllo come appare ora su uno stream o su un file, a una scala.

Tipi indipendenti dal framework

Tipo	Descrizione
TsgcEditorModel	Il modello base: tema, focus, abilitato, hover, tastiera, mouse, **Render**, **RenderOverlay** e **SaveToSVG**. Vedere TsgcEditorModel.
TsgcEditorLocale	I nomi dei giorni e dei mesi e il primo giorno della settimana, acquisiti dalle impostazioni di formato. Vedere TsgcEditorLocale.
TsgcEditorFormatSettings	Il sottoinsieme di TFormatSettings di Delphi che gli editor leggono. `Create()` prende la cultura corrente, `Create(CultureInfo)` un'altra.
TsgcEditorStrings	Il TStrings di Delphi: **DisabledDates**, **Swatches**, **Tokens**, **AutoCompleteItems**.
TsgcEditorListModel	L'elenco del menu a discesa dell'ora e del completamento automatico dei token.
TsgcDateTimeDropDownModel	Il menu a discesa del selettore di data e ora: un calendario accanto a un elenco di orari.
sgcEditors_Types, sgcEditors_Date	Classi statiche con le funzioni libere e le costanti di Delphi: codici tasto (CS_EDITORS_KEY_*), formattazione dei numeri, conversione esadecimale e HSV, matematica delle date.

sgcEditors_Raster	In esegece.sgcEditors.Rendering: i metodi di estensione **SaveToPNG** e **RenderToRaster** di ogni modello.

Enumerazioni

Le enumerazioni mantengono i nomi e i prefissi dei valori di Delphi: **TsgcEditorSelectionMode** (esm), **TsgcEditorFirstDayOfWeek** (efd), **TsgcEditorWeekNumbering** (ewn), **TsgcEditorCalendarView** (ecv), **TsgcEditorOrientation** (eor), **TsgcEditorTickPlacement** (etp), **TsgcEditorInvalidTokens** (eti), **TsgcEditorMatchMode** (emm), **TsgcEditorRatingPrecision** (erp), **TsgcEditorRatingGlyph** (erg), **TsgcEditorSpinValueType** (esv) e **TsgcEditorSpinButtons** (esb). Gli insiemi di Delphi sono enumerazioni `[Flags]` combinate con `|`: **TsgcEditorWeekDays**, **TsgcEditorColorParts**, **TsgcEditorChangeKinds** e **TsgcEditorShiftState**.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Controlli
- Architettura

Differenze di .NET rispetto a Delphi

Il port .NET mantiene i nomi, i valori predefiniti, il comportamento della tastiera e le regole di rendering di Delphi. L'output SVG dei modelli è identico byte per byte a quello di Delphi, e l'output PNG coincide con esso entro la tolleranza del rasterizzatore SkiaSharp. Le differenze seguenti derivano dai framework degli host e dalla libreria di classi .NET.

Nessun controllo data-aware

In .NET non esistono controlli DB né **TsgcEditorFieldLink**, in nessuna edizione. Le proprietà del valore si associano invece con il data binding di ciascun framework: `Binding` di WinForms tramite `INotifyPropertyChanged`, dependency property di WPF e styled property di Avalonia, entrambe bidirezionali per impostazione predefinita. Vedere Data binding in .NET.

Nessun component streaming

In .NET non esiste il DFM, quindi non c'è un editor di elenchi di stringhe in fase di progettazione per **DisabledDates** e **Swatches**: riempirli nel codice. Lo slider di intervallo rimanda la limitazione di **Value** e **EndValue** tra **BeginInit** e **EndInit**, l'hook che chiamano il designer di Windows Forms e i caricatori XAML, dove Delphi attende Loaded.

Valori, eventi ed elenchi

- TDateTime è un `double`, una data OLE Automation: `DateTime.ToOADate` e `DateTime.FromOADate` la convertono. Un'ora è la frazione di un giorno.
- TsgcUIColor è un `uint`, $AARRGGBB, dove 0 significa il colore del tema. **SelectedVCLColor** è **SelectedWinFormsColor** (`System.Drawing.Color`), **SelectedWpfColor** (`System.Windows.Media.Color`) e **SelectedAvaloniaColor** (`Avalonia.Media.Color`), tutti opachi.
- Gli eventi sono proprietà delegate con i nomi di Delphi (**OnChange**, **OnSelect**, **OnTokenAdded**...). Assegnare un gestore con `=`. Un parametro `var` di Delphi è un parametro `ref`, e una lambda con un parametro `ref` dichiara il tipo di ogni parametro. **TNotifyEvent** è **TsgcUINotifyEvent**, e Sender è il controllo.
- Una proprietà TStrings è un **TsgcEditorStrings**, con **Add**, **Insert**, **Delete**, **Clear**, **IndexOf** (che ignora le maiuscole), **Assign**, **BeginUpdate** e **EndUpdate**. Gli oggetti dell'elenco dei token si raggiungono con **GetObject**.
- Una funzione Delphi senza parametri resta un metodo, come `IsRange()`, `CellCount()` o `HexText()`. Un insieme di Delphi è un'enumerazione `[Flags]` combinata con `|`.
- TFormatSettings è **TsgcEditorFormatSettings**. La proprietà **FormatSettings** restituisce una copia: modificarla e riassegnarla, come con il record di Delphi.

Casella di testo, tastiera e focus per host

- Il testo digitato è una `TextBox` ospitata del framework, quindi il cursore, la selezione, gli appunti, l'annullamento e l'IME sono quelli del framework. **TextHint** è il cue banner in WinForms, un suggerimento disegnato dall'edit interno in WPF e il `Watermark` in Avalonia.
- Tab, Invio ed Esc si comportano come in Delphi sui tre host. In Avalonia un tasto gestito dal controllo non raggiunge un gestore KeyDown del controllo stesso.
- Il modello lavora in pixel logici. WPF e Avalonia usano i DIP, quindi l'edit interno e l'elenco a discesa mantengono la stessa dimensione a qualsiasi DPI; WinForms li scala in base ai DPI del monitor.
- Accessibilità: WinForms riporta il nome e il valore tramite `AccessibleObject`, WPF tramite un `AutomationPeer` con il value pattern, Avalonia tramite `AutomationProperties` e il suo automation peer. Non esiste il testo della finestra come nella VCL.
- In WPF **Tokens** del token edit è una proprietà CLR, non una dependency property; **OnChange** ne riporta le modifiche. In Avalonia è una direct property generata a ogni modifica.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Data binding in .NET
- Tastiera e accessibilità

Data binding in .NET

I controlli data-aware di Delphi collegano un controllo a un campo di un TDataSet tramite **TsgcEditorFieldLink**. In .NET le proprietà del valore dei controlli normali si associano con il data binding di ciascun framework, in entrambe le edizioni, quindi non esistono controlli DB separati.

Controllo	Proprietà del valore
MonthCalendar	Date, RangeStart, RangeEnd
DatePicker, TimePicker, DateTimePicker	Date, Time, DateTime (tutte e tre sono la stessa data OLE Automation vista come data, come ora o come entrambe), IsEmpty (sola lettura)
RangeSlider	Value, EndValue
Rating	Value
SpinEdit	Value, IsEmpty (sola lettura)
ColorPicker	SelectedColor (`uint`), più il colore di sola lettura del tipo dell'host
TokenEdit	Tokens

WinForms

I controlli WinForms implementano `INotifyPropertyChanged` e lo generano per le proprietà del valore, quindi un `Binding` con `DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged` riscrive subito, mentre l'utente digita, incrementa o trascina.

WPF

Le proprietà del valore sono dependency property registrate per l'associazione bidirezionale per impostazione predefinita: **DateProperty**, **TimeProperty**, **DateTimeProperty**, **RangeStartProperty**, **RangeEndProperty**, **ValueProperty**, **EndValueProperty**, **SelectedColorProperty** e la **IsEmptyProperty** di sola lettura. Il controllo può limitare un valore associato ai suoi limiti e poi riscrive il valore limitato. **Tokens** è una proprietà CLR e non si associa.

Avalonia

Le proprietà del valore sono styled property che si associano in modo bidirezionale per impostazione predefinita, con gli stessi nomi di WPF. **IsEmptyProperty**, **SelectedAvaloniaColorProperty** e **TokensProperty** sono direct property: associare **Tokens** in modo bidirezionale a un **TsgcEditorStrings**, il setter copia le stringhe.
La demo BindingWpf associa un selettore di data, un selettore di ora, uno spin edit, una valutazione e uno slider di intervallo a un elenco di prenotazioni, vedere Demo .NET.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Demo .NET
- Avvio rapido data-aware

Rendering senza finestra in .NET

Ogni controllo disegna tramite il suo modello, e i modelli non hanno bisogno di una finestra. Un servizio, un test o un report può creare un modello, impostarne le proprietà e salvarlo come SVG o PNG su qualsiasi piattaforma, Linux compreso.

- **SaveToSVG** è un metodo di **TsgcEditorModel** in esegece.sgcEditors, senza dipendenze native.
- **SaveToPNG** è un metodo di estensione di **sgcEditors_Raster** in esegece.sgcEditors.Rendering, disegnato con SkiaSharp. **RenderToRaster** restituisce il canvas raster stesso; il chiamante lo rilascia.

Entrambi prendono lo stream o il nome del file, la larghezza e l'altezza in pixel logici e una scala facoltativa: una scala di 2 scrive un'immagine di 560 x 480 per un calendario di 280 x 240. Entrambi disegnano il livello del contenuto e poi quello dell'overlay (hover, anello del focus, un cursore trascinato), quindi l'output è ciò che mostra il controllo.

Esempio

Note

- Anche gli host hanno **SaveToPNG** e **SaveToSVG**, con la dimensione del controllo.
- I modelli formattano numeri e date con la cultura corrente. Per lo stesso output su ogni macchina, assegnare `TsgcEditorFormatSettings.Create(CultureInfo.InvariantCulture)` a **FormatSettings** dei modelli spin e slider, o del controllo host.
- Anche i menu a discesa sono modelli (**TsgcDateTimeDropDownModel**, **TsgcEditorListModel**), disegnati con gli stessi metodi.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Output senza finestra

Demo .NET

Le demo si trovano in `.net\demos\Editors`, una cartella per demo con il suo progetto, il suo `Program.cs` e un README.md. Costruiscono la loro interfaccia nel codice, senza XAML. Ogni demo ha un'opzione `--test` che esegue un autocontrollo fuori schermo, scrive righe PASS e FAIL e termina con il numero di controlli falliti, come l'opzione `/test` delle demo Delphi.

Demo	Host	Mostra
Gallery	WinForms	I nove controlli in una finestra: un calendario mensile con i numeri di settimana, un selettore di data, un selettore di ora con un elenco di 15 minuti, un selettore di data e ora, uno spin edit con unità, una valutazione, uno slider di intervallo con tacche, un token edit con un elenco di completamento automatico e un selettore di colore con campioni, il quadrato HSV, l'alfa e un edit esadecimale. Un interruttore del tema, uno di sola lettura, l'esportazione PNG e un registro degli eventi.
GalleryWpf	WPF	La stessa finestra con i controlli **TsgcWpf**.
GalleryAvalonia	Avalonia	La stessa finestra con i controlli **TsgcAvalonia**, per Windows, Linux e macOS.
BookingForm	WinForms	Un modulo di prenotazione alberghiera con sette controlli: un calendario in modalità intervallo per il soggiorno (al massimo 28 notti), selettori di ora per check-in e check-out con limiti e un elenco ogni 30 minuti, uno spin edit per gli ospiti, un token edit per un massimo di sei richieste con un elenco di completamento automatico, una valutazione per la categoria dell'hotel e un selettore di colore con campioni ed esadecimale per il colore dell'etichetta.
BindingWpf	WPF	MVVM: un elenco di prenotazioni in un view model, e un selettore di data, un selettore di ora, uno spin edit, una valutazione e uno slider di intervallo associati alla prenotazione selezionata, la controparte .NET della demo data-aware di Delphi.

Le demo Gallery mostrano il quadrato HSV, la barra alfa, il secondo cursore dello slider di intervallo e l'elenco di completamento automatico solo nell'edizione Registered, e BookingForm mostra l'elenco di completamento automatico solo lì. Nell'edizione Community lo stesso codice funziona senza di essi.

Compilare le demo

All'interno dell'albero del prodotto le demo si compilano con i progetti della libreria. Lo zip delle demo usa per impostazione predefinita i pacchetti NuGet dell'edizione Community. Ogni demo si compila e funziona in entrambe le edizioni. Compilare una demo con i pacchetti Registered impostando **SgcEditorsEdition**:

```
dotnet build Gallery\Gallery.csproj -p:SgcEditorsEdition=Registered
dotnet run --project BookingForm\BookingForm.csproj -- --test
```

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Data binding in .NET

Risoluzione dei problemi

Problemi comuni di sgcEditors e le loro cause.

Problema	Causa e soluzione
Una data digitata torna al valore precedente.	Il testo non ha potuto essere interpretato, oppure la data è fuori da MinDate e MaxDate, oppure è disabilitata da DisabledDates, DisabledWeekDays o OnIsDateDisabled. Gestire OnParseError per accettare parole proprie, e chiamare IsDateEnabled prima di impostare una data nel codice.
Il selettore di ora non ha il pulsante dell'elenco a discesa.	ListInterval è 0. Impostarlo ai minuti tra gli elementi dell'elenco, 30 per impostazione predefinita. Gli elementi restano tra MinTime e MaxTime.
Un valore impostato nel codice cambia.	Il valore viene limitato dai limiti. Impostare MinValue, MaxValue, ValueType e Decimals prima di Value. MinValue uguale a MaxValue significa nessun limite. Il Max di uno slider con uno Step scende alla griglia dei passi, come in un input range HTML.
Le scelte in un elenco a discesa di FireMonkey vanno perse.	Un clic fuori dall'elenco a discesa lo chiude e annulla le scelte fatte mentre era aperto. Chiuderlo con Invio o con una scelta.
Tab non passa al secondo cursore in FireMonkey.	FireMonkey sposta il focus con Tab. Usare Ctrl+Right o Ctrl+Up per il cursore superiore e Ctrl+Left o Ctrl+Down per quello inferiore.
Il selettore di colore non ha il quadrato né la barra alfa.	Parts non include ecpHSV né ecpAlpha, oppure la build è Community, che li ignora.
L'elenco di completamento automatico non si apre mai.	AutoCompleteItems è vuoto, sono stati digitati meno di AutoCompleteMinChars caratteri, oppure la build è Community.
Il cursore di intervallo mostra un solo cursore.	RangeMode è False, oppure la build è Community.
Class TsgcVCLDBDatePicker not found when a form loads.	L'applicazione è compilata con l'edizione Community, che non ha controlli data-aware.
Un controllo data-aware non può essere modificato.	ReadOnly è True, mancano DataSource o il suo dataset, il dataset o il campo è in sola lettura, il campo è calcolato oppure, per uno slider in modalità intervallo, il campo finale non può essere modificato.
Impostare Value di un controllo data-aware mette il dataset in modalità di modifica.	Un valore impostato nel codice conta come una modifica dell'utente. Per cambiare il record senza modificarlo, scrivere il campo.
Il PNG senza finestra usa un font diverso da quello dello schermo.	Lo schermo usa il font della piattaforma, Segoe UI su Windows, e l'output senza finestra usa il Roboto incorporato, così l'output è lo stesso ovunque.
L'input IME non funziona nel calendario, nel	Questi controlli non hanno testo. IME funziona negli edit interni dei selettori, dello spin edit, del selettore di colore e del token edit.

cursore o nella valuta-zione.	
Un form con centinaia di editor si apre lenta-mente.	Gran parte del tempo se ne va nella creazione delle finestre dei controlli e dei loro edit interni: circa 340 ms per 270 controlli. Creare i controlli delle pagine nascoste quando la pagina viene mostrata per la prima volta.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls,
  sgcEditors_Types, sgcEditors_VCL_Date, sgcEditors_VCL_Value;

procedure SafeSetDate(aPicker: TsgcVCLDatePicker; const aDate: TDateTime);
begin
  // a date outside MinDate..MaxDate or disabled is refused on commit
  if aPicker.IsDateEnabled(aDate) then
    aPicker.Date := aDate
  else
    aPicker.Clear;
end;

procedure SetupTimeList(aPicker: TsgcVCLTimePicker);
begin
  // ListInterval 0 removes the drop-down button of a time picker
  aPicker.ListInterval := 15;
  aPicker.MinTime := EncodeTime(8, 0, 0, 0);
  aPicker.MaxTime := EncodeTime(18, 0, 0, 0);
end;

procedure SetupPercent(aSpin: TsgcVCLSpinEdit);
begin
  // set the limits and the type before Value, else Value is clamped
  // to the old limits
  aSpin.ValueType := esvFloat;
  aSpin.Decimals := 1;
  aSpin.MinValue := 0;
  aSpin.MaxValue := 100;
  aSpin.Value := 37.5;
  aSpin.Units := '%';
end;
```

Vedere anche

- Inserimento del testo e IME
- Avvio rapido data-aware
- Edizioni

Introduzione

sgcGauges aggiunge indicatori di strumentazione alle applicazioni Delphi e C++Builder, per VCL, per FireMonkey e senza alcun framework di interfaccia utente. Ci sono dieci tipi di indicatore: radiale, lineare, digitale, LED, barra di LED, anello di avanzamento, VU meter, orologio, bussola e annunciator. Ogni tipo esiste come controllo VCL con il prefisso TsgcVCL, come controllo FireMonkey con il prefisso TsgcFMX e come classe di modello indipendente dal framework, come TsgcRadialGauge, che produce PNG e SVG senza una finestra.
Un indicatore ha una o più scale, ciascuna con le proprie fasce di colore, uno o più puntatori (lancetta, indicatore, barra o fascia) e soglie che generano un evento quando un valore le supera. Un nuovo valore sposta il puntatore con un'animazione e una curva di easing. Gli indicatori hanno temi chiaro e scuro, si adattano alla propria dimensione e al DPI, e il Value di un indicatore può essere scritto da qualsiasi thread.
Ogni indicatore si disegna in due livelli. Il livello statico contiene la faccia, le scale, le tacche, le etichette e le fasce, e viene ridisegnato solo quando la configurazione cambia. Il livello dinamico contiene i puntatori e il testo del valore. Un nuovo valore ridisegna solo il livello dinamico, quindi un pannello con molti indicatori resta veloce mentre i valori cambiano.
sgcGauges fa parte della suite visuale eSeGeCe. È disegnato con sgcUICore, il package runtime condiviso con il canvas, il rasterizzatore, i font, lo scrittore SVG e i temi, così gli indicatori si accordano con gli altri prodotti della suite. sgcGauges richiede sgcUICore, che si installa insieme a esso. Il bridge sgcGaugesWS dell'edizione Registered alimenta gli indicatori con messaggi MQTT, WebSocket e di eventi inviati dal server tramite sgcWebSockets.

Edizioni

sgcGauges è distribuito nelle edizioni Registered, Trial e Community. Community mantiene gli indicatori radiale, lineare, digitale (7 segmenti), LED, barra di LED e anello di avanzamento, con fasce, soglie, animazione, temi e l'output PNG e SVG senza finestra, per VCL e FireMonkey. Esclude il VU meter, l'orologio, la bussola e l'annunciator, le scale e i puntatori dopo il primo, i display a 14 segmenti e a matrice di punti e il bridge. Vedere Edizioni.

Da dove iniziare

- Architettura: i modelli, gli host, i due livelli di rendering e i thread.
- Tipi di indicatore: i dieci indicatori, le loro classi e unit in sintesi.
- Installazione e Piattaforme: l'installer, i package, le versioni di Delphi e C++Builder e le piattaforme.
- Avvio rapido VCL, Avvio rapido FMX, Avvio rapido senza finestra e Avvio rapido C++Builder: un primo indicatore in pochi minuti.
- Componenti: una pagina per controllo, dall'indicatore radiale all'annunciator, e le classi del modello TsgcCustomGauge, TsgcGaugeScale e TsgcGaugePointer.
- Scale, Fasce, Puntatori, Soglie, Animazione, Temi, Output senza finestra ed Edizioni.
- Bridge: alimentate gli indicatori con messaggi MQTT, WebSocket e di eventi inviati dal server.
- Risoluzione dei problemi: problemi comuni e le loro cause.

Architettura

sgcGauges separa ciò che un indicatore è dal luogo in cui viene mostrato. Una classe di modello contiene la configurazione e i valori e si disegna su un canvas sgcUICore. Un controllo host colloca un modello su un form VCL o FireMonkey.

Modelli

Ogni tipo di indicatore è una classe che discende da **TsgcCustomGauge** (unit sgcGauges_Model), come TsgcRadialGauge o TsgcLinearGauge. Un modello è un TPersistent senza finestra, quindi funziona anche in un programma console, in un servizio o su Linux64. Contiene:

- **Scales**: una collezione di TsgcGaugeScale, ciascuna con un intervallo di valori, tacche, etichette e una collezione di **Ranges** di colore.
- **Pointers**: una collezione di TsgcGaugePointer, ciascuno dei quali mostra un valore su una scala.
- **Thresholds**: una collezione di TsgcGaugeThreshold, valori che fanno scattare OnThreshold quando un puntatore li supera.
- **Animation**: la durata e la curva di easing di uno spostamento del puntatore.
- L'aspetto condiviso: Theme, Title, TitleFont, Units, ShowValue, ValueFormat, ValueFont, BackgroundColor e FaceColor.

Un nuovo modello ha sempre una scala, da 0 a 100, e un puntatore. **Value** è una scorciatoia per Pointers[0].Value, e SetValue(aPointer, aValue, aAnimate) scrive il valore di qualsiasi puntatore.

Host

I controlli VCL discendono da **TsgcVCLCustomGauge** (unit sgcGauges_VCL) e i controlli FireMonkey da **TsgcFMXCustomGauge** (unit sgcGauges_FMX). Ogni controllo crea il modello del proprio tipo, che la proprietà pubblica **Gauge** restituisce, e pubblica le proprietà del modello che il suo tipo disegna. Un host si ridisegna quando il modello cambia, esegue i fotogrammi dell'animazione, consegna OnThreshold nel thread principale e si salva con SaveToPNG e SaveToSVG alla propria dimensione client.

Due livelli di rendering

Un modello disegna in due livelli:

- Il **livello statico** (RenderStatic): lo sfondo, la faccia, la cornice, le scale, le tacche, le etichette, le fasce, i segni delle soglie e il titolo. La modifica di una proprietà fa scattare OnChange con gckStatic e incrementa StaticStamp.
- Il **livello dinamico** (RenderDynamic): i puntatori e il testo del valore. Un nuovo valore fa scattare OnChange solo con gckDynamic.

Gli host tengono il livello statico come pixel in cache e disegnano solo il livello dinamico mentre un valore cambia o un puntatore si muove. BeginUpdate ed EndUpdate raccolgono più modifiche in un solo OnChange, statico se una delle modifiche era statica. Render disegna entrambi i livelli insieme.

Dimensioni, angoli e colori

- Le dimensioni di scale e puntatori (Radius, Offset, Thickness, Width, Length) sono frazioni della dimensione dell'indicatore, quindi un indicatore ha lo stesso aspetto a qualsiasi dimensione. Anche il testo si adatta all'indicatore.
- Gli angoli sono in gradi, 0 è le 3 e gli angoli positivi ruotano in senso orario. L'orologio e la bussola contano dalle 12 e dal nord.
- I colori sono valori TsgcUIColor nella forma $AARRGGBB. Un colore di 0 usa il colore del tema.
- I valori vengono limitati all'intervallo della loro scala quando sono scritti. NaN viene ignorato e un valore infinito va al limite più vicino.

Thread

Value, SetValue e i Value e EndValue di un puntatore possono essere scritti da qualsiasi thread. Su un modello, OnChange e OnThreshold vengono allora chiamati in quel thread. I controlli VCL e FireMonkey chiamano il proprio OnThreshold nel thread principale, qualunque thread abbia scritto il valore. Ogni altra proprietà è destinata al thread principale.

Unità di misura

Unit	Contenuto
`sgcGauges_Types`	Le enumerazioni e le funzioni di supporto.
`sgcGauges_Model`	TsgcCustomGauge, le scale, le fasce, i puntatori, le soglie e l'animazione.
`sgcGauges_Render`	Il painter con cui si disegna ogni tipo di indicatore.
`sgcGauges_Radial`, `_Linear`, `_Digital`, `_LED`, `_ProgressRing`, `_VUMeter`, `_Clock`, `_Compass`, `_Annunciator`	Le classi del modello dei dieci tipi di indicatore. Il LED e la barra di LED condividono sgcGauges_LED.
`sgcGauges_VCL`	I controlli VCL.
`sgcGauges_FMX`	I controlli FireMonkey.
`sgcGaugesWS_Source`, `_Source_MQTT`, `_Source_WebSocket`, `_Source_SSE`	Il bridge sgcGaugesWS, solo edizione Registered.

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- Output senza finestra
- Animazione

Tipi di indicatore

sgcGauges ha dieci tipi di indicatore. Ognuno è una classe di modello nella propria unit, un controllo VCL in sgcGauges_VCL e un controllo FireMonkey in sgcGauges_FMX. I controlli si trovano nella pagina della palette **SGC Gauges**.

Indicatore	Classe del modello (unit)	Controlli VCL e FireMonkey	Edizione	Cosa mostra
Radiale	TsgcRadialGauge (sgcGauges_Radial)	TsgcVCLRadialGauge, TsgcFMXRadialGauge	Community	Un quadrante con un arco completo, mezzo, quarto o personalizzato, una cornice e il testo del valore. RadialStyle, StartAngle, SweepAngle, BezelStyle, ValuePosition.
Lineare	TsgcLinearGauge (sgcGauges_Linear)	TsgcVCLLinearGauge, TsgcFMXLinearGauge	Community	Una barra orizzontale o verticale, un termometro o un bullet graph con una linea di destinazione. Orientation, LinearStyle, Target, BulbSize.
Digitale	TsgcDigitalGauge (sgcGauges_Digital)	TsgcVCLDigitalGauge, TsgcFMXDigitalGauge	Community (7 segmenti)	Un display a segmenti di un valore o di un testo: 7 segmenti, 14 segmenti o una matrice di punti 5 x 7. DisplayType, Digits, Text, Skew, SegmentColor, GhostColor, ShowGhost, Alignment.
LED	TsgcLEDGauge (sgcGauges_LED)	TsgcVCLLEDGauge, TsgcFMXLEDGauge	Community	Una spia accesa o spenta, con un alone e un lampeggio opzionale. Active, OnColor, OffColor, Shape, Blink, BlinkInterval.
Barra di LED	TsgcLEDBarGauge (sgcGauges_LED)	TsgcVCLLEDBarGauge, TsgcFMXLEDBarGauge	Community	Una riga o una colonna di segmenti LED con mantenimento del picco. Segments, SegmentGap, Orientation, PeakHold, PeakHoldTime.
Anello di avanzamento	TsgcProgressRingGauge (sgcGauges_ProgressRing)	TsgcVCLProgressRingGauge, TsgcFMXProgressRingGauge	Community	Un anello che si riempie con il valore, con una percentuale al centro. Thickness, TrackColor, RoundCaps, ShowPercent.
VU meter	TsgcVUMeterGauge (sgcGauges_VUMeter)	TsgcVCLVUMeterGauge, TsgcFMXVUMeterGauge	Registered	Un misuratore di livello audio con una lancetta o una barra e un mantenimento del picco.
Orologio	TsgcClockGauge (sgcGauges_Clock)	TsgcVCLClockGauge, TsgcFMXClockGauge	Registered	Un orologio analogico, live o a un'ora data, con una differenza UTC opzionale.
Bussola	TsgcCompassGauge (sgcGauges_Compass)	TsgcVCLCompassGauge,	Registered	Una bussola con una rosa rotante o una lancetta rotante e una direzione di destinazione.

		TsgcFMX-Compas-sGauge		
Annun-ciator	TsgcAnnunciatorGauge (sgcGauges_Annunciator)	TsgcVCLAn-nunciator-Gauge, Tsgc-FMXAnnun-ciatorGauge	Regi-stered	Una griglia di riquadri di allarme in quattro stati, che lampeggiano finché non vengono riconosciuti.

Cosa condividono tutti gli indicatori

Ogni tipo discende da TsgcCustomGauge e ha quindi Scales, Pointers, Thresholds, Animation, Theme e le proprietà del testo del valore, ma ogni controllo pubblica solo ciò che il suo tipo disegna. Il LED, ad esempio, non ha scala, l'orologio non ha Value e la bussola pubblica Heading al posto di Value. Units viene disegnato accanto al testo del valore, e il testo del valore usa ValueFormat o, quando è vuoto, i decimali della scala.

Vedere anche

- Architettura
- Edizioni
- Avvio rapido VCL

Installazione

sgcGauges fa parte della distribuzione sgcUI. Un solo installer copre i prodotti sgcUI e installa solo i prodotti inclusi nella vostra licenza.

Installazione con l'installer sgcUI

1. Avviate l'installer sgcUI e accedete con il nome utente e la password del vostro account eSeGeCe.
2. Scegliete le versioni di Delphi e C++Builder in cui installare.
3. Nella pagina dei componenti, selezionate **sgcGauges** e gli altri prodotti che desiderate. Il server delle licenze restituisce i prodotti che possedete, e l'installer mostra una casella per prodotto. I prodotti che la vostra licenza non include sono disattivati. Una licenza All-Access sblocca ogni prodotto.
4. L'installer copia i file, poi compila i package sulla vostra macchina per ogni IDE selezionato, in ordine di dipendenza, e installa i package di progettazione.

Cosa accompagna sgcGauges

sgcUICore, la base condivisa dei prodotti visuali sgcUI, accompagna sgcGauges. Non ha una casella propria. L'installer lo installa automaticamente ogni volta che sgcGauges è selezionato.

Cartelle installate

Ogni prodotto si installa in una sola cartella, per impostazione predefinita `Documents\esegece\sgcUI` (`sgcUI_Trial` per la versione di prova e `sgcUI_Community` per l'edizione Community).

Cartella	Contenuto
`Source`	Il codice sorgente di ogni prodotto installato. È l'unico percorso di libreria di sgcUI.
`Packages`	I package di ogni prodotto installato, un insieme per prodotto e per versione di IDE.
`Lib<V>`	Le unit compilate per ogni versione di IDE e piattaforma, ad esempio `LibD13` .
`Demos\Gauges`	Le demo di sgcGauges: Gallery, GalleryFMX, Headless, HMIPanel, DashboardGauges e MQTTLive, per Delphi e C++Builder.

L'installer aggiunge `sgcUI\Source` al percorso di libreria e al percorso di esplorazione di ogni IDE e piattaforma selezionati, insieme alla cartella delle unit compilate. sgcUICore risiede nella stessa cartella `Source`, quindi non ha bisogno di un percorso proprio.

La palette dei componenti

I componenti si trovano nella pagina della palette **SGC Gauges**. Un form VCL mostra i controlli VCL e un form FireMonkey i controlli FMX. Le edizioni Registered e Trial registrano 20 controlli, i dieci tipi di indicatore per ogni framework, e il bridge aggiunge le sue tre sorgenti di alimentazione (TsgcGaugeFeedSource_WebSocket, TsgcGaugeFeedSource_MQTT e TsgcGaugeFeedSource_SSE). Community registra 12 controlli, i sei tipi di indicatore Community per ogni framework.

Trial e Community

- **Trial**: l'installer di prova sgcUI installa ogni prodotto in modalità di prova, sgcGauges incluso.
- **Community**: l'installer gratuito sgcUI Community include sgcGauges senza le sue funzionalità avanzate. Vedere Edizioni.

Compilare i package manualmente

Per compilare voi stessi i package, apriteli per la vostra versione di IDE da `sgcUI\Packages`. `<V>` è il suffisso della versione di Delphi, ad esempio `sgcGaugesD13.dpk`.

Package	Contenuto
`sgcUICore<V>` , `sgcUICoreVCL<V>` , `sgcUICoreFMX<V>`	La base condivisa sgcUICore e le sue parti VCL e FireMonkey (runtime).
`sgcGauges<V>`	Le unit indipendenti dal framework: i tipi, il modello, il painter e i dieci modelli di indicatore (runtime).
`sgcGaugesVCL<V>` / `dclsgcGauges<V>`	I controlli VCL (runtime / progettazione).
`sgcGaugesFMX<V>` / `dclsgcGaugesFMX<V>`	I controlli FireMonkey, da Delphi XE6 in poi (runtime / progettazione).
`sgcGaugesWS<V>` / `dclsgcGaugesWS<V>`	Il bridge verso sgcWebSockets, solo edizione Registered. Richiede il package sgcWebSockets.

Compilateli in ordine di dipendenza: `sgcUICore`, `sgcUICoreVCL` e `sgcUICoreFMX`, poi `sgcGauges`, `sgcGaugesVCL` e `sgcGaugesFMX`, poi i package di progettazione. Il gruppo di progetti `sgcGauges<V>.groupproj` contiene i package sgcGauges in quell'ordine. Poi installate i package di progettazione e aggiungete `sgcUI\Source` al percorso di libreria della vostra versione di Delphi (Tools > Options > Language > Delphi Options > Library > Library path). Per C++Builder, aprite i progetti `.cbproj` corrispondenti alla vostra versione, ad esempio `sgcGaugesC13.cbproj` e `sgcGaugesVCLC13.cbproj`, e compilateli. Gli header `.hpp` generati compaiono accanto al package compilato.

Vedere anche

- Piattaforme
- Avvio rapido VCL

Piattaforme

Destinazione	Supporto
Delphi	Delphi 7, 2007, 2009, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13.
C++Builder	C++Builder 2007, 2010, da XE a XE8, da 10 a 10.4, 11, 12 e 13, con i progetti di package da sgcGaugesC2007 a sgcGaugesC13. I package generano gli header .hpp e i file .lib che un progetto C++Builder include e linka. Vedere Avvio rapido C++Builder.
VCL	I controlli TsgcVCL su Windows, Win32 e Win64, ogni versione di Delphi.
FireMonkey	I controlli TsgcFMX da Delphi XE6 in poi (SGC_GAUGES_FMX), sulle piattaforme FireMonkey. Usano solo FireMonkey e sgcUICore.
Linux64	Le unit indipendenti dal framework da Delphi 10.2 in poi (SGC_GAUGES_LINUX): il modello, il painter e i dieci modelli di indicatore, con l'output PNG e SVG senza finestra. Non ci sono controlli Linux.
.NET	Una versione C# con la stessa API: i dieci indicatori come controlli WinForms, WPF e Avalonia e l'output PNG e SVG senza finestra, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9, vedere Panoramica .NET.

Pacchetti

sgcGauges include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcGaugesD13.dpk per Delphi 13 e sgcGaugesC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede
sgcGauges	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey: il modello, il painter e i dieci modelli di indicatore, con l'output PNG e SVG senza finestra.	rtl, sgcUICore
sgcGaugesVCL	Runtime, VCL	sgcGauges_VCL (TsgcVCLRadialGauge, TsgcVCLLinearGauge, TsgcVCLDigitalGauge, TsgcVCLLEDGauge, TsgcVCLLEDBarGauge, TsgcVCLProgressRingGauge, TsgcVCLVUMeterGauge, TsgcVCLClockGauge, TsgcVCLCompassGauge e TsgcVCLAnnunciatorGauge)	rtl, vcl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcGauges
sgcGaugesFMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcGauges_FMX (TsgcFMXRadialGauge, TsgcFMXLinearGauge, TsgcFMXDigitalGauge, TsgcFMXLEDGauge, TsgcFMXLEDBarGauge, TsgcFMXProgressRingGauge, TsgcFMXVUMeterGauge, TsgcFMXClockGauge, TsgcFMXCompassGauge e TsgcFMXAnnunciatorGauge)	rtl, fmx, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcGauges
dclsgcGauges	Design time, VCL	Registra gli indicatori VCL nella pagina **SGC Gauges** della palette (TsgcVCLVUMeterGauge, TsgcVCLClockGauge, TsgcVCLCompassGauge e TsgcVCLAnnunciatorGauge non nell'edizione Community), con l'editor di collezioni per Scales, Pointers, Thresholds e Tiles.	designide, rtl, vcl, sgcGauges, sgcGaugesVCL

dclsgcGaugesFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra gli indicatori FireMonkey nella pagina **SGC Gauges** della palette.	designide, rtl, fmx, sgcGauges, sgcGaugesFMX, dclsgcGauges
sgcGaugesWS, dclsgcGaugesWS	Runtime e design time, bridge sgcWebSockets	Le sorgenti di dati live (TsgcGaugeFeedSource_WebSocket, TsgcGaugeFeedSource_MQTT e TsgcGaugeFeedSource_SSE), indipendenti dal framework, nella pagina **SGC Gauges** della palette.	rtl, sgcGauges, sgcWebSockets

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcGaugesFMX richiede dclsgcGauges, quindi installate prima dclsgcGauges. Nessuna unit di sgcGauges usa unit di sgcWebSockets, tranne le unit del bridge opzionale sgcGaugesWS.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcGauges	sgcGaugesVCL	sgcGaugesFMX	dclsgcGauges, dclsgcGaugesFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32
10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE. sgcGaugesWS viene compilato per le stesse piattaforme di sgcGauges, e dclsgcGaugesWS per le stesse piattaforme di dclsgcGauges.

C++Builder	sgcGauges, sgcGaugesVCL	sgcGaugesFMX	dclsgcGauges, dclsgcGaugesFMX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcGauges)

Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcGauges)
Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcGaugesC13.cbproj, sgcGaugesVCLC13.cbproj, sgcGaugesFMXC13.cbproj, dclsgcGaugesC13.cbproj e dclsgcGaugesFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. sgcGaugesWS e dclsgcGaugesWS vengono compilati per le stesse versioni e piattaforme di C++Builder di sgcGauges e dclsgcGauges, tranne Win64x, perché richiedono una build Win64x del pacchetto sgcWebSockets. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (TsgcFMXRadialGauge, TsgcFMXLinearGauge, TsgcFMXDigitalGauge, TsgcFMXLEDGauge, TsgcFMXLEDBarGauge, TsgcFMXProgressRingGauge, TsgcFMXVUMeterGauge, TsgcFMXClockGauge, TsgcFMXCompassGauge e TsgcFMXAnnunciatorGauge) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcGaugesVCL funzionano solo su Windows.
- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcGauges_FMX.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcGauges viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa il modello, il painter e i dieci modelli di indicatore, con l'output PNG e SVG senza finestra. Per Linux64 non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.

Vincoli di versione

- Le unit indipendenti dal framework e le unit VCL compilano su Delphi 7: niente generics, niente metodi anonimi, niente variabili inline e niente record helper.
- L'output è lo stesso su Win32, Win64 e Linux64: i file PNG e SVG di un indicatore sono identici byte per byte sulle tre piattaforme.
- Le enumerazioni hanno prefissi propri degli indicatori (grs, gpk, gdt, gtd, ge e così via), così gli header di C++Builder non vanno mai in conflitto con gli altri prodotti sgcUI.

Vedere anche

- Edizioni
- Architettura

Avvio rapido VCL

Installate i package sgcGauges per la vostra versione di Delphi. I componenti si trovano nella pagina della palette **SGC Gauges**.

In fase di progettazione

1. Trascinate un **TsgcVCLRadialGauge** su un form. Digitate Speed in Title e km/h in Units.
2. Aprite la collezione Scales, selezionate la prima scala e impostate Maximum a 260 e MajorInterval a 20. Aprite la sua collezione Ranges, aggiungete una fascia e impostate StartValue a 200, EndValue a 260 e Color a un rosso come $FFE34948.
3. Trascinate accanto un **TsgcVCLLEDGauge**, impostate OnColor allo stesso rosso e Blink a True.
4. Aggiungete una soglia alla collezione Thresholds dell'indicatore radiale con Value 200, Hysteresis 10 e Direction gtdBoth, e scrivete un gestore OnThreshold che assegna aRising alla proprietà Active del LED.
5. Impostate Value nel codice, da un timer o da un thread di lavoro, ed eseguite l'applicazione. La lancetta si sposta verso ogni nuovo valore in 300 ms.

Nel codice

Un indicatore funziona appena ha un Parent. Impostate l'intervallo di una scala prima del valore, perché un valore viene limitato alla scala quando è scritto.

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

type
  TSpeedPanel = class(TComponent)
  public
    Speed: TsgcVCLRadialGauge;
    Alarm: TsgcVCLLEDGauge;
    procedure SpeedThreshold(Sender: TObject; aThreshold: TsgcGaugeThreshold;
      aValue: Double; aRising: Boolean);
  end;

procedure TSpeedPanel.SpeedThreshold(Sender: TObject;
  aThreshold: TsgcGaugeThreshold; aValue: Double; aRising: Boolean);
begin
  // called in the main thread, whatever thread wrote the value
  Alarm.Active := aRising;
end;

function CreateSpeedPanel(aForm: TForm): TSpeedPanel;
var
  oRange: TsgcGaugeRange;
  oThreshold: TsgcGaugeThreshold;
begin
  Result := TSpeedPanel.Create(aForm);

  Result.Speed := TsgcVCLRadialGauge.Create(aForm);
  Result.Speed.Parent := aForm;
  Result.Speed.SetBounds(16, 16, 240, 240);
  Result.Speed.Title := 'Speed';
  Result.Speed.Units := 'km/h';
  // the default scale is 0..100
  Result.Speed.Scales[0].Maximum := 260;
  Result.Speed.Scales[0].MajorInterval := 20;
  // a red band at the end of the scale
  oRange := Result.Speed.Scales[0].Ranges.Add;
  oRange.StartValue := 200;
```

```
  oRange.EndValue := 260;
  oRange.Color := $FFE34948;
  // on at 200 km/h, off again below 190 km/h
  oThreshold := Result.Speed.Thresholds.Add;
  oThreshold.Value := 200;
  oThreshold.Hysteresis := 10;
  oThreshold.Direction := gtdBoth;
  Result.Speed.OnThreshold := Result.SpeedThreshold;

  Result.Alarm := TsgcVCLLEDGauge.Create(aForm);
  Result.Alarm.Parent := aForm;
  Result.Alarm.SetBounds(272, 16, 48, 48);
  Result.Alarm.OnColor := $FFE34948;
  Result.Alarm.Blink := True;

  // the needle moves from 0 to 120 in 300 ms
  Result.Speed.Value := 120;
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- Soglie
- Animazione

Avvio rapido FMX

I controlli FireMonkey hanno le stesse proprietà di quelli VCL, con il prefisso TsgcFMX, da Delphi XE6 in poi. Installate i package sgcGauges, aprite un form FireMonkey e usate i componenti della pagina della palette **SGC Gauges**.

In fase di progettazione

1. Trascinate un **TsgcFMXRadialGauge** su un form, impostate RadialStyle a grsHalf e Theme a utDark.
2. Impostate Title, Units e ValueFormat, e il Maximum della prima scala nella collezione Scales.
3. Trascinate un **TsgcFMXLinearGauge**, impostate Orientation a gloVertical e LinearStyle a glsThermometer.
4. Eseguite l'applicazione su qualsiasi piattaforma FireMonkey.

Da sapere in FireMonkey

- I controlli disegnano alla scala della scena, quindi sono nitidi sugli schermi ad alta densità e sui dispositivi mobili.
- OnThreshold viene chiamato nel thread principale tramite TThread.Queue, qualunque thread abbia scritto il valore.

Nel codice

```
uses
  System.SysUtils, System.Classes, FMX.Types, FMX.Forms,
  sgcUICore_Theme, sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_FMX;

type
  TBoilerPanel = class(TComponent)
  public
    Pressure: TsgcFMXRadialGauge;
    Level: TsgcFMXLinearGauge;
    procedure Update(aPressure, aLevel: Double);
  end;

procedure TBoilerPanel.Update(aPressure, aLevel: Double);
begin
  // Value may be written from any thread
  Pressure.Value := aPressure;
  Level.Value := aLevel;
end;

function CreateBoilerPanel(aForm: TForm): TBoilerPanel;
begin
  Result := TBoilerPanel.Create(aForm);

  Result.Pressure := TsgcFMXRadialGauge.Create(aForm);
  Result.Pressure.Parent := aForm;
  Result.Pressure.SetBounds(16, 16, 240, 160);
  Result.Pressure.RadialStyle := grsHalf;
  Result.Pressure.Theme := utDark;
  Result.Pressure.Title := 'Pressure';
  Result.Pressure.Units := 'bar';
  Result.Pressure.ValueFormat := '0.0';
  Result.Pressure.Scales[0].Maximum := 10;

  Result.Level := TsgcFMXLinearGauge.Create(aForm);
  Result.Level.Parent := aForm;
  Result.Level.SetBounds(272, 16, 80, 240);
  Result.Level.Orientation := gloVertical;
  Result.Level.LinearStyle := glsThermometer;
```

```
  Result.Level.Theme := utDark;
  Result.Level.Units := '%';

  Result.Update(6.5, 72);
end;
```

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Temi
- Piattaforme

Avvio rapido senza finestra

Le classi del modello si disegnano senza una finestra. Un programma console, un web server o un report può creare un indicatore, impostarne i valori e salvarlo come file PNG o SVG. Le unit del modello non usano né VCL né FireMonkey, quindi lo stesso codice gira su Windows e su Linux64.

Passaggi

1. Aggiungete sgcGauges_Model e l'unit del tipo di indicatore alla clausola uses, ad esempio sgcGauges_Radial.
2. Create il modello, ad esempio `TsgcRadialGauge.Create`, e impostate le sue scale, fasce e valore come su un controllo.
3. Chiamate SaveToPNG o SaveToSVG con la dimensione in pixel logici e una scala opzionale, poi liberate il modello.

Nel codice

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_Radial;

procedure SaveSpeedGauge(const aFolder: string; aSpeed: Double);
var
  oGauge: TsgcRadialGauge;
  oRange: TsgcGaugeRange;
begin
  oGauge := TsgcRadialGauge.Create;
  try
    oGauge.Title := 'Speed';
    oGauge.Units := 'km/h';
    oGauge.Scales[0].Maximum := 260;
    oGauge.Scales[0].MajorInterval := 20;
    oRange := oGauge.Scales[0].Ranges.Add;
    oRange.StartValue := 200;
    oRange.EndValue := 260;
    // a headless render always draws the target value, never a frame of a move
    oGauge.Value := aSpeed;
    // 240 x 240 logical pixels; the PNG at scale 2 is 480 x 480 pixels
    oGauge.SaveToPNG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'speed.png',
      240, 240, 2);
    oGauge.SaveToSVG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'speed.svg',
      240, 240);
  finally
    oGauge.Free;
  end;
end;
```

Un rendering senza finestra disegna i valori di destinazione. L'animazione e la temporizzazione dei fotogrammi appartengono ai controlli. Vedere Output senza finestra.

Vedere anche

- Output senza finestra
- Architettura

Avvio rapido C++Builder

Installate i package sgcGauges per la vostra versione di C++Builder, aggiungete `sgcUI\Source` e la cartella delle unit compilate, ad esempio `sgcUI\LibD13\win32` (`sgcUI\LibD13\win64` per il 64 bit), ai percorsi di include e di libreria del progetto, e usate i componenti della pagina della palette **SGC Gauges** esattamente come in Delphi. L'installer aggiunge entrambi i percorsi all'IDE per voi. Gli header .hpp e i file .lib generati di sgcGauges e sgcUICore si trovano in quell'unica cartella.

Da sapere in C++

- Includete l'header dell'unit che dichiara un controllo: `sgcGauges_VCL.hpp` per i controlli VCL e `sgcGauges_FMX.hpp` per quelli FireMonkey. Le collezioni e i tipi di evento si trovano in `sgcGauges_Model.hpp` e le enumerazioni in `sgcGauges_Types.hpp`.
- Le collezioni non hanno un indice predefinito in C++: scrivete `Gauge->Scales->Items[0]` dove Delphi scrive `Gauge.Scales[0]`.
- Gli eventi sono closure, quindi i loro gestori sono funzioni membro __fastcall di una classe.
- I colori sono valori a 32 bit senza segno nella forma 0xAARRGGBB.
- Le classi del modello hanno costruttori senza argomenti, come `new TsgcRadialGauge()`, e le eliminate voi stessi. Vedere Output senza finestra.

Nel codice

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Installazione

Indicatore radiale

Classi: TsgcVCLRadialGauge (unit sgcGauges_VCL), TsgcFMXRadialGauge (unit sgcGauges_FMX) e il modello TsgcRadialGauge (unit sgcGauges_Radial)
Un quadrante: le scale su un arco, una cornice intorno alla faccia, i puntatori e il testo del valore. L'arco e la sua dimensione si adattano al controllo, quindi un semi-indicatore ha il fondo piatto e riempie un controllo largo.
L'indicatore è presente in ogni edizione. La classe VCL discende da TsgcVCLCustomGauge e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomGauge. Entrambe pubblicano le proprietà della tabella qui sotto, Theme, OnThreshold e MaxFPS (il limite di frame rate dell'animazione, 60 per impostazione predefinita), più quelle usuali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Visible, PopupMenu, OnClick e gli eventi del mouse. La proprietà pubblica Gauge restituisce il modello, e SaveToPNG e SaveToSVG salvano il controllo alla sua dimensione client moltiplicata per aScale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
RadialStyle	TsgcGaugeRadialStyle	L'arco: grsFull (predefinito, da 135 gradi per 270), grsHalf (180 per 180), grsQuarter (180 per 90) o grsCustom.
StartAngle	Double	L'inizio dell'arco con grsCustom, in gradi, 0 è le 3 e il verso positivo è orario. 135 per impostazione predefinita.
SweepAngle	Double	La lunghezza dell'arco con grsCustom, in gradi. 270 per impostazione predefinita.
BezelStyle	TsgcGaugeBezelStyle	gbzNone, gbzThin (predefinito) o gbzThick.
ValuePosition	TsgcGaugeValuePosition	Dove va il testo del valore: gvpBottom (predefinito), gvpCenter o gvpTop.
Scales	TsgcGaugeScales	Le scale con le loro tacche, etichette e fasce di colore. Vedere TsgcGaugeScale.
Pointers	TsgcGaugePointers	I puntatori. Vedere TsgcGaugePointer.
Thresholds	TsgcGaugeThresholds	I valori che fanno scattare OnThreshold quando un puntatore li supera.
Animation	TsgcGaugeAnimation	Enabled, Duration ed Easing di uno spostamento del puntatore.
Title	string	La didascalia dell'indicatore.
TitleFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del titolo. Un Color di 0 segue il tema.
Units	string	Il testo disegnato accanto al testo del valore, come km/h.
ShowValue	Boolean	Disegna il testo del valore. True per impostazione predefinita.
ValueFormat	string	La maschera FormatFloat del testo del valore. Se vuota, usa i decimali della scala.
ValueFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del testo del valore.

Back-groundCo-lor	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore. 0 usa lo sfondo del tema.
FaceColor	TsgcUIColor	Il colore della faccia. 0 usa il tema.
Value	Double	Il valore del puntatore 0. Può essere scritto da qualsiasi thread. Non salvato nel form.

Eventi

OnFormatValue(Sender, aPointer, aValue, var aText) sostituisce il testo del valore.

Esempio

Un semi-tachimetro con una fascia rossa:

```
uses
  Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

function CreateTachometer(aForm: TForm): TsgcVCLRadialGauge;
var
  oRange: TsgcGaugeRange;
begin
  Result := TsgcVCLRadialGauge.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(16, 16, 260, 200);
  Result.RadialStyle := grsHalf;
  Result.BezelStyle := gbzThick;
  Result.ValuePosition := gvpCenter;
  Result.Title := 'RPM';
  Result.Units := 'x1000';
  Result.ValueFormat := '0.0';
  Result.Scales[0].Maximum := 8;
  Result.Scales[0].MajorInterval := 1;
  oRange := Result.Scales[0].Ranges.Add;
  oRange.StartValue := 6.5;
  oRange.EndValue := 8;
  oRange.Color := $FFE34948;
  Result.Value := 3.2;
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- TsgcCustomGauge

Indicatore lineare

Classi: TsgcVCLLinearGauge (unit sgcGauges_VCL), TsgcFMXLinearGauge (unit sgcGauges_FMX) e il modello TsgcLinearGauge (unit sgcGauges_Linear)
Un indicatore orizzontale o verticale disegnato come barra, termometro o bullet graph. Il puntatore predefinito è una barra.
L'indicatore è presente in ogni edizione. La classe VCL discende da TsgcVCLCustomGauge e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomGauge. Entrambe pubblicano le proprietà della tabella qui sotto, Theme, OnThreshold e MaxFPS (il limite di frame rate dell'animazione, 60 per impostazione predefinita), più quelle usuali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Visible, PopupMenu, OnClick e gli eventi del mouse. La proprietà pubblica Gauge restituisce il modello, e SaveToPNG e SaveToSVG salvano il controllo alla sua dimensione client moltiplicata per aScale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Orientation	TsgcGaugeOrientation	gloHorizontal (predefinito) va da sinistra a destra, gloVertical dal basso verso l'alto.
LinearStyle	TsgcGaugeLinearStyle	glsBar (predefinito): la guida della scala e i puntatori. glsThermometer: la scala 0 è un tubo con un bulbo al minimo, e il puntatore 0 è disegnato come il liquido. glsBullet: bande spesse, le fasce dietro una barra più sottile e una linea Target.
Target	Double	La linea di destinazione dello stile bullet, disegnata attraverso la scala 0 quando si trova all'interno della scala. 0 per impostazione predefinita.
BulbSize	Double	Il raggio del bulbo del termometro come frazione della dimensione dell'indicatore. 0,06 per impostazione predefinita.
Scales	TsgcGaugeScales	Le scale con le loro tacche, etichette e fasce di colore. Vedere TsgcGaugeScale.
Pointers	TsgcGaugePointers	I puntatori. Vedere TsgcGaugePointer.
Thresholds	TsgcGaugeThresholds	I valori che fanno scattare OnThreshold quando un puntatore li supera.
Animation	TsgcGaugeAnimation	Enabled, Duration ed Easing di uno spostamento del puntatore.
Title	string	La didascalia dell'indicatore.
TitleFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del titolo. Un Color di 0 segue il tema.
Units	string	Il testo disegnato accanto al testo del valore, come km/h.
ShowValue	Boolean	Disegna il testo del valore. True per impostazione predefinita.

ValueFormat	string	La maschera FormatFloat del testo del valore. Se vuota, usa i decimali della scala.
ValueFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del testo del valore.
BackgroundColor	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore. 0 usa lo sfondo del tema.
FaceColor	TsgcUIColor	Il colore della faccia. 0 usa il tema.
Value	Double	Il valore del puntatore 0. Può essere scritto da qualsiasi thread. Non salvato nel form.

Eventi

OnFormatValue(Sender, aPointer, aValue, var aText) sostituisce il testo del valore.

Esempio

Un termometro verticale e un bullet graph:

```
uses
  Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

function CreateThermometer(aForm: TForm): TsgcVCLLinearGauge;
begin
  Result := TsgcVCLLinearGauge.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(16, 16, 90, 280);
  Result.Orientation := gloVertical;
  Result.LinearStyle := glsThermometer;
  Result.BulbSize := 0.08;
  Result.Title := 'Oven';
  Result.Units := 'C';
  Result.Scales[0].Minimum := 0;
  Result.Scales[0].Maximum := 250;
  Result.Value := 180;
end;

function CreateBullet(aForm: TForm): TsgcVCLLinearGauge;
begin
  Result := TsgcVCLLinearGauge.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(120, 16, 320, 90);
  Result.LinearStyle := glsBullet;
  Result.Title := 'Sales';
  Result.Target := 80; // the target line
  Result.Value := 64;
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- TsgcCustomGauge

Indicatore digitale

Classi: TsgcVCLDigitalGauge (unit sgcGauges_VCL), TsgcFMXDigitalGauge (unit sgcGauges_FMX) e il modello TsgcDigitalGauge (unit sgcGauges_Digital)
Un display a segmenti del valore del puntatore 0, o di un testo. Il tipo a 7 segmenti mostra cifre, segno meno, punto decimale e due punti; il tipo a 14 segmenti aggiunge le lettere; la matrice di punti 5 x 7 mostra l'ASCII da 32 a 126. I segmenti spenti possono essere disegnati in modo tenue dietro quelli accesi.
Il numero di posizioni dei glifi deriva da Text, o dal più largo tra i testi di Minimum e Maximum della scala, a meno che Digits lo imposti. Un valore che non entra mostra dei trattini, e un Text che non entra viene tagliato dopo Digits glifi. Nei tipi a segmenti un '.' o una ',' accende il punto decimale del glifo che lo precede e non occupa una posizione propria.
Il display a 7 segmenti è presente in ogni edizione; in Community i tipi a 14 segmenti e a matrice di punti vengono disegnati come a 7 segmenti. La classe VCL discende da TsgcVCLCustomGauge e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomGauge. Entrambe pubblicano le proprietà della tabella qui sotto, Theme, OnThreshold e MaxFPS (il limite di frame rate dell'animazione, 60 per impostazione predefinita), più quelle usuali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Visible, PopupMenu, OnClick e gli eventi del mouse. La proprietà pubblica Gauge restituisce il modello, e SaveToPNG e SaveToSVG salvano il controllo alla sua dimensione client moltiplicata per aScale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
DisplayType	TsgcGaugeDisplayType	gdt7Segment (predefinito), gdt14Segment o gdtDotMatrix.
Digits	Integer	Il numero di posizioni dei glifi. 0 (predefinito) prende il numero dal testo.
Text	string	Un testo mostrato al posto del valore. Vuoto (predefinito), mostra il valore.
Skew	Double	Inclina i glifi, in gradi da -30 a 30. Un valore positivo sposta la parte alta verso destra. 0 per impostazione predefinita.
SegmentColor	TsgcUIColor	Il colore dei segmenti accesi. 0 usa il colore di ValueFont, altrimenti il colore del testo del tema. Il ValueColor di una soglia superata ha la precedenza.
GhostColor	TsgcUIColor	Il colore dei segmenti spenti. 0 usa il colore acceso, attenuato.
ShowGhost	Boolean	Disegna i segmenti spenti. True per impostazione predefinita.
Alignment	TsgcUITextHAlign	La posizione di un testo più corto. thaRight per impostazione predefinita.
Scales	TsgcGaugeScales	Le scale con le loro tacche, etichette e fasce di colore. Vedere TsgcGaugeScale.
Pointers	TsgcGaugePointers	I puntatori. Vedere TsgcGaugePointer.
Thresholds	TsgcGaugeThresholds	I valori che fanno scattare OnThreshold quando un puntatore li supera.
Animation	TsgcGaugeAnimation	Enabled, Duration ed Easing di uno spostamento del puntatore.
Title	string	La didascalia dell'indicatore.

TitleFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del titolo. Un Color di 0 segue il tema.
Units	string	Il testo disegnato accanto al testo del valore, come km/h.
ValueFormat	string	La maschera FormatFloat del testo del valore. Se vuota, usa i decimali della scala.
ValueFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del testo del valore.
BackgroundColor	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore. 0 usa lo sfondo del tema.
FaceColor	TsgcUIColor	Il colore della faccia. 0 usa il tema.
Value	Double	Il valore del puntatore 0. Può essere scritto da qualsiasi thread. Non salvato nel form.

Eventi

OnFormatValue(Sender, aPointer, aValue, var aText) sostituisce il testo del valore.

Esempio

Un contatore a sei cifre in verde e un testo fisso:

```
uses
  Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

function CreateCounter(aForm: TForm): TsgcVCLDigitalGauge;
begin
  Result := TsgcVCLDigitalGauge.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(16, 16, 280, 100);
  Result.DisplayType := gdt7Segment;
  Result.Digits := 6;
  Result.ValueFormat := '0.00';
  Result.Skew := 8;
  Result.SegmentColor := $FF2ECC71;
  Result.Scales[0].Maximum := 1000;
  Result.Value := 245.5;
end;

procedure ShowText(aGauge: TsgcVCLDigitalGauge);
begin
  // a Text that is not empty is shown instead of the value
  aGauge.Text := '12:45';
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- TsgcCustomGauge

LED

Classi: TsgcVCLLEDGauge (unit sgcGauges_VCL), TsgcFMXLEDGauge (unit sgcGauges_FMX) e il modello TsgcLEDGauge (unit sgcGauges_LED)
Una spia luminosa con alone, che può lampeggiare. La spia è accesa finché Active è True. Active è una vista di Value <> 0, quindi un'associazione che scrive 0 o 1 nel valore commuta la spia. Il LED conserva qualsiasi valore tranne NaN, senza limitazione a una scala, e non si anima mai.
L'indicatore è presente in ogni edizione. La classe VCL discende da TsgcVCLCustomGauge e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomGauge. Entrambe pubblicano le proprietà della tabella qui sotto, Theme, OnThreshold e MaxFPS (il limite di frame rate dell'animazione, 60 per impostazione predefinita), più quelle usuali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Visible, PopupMenu, OnClick e gli eventi del mouse. La proprietà pubblica Gauge restituisce il modello, e SaveToPNG e SaveToSVG salvano il controllo alla sua dimensione client moltiplicata per aScale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Active	Boolean	Accende la spia. Impostarla scrive 1 o 0 nel valore. Non salvata nel form.
OnColor	TsgcUIColor	Il colore della spia accesa. 0 è il verde della palette del tema.
OffColor	TsgcUIColor	Il colore della spia spenta. 0 usa il colore acceso, traslucido.
Shape	TsgcGaugeLEDShape	gshCircle (predefinito), gshSquare o gshRect.
Blink	Boolean	La spia accesa si accende e si spegne a ogni BlinkInterval. False per impostazione predefinita. Non c'è lampeggio in fase di progettazione.
BlinkInterval	Integer	Il periodo di lampeggio in millisecondi. 500 per impostazione predefinita, almeno 50.
Pointers	TsgcGaugePointers	I puntatori. Vedere TsgcGaugePointer.
Title	string	La didascalia dell'indicatore.
TitleFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del titolo. Un Color di 0 segue il tema.
BackgroundColor	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore. 0 usa lo sfondo del tema.
Value	Double	Il valore del puntatore 0. Può essere scritto da qualsiasi thread. Non salvato nel form.

Esempio

Una spia di allarme rossa che lampeggia mentre è accesa:

```
uses
  Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

function CreateAlarmLamp(aForm: TForm): TsgcVCLLEDGauge;
```

```
begin
  Result := TsgcVCLLEDGauge.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(16, 16, 80, 100);
  Result.Title := 'Alarm';
  Result.Shape := gshCircle;
  Result.OnColor := $FFE34948;
  Result.Blink := True;
  Result.BlinkInterval := 400;
end;

procedure SetAlarm(aLamp: TsgcVCLLEDGauge; aOn: Boolean);
begin
  // Active is Value <> 0, so a feed may also write 0 or 1 to Value
  aLamp.Active := aOn;
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- TsgcCustomGauge
- Barra di LED

Barra di LED

Classi: TsgcVCLLEDBarGauge (unit sgcGauges_VCL), TsgcFMXLEDBarGauge (unit sgcGauges_FMX) e il modello TsgcLEDBarGauge (unit sgcGauges_LED)
Una riga o una colonna di segmenti LED che dividono la scala del puntatore 0. Un segmento è acceso quando il suo centro si trova tra l'origine del puntatore e il suo valore. Un segmento prende il colore della fascia della scala in cui si trova, altrimenti verde, ambra e rosso per terzi della scala. Il mantenimento del picco tiene acceso il segmento più alto per un po' dopo che il livello scende.
L'indicatore è presente in ogni edizione. La classe VCL discende da TsgcVCLCustomGauge e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomGauge. Entrambe pubblicano le proprietà della tabella qui sotto, Theme, OnThreshold e MaxFPS (il limite di frame rate dell'animazione, 60 per impostazione predefinita), più quelle usuali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Visible, PopupMenu, OnClick e gli eventi del mouse. La proprietà pubblica Gauge restituisce il modello, e SaveToPNG e SaveToSVG salvano il controllo alla sua dimensione client moltiplicata per aScale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Segments	Integer	Il numero di segmenti, da 1 a 100. 10 per impostazione predefinita.
SegmentGap	Double	Lo spazio tra due segmenti come frazione di un segmento, fino a 0,9. 0,2 per impostazione predefinita.
Orientation	TsgcGaugeOrientation	gloHorizontal (predefinito) da sinistra a destra, gloVertical dal basso verso l'alto.
PeakHold	Boolean	Mantiene acceso il segmento del picco. False per impostazione predefinita.
PeakHoldTime	Integer	Per quanto tempo il picco viene mantenuto, in millisecondi. 1000 per impostazione predefinita.
Scales	TsgcGaugeScales	Le scale con le loro tacche, etichette e fasce di colore. Vedere TsgcGaugeScale.
Pointers	TsgcGaugePointers	I puntatori. Vedere TsgcGaugePointer.
Animation	TsgcGaugeAnimation	Enabled, Duration ed Easing di uno spostamento del puntatore.
Title	string	La didascalia dell'indicatore.
TitleFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del titolo. Un Color di 0 segue il tema.
BackgroundColor	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore. 0 usa lo sfondo del tema.
Value	Double	Il valore del puntatore 0. Può essere scritto da qualsiasi thread. Non salvato nel form.

Esempio

Una barra di livello verticale di 20 segmenti con una fascia blu e il mantenimento del picco:

```
uses
  Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

function CreateLevelBar(aForm: TForm): TsgcVCLLEDBarGauge;
var
  oRange: TsgcGaugeRange;
begin
  Result := TsgcVCLLEDBarGauge.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(16, 16, 60, 260);
  Result.Orientation := gloVertical;
  Result.Segments := 20;
  Result.SegmentGap := 0.3;
  Result.PeakHold := True;
  Result.PeakHoldTime := 1500;
  // a range colours the segments inside it, the others keep the
  // green, amber and red thirds
  oRange := Result.Scales[0].Ranges.Add;
  oRange.StartValue := 0;
  oRange.EndValue := 60;
  oRange.Color := $FF2A78D6;
  Result.Value := 72;
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- TsgcCustomGauge
- Fasce

Anello di avanzamento

Classi: TsgcVCLProgressRingGauge (unit sgcGauges_VCL), TsgcFMXProgressRingGauge (unit sgcGauges_FMX) e il modello TsgcProgressRingGauge (unit sgcGauges_ProgressRing)
Un anello che si riempie in senso orario dalle 12 con il valore del puntatore 0, con la percentuale al centro. La barra prende il Color del puntatore, altrimenti il colore della fascia che contiene il valore, altrimenti il colore di accento del tema. Il puntatore predefinito è una barra.
L'indicatore è presente in ogni edizione. La classe VCL discende da TsgcVCLCustomGauge e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomGauge. Entrambe pubblicano le proprietà della tabella qui sotto, Theme, OnThreshold e MaxFPS (il limite di frame rate dell'animazione, 60 per impostazione predefinita), più quelle usuali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Visible, PopupMenu, OnClick e gli eventi del mouse. La proprietà pubblica Gauge restituisce il modello, e SaveToPNG e SaveToSVG salvano il controllo alla sua dimensione client moltiplicata per aScale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Thickness	Double	La larghezza dell'anello come frazione della dimensione dell'indicatore. 0,15 per impostazione predefinita.
TrackColor	TsgcUIColor	Il colore dell'anello vuoto. 0 usa il tema.
RoundCaps	Boolean	Arrotonda entrambe le estremità di una barra più corta dell'anello completo. True per impostazione predefinita.
ShowPercent	Boolean	True (predefinito) mostra la percentuale del valore all'interno della scala, con ValueFormat o '0' e un segno %. False mostra il testo del valore e Units.
Scales	TsgcGaugeScales	Le scale con le loro tacche, etichette e fasce di colore. Vedere TsgcGaugeScale.
Pointers	TsgcGaugePointers	I puntatori. Vedere TsgcGaugePointer.
Thresholds	TsgcGaugeThresholds	I valori che fanno scattare OnThreshold quando un puntatore li supera.
Animation	TsgcGaugeAnimation	Enabled, Duration ed Easing di uno spostamento del puntatore.
Title	string	La didascalia dell'indicatore.
TitleFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del titolo. Un Color di 0 segue il tema.
Units	string	Il testo disegnato accanto al testo del valore, come km/h.
ShowValue	Boolean	Disegna il testo del valore. True per impostazione predefinita.
ValueFormat	string	La maschera FormatFloat del testo del valore. Se vuota, usa i decimali della scala.
ValueFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del testo del valore.

Back-ground-Color	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore. 0 usa lo sfondo del tema.
Value	Double	Il valore del puntatore 0. Può essere scritto da qualsiasi thread. Non salvato nel form.

Eventi

OnFormatValue(Sender, aPointer, aValue, var aText) sostituisce il testo del valore quando ShowPercent è False.

Esempio

L'avanzamento di un upload, con il numero di byte come valore:

```
uses
  Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

function CreateUploadRing(aForm: TForm): TsgcVCLProgressRingGauge;
begin
  Result := TsgcVCLProgressRingGauge.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(16, 16, 160, 160);
  Result.Title := 'Upload';
  Result.Thickness := 0.12;
  Result.RoundCaps := True;
  Result.ShowPercent := True;
  // the bytes sent: the ring shows the percentage of the scale
  Result.Scales[0].Maximum := 5242880;
  Result.Value := 1310720; // 25%
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- TsgcCustomGauge

VU meter

Classi: TsgcVCLVUMeterGauge (unit sgcGauges_VCL), TsgcFMXVUMeterGauge (unit sgcGauges_FMX) e il modello TsgcVUMeterGauge (unit sgcGauges_VUMeter)
Un misuratore di livello audio. La scala predefinita va da -20 a +3 dB con la mappatura in decibel, quindi una posizione segue l'ampiezza, con le tacche all'esterno e una fascia rossa da 0 dB. Il puntatore si muove in ampiezza, come un vero strumento. Finché MajorInterval è 0, la scala mostra i classici segni VU.
L'indicatore richiede l'edizione Registered o Trial: in Community il modello non disegna nulla e i controlli non sono installati. Vedere Edizioni. La classe VCL discende da TsgcVCLCustomGauge e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomGauge. Entrambe pubblicano le proprietà della tabella qui sotto, Theme, OnThreshold e MaxFPS (il limite di frame rate dell'animazione, 60 per impostazione predefinita), più quelle usuali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Visible, PopupMenu, OnClick e gli eventi del mouse. La proprietà pubblica Gauge restituisce il modello, e SaveToPNG e SaveToSVG salvano il controllo alla sua dimensione client moltiplicata per aScale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
MeterStyle	TsgcGaugeVUMeterStyle	gvmNeedle (predefinito): una lancetta su un arco di 90 gradi. gvmBar: una barra orizzontale su una striscia con la guida e le fasce.
PeakHold	Boolean	Mostra il picco del livello. False per impostazione predefinita.
PeakHoldTime	Integer	Per quanto tempo il picco viene mantenuto prima di scendere, in millisecondi. 1500 per impostazione predefinita.
PeakDecay	Double	Quanto velocemente scende il picco dopo il mantenimento, in dB al secondo. 20 per impostazione predefinita. 0 fa cadere subito il picco dopo il mantenimento.
Scales	TsgcGaugeScales	Le scale con le loro tacche, etichette e fasce di colore. Vedere TsgcGaugeScale.
Pointers	TsgcGaugePointers	I puntatori. Vedere TsgcGaugePointer.
Thresholds	TsgcGaugeThresholds	I valori che fanno scattare OnThreshold quando un puntatore li supera.
Animation	TsgcGaugeAnimation	Enabled, Duration ed Easing di uno spostamento del puntatore.
Title	string	La didascalia dell'indicatore.
TitleFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del titolo. Un Color di 0 segue il tema.
Units	string	Il testo disegnato accanto al testo del valore, come km/h.
ShowValue	Boolean	Disegna il testo del valore. True per impostazione predefinita.
ValueFormat	string	La maschera FormatFloat del testo del valore. Se vuota, usa i decimali della scala.

ValueFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del testo del valore.
BackgroundColor	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore. 0 usa lo sfondo del tema.
FaceColor	TsgcUIColor	Il colore della faccia. 0 usa il tema.
Value	Double	Il valore del puntatore 0. Può essere scritto da qualsiasi thread. Non salvato nel form.

Metodi

ResetPeak azzera il picco.

Eventi

OnFormatValue(Sender, aPointer, aValue, var aText) sostituisce il testo del valore.

Esempio

```
uses
  Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

function CreateVUMeter(aForm: TForm): TsgcVCLVUMeterGauge;
begin
  Result := TsgcVCLVUMeterGauge.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(16, 16, 280, 180);
  Result.Title := 'Left';
  Result.MeterStyle := gvmNeedle;
  Result.PeakHold := True;
  Result.PeakHoldTime := 1500;
  Result.PeakDecay := 20;
  // the default scale runs from -20 to +3 dB with a red range above 0
  Result.Value := -6;
end;

procedure NewLevel(aMeter: TsgcVCLVUMeterGauge; aDB: Double);
begin
  aMeter.Value := aDB; // any thread
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- TsgcCustomGauge

Orologio

Classi: TsgcVCLClockGauge (unit sgcGauges_VCL), TsgcFMXClockGauge (unit sgcGauges_FMX) e il modello TsgcClockGauge (unit sgcGauges_Clock)
Un orologio analogico con 60 tacche dei minuti, 12 numeri e le lancette di ore, minuti e secondi. Mostra Time oppure, con Live, l'ora reale: l'ora locale, o l'ora UTC più UTCOffset minuti con UseUTCOffset. Un orologio live si ridisegna ogni secondo, o ogni minuto senza ShowSeconds. I numeri usano il LabelFont della scala 0. L'orologio non ha Value né puntatori.
L'indicatore richiede l'edizione Registered o Trial: in Community il modello non disegna nulla e i controlli non sono installati. Vedere Edizioni. La classe VCL discende da TsgcVCLCustomGauge e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomGauge. Entrambe pubblicano le proprietà della tabella qui sotto, Theme, OnThreshold e MaxFPS (il limite di frame rate dell'animazione, 60 per impostazione predefinita), più quelle usuali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Visible, PopupMenu, OnClick e gli eventi del mouse. La proprietà pubblica Gauge restituisce il modello, e SaveToPNG e SaveToSVG salvano il controllo alla sua dimensione client moltiplicata per aScale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Time	TDateTime	L'ora mostrata finché Live è False.
Live	Boolean	Mostra l'ora reale. False per impostazione predefinita.
UseUTCOffset	Boolean	Un orologio live mostra l'ora UTC più UTCOffset anziché l'ora locale. False per impostazione predefinita.
UTCOffset	Integer	La differenza da UTC in minuti, come 60 o -300. 0 per impostazione predefinita.
Numerals	TsgcGaugeClockNumerals	gcnArabic (predefinito), gcnRoman o gcnNone.
ShowSeconds	Boolean	Disegna la lancetta dei secondi. True per impostazione predefinita.
SmoothSeconds	Boolean	La lancetta dei secondi scorre invece di avanzare a scatti. False per impostazione predefinita.
HourHandColor	TsgcUIColor	Il colore della lancetta delle ore. 0 usa il tema.
MinuteHandColor	TsgcUIColor	Il colore della lancetta dei minuti. 0 usa il tema.
SecondHandColor	TsgcUIColor	Il colore della lancetta dei secondi. 0 usa il tema.
Scales	TsgcGaugeScales	Le scale con le loro tacche, etichette e fasce di colore. Vedere TsgcGaugeScale.
Title	string	La didascalia dell'indicatore.
TitleFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del titolo. Un Color di 0 segue il tema.
ValueFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del testo del valore.

BackgroundColor	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore. 0 usa lo sfondo del tema.
FaceColor	TsgcUIColor	Il colore della faccia. 0 usa il tema.

Il modello ha anche una proprietà pubblica TimeSource, una funzione che restituisce l'ora reale. Quando è assegnata, un orologio live la legge al posto dell'orologio di sistema, il che dà fotogrammi fissi nei test.

Esempio

Un orologio live per UTC+5:30 con numeri romani, e un'ora fissa:

```
uses
  Classes, Controls, Forms, SysUtils,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

function CreateWorldClock(aForm: TForm): TsgcVCLClockGauge;
begin
  Result := TsgcVCLClockGauge.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(16, 16, 200, 200);
  Result.Title := 'UTC+5:30';
  Result.Live := True;
  Result.UseUTCOffset := True;
  Result.UTCOffset := 330; // minutes
  Result.Numerals := gcnRoman;
  Result.ShowSeconds := True;
  Result.SmoothSeconds := True;
  Result.SecondHandColor := $FFE34948;
end;

procedure ShowFixedTime(aClock: TsgcVCLClockGauge);
begin
  aClock.Live := False;
  aClock.Time := EncodeTime(10, 10, 30, 0);
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- TsgcCustomGauge

Bussola

Classi: TsgcVCLCompassGauge (unit sgcGauges_VCL), TsgcFMXCompassGauge (unit sgcGauges_FMX) e il modello TsgcCompassGauge (unit sgcGauges_Compass)
Un indicatore di direzione. Heading è il valore del puntatore 0 su una scala da 0 a 360 gradi, in senso orario dal nord. Gira intorno invece di essere limitato (450 è 90, -30 è 330), e uno spostamento si anima lungo l'arco più corto: da 359 a 1 la rotazione è di 2 gradi. La rosa ha una tacca ogni 10 gradi, i punti cardinali e le etichette dei gradi ogni 30 gradi, nel LabelFont della scala 0. Il testo della direzione mostra gradi interi e il segno di grado, a meno che ValueFormat sia impostato.
L'indicatore richiede l'edizione Registered o Trial: in Community il modello non disegna nulla e i controlli non sono installati. Vedere Edizioni. La classe VCL discende da TsgcVCLCustomGauge e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomGauge. Entrambe pubblicano le proprietà della tabella qui sotto, Theme, OnThreshold e MaxFPS (il limite di frame rate dell'animazione, 60 per impostazione predefinita), più quelle usuali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Visible, PopupMenu, OnClick e gli eventi del mouse. La proprietà pubblica Gauge restituisce il modello, e SaveToPNG e SaveToSVG salvano il controllo alla sua dimensione client moltiplicata per aScale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Heading	Double	La direzione in gradi, il valore del puntatore 0. Può essere scritta da qualsiasi thread. Non salvata nel form.
CompassStyle	TsgcGaugeCompassStyle	gcsRotatingCard (predefinito): la rosa ruota e la direzione si legge sotto un segno fisso in alto. gcsRotatingNeedle: la rosa è fissa e una lancetta indica la direzione.
ShowCardinals	Boolean	Disegna N, E, S, O e i punti intercardinali. True per impostazione predefinita.
ShowDegrees	Boolean	Disegna le etichette dei gradi della rosa. True per impostazione predefinita. Il testo della direzione segue ShowValue.
TargetHeading	Double	La direzione del segno di destinazione. 0 per impostazione predefinita.
ShowTarget	Boolean	Disegna il segno di destinazione sul bordo, nel colore di accento del tema. False per impostazione predefinita.
Scales	TsgcGaugeScales	Le scale con le loro tacche, etichette e fasce di colore. Vedere TsgcGaugeScale.
Pointers	TsgcGaugePointers	I puntatori. Vedere TsgcGaugePointer.
Animation	TsgcGaugeAnimation	Enabled, Duration ed Easing di uno spostamento del puntatore.
Title	string	La didascalia dell'indicatore.
TitleFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del titolo. Un Color di 0 segue il tema.
ShowValue	Boolean	Disegna il testo del valore. True per impostazione predefinita.

ValueFormat	string	La maschera FormatFloat del testo del valore. Se vuota, usa i decimali della scala.
ValueFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del testo del valore.
BackgroundColor	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore. 0 usa lo sfondo del tema.
FaceColor	TsgcUIColor	Il colore della faccia. 0 usa il tema.

Eventi

OnFormatValue(Sender, aPointer, aValue, var aText) sostituisce il testo della direzione.

Esempio

```
uses
  Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

function CreateCompass(aForm: TForm): TsgcVCLCompassGauge;
begin
  Result := TsgcVCLCompassGauge.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(16, 16, 220, 220);
  Result.Title := 'Heading';
  Result.CompassStyle := gcsRotatingCard;
  Result.ShowCardinals := True;
  Result.ShowTarget := True;
  Result.TargetHeading := 270;
  Result.Heading := 350;
end;

procedure Turn(aCompass: TsgcVCLCompassGauge);
begin
  // from 350 the card turns 20 degrees through north, the shortest arc
  aCompass.Heading := 10;
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- TsgcCustomGauge

Annunciator

Classi: TsgcVCLAnnunciatorGauge (unit sgcGauges_VCL), TsgcFMXAnnunciatorGauge (unit sgcGauges_FMX) e il modello TsgcAnnunciatorGauge (unit sgcGauges_Annunciator)
Un pannello di allarmi: una griglia di riquadri, riempita riga per riga sotto il titolo. Ogni riquadro ha una Caption, uno State (gasNormal, gasAdvisory, gasWarning o gasAlarm) e un flag Acknowledged, e prende il colore del proprio stato. Un avviso o un allarme non riconosciuti lampeggiano; uno stato informativo resta fisso. Un cambio di State azzera Acknowledged, quindi ogni nuovo stato richiede il proprio riconoscimento. Le didascalie usano la dimensione e lo spessore di ValueFont e vengono tagliate alla larghezza del riquadro. L'annunciator non ha scale, puntatori né soglie.
L'indicatore richiede l'edizione Registered o Trial: in Community il modello non disegna nulla e i controlli non sono installati. Vedere Edizioni. La classe VCL discende da TsgcVCLCustomGauge e la classe FireMonkey da TsgcFMXCustomGauge. Entrambe pubblicano le proprietà della tabella qui sotto, Theme, OnThreshold e MaxFPS (il limite di frame rate dell'animazione, 60 per impostazione predefinita), più quelle usuali del loro framework, come Align, Anchors, Enabled, Visible, PopupMenu, OnClick e gli eventi del mouse. La proprietà pubblica Gauge restituisce il modello, e SaveToPNG e SaveToSVG salvano il controllo alla sua dimensione client moltiplicata per aScale.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Tiles	TsgcGaugeAnnunciatorTiles	I riquadri, elementi di TsgcGaugeAnnunciatorTile con Caption, State e Acknowledged.
Columns	Integer	Il numero di riquadri per riga. 4 per impostazione predefinita.
FlashInterval	Integer	Il periodo di lampeggio in millisecondi. 500 per impostazione predefinita, almeno 50.
NormalColor	TsgcUIColor	Il colore di un riquadro normale. 0 usa il colore della faccia del tema.
AdvisoryColor	TsgcUIColor	Il colore di un riquadro informativo. 0 è blu.
WarningColor	TsgcUIColor	Il colore di un riquadro di avviso. 0 è ambra.
AlarmColor	TsgcUIColor	Il colore di un riquadro di allarme. 0 è rosso.
Title	string	La didascalia dell'indicatore.
TitleFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del titolo. Un Color di 0 segue il tema.
ValueFont	TsgcUITextStyle	Il carattere del testo del valore.
BackgroundColor	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore. 0 usa lo sfondo del tema.
FaceColor	TsgcUIColor	Il colore della faccia. 0 usa il tema.

Metodi

Metodo	Descrizione

Acknowledge(aIndex)	Riconosce un riquadro che non è normale: smette di lampeggiare.
AcknowledgeAll	Riconosce ogni riquadro che non è normale.
TileAt(X, Y)	L'indice del riquadro in un punto del controllo, oppure -1.
HoverTile	L'indice del riquadro sotto il mouse, oppure -1.

Eventi

OnTileClick(Sender, aIndex) di tipo TsgcGaugeTileClickEvent (unit sgcGauges_Annunciator) scatta quando il pulsante sinistro viene rilasciato su un riquadro.

Esempio

Tre riquadri; un clic riconosce un riquadro:

```
uses
  Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_Annunciator, sgcGauges_VCL;

type
  TAlarmPanel = class(TComponent)
  public
    Panel: TsgcVCLAnnunciatorGauge;
    procedure TileClick(Sender: TObject; aIndex: Integer);
  end;

procedure TAlarmPanel.TileClick(Sender: TObject; aIndex: Integer);
begin
  // a click acknowledges the tile: it stops flashing and keeps its state
  Panel.Acknowledge(aIndex);
end;

function CreateAlarmPanel(aForm: TForm): TAlarmPanel;
var
  oTile: TsgcGaugeAnnunciatorTile;
begin
  Result := TAlarmPanel.Create(aForm);
  Result.Panel := TsgcVCLAnnunciatorGauge.Create(aForm);
  Result.Panel.Parent := aForm;
  Result.Panel.SetBounds(16, 16, 400, 120);
  Result.Panel.Columns := 3;
  Result.Panel.FlashInterval := 400;
  Result.Panel.Tiles.Add.Caption := 'PUMP 1';
  Result.Panel.Tiles.Add.Caption := 'PUMP 2';
  oTile := Result.Panel.Tiles.Add;
  oTile.Caption := 'OIL PRESS';
  oTile.State := gasAlarm;
  Result.Panel.Tiles[1].State := gasAdvisory;
  Result.Panel.OnTileClick := Result.TileClick;
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- TsgcCustomGauge

TsgcCustomGauge

Unit: sgcGauges_Model
La classe base dei dieci modelli di indicatore, un TPersistent senza finestra. Un controllo host crea il modello del proprio tipo e lo restituisce nella proprietà Gauge; un programma senza interfaccia utente crea il modello da sé, ad esempio con TsgcRadialGauge.Create, e lo libera. Un nuovo modello ha una scala da 0 a 100 e un puntatore.

Proprietà

Proprietà	Tipo	Descrizione
Scales	TsgcGauge-Scales	Le scale. Vedere TsgcGaugeScale. Community usa solo la prima.
Pointers	TsgcGauge-Pointers	I puntatori. Vedere TsgcGaugePointer. Community usa solo il primo.
Thresholds	TsgcGauge-Thresholds	Le soglie. Vedere TsgcGaugeThreshold.
Animation	TsgcGaugeA-nimation	Enabled (True per impostazione predefinita), Duration in millisecondi (300 per impostazione predefinita) ed Easing (geCubicOut per impostazione predefinita).
Theme	TsgcUITheme	utLight (predefinito) o utDark.
Title, Title-Font	string, Tsg-cUITextStyle	La didascalia dell'indicatore e il suo carattere.
Units	string	Il testo disegnato accanto al testo del valore. ValueToText non lo aggiunge.
ShowValue	Boolean	Disegna il testo del valore. True per impostazione predefinita.
ValueFormat	string	La maschera FormatFloat del testo del valore. Se vuota, usa i decimali del passo principale della scala.
ValueFont	TsgcUITex-tStyle	Il carattere del testo del valore. Un Color di 0 segue il tema.
Backgroun-dColor, Fa-ceColor	TsgcUIColor	Il colore dietro l'indicatore e il colore della faccia. 0 usa il tema.
Value	Double	Il valore del puntatore 0, uguale a SetValue(0, Value).
FormatSet-tings	TFormatSet-tings	Pubblica. Le impostazioni del testo del valore e delle etichette, con '.' come separatore decimale per impostazione predefinita.
StaticStamp	Integer	Pubblica, sola lettura. Incrementato a ogni modifica statica; un host lo con-fronta per sapere se il suo livello statico in cache è aggiornato.
Orologio	TsgcGauge-ClockFunc	Pubblica. Una funzione che restituisce l'ora in millisecondi per l'animazione. nil usa l'orologio di sistema.
Owner	TPersistent	Pubblica. Il controllo host, oppure nil per un modello senza finestra.
Designing	Boolean	Pubblica. Impostata dagli host in fase di progettazione, dove nulla si anima.

Metodi

Metodo	Descrizione
SetValue(aPointer, aValue, aAnimate = True)	Scrive il valore di un puntatore, con un'animazione quando aAnimate e Animation.Enabled sono True. Thread safe.
BeginUpdate, EndUpdate	Raccolgono le modifiche tra le due in un solo OnChange.
DisplayValue(aPointer, aNowMs)	Il valore disegnato di un puntatore a un istante di Clock, durante un'animazione.
ValueToText(aPointer, aValue)	Il testo del valore di un valore, con ValueFormat e OnFormatValue.
IsAnimating(aNowMs), NextFrameMs(aNowMs)	Se un puntatore si muove, e quando è dovuto il prossimo fotogramma temporizzato (un lampeggio, un tick di orologio).
ActiveScaleCount, ActivePointerCount, PointerScale(aPointer)	Le scale e i puntatori che l'edizione disegna, e la scala di un puntatore.
Render, RenderStatic, RenderDynamic	Disegnano entrambi i livelli, o uno solo, su un TsgcUICanvas di aWidth x aHeight pixel logici alla scala aScale.
SaveToPNG, SaveToSVG	Salvano l'indicatore in uno stream o in un file a aWidth x aHeight pixel logici, alla scala aScale.

Eventi

Evento	Descrizione
OnChange(Sender, aKind)	Una modifica: gckStatic per il livello statico, gckDynamic per un valore o uno spostamento di puntatore. Chiamato nel thread della modifica.
OnThreshold(Sender, aThreshold, aValue, aRising)	Un puntatore ha superato una soglia. Su un modello viene chiamato nel thread che ha scritto il valore; i controlli lo chiamano nel thread principale.
OnFormatValue(Sender, aPointer, aValue, var aText)	Sostituisce il testo del valore.

Esempio

Un indicatore senza finestra con due puntatori che conta le proprie modifiche:

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_Radial;

type
  TGaugeWatcher = class
  public
    StaticChanges, DynamicChanges: Integer;
    procedure GaugeChange(Sender: TObject; aKind: TsgcGaugeChangeKind);
  end;

procedure TGaugeWatcher.GaugeChange(Sender: TObject;
  aKind: TsgcGaugeChangeKind);
begin
  if aKind = gckStatic then
    Inc(StaticChanges)
```

```
  else
    Inc(DynamicChanges);
end;

procedure TwoPointers(aWatcher: TGaugeWatcher);
var
  oGauge: TsgcRadialGauge;
begin
  oGauge := TsgcRadialGauge.Create;
  try
    oGauge.OnChange := aWatcher.GaugeChange;
    oGauge.BeginUpdate;
    try
      // one static OnChange for the whole block
      oGauge.Title := 'Pressure';
      oGauge.Units := 'bar';
      oGauge.Scales[0].Maximum := 10;
      oGauge.Pointers.Add.Kind := gpkMarker;
    finally
      oGauge.EndUpdate;
    end;
    oGauge.SetValue(0, 6.5, False); // dynamic only
    oGauge.SetValue(1, 8, False);
    WriteLn(oGauge.ValueToText(0, oGauge.Value)); // 6.5
    oGauge.SaveToSVG('pressure.svg', 200, 200);
  finally
    oGauge.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Architettura
- Output senza finestra
- Animazione

TsgcGaugeScale e TsgcGaugeRange

Unit: sgcGauges_Model
TsgcGaugeScale è un elemento della collezione Scales (TsgcGaugeScales) di un indicatore. Una scala associa i valori a posizioni sull'arco o sull'asse e disegna la propria guida, le tacche, le etichette e le fasce di colore. TsgcGaugeRange è un elemento della collezione Ranges (TsgcGaugeRanges) di una scala. Le dimensioni sono frazioni della dimensione dell'indicatore.

TsgcGaugeScale

Proprietà	Tipo	Descrizione
Minimum, Maximum	Double	L'intervallo di valori. 0 e 100 per impostazione predefinita. Impostateli prima dei valori, che vengono limitati quando sono scritti.
Mapping	TsgcGaugeScaleMapping	gsmLinear (predefinito) o gsmDecibel, dove una posizione segue l'ampiezza.
Reversed	Boolean	Percorre la scala da Maximum a Minimum. False per impostazione predefinita.
Radius	Double	Il raggio esterno della scala su un quadrante. 1 per impostazione predefinita.
Offset	Double	La posizione della banda attraverso l'asse di un indicatore lineare. 0 per impostazione predefinita.
Thickness	Double	La larghezza della guida. 0,05 per impostazione predefinita.
MajorInterval	Double	Il passo tra le tacche con etichetta. 0 (predefinito) sceglie un passo.
MinorCount	Integer	Le tacche secondarie tra due tacche principali. 4 per impostazione predefinita.
TickPlacement	TsgcGaugeTickPlacement	gtpInside (predefinito), gtpOutside o gtpCross.
TickColor	TsgcUIColor	Il colore delle tacche. 0 usa il tema.
ShowLabels	Boolean	Disegna le etichette delle tacche principali. True per impostazione predefinita.
LabelFormat	string	La maschera FormatFloat delle etichette. Se vuota, usa i decimali del passo.
LabelFont	TsgcUITextStyle	Il carattere delle etichette.
Ranges	TsgcGaugeRanges	Le fasce di colore.
Visible	Boolean	Disegna la scala. True per impostazione predefinita.

MajorStep restituisce il passo in uso e ValueToRatio(aValue) la posizione di un valore da 0 a 1.

TsgcGaugeRange

Proprietà	Tipo	Descrizione
StartValue, EndValue	Double	I valori coperti dalla fascia.
Color	TsgcUIColor	Il colore della banda.
Thickness	Double	La larghezza della banda. 0 usa lo spessore della scala.
Caption	string	Un nome per la fascia. Non viene disegnato.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_Radial;

procedure ConfigureScales(aGauge: TsgcRadialGauge);
var
  oScale: TsgcGaugeScale;
  oRange: TsgcGaugeRange;
begin
  aGauge.BeginUpdate;
  try
    oScale := aGauge.Scales[0];
    oScale.Minimum := 0;
    oScale.Maximum := 220;
    oScale.MajorInterval := 20;
    oScale.MinorCount := 3;
    oScale.TickPlacement := gtpInside;
    oScale.LabelFormat := '0';
    oRange := oScale.Ranges.Add;
    oRange.StartValue := 180;
    oRange.EndValue := 220;
    oRange.Color := $FFE34948;
    oRange.Thickness := 0.08;
    // an inner scale in miles per hour (Registered: more than one scale)
    oScale := aGauge.Scales.Add;
    oScale.Maximum := 140;
    oScale.Radius := 0.7;
    oScale.TickPlacement := gtpOutside;
    aGauge.Pointers.Add.ScaleIndex := 1;
  finally
    aGauge.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Scale
- Fasce
- TsgcCustomGauge

TsgcGaugePointer, TsgcGaugeThreshold e TsgcGaugeAnimation

Unit: sgcGauges_Model
TsgcGaugePointer è un elemento della collezione Pointers (TsgcGaugePointers), TsgcGaugeThreshold un elemento della collezione Thresholds (TsgcGaugeThresholds), e TsgcGaugeAnimation la proprietà Animation di un indicatore.

TsgcGaugePointer

Proprietà	Tipo	Descrizione
Kind	TsgcGaugePointerKind	gpkNeedle (predefinito), gpkMarker, gpkBar o gpkRange (una banda da Value a EndValue).
ScaleIndex	Integer	La scala usata dal puntatore. 0 per impostazione predefinita.
Value	Double	Il valore. Thread safe; scriverlo avvia un'animazione.
EndValue	Double	La fine di un puntatore gpkRange. Thread safe.
Origin	Double	Dove inizia una barra. Non impostato (NaN) significa il Minimum della scala. OriginValue restituisce il valore in uso.
Color	TsgcUIColor	Il colore. 0 usa il tema.
Width, Length, Offset	Double	La dimensione e la posizione. Valori predefiniti 0,04, 0,9 e 0.
NeedleStyle	TsgcGaugeNeedleStyle	gndTapered (predefinito), gndLine o gndArrow.
MarkerShape	TsgcGaugeMarkerShape	gmsTriangle (predefinito), gmsCircle, gmsDiamond o gmsLine.
CapVisible	Boolean	Disegna il cappuccio sul perno di una lancetta. True per impostazione predefinita.
Visible	Boolean	Disegna il puntatore. True per impostazione predefinita.

TsgcGaugeThreshold

Proprietà	Tipo	Descrizione
Value	Double	Il valore osservato.
PointerIndex	Integer	Il puntatore osservato. 0 per impostazione predefinita.
Direction	TsgcGaugeThresholdDirection	gtdRising (predefinito), gtdFalling o gtdBoth.

Hysteresis	Double	Di quanto il valore deve tornare indietro prima che la soglia possa scattare di nuovo. 0 per impostazione predefinita.
Color	TsgcUIColor	Il colore del segno della soglia sulla scala. 0 (predefinito) non disegna alcun segno.
ValueColor	TsgcUIColor	Il colore del testo del valore mentre la soglia è superata. Si applica alle soglie del puntatore 0.
Enabled	Boolean	True per impostazione predefinita.
Active	Boolean	Pubblica, sola lettura. True finché il valore è oltre la soglia.

TsgcGaugeAnimation

Proprietà	Tipo	Descrizione
Enabled	Boolean	Anima gli spostamenti del puntatore. True per impostazione predefinita.
Duration	Integer	La durata di uno spostamento in millisecondi. 300 per impostazione predefinita.
Easing	TsgcGaugeEasing	geLinear, geQuadOut, geCubicOut (predefinito), geCubicInOut o geBackOut.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_Linear;

procedure ConfigurePointers(aGauge: TsgcLinearGauge);
var
  oPointer: TsgcGaugePointer;
  oThreshold: TsgcGaugeThreshold;
begin
  aGauge.BeginUpdate;
  try
    // pointer 0 is the bar of the linear gauge
    aGauge.Pointers[0].Color := $FF2A78D6;
    // a range pointer: a band from Value to EndValue
    oPointer := aGauge.Pointers.Add;
    oPointer.Kind := gpkRange;
    oPointer.Value := 40;
    oPointer.EndValue := 60;
    // a threshold on pointer 0 with a hysteresis of 2
    oThreshold := aGauge.Thresholds.Add;
    oThreshold.Value := 90;
    oThreshold.Direction := gtdBoth;
    oThreshold.Hysteresis := 2;
    oThreshold.Color := $FFE34948;
    oThreshold.ValueColor := $FFE34948;
    aGauge.Animation.Duration := 500;
    aGauge.Animation.Easing := geBackOut;
  finally
    aGauge.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Puntatori
- Soglie
- Animazione

Scale

Una scala associa i valori a una posizione sull'indicatore: un arco su un indicatore radiale, una linea su un indicatore lineare. La collezione Scales di un indicatore ha sempre almeno una scala, da 0 a 100. Un puntatore mostra il proprio valore sulla scala indicata dal suo ScaleIndex.

Proprietà di TsgcGaugeScale

Proprietà	Descrizione
Minimum, Maximum	L'intervallo della scala, 0 e 100 per impostazione predefinita. Una modifica dell'intervallo limita di nuovo i valori dei puntatori sulla scala.
Mapping	gsmLinear distribuisce i valori in modo uniforme. gsmDecibel li distribuisce su una curva in decibel, come su un VU meter.
Reversed	La scala va da Maximum a Minimum.
Radius, Offset, Thickness	La posizione e la larghezza della banda della scala, come frazioni della dimensione dell'indicatore. Radius è 1 per impostazione predefinita, il bordo esterno dell'arco, e Thickness è 0,05. Una seconda scala con un Radius di 0,7 si colloca all'interno della prima.
MajorInterval, MinorCount	Il passo tra due tacche con etichetta, e il numero di tacche secondarie tra di esse (4 per impostazione predefinita). Un MajorInterval di 0 sceglie un passo tondo per circa 5 intervalli. MajorStep restituisce il passo in uso.
TickPlacement, TickColor	Tacche all'interno della banda (gtpInside), all'esterno (gtpOutside) o attraverso (gtpCross), e il loro colore (0 = tema).
ShowLabels, LabelFormat, LabelFont	Le etichette delle tacche principali. LabelFormat è una maschera FormatFloat; quando è vuota, le etichette hanno i decimali del passo principale. Le etichette che si sovrapporrebbero vengono diradate.
Ranges	Le bande di colore della scala. Vedere Fasce.
Visible	Disegna la scala, True per impostazione predefinita.

ValueToRatio restituisce la posizione di un valore sulla scala, da 0 all'inizio a 1 alla fine, con la mappatura e Reversed applicati.

Più scale

Nell'edizione Registered un indicatore disegna ogni scala della collezione, ad esempio km/h all'esterno e mph all'interno. In Community viene disegnata solo la prima scala. Le altre scale restano nella collezione, quindi un form creato con l'edizione Registered si carica ancora.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_Radial;

procedure SetupDualScale(aGauge: TsgcRadialGauge);
var
```

```
  oOuter, oInner: TsgcGaugeScale;
begin
  aGauge.BeginUpdate;
  try
    // scale 0, the outer one: km/h
    oOuter := aGauge.Scales[0];
    oOuter.Minimum := 0;
    oOuter.Maximum := 240;
    oOuter.MajorInterval := 20;
    oOuter.MinorCount := 3;
    oOuter.TickPlacement := gtpInside;
    oOuter.LabelFormat := '0';
    // scale 1, inside it: mph (drawn in the Registered edition only)
    oInner := aGauge.Scales.Add;
    oInner.Minimum := 0;
    oInner.Maximum := 150;
    oInner.Radius := 0.7;
    oInner.MajorInterval := 25;
    oInner.MinorCount := 4;
    oInner.TickPlacement := gtpOutside;
    oInner.LabelFont.Size := 8;
    // the needle stays on scale 0
    aGauge.Pointers[0].ScaleIndex := 0;
  finally
    aGauge.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Fasce
- Puntatori
- Edizioni

Fasce

Una fascia colora una parte di una scala, come una banda verde normale e una banda rossa critica. Ogni scala ha la propria collezione Ranges di elementi TsgcGaugeRange.

Proprietà di TsgcGaugeRange

Proprietà	Descrizione
StartValue, EndValue	I valori in cui la banda inizia e finisce, in unità della scala. Possono essere dati in qualsiasi ordine.
Color	Il colore della banda. 0 prende un colore della palette del tema, in base all'indice della fascia.
Thickness	La larghezza della banda come frazione della dimensione dell'indicatore, disegnata dal bordo esterno della scala. 0 riempie l'intera banda della scala.
Caption	Un nome per la fascia, conservato con essa. L'indicatore non lo disegna.

Fasce e puntatori

Un puntatore a barra senza colore proprio (Color 0) prende il colore della fascia in cui si trova il suo valore, così la barra di un indicatore lineare diventa rossa quando il valore entra nella banda rossa. Una soglia può anche colorare il testo del valore, vedere Soglie.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcUICore_Canvas, sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_Linear;

procedure AddBand(aScale: TsgcGaugeScale; aStart, aEnd: Double;
  aColor: TsgcUIColor; const aCaption: string);
var
  oRange: TsgcGaugeRange;
begin
  oRange := aScale.Ranges.Add;
  oRange.StartValue := aStart;
  oRange.EndValue := aEnd;
  oRange.Color := aColor;
  oRange.Caption := aCaption;
  // the band is a fraction of the gauge size; 0 = the full scale band
  oRange.Thickness := 0.03;
end;

procedure SetupTemperature(aGauge: TsgcLinearGauge);
begin
  aGauge.LinearStyle := glsBullet;
  aGauge.Scales[0].Minimum := -20;
  aGauge.Scales[0].Maximum := 120;
  AddBand(aGauge.Scales[0], -20, 60, $FF2EAD6B, 'Normal');
  AddBand(aGauge.Scales[0], 60, 90, $FFF0A030, 'High');
  AddBand(aGauge.Scales[0], 90, 120, $FFE34948, 'Critical');
  // the bullet target line
  aGauge.Target := 75;
```

```
  aGauge.Value := 68;
end;
```

Vedere anche

- Scale
- Soglie
- Temi

Puntatori

Un puntatore mostra un valore su una scala. La collezione Pointers di un indicatore ha sempre almeno un puntatore, e Value è una scorciatoia per il valore del primo.

Tipi di puntatore

Tipo	Descrizione
gpkNeedle	Una lancetta dal centro di un indicatore radiale, rastremata, una linea o una freccia (NeedleStyle), con un cappuccio sul perno (CapVisible). Il tipo predefinito.
gpkMarker	Una piccola forma sulla scala: un triangolo, un cerchio, un rombo o una linea (MarkerShape). Utile per un setpoint o una destinazione.
gpkBar	Una banda che riempie la scala da Origin al valore.
gpkRange	Una banda da Value a EndValue, ad esempio una finestra di tolleranza.

Proprietà di TsgcGaugePointer

Proprietà	Descrizione
Kind, ScaleIndex	Il tipo di puntatore e la scala su cui mostra il proprio valore.
Value, EndValue	Il valore, e la fine della banda di un puntatore di tipo fascia. Entrambi sono limitati alla scala e possono essere scritti da qualsiasi thread.
Origin	Dove inizia una barra, limitato alla scala. Quando non è impostato, la barra inizia dal Minimum della scala. Un Origin di 0 su una scala da -50 a 50 disegna una barra che cresce a sinistra o a destra dal centro.
Color	Il colore del puntatore. Con 0 una lancetta o un indicatore prende un colore della palette del tema, una barra il colore della fascia in cui si trova il suo valore (o il colore di accento) e un puntatore di tipo fascia un colore di accento traslucido.
Width, Length, Offset	La dimensione e la posizione del puntatore, come frazioni della dimensione dell'indicatore (Width 0,04 e Length 0,9 per impostazione predefinita).
NeedleStyle, MarkerShape, CapVisible, Visible	La forma di una lancetta (gndTapered, gndLine, gndArrow) e di un indicatore, il cappuccio di una lancetta, e se il puntatore viene disegnato.

Più puntatori

Nell'edizione Registered ogni puntatore della collezione viene disegnato, animato e valutato per le soglie, ad esempio una lancetta per il valore corrente e un indicatore per il setpoint. In Community è attivo solo il primo puntatore; gli altri restano nella collezione.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_Radial;

procedure SetupPointers(aGauge: TsgcRadialGauge);
var
  oSetpoint, oBand: TsgcGaugePointer;
begin
  aGauge.BeginUpdate;
  try
    // pointer 0: the default needle
    aGauge.Pointers[0].NeedleStyle := gndArrow;
    aGauge.Pointers[0].Length := 0.8;
    // pointer 1: a marker for the setpoint (Registered edition)
    oSetpoint := aGauge.Pointers.Add;
    oSetpoint.Kind := gpkMarker;
    oSetpoint.MarkerShape := gmsTriangle;
    oSetpoint.Color := $FF2EAD6B;
    // pointer 2: a band from Value to EndValue (Registered edition)
    oBand := aGauge.Pointers.Add;
    oBand.Kind := gpkRange;
    oBand.Width := 0.06;
  finally
    aGauge.EndUpdate;
  end;
  aGauge.Pointers[0].Value := 64;
  aGauge.Pointers[1].Value := 70;
  aGauge.Pointers[2].Value := 55;
  aGauge.Pointers[2].EndValue := 85;
end;

procedure SetupDeviation(aGauge: TsgcRadialGauge);
begin
  // a bar that grows from 0, left or right, on a -50..50 scale
  aGauge.Scales[0].Minimum := -50;
  aGauge.Scales[0].Maximum := 50;
  aGauge.Pointers[0].Kind := gpkBar;
  aGauge.Pointers[0].Origin := 0;
  aGauge.Value := -18;
end;
```

Vedere anche

- Scale
- Animazione
- Soglie

Soglie

Una soglia osserva il valore di un puntatore e fa scattare OnThreshold quando il valore la supera. Usatela per allarmi, avvisi o un cambio di colore del testo del valore.

Come funziona una soglia

- Una soglia viene valutata quando un valore è scritto, sul nuovo valore di destinazione, mai sui valori disegnati durante un'animazione.
- gtdRising e gtdBoth sono attive a partire da Value e smettono di esserlo sotto Value meno Hysteresis. gtdFalling è attiva fino a Value e smette di esserlo sopra Value più Hysteresis. L'isteresi evita che un valore che oscilla intorno al limite faccia scattare la soglia di continuo.
- Con gtdRising e gtdFalling, OnThreshold scatta quando la soglia diventa attiva. Con gtdBoth scatta a entrambi i superamenti, e aRising indica la direzione. Per un allarme che richiede anche un evento di rientro, usate gtdBoth con un'isteresi.
- Una modifica della configurazione, come un nuovo Value della soglia, aggiorna Active senza un evento.

Proprietà di TsgcGaugeThreshold

Proprietà	Descrizione
Value, Hysteresis, Direction	Il limite, la banda morta e la direzione (gtdRising per impostazione predefinita).
PointerIndex	Il puntatore che la soglia osserva, 0 per impostazione predefinita.
Color	Quando non è 0, un segno di questo colore viene disegnato sulla scala in corrispondenza di Value.
ValueColor	Quando non è 0, il testo del valore prende questo colore finché la soglia è attiva (soglie del primo puntatore).
Enabled, Active	Disattiva la soglia, e indica se è attiva ora (sola lettura).

OnThreshold

`procedure(Sender: TObject; aThreshold: TsgcGaugeThreshold; aValue: Double; aRising: Boolean)`. I controlli VCL e FireMonkey lo chiamano nel thread principale, nell'ordine dei superamenti, qualunque thread abbia scritto il valore. Un modello senza host lo chiama nel thread che ha scritto il valore.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms, StdCtrls,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

type
  TTankAlarms = class(TComponent)
  public
    Level: TsgcVCLLinearGauge;
    Status: TLabel;
    procedure LevelThreshold(Sender: TObject; aThreshold: TsgcGaugeThreshold;
      aValue: Double; aRising: Boolean);
  end;
```

```
procedure TTankAlarms.LevelThreshold(Sender: TObject;
  aThreshold: TsgcGaugeThreshold; aValue: Double; aRising: Boolean);
begin
  case aThreshold.Index of
    0:
      if aRising then
        Status.Caption := Format('High level: %.1f %%', [aValue])
      else
        Status.Caption := 'Level back to normal';
    1:
      Status.Caption := Format('Low level: %.1f %%', [aValue]);
  end;
end;

procedure SetupTankAlarms(aAlarms: TTankAlarms);
var
  oHigh, oLow: TsgcGaugeThreshold;
begin
  // threshold 0: active at 90 %, clears below 85 %, an event both ways
  oHigh := aAlarms.Level.Thresholds.Add;
  oHigh.Value := 90;
  oHigh.Hysteresis := 5;
  oHigh.Direction := gtdBoth;
  oHigh.Color := $FFE34948;
  oHigh.ValueColor := $FFE34948;
  // threshold 1: active at 10 % or below, an event on entering only
  oLow := aAlarms.Level.Thresholds.Add;
  oLow.Value := 10;
  oLow.Hysteresis := 5;
  oLow.Direction := gtdFalling;
  oLow.Color := $FFF0A030;
  aAlarms.Level.OnThreshold := aAlarms.LevelThreshold;
end;
```

Vedere anche

- Fasce
- Puntatori
- Avvio rapido VCL

Animazione

Quando un valore cambia, il puntatore si sposta dal valore che mostra al nuovo in un breve intervallo di tempo, con una curva di easing. Il valore stesso, le soglie e gli eventi cambiano subito; si muove solo il disegno.

Proprietà di TsgcGaugeAnimation

Proprietà	Descrizione
Enabled	Anima le modifiche del valore, True per impostazione predefinita.
Duration	La durata di uno spostamento in millisecondi, 300 per impostazione predefinita. 0 disattiva l'animazione.
Easing	La curva dello spostamento: geLinear, geQuadOut, geCubicOut (predefinita), geCubicInOut o geBackOut, che supera leggermente il bersaglio alla fine.

Quando un valore non si anima

- In fase di progettazione, con Enabled impostato a False o con una Duration di 0.
- Quando il valore è scritto con `Gauge.SetValue(aPointer, aValue, False)`.
- Quando il valore viene caricato da un file del form, mentre la collezione Pointers si sta aggiornando.
- In un rendering senza finestra, che disegna sempre il valore di destinazione.

Un nuovo valore che arriva durante uno spostamento parte dal valore disegnato in quel momento, quindi il puntatore non salta mai.

Fotogrammi

I controlli VCL e FireMonkey disegnano i fotogrammi di uno spostamento solo sul livello dinamico, e al massimo MaxFPS volte al secondo (60 per impostazione predefinita). Quando nulla si muove, un indicatore non disegna alcun fotogramma. Il tempo dell'indicatore deriva dalla funzione Clock del modello; DisplayValue restituisce il valore disegnato a un dato istante e IsAnimating indica se un puntatore si sta ancora muovendo.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

procedure SetupAnimation(aGauge: TsgcVCLRadialGauge);
begin
  // half a second, with a small overshoot at the end
  aGauge.Animation.Enabled := True;
  aGauge.Animation.Duration := 500;
  aGauge.Animation.Easing := geBackOut;
  // at most 30 frames per second while a pointer moves
  aGauge.MaxFPS := 30;
end;

procedure ShowReading(aGauge: TsgcVCLRadialGauge; aValue: Double);
begin
  // animated, as the Animation settings say
  aGauge.Value := aValue;
end;
```

```
procedure ResetReading(aGauge: TsgcVCLRadialGauge);
begin
  // no animation: the needle jumps to 0
  aGauge.Gauge.SetValue(0, 0, False);
end;

procedure ShowMinMax(aGauge: TsgcVCLRadialGauge; aMin, aMax: Double);
begin
  // one change and one repaint for both pointers
  aGauge.Gauge.BeginUpdate;
  try
    aGauge.Gauge.SetValue(1, aMin);
    aGauge.Gauge.SetValue(2, aMax);
  finally
    aGauge.Gauge.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Puntatori
- Architettura
- Output senza finestra

Temi

Un indicatore prende i propri colori dal tema sgcUICore impostato in **Theme**: utLight (predefinito) o utDark. Ogni proprietà di colore di un indicatore è 0 per impostazione predefinita, il che significa il colore del tema, quindi un indicatore senza colori propri segue completamente il tema.

Colori

Proprietà	Con 0
BackgroundColor	Lo sfondo del tema.
FaceColor	Il colore della faccia del tema, dietro la scala di un quadrante.
Scales[i].TickColor	Il colore del testo attenuato del tema.
Ranges[i].Color, Pointers[i].Color	Colori della palette del tema, vedere Fasce e Puntatori.
TitleFont.Color, ValueFont.Color, LabelFont.Color	Il colore del testo del tema.

I colori si scrivono come $AARRGGBB, ad esempio $FFE34948 per un rosso opaco.

Testo

- TitleFont, ValueFont e il LabelFont di ogni scala sono valori TsgcUITextStyle con Size, Bold e Color. Le dimensioni sono relative all'indicatore: il testo cresce e si riduce con il controllo. Il testo del valore viene disegnato al doppio della dimensione di ValueFont.
- ValueFormat è una maschera FormatFloat per il testo del valore. Quando è vuota, il valore ha i decimali della scala. Units viene disegnato accanto al valore.
- I numeri usano i FormatSettings del modello, con '.' come separatore decimale per impostazione predefinita, quindi un indicatore ha lo stesso aspetto in ogni locale finché non lo cambiate.
- OnFormatValue permette di sostituire il testo del valore di qualsiasi puntatore.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms,
  sgcUICore_Theme, sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

type
  TGaugeStyler = class(TComponent)
  public
    procedure FormatPower(Sender: TObject; aPointer: Integer; aValue: Double;
      var aText: string);
  end;

procedure TGaugeStyler.FormatPower(Sender: TObject; aPointer: Integer;
  aValue: Double; var aText: string);
begin
  if aValue >= 1000 then
    aText := FormatFloat('0.00', aValue / 1000) + ' MW';
end;

procedure StyleGauge(aGauge: TsgcVCLRadialGauge; aStyler: TGaugeStyler);
var
```

```
  vSettings: TFormatSettings;
begin
  aGauge.Theme := utDark;
  // 0 means the theme colour, so only these two change
  aGauge.FaceColor := $FF1E2A38;
  aGauge.Pointers[0].Color := $FFF0A030;
  aGauge.Scales[0].TickColor := $FF8899AA;
  aGauge.TitleFont.Size := 11;
  aGauge.TitleFont.Bold := True;
  aGauge.ValueFormat := '0.0';
  // labels and values with a decimal comma
  vSettings := aGauge.Gauge.FormatSettings;
  vSettings.DecimalSeparator := ',';
  aGauge.Gauge.FormatSettings := vSettings;
  aGauge.OnFormatValue := aStyler.FormatPower;
end;
```

Vedere anche

- Fasce
- Avvio rapido FMX
- Output senza finestra

Output senza finestra

Ogni indicatore si disegna senza una finestra. Le classi del modello disegnano su un canvas sgcUICore e salvano file PNG e SVG, così un server, un report o un programma console su Windows o Linux64 può produrre le stesse immagini dei controlli.

Metodi di un modello

Metodo	Descrizione
SaveToPNG(aStream or aFileName, aWidth, aHeight, aScale = 1)	Un'immagine PNG di aWidth x aHeight pixel logici, moltiplicati per aScale. Una scala di 2 dà un'immagine di dimensioni doppie per uno schermo ad alta densità o una stampa.
SaveToSVG(aStream or aFileName, aWidth, aHeight, aScale = 1)	Un documento SVG dello stesso disegno. I numeri nell'SVG non dipendono mai dalla locale.
Render(aCanvas, aWidth, aHeight, aScale = 1, aNowMs = -1)	Disegna entrambi i livelli su un TsgcUICanvas. Con aNowMs inferiore a 0 i puntatori vengono disegnati ai loro valori di destinazione.
RenderStatic, RenderDynamic	Disegnano solo il livello statico o solo il livello dinamico.

Controlli

I controlli VCL e FireMonkey hanno SaveToPNG(aStream or aFileName, aScale = 1) e SaveToSVG con gli stessi argomenti. Salvano l'indicatore alla dimensione client del controllo, quindi lo screenshot di un pannello non richiede una cattura di finestra.

Stesso output ovunque

L'output senza finestra è deterministico: lo stesso indicatore produce file PNG e SVG identici byte per byte su Win32, Win64 e Linux64. Le unit del modello non usano né VCL né FireMonkey, e su Linux64 compilano da Delphi 10.2 in poi.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_Linear;

function TankLevelSVG(aLevel: Double): string;
var
  oGauge: TsgcLinearGauge;
  oStream: TStringStream;
begin
  oGauge := TsgcLinearGauge.Create;
  try
    oGauge.Orientation := gloVertical;
    oGauge.Units := '%';
    oGauge.Value := aLevel;
    // Delphi 2009 and later; the SVG is UTF-8 text
    oStream := TStringStream.Create('', TEncoding.UTF8);
    try
      // 80 x 240 logical pixels
      oGauge.SaveToSVG(oStream, 80, 240);
```

```
      Result := oStream.DataString;
    finally
      oStream.Free;
    end;
  finally
    oGauge.Free;
  end;
end;

procedure SaveTankLevelPNG(aStream: TStream; aLevel: Double);
var
  oGauge: TsgcLinearGauge;
begin
  oGauge := TsgcLinearGauge.Create;
  try
    oGauge.Orientation := gloVertical;
    oGauge.Value := aLevel;
    // twice the size, for a high DPI page or a report
    oGauge.SaveToPNG(aStream, 80, 240, 2);
  finally
    oGauge.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Avvio rapido senza finestra
- Piattaforme
- Temi

Edizioni

sgcGauges è costruito dallo stesso codice sorgente per ogni edizione.

Edizione	Include
Registered	Tutto: i dieci tipi di indicatore per VCL e FireMonkey, più scale e puntatori per indicatore, i display a 14 segmenti e a matrice di punti, e il bridge sgcGaugesWS verso sgcWebSockets.
Trial	Le stesse funzionalità di Registered. Una build compilata con SGC_TRIAL mostra un messaggio che indica una versione di prova quando un componente viene creato dopo che è trascorsa la finestra di rilascio indicata nella build. Nient'altro cambia.
Community	Sei tipi di indicatore per VCL e FireMonkey senza le funzionalità avanzate elencate sotto, e nessun avviso di prova.

Cosa include Community

L'indicatore radiale (ogni stile), l'indicatore lineare (barra, termometro e bullet), il display digitale (7 segmenti), il LED, la barra di LED e l'anello di avanzamento, con fasce, soglie, animazione, i temi chiaro e scuro, i controlli VCL e FireMonkey e l'output PNG e SVG senza finestra. La destinazione bullet dell'indicatore lineare e il picco della barra di LED sono proprietà, non puntatori aggiuntivi, quindi funzionano in Community.

Le funzionalità avanzate

La define SGC_GAUGES_ADVANCED in sgcVer.inc le attiva. È disattivata nell'edizione Community.

- **Più scale e puntatori**: le scale e i puntatori dopo il primo restano nelle loro collezioni, quindi un form creato con l'edizione Registered si carica ancora, ma Community non li disegna, non li anima e non valuta le loro soglie.
- **Quattro tipi di indicatore**: il VU meter, l'orologio, la bussola e l'annunciator, le loro unit (sgcGauges_VUMeter, sgcGauges_Clock, sgcGauges_Compass, sgcGauges_Annunciator), i loro otto controlli e la loro registrazione.
- **Display digitali**: il disegno a 14 segmenti e a matrice di punti. gdt14Segment e gdtDotMatrix restano nell'enumerazione e vengono disegnati come a 7 segmenti.
- **Il bridge**: i package sgcGaugesWS non vengono compilati né installati in Community.

Codice per ogni edizione

Il codice che usa un tipo avanzato può verificare la define, così la stessa unit compila in entrambe le edizioni.

```
{$I sgcVer.inc}

uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

function CreateHeadingGauge(aForm: TForm): TsgcVCLCustomGauge;
begin
{$IFDEF SGC_GAUGES_ADVANCED}
  // Registered and Trial: the compass
  Result := TsgcVCLCompassGauge.Create(aForm);
  TsgcVCLCompassGauge(Result).Heading := 270;
{$ELSE}
  // Community: a full circle radial gauge from 0 to 360
  Result := TsgcVCLRadialGauge.Create(aForm);
  TsgcVCLRadialGauge(Result).Scales[0].Maximum := 360;
```

```
  TsgcVCLRadialGauge(Result).Scales[0].MajorInterval := 45;
  TsgcVCLRadialGauge(Result).Value := 270;
{$ENDIF}
  Result.Parent := aForm;
  Result.SetBounds(16, 16, 200, 200);
end;
```

Vedere anche

- Tipi di indicatore
- Installazione
- Risoluzione dei problemi

Panoramica del bridge

sgcGaugesWS è il bridge tra sgcGauges e sgcWebSockets. Le sue sorgenti leggono i messaggi JSON ricevuti da un client sgcWebSockets e scrivono i valori negli indicatori, senza codice negli eventi dei messaggi. Il bridge fa parte dell'edizione Registered e richiede sgcWebSockets; ha i propri package, sgcGaugesWS e dclsgcGaugesWS, e i suoi componenti si trovano nella pagina della palette **SGC Gauges**.

Componente	Unit	Client
TsgcGaugeFeedSource_MQTT	sgcGaugesWS_Source_MQTT	TsgcWSPClient_MQTT
TsgcGaugeFeedSource_WebSocket	sgcGaugesWS_Source_WebSocket	TsgcWebSocketClient
TsgcGaugeFeedSource_SSE	sgcGaugesWS_Source_SSE	TsgcHTTP1Client

Come funziona una sorgente

Finché una sorgente è Active e il suo Client è assegnato, a runtime, installa il proprio gestore di messaggi sul client e conserva il gestore precedente, così il gestore dell'applicazione scatta ancora dopo la sorgente. Impostare Active a False, azzerare Client o liberare la sorgente ripristina il gestore precedente. La sorgente non si connette, non si sottoscrive e non si riconnette: lo fa l'applicazione con il client.

Associazioni

Ogni elemento di Bindings (TsgcGaugeFeedBinding, unit sgcGaugesWS_Source) scrive un puntatore di un indicatore. Un messaggio viene analizzato una sola volta come JSON e letto da ogni associazione attiva.

Proprietà	Tipo	Descrizione
Gauge	TComponent	Un controllo indicatore VCL o FireMonkey. Gli altri componenti vengono rifiutati.
GaugeModel	TsgcCustomGauge	Pubblica. Un modello senza finestra; ha la precedenza su Gauge. Azzeratela prima di liberare il modello.
PointerIndex	Integer	Il puntatore scritto. 0 per impostazione predefinita.
ValuePath	string	Il percorso JSON del valore, come price o data.items[0].v. Se vuoto, legge l'intero messaggio.
FilterPath	string	Il percorso di un campo che seleziona i messaggi. L'associazione legge un messaggio solo se il percorso esiste.
FilterValue	string	Se non vuoto, il testo di FilterPath deve essere uguale a esso, come ticker.
Topic	string	Solo MQTT: un filtro di topic con + e #. Se vuoto, legge ogni pubblicazione.
EventName	string	Solo SSE: il tipo di evento. Se vuoto, legge ogni evento.
Active	Boolean	False fa ignorare all'associazione ogni messaggio. True per impostazione predefinita.

Sono accettati un numero JSON, una stringa numerica con '.' come separatore decimale e un booleano (true vale 1, false vale 0). Un messaggio senza il percorso di un'associazione viene saltato da quell'associazione, quindi gli aggiornamenti parziali vanno bene. Un JSON non valido, un valore di un altro tipo o un indice di puntatore errato vanno a OnError.

Proprietà ed eventi della sorgente

Membro	Descrizione
Client	Il client sgcWebSockets che la sorgente legge.
Active	False fa ignorare alla sorgente ogni messaggio. True per impostazione predefinita.
Bindings	Le associazioni.
OnValue(Sender, aBinding, aValue)	Un'associazione ha scritto un valore.
OnError(Sender, aError)	Non è stato possibile applicare un messaggio.

Thread

I valori vengono scritti con il SetValue thread safe dell'indicatore, nel thread in cui arriva il messaggio, e i controlli si ridisegnano e chiamano OnThreshold nel thread principale. Le scritture di un messaggio su un indicatore diventano una sola modifica. OnValue e OnError vengono eseguiti nel thread di arrivo sotto il lock della sorgente: usate queue (TThread.Queue) anziché synchronize da essi prima di toccare un controllo. Modificate Bindings dal thread principale.

Compilazione

Tenete separate nel percorso di ricerca le cartelle dei sorgenti di sgcGauges e di sgcWebSockets. Ogni cartella ha il proprio sgcVer.inc, e un'unit legge quello della propria cartella.

Esempio

Ogni sorgente ha un metodo pubblico che applica un messaggio come se il client lo avesse ricevuto: ProcessPublish (MQTT), ProcessMessage (WebSocket) e ProcessChunk (SSE). Restituiscono il numero di valori scritti. Questo alimenta un modello senza finestra senza un client:

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcGauges_Model, sgcGauges_Radial,
  sgcGaugesWS_Source, sgcGaugesWS_Source_WebSocket;

procedure FeedWithoutClient;
var
  oGauge: TsgcRadialGauge;
  oFeed: TsgcGaugeFeedSource_WebSocket;
  oBinding: TsgcGaugeFeedBinding;
begin
  oGauge := TsgcRadialGauge.Create;
  oFeed := TsgcGaugeFeedSource_WebSocket.Create(nil);
  try
    oGauge.Scales[0].Maximum := 200;
    oBinding := oFeed.Bindings.Add;
    oBinding.GaugeModel := oGauge; // a headless model
    oBinding.ValuePath := 'data.price';
    oBinding.FilterPath := 'type';
    oBinding.FilterValue := 'ticker';
```

```
    // the messages a client would deliver
    oFeed.ProcessMessage('{"type":"ticker","data":{"price":101.5}}');
    oFeed.ProcessMessage('{"type":"trade","data":{"price":99}}'); // filtered
    WriteLn(FloatToStr(oGauge.Value)); // 101.5
  finally
    oFeed.Free; // free the source before the model it writes to
    oGauge.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Sorgente MQTT
- Sorgente WebSocket
- Sorgente di eventi inviati dal server
- TsgcCustomGauge

Sorgente MQTT

Classe: TsgcGaugeFeedSource_MQTT (unit sgcGaugesWS_Source_MQTT)
Alimenta gli indicatori con le pubblicazioni ricevute da un TsgcWSPClient_MQTT. Client è il client MQTT. La sorgente installa il proprio gestore OnMQTTPublish e conserva il precedente, e l'aggancio continua a funzionare dopo le riconnessioni.
Il Topic di ogni associazione è un filtro di topic MQTT: + corrisponde a un livello e # a quel livello e a tutti quelli inferiori. Un'associazione legge solo le pubblicazioni il cui topic le corrisponde, e un Topic vuoto legge ogni pubblicazione. La sorgente non si sottoscrive: l'applicazione si sottoscrive sul client, con un filtro che copre i topic delle associazioni. Ogni payload viene letto come JSON.
ProcessPublish(aTopic, aText) applica una pubblicazione senza un client e restituisce il numero di valori scritti. La funzione sgcGaugeMQTTTopicMatch(aFilter, aTopic) della stessa unit verifica un topic rispetto a un filtro.

Esempio

Due indicatori radiali alimentati dai topic sensors/<id>/temperature e sensors/<id>/humidity, con payload come {"value": 21.5}:

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms,
  sgcWebSocket, sgcWebSocket_Protocols,
  sgcGauges_VCL, sgcGaugesWS_Source, sgcGaugesWS_Source_MQTT;

type
  TSensorFeed = class(TComponent)
  public
    WSClient: TsgcWebSocketClient;
    MQTT: TsgcWSPClient_MQTT;
    Feed: TsgcGaugeFeedSource_MQTT;
    procedure FeedError(Sender: TObject; const aError: string);
  end;

procedure TSensorFeed.FeedError(Sender: TObject; const aError: string);
begin
  // the thread of the client: queue before touching a control
end;

function CreateSensorFeed(aForm: TForm; aTemperature,
  aHumidity: TsgcVCLRadialGauge): TSensorFeed;
var
  oBinding: TsgcGaugeFeedBinding;
begin
  Result := TSensorFeed.Create(aForm);
  Result.WSClient := TsgcWebSocketClient.Create(Result);
  Result.WSClient.Host := 'broker.example.com';
  Result.WSClient.Port := 1883;
  Result.MQTT := TsgcWSPClient_MQTT.Create(Result);
  Result.MQTT.Client := Result.WSClient;

  Result.Feed := TsgcGaugeFeedSource_MQTT.Create(Result);
  Result.Feed.OnError := Result.FeedError;
  oBinding := Result.Feed.Bindings.Add;
  oBinding.Topic := 'sensors/+/temperature';
  oBinding.ValuePath := 'value';
  oBinding.Gauge := aTemperature;
  oBinding := Result.Feed.Bindings.Add;
  oBinding.Topic := 'sensors/+/humidity';
  oBinding.ValuePath := 'value';
  oBinding.Gauge := aHumidity;
  Result.Feed.Client := Result.MQTT;

  Result.WSClient.Active := True;
```

```
  // the source does not subscribe: the application does
  Result.MQTT.Subscribe('sensors/#');
end;
```

Vedere anche

- Panoramica del bridge
- Sorgente WebSocket
- Sorgente di eventi inviati dal server

Sorgente WebSocket

Classe: TsgcGaugeFeedSource_WebSocket (unit sgcGaugesWS_Source_WebSocket)
Alimenta gli indicatori con i messaggi di testo ricevuti da un TsgcWebSocketClient. Client è il client WebSocket. La sorgente installa il proprio gestore OnMessage e conserva il precedente, e l'aggancio continua a funzionare dopo le riconnessioni, come quelle del WatchDog. Ogni messaggio di testo viene letto come JSON con i ValuePath, FilterPath e FilterValue delle associazioni, nel thread da cui il client notifica, quindi qualsiasi modalità NotifyEvents del client è sicura.
FilterPath e FilterValue selezionano i messaggi di un flusso che ne trasporta più tipi, come un canale di quotazioni e uno di transazioni su una stessa connessione. ProcessMessage(aText) applica un messaggio senza un client e restituisce il numero di valori scritti.

Esempio

Un display di prezzo e una barra di variazione alimentati dai messaggi di quotazione di un flusso:

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms,
  sgcWebSocket,
  sgcGauges_VCL, sgcGaugesWS_Source, sgcGaugesWS_Source_WebSocket;

type
  TTickerFeed = class(TComponent)
  public
    WSClient: TsgcWebSocketClient;
    Feed: TsgcGaugeFeedSource_WebSocket;
    procedure FeedValue(Sender: TObject; aBinding: TsgcGaugeFeedBinding;
      aValue: Double);
  end;

procedure TTickerFeed.FeedValue(Sender: TObject;
  aBinding: TsgcGaugeFeedBinding; aValue: Double);
begin
  // the thread of the client, under the source lock: keep it short
end;

function CreateTickerFeed(aForm: TForm; aPrice: TsgcVCLDigitalGauge;
  aChange: TsgcVCLLinearGauge): TTickerFeed;
var
  oBinding: TsgcGaugeFeedBinding;
begin
  Result := TTickerFeed.Create(aForm);
  Result.WSClient := TsgcWebSocketClient.Create(Result);
  Result.WSClient.URL := 'wss://feed.example.com/ticker';

  Result.Feed := TsgcGaugeFeedSource_WebSocket.Create(Result);
  Result.Feed.Client := Result.WSClient;
  Result.Feed.OnValue := Result.FeedValue;
  // {"type":"ticker","symbol":"ABC","last":"12.50","change":0.8}
  oBinding := Result.Feed.Bindings.Add;
  oBinding.FilterPath := 'type';
  oBinding.FilterValue := 'ticker';
  oBinding.ValuePath := 'last';
  oBinding.Gauge := aPrice;
  oBinding := Result.Feed.Bindings.Add;
  oBinding.FilterPath := 'type';
  oBinding.FilterValue := 'ticker';
  oBinding.ValuePath := 'change';
  oBinding.Gauge := aChange;
```

```
  Result.WSClient.Active := True;
end;
```

Vedere anche

- Panoramica del bridge
- Sorgente MQTT
- Sorgente di eventi inviati dal server

Sorgente di eventi inviati dal server

Classe: TsgcGaugeFeedSource_SSE (unit sgcGaugesWS_Source_SSE)
Alimenta gli indicatori con gli eventi inviati dal server di un TsgcHTTP1Client. Client è il client HTTP. La sorgente installa il proprio gestore OnSSEMessage e conserva il precedente. L'applicazione avvia il flusso con Client.GetSSE. La sorgente divide i chunk del flusso in eventi: le righe data: vengono unite con un line feed, una riga event: imposta il tipo di evento e una riga vuota chiude l'evento. Sono accettate le terminazioni di riga LF, CRLF e CR, e un evento può essere diviso su più chunk. L'EventName di ogni associazione seleziona il tipo di evento che legge. Un evento senza riga event: ha il tipo message, e un EventName vuoto legge ogni evento. I dati di ogni evento vengono letti come JSON.

Metodo	Descrizione
ResetStream	Scarta un evento che un flusso ha lasciato letto a metà. Chiamatela prima di un nuovo flusso dopo una riconnessione.
ProcessChunk(aText)	Applica un chunk di un flusso senza un client e restituisce il numero di valori scritti.

Esempio

Un anello di avanzamento e una barra di LED alimentati dagli eventi cpu e queue di un flusso di metriche:

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms,
  sgcHTTP,
  sgcGauges_VCL, sgcGaugesWS_Source, sgcGaugesWS_Source_SSE;

type
  TMetricsFeed = class(TComponent)
  public
    HTTP: TsgcHTTP1Client;
    Feed: TsgcGaugeFeedSource_SSE;
  end;

function CreateMetricsFeed(aForm: TForm; aCPU: TsgcVCLProgressRingGauge;
  aQueue: TsgcVCLLEDBarGauge): TMetricsFeed;
var
  oBinding: TsgcGaugeFeedBinding;
begin
  Result := TMetricsFeed.Create(aForm);
  Result.HTTP := TsgcHTTP1Client.Create(Result);
  Result.Feed := TsgcGaugeFeedSource_SSE.Create(Result);
  Result.Feed.Client := Result.HTTP;
  // event: cpu       data: {"load":42.5}
  oBinding := Result.Feed.Bindings.Add;
  oBinding.EventName := 'cpu';
  oBinding.ValuePath := 'load';
  oBinding.Gauge := aCPU;
  // event: queue     data: {"pending":17}
  oBinding := Result.Feed.Bindings.Add;
  oBinding.EventName := 'queue';
  oBinding.ValuePath := 'pending';
  oBinding.Gauge := aQueue;
end;

procedure StartMetrics(aFeed: TMetricsFeed);
begin
  aFeed.HTTP.GetSSE('https://metrics.example.com/stream');
end;
```

```
procedure RestartMetrics(aFeed: TMetricsFeed);
begin
  // a new stream: drop an event that the old stream left half read
  aFeed.Feed.ResetStream;
  aFeed.HTTP.GetSSE('https://metrics.example.com/stream');
end;
```

Vedere anche

- Panoramica del bridge
- Sorgente MQTT
- Sorgente WebSocket

Panoramica .NET

sgcGauges .NET è un port C# gestito della libreria Delphi sgcGauges, non un wrapper attorno ad essa. Le classi si trovano nel namespace **esegece.sgcGauges** e mantengono i nomi di Delphi: **TsgcCustomGauge**, i dieci modelli di indicatore come **TsgcRadialGauge** e **TsgcLEDBarGauge**, **TsgcGaugeScale**, **TsgcGaugeRange**, **TsgcGaugePointer**, **TsgcGaugeThreshold**, **TsgcGaugeAnimation** e le enumerazioni con i loro prefissi di indicatore (**grsHalf**, **gtdBoth**, **glsBullet**). I controlli seguono lo schema di nomi di Delphi su ogni host: **TsgcVCLRadialGauge** diventa **TsgcWinFormsRadialGauge**, **TsgcWpfRadialGauge** e **TsgcAvaloniaRadialGauge**. Gli indicatori sono disegnati con il port .NET di **sgcUICore**, lo stesso canvas, gli stessi font e gli stessi temi chiaro e scuro degli altri prodotti della suite visuale di eSeGeCe.
Come in Delphi, ogni controllo possiede un modello indipendente dal framework, esposto come **Gauge**. Il modello contiene le scale, le fasce, i puntatori, le soglie e l'animazione e si disegna su qualsiasi canvas di sgcUICore, quindi lo stesso codice del modello funziona in un form WinForms, in una finestra WPF o Avalonia e in un programma console senza interfaccia, vedere Rendering senza finestra in .NET.

Pacchetti

Il port è suddiviso in sei pacchetti NuGet, così un progetto include solo ciò che usa.

PackageId	Contiene	Framework di destinazione
esegece.sgcGauges	I dieci modelli di indicatore, le classi di scala, fascia, puntatore, soglia e animazione, il painter e l'output SVG (**SaveToSVG**). Nessuna dipendenza nativa. Dipende da esegece.sgcUICore.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcGauges.Rendering	L'output PNG senza finestra: i metodi di estensione **SaveToPNG** e **RenderToRaster** di **sgcGauges_Raster**, disegnati sul canvas SkiaSharp di esegece.sgcUICore.Rendering, su Windows, Linux e macOS.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcGauges.WinForms	I dieci controlli **TsgcWinForms<Type>Gauge** su **TsgcWinFormsCustomGauge**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcGauges.Wpf	I dieci controlli **TsgcWpf<Type>Gauge** su **TsgcWpfCustomGauge**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcGauges.Avalonia	I dieci controlli **TsgcAvalonia<Type>Gauge** su **TsgcAvaloniaCustomGauge**, su Windows, Linux e macOS con Avalonia 11.	net8.0, net9.0
esegece.sgcGauges.sgcWebSockets	Il bridge verso sgcWebSockets: **TsgcGaugeFeedSource_WebSocket**, **TsgcGaugeFeedSource_MQTT** e **TsgcGaugeFeedSource_SSE**. Solo edizione Registered.	netstandard2.0, net8.0, net9.0

Una riga `PackageReference` porta tutto ciò che serve a un host: i pacchetti WinForms e Avalonia dipendono da esegece.sgcGauges.Rendering, che dipende da esegece.sgcGauges; il pacchetto WPF dipende da esegece.sgcGauges e disegna tramite esegece.sgcUICore.Wpf. Vedere Installazione da NuGet.

Edizioni

Edizione	ID dei pacchetti	Include
Registered	esegece.sgcGauges, .Rendering, .WinForms, .Wpf, .Avalonia e .sgcWebSockets	Tutto: i dieci tipi di indicatore sui tre host e senza finestra, più scale e puntatori per indicatore, i 14 display a segmenti e a matrice di punti, e il bridge sgcWebSockets.
Community	Gli stessi id con il suffisso .Community, per esempio esegece.sgcGauges.WinForms.Community. Non esiste un pacchetto bridge Community.	Gli indicatori radiale, lineare, digitale, LED, barra LED e anello di avanzamento. Il VU meter, l'orologio, la bussola e l'annunciator non sono negli assembly Community; solo la prima scala e il primo puntatore di un indicatore vengono disegnati, animati e controllati per le soglie; **gdt14Segment** e **gdtDotMatrix** vengono disegnati come 7 segmenti.

È la stessa suddivisione delle edizioni Delphi, vedere Edizioni.

Host

Host	Controparte Delphi	Piattaforme
WinForms	VCL (controlli TsgcVCL)	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
WPF	VCL e FMX	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9. I controlli possono essere dichiarati in XAML.
Avalonia	FMX (controlli TsgcFMX)	Windows, Linux e macOS, .NET 8 e 9.
Senza finestra	I modelli di indicatore	Qualsiasi piattaforma dei framework di destinazione: SVG con esegece.sgcGauges, PNG con esegece.sgcGauges.Rendering.

Ogni controllo pubblica le proprietà del suo corrispondente Delphi con gli stessi nomi, più **Gauge**, **Theme**, **OnThreshold**, **MaxFPS**, **SaveToPNG** e **SaveToSVG** nella classe base. Vedere Classi .NET per i nomi delle classi e Differenze di .NET rispetto a Delphi per ciò che cambia rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET

- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Data binding in .NET
- Rendering senza finestra in .NET
- Bridge sgcWebSockets per .NET
- Demo .NET
- Piattaforme

Installazione da NuGet

I pacchetti sono su nuget.org. Aggiungere il pacchetto dell'host, i pacchetti core e di rendering arrivano con esso come dipendenze.

Edizione Registered

```
dotnet add package esegece.sgcGauges.WinForms
dotnet add package esegece.sgcGauges.Wpf
dotnet add package esegece.sgcGauges.Avalonia
```

Edizione Community

```
dotnet add package esegece.sgcGauges.WinForms.Community
dotnet add package esegece.sgcGauges.Wpf.Community
dotnet add package esegece.sgcGauges.Avalonia.Community
```

Oppure aggiungere il riferimento al file di progetto a mano:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcGauges.Wpf" Version="2026.10.0" />
</ItemGroup>
```

Fare riferimento ai pacchetti Registered o a quelli Community in un progetto, mai a entrambi: contengono gli stessi tipi nello stesso namespace.

Impostazioni del progetto

- WinForms: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`, o un progetto .NET Framework 4.7.2.
- WPF: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWPF>true</UseWPF>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2. Associare il namespace in XAML con `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcGauges;assembly=esegece.sgcGauges.Wpf"`.
- Avalonia: un progetto `net8.0` o `net9.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** di Avalonia 11.3, come qualsiasi applicazione desktop Avalonia. Associare il namespace in XAML con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcGauges"`.
- Senza finestra: esegece.sgcGauges da solo basta per i modelli e l'SVG. Aggiungere esegece.sgcGauges.Rendering per il PNG, che porta SkiaSharp e i suoi asset nativi per Windows e Linux.
- Dati in tempo reale da sgcWebSockets: aggiungere **esegece.sgcGauges.sgcWebSockets** (edizione Registered), che dipende da esegece.sgcGauges e da esegece.sgcWebSockets, vedere Bridge sgcWebSockets per .NET.

In C# ogni host richiede `using esegece.sgcGauges;`, e `using esegece.sgcUICore;` per **TsgcUITheme**, **TsgcUITextStyle** e gli altri tipi di sgcUICore.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Demo .NET

Avvio rapido WinForms

Questo avvio rapido costruisce nel codice un form con tre indicatori WinForms: un tachimetro con una fascia rossa e una soglia a 200 km/h, una barra del carburante e una spia di eccesso di velocità che la soglia accende e spegne.

Passaggi

1. Creare un progetto Windows Forms per `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcGauges.WinForms** (**esegece.sgcGauges.WinForms.Community** nell'edizione Community).
2. Aggiungere `using esegece.sgcGauges;` e `using esegece.sgcUICore;`.
3. Creare i controlli e aggiungerli al form. Sono normali controlli WinForms: Bounds, Dock, Anchor ed Enabled funzionano come al solito.
4. Impostare prima l'intervallo della scala, poi le fasce, le soglie e il valore: un valore viene limitato alla scala quando viene scritto.
5. Assegnare gli eventi. Hanno i nomi di Delphi e si assegnano con `=`.

Esempio

Note

- **Value** è **Pointers[0].Value**. Qualsiasi thread può scriverlo: il controllo si ridisegna nel thread dell'interfaccia e vi genera **OnThreshold**.
- Con **Animation.Enabled** (il valore predefinito) l'ago si sposta al nuovo valore in **Animation.Duration** millisecondi; il valore, le soglie e gli eventi cambiano subito. Viene ridisegnato solo il puntatore in movimento, al massimo **MaxFPS** fotogrammi al secondo.
- **Theme** è per controllo; una proprietà di colore lasciata a 0 prende il colore del tema.
- **SaveToPNG** e **SaveToSVG** scrivono ciò che il controllo mostra alla sua dimensione, con una scala facoltativa.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Data binding in .NET
- Avvio rapido VCL

Avvio rapido WPF

Questo avvio rapido dichiara in XAML un tachimetro, un display digitale dei giri e una spia di eccesso di velocità, e associa i due valori a un view model.

Passaggi

1. Creare un progetto WPF per `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcGauges.Wpf** (**esegece.sgcGauges.Wpf.Community** nell'edizione Community).
2. Associare il namespace nella finestra: `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcGauges;assembly=esegece.sgcGauges.Wpf"`.
3. Dichiarare i controlli. Le proprietà semplici come **Title**, **Units**, **ValueFormat** e **Digits** si impostano come attributi; **Value** è una dependency property e accetta un'associazione.
4. Riempire le collezioni (scale, fasce, soglie) e assegnare gli eventi nel code behind.

XAML

```
<Window x:Class="QuickStart.QuickStartWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcGauges;assembly=esegece.sgcGauges.Wpf"
        Title="sgcGauges" Width="680" Height="320">
  <StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="8">
    <sgc:TsgcWpfRadialGauge x:Name="gauSpeed" Width="260" Height="260"
                            Title="Speed" Units="km/h" ValueFormat="0" Value="{Binding Speed}" />
    <StackPanel Margin="8,0,0,0">
      <sgc:TsgcWpfDigitalGauge x:Name="gauRpm" Width="340" Height="110"
                               Title="Engine" Units="rpm" ValueFormat="0" Digits="5" Value="{Binding Rpm}" />
      <sgc:TsgcWpfLEDGauge x:Name="ledAlarm" Width="160" Height="110" Title="Overspeed" Blink="True" />
    </StackPanel>
  </StackPanel>
</Window>
```

Code behind

Note

- Ogni controllo ha una dependency property: **ValueProperty** sugli indicatori radiale, lineare, digitale, LED, barra LED, anello di avanzamento e VU meter e **HeadingProperty** sulla bussola. L'orologio e l'annunciator non ne hanno. Le altre proprietà sono proprietà CLR. Vedere Data binding in .NET.
- **OnThreshold** viene eseguito nel thread dell'interfaccia, anche quando il valore associato viene impostato da un altro thread.
- **Theme** è per controllo.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Data binding in .NET
- Avvio rapido FMX

Avvio rapido Avalonia

Questo avvio rapido costruisce nel codice una finestra Avalonia con un quadrante a semicerchio per una pressione, un anello di avanzamento e una barra LED con fasce verde, ambra e rossa, il tutto nel tema scuro. Lo stesso codice funziona su Windows, Linux e macOS.

Passaggi

1. Creare un progetto `net8.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** (Avalonia 11.3) e aggiungere **esegece.sgcGauges.Avalonia** (**esegece.sgcGauges.Avalonia.Community** nell'edizione Community).
2. Aggiungere `using esegece.sgcGauges;` e `using esegece.sgcUICore;`.
3. Creare i controlli, impostare la scala e il valore e aggiungerli a un pannello della finestra.

Esempio

Note

- I controlli si possono anche dichiarare in XAML con `xmlns:sgc="using:esegece.sgcGauges"`, per esempio `<sgc:TsgcAvaloniaRadialGauge Title="Pressure" Value="{Binding Pressure}" />`.
- **ValueProperty** (ogni controllo), **ActiveProperty** (LED) e **HeadingProperty** (bussola) sono proprietà con stile che si associano in entrambi i sensi per impostazione predefinita, vedere Data binding in .NET.
- Il timer di animazione di un controllo si ferma quando esce dall'albero visuale; i controlli non richiedono Dispose.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Data binding in .NET
- Avvio rapido FMX

Classi .NET

Le classi del modello hanno i nomi di Delphi e si trovano nel namespace **esegece.sgcGauges**. I controlli sostituiscono il prefisso VCL e FMX con il nome dell'host.

Indicatori e controlli

Modello	Controlli Delphi	WinForms	WPF	Avalonia
TsgcRadialGauge	TsgcVCLRadialGauge, TsgcFMXRadialGauge	TsgcWinFormsRadialGauge	TsgcWpfRadialGauge	TsgcAvaloniaRadialGauge
TsgcLinearGauge	TsgcVCLLinearGauge, TsgcFMXLinearGauge	TsgcWinFormsLinearGauge	TsgcWpfLinearGauge	TsgcAvaloniaLinearGauge
TsgcDigitalGauge	TsgcVCLDigitalGauge, TsgcFMXDigitalGauge	TsgcWinFormsDigitalGauge	TsgcWpfDigitalGauge	TsgcAvaloniaDigitalGauge
TsgcLEDGauge	TsgcVCLLEDGauge, TsgcFMXLEDGauge	TsgcWinFormsLEDGauge	TsgcWpfLEDGauge	TsgcAvaloniaLEDGauge
TsgcLEDBarGauge	TsgcVCLLEDBarGauge, TsgcFMXLEDBarGauge	TsgcWinFormsLEDBarGauge	TsgcWpfLEDBarGauge	TsgcAvaloniaLEDBarGauge
TsgcProgressRingGauge	TsgcVCLProgressRingGauge, TsgcFMXProgressRingGauge	TsgcWinFormsProgressRingGauge	TsgcWpfProgressRingGauge	TsgcAvaloniaProgressRingGauge
TsgcVUMeterGauge (Registered)	TsgcVCLVUMeterGauge, TsgcFMXVUMeterGauge	TsgcWinFormsVUMeterGauge	TsgcWpfVUMeterGauge	TsgcAvaloniaVUMeterGauge
TsgcClockGauge (Registered)	TsgcVCLClockGauge, TsgcFMXClockGauge	TsgcWinFormsClockGauge	TsgcWpfClockGauge	TsgcAvaloniaClockGauge
TsgcCompassGauge (Registered)	TsgcVCLCompassGauge, TsgcFMXCompassGauge	TsgcWinFormsCompassGauge	TsgcWpfCompassGauge	TsgcAvaloniaCompassGauge
TsgcAnnunciatorGauge (Registered)	TsgcVCLAnnunciatorGauge, TsgcFMXAnnunciatorGauge	TsgcWinFormsAnnunciatorGauge	TsgcWpfAnnunciatorGauge	TsgcAvaloniaAnnunciatorGauge

I quattro tipi Registered e i loro controlli non sono negli assembly Community. Vedere Tipi di indicatore per ciò che disegna ogni tipo.

Classi base

Classe	Pacchetto	Descrizione
TsgcCustomGauge	esegece.sgcGauges	La base del modello: **Scales**, **Pointers**, **Thresholds**, **Animation**, **Theme**, **Title**, **Units**, **ValueFormat**, **FormatSettings**, **Value**, **SetValue**, **ValueToText**, **BeginUpdate** e **EndUpdate**, **Render**,

		RenderStatic, **RenderDynamic**, **SaveToSVG** e gli eventi **OnChange**, **OnThreshold** e **OnFormatValue**.
TsgcWinFormsCustomGauge	esegece.sgcGauges.WinForms	La base dei controlli WinForms, su **TsgcUIWinFormsControl**.
TsgcWpfCustomGauge	esegece.sgcGauges.Wpf	La base dei controlli WPF, su **TsgcUIWpfControl**.
TsgcAvaloniaCustomGauge	esegece.sgcGauges.Avalonia	La base dei controlli Avalonia, su **TsgcUIAvaloniaControl**, con **ValueProperty**, **LogicalWidth()** e **LogicalHeight()**.
IsgcGaugeHost	esegece.sgcGauges	Implementata da ogni controllo: **GetGauge()** restituisce il modello. Il bridge pilota qualsiasi oggetto che la implementa.
sgcGauges_Raster	esegece.sgcGauges.Rendering	I metodi di estensione **SaveToPNG** e **RenderToRaster** di **TsgcCustomGauge**.

Parti del modello

Classe	Descrizione
TsgcGaugeScale, TsgcGaugeScales	Una scala: **Minimum**, **Maximum**, **Mapping**, **MajorInterval**, **MinorCount**, **TickPlacement**, **LabelFormat**, **Ranges**.
TsgcGaugeRange, TsgcGaugeRanges	Una fascia colorata di una scala: **StartValue**, **EndValue**, **Color**, **Thickness**.
TsgcGaugePointer, TsgcGaugePointers	Un puntatore ad ago, indicatore, barra o fascia: **Kind**, **ScaleIndex**, **Value**, **EndValue**, **Origin**, **Color**, **NeedleStyle**, **MarkerShape**.
TsgcGaugeThreshold, TsgcGaugeThresholds	Un limite che genera **OnThreshold**: **Value**, **PointerIndex**, **Direction**, **Hysteresis**, **Color**, **ValueColor**, **Enabled**, **Active**.
TsgcGaugeAnimation	L'animazione dei puntatori: **Enabled**, **Duration** in millisecondi e **Easing**.
TsgcGaugeAnnunciatorTile, TsgcGaugeAnnunciatorTiles	Un riquadro dell'annunciator: **Caption**, **State**, **Acknowledged**.
TsgcGaugeFormatSettings	Una struct con il **DecimalSeparator** e il **ThousandSeparator** delle etichette, '.' e ',' per impostazione predefinita.

Delegate

Delegate	Firma
TsgcGaugeChangeEvent	`(object Sender, TsgcGaugeChangeKind aKind)`
TsgcGaugeThresholdEvent	`(object Sender, TsgcGaugeThreshold aThreshold, double aValue, bool aRising)`
TsgcGaugeFormatValueEvent	`(object Sender, int aPointer, double aValue, ref string aText)`
TsgcGaugeTileClickEvent	`(object Sender, int aIndex)`, l'**OnTileClick** dei controlli annunciator

Le classi del bridge sono elencate in Bridge sgcWebSockets per .NET.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcCustomGauge
- Tipi di indicatore

Differenze di .NET rispetto a Delphi

Il port mantiene i nomi, i valori predefiniti e il comportamento di Delphi, quindi gli argomenti Delphi di questa guida valgono anche per .NET. Queste sono le differenze che derivano dal linguaggio e dai framework.

Linguaggio

- Gli **eventi** sono proprietà delegate con i nomi di Delphi (**OnThreshold**, **OnFormatValue**, **OnChange**, **OnTileClick**). Si assegnano con `=`: un handler per evento, come in Delphi. Il parametro `var` di **OnFormatValue** è un parametro `ref`. Negli eventi di un controllo, Sender è il controllo.
- Le **funzioni senza parametri** restano metodi: **ActiveScaleCount()**, **ActivePointerCount()**, **NowMs()**, **GetGauge()**, **TsgcGaugeAnnunciatorTile.Flashing()**.
- **FormatSettings** è la struct **TsgcGaugeFormatSettings**: leggerla, modificarla e riassegnarla.
- I **colori** sono valori `uint` in ordine ARGB (`0xFFE34948`). 0 significa il colore del tema, come in Delphi.
- Le **collezioni** derivano da **TsgcGaugeCollection<T>**: un indicizzatore (`Scales[0]`), **Add**, **Delete**, **Clear**, **Count**, **BeginUpdate** e **EndUpdate**, e `foreach`. **Assign(object)** copia una collezione o un elemento.
- Le funzioni libere delle unit Delphi sono metodi statici: **sgcGauges_Types** (matematica ed easing), **sgcGauges_Render** (geometria) e **sgcGauges_Raster** (PNG).
- Non esiste **Free**: i modelli sono classi semplici. I controlli WinForms e WPF seguono il proprio framework; un controllo Avalonia ferma il suo timer quando esce dall'albero visuale.

Esempio

Output

- **SaveToSVG** è un metodo del modello in esegece.sgcGauges. **SaveToPNG** di un modello è un metodo di estensione in esegece.sgcGauges.Rendering, perché il PNG richiede il raster SkiaSharp. I controlli hanno entrambi, alla propria dimensione.
- L'SVG di un indicatore ha gli stessi byte dell'SVG Delphi dello stesso indicatore. Il PNG è disegnato da SkiaSharp e può differire dal PNG Delphi nell'antialiasing dei bordi.

Thread e tempo

- **SetValue** e **Value** sono thread safe, come in Delphi. I controlli si ridisegnano e generano **OnThreshold** nel thread dell'interfaccia tramite il **SynchronizationContext** acquisito alla creazione, al posto di **TThread.Queue**. Su un modello senza controllo, **OnThreshold** viene eseguito nel thread che ha scritto il valore.
- L'orologio dell'animazione è uno **Stopwatch** al posto di **sgcGaugeNowMs**; **Clock** può sostituirlo con qualsiasi **TsgcGaugeClockFunc**.

Non portato

- Gli helper di streaming dei .dfm (le funzioni **Is*Stored**, le proprietà definite ZeroValues e **GetNamePath**) non hanno equivalente in .NET. Le collezioni si riempiono nel codice.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Rendering senza finestra in .NET
- TsgcCustomGauge
- Edizioni

Data binding in .NET

Un indicatore mostra un valore, quindi il data binding consiste nel portare un valore da un oggetto dell'applicazione al controllo. Ogni host lo fa con il proprio sistema di binding, sulla proprietà del valore del controllo. Scale, fasce, puntatori e soglie sono collezioni e si impostano nel codice.

Host	Proprietà associabili	Direzione predefinita
Win-Forms	**Value** (e ogni proprietà pubblica) tramite **Control.DataBindings**	Dalla sorgente al controllo con **DataSourceUpdateMode.Never**; i controlli non generano alcun evento di modifica.
WPF	Dependency property **ValueProperty** (radiale, lineare, digitale, LED, barra LED, anello di avanzamento, VU meter) e **HeadingProperty** (bussola)	In un solo senso. Con **BindingMode.TwoWay**, un valore che il modello limita o riporta in ciclo viene riscritto nella sorgente.
Avalonia	Proprietà con stile **ValueProperty** (ogni controllo), **ActiveProperty** (LED) e **HeadingProperty** (bussola)	In entrambi i sensi: un valore che il modello limita o riporta in ciclo viene riscritto nella sorgente.

La sorgente può cambiare da qualsiasi thread: il modello è thread safe e il controllo si ridisegna nel thread dell'interfaccia. Le associazioni WinForms stesse devono essere generate nel thread dell'interfaccia, come per qualsiasi controllo WinForms.

WinForms

WPF

In XAML: `<sgc:TsgcWpfRadialGauge Value="{Binding Speed}" />`, vedere Avvio rapido WPF. Nel codice:

Avalonia

Feed

Per pilotare gli indicatori con messaggi WebSocket, MQTT o eventi inviati dal server senza un view model, associali a una sorgente di dati del bridge, vedere Bridge sgcWebSockets per .NET.

Vedere anche

- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Bridge sgcWebSockets per .NET

Rendering senza finestra in .NET

Ogni modello di indicatore si disegna senza un controllo, quindi un programma console, un servizio o un server web può scrivere immagini PNG e SVG degli indicatori, su Windows, Linux e macOS. Questa è la forma .NET di Output senza finestra.

Metodi

Metodo	Pacchetto	Descrizione
SaveToSVG(Stream or string, int aWidth, int aHeight, double aScale = 1)	esegece.sgcGauges	Scrive un documento SVG dell'indicatore. Nessuna dipendenza nativa.
SaveToPNG(Stream or string, int aWidth, int aHeight, double aScale = 1)	esegece.sgcGauges.Rendering	Metodo di estensione di **sgcGauges_Raster**: disegna su un raster SkiaSharp azzerato di Round(aWidth * aScale) per Round(aHeight * aScale) pixel e scrive un PNG.
RenderToRaster(int aWidth, int aHeight, double aScale = 1, double aNowMs = -1)	esegece.sgcGauges.Rendering	Restituisce il **TsgcUICanvas_Raster** con l'indicatore disegnato, per disegnare altro o leggere pixel. Il chiamante lo rilascia.
Render(TsgcUICanvas aCanvas, int aWidth, int aHeight, double aScale = 1, double aNowMs = -1)	esegece.sgcGauges	Disegna su qualsiasi canvas di sgcUICore.

Esempio

Note

- Un rendering senza finestra disegna i valori di destinazione, mai un fotogramma dell'animazione, quindi l'output dello stesso indicatore ha sempre gli stessi byte. Un orologio con **Live** impostato a false mostra il suo **Time**.
- aScale moltiplica i pixel e mantiene il layout: 200 per 200 a scala 2 è un PNG di 400 per 400 dello stesso disegno.
- Su Linux, esegece.sgcGauges.Rendering porta con sé gli asset nativi di SkiaSharp; non serve alcun server X.

La demo ConsoleRender scrive un file PNG e uno SVG di ogni tipo di indicatore, vedere Demo .NET.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Demo .NET
- Output senza finestra
- Avvio rapido senza finestra

Bridge sgcWebSockets per .NET

Il pacchetto **esegece.sgcGauges.sgcWebSockets** (edizione Registered) è il port .NET del bridge sgcGaugesWS. Una sorgente di dati si aggancia a un client di sgcWebSockets .NET, legge ogni messaggio come JSON e scrive i valori delle sue associazioni negli indicatori. Il comportamento è quello descritto in Panoramica del bridge.

Classe	Client	Legge
TsgcGaugeFeedSource_WebSocket	**Client**: un **TsgcWebSocketClient**, il suo evento **OnMessage**	Ogni messaggio di testo. **ProcessMessage(string)** applica un messaggio a mano.
TsgcGaugeFeedSource_MQTT	**Client**: un **TsgcWSProtocol_MQTT_Client**, il suo evento di pubblicazione	Il contenuto delle pubblicazioni il cui topic corrisponde al filtro **Topic** di un'associazione (caratteri jolly `+` e `#`). **ProcessPublish(topic, text)** ne applica una a mano.
TsgcGaugeFeedSource_SSE	**Client**: un **TsgcHTTP1Client**, il suo evento **OnSSEMessage**	I dati degli eventi il cui tipo è uguale all'**EventName** di un'associazione. **ProcessChunk(string)** e **ResetStream()** applicano uno stream a mano.

Ogni sorgente ha **Active**, **Bindings**, **OnValue** e **OnError**. Un **TsgcGaugeFeedBinding** ha **Gauge** (qualsiasi controllo, o qualsiasi oggetto che implementa **IsgcGaugeHost**), **GaugeModel** (un modello senza controllo), **PointerIndex**, **ValuePath**, **FilterPath** e **FilterValue**, **Topic**, **EventName** e **Active**.

Esempio

Note

- Le sorgenti non si connettono né si sottoscrivono mai: l'applicazione connette il client, sottoscrive i topic MQTT e chiama **GetSSE** del client HTTP.
- Gli eventi del client sono eventi .NET: una sorgente aggiunge il proprio handler con `+=` e rimuove solo quello, quindi gli handler dell'applicazione continuano a funzionare e vengono eseguiti nell'ordine in cui sono stati aggiunti.
- I valori vengono scritti nel thread del client. Gli indicatori sono thread safe e si ridisegnano nel thread dell'interfaccia; **OnValue** e **OnError** vengono eseguiti nel thread del client, quindi passa al thread dell'interfaccia prima di toccare un controllo.
- Un'associazione osserva l'evento **Disposed** di un controllo WinForms e azzera **Gauge** quando il controllo scompare. Per i controlli WPF e Avalonia e per **GaugeModel**, azzera l'associazione prima che scompaia l'indicatore.
- Una stringa numerica viene letta con '.' come separatore decimale, qualunque sia la cultura; true e false vengono letti come 1 e 0.

La demo MQTTLive esegue sei indicatori su MQTT con un piccolo broker nel processo, vedere Demo .NET.

Vedere anche

- Panoramica del bridge
- Sorgente MQTT
- Sorgente WebSocket
- Sorgente di eventi inviati dal server
- Data binding in .NET

- Demo .NET

Demo .NET

Le demo .NET si trovano in `demos\Gauges` della cartella .NET di sgcUI, una cartella per demo con un file di progetto, Program.cs e un README.md. L'interfaccia è costruita nel codice.

Demo	Host	Mostra
Gallery	WinForms	I dieci controlli indicatore su un form: cambio di tema, animazione attiva e disattiva, una simulazione di valore ed esportazione PNG al doppio della dimensione. La soglia di velocità a 200 km/h commuta un LED di allarme e il riquadro HIGH SPEED; un clic su un riquadro lo riconosce.
GalleryWpf	WPF	La stessa galleria con i controlli TsgcWpf.
GalleryAvalonia	Avalonia	La stessa galleria con i controlli TsgcAvalonia.
HMIPanel	WinForms	Un processo simulato con due serbatoi e due pompe: indicatori lineari di livello, indicatori radiali di pressione, display digitali di portata, LED delle pompe e un annunciator attivato da un unico handler **OnThreshold** condiviso.
MQTTLive	WinForms	Sei indicatori alimentati da **TsgcGaugeFeedSource_MQTT**. Con l'opzione loopback, Connect avvia un piccolo broker MQTT nel processo, quindi la demo non richiede né broker né rete. Solo edizione Registered.
ConsoleRender	Console	Un modello di ogni tipo scritto in file PNG e SVG, senza framework di interfaccia; il corrispettivo della demo Headless di Delphi.

Compilare ed eseguire

```
dotnet run --project Gallery\Gallery.csproj
```

Nell'albero dei sorgenti di sgcUI una demo si compila contro i progetti della libreria nell'edizione Registered; aggiungere `-p:SgcCommunity=true` per l'edizione Community. Nello zip della demo, questa ripristina i pacchetti da nuget.org, per impostazione predefinita i pacchetti Community; impostare `-p:SgcGaugesEdition=Registered` per i Registered.
Nell'edizione Community le gallerie mostrano sei indicatori, HMIPanel elenca gli allarmi in una list box al posto dell'annunciator e ConsoleRender scrive i sei tipi Community. MQTTLive richiede l'edizione Registered e il pacchetto esegece.sgcWebSockets.

Autotest

Ogni demo accetta `--test result.txt`: esegue un autocontrollo fuori schermo, scrive una riga PASS o FAIL per ogni controllo e termina con il numero di controlli falliti. `--snapshot file.png` salva un'immagine PNG e termina.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Rendering senza finestra in .NET
- Bridge sgcWebSockets per .NET

Risoluzione dei problemi

Il valore si ferma a 100

Un valore viene limitato all'intervallo della sua scala quando è scritto, e la scala predefinita va da 0 a 100. Impostate Minimum e Maximum della scala prima del valore. Una modifica successiva dell'intervallo limita di nuovo i valori memorizzati, non ripristina un valore che è stato tagliato.

La seconda scala o il secondo puntatore non viene disegnato

L'edizione Community disegna solo la prima scala e il primo puntatore. Gli altri restano nelle collezioni. Vedere Edizioni.

TsgcVCLClockGauge o TsgcCompassGauge non è dichiarato

Il VU meter, l'orologio, la bussola e l'annunciator fanno parte dell'edizione Registered. In Community le loro unit sono vuote e i loro controlli non sono registrati.

Un display a 14 segmenti mostra 7 segmenti

I display a 14 segmenti e a matrice di punti fanno parte dell'edizione Registered. In Community vengono disegnati come a 7 segmenti.

La lancetta salta invece di muoversi

Controllate Animation.Enabled e Animation.Duration. Non c'è animazione in fase di progettazione, per i valori caricati dal file del form, per `SetValue(aPointer, aValue, False)` e in un rendering senza finestra, che disegna il valore di destinazione.

OnThreshold non scatta

- Con gtdRising e gtdFalling l'evento scatta solo quando la soglia diventa attiva. Usate gtdBoth per ottenere anche l'evento di rientro.
- Dopo un evento, il valore deve uscire dalla banda data da Hysteresis prima che la soglia possa scattare di nuovo.
- Una modifica della soglia stessa aggiorna Active senza un evento.
- Controllate Enabled e PointerIndex. In Community le soglie dei puntatori dopo il primo non vengono valutate.

Nessun segno di soglia sulla scala

Una soglia disegna un segno solo se il suo Color non è 0.

Le etichette mostrano un '.' in una locale con la virgola decimale

Gli indicatori usano i propri FormatSettings, con '.' per impostazione predefinita, quindi l'output non dipende dalla macchina. Assegnate FormatSettings del modello, tramite la proprietà Gauge di un controllo, per cambiarlo. Vedere Temi.

Il testo è troppo piccolo o troppo grande

Le dimensioni dei font sono relative alla dimensione dell'indicatore, quindi il testo segue la dimensione del controllo. Cambiate la Size di TitleFont, ValueFont o LabelFont per cambiare la proporzione.

Scrivere valori da un thread di lavoro

Value, SetValue e i Value ed EndValue del puntatore sono thread safe, e i controlli si ridisegnano e chiamano OnThreshold nel thread principale. Ogni altra proprietà appartiene al thread principale.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes, Controls, Forms,
  sgcGauges_Types, sgcGauges_Model, sgcGauges_VCL;

type
  TSensorThread = class(TThread)
  private
    FGauge: TsgcVCLRadialGauge;
  protected
    procedure Execute; override;
  public
    constructor Create(aGauge: TsgcVCLRadialGauge);
  end;

constructor TSensorThread.Create(aGauge: TsgcVCLRadialGauge);
begin
  FGauge := aGauge;
  inherited Create(False);
end;


procedure TSensorThread.Execute;
begin
  while not Terminated do
  begin
    // Value is thread safe: no Synchronize needed
    FGauge.Value := Random(100);
    Sleep(250);
  end;
end;
```

Vedere anche

- Edizioni
- Animazione
- Soglie

Introduzione

sgcDiagram aggiunge un editor e visualizzatore di diagrammi alle applicazioni Delphi e C++Builder, per VCL e FireMonkey: diagrammi di flusso, organigrammi e grafi di nodi. L'utente trascina le forme da una tavolozza, disegna i connettori tra di esse, sposta, ridimensiona e ruota i nodi, modifica il loro testo direttamente sul posto e annulla ogni passaggio. Lo stesso diagramma può essere costruito, disposto ed esportato nel codice, senza finestra, su un server o su Linux64.
Tutto risiede in un unico oggetto documento, **TsgcDiagramDocument**: i nodi, i connettori con le loro porte ed etichette, i livelli, le immagini e gli stili predefiniti. **TsgcVCLDiagramView** e **TsgcFMXDiagramView** mostrano e modificano un documento, **TsgcVCLDiagramPalette** e **TsgcFMXDiagramPalette** offrono le forme da trascinare sulla vista, e **TsgcDiagramRenderer** scrive un documento in PNG e SVG senza una vista. Un documento viene salvato e caricato come JSON, e una vista memorizza il proprio diagramma nel file del form.
sgcDiagram fa parte della suite visuale di eSeGeCe. Viene disegnato con **sgcUICore**, il pacchetto runtime condiviso con il canvas, il rasterizzatore, i font, il writer SVG e i temi chiaro e scuro, così un diagramma ha lo stesso aspetto su VCL, su FireMonkey e nei file esportati. sgcDiagram richiede sgcUICore, che viene installato insieme ad esso.



Edizioni

sgcDiagram viene fornito come Registered, Trial e Community. L'edizione Community è un editor manuale completo: tutte le forme, i percorsi personalizzati, le immagini, i tre tipi di connettore, porte e ancoraggio, gruppi e contenitori, annulla, gli appunti, JSON, PNG e SVG, temi, aggancio e guide, la tavolozza e il visualizzatore di sola lettura. Esclude i layout automatici, l'instradamento ortogonale con aggiramento degli ostacoli, l'associazione ai dati e più di un livello. Vedere Edizioni.

Da dove iniziare

- Cos'è sgcDiagram: i tipi di diagramma che disegna e cosa può farne l'utente.
- Architettura: il documento, le viste, il controller e le unit.
- Avvio rapido VCL, Avvio rapido FMX, Avvio rapido C++Builder e Avvio rapido senza finestra: un primo diagramma in pochi minuti.
- I componenti: TsgcVCLDiagramView, TsgcFMXDiagramView, TsgcVCLDiagramPalette, TsgcFMXDiagramPalette, TsgcDiagramDataBinding e i loro Eventi.
- Le classi: TsgcDiagramDocument, TsgcDiagramNode, TsgcDiagramConnector, TsgcDiagramPort, TsgcDiagramStyle, TsgcDiagramLayer, TsgcDiagramController, TsgcDiagramRenderer e il Formato JSON.
- Layout a livelli, Layout ad albero e Associazione ai dati: dispongono un diagramma automaticamente, oppure lo costruiscono a partire da un dataset.
- Le funzionalità: Forme, Connettori e instradamento, Porte e ancoraggio, Modifica e tastiera, Aggancio e guide, Annulla e appunti, Livelli, Serializzazione, Esportazione, Temi e Modalità visualizzatore.
- Piattaforme: gli IDE, i framework e i sistemi operativi supportati.
- Risoluzione dei problemi: i problemi comuni e le loro cause.

Cos'è sgcDiagram

sgcDiagram è un insieme di componenti per diagrammi: un documento di nodi e connettori, una vista interattiva che lo modifica, una tavolozza di forme e un esportatore. È pensato per i diagrammi che le applicazioni aziendali mostrano e lasciano modificare ai loro utenti.

Cosa si può disegnare

- **Diagrammi di flusso.** Forme di processo, decisione, terminatore, dati, documento, processo predefinito e cerchio connettore, connettori con frecce ed etichette Sì e No.
- **Organigrammi e alberi.** Riquadri con un nome e un ruolo, uniti da connettori ortogonali. L'edizione Registered li dispone con un layout ad albero e li costruisce a partire da un dataset.
- **Grafi di nodi.** Nodi con porte tipizzate di ingresso e uscita, connettori curvi e un disegno proprio in OnDrawNode, come in un editor di nodi o in un designer di pipeline.
- **Schizzi liberi.** Rettangoli, rettangoli arrotondati, ellissi, testo libero, immagini, forme personalizzate a partire da dati di percorso SVG e contenitori che contengono altri nodi.

Cosa può fare l'utente

- Trascinare una forma dalla tavolozza sulla vista, oppure sceglierla e disegnarla con lo strumento forma.
- Selezionare con un clic, clic con Maiusc e Ctrl o un rettangolo di selezione, poi spostare, ridimensionare, ruotare, spostare con i tasti freccia, raggruppare, eliminare, copiare e incollare.
- Disegnare un connettore da una porta, ancorare le sue estremità a porte o al contorno di un nodo, spostare le sue etichette e i suoi waypoint.
- Modificare il testo di un nodo sul posto: doppio clic, F2 o semplicemente iniziare a digitare.
- Annullare e ripristinare ogni azione, scorrere con la rotella del mouse, il pulsante centrale o la barra spaziatrice, eseguire lo zoom con Ctrl e la rotella o un gesto di pizzico.

Cosa può fare il codice

- Costruire un diagramma con AddNode e AddConnector, cambiare qualsiasi proprietà e raggruppare le modifiche in un passaggio di annullamento con BeginTransaction ed EndTransaction.
- Salvarlo e caricarlo come JSON, come file, stream o stringa.
- Esportarlo in PNG e SVG con TsgcDiagramRenderer, anche in un'applicazione console o su Linux64.
- Ascoltare OnChange, OnSelectionChange, OnItemClick, OnConnecting e gli altri eventi per reagire all'utente.

Cosa non fa

La versione 1 non ha stencil BPMN, UML o di rete, né pool a corsie, né layout a forze o circolari, né esportazione in PDF, né scambio di appunti con altre applicazioni, né minimappa, righelli, barre di scorrimento o stampa, né importazione di SVG o Visio, né testo ricco nei nodi.

Vedere anche

- Architettura
- Edizioni
- Avvio rapido VCL

Architettura

sgcDiagram separa il documento, l'interazione e il disegno, quindi lo stesso codice modifica un diagramma su VCL, su FireMonkey e in un test senza finestra.

Parte	Ruolo
TsgcDiagramDocument	Il modello: Nodes, Connectors, Layers, Images, Selection, i NodeStyle e ConnectorStyle predefiniti, Routing, GridSize, Theme e la pila di annullamento. Ogni modifica viene notificata una volta per ogni coppia BeginUpdate ed EndUpdate tramite OnChange.
TsgcDiagramNode	Un riquadro con Shape, Left, Top, Width, Height, Angle, Text, Style, Ports, Layer, ContainerId, GroupId, ImageKey, PathData, Locked, Visible, Data e Tag. L'ordine z è l'indice in Nodes.
TsgcDiagramConnector	Un collegamento tra due nodi o due punti liberi: Kind, SourceNodeId, SourcePortId, TargetNodeId, TargetPortId, SourcePoint, TargetPoint, Waypoints, StartArrow, EndArrow, ArrowSize, Labels e Style. Points contiene il percorso calcolato.
Router	Calcola il percorso di ogni connettore le cui estremità, nodi o tipo sono cambiati, alla fine di ogni gruppo di modifiche quando Routing.AutoRoute è True.
TsgcDiagramController	La macchina a stati dell'interazione: hit test, selezione, trascinamento, ridimensionamento, rotazione, connessione, aggancio, guide, modifica del testo, zoom e scorrimento. È indipendente dal framework e lavora in pixel del dispositivo all'esterno e in unità del mondo all'interno.
TsgcDiagramPainter e la cache della vista	Disegnano il documento su un TsgcUICanvas di sgcUICore. La vista mantiene un'immagine in cache del contenuto, quindi uno scorrimento è una copia di pixel e una modifica ridisegna solo il suo rettangolo sporco.
TsgcVCLDiagramView, TsgcFMXDiagramView	I controlli. Possiedono un documento (la proprietà Diagram) e un Controller, e traducono il mouse, la tastiera, i gesti e il trascinamento in chiamate al controller.
TsgcVCLDiagramPalette, TsgcFMXDiagramPalette	Una griglia di elementi forma raggruppati per categoria. Un clic sceglie lo strumento forma della vista collegata, un trascinamento rilascia la forma su di essa.
TsgcDiagramRenderer	Esporta un documento in PNG e SVG senza una vista.

Coordinate

Le unità del mondo sono pixel a zoom 1 e 96 PPI, con y che cresce verso il basso. Gli angoli dei nodi sono in gradi, in senso orario, attorno al centro del nodo. Un colore è un TsgcUIColor, e 0 significa il colore del tema. ScreenToDiagram e DiagramToScreen della vista convertono tra i pixel del dispositivo del controllo e le unità del mondo.

Notifiche di modifica

Il documento raccoglie le modifiche tra il BeginUpdate e l'EndUpdate più esterni e le notifica una volta: prima alla vista che lo possiede, che ridisegna il rettangolo sporco, poi tramite OnChange con un insieme di valori TsgcDiagramChange (dgkGeometry, dgkStyle, dgkStructure, dgkSelection, dgkView) e OnSelectionChange. Una modifica fatta dal codice fuori da BeginUpdate ed EndUpdate viene notificata subito.

Unit

Unit	Contenuto
sgcDiagram_Types	Le enumerazioni, TsgcDiagramPoint, TsgcDiagramRect, gli helper di geometria come sgcDiagramPoint e sgcDiagramBounds, e EsgcDiagramError.
sgcDiagram_Shapes	Il contorno, il rettangolo di testo e le porte predefinite di ogni forma, e il parser dei dati di percorso SVG.
sgcDiagram_Model	TsgcDiagramDocument, i nodi, connettori, porte, etichette, livelli, immagini, stili e la selezione.
sgcDiagram_Undo, sgcDiagram_JSON, sgcDiagram_Router	La pila di annullamento, il formato JSON e gli appunti, l'instradamento dei connettori.
sgcDiagram_Render	Il painter, la cache della vista e TsgcDiagramRenderer.
sgcDiagram_Palette, sgcDiagram_Controller	Il modello della tavolozza e il controller di interazione.
sgcDiagram_Layout, sgcDiagram_Data	I layout a livelli e ad albero e l'associazione ai dati. Edizione Registered; unit vuote in Community.
sgcDiagram_VCL, sgcDiagram_FMX	La vista e la tavolozza VCL e FireMonkey.

Vedere anche

- Cos'è sgcDiagram
- Piattaforme
- Annulla e appunti
- TsgcDiagramDocument
- TsgcDiagramController
- TsgcDiagramRenderer

Edizioni

sgcDiagram viene compilato dallo stesso codice sorgente per tutte le edizioni.

Edizione	Include
Registered	Tutto: le viste e le tavolozze per VCL e FireMonkey, tutte le forme, i tre tipi di connettore, porte, gruppi e contenitori, annulla, gli appunti, JSON, PNG e SVG, temi, aggancio, guide e le funzionalità avanzate elencate sotto. La pagina della tavolozza SGC Diagram mostra 5 componenti.
Trial	Le stesse funzionalità di Registered. Una build compilata con SGC_TRIAL mostra un messaggio che indica che è una versione di prova quando viene creato un componente dopo che la finestra di rilascio indicata nella build è trascorsa. Nient'altro cambia.
Community	Tutto tranne le funzionalità avanzate: un editor manuale completo di diagrammi di flusso e organigrammi per VCL, FireMonkey e uso senza finestra. La pagina della tavolozza SGC Diagram mostra 4 componenti (le due viste e le due tavolozze).

Le funzionalità avanzate

Le funzionalità avanzate vengono compilate sotto il define SGC_DIAGRAM_ADVANCED, che sgcVer.inc disattiva nell'edizione Community. Gli elenchi delle unit dei pacchetti sono gli stessi in tutte le edizioni: sgcDiagram_Layout e sgcDiagram_Data vengono compilate come unit vuote in Community.

Funzionalità	Nell'edizione Community
Layout automatico: TsgcDiagramLayeredLayout e TsgcDiagramTreeLayout	Non disponibile. I nodi restano dove l'utente o il codice li posiziona.
Instradamento ortogonale con aggiramento degli ostacoli e spaziatura dei segmenti paralleli	I connettori dgcOrthogonal vengono instradati come semplici gomiti che non aggirano i nodi, e RouteFailed resta False.
Associazione ai dati: TsgcDiagramDataBinding costruisce un diagramma a partire da un dataset	Non disponibile.
Livelli oltre il primo	Layers.Add genera EsgcDiagramError quando esiste già un livello. Un file salvato dall'edizione Registered mantiene i nomi dei suoi livelli e viene caricato e salvato senza modifiche, ma ogni livello viene disegnato, esportato e modificato come visibile e sbloccato.

Un file di diagramma è lo stesso in tutte le edizioni, quindi un documento creato con l'edizione Registered si apre in una build Community e viceversa.

Vedere anche

- Connettori e instradamento
- Livelli
- Piattaforme
- Layout a livelli
- Layout ad albero
- TsgcDiagramDataBinding

Piattaforme

sgcDiagram è un unico albero di codice sorgente per tutti gli IDE e le piattaforme. Il documento, il router, il controller, il painter e il renderer usano solo la RTL e sgcUICore, quindi sono lo stesso codice su ogni destinazione; solo le viste e le tavolozze sono legate a un framework.

Destinazione	Supporto
Delphi VCL	Da Delphi 7 a Delphi 13, Win32 e Win64: TsgcVCLDiagramView e TsgcVCLDiagramPalette.
Delphi FireMonkey	Da Delphi XE6 a Delphi 13 per Windows, macOS, iOS e Android: TsgcFMXDiagramView e TsgcFMXDiagramPalette. Compilato sotto SGC_DIAGRAM_FMX.
Linux64	Delphi 10.2 e successivi, compilato sotto SGC_DIAGRAM_LINUX: il documento, JSON, instradamento, layout e TsgcDiagramRenderer, così un server può costruire un diagramma e produrre file PNG e SVG. Vedere Avvio rapido senza finestra.
C++Builder	Gli stessi componenti con gli header .hpp generati. Vedere Avvio rapido C++Builder.
.NET	Un port in C# con la stessa API per WinForms, WPF e Avalonia, la vista e la tavolozza su ogni host e l'output headless di JSON, PNG e SVG, su .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9, vedere Panoramica .NET.

Unit per framework

Unit	Framework
sgcDiagram_Const, sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Shapes, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_Undo, sgcDiagram_JSON, sgcDiagram_Router, sgcDiagram_Layout, sgcDiagram_Render, sgcDiagram_Palette, sgcDiagram_Controller	Nessuno. Il modello, i motori, il painter e il formato di file.
sgcDiagram_Data	Solo la unit DB (dbrtl), nessuna unit VCL o FireMonkey.
sgcDiagram_VCL	VCL, solo Windows.
sgcDiagram_FMX	FireMonkey, Delphi XE6 e successivi.

Pacchetti

sgcDiagram include un pacchetto runtime indipendente dal framework e un pacchetto runtime per ogni framework, quindi un'applicazione FireMonkey per Android, iOS o macOS non collega mai la VCL. Ogni nome di pacchetto termina con il suffisso dell'IDE, ad esempio sgcDiagramD13.dpk per Delphi 13 e sgcDiagramC13.cbproj per C++Builder 13.

Pacchetto	Tipo	Contenuto	Richiede

sgcDiagram	Runtime, indipendente dal framework	Ogni unità del prodotto che non usa né la VCL né FireMonkey: il documento, le forme, l'annullamento, JSON, il router, i layout, il renderer, il modello della palette, il controller e, fuori dall'edizione Community, TsgcDiagramDataBinding (sgcDiagram_Data).	rtl, dbrtl, sgcUICore
sgcDiagramVCL	Runtime, VCL	sgcDiagram_VCL (TsgcVCLDiagramView, TsgcVCLDiagramPalette)	rtl, vcl, sgcUICore, sgcUICoreVCL, sgcDiagram
sgcDiagramFMX	Runtime, FireMonkey, da XE6	sgcDiagram_FMX (TsgcFMXDiagramView, TsgcFMXDiagramPalette)	rtl, fmx, sgcUICore, sgcUICoreFMX, sgcDiagram
dclsgcDiagram	Design time, VCL	Registra TsgcVCLDiagramView, TsgcVCLDiagramPalette e, fuori dall'edizione Community, TsgcDiagramDataBinding nella pagina **SGC Diagram** della palette, e aggiunge i verbi "Load Diagram...", "Save Diagram..." e "Clear Diagram" all'editor del componente della vista.	designide, rtl, vcl, sgcDiagram, sgcDiagramVCL
dclsgcDiagramFMX	Design time, FireMonkey, da XE6	Registra TsgcFMXDiagramView e TsgcFMXDiagramPalette nella pagina **SGC Diagram** della palette, con gli stessi verbi.	designide, rtl, fmx, sgcDiagram, sgcDiagramFMX, dclsgcDiagram

sgcUICore segue la stessa suddivisione: sgcUICore, sgcUICoreVCL e sgcUICoreFMX, senza pacchetto design time. dclsgcDiagramFMX richiede dclsgcDiagram, quindi installate prima dclsgcDiagram. sgcDiagram non ha un pacchetto bridge verso sgcWebSockets.

Versioni dell'IDE e piattaforme di destinazione

Delphi	sgcDiagram	sgcDiagramVCL	sgcDiagramFMX	dclsgcDiagram, dclsgcDiagramFMX
7, 2007, 2009, 2010, XE	Win32	Win32	Nessuna	Win32
Da XE2 a XE5	Win32, Win64	Win32, Win64	Nessuna	Win32
Da XE6 a 10.2	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
10.3	Win32, Win64, Linux64, OSX64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64	Win32
10.4	Win32, Win64, Linux64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, Android, Android64, iOSDevice64	Win32
11	Win32, Win64, Linux64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iO-	Win32, Win64	Win32, Win64, OSX64, OSXARM64, Android, Android64, iOSDevice64, iOSSimARM64	Win32

	SDevice64, iOSSimARM64			
12, 13	Come 11	Win32, Win64	Come 11	Win32, Win64

Da XE6 a 10.2 il pacchetto FireMonkey viene compilato solo per Windows. I pacchetti design time sono caricati dall'IDE, quindi vengono compilati solo per la piattaforma dell'IDE.

C++Builder	sgcDiagram, sgcDiagramVCL	sgcDiagramFMX	dclsgcDiagram, dclsgcDiagramFMX
2007, 2010, XE, XE2	Win32	Nessuna	Win32 (solo dclsgcDiagram)
Da XE3 a XE5	Win32, Win64	Nessuna	Win32 (solo dclsgcDiagram)
Da XE6 a 12	Win32, Win64	Win32, Win64	Win32
13	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64, Win64x	Win32, Win64x

I progetti C++Builder hanno gli stessi nomi con il suffisso C, ad esempio sgcDiagramC13.cbproj, sgcDiagramVCLC13.cbproj, sgcDiagramFMXC13.cbproj, dclsgcDiagramC13.cbproj e dclsgcDiagramFMXC13.cbproj. I pacchetti C++Builder vengono compilati solo per Windows. Le note su C++Builder valide per ogni prodotto sgcUI (pacchetti runtime su Win64, C++Builder 10.3 su Win64, nomi dei file dei pacchetti Win64x) si trovano nell'argomento Piattaforme e pacchetti della guida della suite sgcUI.

FireMonkey su Android, iOS e macOS

I controlli FireMonkey (TsgcFMXDiagramView e TsgcFMXDiagramPalette) hanno come destinazione macOS da Delphi 10.3, Android e iOS da Delphi 10.4, e macOS ARM e il simulatore iOS da Delphi 11. In un progetto FireMonkey per queste piattaforme:

- Usate i controlli FireMonkey. I controlli VCL e sgcDiagramVCL funzionano solo su Windows.
- Rilasciate il controllo su un form, oppure aggiungete la sua unità alla clausola uses: sgcDiagram_FMX.
- Selezionate la piattaforma di destinazione nella finestra Progetti. L'installer aggiunge la cartella Source di sgcUI e le unità compilate di ogni piattaforma (LibD<version>\<platform>) al percorso della libreria di ogni piattaforma che compila. Senza l'installer, aggiungete la cartella Source di sgcUI al percorso della libreria della piattaforma di destinazione (Strumenti, Opzioni, Linguaggio, Delphi, Libreria).
- Le applicazioni Android e iOS vengono collegate staticamente, quindi non viene distribuito alcun pacchetto runtime.

Linux64

Il pacchetto indipendente dal framework sgcDiagram viene compilato per Linux64 da Delphi 10.3. Un'applicazione Linux64, ad esempio un programma console o un server, usa il documento, JSON, l'instradamento, i layout e TsgcDiagramRenderer per costruire un diagramma e produrre file PNG e SVG. Per Linux64 non viene compilato alcun pacchetto VCL o FireMonkey, perché FireMonkey su Linux richiede FMX per Linux (FMXLinux), un componente aggiuntivo di terze parti.

Note per piattaforma

- **DPI elevato.** La vista VCL si adatta al PPI del monitor e la vista FireMonkey alla scala del form. Lo zoom 1 mostra un'unità del mondo per pixel indipendente dal dispositivo.
- **Touch.** Su FireMonkey, un gesto di pizzico esegue lo zoom attorno al suo centro e un dito su uno spazio vuoto fa scorrere la vista. Un dito su un nodo lo trascina, anche su uno schermo touch di Windows.
- **Trascinamento dalla tavolozza.** Su iOS e Android non c'è un servizio di trascinamento: tocchi un elemento della tavolozza, poi tocchi la vista per posizionare la forma.

- **Tasto Tab.** Tab e Maiusc+Tab scorrono la selezione tra gli elementi su VCL. Un form FireMonkey gestisce Tab prima del controllo, quindi i tasti spostano lì il focus.
- **Delphi 7 e Delphi 2007.** Queste versioni hanno stringhe Ansi, quindi il testo al di fuori della tabella codici del sistema va perso quando viene caricato un file JSON.
- **Edizioni.** SGC_DIAGRAM_ADVANCED, che sgcVer.inc disattiva nell'edizione Community, decide le funzionalità avanzate su tutte le piattaforme. Vedere Edizioni.

Vedere anche

- Architettura
- Esportazione
- Risoluzione dei problemi

Avvio rapido VCL

Installi i pacchetti sgcDiagram per la sua versione di Delphi. I componenti compaiono nella pagina della tavolozza **SGC Diagram**.

In fase di progettazione

- Inserisca un **TsgcVCLDiagramPalette** nel form e imposti Align a alLeft.
- Inserisca un **TsgcVCLDiagramView** e imposti Align a alClient.
- Imposti la proprietà View della tavolozza sulla vista.
- Esegua l'applicazione. Trascini le forme dalla tavolozza, disegni connettori dalle porte che compaiono quando il puntatore è su un nodo, faccia doppio clic su un nodo per modificare il suo testo.

Il menu contestuale della vista in fase di progettazione ha verbi per caricare un diagramma da un file JSON, salvarlo e svuotarlo. Il diagramma viene memorizzato nel dfm come proprietà DiagramJSON.

Nel codice

```
uses
  Forms, Controls,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_VCL;

type
  TFormMain = class(TForm)
  private
    FPalette: TsgcVCLDiagramPalette;
    FView: TsgcVCLDiagramView;
  public
    procedure CreateDiagram;
  end;

procedure TFormMain.CreateDiagram;
var
  oStart, oCheck, oDone: TsgcDiagramNode;
begin
  FPalette := TsgcVCLDiagramPalette.Create(Self);
  FPalette.Parent := Self;
  FPalette.Align := alLeft;
  FPalette.Width := 180;
  FView := TsgcVCLDiagramView.Create(Self);
  FView.Parent := Self;
  FView.Align := alClient;
  FPalette.View := FView;
  // three nodes and two connectors, one undo step
  FView.Diagram.BeginTransaction('Create');
  try
    oStart := FView.Diagram.AddNode(dgsTerminator, 40, 40, 140, 50, 'Start');
    oCheck := FView.Diagram.AddNode(dgsDecision, 30, 140, 160, 90, 'Valid?');
    oDone := FView.Diagram.AddNode(dgsProcess, 40, 290, 140, 60, 'Save');
    FView.Diagram.AddConnector(oStart, oCheck);
    FView.Diagram.AddConnector(oCheck, oDone).Labels.Add.Text := 'Yes';
  finally
    FView.Diagram.EndTransaction;
  end;
  FView.ZoomToFit;
end;
```

Passi successivi

- Salvi il diagramma con FView.Diagram.SaveToFile, vedere Serializzazione.

- Lo esporti con FView.SaveToPNG e FView.SaveToSVG, vedere Esportazione.
- Passi la vista a un visualizzatore di sola lettura con ReadOnly, vedere Modalità visualizzatore.

Vedere anche

- Avvio rapido FMX
- Avvio rapido senza finestra
- Modifica e tastiera
- TsgcVCLDiagramView
- TsgcVCLDiagramPalette

Avvio rapido FMX

I componenti FireMonkey sono **TsgcFMXDiagramView** e **TsgcFMXDiagramPalette**, nella pagina della tavolozza **SGC Diagram** di Delphi XE6 e successivi. Hanno le stesse proprietà, metodi ed eventi di quelli VCL, e la stessa classe documento, quindi il codice che lavora sulla proprietà Diagram è condiviso.

In fase di progettazione

- Inserisca un TsgcFMXDiagramPalette con Align Left e un TsgcFMXDiagramView con Align Client.
- Imposti la proprietà View della tavolozza sulla vista.
- Esegua l'applicazione su Windows o macOS e trascini le forme sulla vista. Su iOS e Android, tocchi un elemento della tavolozza, poi tocchi la vista.

Nel codice

```
uses
  FMX.Forms, FMX.Types,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_FMX;

type
  TFormMain = class(TForm)
  private
    FPalette: TsgcFMXDiagramPalette;
    FView: TsgcFMXDiagramView;
  public
    procedure CreateDiagram;
  end;

procedure TFormMain.CreateDiagram;
var
  oA, oB: TsgcDiagramNode;
begin
  FPalette := TsgcFMXDiagramPalette.Create(Self);
  FPalette.Parent := Self;
  FPalette.Align := TAlignLayout.Left;
  FPalette.Width := 180;
  FView := TsgcFMXDiagramView.Create(Self);
  FView.Parent := Self;
  FView.Align := TAlignLayout.Client;
  FPalette.View := FView;
  oA := FView.Diagram.AddNode(dgsRoundRect, 40, 40, 140, 60, 'Order');
  oB := FView.Diagram.AddNode(dgsRoundRect, 260, 40, 140, 60, 'Invoice');
  FView.Diagram.AddConnector(oA, oB);
  FView.ZoomToFit;
end;
```

Touch

- Un gesto di pizzico esegue lo zoom attorno al suo centro.
- Un dito su uno spazio vuoto fa scorrere la vista, un dito su un nodo lo trascina.

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Piattaforme
- TsgcFMXDiagramView
- TsgcFMXDiagramPalette

Avvio rapido C++Builder

Installi i pacchetti sgcDiagram per la sua versione di C++Builder, aggiunga `sgcUI\Source` e la cartella delle unit compilate, per esempio `sgcUI\LibD13\win32` (`sgcUI\LibD13\win64` per 64 bit), ai percorsi di include e di libreria del progetto, e usi i componenti della pagina della tavolozza **SGC Diagram** esattamente come in Delphi.

Da sapere in C++

- Le enumerazioni non hanno ambito: scriva `dgsDecision`, `dgcCurved` o `dgtSelect`.
- Gli esempi di questa guida passano esplicitamente tutti gli argomenti di un metodo, per esempio `AddConnector(Start, Check, "", "")`, così compilano con qualsiasi versione degli header generati.
- Gli eventi sono closure, quindi i loro gestori sono funzioni membro __fastcall di una classe. Un parametro var come aAccept è un riferimento bool.
- TsgcDiagramRenderer è una classe semplice: la crei con `new TsgcDiagramRenderer()` e la elimini con delete.

Nel codice

Vedere anche

- Avvio rapido VCL
- Piattaforme

Avvio rapido senza finestra

Un diagramma non ha bisogno di una vista. TsgcDiagramDocument e TsgcDiagramRenderer usano solo la RTL e sgcUICore, quindi un'applicazione console, un servizio o un server Linux64 può costruire un diagramma, instradarlo e scrivere file PNG, SVG e JSON.

- Crei il documento con `TsgcDiagramDocument.Create` (senza proprietario) e lo liberi manualmente.
- I connettori vengono instradati alla fine di ogni gruppo di modifiche finché Routing.AutoRoute è True (il valore predefinito). Chiami RouteAll per instradare di nuovo tutti i connettori.
- Il renderer esporta i limiti del contenuto più un margine, 20 unità del mondo per impostazione predefinita, alla scala che lei passa.

Esempio

```
uses
  SysUtils, Classes,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_Render;

procedure ExportOrderFlow(const aFolder: string);
var
  oDocument: TsgcDiagramDocument;
  oRenderer: TsgcDiagramRenderer;
  oStart, oPay, oShip: TsgcDiagramNode;
begin
  oDocument := TsgcDiagramDocument.Create;
  try
    oDocument.BeginUpdate;
    try
      oStart := oDocument.AddNode(dgsTerminator, 0, 0, 140, 50, 'New order');
      oPay := oDocument.AddNode(dgsProcess, 0, 100, 140, 60, 'Take payment');
      oShip := oDocument.AddNode(dgsProcess, 0, 210, 140, 60, 'Ship');
      oDocument.AddConnector(oStart, oPay);
      oDocument.AddConnector(oPay, oShip);
    finally
      oDocument.EndUpdate; // the connectors are routed here
    end;
    oRenderer := TsgcDiagramRenderer.Create;
    try
      oRenderer.SaveToPNGFile(oDocument, IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'order.png', 2);
      oRenderer.SaveToSVGFile(oDocument, IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'order.svg');
    finally
      oRenderer.Free;
    end;
    oDocument.SaveToFile(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'order.json');
  finally
    oDocument.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Esportazione
- Serializzazione
- Piattaforme
- TsgcDiagramDocument
- TsgcDiagramRenderer
- Layout a livelli

TsgcVCLDiagramView

TsgcVCLDiagramView (unit sgcDiagram_VCL) è il controllo VCL che mostra e modifica un diagramma. Possiede un TsgcDiagramDocument, pubblicato come Diagram, e un TsgcDiagramController che gestisce il mouse, la tastiera e il trascinamento.

Proprietà

Proprietà	Significato
Diagram	Il TsgcDiagramDocument mostrato e modificato dalla vista. Viene memorizzato nel file del form come proprietà DiagramJSON, scritta solo quando il diagramma non è vuoto.
Tool	Lo strumento puntatore: dgtSelect (predefinito), dgtPan, dgtConnector o dgtShape.
ShapeTool	La forma disegnata dallo strumento dgtShape, dgsRectangle per impostazione predefinita.
ReadOnly	True trasforma la vista in un visualizzatore: selezione, hover, zoom e scorrimento funzionano, la modifica no.
Zoom, MinZoom, MaxZoom	Il fattore di zoom e i suoi limiti (0.05 e 8 per impostazione predefinita).
ShowGrid	Disegna la griglia di Diagram.GridSize (True per impostazione predefinita).
SnapToGrid, SnapToGuides	Aggancia i nodi spostati e ridimensionati alla griglia e ai bordi, ai centri e agli spazi uguali dei nodi circostanti (entrambi True per impostazione predefinita).
ShowPorts	Quando vengono disegnate le porte dei nodi: dgvNever, dgvHover (predefinito) o dgvAlways.
Theme	Il tema del diagramma, lo stesso valore di Diagram.Theme (non memorizzato separatamente).
FontFile	Un file di font usato per disegnare il testo, lo stesso font nella vista e nell'esportazione.
MaxFPS	La frequenza di ridisegno massima del controllo.
Controller	Pubblica. Il TsgcDiagramController che trasforma il puntatore e la tastiera in modifiche.

Metodi

Metodo	Effetto
ZoomToFit, ZoomToSelection	Applicano lo zoom in modo che l'intero diagramma, o la selezione, riempia la vista.
CenterOn(aPoint)	Fa scorrere un punto del mondo al centro della vista.
ScreenToDiagram, DiagramToScreen	Convertono tra i pixel del dispositivo della vista e le unità del mondo.
Undo, Redo	Annullano o ripristinano l'ultimo passaggio del documento.

CopyToClipboard, CutToClipboard, PasteFromClipboard	Gli appunti del diagramma, vedere Annulla e appunti.
DeleteSelection	Elimina gli elementi selezionati come un unico passaggio di annullamento.
EditText(aNode)	Apre l'editor sul posto sul testo di un nodo; restituisce False quando la modifica non è consentita.
SaveToPNG, SaveToSVG	Esportano su un file o uno stream, con una scala facoltativa (1 per impostazione predefinita).

Eventi

La vista pubblica OnChange, OnSelectionChange, OnItemClick, OnItemDblClick, OnHover, OnConnecting, OnConnected, OnDrawNode, OnTextEditing, OnTextEdited e OnZoomChange, descritti in Eventi.

Note

- La vista non ha barre di scorrimento. La rotella scorre, Maiusc e la rotella scorrono in orizzontale, Ctrl e la rotella eseguono lo zoom attorno al puntatore, e il pulsante centrale, la barra spaziatrice o lo strumento dgtPan fanno scorrere la vista, vedere Modifica e tastiera.
- L'editor di testo è un memo sul posto: Invio o uscire dal memo conferma, Esc annulla e Maiusc+Invio aggiunge una riga.
- Rilasciare un elemento di TsgcVCLDiagramPalette crea il nodo, o il frammento, nel punto di rilascio.

Esempio

```
uses
  Forms,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_VCL;

procedure AddStepAtCentre(aView: TsgcVCLDiagramView);
var
  vPoint: TsgcDiagramPoint;
  oNode: TsgcDiagramNode;
begin
  // the world point under the centre of the control
  vPoint := aView.ScreenToDiagram(sgcDiagramPoint(aView.ClientWidth / 2,
    aView.ClientHeight / 2));
  oNode := aView.Diagram.AddNode(dgsProcess, vPoint.X - 60, vPoint.Y - 30,
    120, 60, 'New step');
  aView.Diagram.Selection.Clear;
  aView.Diagram.Selection.Add(oNode);
  aView.EditText(oNode);
end;

procedure ExportView(aView: TsgcVCLDiagramView);
begin
  aView.SaveToPNG('diagram.png', 2);
  aView.SaveToSVG('diagram.svg');
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXDiagramView
- TsgcVCLDiagramPalette
- TsgcDiagramDocument
- Avvio rapido VCL

TsgcFMXDiagramView

TsgcFMXDiagramView (unit sgcDiagram_FMX) è il controllo FireMonkey che mostra e modifica un diagramma su Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Ha le stesse proprietà, metodi ed eventi di TsgcVCLDiagramView: Diagram, Tool, ShapeTool, ReadOnly, Zoom, MinZoom, MaxZoom, ShowGrid, SnapToGrid, SnapToGuides, ShowPorts, Theme, FontFile, MaxFPS, Controller, i metodi di zoom, appunti, annullamento ed esportazione, e OnChange, OnSelectionChange, OnItemClick, OnItemDblClick, OnHover, OnConnecting, OnConnected, OnDrawNode, OnTextEditing, OnTextEdited e OnZoomChange, descritti in Eventi.

Differenze rispetto alla vista VCL

- Il diagramma viene memorizzato nel file fmx come proprietà DiagramJSON, scritta solo quando il diagramma non è vuoto.
- Le posizioni sono in pixel del dispositivo: le coordinate locali del controllo per la sua scala.
- Un gesto di pizzico esegue lo zoom attorno al centro del pizzico. Un dito che inizia su un elemento lo trascina; un dito che inizia su uno spazio vuoto fa scorrere la vista.
- La rotella del mouse di FMX non ha una posizione, quindi la rotella esegue lo zoom attorno all'ultima posizione del puntatore.
- iOS e Android non hanno un servizio di trascinamento: tocchi un elemento della tavolozza per armarlo, poi tocchi la vista per posizionare la forma.
- Il form FMX gestisce Tab prima del controllo con il focus, quindi Tab e Maiusc+Tab non scorrono gli elementi.
- L'editor di testo è un semplice TMemo FMX che segue lo stile del form.

Esempio

```
uses
  FMX.Forms, FMX.Types,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_FMX;

function CreateTouchViewer(aForm: TForm; const aFileName: string)
  : TsgcFMXDiagramView;
begin
  Result := TsgcFMXDiagramView.Create(aForm);
  Result.Parent := aForm;
  Result.Align := TAlignLayout.Client;
  Result.ReadOnly := True;
  Result.ShowGrid := False;
  Result.ShowPorts := dgvNever;
  Result.MinZoom := 0.25;
  Result.Diagram.LoadFromFile(aFileName);
  Result.ZoomToFit;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLDiagramView
- TsgcFMXDiagramPalette
- Avvio rapido FMX
- Modalità visualizzatore

TsgcVCLDiagramPalette

TsgcVCLDiagramPalette (unit sgcDiagram_VCL) mostra le forme che l'utente può aggiungere a un TsgcVCLDiagramView, con un clic o trascinandole.

Proprietà

Proprietà	Significato
View	La vista del diagramma che riceve gli elementi cliccati o trascinati.
Items	Gli elementi, una collezione di TsgcDiagramPaletteItem mostrata in una griglia, raggruppata per Category.
IconSize	La dimensione dell'icona di un elemento in pixel, 32 per impostazione predefinita.
ShowCaptions	Disegna la didascalia sotto ogni icona (True per impostazione predefinita).
Theme	utLight (predefinito), utDark o utCustom.
MaxFPS	La frequenza di ridisegno massima del controllo.
Model	Pubblica. Il modello della tavolozza dietro il controllo: layout, hit test e payload di trascinamento.
DragPayload	Pubblica. Il payload del trascinamento in corso: il JSON dell'elemento trascinato.

Elementi

TsgcDiagramPaletteItem	Significato
Category, Caption	L'intestazione del gruppo e il testo sotto l'icona.
Shape, Width, Height, Text, Style, PathData	Il nodo che l'elemento crea (PathData per dgsPath, in un riquadro 0..100).
Fragment	Un frammento JSON, come restituito da Diagram.CopySelection. Un elemento con frammento rilascia l'intero frammento.
Payload	Sola lettura. Il JSON rilasciato dall'elemento.

Eventi

Evento	Quando
OnItemClick(Sender; aItem)	Si fa clic su un elemento.

Note

- Un clic su un elemento imposta il Tool della vista a dgtShape e il suo ShapeTool alla forma dell'elemento; un clic o un trascinamento sulla vista crea poi il nodo, e Esc torna a dgtSelect. Un elemento frammento viene posizionato solo con il trascinamento.
- Trascinare un elemento sulla vista mostra un'anteprima e rilascia il nodo, o il frammento, nel punto del puntatore come un unico passaggio di annullamento. Il payload non passa mai dagli appunti di sistema.
- Items.AddShape(aCategory, aCaption, aShape, aWidth, aHeight, aText) e Items.AddFragment(aCategory, aCaption, aFragment) aggiungono elementi nel codice. LoadDefaultItems ripristina gli elementi predefiniti.

Esempio

```
uses
  Controls, Forms,
  sgcUICore_Theme, sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Palette, sgcDiagram_VCL;

procedure CreateFlowPalette(aForm: TForm; aView: TsgcVCLDiagramView);
var
  oPalette: TsgcVCLDiagramPalette;
  oItem: TsgcDiagramPaletteItem;
begin
  oPalette := TsgcVCLDiagramPalette.Create(aForm);
  oPalette.Parent := aForm;
  oPalette.Align := alLeft;
  oPalette.Width := 200;
  oPalette.View := aView;
  oPalette.Items.Clear;
  oPalette.Items.AddShape('Flow', 'Step', dgsProcess, 120, 60, 'Step');
  oPalette.Items.AddShape('Flow', 'Choice', dgsDecision, 140, 80, '?');
  oItem := oPalette.Items.AddShape('Notes', 'Note', dgsText, 160, 40, 'Note');
  oItem.Style.Fill := sgcUIARGB($FF, $FF, $F5, $9D);
  // the current selection of the view as a reusable block
  if aView.Diagram.Selection.Count > 0 then
    oPalette.Items.AddFragment('Blocks', 'My block',
      aView.Diagram.CopySelection);
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXDiagramPalette
- TsgcVCLDiagramView
- Forme

TsgcFMXDiagramPalette

TsgcFMXDiagramPalette (unit sgcDiagram_FMX) è la tavolozza FireMonkey per un TsgcFMXDiagramView. Ha le proprietà, gli elementi e gli eventi di TsgcVCLDiagramPalette: View, Items, IconSize, ShowCaptions, Theme, MaxFPS, Model, DragPayload, OnItemClick e LoadDefaultItems.

Differenze rispetto alla tavolozza VCL

- Sulle piattaforme desktop, un trascinamento avvia il trascinamento FMX del form; la vista mostra l'anteprima mentre il puntatore è su di essa.
- Su iOS e Android non c'è un servizio di trascinamento: un tocco su un elemento arma lo strumento forma della vista, e un tocco sulla vista posiziona la forma.

Note

- Un clic su un elemento imposta il Tool della vista a dgtShape e il suo ShapeTool alla forma dell'elemento; un clic o un trascinamento sulla vista crea poi il nodo, e Esc torna a dgtSelect. Un elemento frammento viene posizionato solo con il trascinamento.
- Trascinare un elemento sulla vista mostra un'anteprima e rilascia il nodo, o il frammento, nel punto del puntatore come un unico passaggio di annullamento. Il payload non passa mai dagli appunti di sistema.
- Items.AddShape(aCategory, aCaption, aShape, aWidth, aHeight, aText) e Items.AddFragment(aCategory, aCaption, aFragment) aggiungono elementi nel codice. LoadDefaultItems ripristina gli elementi predefiniti.

Esempio

```
uses
  FMX.Forms, FMX.Types,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Palette, sgcDiagram_FMX;

procedure CreateOrgPalette(aForm: TForm; aView: TsgcFMXDiagramView);
var
  oPalette: TsgcFMXDiagramPalette;
begin
  oPalette := TsgcFMXDiagramPalette.Create(aForm);
  oPalette.Parent := aForm;
  oPalette.Align := TAlignLayout.Left;
  oPalette.Width := 160;
  oPalette.IconSize := 40;
  oPalette.View := aView;
  oPalette.Items.Clear;
  oPalette.Items.AddShape('People', 'Manager', dgsRoundRect, 160, 60, 'Manager');
  oPalette.Items.AddShape('People', 'Employee', dgsRectangle, 140, 50, 'Employee');
end;
```

Vedere anche

- TsgcFMXDiagramView
- TsgcVCLDiagramPalette

TsgcDiagramDataBinding

TsgcDiagramDataBinding (unit sgcDiagram_Data) costruisce un diagramma a partire da righe, tipicamente un organigramma o un diagramma di flusso: ogni riga diventa un nodo, e ogni chiave padre diventa un connettore dal padre al figlio. È indipendente dal framework e funziona con la vista VCL, la vista FMX o un documento da solo. I nomi di campi e colonne non distinguono maiuscole e minuscole.

Proprietà

Proprietà	Significato
DataSource	Il TDataSource il cui DataSet fornisce le righe.
Table	Pubblica. Una IsgcUITable che fornisce le righe; quando assegnata, viene letta al posto di DataSource. La imposti a nil prima che l'oggetto tabella venga liberato.
KeyField	Il campo con la chiave univoca di una riga. La chiave diventa l'Id del nodo, quindi Document.FindNode(key) trova il nodo.
ParentField	Il campo con la chiave del padre, o più chiavi separate da ParentSeparator.
ParentSeparator	Il separatore di più chiavi padre, un punto e virgola per impostazione predefinita. Più padri formano un diagramma di flusso invece di un albero.
LabelField	Il campo mostrato come testo del nodo; la chiave quando è vuoto.
Target	La vista che mostra il diagramma: qualsiasi componente che implementi IsgcDiagramDocumentOwner, come TsgcVCLDiagramView e TsgcFMXDiagramView.
Document	Pubblica. Un documento da riempire direttamente; quando assegnato, viene usato al posto del documento di Target. Non è di sua proprietà: lo imposti a nil prima che il documento venga liberato.
Layout	dgbAuto (predefinito) applica il layout ad albero quando nessun nodo ha due padri, altrimenti il layout a livelli; dgbTree e dgbLayered ne forzano uno; dgbNone mantiene i nodi in righe, nell'ordine delle righe.
Direction, TreeStyle	Passati al layout: dglTopToBottom e dgoStandard per impostazione predefinita.
NodeShape, NodeWidth, NodeHeight	La forma e la dimensione dei nodi: dgsRoundRect, 140 per 60 per impostazione predefinita.
ConnectorKind	Il tipo dei connettori, dgcOrthogonal per impostazione predefinita.
LiveUpdates	True (predefinito) ricostruisce il diagramma dopo che i dati cambiano.
Active	True costruisce il diagramma e inizia a seguire i dati.

Metodi ed eventi

Membro	Significato

Refresh	Ricostruisce subito il diagramma. Genera EsgcDiagramError dentro una transazione del documento.
OnCreateNode(Sender; aNode; aRow)	Eseguito per ogni nodo dopo che testo, forma e dimensione sono impostati. aRow è la riga con base 0, e il DataSet è posizionato su di essa.
OnCreateConnector(Sender; aConnector; aRow)	Eseguito per ogni connettore quando tutti i nodi esistono. aRow è la riga del nodo figlio; il DataSet non è posizionato su di essa.

Regole

- Una riga con chiave vuota, o con una chiave già usata da una riga precedente, non genera un nodo. Una chiave padre vuota, sconosciuta o ripetuta, o la chiave stessa della riga, non genera un connettore, quindi una riga i cui padri sono tutti sconosciuti è una radice.
- Una ricostruzione svuota il documento (elementi, livelli e immagini), crea gli elementi, applica il layout e instrada i connettori in un unico BeginUpdate, quindi la vista viene ridisegnata una volta. Non è un passaggio di annullamento e svuota entrambe le pile di annullamento.
- L'associazione è unidirezionale: non scrive mai nei dati, e le modifiche fatte al diagramma vengono sostituite dalla ricostruzione successiva.
- Nessuna ricostruzione viene eseguita in fase di progettazione, quindi le viste non memorizzano mai un diagramma generato nel file del form.
- Vedere Associazione ai dati per gli aggiornamenti in tempo reale e un esempio completo.

Edizione Community

TsgcDiagramDataBinding richiede SGC_DIAGRAM_ADVANCED: nell'edizione Community la unit sgcDiagram_Data è vuota e il componente non viene registrato.

Esempio

```
uses
  DB,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_Data, sgcDiagram_VCL;

function BindStaff(aView: TsgcVCLDiagramView; aDataSource: TDataSource)
  : TsgcDiagramDataBinding;
begin
  Result := TsgcDiagramDataBinding.Create(aView.Owner);
  Result.KeyField := 'EmpNo';
  Result.ParentField := 'ManagerNo';
  Result.LabelField := 'FullName';
  Result.Layout := dgbTree;
  Result.TreeStyle := dgoCompactLeaves;
  Result.Target := aView;
  Result.DataSource := aDataSource;
  Result.Active := True;
end;
```

Vedere anche

- Associazione ai dati
- Layout ad albero
- Layout a livelli
- Edizioni

Eventi

Gli eventi delle viste provengono dal loro controller; il documento e l'associazione hanno i propri. Le viste VCL e FMX pubblicano gli stessi eventi con gli stessi parametri.

Eventi della vista

Evento	Quando
OnChange(Sender; aChanges)	Il documento è cambiato. aChanges è un insieme di dgkGeometry, dgkStyle, dgkStructure, dgkSelection e dgkView.
OnSelectionChange(Sender)	La selezione è cambiata.
OnItemClick(Sender; aItem), OnItemDblClick(Sender; aItem)	Si fa clic o doppio clic su un nodo o connettore.
OnHover(Sender; aItem)	Il puntatore entra in un elemento, o ne esce (aItem è nil).
OnConnecting(Sender; aSource, aSourcePort, aTarget, aTargetPort; var aAccept)	Un trascinamento di connettore chiede prima di ancorare un'estremità. Una porta vuota è il contorno del nodo, un nodo nil è un'estremità libera. Imposti aAccept a False per rifiutare.
OnConnected(Sender; aItem)	Un connettore è stato creato o ricollegato dall'utente.
OnDrawNode(Sender; aCanvas; aNode; aRect; aZoom; aScale; var aDefault)	Prima che un nodo venga dipinto. aRect è il riquadro non ruotato in unità del mondo, e la trasformazione del canvas mappa le unità del mondo in pixel del dispositivo con la rotazione del nodo applicata; un'unità del mondo equivale a aZoom x aScale pixel del dispositivo. Disegni su aCanvas, un TsgcUICanvas, e imposti aDefault a False per saltare la pittura predefinita della forma, dell'immagine e del testo. Le didascalie delle porte vengono dipinte comunque.
OnTextEditing(Sender; aNode; var aAllow)	L'editor di testo sta per aprirsi. Imposti aAllow a False per mantenere il testo di sola lettura.
OnTextEdited(Sender; aNode)	Il testo di un nodo è stato modificato dall'editor.
OnZoomChange(Sender)	Lo zoom è cambiato.

Altri eventi

Evento	Quando
TsgcDiagramDocument.OnChange, OnSelectionChange	Le stesse notifiche, per un documento senza vista.
TsgcDiagramDocument.OnDecodeImage(Sender; aKey; aStream; var aImage; var aHandled)	Viene caricata un'immagine in un formato diverso da PNG: decodifichi aStream in aImage e imposti aHandled.
TsgcDiagramDataBinding.OnCreateNode, OnCreateConnector	Vedere TsgcDiagramDataBinding.

TsgcVCLDiagramPalette.OnItemClick, TsgcFMXDiagramPalette.OnItemClick	Si fa clic su un elemento della tavolozza.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_VCL;

type
  TDiagramRules = class
  private
    FDirty: Boolean;
    procedure DoConnecting(Sender: TObject; aSource: TsgcDiagramNode;
      const aSourcePort: string; aTarget: TsgcDiagramNode;
      const aTargetPort: string; var aAccept: Boolean);
    procedure DoTextEditing(Sender: TObject; aNode: TsgcDiagramNode;
      var aAllow: Boolean);
    procedure DoChange(Sender: TObject; aChanges: TsgcDiagramChanges);
  public
    procedure Attach(aView: TsgcVCLDiagramView);
    property Dirty: Boolean read FDirty write FDirty;
  end;

procedure TDiagramRules.Attach(aView: TsgcVCLDiagramView);
begin
  aView.OnConnecting := DoConnecting;
  aView.OnTextEditing := DoTextEditing;
  aView.OnChange := DoChange;
end;

procedure TDiagramRules.DoConnecting(Sender: TObject; aSource: TsgcDiagramNode;
  const aSourcePort: string; aTarget: TsgcDiagramNode;
  const aTargetPort: string; var aAccept: Boolean);
begin
  // no loops, and nothing goes back into a terminator
  if aTarget <> nil then
    aAccept := (aTarget <> aSource) and (aTarget.Shape <> dgsTerminator);
end;

procedure TDiagramRules.DoTextEditing(Sender: TObject; aNode: TsgcDiagramNode;
  var aAllow: Boolean);
begin
  aAllow := not aNode.Locked;
end;

procedure TDiagramRules.DoChange(Sender: TObject; aChanges: TsgcDiagramChanges);
begin
  if aChanges * [dgkGeometry, dgkStyle, dgkStructure] <> [] then
    FDirty := True;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLDiagramView
- TsgcDiagramController
- Porte e ancoraggio

TsgcDiagramDocument

TsgcDiagramDocument (unit sgcDiagram_Model) contiene un diagramma: i suoi nodi, connettori, livelli e immagini, la selezione e la cronologia di annullamento. Ogni vista mostra un documento, pubblicato come sua proprietà Diagram, e un documento funziona anche da solo, senza vista, in un'applicazione console o in un servizio.

Proprietà

Proprietà	Significato
Nodes, Connectors	Gli elementi, in ordine z (l'ultimo è in primo piano).
Layers, Images	I livelli e le immagini mostrate dai nodi immagine, per chiave (Images.Add, AddPNG, Find, Delete).
Selection	Gli elementi selezionati: Add, Remove, Toggle, Clear, SelectAll, Contains, Count e Items.
Theme	utLight (predefinito), utDark o utCustom.
GridSize	Il passo della griglia in unità del mondo, 10 per impostazione predefinita.
NodeStyle, ConnectorStyle	Gli stili usati quando un elemento lascia un valore a 0.
DefaultConnectorKind	Il tipo dei nuovi connettori, dgcOrthogonal per impostazione predefinita.
Routing	Le impostazioni del router: Margin (12), BendPenalty (40), Spacing (6) e AutoRoute (True).
UndoLimit	Il numero di passaggi di annullamento conservati, 100 per impostazione predefinita.
InTransaction, Loading	Flag di stato di sola lettura.

Metodi

Metodo	Effetto
AddNode(aShape, aX, aY, aWidth, aHeight, aText)	Aggiunge un nodo e lo restituisce.
AddConnector(aSource, aTarget, aSourcePort, aTargetPort)	Aggiunge un connettore tra due nodi; una porta vuota ancora l'estremità al contorno.
FindNode(aId), FindConnector(aId)	Trovano un elemento per Id, nil se non viene trovato.
ConnectorsOf(aNode, aList), ChildrenOf(aContainer, aList)	Riempiono una TList con i connettori di un nodo, o i figli di un contenitore.
ItemsInRect(aRect, aList, aFullyInside)	Riempie una TList con gli elementi che toccano, o stanno dentro, un rettangolo.
ContentBounds	I limiti di ogni elemento visibile.

DeleteSelection, Clear	Eliminano gli elementi selezionati, o tutto.
Group, Ungroup, BringToFront, SendToBack	Agiscono sulla selezione. Group restituisce il nuovo Id del gruppo.
BeginUpdate, EndUpdate	Una ridisegnazione e una notifica di modifica per molte modifiche.
BeginTransaction(aCaption), EndTransaction, Rollback	Molte modifiche come un unico passaggio di annullamento, oppure nessuna.
BeginUndoSuspend, EndUndoSuspend	Le modifiche intermedie non vengono registrate e svuotano entrambe le pile di annullamento; per i caricamenti in blocco.
Undo, Redo, CanUndo, CanRedo, UndoCaption, RedoCaption	La cronologia di annullamento.
RouteAll	Instrada di nuovo tutti i connettori.
SaveToJSON, LoadFromJSON, SaveToFile, LoadFromFile, SaveToStream, LoadFromStream	Il formato JSON.
CopySelection, Paste(aJSON)	Un frammento del documento come JSON, e il suo incolla.
ResolveNodeStyle(aNode), ResolveConnectorStyle(aConnector)	Lo stile con cui viene disegnato un elemento, con i colori del tema risolti.
LayerVisible(aName), LayerLocked(aName)	Come viene trattato un livello.

Eventi

OnChange(Sender; aChanges), OnSelectionChange e OnDecodeImage, vedere Eventi.

Thread

Un documento viene modificato solo nel thread che lo possiede, il thread principale quando è mostrato in una vista.

Esempio

```
uses
  Classes, SysUtils,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;

procedure ImportGrid(aDocument: TsgcDiagramDocument; aCount: Integer);
var
  i: Integer;
begin
  // a bulk load: no undo history, one repaint
  aDocument.BeginUndoSuspend;
  aDocument.BeginUpdate;
  try
    for i := 0 to aCount - 1 do
      aDocument.AddNode(dgsRectangle, (i mod 10) * 160, (i div 10) * 100,
        120, 60, 'Item ' + IntToStr(i + 1));
  finally
    aDocument.EndUpdate;
    aDocument.EndUndoSuspend;
  end;
```

```
end;

function CountIncoming(aDocument: TsgcDiagramDocument;
  const aId: string): Integer;
var
  oNode: TsgcDiagramNode;
  oList: TList;
  i: Integer;
begin
  Result := 0;
  oNode := aDocument.FindNode(aId);
  if oNode = nil then
    Exit;
  oList := TList.Create;
  try
    aDocument.ConnectorsOf(oNode, oList);
    for i := 0 to oList.Count - 1 do
      if TsgcDiagramConnector(oList[i]).TargetNodeId = oNode.Id then
        Inc(Result);
  finally
    oList.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- TsgcDiagramNode
- TsgcDiagramConnector
- Annulla e appunti
- Architettura

TsgcDiagramNode

Un nodo è una forma con un testo: un passo di processo, una decisione, una persona di un organigramma o un contenitore di altri nodi. I nodi si creano con Document.AddNode e risiedono in Document.Nodes.

Proprietà

Proprietà	Significato
Shape	La forma, dgsRectangle per impostazione predefinita.
Left, Top, Width, Height	Il riquadro in unità del mondo (120 per 60 per impostazione predefinita).
Angle	La rotazione in gradi, in senso orario, attorno al centro.
Text, TextAlign, TextVAlign	Il testo e il suo allineamento (centrato per impostazione predefinita).
Ports	Le porte; vuoto usa le porte predefinite della forma.
ContainerId	L'Id del nodo contenitore che contiene questo nodo.
GroupId	Il gruppo del nodo; i nodi di un gruppo vengono selezionati e spostati insieme.
ImageKey	La chiave in Document.Images dell'immagine disegnata da un nodo dgsImage.
PathData	Il contorno di un nodo dgsPath, nella sintassi di percorso SVG in un riquadro 0..100.
Visible	False nasconde il nodo.
Id	L'Id univoco dell'elemento nel documento; AddNode e AddConnector ne generano uno.
Style	Lo stile dell'elemento; i valori a 0 provengono dallo stile del documento.
Layer	Il nome del livello; vuoto per il livello predefinito.
Locked	True impedisce che l'elemento venga selezionato e modificato.
Data, Tag	Dati dell'applicazione: una stringa (salvata nel file) e un intero.
Selected, Document	Pubblica, di sola lettura.

Metodi

Metodo	Effetto
SetBounds(aLeft, aTop, aWidth, aHeight), MoveBy(aDX, aDY)	Spostano o ridimensionano il nodo in un'unica modifica.
BoundsRect, Center	Il riquadro e il suo centro.
PortPoint(aPortId)	La posizione nel mondo di una porta.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcUICore_Canvas, sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;

function AddOrderNode(aDocument: TsgcDiagramDocument;
  aOrderNo: Integer): TsgcDiagramNode;
begin
  Result := aDocument.AddNode(dgsDocument, 40, 40, 160, 80, 'Order');
  Result.TextAlign := thaLeft;
  Result.Tag := aOrderNo;
  Result.Data := '{"order":' + IntToStr(aOrderNo) + '}';
  Result.Angle := -5;
end;

procedure PutInContainer(aContainer, aNode: TsgcDiagramNode);
begin
  aNode.ContainerId := aContainer.Id;
  aNode.SetBounds(aContainer.Left + 20, aContainer.Top + 40, aNode.Width,
    aNode.Height);
end;
```

Vedere anche

- TsgcDiagramPort
- TsgcDiagramConnector
- Forme

TsgcDiagramConnector

Un connettore unisce due nodi, oppure un nodo e un punto libero. Il suo percorso è calcolato dal router a partire dal suo Kind. I connettori si creano con Document.AddConnector e risiedono in Document.Connectors.

Proprietà

Proprietà	Significato
Kind	dgcStraight, dgcOrthogonal o dgcCurved.
SourceNodeId, SourcePortId, TargetNodeId, TargetPortId	Le estremità ancorate. Una porta vuota ancora l'estremità al contorno del nodo.
SourcePoint, TargetPoint	Le estremità libere, usate quando l'Id del nodo è vuoto.
Waypoints	I punti attraverso cui passa un connettore retto o curvo.
StartArrow, EndArrow, ArrowSize	Le punte di freccia (dgaNone e dgaTriangle per impostazione predefinita) e la loro dimensione (10).
Labels	Le etichette: Text, Position lungo il percorso da 0 a 1 (0.5 per impostazione predefinita) e Offset rispetto al percorso.
Points	Pubblica, di sola lettura. Il percorso corrente.
RouteFailed	Pubblica, di sola lettura. True quando il router non ha trovato alcun percorso intorno ai nodi.
Id	L'Id univoco dell'elemento nel documento; AddNode e AddConnector ne generano uno.
Style	Lo stile dell'elemento; i valori a 0 provengono dallo stile del documento.
Layer	Il nome del livello; vuoto per il livello predefinito.
Locked	True impedisce che l'elemento venga selezionato e modificato.
Data, Tag	Dati dell'applicazione: una stringa (salvata nel file) e un intero.
Selected, Document	Pubblica, di sola lettura.

Metodi

Metodo	Effetto
SetRoute(aPoints, aFailed)	Imposta il percorso; usato dal router e dai layout.

Edizione Community

Senza SGC_DIAGRAM_ADVANCED, un connettore dgcOrthogonal viene instradato come un gomito: senza aggiramento degli ostacoli e senza spaziatura, e RouteFailed resta False.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;

procedure ConnectWithLabel(aDocument: TsgcDiagramDocument;
  aFrom, aTo: TsgcDiagramNode; const aText: string);
var
  oConnector: TsgcDiagramConnector;
begin
  oConnector := aDocument.AddConnector(aFrom, aTo);
  oConnector.Kind := dgcCurved;
  oConnector.StartArrow := dgaCircle;
  oConnector.EndArrow := dgaOpenTriangle;
  oConnector.Style.Dash := dgdDash;
  with oConnector.Labels.Add do
  begin
    Text := aText;
    Position := 0.25;
    Offset := -12;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Connettori e instradamento
- TsgcDiagramPort
- TsgcDiagramNode

TsgcDiagramPort

Una porta è un punto con nome su un nodo dove vengono ancorate le estremità dei connettori. Un nodo con una collezione Ports vuota usa le porte predefinite della sua forma: i punti medi dei lati, chiamati left, top, right e bottom.

Proprietà

Proprietà	Significato
Id	Il nome usato da SourcePortId e TargetPortId.
X, Y	La posizione come frazione del riquadro del nodo, da 0 a 1 (0.5 per impostazione predefinita).
Side	Il lato da cui esce un connettore: dgpAuto (predefinito), dgpLeft, dgpTop, dgpRight o dgpBottom.
Flow	dgfBoth (predefinito), dgfIn o dgfOut: quali estremità possono ancorarsi alla porta.
Caption	Un testo disegnato accanto alla porta.

Node.Ports.Add aggiunge una porta e Node.Ports.Find(aId) ne trova una. Node.PortPoint(aId) restituisce la sua posizione nel mondo.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;

procedure AddTypedPorts(aNode: TsgcDiagramNode);
begin
  with aNode.Ports.Add do
  begin
    Id := 'in';
    X := 0;
    Y := 0.5;
    Side := dgpLeft;
    Flow := dgfIn;
    Caption := 'Input';
  end;
  with aNode.Ports.Add do
  begin
    Id := 'out';
    X := 1;
    Y := 0.5;
    Side := dgpRight;
    Flow := dgfOut;
    Caption := 'Output';
  end;
end;
```

Vedere anche

- Porte e ancoraggio
- TsgcDiagramNode

TsgcDiagramStyle

Ogni nodo e connettore ha uno Style, e il documento ha un NodeStyle e un ConnectorStyle. Un colore o una dimensione lasciati a 0 provengono dallo stile del documento, e un colore ancora a 0 lì proviene dal tema, quindi un diagramma segue un cambio di tema a meno che i suoi colori siano impostati.

Proprietà

Proprietà	Significato
Fill	Il colore di riempimento, un TsgcUIColor (se ne crea uno con sgcUIARGB).
Stroke	Il colore del contorno o della linea.
StrokeWidth	Lo spessore del contorno o della linea in unità del mondo, 1 per impostazione predefinita.
Dash	dgdSolid (predefinito), dgdDash o dgdDot.
CornerRadius	Il raggio degli angoli di rettangoli e rettangoli arrotondati.
Text	Lo stile del testo: Size, Bold e Color.

Document.ResolveNodeStyle(aNode) e ResolveConnectorStyle(aConnector) restituiscono i valori con cui viene disegnato un elemento.

Esempio

```
uses
  sgcUICore_Theme, sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;

procedure ApplyHouseStyle(aDocument: TsgcDiagramDocument);
begin
  aDocument.NodeStyle.Fill := sgcUIARGB($FF, $E3, $F2, $FD);
  aDocument.NodeStyle.Stroke := sgcUIARGB($FF, $15, $65, $C0);
  aDocument.NodeStyle.CornerRadius := 6;
  aDocument.NodeStyle.Text.Bold := True;
  aDocument.ConnectorStyle.StrokeWidth := 2;
end;

procedure MarkAsError(aNode: TsgcDiagramNode);
begin
  aNode.Style.Fill := sgcUIARGB($FF, $E5, $39, $35);
  aNode.Style.Text.Color := sgcUIARGB($FF, $FF, $FF, $FF);
end;
```

Vedere anche

- Temi
- TsgcDiagramDocument

TsgcDiagramLayer

Un livello raggruppa gli elementi per nome. Document.Layers contiene i livelli; ogni nodo e connettore indica il proprio livello nella proprietà Layer, e un nome vuoto è il livello predefinito.

Proprietà

Proprietà	Significato
Name	Il nome usato dalla proprietà Layer degli elementi.
Visible	False nasconde gli elementi del livello nella vista e nell'esportazione.
Locked	True impedisce che gli elementi del livello vengano selezionati e modificati.

Layers.Add aggiunge un livello e Layers.Find(aName) ne trova uno. Aggiungere, eliminare e rinominare un livello sono passaggi di annullamento; Visible e Locked no.

Edizione Community

Senza SGC_DIAGRAM_ADVANCED, un secondo Layers.Add genera EsgcDiagramError. Un file con più livelli viene caricato e salvato senza modifiche, ma ogni livello viene disegnato e modificato come visibile e sbloccato.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;

procedure ToggleLayer(aDocument: TsgcDiagramDocument; const aName: string);
var
  oLayer: TsgcDiagramLayer;
begin
  oLayer := aDocument.Layers.Find(aName);
  if oLayer <> nil then
    oLayer.Visible := not oLayer.Visible;
end;
```

Vedere anche

- Livelli
- Edizioni

TsgcDiagramController

TsgcDiagramController (unit sgcDiagram_Controller) è il motore di modifica indipendente dal framework delle viste: trasforma l'input di puntatore, tastiera, rotella e trascinamento in modifiche del documento, mantiene lo zoom e la posizione di scorrimento, e disegna tramite un TsgcDiagramPainter. Ogni vista ne crea uno e lo espone come propria proprietà Controller. Le posizioni sono in pixel del dispositivo; internamente il controller lavora in unità del mondo.

Proprietà

Proprietà	Significato
Document, Host, Painter	Il documento, il controllo host (IsgcDiagramHost) e il painter.
Tool, ShapeTool, ShapeWidth, ShapeHeight	Lo strumento attivo e la forma e la dimensione predefinita che lo strumento forma disegna.
ReadOnly, ShowGrid, SnapToGrid, SnapToGuides, ShowPorts	Le opzioni pubblicate dalle viste.
Zoom, MinZoom, MaxZoom, OffsetX, OffsetY, Viewport	La trasformazione della vista.
State	L'interazione in corso: dgiIdle, dgiMoving, dgiResizing e così via.
HoverItem, EditingNode	L'elemento sotto il puntatore e il nodo il cui testo è in modifica.

Metodi

Metodo	Effetto
ZoomAt(aZoom, aX, aY), ScrollBy(aDX, aDY)	Zoom attorno a un punto del dispositivo, scorrimento in pixel del dispositivo.
ZoomToFit, ZoomToSelection, CenterOn	Come nelle viste.
SelectAll, Duplicate, Nudge(aDX, aDY)	Seleziona tutto, duplica la selezione, la sposta in unità del mondo.
GroupSelection, UngroupSelection	Raggruppa o separa i nodi selezionati.
Undo, Redo, CopyToClipboard, CutToClipboard, PasteFromClipboard, DeleteSelection	I comandi di modifica.
EditText(aNode), EndTextEdit	Apre e chiude l'editor di testo.
Cancel	Annulla l'interazione in corso, come fa Esc.

Gli eventi del controller sono pubblicati dalle viste, vedere Eventi. La tastiera è descritta in Modifica e tastiera.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_VCL;

procedure DuplicateAndShift(aView: TsgcVCLDiagramView);
begin
  if aView.Diagram.Selection.Count = 0 then
    Exit;
  aView.Controller.Duplicate;
  aView.Controller.Nudge(aView.Diagram.GridSize, aView.Diagram.GridSize);
end;

procedure SelectAndGroup(aView: TsgcVCLDiagramView);
begin
  aView.Controller.SelectAll;
  aView.Controller.GroupSelection;
end;
```

Vedere anche

- TsgcVCLDiagramView
- Modifica e tastiera

TsgcDiagramRenderer

TsgcDiagramRenderer (unit sgcDiagram_Render) disegna un documento senza una vista: su file o stream PNG e SVG, o su qualsiasi TsgcUICanvas. È ciò che le viste usano per SaveToPNG e SaveToSVG, e funziona in applicazioni console, nei servizi e su Linux.

Metodi

Metodo	Effetto
SaveToPNGFile(aDocument, aFileName, aScale, aMargin), SaveToPNGStream	Un PNG dell'intero diagramma. aScale è 1 per impostazione predefinita, aMargin 20 unità del mondo.
SaveToSVGFile(aDocument, aFileName, aScale, aMargin), SaveToSVGStream	Lo stesso come SVG.
ExportViewport(aDocument, aScale, aMargin)	Il viewport che usa un'esportazione: offset, zoom, scala e dimensione dell'immagine.
RenderTo(aCanvas, aDocument, aViewport)	Disegna il documento su un canvas tramite un viewport.
Painter	Il TsgcDiagramPainter che disegna; il suo evento OnDrawNode personalizza i nodi anche nell'esportazione.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Model, sgcDiagram_Render;

procedure ExportDiagram(aDocument: TsgcDiagramDocument);
var
  oRenderer: TsgcDiagramRenderer;
begin
  oRenderer := TsgcDiagramRenderer.Create;
  try
    oRenderer.SaveToPNGFile(aDocument, 'diagram.png');
    oRenderer.SaveToPNGFile(aDocument, 'diagram@2x.png', 2);
    oRenderer.SaveToSVGFile(aDocument, 'diagram.svg', 1, 40);
  finally
    oRenderer.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Esportazione
- Avvio rapido senza finestra

Formato JSON

SaveToJSON scrive un unico oggetto JSON. L'output è canonico: un ordine delle chiavi fisso, senza indentazione, e ogni valore uguale a quello predefinito viene omesso, quindi una chiave mancante significa sempre il valore predefinito. Le enumerazioni sono scritte come nomi, i colori come stringhe esadecimali, i punti come array [x, y]. Il lettore ignora le chiavi e i nomi sconosciuti.

Documento

Chiave	Valore
`format`	Sempre "sgcDiagram".
`version`	La versione del formato, 1. Un file di una versione più recente genera EsgcDiagramError.
`gridSize`	GridSize (10).
`theme`	"light" (predefinito), "dark" o "custom".
`layers`	Array di { name, visible (true), locked (false) }.
`nodes`	Array di nodi, in ordine z.
`connectors`	Array di connettori, in ordine z.
`images`	Array di { key, png }, i dati PNG in Base64.

NodeStyle, ConnectorStyle, DefaultConnectorKind, Routing e UndoLimit sono proprietà dell'oggetto documento e non vengono scritte nel file.

Nodo

Chiave	Proprietà
`id`	Id
`shape`	Shape: "rectangle" (default), "roundRect", "ellipse", "text", "image", "path", "process", "decision", "terminator", "data", "document", "predefinedProcess", "connectorCircle", "container"
`x` , `y` , `w` , `h`	Left, Top, Width (120), Height (60)
`angle`	Angle
`text`	Text
`textAlign` , `textVAlign`	TextAlign ("center"), TextVAlign ("middle")
`layer` , `container` , `group`	Layer, ContainerId, GroupId
`image` , `path`	ImageKey, PathData

`locked`, `visible`	Locked (false), Visible (true)
`data`, `tag`	Data, Tag
`style`	Style, vedere sotto
`ports`	Array of { id, x (0.5), y (0.5), side ("auto"), flow ("both"), caption }

Connettore

Chiave	Proprietà
`id`	Id
`kind`	Kind: "straight", "orthogonal" (predefinito) o "curved"
`source`, `target`	{ node, port }: SourceNodeId e SourcePortId, TargetNodeId e TargetPortId
`sourcePoint`, `targetPoint`	SourcePoint, TargetPoint delle estremità libere
`waypoints`	Waypoints
`startArrow`, `endArrow`	StartArrow ("none"), EndArrow ("triangle"): "none", "triangle", "openTriangle", "diamond", "openDiamond", "circle"
`arrowSize`	ArrowSize (10)
`labels`	Array of { text, pos (0.5), offset (0) }
`layer`, `locked`, `data`, `tag`	Layer, Locked, Data, Tag
`style`	Style, vedere sotto
`points`	Il percorso memorizzato, mantenuto al caricamento

Style

Chiave	Proprietà
`fill`, `stroke`	Fill, Stroke
`strokeWidth`	StrokeWidth (1)
`dash`	Dash: "solid" (predefinito), "dash" o "dot"
`radius`	CornerRadius
`text`	{ size, bold, color }: lo stile di Text

Un piccolo file completo è mostrato in Serializzazione.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;

function DiagramFromJSON(const aJSON: string): TsgcDiagramDocument;
begin
  Result := TsgcDiagramDocument.Create;
  try
    Result.LoadFromJSON(aJSON);
  except
    on E: EsgcDiagramError do
    begin
      Result.Free;
      raise Exception.Create('Not a valid diagram: ' + E.Message);
    end;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Serializzazione
- TsgcDiagramDocument

Layout a livelli

TsgcDiagramLayeredLayout (unit sgcDiagram_Layout) dispone un grafo orientato in livelli, il metodo di Sugiyama: diagrammi di flusso, diagrammi di processo, macchine a stati e grafi di dipendenza. I connettori vanno da un livello al successivo, e il layout mantiene bassi i loro incroci.

Proprietà

Proprietà	Significato
Direction	dglTopToBottom (predefinito), dglLeftToRight, dglBottomToTop o dglRightToLeft.
LayerSpacing	Lo spazio tra i livelli, 60 unità del mondo per impostazione predefinita, aggiunto al nodo più profondo del livello.
NodeSpacing	Lo spazio tra nodi vicini, 30 per impostazione predefinita.
SelectionOnly	Dispone solo i nodi selezionati.
Crossings	Sola lettura. Gli incroci di connettori contati dopo Execute.

Come funziona

- I cicli vengono spezzati invertendo gli archi di ritorno di una ricerca in profondità nell'ordine della collezione.
- Ogni nodo riceve il livello del suo percorso più lungo da una sorgente; un connettore lungo riceve un nodo fittizio su ogni livello che attraversa.
- Le scansioni per baricentro riducono gli incroci e viene mantenuto l'ordine migliore.
- Le coordinate vengono posizionate verso la mediana dei vicini, con connettori lunghi dritti, senza sovrapposizioni.
- Le posizioni fittizie diventano i waypoint dei connettori retti e curvi; i connettori ortogonali sono instradati dal router.
- Le parti non connesse vengono disposte una accanto all'altra, distanziate da NodeSpacing.

Note

- Il layout agisce sui nodi di primo livello, o sui nodi selezionati quando SelectionOnly è True (per esempio i figli di un contenitore). Un contenitore conta come un nodo della sua dimensione e porta con sé i suoi figli.
- I nodi mantengono l'angolo superiore sinistro dei loro limiti. Il risultato viene applicato in una transazione, quindi un layout è un passaggio di annullamento, e i connettori spostati vengono instradati di nuovo, anche quando Routing.AutoRoute è False.
- Ogni coordinata è calcolata in centesimi interi e ogni ordinamento è stabile, quindi un layout dà lo stesso risultato su Win32, Win64 e Linux64.

Edizione Community

I layout richiedono SGC_DIAGRAM_ADVANCED: nell'edizione Community la unit sgcDiagram_Layout è vuota.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_Layout;

function ArrangeFlowchart(aDocument: TsgcDiagramDocument): Integer;
var
  oLayout: TsgcDiagramLayeredLayout;
begin
  oLayout := TsgcDiagramLayeredLayout.Create(aDocument);
  try
    oLayout.Direction := dglLeftToRight;
    oLayout.LayerSpacing := 80;
    oLayout.NodeSpacing := 40;
    oLayout.Execute;
    Result := oLayout.Crossings;
  finally
    oLayout.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Layout ad albero
- TsgcDiagramDataBinding
- Edizioni

Layout ad albero

TsgcDiagramTreeLayout (unit sgcDiagram_Layout) dispone gerarchie: organigrammi, alberi di categorie e mappe mentali. I padri sono centrati sopra i loro figli e i sottoalberi vicini sono impacchettati a distanza NodeSpacing, in tempo lineare.

Proprietà

Proprietà	Significato
Direction	dglTopToBottom (predefinito), dglLeftToRight, dglBottomToTop o dglRightToLeft.
LayerSpacing	Lo spazio tra i livelli, 60 unità del mondo per impostazione predefinita, aggiunto al nodo più profondo del livello.
NodeSpacing	Lo spazio tra sottoalberi vicini, e tra foglie impilate, 30 per impostazione predefinita.
TreeStyle	dgoStandard (predefinito) o dgoCompactLeaves.
SelectionOnly	Dispone solo i nodi selezionati.

Come funziona

- Le radici sono i nodi senza connettore in ingresso, nell'ordine della collezione. Un connettore va dal padre al figlio; un connettore che non è un arco dell'albero viene disegnato, ma ignorato nel posizionamento.
- I figli di un nodo mantengono l'ordine della collezione.
- dgoCompactLeaves impila i figli di un nodo in una colonna a destra del centro del padre quando ha due o più figli e tutti sono foglie, l'organigramma classico. I connettori retti e curvi ricevono un waypoint a gomito sotto il padre.
- Più alberi vengono posizionati uno accanto all'altro nell'ordine delle radici, distanziati da NodeSpacing.

Note

- Il layout agisce sui nodi di primo livello, o sui nodi selezionati quando SelectionOnly è True (per esempio i figli di un contenitore). Un contenitore conta come un nodo della sua dimensione e porta con sé i suoi figli.
- I nodi mantengono l'angolo superiore sinistro dei loro limiti. Il risultato viene applicato in una transazione, quindi un layout è un passaggio di annullamento, e i connettori spostati vengono instradati di nuovo, anche quando Routing.AutoRoute è False.
- Ogni coordinata è calcolata in centesimi interi e ogni ordinamento è stabile, quindi un layout dà lo stesso risultato su Win32, Win64 e Linux64.

Edizione Community

I layout richiedono SGC_DIAGRAM_ADVANCED: nell'edizione Community la unit sgcDiagram_Layout è vuota.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_Layout;

procedure ArrangeOrgChart(aDocument: TsgcDiagramDocument; aCompact: Boolean);
```

```
var
  oLayout: TsgcDiagramTreeLayout;
begin
  oLayout := TsgcDiagramTreeLayout.Create(aDocument);
  try
    if aCompact then
      oLayout.TreeStyle := dgoCompactLeaves;
    oLayout.NodeSpacing := 20;
    oLayout.Execute;
  finally
    oLayout.Free;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Layout a livelli
- Associazione ai dati

Associazione ai dati

Un TsgcDiagramDataBinding trasforma le righe di un dataset in un diagramma e lo mantiene aggiornato. Questa pagina mostra, passo dopo passo, la configurazione consueta di un organigramma.

Passaggi

1. Dia ai dati un campo chiave e un campo padre: ogni riga è un nodo, e la chiave del padre dà il connettore dal padre. Le righe senza un padre noto sono radici.
2. Inserisca un TsgcDiagramDataBinding nel form, imposti DataSource, KeyField, ParentField e LabelField, e imposti Target sulla vista del diagramma.
3. Scelga il layout: dgbAuto sceglie il layout ad albero per un albero e il layout a livelli quando una riga ha più padri (chiavi separate da ParentSeparator). Imposti Direction e TreeStyle secondo necessità.
4. Dia uno stile ai nodi in OnCreateNode: il DataSet è posizionato sulla riga del nodo, quindi qualsiasi campo può impostare il testo, i colori o il Data del nodo.
5. Imposti Active a True. Il diagramma viene costruito subito e ricostruito quando i dati cambiano.

Aggiornamenti in tempo reale

- Con LiveUpdates True, aprire il DataSet, una modifica, un inserimento o un'eliminazione confermati, un cambio del numero di righe o del filtro, o una notifica della tabella ricostruisce il diagramma. Le richieste vengono raggruppate in una ricostruzione per ciclo del message loop.
- La navigazione non ricostruisce, quindi la selezione la sopravvive. Un refresh che modifica solo righe diverse da quella corrente, e non il numero di righe, non viene rilevato: chiami Refresh dopo di esso.
- Una ricostruzione attende mentre il DataSet è in modifica e mentre l'utente trascina nella vista. Chiudere il DataSet mantiene il diagramma.
- Su Delphi 10.2 e successivi, la ricostruzione viene messa in coda con TThread.ForceQueue: le applicazioni console e i servizi devono chiamare CheckSynchronize.
- Una ricostruzione svuota la cronologia di annullamento: le modifiche fatte al diagramma non vengono riscritte nei dati.

Edizione Community

L'associazione ai dati richiede SGC_DIAGRAM_ADVANCED. Nell'edizione Community, costruisca il diagramma nel codice con AddNode e AddConnector.

Esempio

```
uses
  DB, SysUtils,
  sgcUICore_Theme, sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_Data,
  sgcDiagram_VCL;

type
  TOrgChart = class
  private
    FBinding: TsgcDiagramDataBinding;
    procedure DoCreateNode(Sender: TObject; aNode: TsgcDiagramNode;
      aRow: Integer);
  public
    constructor Create(aView: TsgcVCLDiagramView; aDataSource: TDataSource);
    destructor Destroy; override;
  end;

constructor TOrgChart.Create(aView: TsgcVCLDiagramView;
  aDataSource: TDataSource);
begin
```

```
  inherited Create;
  FBinding := TsgcDiagramDataBinding.Create(nil);
  FBinding.KeyField := 'EmpNo';
  FBinding.ParentField := 'ManagerNo';
  FBinding.LabelField := 'FullName';
  FBinding.Layout := dgbTree;
  FBinding.TreeStyle := dgoCompactLeaves;
  FBinding.NodeWidth := 180;
  FBinding.OnCreateNode := DoCreateNode;
  FBinding.Target := aView;
  FBinding.DataSource := aDataSource;
  FBinding.Active := True;
end;

destructor TOrgChart.Destroy;
begin
  FBinding.Free;
  inherited;
end;

procedure TOrgChart.DoCreateNode(Sender: TObject; aNode: TsgcDiagramNode;
  aRow: Integer);
var
  oDataSet: TDataSet;
begin
  oDataSet := FBinding.DataSource.DataSet;
  aNode.Text := oDataSet.FieldByName('FullName').AsString + #13#10 +
    oDataSet.FieldByName('JobTitle').AsString;
  if SameText(oDataSet.FieldByName('Dept').AsString, 'Sales') then
    aNode.Style.Fill := sgcUIARGB($FF, $C8, $E6, $C9);
end;
```

Vedere anche

- TsgcDiagramDataBinding
- Layout ad albero
- Layout a livelli

Forme

Ogni nodo ha una Shape di tipo TsgcDiagramShape. La forma decide il contorno, l'area che riceve il testo, le porte predefinite e i colori del tema. Un nodo viene posizionato con Left, Top, Width e Height in unità del mondo e ruotato con Angle, in gradi in senso orario attorno al suo centro.

Forma	Uso
dgsRectangle, dgsRoundRect, dgsEllipse	Riquadri di base. dgsRoundRect usa un raggio d'angolo di 8 quando Style.CornerRadius è 0; gli altri riquadri arrotondano gli angoli solo quando CornerRadius è maggiore di 0.
dgsProcess, dgsDecision, dgsTerminator, dgsData, dgsDocument, dgsPredefinedProcess, dgsConnectorCircle	I simboli del diagramma di flusso. Un terminatore è sempre arrotondato per metà del suo lato minore; una decisione è un rombo le cui porte predefinite sono i suoi angoli.
dgsText	Testo libero senza riempimento né bordo.
dgsImage	Un'immagine del documento, indicata da ImageKey. Vedere sotto.
dgsPath	Un contorno personalizzato da PathData, nella sintassi di percorso SVG dentro un riquadro da 0 a 100 che viene esteso fino al nodo.
dgsContainer	Un riquadro con una fascia di intestazione che contiene altri nodi. Un nodo gli appartiene tramite ContainerId, e spostare il contenitore sposta i suoi figli.

Testo

Il testo viene disegnato dentro il rettangolo di testo della forma, con a capo automatico, con TextAlign (thaCenter per impostazione predefinita) e TextVAlign (tvaMiddle per impostazione predefinita). La dimensione, lo spessore e il colore del carattere provengono da Style.Text. Nella vista, un doppio clic, F2 o un carattere digitato modifica il testo sul posto.

Immagini

Images.AddPNG(aKey, aStream) memorizza i byte PNG di uno stream e li decodifica; Images.Add(aKey, aImage) aggiunge un TsgcUIImage decodificato. Un nodo con Shape dgsImage e ImageKey impostato sulla chiave disegna l'immagine estesa fino al suo riquadro. Gli altri formati vengono decodificati dal suo gestore dell'evento OnDecodeImage del documento. Eliminare un'immagine che un nodo usa ancora genera EsgcDiagramError.

Gruppi e contenitori

Document.Group mette i nodi selezionati in un gruppo e restituisce il suo GroupId; un clic seleziona poi l'intero gruppo, e Alt con un clic seleziona un membro. Ungroup rimuove il gruppo della selezione. Un contenitore possiede i suoi figli: si muovono con esso, un contenitore eliminato li elimina, e un nodo rilasciato su un contenitore nella vista ne diventa un figlio.

Esempio

```
uses
  Classes,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;
```

```
procedure AddShapes(aDocument: TsgcDiagramDocument; aLogo: TStream);
var
  oBox, oStar, oLogo, oChild: TsgcDiagramNode;
begin
  oBox := aDocument.AddNode(dgsContainer, 0, 0, 400, 260, 'Warehouse');
  oChild := aDocument.AddNode(dgsProcess, 20, 60, 140, 60, 'Pick');
  oChild.ContainerId := oBox.Id;
  // a five pointed star in the 0..100 path box
  oStar := aDocument.AddNode(dgsPath, 220, 60, 80, 80, '');
  oStar.PathData := 'M 50 0 L 61 35 L 98 35 L 68 57 L 79 91 L 50 70 L 21 91 L 32 57 L 2 35 L 39 35 Z';
  oStar.Angle := 15;
  // an image node
  aDocument.Images.AddPNG('logo', aLogo);
  oLogo := aDocument.AddNode(dgsImage, 420, 0, 96, 96, '');
  oLogo.ImageKey := 'logo';
end;
```

Vedere anche

- Porte e ancoraggio
- Temi
- Connettori e instradamento
- TsgcDiagramNode

Connettori e instradamento

Un TsgcDiagramConnector unisce un'origine e una destinazione. Ogni estremità è ancorata a un nodo, tramite SourceNodeId e TargetNodeId, oppure libera in SourcePoint e TargetPoint. Document.AddConnector(aSource, aTarget) crea un connettore del tipo DefaultConnectorKind (dgcOrthogonal per impostazione predefinita) e lo instrada alla fine del gruppo di modifiche.

Tipo	Percorso
dgcStraight	Una linea retta, o una polilinea attraverso i Waypoints.
dgcOrthogonal	Segmenti orizzontali e verticali. Nell'edizione Registered, il router evita i nodi con un margine e distanzia i segmenti paralleli; in Community, il percorso è un semplice gomito.
dgcCurved	Una curva morbida, attraverso i Waypoints quando ce ne sono.

Frecce, linea ed etichette

- StartArrow (dgaNone per impostazione predefinita) e EndArrow (dgaTriangle per impostazione predefinita) accettano dgaNone, dgaTriangle, dgaOpenTriangle, dgaDiamond, dgaOpenDiamond o dgaCircle. ArrowSize ne imposta la dimensione.
- Style.Stroke, Style.StrokeWidth e Style.Dash (dgdSolid, dgdDash, dgdDot) definiscono la linea.
- Labels contiene un numero qualsiasi di TsgcDiagramLabel. Position va da 0 all'origine a 1 alla destinazione, Offset allontana l'etichetta dalla linea. L'utente trascina un'etichetta lungo il suo connettore.

Instradamento

Il documento instrada ogni connettore i cui nodi, estremità, tipo o waypoint sono cambiati quando viene eseguito l'EndUpdate più esterno, finché Routing.AutoRoute è True. RouteAll instrada di nuovo tutti i connettori. Il percorso è in Points; RouteFailed è True quando il router ortogonale non ha trovato un percorso intorno ai nodi e ha disegnato un'alternativa.

Proprietà di instradamento	Predefinito	Significato
Margin	12	La distanza che un percorso ortogonale mantiene dai nodi.
BendPenalty	40	Il costo di una curva, così il router preferisce meno curve a un percorso leggermente più breve.
Spacing	6	La distanza tra segmenti paralleli che condividono un corridoio.
AutoRoute	True	Instrada alla fine di ogni gruppo di modifiche. Lo disattivi mentre costruisce un diagramma grande nel codice, poi chiami RouteAll.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;

procedure AddConnectors(aDocument: TsgcDiagramDocument; aA, aB, aC: TsgcDiagramNode);
var
  oLink: TsgcDiagramConnector;
begin
```

```
  aDocument.Routing.Margin := 16;
  aDocument.BeginUpdate;
  try
    oLink := aDocument.AddConnector(aA, aB);
    oLink.Labels.Add.Text := 'Yes';
    oLink := aDocument.AddConnector(aA, aC);
    oLink.Kind := dgcCurved;
    oLink.StartArrow := dgaDiamond;
    oLink.EndArrow := dgaOpenTriangle;
    oLink.Style.Dash := dgdDash;
    with oLink.Labels.Add do
    begin
      Text := 'No';
      Position := 0.25;
    end;
  finally
    aDocument.EndUpdate;
  end;
end;
```

Vedere anche

- Porte e ancoraggio
- Edizioni
- Forme
- TsgcDiagramConnector

Porte e ancoraggio

Una porta è un punto di un nodo dove si attacca l'estremità di un connettore. Un nodo con una collezione Ports vuota usa le porte predefinite della sua forma: `left`, `top`, `right` e `bottom`, i punti medi dei lati (gli angoli di una decisione). Aggiunga le proprie porte per dare a un nodo ingressi e uscite tipizzati.

TsgcDiagramPort	Significato
Id	Nome della porta, univoco nel suo nodo. Un connettore vi fa riferimento in SourcePortId o TargetPortId.
X, Y	Posizione come frazione del riquadro del nodo, da 0 a 1.
Side	dgpAuto, dgpLeft, dgpTop, dgpRight o dgpBottom: la direzione in cui un percorso esce dalla porta.
Flow	dgfBoth, dgfIn o dgfOut.
Caption	Testo disegnato dentro il nodo accanto alla porta. Le didascalie sono nascoste sotto lo zoom 0.4.

Ancoraggio

- Un'estremità di connettore con un Id di porta è ancorata a quella porta.
- Un'estremità di connettore con un Id di porta vuoto è ancorata al contorno del nodo: l'estremità segue il nodo e incontra il contorno sulla linea verso il centro.
- Un'estremità di connettore senza nodo è libera in SourcePoint o TargetPoint.
- Node.PortPoint(aPortId) restituisce la posizione nel mondo di una porta.

Nella vista

ShowPorts decide quando le porte vengono disegnate: dgvNever, dgvHover (il valore predefinito, le porte del nodo sotto il puntatore) o dgvAlways. Un trascinamento da una porta disegna un nuovo connettore e, mentre viene disegnato, ogni porta è una destinazione. Su un nodo selezionato, le maniglie di ridimensionamento coprono le porte laterali, quindi imposti Tool a dgtConnector per disegnare da esso. Prima che un'estremità venga ancorata, la vista attiva OnConnecting, dove può rifiutarla; dopo che il connettore è stato creato, attiva OnConnected.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_VCL;

type
  TNodeEditor = class
  public
    procedure DoConnecting(Sender: TObject; aSource: TsgcDiagramNode;
      const aSourcePort: string; aTarget: TsgcDiagramNode;
      const aTargetPort: string; var aAccept: Boolean);
  end;

function AddFilter(aDocument: TsgcDiagramDocument): TsgcDiagramNode;
begin
  Result := aDocument.AddNode(dgsRoundRect, 0, 0, 160, 80, 'Filter');
  with Result.Ports.Add do
  begin
    Id := 'in';
```

```
    X := 0;
    Y := 0.5;
    Side := dgpLeft;
    Flow := dgfIn;
    Caption := 'rows';
  end;
  with Result.Ports.Add do
  begin
    Id := 'out';
    X := 1;
    Y := 0.5;
    Side := dgpRight;
    Flow := dgfOut;
    Caption := 'result';
  end;
end;

procedure TNodeEditor.DoConnecting(Sender: TObject; aSource: TsgcDiagramNode;
  const aSourcePort: string; aTarget: TsgcDiagramNode;
  const aTargetPort: string; var aAccept: Boolean);
begin
  // an output may only connect to an input
  aAccept := (aSourcePort = 'out') and (aTargetPort = 'in');
end;

procedure Connect(aView: TsgcVCLDiagramView; aEditor: TNodeEditor);
var
  oA, oB: TsgcDiagramNode;
begin
  aView.ShowPorts := dgvAlways;
  aView.OnConnecting := aEditor.DoConnecting;
  oA := AddFilter(aView.Diagram);
  oB := AddFilter(aView.Diagram);
  oB.Left := 260;
  aView.Diagram.AddConnector(oA, oB, 'out', 'in');
end;
```

Vedere anche

- Connettori e instradamento
- Modifica e tastiera
- TsgcDiagramPort

Modifica e tastiera

La vista modifica il documento tramite il suo Controller. Ogni azione dell'utente che modifica il documento è un passaggio di annullamento, e Esc durante un trascinamento lo annulla.

Strumenti

Strumento	Effetto
dgtSelect	Quella predefinita. Faccia clic per selezionare, trascini per spostare, le maniglie ridimensionano e ruotano, un trascinamento su uno spazio vuoto disegna un rettangolo di selezione, un trascinamento da una porta disegna un connettore.
dgtPan	Un trascinamento con il pulsante sinistro fa scorrere la vista.
dgtConnector	Un trascinamento da qualsiasi nodo disegna un connettore.
dgtShape	Un clic o un trascinamento crea un nodo della forma in ShapeTool. Lo strumento resta attivo dopo ogni nodo; Esc torna a dgtSelect. Un clic su un elemento della tavolozza imposta questo strumento.

Mouse

- Maiusc e un clic aggiungono alla selezione, Ctrl e un clic alternano un elemento, Alt e un clic selezionano un membro di un gruppo.
- Maiusc durante il ridimensionamento mantiene le proporzioni; Maiusc durante la rotazione aggancia l'angolo a passi di 15 gradi.
- La rotella scorre in verticale, Maiusc e la rotella in orizzontale, Ctrl e la rotella eseguono lo zoom attorno al puntatore.
- Il pulsante centrale, o il pulsante sinistro con la barra spaziatrice premuta, fa scorrere la vista.
- Il pulsante destro seleziona l'elemento sotto il puntatore, pronto per un menu popup.
- Un doppio clic su un nodo modifica il suo testo e attiva OnItemDblClick.

Tastiera

Tasti	Azione
Ctrl+Plus, Ctrl+Minus	Zoom avanti e indietro attorno al centro della vista.
Ctrl+0, Ctrl+1	Zoom 1, zoom per adattare.
Ctrl+A, Ctrl+C	Seleziona tutto, copia.
Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+D	Taglia, incolla, duplica.
Ctrl+Z, Ctrl+Y o Ctrl+Maiusc+Z	Annulla, ripristina.
Ctrl+G, Ctrl+Maiusc+G	Raggruppa, separa.
Delete	Elimina la selezione (gli elementi bloccati restano).
Tasti freccia	Sposta la selezione di GridSize; con Alt, di un'unità del mondo.

F2, o qualsiasi carattere	Modifica il testo del nodo selezionato.
Tab, Maiusc+Tab	Seleziona l'elemento successivo o quello precedente.
Esc	Annulla un trascinamento, esce dallo strumento corrente o svuota la selezione.

In modalità ReadOnly funzionano solo i tasti di zoom, Ctrl+A, Ctrl+C, Tab ed Esc.

Modifica del testo

Il testo viene modificato in un memo sopra il nodo. Invio o un clic altrove conferma, Esc annulla, Maiusc+Invio inizia una nuova riga. OnTextEditing può rifiutare la modifica impostando aAllow a False, e OnTextEdited si attiva dopo una conferma. EditText(aNode) avvia l'editor dal codice.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_VCL;

type
  TEditorEvents = class
  public
    procedure DoTextEditing(Sender: TObject; aNode: TsgcDiagramNode;
      var aAllow: Boolean);
  end;

procedure TEditorEvents.DoTextEditing(Sender: TObject; aNode: TsgcDiagramNode;
  var aAllow: Boolean);
begin
  // the terminators keep their text
  aAllow := aNode.Shape <> dgsTerminator;
end;

procedure DrawDecisions(aView: TsgcVCLDiagramView; aEvents: TEditorEvents);
begin
  aView.OnTextEditing := aEvents.DoTextEditing;
  aView.ShapeTool := dgsDecision;
  aView.Tool := dgtShape;
end;
```

Vedere anche

- Aggancio e guide
- Annulla e appunti
- Modalità visualizzatore
- TsgcDiagramController
- Eventi

Aggancio e guide

Due aiuti allineano i nodi mentre l'utente li sposta, ridimensiona o crea.

Proprietà	Effetto
Diagram.GridSize	Spaziatura della griglia in unità del mondo, 10 per impostazione predefinita. I tasti freccia spostano la selezione di questa quantità.
ShowGrid	Disegna la griglia nella vista.
SnapToGrid	Aggancia alla griglia i nodi spostati, ridimensionati e creati, e le forme rilasciate.
SnapToGuides	Mostra guide di allineamento: mentre un nodo si sposta o viene ridimensionato, i suoi bordi e le sue linee centrali si agganciano ai bordi e alle linee centrali dei nodi vicini e viene disegnata una linea guida.

- Una guida cattura un bordo o un centro entro 5 pixel del dispositivo, rispetto ai nodi entro 400 pixel del dispositivo.
- Le guide si applicano ai nodi che non sono ruotati.
- Maiusc durante il ridimensionamento disattiva le guide per quel trascinamento.
- Alt con un tasto freccia sposta la selezione di un'unità del mondo, fuori dalla griglia.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_VCL;

procedure SetupSnapping(aView: TsgcVCLDiagramView);
begin
  aView.Diagram.GridSize := 20;
  aView.ShowGrid := True;
  aView.SnapToGrid := True;
  aView.SnapToGuides := True;
end;
```

Vedere anche

- Modifica e tastiera
- Forme

Annulla e appunti

Il documento mantiene una pila di annullamento e una pila di ripristino. Ogni azione dell'utente nella vista è un passaggio. Nel codice, BeginTransaction(aCaption) e EndTransaction raggruppano un numero qualsiasi di modifiche in un unico passaggio, e Rollback scarta le modifiche della transazione aperta.

- Undo, Redo, CanUndo, CanRedo, UndoCaption e RedoCaption agiscono sulle pile; anche la vista e il controller hanno Undo e Redo.
- UndoLimit (100 per impostazione predefinita) è il numero di passaggi conservati.
- Una modifica fatta dal codice fuori da una transazione svuota entrambe le pile, quindi un annullamento non ripristina mai uno stato obsoleto.
- BeginUndoSuspend e EndUndoSuspend racchiudono una ricostruzione in blocco che non deve essere registrata: svuotano le pile e non danno alcun passaggio, e le viste vengono comunque notificate. Possono essere annidati.
- Document.Clear non è un passaggio di annullamento.

Appunti

Gli appunti sono interni all'applicazione. CopySelection restituisce i nodi selezionati, i figli dei contenitori selezionati, i connettori le cui due estremità sono copiate e le immagini che usano, come un frammento JSON, e lo conserva negli appunti interni. Paste(aJSON) inserisce un frammento come un unico passaggio di annullamento e seleziona gli elementi incollati; Paste senza argomento incolla gli appunti interni, 20 unità del mondo più avanti a ogni incolla ripetuto. La vista ha CopyToClipboard, CutToClipboard, PasteFromClipboard e DeleteSelection, e Ctrl+D duplica la selezione.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;

procedure AddApproval(aDocument: TsgcDiagramDocument);
begin
  aDocument.BeginTransaction('Add approval');
  try
    aDocument.AddNode(dgsDecision, 0, 0, 160, 90, 'Approved?');
    aDocument.AddNode(dgsProcess, 0, 140, 160, 60, 'Notify');
    aDocument.EndTransaction;
  except
    aDocument.Rollback;
    raise;
  end;
  // one step: undo removes both nodes
  if aDocument.CanUndo then
    aDocument.Undo;
end;

procedure DuplicateSelection(aDocument: TsgcDiagramDocument);
var
  vFragment: string;
begin
  vFragment := aDocument.CopySelection;
  aDocument.Paste(vFragment);
end;
```

Vedere anche

- Serializzazione
- Modifica e tastiera

Livelli

I livelli organizzano gli elementi di un diagramma, per esempio un livello di sfondo con cornici e note sotto il livello di lavoro. Ogni nodo e connettore indica il proprio livello nella proprietà Layer; un nome vuoto è il livello predefinito.

TsgcDiagramLayer	Significato
Name	Nome usato dalla proprietà Layer degli elementi.
Visible	False nasconde gli elementi del livello nella vista e nell'esportazione.
Locked	True impedisce che gli elementi del livello vengano selezionati e modificati.

- Layers.Add, Layers.Find(aName) e gli Items della collezione gestiscono i livelli. Aggiungere, eliminare e rinominare un livello sono passaggi di annullamento; Visible e Locked no.
- Document.LayerVisible(aName) e LayerLocked(aName) indicano come viene trattato un livello.
- Un singolo elemento può anche essere bloccato con la propria proprietà Locked.

Edizione Community

Senza SGC_DIAGRAM_ADVANCED si può aggiungere un solo livello: un secondo Layers.Add genera EsgcDiagramError. Un file con più livelli viene comunque caricato e salvato senza modifiche, ma ogni livello viene disegnato, esportato e modificato come visibile e sbloccato.

Esempio

```
uses
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model;

procedure AddBackground(aDocument: TsgcDiagramDocument);
var
  oLayer: TsgcDiagramLayer;
  oNote: TsgcDiagramNode;
begin
  oLayer := aDocument.Layers.Add;
  oLayer.Name := 'Background';
  oLayer.Locked := True;
  oNote := aDocument.AddNode(dgsText, 0, -60, 300, 40, 'Draft, not approved');
  oNote.Layer := 'Background';
end;
```

Vedere anche

- Edizioni
- Modalità visualizzatore
- TsgcDiagramLayer

Serializzazione

Un documento viene salvato e caricato come JSON. Il formato è lo stesso su tutte le piattaforme e in tutte le edizioni.

Metodo	Effetto
SaveToJSON, LoadFromJSON	Verso e da una stringa.
SaveToFile, LoadFromFile	Verso e da un file.
SaveToStream, LoadFromStream	Verso e da uno stream.
CopySelection, Paste	Un frammento del documento, vedere Annulla e appunti.

- L'output è canonico: un ordine delle chiavi fisso, proprietà al valore predefinito omesse, senza indentazione. Lo stesso documento dà sempre lo stesso testo.
- Le immagini del documento sono memorizzate come dati PNG nel file.
- Il lettore è tollerante: le chiavi sconosciute e i nomi di enumerazione sconosciuti vengono ignorati. Un file scritto da una versione di formato più recente genera EsgcDiagramError, e un errore di analisi segnala la sua posizione.
- Il caricamento sostituisce il contenuto del documento. I percorsi dei connettori memorizzati nel file vengono mantenuti.
- Una vista memorizza il proprio diagramma nel file dfm o fmx come proprietà DiagramJSON, solo quando il diagramma non è vuoto.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcDiagram_Model;

procedure SaveAndReload(aDocument: TsgcDiagramDocument; const aFileName: string);
var
  vJSON: string;
begin
  aDocument.SaveToFile(aFileName);
  aDocument.LoadFromFile(aFileName);
  // or through a string, for a database field
  vJSON := aDocument.SaveToJSON;
  aDocument.LoadFromJSON(vJSON);
end;
```

Un piccolo file

Due nodi e un connettore, con indentazione qui per facilitare la lettura:

```
{
  "format": "sgcDiagram",
  "version": 1,
  "nodes": [
    {
      "id": "n1",
      "shape": "terminator",
      "x": 40,
      "y": 40,
      "w": 140,
      "h": 50,
```

```
      "text": "Start"
    },
    {
      "id": "n2",
      "shape": "process",
      "x": 40,
      "y": 140,
      "w": 140,
      "text": "Save"
    }
  ],
  "connectors": [
    {
      "id": "c3",
      "source": {
        "node": "n1"
      },
      "target": {
        "node": "n2"
      },
      "labels": [
        {
          "text": "Go"
        }
      ],
      "points": [[110, 90], [110, 140]]
    }
  ]
}
```

Vedere anche

- Annulla e appunti
- Esportazione
- Formato JSON

Esportazione

Un diagramma viene esportato in PNG e SVG. L'immagine copre i limiti del contenuto del documento più un margine.

Metodo	Note
View.SaveToPNG(aFileName or aStream, aScale)	Esporta il diagramma della vista con il suo FontFile e OnDrawNode applicati. aScale è il numero di pixel per unità del mondo, 1 per impostazione predefinita.
View.SaveToSVG(aFileName or aStream, aScale)	Lo stesso come SVG.
TsgcDiagramRenderer.SaveToPNGFile, SaveToPNGStream	(aDocument, aFileName o aStream, aScale = 1, aMargin = 20). Non serve una vista.
TsgcDiagramRenderer.SaveToSVGFile, SaveToSVGStream	Lo stesso come SVG.
TsgcDiagramRenderer.RenderTo	(aCanvas, aDocument, aViewport) dipinge una parte del documento su un TsgcUICanvas di sgcUICore.

- L'esportazione usa il tema del documento, quindi un diagramma scuro viene esportato scuro.
- Il renderer funziona in un'applicazione console, in un servizio e su Linux64; vedere Avvio rapido senza finestra.
- L'esportazione in PDF e la stampa non fanno parte della versione 1.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcDiagram_VCL;

procedure ExportView(aView: TsgcVCLDiagramView; const aFolder: string);
begin
  // 2 pixels per world unit, for a sharp image on a slide
  aView.SaveToPNG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'diagram.png', 2);
  aView.SaveToSVG(IncludeTrailingPathDelimiter(aFolder) + 'diagram.svg');
end;
```

Vedere anche

- Temi
- Serializzazione
- TsgcDiagramRenderer

Temi

Le viste, le tavolozze e l'esportazione sono disegnate con i temi di sgcUICore, quindi un diagramma si abbina agli altri prodotti sgcUI sullo stesso form.

- **Theme** della vista, della tavolozza e del documento è utLight (predefinito), utDark o utCustom. Il Theme di una vista imposta il Theme del suo Diagram.
- **Style** di ogni nodo e connettore: Fill, Stroke, StrokeWidth, Dash, CornerRadius e Text (Size, Bold e Color). Un colore è un TsgcUIColor ARGB, per esempio sgcUIARGB($FF, $00, $96, $88); 0 mantiene il colore del tema, che dipende dalla forma.
- **NodeStyle** e **ConnectorStyle** del documento sono i modelli copiati in ogni nuovo nodo e connettore.
- **FontFile** della vista disegna il testo con un file TrueType invece del font incorporato in sgcUICore.
- **OnDrawNode** della vista consente di dipingere un nodo da soli, o di aggiungere al disegno predefinito: imposti aDefault a False per saltarlo.

Esempio

```
uses
  sgcUICore_Theme, sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_VCL;

procedure ApplyCorporateStyle(aView: TsgcVCLDiagramView);
var
  oNode: TsgcDiagramNode;
begin
  aView.Theme := utDark;
  // new nodes get a teal fill and bold white text
  aView.Diagram.NodeStyle.Fill := sgcUIARGB($FF, $00, $96, $88);
  aView.Diagram.NodeStyle.Text.Bold := True;
  aView.Diagram.NodeStyle.Text.Color := sgcUIARGB($FF, $FF, $FF, $FF);
  aView.Diagram.ConnectorStyle.StrokeWidth := 2;
  // one node with its own style
  oNode := aView.Diagram.AddNode(dgsRoundRect, 0, 0, 160, 60, 'Alert');
  oNode.Style.Fill := sgcUIARGB($FF, $E5, $39, $35);
  oNode.Style.Dash := dgdDash;
  // 0 hands the colour back to the theme
  oNode.Style.Stroke := 0;
end;
```

Vedere anche

- Esportazione
- Forme
- TsgcDiagramStyle

Modalità visualizzatore

Imposti ReadOnly a True per mostrare un diagramma che l'utente può esplorare ma non modificare, come una mappa di processo in un dashboard o un organigramma generato.

- L'utente può selezionare elementi, eseguire lo zoom con Ctrl e la rotella o i tasti, scorrere con la rotella, il pulsante centrale, la barra spaziatrice o lo strumento di scorrimento, e copiare la selezione.
- Nulla viene spostato, ridimensionato, collegato, eliminato, incollato o modificato, e la tavolozza non può rilasciare forme.
- Il puntatore diventa una mano su un elemento, e OnItemClick, OnItemDblClick e OnHover segnalano l'elemento, così l'applicazione può aprire una pagina di dettaglio o mostrare un suggerimento.
- ZoomToFit, ZoomToSelection e CenterOn spostano la vista dal codice; MinZoom (0.05) e MaxZoom (8) limitano lo zoom.

Per proteggere solo alcuni elementi, lasci ReadOnly a False e imposti Locked su quegli elementi o sul loro livello.

Esempio

```
uses
  SysUtils,
  sgcDiagram_Types, sgcDiagram_Model, sgcDiagram_VCL;

type
  TViewerEvents = class
  public
    procedure DoItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcDiagramItem);
  end;

procedure TViewerEvents.DoItemClick(Sender: TObject; aItem: TsgcDiagramItem);
begin
  if aItem is TsgcDiagramNode then
    // Data holds an application key, for example a record id
    Writeln('open ' + TsgcDiagramNode(aItem).Data);
end;

procedure ShowProcess(aView: TsgcVCLDiagramView; aEvents: TViewerEvents;
  const aFileName: string);
begin
  aView.Diagram.LoadFromFile(aFileName);
  aView.ReadOnly := True;
  aView.OnItemClick := aEvents.DoItemClick;
  aView.ZoomToFit;
end;
```

Vedere anche

- Modifica e tastiera
- Livelli
- TsgcVCLDiagramView
- TsgcFMXDiagramView

Panoramica .NET

sgcDiagram .NET è un port C# gestito della libreria Delphi sgcDiagram, non un wrapper attorno a essa. Le classi C# si trovano nello spazio dei nomi **esegece.sgcDiagram** e mantengono i nomi Delphi, quindi **TsgcDiagramDocument**, **TsgcDiagramNode**, **TsgcDiagramConnector**, **TsgcDiagramController**, **TsgcDiagramRenderer** e le enumerazioni si leggono allo stesso modo nei due linguaggi. La vista e la tavolozza seguono lo schema di denominazione Delphi su ogni host: **TsgcVCLDiagramView** diventa **TsgcWinFormsDiagramView**, **TsgcWpfDiagramView** e **TsgcAvaloniaDiagramView**, e **TsgcVCLDiagramPalette** diventa **TsgcWinFormsDiagramPalette**, **TsgcWpfDiagramPalette** e **TsgcAvaloniaDiagramPalette**. I controlli sono disegnati con il port .NET di **sgcUICore**, lo stesso canvas, gli stessi font e gli stessi temi chiaro e scuro degli altri prodotti della suite visuale eSeGeCe.
Il documento, lo stack di annullamento, il formato JSON, il router, i layout, il painter e il controller sono il codice Delphi portato riga per riga. Un diagramma salvato da un'applicazione .NET si apre in un'applicazione Delphi e viceversa, il testo JSON e l'esportazione SVG sono gli stessi di Delphi, e i layout e i percorsi danno le stesse coordinate.

Pacchetti

Il port è suddiviso in cinque pacchetti NuGet, così un progetto include solo l'host che usa.

PackageId	Contiene	Framework di destinazione
esegece.sgcDiagram	Il documento con i suoi nodi, connettori, porte, etichette, livelli, immagini e stili, annulla e ripeti, il formato JSON e gli appunti interni all'applicazione, il router, i layout a livelli e ad albero, il modello della tavolozza, il controller, il painter, l'esportazione SVG di **TsgcDiagramRenderer** e **TsgcDiagramDataBinding**. Nessuna dipendenza nativa. Dipende da esegece.sgcUICore.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcDiagram.Rendering	L'output PNG: i metodi di estensione **SaveToPNGStream** e **SaveToPNGFile** di **TsgcDiagramRenderer** e il raster della cache della vista, disegnati sul canvas SkiaSharp di esegece.sgcUICore.Rendering, su Windows, Linux e macOS.	netstandard2.0, net472, net6.0, net8.0, net9.0
esegece.sgcDiagram.WinForms	**TsgcWinFormsDiagramView** e **TsgcWinFormsDiagramPalette**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcDiagram.Wpf	**TsgcWpfDiagramView** e **TsgcWpfDiagramPalette**.	net472, net8.0-windows, net9.0-windows
esegece.sgcDiagram.Avalonia	**TsgcAvaloniaDiagramView** e **TsgcAvaloniaDiagramPalette**, su Windows, Linux e macOS con Avalonia 11.	net8.0, net9.0

I tre pacchetti host dipendono da esegece.sgcDiagram.Rendering, che dipende da esegece.sgcDiagram, quindi una riga `PackageReference` porta tutto ciò che serve a un host. Vedere Installazione da NuGet.

Edizioni

Edizione	ID dei pacchetti	Include
Registered	esegece.sgcDiagram, .Rendering, .WinForms, .Wpf e .Avalonia	Tutto: forme, connettori, porte e incollaggio, modifica, snap e guide, annullamento e appunti, livelli, JSON, esportazione PNG e SVG, temi, la modalità visualizzatore e le funzioni avanzate: i layout a livelli e ad albero, l'instradamento ortogonale con aggiramento degli ostacoli e nudging, il data binding e più di un livello.
Community	Gli stessi id con il suffisso .Community, per esempio esegece.sgcDiagram.WinForms.Community.	Tutto tranne le funzioni avanzate. **TsgcDiagramLayeredLayout**, **TsgcDiagramTreeLayout** e **TsgcDiagramDataBinding** non sono nei pacchetti Community, i connettori **dgcOrthogonal** vengono instradati come semplici gomiti e **Layers.Add** genera **EsgcDiagramError** quando un livello esiste già.

È la stessa suddivisione delle edizioni Delphi, e un file di diagramma è lo stesso in entrambe, vedere Edizioni.

Host

Host	Controparte Delphi	Piattaforme
WinForms	VCL (TsgcVCLDiagramView, TsgcVCLDiagramPalette)	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9.
WPF	VCL e FMX	Windows, .NET Framework 4.7.2 e .NET 8 e 9. I controlli possono essere dichiarati in XAML.
Avalonia	FMX (TsgcFMXDiagramView, TsgcFMXDiagramPalette), con zoom a pizzico e panoramica con un dito su un touch screen	Windows, Linux e macOS, .NET 8 e 9.
Senza finestra	TsgcDiagramDocument e TsgcDiagramRenderer	Qualsiasi piattaforma dei framework di destinazione: JSON e SVG con esegece.sgcDiagram, PNG con esegece.sgcDiagram.Rendering.

Ogni host ha la stessa API: le proprietà, i metodi e gli eventi della vista e della tavolozza Delphi con gli stessi nomi. Vedere Classi .NET per i nomi delle classi e Differenze di .NET rispetto a Delphi per ciò che cambia rispetto a Delphi.

Vedere anche

- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Data binding in .NET
- Rendering senza finestra in .NET

- Demo .NET
- Piattaforme

Installazione da NuGet

I pacchetti sono su nuget.org. Aggiungere il pacchetto dell'host, i pacchetti core e di rendering arrivano con esso come dipendenze.

Edizione Registered

```
dotnet add package esegece.sgcDiagram.WinForms
dotnet add package esegece.sgcDiagram.Wpf
dotnet add package esegece.sgcDiagram.Avalonia
```

Edizione Community

```
dotnet add package esegece.sgcDiagram.WinForms.Community
dotnet add package esegece.sgcDiagram.Wpf.Community
dotnet add package esegece.sgcDiagram.Avalonia.Community
```

Oppure aggiungere il riferimento al file di progetto a mano:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="esegece.sgcDiagram.Wpf" Version="2026.10.0" />
</ItemGroup>
```

Fare riferimento ai pacchetti Registered o a quelli Community in un progetto, mai a entrambi: contengono gli stessi tipi nello stesso namespace.

Impostazioni del progetto

- WinForms: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`, o un progetto .NET Framework 4.7.2.
- WPF: un progetto `net8.0-windows` con `<UseWPF>true</UseWPF>`, oppure un progetto .NET Framework 4.7.2. Associare lo spazio dei nomi in XAML con `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcDiagram;assembly=esegece.sgcDiagram.Wpf"`.
- Avalonia: un progetto `net8.0` o `net9.0` con i pacchetti **Avalonia.Desktop** e **Avalonia.Themes.Fluent** di Avalonia 11.3, come qualsiasi applicazione desktop Avalonia. L'editor di testo sul posto è un **TextBox** di Avalonia e prende il suo aspetto dal tema Fluent.
- Headless: esegece.sgcDiagram da solo basta per il documento, il JSON e l'SVG. Aggiungere esegece.sgcDiagram.Rendering per il PNG, che porta SkiaSharp e le sue risorse native per Windows e Linux.

In C# ogni host richiede `using esegece.sgcDiagram;`, e `using esegece.sgcUICore;` per **TsgcUITheme**, **TsgcUINotifyEvent** e gli altri tipi di sgcUICore.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Avvio rapido WinForms
- Avvio rapido WPF
- Avvio rapido Avalonia
- Demo .NET

Avvio rapido WinForms

Questo avvio rapido costruisce nel codice un form con una tavolozza di forme a sinistra, una vista del diagramma che riempie il resto e un piccolo diagramma di flusso nella vista. Trascinare una forma dalla tavolozza sulla vista, oppure fare clic su di essa e poi sulla vista, e collegare due nodi da una porta.

Passaggi

1. Creare un progetto Windows Forms per `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcDiagram.WinForms** (**esegece.sgcDiagram.WinForms.Community** nell'edizione Community).
2. Aggiungere `using esegece.sgcDiagram;` e `using esegece.sgcUICore;`.
3. Creare un **TsgcWinFormsDiagramView** e un **TsgcWinFormsDiagramPalette** e aggiungerli al form. Sono normali controlli WinForms: Dock, Anchor, TabIndex ed Enabled funzionano come al solito.
4. Impostare **View** della tavolozza sulla vista. La tavolozza carica le forme Flowchart e Basic quando viene creata.
5. Riempire **Diagram**, il **TsgcDiagramDocument** della vista, all'interno di una transazione in modo che l'intera configurazione sia un unico passo di annullamento, e assegnare gli eventi.

Esempio

Note

- **Tool** sceglie cosa fa una pressione (**dgtSelect**, **dgtPan**, **dgtConnector**, **dgtShape** con **ShapeTool**), e **ReadOnly** trasforma la vista in un visualizzatore, come in Delphi.
- La tastiera è quella di Delphi, vedere Modifica e tastiera. L'editor sul posto è un **TextBox** multiriga, esposto come **TextEditor**: Invio conferma, Maiusc+Invio va a capo, Esc annulla.
- **Theme** è per controllo, quindi impostarlo sulla vista e sulla tavolozza. La vista lo passa al suo documento.
- Il diagramma è memorizzato nella proprietà nascosta **DiagramJSON**, quindi una vista posizionata con il designer conserva il diagramma disegnato al suo interno.
- **SaveToPNG** e **SaveToSVG** scrivono l'intero diagramma in un file o in uno stream, a una scala.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido VCL

Avvio rapido WPF

I controlli WPF possono essere dichiarati in XAML. Questa finestra ha la tavolozza a sinistra e la vista che riempie il resto; il code behind collega la tavolozza alla vista e aggiunge un piccolo diagramma di flusso.

Passaggi

1. Creare un progetto WPF per `net8.0-windows` e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcDiagram.Wpf** (**esegece.sgcDiagram.Wpf.Community** nell'edizione Community).
2. Associare lo spazio dei nomi nella finestra: `xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcDiagram;assembly=esegece.sgcDiagram.Wpf"`.
3. Dichiarare un **TsgcWpfDiagramPalette** e un **TsgcWpfDiagramView** e impostarne le proprietà come attributi.
4. Nel code behind impostare **View** della tavolozza, riempire **Diagram** e assegnare gli eventi.

XAML

```
<Window x:Class="QuickStart.QuickStartWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:sgc="clr-namespace:esegece.sgcDiagram;assembly=esegece.sgcDiagram.Wpf"
        Title="sgcDiagram" Width="900" Height="600">
  <DockPanel>
    <sgc:TsgcWpfDiagramPalette x:Name="palShapes" DockPanel.Dock="Left" Width="180" />
    <sgc:TsgcWpfDiagramView x:Name="dgmFlow" ShowGrid="True" SnapToGrid="True" ShowPorts="dgvHover" />
  </DockPanel>
</Window>
```

Code behind

Note

- Le proprietà sono semplici proprietà CLR, quindi XAML le imposta come valori di attributo. **View** della tavolozza accetta l'oggetto vista, da impostare nel codice.
- Un diagramma può essere fornito in XAML con l'attributo **DiagramJSON**. Il testo JSON inizia con una parentesi graffa, quindi scriverlo dopo la sequenza di escape `{}`.
- Le coordinate dell'API, **ScreenToDiagram** e **DiagramToScreen** compresi, sono pixel del dispositivo del controllo, cioè pixel indipendenti dal dispositivo per il fattore di scala DPI.
- Chiamare **Dispose** della vista alla chiusura della finestra: ferma il timer della vista e rilascia il suo controller.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido VCL

Avvio rapido Avalonia

I controlli Avalonia funzionano su Windows, Linux e macOS. Questo avvio rapido costruisce nel codice una finestra con la tavolozza a sinistra e la vista che riempie il resto, nel tema scuro.

Passaggi

1. Creare un progetto desktop Avalonia per `net8.0` con Avalonia 11.3 e il tema Fluent, e aggiungere il pacchetto **esegece.sgcDiagram.Avalonia** (**esegece.sgcDiagram.Avalonia.Community** nell'edizione Community).
2. Creare un **TsgcAvaloniaDiagramView** e un **TsgcAvaloniaDiagramPalette**, impostare **View** della tavolozza e collocare entrambi in un pannello.
3. Riempire **Diagram** e assegnare gli eventi.

Esempio

Note

- Gli eventi dei controlli Avalonia sono proprietà delegate, assegnate con `=`, mentre i controlli WinForms e WPF hanno eventi C#, assegnati con `+=`.
- **Theme** dei controlli Avalonia nasconde la proprietà **Theme** di Avalonia (il tema del controllo) e accetta un **TsgcUITheme**.
- Su un touch screen un pizzico esegue lo zoom e un dito su uno spazio vuoto sposta la vista; un dito su un nodo lo trascina, come nella vista FMX.
- Un trascinamento dalla tavolozza usa `DragDrop.DoDragDropAsync` con il formato applicazione **DragFormat** della vista (**CS_DIAGRAM_AVALONIA_DRAG_FORMAT**). **DragPayloadOf** e **CreateDragData** leggono e costruiscono quei dati per una sorgente di trascinamento propria.
- Avalonia non elimina i controlli, quindi chiamare **Dispose** della vista alla chiusura della finestra.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Classi .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- Avvio rapido FMX

Classi .NET

Le classi C# hanno i nomi delle classi Delphi. Le classi del modello, dei motori e del painter sono le stesse su ogni host; i controlli hanno una classe per host.

Controlli

Delphi	WinForms	WPF	Avalonia
TsgcVCLDiagramView, TsgcFMXDiagramView	TsgcWinFormsDiagramView	TsgcWpfDiagramView	TsgcAvaloniaDiagramView
TsgcVCLDiagramPalette, TsgcFMXDiagramPalette	TsgcWinFormsDiagramPalette	TsgcWpfDiagramPalette	TsgcAvaloniaDiagramPalette
Classe base	TsgcUIWinFormsControl	TsgcUIWpfControl	TsgcUIAvaloniaControl

La vista ha le proprietà Delphi **Diagram**, **Controller**, **Tool**, **ShapeTool**, **ReadOnly**, **Zoom**, **MinZoom**, **MaxZoom**, **ShowGrid**, **SnapToGrid**, **SnapToGuides**, **ShowPorts**, **Theme** e **FontFile**, più **DiagramJSON** e **TextEditor**; i metodi **ZoomToFit**, **ZoomToSelection**, **CenterOn**, **ScreenToDiagram**, **DiagramToScreen**, **Undo**, **Redo**, **CopyToClipboard**, **CutToClipboard**, **PasteFromClipboard**, **DeleteSelection**, **EditText**, **SaveToPNG** e **SaveToSVG**; e gli eventi **OnChange**, **OnSelectionChange**, **OnItemClick**, **OnItemDblClick**, **OnHover**, **OnConnecting**, **OnConnected**, **OnDrawNode**, **OnTextEditing**, **OnTextEdited** e **OnZoomChange**. La tavolozza ha **Model**, **View**, **Items**, **IconSize**, **ShowCaptions**, **Theme**, **DragPayload**, **LoadDefaultItems** e **OnItemClick**.

Modello e motori

Nel pacchetto esegece.sgcDiagram:

Classe	Descrizione
TsgcDiagramDocument	Il diagramma: **Nodes**, **Connectors**, **Layers**, **Images**, **Selection**, **NodeStyle**, **ConnectorStyle**, **Routing**, **Theme**, **GridSize**; **AddNode**, **AddConnector**, **BeginTransaction**, **EndTransaction**, **Undo**, **Redo**, **RouteAll**, **SaveToJSON**, **LoadFromJSON**, **SaveToFile**, **LoadFromFile**, **CopySelection**, **Paste**. Una vista crea il proprio documento, un programma headless ne crea uno con `new TsgcDiagramDocument()`.
TsgcDiagramNode, TsgcDiagramConnector	Gli elementi, con **Style**, **Layer** e **Data**; un nodo ha **Ports**, un connettore ha **Labels**, come in Delphi.
TsgcDiagramPort, TsgcDiagramLabel, TsgcDiagramLayer, TsgcDiagramImage, TsgcDiagramStyle	Le parti degli elementi e del documento. Le raccolte sono **TsgcDiagramNodes**, **TsgcDiagramConnectors**, **TsgcDiagramPorts**, **TsgcDiagramLabels** e **TsgcDiagramLayers**, con `Add()`, `Count` e un indicizzatore.
TsgcDiagramUndoStack	Lo stack di annullamento di un documento, raggiunto tramite **UndoStack**.
TsgcDiagramController	La logica di modifica condivisa dagli host: hit test, gli stati di trascinamento, la mappa dei tasti, lo snap, le guide e i drop. Una vista la espone come **Controller**.

TsgcDiagramPaletteModel, TsgcDiagramPaletteItem	La tavolozza senza host: elementi, categorie, layout, disegno, hit test e il payload di trascinamento.
TsgcDiagramPainter, TsgcDiagramViewCache	Il painter del documento e il raster in cache di una vista.
TsgcDiagramRenderer	Esportazione senza finestra. **SaveToSVGStream** e **SaveToSVGFile** sono in esegece.sgcDiagram, **SaveToPNGStream** e **SaveToPNGFile** sono metodi di estensione in esegece.sgcDiagram.Rendering.
TsgcDiagramLayeredLayout, TsgcDiagramTreeLayout	I layout automatici. Edizione Registered.
TsgcDiagramDataBinding	Costruisce un diagramma da un `DataTable`, vedere Data binding in .NET. Edizione Registered.
EsgcDiagramError	L'eccezione della libreria.

Classi statiche

Le costanti e le funzioni a livello di unit di Delphi sono membri statici di una classe che porta il nome della unit: **sgcDiagram_JSON** (**sgcDiagramSaveJSON**, **sgcDiagramLoadJSON**, **sgcDiagramCopy**, **sgcDiagramPaste**), **sgcDiagram_Render**, **sgcDiagram_Controller** (le costanti **CS_DIAGRAM_*** e i codici tasto **CS_DIAGRAM_KEY_***), **sgcDiagram_Palette** e **sgcDiagram_Types**. **sgcDiagram_Render_Rendering.RegisterRaster** installa il raster Skia; i controlli lo chiamano nel loro costruttore. Il formato di trascinamento della tavolozza è **sgcDiagram_WinForms.CS_DIAGRAM_DRAG_FORMAT**, **sgcDiagram_Wpf.CS_DIAGRAM_DRAG_FORMAT** e **TsgcAvaloniaDiagramView.CS_DIAGRAM_AVALONIA_DRAG_FORMAT**, tutti `esegece.sgcDiagram.Shape`.

Enumerazioni

Le enumerazioni e i loro valori mantengono i nomi Delphi: **TsgcDiagramShape** (**dgsRectangle**, **dgsDecision** e le altre forme), **TsgcDiagramConnectorKind**, **TsgcDiagramArrow**, **TsgcDiagramTool**, **TsgcDiagramShowPorts**, **TsgcDiagramDirection**, **TsgcDiagramTreeStyle**, **TsgcDiagramBindingLayout**. Un valore si scrive con il suo tipo, per esempio `TsgcDiagramShape.dgsProcess`. Gli insiemi di Delphi sono enumerazioni `[Flags]`: **TsgcDiagramChanges** e **TsgcDiagramShiftState**.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcDiagramDocument
- TsgcDiagramController
- TsgcVCLDiagramView

Differenze di .NET rispetto a Delphi

L'API C# segue l'API Delphi nome per nome. Ciò che cambia deriva dal linguaggio e dai framework:

Delphi	.NET
Gli eventi sono puntatori a metodo, Sender è il componente.	I controlli WinForms e WPF hanno eventi C# (`+=`), Sender è il controllo. I controlli Avalonia, il documento, il controller, il modello della tavolozza e il data binding hanno proprietà delegate (`=`).
Parametri `var` degli eventi (**OnTextEditing**, **OnConnecting**, **OnDrawNode**).	Parametri `ref` . Una lambda con un parametro `ref` indica i tipi di tutti i suoi parametri.
Proprietà indicizzate e valori letti tramite una funzione.	Metodi: **ContentBounds()**, **UndoCaption()**, **CanUndo()**, **Viewport()** del controller, **GetCollapsed**, **SetCollapsed**, **GetCategory**, **MaxScroll()** e **Payload(i)** del modello della tavolozza. Un elemento di una raccolta si aggiunge con `Add()` .
Argomenti **TList**.	`List<TsgcDiagramItem>` , `List<TsgcDiagramNode>` and `List<TsgcDiagramConnector>` .
UndoStack è un **TObject**.	È ancora un `object` : eseguire il cast a **TsgcDiagramUndoStack**.
Free.	Il garbage collector. Le viste WPF e Avalonia sono `IDisposable` , chiamare **Dispose** alla chiusura della finestra; una vista WinForms viene eliminata insieme al suo form. **TsgcDiagramController** e **TsgcDiagramDataBinding** sono `IDisposable` .
Il diagramma salvato nel file DFM o FMX.	La proprietà nascosta **DiagramJSON**, scritta dal designer WinForms solo quando il diagramma non è vuoto, e utilizzabile come attributo XAML.
Codici tasto e **TShiftState**.	Codici tasto virtuali `int` (**CS_DIAGRAM_KEY_***; i valori **Keys** di WinForms sono gli stessi) e l'enumerazione `[Flags]` **TsgcDiagramShiftState**.
I colori sono **TsgcUIColor**.	Valori ARGB `uint` , per esempio `0xFFDBEAFE` ; 0 è il colore del tema.
Esportazione PNG di **TsgcDiagramRenderer**.	Metodi di estensione di esegece.sgcDiagram.Rendering, disegnati con Skia. I file PNG non sono identici byte per byte a quelli di Delphi; il testo SVG e JSON lo è.
TsgcDiagramDataBinding è un componente con un **TDataSource**.	Una classe semplice con un `DataTable` , vedere Data binding in .NET.

Esempio

Eventi con parametri `ref`, un insieme di flag e i metodi che sostituiscono le proprietà Delphi:

Comportamento identico

- Unità del mondo, asse y verso il basso, angoli in gradi in senso orario, la griglia, lo snap e l'ordine di hit.
- Le didascalie di annullamento, un passo di annullamento per transazione, il formato degli appunti interno all'applicazione e il payload di trascinamento della tavolozza.

- Il formato JSON, i percorsi, i layout e l'esportazione SVG, con gli stessi numeri e lo stesso testo di Delphi.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Eventi
- Formato JSON

Data binding in .NET

Il **TsgcDiagramDataBinding** di Delphi costruisce un diagramma da un TDataSet: un nodo per record e un connettore da ogni record al suo genitore. In .NET la stessa classe legge un `System.Data.DataTable`, la tabella che riempie un `DataAdapter` di qualsiasi provider ADO.NET, oppure un **IsgcUITable** di sgcUICore. È una funzionalità dell'edizione Registered.

Proprietà	Descrizione
DataSource	Il `DataTable` dei record.
Table	Un **IsgcUITable**, letto prima di **DataSource** quando è assegnato.
KeyField, ParentField, ParentSeparator, LabelField	La colonna della chiave, la colonna della chiave del genitore (più genitori separati da **ParentSeparator**, per impostazione predefinita un punto e virgola) e la colonna del testo del nodo.
Target, Document	**Target** è una vista del diagramma, o qualsiasi oggetto che implementa **IsgcDiagramDocumentOwner**; **Document** è un documento in cui scrivere direttamente, per un programma senza vista.
Layout, Direction, TreeStyle	Il layout del diagramma ricostruito (**dgbAuto**, **dgbTree**, **dgbLayered**, **dgbNone**) e le sue opzioni.
NodeShape, NodeWidth, NodeHeight, ConnectorKind	La forma e le dimensioni dei nodi e il tipo dei connettori.
LiveUpdates, Active	Il diagramma viene ricostruito dopo una modifica della tabella finché **LiveUpdates** è true; impostare **Active** lo costruisce.
OnCreateNode, OnCreateConnector	Generato per ogni nodo e connettore creato, con l'indice di riga. **CurrentRow** è il `DataRow` del nodo mentre **OnCreateNode** è in esecuzione.

Esempio

Differenze rispetto a TDataSet

- Un `DataTable` non ha un cursore, quindi **OnCreateNode** legge la riga tramite **CurrentRow** invece che dai campi del dataset.
- Il binding ascolta gli eventi della tabella: una riga aggiunta, modificata o eliminata, una modifica rifiutata e una tabella svuotata ricostruiscono il diagramma una sola volta. `AcceptChanges` e lo spostamento tra le righe non ricostruiscono nulla. Una riga in modifica (`BeginEdit`) viene usata quando viene eseguito il suo `EndEdit`. Le righe eliminate e scollegate vengono saltate.
- La ricostruzione viene accodata, come il **ForceQueue** di Delphi. In un'applicazione WinForms, WPF o Avalonia viene inviata al **SynchronizationContext** corrente quando il binding è stato creato, quindi non occorre chiamare nulla. Un programma console o un servizio non ha un contesto: chiamare **CheckQueued** nel thread del documento, l'equivalente del **CheckSynchronize** di Delphi, oppure **Refresh** per ricostruire subito.
- Il binding non è un componente: è `IDisposable`, e una tabella o un target eliminati lo scollegano da soli.

Collegare i controlli

Le proprietà dei controlli sono semplici proprietà CLR, non proprietà di dipendenza o con stile, perché un diagramma è un modello intero e non un singolo valore. In un'applicazione MVVM tenere il **TsgcDiagramDocument** o il suo JSON nel view model e reagire a **OnChange** e **OnSelectionChange** della vista.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Differenze di .NET rispetto a Delphi
- TsgcDiagramDataBinding
- Associazione ai dati

Rendering senza finestra in .NET

Il documento non richiede una finestra. Un servizio, un test o un report può costruire o caricare un diagramma e salvarlo come JSON, SVG e PNG su qualsiasi piattaforma, Linux compreso.

- **TsgcDiagramDocument** si crea con `new TsgcDiagramDocument()`. I connettori vengono instradati quando termina la transazione o l'aggiornamento più esterno.
- **TsgcDiagramRenderer** scrive l'intero diagramma con un margine (20 per impostazione predefinita) a una scala: **SaveToSVGFile** e **SaveToSVGStream** con esegece.sgcDiagram, **SaveToPNGFile** e **SaveToPNGStream** con esegece.sgcDiagram.Rendering.
- **SaveToJSON**, **LoadFromJSON**, **SaveToFile**, **LoadFromFile**, **SaveToStream** e **LoadFromStream** del documento leggono e scrivono il formato di file di Delphi.

Esempio

Layout automatico

Nell'edizione Registered un diagramma costruito nel codice può essere disposto prima di essere salvato. **Execute** è un passo di annullamento e instrada di nuovo i connettori.

Note

- La dimensione dell'immagine è i limiti del contenuto più il margine, per la scala; una scala di 2 scrive un'immagine larga e alta il doppio.
- **Theme** del documento sceglie i colori chiari o scuri dell'esportazione.
- **Painter.SetFontFile** del renderer accetta un file di font TrueType normale e uno grassetto, per un server senza il font predefinito.
- Anche i controlli hanno **SaveToPNG** e **SaveToSVG**.

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Classi .NET
- Avvio rapido senza finestra
- TsgcDiagramRenderer
- Layout a livelli
- Layout ad albero

Demo .NET

Le demo si trovano in `.net\demos\Diagram`, una cartella per demo con il suo progetto, il suo `Program.cs` e un README.md. Costruiscono la loro interfaccia utente nel codice, senza XAML. Ogni demo ha un'opzione `--test` che esegue un controllo automatico fuori schermo, scrive righe PASS e FAIL e termina con il numero di controlli falliti, e un'opzione `--snapshot` che scrive il diagramma in un file PNG.

Demo	Host	Mostra
FlowchartEditor	WinForms	Una tavolozza e una vista, gemelle della demo Delphi FlowchartEditor: trascinare le forme dalla tavolozza, collegarle con lo strumento connettore o da una porta, annullare e ripetere, zoom, temi, il layout a livelli e file JSON, PNG e SVG.
FlowchartWpf	WPF	Lo stesso editor con **TsgcWpfDiagramPalette** e **TsgcWpfDiagramView**.
FlowchartAvalonia	Avalonia	Lo stesso editor con **TsgcAvaloniaDiagramPalette** e **TsgcAvaloniaDiagramView**, per Windows, Linux e macOS, con zoom a pizzico e panoramica con un dito.
OrgChart	WinForms	Un `DataTable` di 60 dipendenti in un `DataGridView` e, tramite un **TsgcDiagramDataBinding**, un organigramma in una vista di sola lettura con il layout ad albero; una modifica nella griglia aggiorna il grafico. Edizione Registered.
NodeEditor	WinForms	Un editor di grafi di nodi: blocchi con porte di ingresso e di uscita tipizzate, collegate solo quando i tipi corrispondono.
ConsoleRender	Console	Nessuna finestra: costruisce nel codice un diagramma di flusso per un ticket di supporto, lo dispone con il layout a livelli e scrive flowchart.png, flowchart.svg e flowchart.json, su Windows e Linux. Gemella della demo Delphi Headless.

La parte priva di interfaccia utente delle tre demo Flowchart (il diagramma di flusso di esempio, le azioni della barra degli strumenti e il controllo automatico) si trova in `FlowchartEditor_Shared.cs`, che i progetti WinForms, WPF e Avalonia compilano, così i tre host eseguono gli stessi controlli.
Nell'edizione Community le demo Flowchart mantengono le posizioni approssimative dell'esempio e nascondono il pulsante del layout, ConsoleRender dispone le righe nel codice e OrgChart mostra la tabella e segnala che il grafico richiede l'edizione Registered.

Compilare le demo

Nell'albero del prodotto le demo vengono compilate con i progetti della libreria. Lo zip delle demo usa per impostazione predefinita i pacchetti NuGet dell'edizione Community (OrgChart usa quelli Registered). Compilare una demo con i pacchetti Registered impostando **SgcDiagramEdition**:

```
dotnet build FlowchartEditor\FlowchartEditor.csproj -p:SgcDiagramEdition=Registered
dotnet run --project ConsoleRender\ConsoleRender.csproj -- --test
```

Vedere anche

- Panoramica .NET
- Installazione da NuGet
- Avvio rapido WinForms
- Rendering senza finestra in .NET

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e soluzione
I connettori creati nel codice non hanno un percorso, o il percorso non segue un nodo spostato.	I percorsi vengono calcolati alla fine della coppia BeginUpdate ed EndUpdate più esterna, e solo finché Routing.AutoRoute è True. Chiuda ogni BeginUpdate, oppure chiami RouteAll dopo una modifica in blocco fatta con AutoRoute disattivato.
I connettori ortogonali attraversano i nodi.	Nell'edizione Community, i connettori dgcOrthogonal sono semplici gomiti senza aggiramento degli ostacoli. L'edizione Registered instrada intorno ai nodi.
Layers.Add genera EsgcDiagramError.	L'edizione Community consente un livello. Vedere Livelli.
Un nodo immagine mostra un riquadro barrato.	La chiave dell'immagine non è in Images, oppure i dati non sono un PNG e nessun gestore di OnDecodeImage li ha decodificati.
Eliminare un'immagine genera EsgcDiagramError.	Un nodo la usa ancora in ImageKey. Modifichi o elimini prima quei nodi.
Un trascinamento dal lato di un nodo selezionato lo ridimensiona invece di disegnare un connettore.	Le maniglie di ridimensionamento di un nodo selezionato coprono le sue porte laterali. Faccia prima clic su uno spazio vuoto, oppure imposti Tool a dgtConnector.
L'editor di testo non si apre.	La vista è ReadOnly, il nodo o il suo livello è Locked, oppure un gestore di OnTextEditing ha impostato aAllow a False.
Incolla non fa nulla dopo aver copiato in un'altra applicazione.	Gli appunti di sgcDiagram sono interni all'applicazione; non scambiano dati con altri programmi.
Annulla non fa nulla dopo una modifica fatta dal codice.	Una modifica fuori da BeginTransaction ed EndTransaction svuota le pile di annullamento e ripristino. Racchiuda le modifiche del codice in una transazione per renderle annullabili.
Non è possibile trascinare le forme dalla tavolozza su iOS o Android.	Le piattaforme mobili non hanno un servizio di trascinamento. Tocchi un elemento della tavolozza, poi tocchi la vista.
Tab non scorre gli elementi in una vista FireMonkey.	Un form FireMonkey gestisce Tab prima del controllo con il focus e sposta il focus.
Impostare l'Id di un elemento genera EsgcDiagramError.	Gli Id sono univoci in un documento. Scelga un Id che nessun altro nodo o connettore usi.
Mancano le classi di layout e di associazione ai dati.	Fanno parte dell'edizione Registered. Con l'edizione Community, sgcDiagram_Layout e sgcDiagram_Data sono unit vuote.

Vedere anche

- Edizioni
- Piattaforme

Index

Copyright © 2012-2026 eSeGeCe Software
info@esegece.com
www.esegece.com